

1. Propósito

Definir y catalogar los roles humanos y de sistema que participan en el módulo CTOS-EXT-TRANSP, especificando sus responsabilidades, permisos, unidad orgánica PNP y número estimado de personas (FTEs) para la planificación de capacidades.

2. Alcance

Incluye los 6 actores definidos en la Sección 3.3 del Contexto Maestro. No incluye roles del Ministerio Público, Poder Judicial ni actores externos a la PNP (fuera del alcance definido en la Sección 1.4).

3. Catálogo de Roles (Role Core)

ID	Nombre del Rol	Descripción / Responsabilidad	Categoría / U. Orgánica	Sistema / Interfaz	Permisos clave	FTE s est.
BA_R OL_01	Informante Transportista	Conductor, propietario de unidad o representante de empresa de transporte público/privado de Lima víctima de extorsión. Emite Reportes de Extorsión Transporte anónimamente.	Externo / Ciudadano	App Ciudadana	Solo escritura. Sin lectura. Sin login. Sin almacenamiento de identidad.	N/D (ciudadano)
BA_R OL_02	Analista de Inteligencia	Funcionario DIRIN/DIRINCRI que revisa los Reportes de Extorsión Transporte validados (score≥30), accede a Evidencia Fotográfica, modifica estados y genera alertas manuales.	Interno PNP / DIRIN + DIRINCRI División Extorsión y Secuestros	Dashboard Táctico (acceso completo analítico)	Lectura reportes EXT-TRANSP (score≥30), Evidencia Fotográfica vía URL TTL-15min, modificación de estado, generación manual de Alertas de Patrullaje, derivación a DIRINCRI.	8–15 (pilot o)
BA_R OL_03	Oficial de Comisaría	Oficial PNP a nivel de comisaría macro (SJL, Los Olivos, VES) responsable de ejecutar las Alertas de Patrullaje en corredores viales dentro de su jurisdicción.	Interno PNP / Comisarías Macro Lima	Dashboard Táctico (acceso restringido)	Solo visualización de Alertas de Patrullaje de su jurisdicción. Sin acceso a reportes individuales ni Evidencia Fotográfica.	3 (piloto — 1 por comisaría)
BA_R OL_04	Comandante / Jefe de Operaciones	Mando superior PNP que supervisa la operatividad del módulo a nivel estratégico. Accede a estadísticas agregadas, mapas de calor por corredor y KPIs de OBJ-01 a OBJ-08.	Interno PNP / Alto Mando PNP / DIRINCRI	Dashboard Táctico (vista ejecutiva)	Mapas de calor de corredores, estadísticas agregadas por distrito y Tipo de Unidad. Sin acceso a reportes individuales ni Evidencia Fotográfica.	2–3
BA_R OL_05	Administrador del Sistema	Funcionario TIC-PNP responsable de la gestión técnica del CTOS-EXT-TRANSP: usuarios, catálogos, umbrales de scoring, configuración de Kubernetes y monitoreo de microservicios.	Interno PNP / TIC-PNP	Panel de Administración	Gestión de usuarios y roles, configuración de catálogos EXT-TRANSP, ajuste de umbrales de Scoring de Confianza. Sin acceso al contenido de reportes ni imágenes.	2
BA_R OL_06	Motor de Correlación	Rol de sistema (no humano). Conjunto de microservicios automatizados que procesan Reportes de Extorsión Transporte, ejecutan el Pipeline de Sanitización, calculan scores, crean Clústeres y generan Alertas de Patrullaje.	Sistema Interno / Backend CTO S-EXT-TRANSP	ms-ingestor, ms-sanitizer, ms-scorer, ms-geoanalytics, ms-alerter, ms-routeoptimizer, ms-nlp, ms-media-server	Lee/escribe en PostgreSQL+PostGIS, almacena en MinIO, publica en Apache Kafka. No accede a sistemas externos no autorizados.	N/A (automatizado)

4. Restricciones de Roles

Rol	Restricciones específicas
BA_ROL_01 — Informante Transportista	PROHIBIDO: login, consulta de reportes previos, recepción de notificaciones push, captura de placa propia del vehículo del Informante.
BA_ROL_02 — Analista de Inteligencia	PROHIBIDO: descarga de Evidencia Fotográfica, generación de órdenes de arresto, acceso a sistemas externos (RENIEC, SUNAT, operadoras). Requiere MFA + SSO + acceso vía VPN.
BA_ROL_03 — Oficial de Comisaría	PROHIBIDO: acceso a reportes individuales, Evidencia Fotográfica, estadísticas de otros distritos. Solo recibe Alertas de Patrullaje de su jurisdicción vial.
BA_ROL_04 — Comandante	PROHIBIDO: acceso a reportes individuales, Evidencia Fotográfica, datos no agregados. Solo accede a vistas ejecutivas y mapas de calor por corredor.
BA_ROL_05 — Administrador	PROHIBIDO: lectura de contenido de Reportes de Extorsión Transporte, acceso a Evidencia Fotográfica, modificación de estado de reportes.

5. Trazabilidad con el Contexto Maestro

Sección CTOS Contexto	Elemento trazado
Sección 3.3 — Actores del Sistema y sus Roles	BA_ROL_01 a BA_ROL_06
Sección 2.2 — Principios Privacy by Design, principio 5	Acceso por roles BA_ROL_02 a BA_ROL_05
Sección 6.3 — MFA obligatorio para Analistas y Admins	BA_ROL_02, BA_ROL_05
Sección 5.1 — Dashboard Táctico vistas por rol	BA_ROL_02, BA_ROL_03, BA_ROL_04