



Panduan Pengguna

Modul Variasi — KedaiPOS

Cara memilih variasi produk semasa jualan dan cara mengurus senarai variasi itu sendiri

Versi 1.0
Kemas kini 17 Ogos 2026

Kandungan

Bahagian A — Menjual produk yang ada variasi

1. [Pengenalan](#)
2. [Mengenal Antara Muka](#)
3. [Langkah 1 — Kenal pasti produk yang ada variasi](#)
4. [Langkah 2 — Buka tettingkap pilihan](#)
5. [Langkah 3 — Pilih pilihan wajib](#)
6. [Langkah 4 — Tambah pilihan tambahan](#)
7. [Langkah 5 — Tetapkan kuantiti](#)
8. [Langkah 6 — Tambah ke troli](#)
9. [Langkah 7 — Kombinasi berbeza menjadi baris berasingan](#)
10. [Langkah 8 — Kombinasi sama bergabung menjadi satu baris](#)
11. [Langkah 9 — Semak variasi pada resit](#)
12. [Langkah 10 — Semak variasi dalam sejarah transaksi](#)

Bahagian B — Mengurus variasi produk

13. [Langkah 11 — Buka panel Urus Variasi Produk](#)
14. [Langkah 12 — Pilih produk yang hendak diberi variasi](#)
15. [Langkah 13 — Tambah kumpulan variasi](#)
16. [Langkah 14 — Isi nama pilihan dan harga tambahan](#)
17. [Langkah 15 — Tambah kumpulan jenis "Pilih berbilang"](#)
18. [Langkah 16 — Simpan perubahan](#)
19. [Langkah 17 — Uji variasi baharu di skrin jualan](#)
20. [Langkah 18 — Buang pilihan atau kumpulan](#)
21. [Langkah 19 — Reset semua variasi ke asal](#)
22. [Petua Pantas](#)
23. [Masalah Lazim](#)

1. Pengenalan

KedaiPOS ialah sistem jualan (Point of Sale) untuk kedai makan. **Modul variasi** ialah bahagian yang membenarkan satu produk dijual dalam beberapa bentuk berbeza — contohnya Nasi Lemak dengan lauk ayam goreng, atau Teh Tarik saiz besar dengan ais.

Setiap pilihan boleh menambah atau mengurangkan harga. Sistem mengira harga akhir secara automatik, mencatat pilihan itu pada baris troli, dan mencetaknya pada resit supaya dapur tahu apa yang perlu disediakan.

Panduan ini dibahagikan kepada dua bahagian:

- **Bahagian A** untuk juruwang — cara memilih variasi semasa membuat jualan.
- **Bahagian B** untuk penyelia atau pemilik kedai — cara menambah, mengubah dan membuang variasi melalui panel  **Variasi**.


Keperluan

- Pelayar web moden (Chrome, Edge, atau Firefox)
- Alamat sistem: <http://localhost/claude-learn1/>
- Tiada log masuk diperlukan — panel  **Variasi** terbuka kepada sesiapa yang menggunakan komputer itu

2. Mengenali Antara Muka

Skrin utama terbahagi kepada tiga bahagian yang berkaitan dengan modul variasi:

Bahagian	Lokasi	Fungsi
Bar atas	Paling atas	Mengandungi butang  Variasi (urus variasi) dan  Sejarah
Panel produk	Kiri dan tengah	Memaparkan kad produk; produk bervariasi ditanda lencana Ada pilihan
Panel troli	Kanan	Memaparkan setiap baris jualan berserta pilihan variasi yang dipilih



Skrin utama KedaiPOS dengan lencana **Ada pilihan** pada beberapa produk

Maklumat penting pada skrin ini:

- Lencana **Ada pilihan** bermaksud produk itu mempunyai variasi.
- Harga produk bervariasi ditulis **dari RM 4.50** — "dari" bermaksud itu harga terendah, sebelum sebarang pilihan berbayar ditambah.
- Butang pada kad bertukar daripada **+ Tambah** kepada **Pilih pilihan** bagi produk bervariasi.
- Nombor **Stok** dikongsi oleh semua variasi produk yang sama. Nasi Lemak berlauk ayam dan berlauk rendang mengambil stok daripada kolam yang sama.

Langkah 1 — Kenal pasti produk yang ada variasi

Sebelum menekan apa-apa, lihat kad produk. Produk biasa terus masuk ke troli apabila ditekan. Produk bervariasi pula membuka tettingkap pilihan terlebih dahulu.

Contoh: kad **Nasi Lemak** memaparkan lencana **Ada pilihan**, harga **dari RM 4.50**, dan butang **Pilih pilihan**.



Kad Nasi Lemak dengan lencana **Ada pilihan** dan butang **Pilih pilihan**

Pada data asal sistem, empat produk mempunyai variasi:


Produk	Harga asas	Kumpulan variasi
 Nasi Lemak	RM 4.50	Lauk, Kepedasan, Tambahan
 Burger	RM 7.00	Jenis Patty, Tambahan
 Teh Tarik	RM 2.20	Saiz, Suhu, Tambahan
 Kopi O	RM 1.80	Saiz, Paras Gula

Nota: Produk yang kehabisan stok memaparkan butang **Habis** dan tidak boleh ditekan, walaupun ia mempunyai variasi.

Langkah 2 — Buka tetingkap pilihan

Tekan kad produk. Tetingkap pilihan akan terbuka dengan nama produk, harga asas, dan baki stok pada bahagian atas.

Contoh: menekan **Nasi Lemak** membuka tetingkap bertajuk *Nasi Lemak*, dengan subtajuk *Harga asas RM 4.50 • Stok 20*, dan tiga kumpulan pilihan — **Lauk**, **Kepedasan**, dan **Tambahan**.



Tetingkap pilihan Nasi Lemak dengan tiga kumpulan variasi

Setiap kumpulan mempunyai dua penanda yang perlu difahami:


Penanda	Maksud
Bintang merah * selepas nama kumpulan	Kumpulan itu wajib — mesti ada sekurang-kurangnya satu pilihan
Lencana pilih satu	Hanya satu pilihan boleh dipilih (bulatan)
Lencana pilih berbilang	Boleh pilih seberapa banyak pilihan (kotak semak)
+RM 3.00 di sebelah kanan pilihan	Harga tambahan bagi pilihan itu
–RM 0.20 di sebelah kanan pilihan	Potongan harga bagi pilihan itu

Nota: Bagi kumpulan wajib jenis **pilih satu**, sistem terus memilih pilihan pertama untuk anda. Anda hanya perlu menukarnya jika pelanggan mahu yang lain.

Langkah 3 — Pilih pilihan wajib

Tekan pilihan yang dikehendaki pelanggan bagi setiap kumpulan bertanda *.
*. Harga pada butang biru di bawah akan berubah serta-merta.

Contoh: pilih **Ayam goreng** (+RM 3.00) dalam kumpulan **Lauk** dan **Extra pedas** (+RM 0.30) dalam kumpulan **Kepedasan**. Butang bertukar menjadi **Tambah — RM 7.80**, iaitu RM 4.50 + RM 3.00 + RM 0.30.




Butang **Tambah** memaparkan RM 7.80 selepas Ayam goreng dan Extra pedas dipilih

Petua: Sahkan harga pada butang **Tambah** bersama pelanggan sebelum meneruskan. Itu harga sebenar bagi satu unit dengan pilihan semasa.

Langkah 4 — Tambah pilihan tambahan

Kumpulan jenis **pilih berbilang** membenarkan lebih daripada satu pilihan pada masa yang sama. Tekan setiap kotak semak yang dikehendaki; tekan sekali lagi untuk membatalkannya.

Contoh: dalam kumpulan **Tambahan**, tandakan **Telur mata** (+RM 1.50) dan **Sambal extra** (+RM 1.00). Butang kini memaparkan **Tambah — RM 10.30**.




Kumpulan Tambahan dengan Telur mata dan Sambal extra ditandakan

Nota: Kumpulan **Tambahan** tidak bertanda *, jadi ia boleh dibiarkan kosong. Pilihan seperti **Tanpa timun** berharga RM 0.00 — ia hanya arahan kepada dapur, bukan caj.

Langkah 5 — Tetapkan kuantiti

Guna butang – dan + di bahagian bawah tettingkap untuk menetapkan bilangan unit dengan kombinasi pilihan yang sama.

Contoh: tekan + sekali sehingga kuantiti menjadi **2**. Butang bertukar menjadi **Tambah — RM 20.60**, iaitu $\text{RM } 10.30 \times 2$.




Kuantiti ditetapkan kepada 2 dan butang memaparkan RM 20.60

Nota: Kuantiti tidak boleh kurang daripada 1. Untuk membatalkan sepenuhnya, tekan **Batal**.

Langkah 6 — Tambah ke troli

Tekan butang **Tambah — RM 20.60**. Tetingkap akan tertutup dan barisan baharu muncul dalam troli.

Baris troli memaparkan tiga maklumat: nama produk, senarai pilihan dalam tulisan condong, dan pengiraan **harga seunit × kuantiti**.



Troli memaparkan Nasi Lemak berserta senarai pilihan yang dipilih

Nota: Jika senarai pilihan terlalu panjang, ia dipendekkan dengan tanda ... dalam troli. Senarai penuh tetap dicetak pada resit.

Langkah 7 — Kombinasi berbeza menjadi baris berasingan

Setiap kombinasi pilihan yang berlainan menjadi baris troli tersendiri, walaupun produknya sama. Ini membolehkan harga dan arahan dapur kekal betul bagi setiap pesanan.

Contoh: tambah **Nasi Lemak** sekali lagi, kali ini dengan **Rendang daging** (+RM 4.50) dan **Sederhana**. Troli kini mempunyai dua baris Nasi Lemak — satu RM 10.30 seunit, satu lagi RM 9.00 seunit.

Troli

Kosongkan

Nasi Lemak

 Ayam goreng, Extra pedas, Telur ...
RM 10.30 × 2 = RM 20.60

-

2

+

×

Nasi Lemak

 Rendang daging, Sederhana
RM 9.00 × 1 = RM 9.00

-

1

+

×

Subjumlah

RM 29.60

Cukai (6%)

RM 1.78

Diskaun

RM

0

Jumlah

RM 31.38

Bayar

Dua baris Nasi Lemak dengan kombinasi pilihan berbeza dalam troli

Petua: Guna butang – dan + pada baris troli untuk melaraskan kuantiti tanpa membuka semula tetingkap pilihan. Butang × membuang baris itu sahaja.

Langkah 8 — Kombinasi sama bergabung menjadi satu baris

Jika anda menambah produk dengan kombinasi pilihan yang **sama persis**, sistem tidak membuat baris baharu. Ia hanya menambah kuantiti pada baris sedia ada.

Contoh: tambah semula Nasi Lemak dengan **Ayam goreng, Extra pedas, Telur mata, Sambal extra**. Baris pertama bertukar daripada kuantiti 2 kepada **3**, dan jumlahnya menjadi RM 30.90.

Troli

Kosongkan

Nasi Lemak

 Ayam goreng, Extra pedas, Telur ...
RM 10.30 × 3 = RM 30.90

-

3

+

✕

Nasi Lemak

 Rendang daging, Sederhana
RM 9.00 × 1 = RM 9.00

-

1

+

✕

Subjumlah

RM 39.90

Cukai (6%)

RM 2.39

Diskaun

RM

0

Jumlah

RM 42.29

Bayar

Baris pertama bertukar kepada kuantiti 3 selepas kombinasi sama ditambah semula

Nota: Susunan pilihan tidak penting. **Telur mata + Sambal extra** dikira sama dengan **Sambal extra + Telur mata**.

Langkah 9 — Semak variasi pada resit

Selesaikan jualan seperti biasa: tekan **Bayar**, masukkan wang yang diterima, kemudian tekan **Sahkan Bayaran**. Resit akan terbuka.

Pada resit, pilihan variasi dicetak dalam baris kecil di bawah nama produk. Bahagian dapur dan pelanggan boleh mengesahkan pesanan daripada baris ini.

KEDAI POS
Resit Rasmi
17/8/2026, 5:16:09 PTG

Nasi Lemak x3	RM 30.90
Ayam goreng, Extra pedas, Telur mata, Sambal extra	
Nasi Lemak x1	RM 9.00
Rendang daging, Sederhana	

Subjumlah	RM 39.90
Cukai (6%)	RM 2.39
Diskaun	-RM 0.00
Jumlah	RM 42.29

Tunai	RM 50.00
Baki	RM 7.71

Terima kasih atas pembelian anda!

 Cetak

Selesai


Resit memaparkan pilihan variasi di bawah setiap item

Contoh di atas: **Nasi Lemak x3** dengan *Ayam goreng, Extra pedas, Telur mata, Sambal extra* berjumlah RM 30.90, dan **Nasi Lemak x1** dengan *Rendang daging, Sederhana* berjumlah RM 9.00. Cukai 6% dikira ke atas subjumlah selepas variasi.

Amaran: Transaksi yang telah disahkan tidak boleh dibatalkan. Semak pilihan variasi pada troli sebelum menekan **Sahkan Bayaran**.

Langkah 10 — Semak variasi dalam sejarah transaksi

Tekan  **Sejarah** pada bar atas untuk melihat transaksi lepas. Setiap rekod menyenaraikan item berserta pilihan variasi dalam kurungan.




Sejarah transaksi memaparkan pilihan variasi dalam kurungan

Nota: Sejarah menyimpan 50 transaksi terkini dalam pelayar komputer itu sahaja. Ia tidak dikongsi antara komputer.

Langkah 11 — Buka panel Urus Variasi Produk

Tekan butang  **Variasi** pada bar atas. Tetingkap  **Urus Variasi Produk** akan terbuka.

Lajur	Kandungan
Kiri	Senarai semua produk, dengan kiraan N kumpulan atau label tiada variasi
Kanan	Editor bagi produk yang sedang dipilih — nama produk, harga asas, dan semua kumpulan variasinya




Panel Urus Variasi Produk memaparkan variasi Nasi Lemak

Nota: Perubahan yang anda buat di sini **belum** disimpan sehingga butang **Simpan** ditekan. Menutup tetingkap dengan ✕ membatalkan semua perubahan.

Langkah 12 — Pilih produk yang hendak diberi variasi

Tekan nama produk pada lajur kiri. Editor di sebelah kanan akan bertukar kepada produk itu.


Contoh: tekan 🟠 **Roti Canai**. Kerana produk ini belum mempunyai variasi, editor memaparkan mesej *Tiada variasi. Produk ini terus masuk troli bila ditekan.*



Editor memaparkan mesej tiada variasi bagi Roti Canai

Langkah 13 — Tambah kumpulan variasi

Tekan butang + **Tambah Kumpulan Variasi** di bahagian bawah editor. Satu kumpulan baharu akan muncul dengan nilai lalai: nama *Kumpulan baharu*, jenis **Pilih satu**, kotak **Wajib** bertanda, dan satu pilihan bernama *Pilihan 1* berharga RM 0.



Kumpulan baharu muncul dengan nilai lalai


Tetapkan tiga perkara pada baris atas kumpulan:

Medan	Fungsi
Nama kumpulan	Tajuk yang dilihat juruwang, contohnya Jenis Roti atau Saiz
Senarai Pilih satu / Pilih berbilang	Menentukan sama ada pilihan dipaparkan sebagai bulatan atau kotak semak
Kotak Wajib	Jika bertanda, juruwang mesti memilih sekurang-kurangnya satu pilihan

Contoh: tukar nama kumpulan kepada **Jenis Roti**, kekalkan **Pilih satu**, dan kekalkan kotak **Wajib** bertanda.

Langkah 14 — Isi nama pilihan dan harga tambahan


Setiap pilihan mempunyai dua medan: nama pilihan di kiri, dan harga tambahan dalam kotak **RM** di kanan. Tekan **+ Tambah pilihan** untuk menambah baris pilihan baharu.



Baris pilihan baharu muncul selepas menekan **+ Tambah pilihan**

Contoh: bina kumpulan **Jenis Roti** dengan tiga pilihan.

Nama pilihan	Harga tambahan
Kosong	0
Telur	1.50
Bawang	1.00




Kumpulan Jenis Roti lengkap dengan tiga pilihan

Petua: Isikan harga tambahan sahaja, bukan harga penuh. Sistem menambahnya kepada harga asas produk. Untuk potongan harga, masukkan nilai negatif seperti **-0.20**.

Langkah 15 — Tambah kumpulan jenis "Pilih berbilang"

Ulang + **Tambah Kumpulan Variasi** untuk kumpulan kedua, kemudian tukar senarai jenis kepada **Pilih berbilang**. Juruwang kemudiannya boleh memilih lebih daripada satu pilihan dalam kumpulan itu.

Contoh: bina kumpulan **Kuah** dengan jenis **Pilih berbilang** dan kotak **Wajib** bertanda, mengandungi **Kuah dhal** (0), **Kuah kari ayam** (0.50) dan **Sambal** (0.50).




Kumpulan Kuah ditetapkan sebagai **Pilih berbilang** dan **Wajib**

Nota: Kumpulan **Pilih berbilang** yang ditandakan **Wajib** memaksa juruwang memilih sekurang-kurangnya satu pilihan. Kesannya dilihat pada [Langkah 17](#).

Langkah 16 — Simpan perubahan

Tekan butang **Simpan**. Sistem menyemak semua produk terlebih dahulu, dan menolak simpanan jika ada medan yang tidak lengkap.

Contoh ralat: jika nama kumpulan dibiarkan kosong, mesej *Kumpulan variasi dalam "Roti Canai" tiada nama* muncul di bahagian bawah skrin dan tetingkap kekal terbuka.




Mesej ralat kerana nama kumpulan dibiarkan kosong

Tiga pemeriksaan yang dilakukan sebelum simpanan diterima:

Pemeriksaan	Mesej yang dipaparkan
Nama kumpulan kosong	Kumpulan variasi dalam " <i>produk</i> " tiada nama
Kumpulan tanpa sebarang pilihan	Kumpulan " <i>nama</i> " dalam " <i>produk</i> " tiada pilihan
Nama pilihan kosong	Ada pilihan tanpa nama dalam kumpulan " <i>nama</i> "

Betulkan medan yang disebut, kemudian tekan **Simpan** semula. Mesej **Variasi disimpan** akan muncul, tetingkap tertutup, dan kad produk dikemas kini serta-merta.




Roti Canai kini memaparkan lencana **Ada pilihan** selepas variasi disimpan

Nota: Variasi disimpan dalam storan pelayar komputer itu sahaja. Komputer lain di kedai yang sama tidak menerima perubahan ini secara automatik.

Langkah 17 — Uji variasi baharu di skrin jualan


Tekan kad produk yang baru diubah untuk mengesahkan variasinya betul.

Contoh: menekan **Roti Canai** kini membuka tetingkap dengan dua kumpulan. Kumpulan **Jenis Roti** sudah terpilih **Kosong** secara automatik, tetapi kumpulan **Kuah** masih kosong — jadi butang bawah dilumpuhkan dan bertukar menjadi **Sila pilih pilihan wajib**.



Butang dilumpuhkan dengan mesej **Sila pilih pilihan wajib**

Selepas **Kuah dhal** dan **Sambal** ditandakan, butang menjadi aktif dan memaparkan **Tambah — RM 2.50**, iaitu RM 2.00 + RM 0.00 + RM 0.50.



Butang aktif memaparkan **Tambah — RM 2.50** selepas kuah dipilih


Petua: Jika butang kekal dilumpuhkan, cari kumpulan bertanda * yang belum mempunyai sebarang pilihan bertanda.

Langkah 18 — Buang pilihan atau kumpulan

Dalam panel  **Variasi**, setiap baris pilihan dan setiap kepala kumpulan mempunyai butang X merah.

- X pada baris pilihan membuang pilihan itu sahaja.
- X pada baris nama kumpulan membuang seluruh kumpulan berserta semua pilihannya.

Contoh: membuang pilihan **Bawang** meninggalkan **Kosong** dan **Telur** dalam kumpulan **Jenis Roti**.



Kumpulan Jenis Roti tinggal dua pilihan selepas Bawang dibuang


Amaran: Pembuangan berlaku serta-merta tanpa soalan pengesahan. Jika tersilap buang, tutup tettingkap dengan X tanpa menekan **Simpan** — semua perubahan yang belum disimpan akan dibatalkan.

Langkah 19 — Reset semua variasi ke asal

Butang **Reset ke asal** memulihkan senarai variasi kepada tetapan asal sistem bagi **semua** produk sekali gus.

Tekan **Reset ke asal**, kemudian tekan **OK** pada soalan pengesahan *Reset semua variasi kepada tetapan asal? Perubahan tersimpan akan hilang.*

Mesej **Variasi direset kepada asal** akan muncul. Dalam contoh ini, **Roti Canai** kembali berlabel *tiada variasi* dan variasi asal Nasi Lemak dipaparkan semula.



Senarai produk selepas reset — Roti Canai kembali *tiada variasi*

Amaran: Reset membuang semua variasi yang pernah anda simpan, bukan hanya perubahan terakhir. Ia tidak boleh diundur.

Petua Pantas

- Tekan kad produk bervariasi berulang kali dengan pilihan yang sama untuk menambah kuantiti — baris troli akan bergabung secara automatik.
- Untuk pesanan berlainan bagi produk yang sama, buka tettingkap pilihan sekali bagi setiap kombinasi. Jangan laraskan kuantiti pada baris sedia ada.
- Namakan pilihan mengikut cara pelanggan bercakap (**Extra pedas**, **Tanpa ais**) supaya juruwang tidak perlu menterjemah pesanan.
- Guna pilihan berharga RM 0 untuk arahan dapur seperti **Tanpa timun** atau **Kurang manis**.
- Gunakan nilai negatif seperti **-0.20** untuk pilihan yang memberi potongan, contohnya **Tanpa ais** pada Teh Tarik.
- Sebelum mengubah variasi pada waktu sibuk, ingat bahawa perubahan hanya berkuat kuasa pada komputer yang anda gunakan.

Masalah Lazim

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Butang bawah tertulis Sila pilih pilihan wajib dan tidak boleh ditekan	Ada kumpulan bertanda * yang belum dipilih	Tandakan sekurang-kurangnya satu pilihan dalam setiap kumpulan bertanda *
Menekan kad produk terus masuk troli tanpa tetingkap pilihan	Produk itu tiada variasi	Tambah kumpulan variasi melalui  Variasi (Langkah 13)
Mesej Stok "Nasi Lemak" tidak mencukupi	Semua variasi produk berkongsi kolam stok yang sama	Kurangkan kuantiti, atau kemas kini stok produk
Troli menunjukkan dua baris untuk produk yang nampak sama	Kombinasi pilihannya berbeza	Bandingkan baris kecil condong di bawah nama produk
Senarai pilihan dalam troli terpotong dengan ...	Ruang panel troli terhad	Rujuk resit atau  Sejarah untuk senarai penuh
Perubahan variasi hilang selepas tetingkap ditutup	Butang Simpan tidak ditekan	Tekan Simpan sebelum menutup tetingkap
Mesej <i>Kumpulan "... tiada pilihan semasa menyimpan</i>	Kumpulan itu tiada baris pilihan	Tekan + Tambah pilihan , atau buang kumpulan itu dengan ✕
Variasi baharu tidak kelihatan pada komputer lain	Variasi disimpan dalam storan pelayar setempat	Ulang tetapan pada komputer berkenaan
Semua variasi tersuai hilang	Butang Reset ke asal telah ditekan	Bina semula variasi — reset tidak boleh diundur