

4. 정적 경로 설정

ICT폴리텍대학


강 상 희

4. 정적 경로 설정



목차


- 디폴트 정적 경로(Default Static Route) 설정
- 경로 요약(Route summarization)
- 디버깅(Debugging)
- 시스코 탐색 프로토콜 CDP(Cisco Discovery Protocol)



- 라우터: 라우팅 테이블을 이용하여 서로 다른 브로드케
 스트 영역간에 패킷 전달 장비
- 정적 경로: 비교적 간단,소규모 네트워크
- 동적 경로: 동적 라우팅 프로토콜에 의해 자동 등록 및 수행, 대규모 네트워크(정/동적 경로 혼합사용)



정적 경로 설정 방법 실습





- 정적 경로 설정 방법 실습
 - 라우터 R1, R2, R3 명령어 라우터 R1의 기본설정을 위한 명령어 스크립트
 - 1. Router>enable
 - 2. Router#conf t
 - 3. Router(config)#hostname R1
 - 4. R1(config)#int gi0/0
 - 5. R1(config-if)#ip address 203.230.7.1 255.255.255.0
 - 6. R1(config-if)#no shutdown
 - 7. R1(config-if)#int s0/2/0
 - 8. R1(config-if)#ip address 203.230.8.1 255.255.255.0
 - 9. R1(config-if)#clock rate 64000
 - 10. R1(config-if)#no shutdown
 - 11. R1(config-if)#exit



● 정적 경로 설정 방법 실습

라우터 R2의 기본설정을 위한 명령어 스크립트

- 1. Router>enable
- 2. Router#conf t
- 3. Router(config)#hostname R2
- 4. R2(config)#int gi0/0
- 5. R2(config-if)#ip address 203.230.9.1 255.255.255.0
- 6. R2(config-if)#no shutdown
- 7. **R2(config-if)**#int s0/2/0
- 8. R2(config-if)#ip address 203.230.10.1 255.255.255.0
- 9. R2(config-if)#clock rate 64000
- 10. R2(config-if)#no shutdown
- 11. R2(config-if)#int s0/2/1
- 12. R2(config-if)#ip address 203.230.8.2 255.255.255.0
- 13. R2(config-if)#no shutdown
- 14. R2(config-if)#exit



● 정적 경로 설정 방법 실습

라우터 R3의 기본설정을 위한 명령어 스크립트

- 1. Router>enable
- 2. Router#conf t
- 3. Router(config)#hostname R3
- 4. R3(config)#int gi0/0
- 5. R3(config-if)#ip address 203.230.11.1 255.255.255.0
- 6. R3(config-if)#no shutdown
- 7. R3(config-if)#int s0/2/1
- 8. R3(config-if)#ip address 203.230.10.2 255.255.255.0
- 9. R3(config-if)#no shutdown
- 10. R3(config-if)#exit



● 정적 경로 설정 방법 실습

출력 결과 화면 표시

- 1. R1#show ip route
- 1. R2#show ip route
- 1. R3#show ip route

C 203.230.10.0/24 is directly connected, serial0/2/1

- C: 라우터에 직접연결 됨, 203.230.10.0: 연결된 주소
- /24: 서브넷 마스크 정보(프리픽스)
- serial0/2/1: 라우터의 연결된 인터페이스

- 정적 경로 설정 방법 실습
 - 현재까지 로컬 네트워크 영역(각각 브로드케스트 영역)
 만 연결됨
 - 서로다른 네트워크 영역 간의 정적 경로 설정 필요
 - Router(config)#ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface}
 - ip route: 정적 경로 설정 명령어
 - Network-address : 목적지 네트워크 주소
 - Subnet-mask: 목적지 네트워크 서브넷 마스크
 - ip-address: 목적지 네트워크로 패킷 전송위해 사용할 () 웃 라우터의 인터페이스 IP 주소 지정
 - Exit-interface : " () 라우터의 출력 인터페이스 지정



- 정적 경로 설정 방법 실습
 - R1의 경우 직접 연결된 2곳 (G0/0,S0/2/2) 정보 있으나 나머지 3구간(R2의 LAN구간, R2와 R3의 연결 구간, R3의 LAN구간) 라이팅 정보 없음
 - R2의 경우 직접 연결된 3곳 (G0/0,S0/2/1,S0/2/0) 정보 있으나 나머지 2구간 (R1의 LAN구간, R3의 LAN구간) 라이팅 정보 없음

- R3의 경우 직접 연결된 2곳 (G0/0,S0/2/1) 정보 있으나 나머지 3구간(R2의 LAN구간, R1와 R2의 연결 구간, R2의 LAN구간) 라이팅 정보 없음



● 정적 경로 설정 방법 실습

- Ex) 동일한 명령어 R1(config)#ip route 203.230.9.0 255.255.255.0 203.230.8.2 또는 R1(config)#ip route 203.230.9.0 255.255.255.0 se0/2/0
- R1의 경우
- 1. R1>enable
- 2. R1#conf t
- 3. R1(config)#ip route 203.230.9.0 255.255.255.0 203.230.8.2
- 4. R1(config)#ip route 203.230.10.0 255.255.255.0 203.230.8.2
- 5. R1(config)#ip route 203.230.11.0 255.255.255.0 203.230.8.2
- R2의 경우
- 1. R2>enable
- 2. R2#conf t
- 3. R2(config)#ip route 203.230.7.0 255.255.255.0 203.230.8.1
- 4. R2(config)#ip route 203.230.11.0 255.255.255.0 203.230.10.2
- R3의 경우
- 1. R3>enable
- 2. R3#conf t
- 3. R3(config)#ip route 203.230.7.0 255.255.255.0 203.230.10.1
- 4. R3(config)#ip route 203.230.8.0 255.255.255.0 203.230.10.1
- 5. R3(config)#ip route 203.230.9.0 255.255.255.0 203.230.10.1

- 정적 경로 설정 방법 실습
 - Ping 테스트
 - 1. R1#ping 203.230.9.1
 - 2. R1#ping 203.230.10.1
 - 3. R1#ping 203.230.11.1

Ping 안될 경우: PC의 IP, 기본 GW 설정 필요

- 정적 경로 설정 후 라우팅 테이블 확인
- 1. R1#show ip route

S 203.230.9.0/24 [1/0] via 203.230.8.2 S(static), 203.230.9.0(정적 경로 설정될 네트워크 주소) /24(정적 경로 설정될 서브넷마스크 프리픽스 정보), Via 203.230.8.2(해당 목적지 네트워크로 패킷 전송시 203.230.8.2를 가지 인터페이스로 패킷을 보냄(이웃 라우터 주소)

- 정적 경로 설정 방법 실습
 - 정적 경로 설정 삭제 명령어: no
 - 1. R1(config)#no ip route 203.230.9.0 255.255.255.0 203.230.8.2
 - 2. R1(config)#no ip route 203.230.10.0 255.255.255.0 203.230.8.2
 - 3. R1(config)#no ip route 203.230.11.0 255.255.255.0 203.230.8.2
 - 정적 경로 설정 후 라우팅 테이블 확인
 - 1. R1#show ip route

- 전역설정모드(Global Configuration Mode)에서 do 명령 어 사용하여 관리자 모드의 명령어 실행할수 있음
- 1. R1#show ip route 生는
- 2. R1(config)#do show ip route

디폴트 정적 경로(Default static Route) 설정

- 패킷 출입경로가 하나밖에 없는 경우 디폴트 정적 경로 설정 적용

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address | exit-interface} 0.0.0.0(네트워크 주소), 0.0.0.0(서브넷마스크)

ip-address : 목적지 네트워크로 패킷 전송위해 사용할 ○ 웃 라우터

의 인터페이스 IP 주소 지정

Exit-interface:

" 이 라우터의

출력 인터페이스 지정

기존 정적설정 내용을 삭제 후 디폴트경로 설정

- 1. R1(config)#no ip route 203.230.9.0 255.255.255.0 203.230.8.2
- 2. R1(config)#no ip route 203.230.10.0 255.255.255.0 203.230.8.2
- 3. R1(config)#no ip route 203.230.11.0 255.255.255.0 203.230.8.2
- 4. R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.230.8.2 生는 R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/2/0

경로 요약(Route Summarization) 설정

- 여러 개의 경로를 요약하여 라우팅 테이블 간소화 방법
- 경로 요약 순서
 - 1. 대상 네트워크 주소들을 2진수 변환
 - 2. 요약 경로에 대한 공통적인 서브넷 마스크 찾기

203.230.7.0	11001011.11100110.00000111.00000000
203.230.8.0	11001011.11100110.00001000.00000000
203.230.9.0	11001011.11100110.00001001.00000000
203.230.10.0	11001011.11100110.00001010.00000000
203.230.11.0	11001011.11100110.00001011.00000000

디버깅(Debugging)

- 라우팅 트로토콜 동작 관련된 상세한 내용 확인

R1에 기본네트워크 토폴로지로 지정

- 1. R1#debug ip routing
- 1. **R2(config)#int S0/2/1**
- 2. R2(config-if)#shutdown (비활성화 처리)

변경된 사항을 R1로 수신(CLI콘솔화면에 표시)

R1 라우터 변경사항 확인

1. R1#show ip route

디버깅(Debugging)



R2에 S0/2/1 활성화

- 1. R2(config)#int S0/2/1
- 2. R2(config-if)#no shutdown

R1 라우터 변경사항 확인

1. R1#show ip route

R1 라우터 디버깅 기능 비활성화 명령어

1. R1#no debug ip routing

시스코 탐색 프로토콜(CDP;Cisco Discovery Protocol)

이웃하고 있는 네트워크 장치가 어떤 장치인지 알려주는 프로 토콜


- 1. R1(config)#cdp run
- 2. R2(config)#cdp run
- 3. R3(config)#cdp run

이웃장치의 정보를 보려면 관리자 모드 : show cdp neighbors

1. R1#show cdp neighbors

R2 Ser0/2/0 138 R C2900 Ser 0/2/1

- R2라는 이름을 가진 2900시리즈 라우터, 라우터 R1 interface 0/2/0와 라우터 R2 interface 0/2/1을 통해 연결됨



Q&A



감사합니다`



흐르는 강물처럼