

Speedy Web

Gestione dei giri

Guida per gli operatori di filiale

Creare e modificare i giri, assegnare le spedizioni ai driver, ottimizzare i percorsi e dividere il lavoro in automatico.

Menu «Gestione Giri Filiale» · settembre 2026 · portale ver.9

Le immagini sono della filiale TOSC - HUB SPEEDY; nelle altre filiali le pagine sono le stesse.

Indice

Introduzione	3
Il lavoro in quattro passi	3
Dove si trovano le pagine	3
1. Creare e modificare i giri	4
1.1 La pagina Giri	4
1.2 L'elenco dei giri	5
1.3 Come una spedizione prende il suo giro	5
1.4 Creare un giro disegnandolo	6
1.5 Creare un giro dai comuni	8
1.6 Modificare un giro	8
1.7 Modificare il confine.....	10
1.8 Far combaciare il confine con un giro vicino	10
1.9 Spostare il confine di due giri insieme.....	13
1.10 Attivare e disattivare un giro	14
2. Assegnare le spedizioni ai driver e ottimizzare il giro	15
2.1 Controllare le spedizioni del giorno.....	15
2.2 Correggere a mano	16
2.3 Affidare i giri ai driver: il Piano della giornata	17
2.4 Partenza e ritorno del driver	18
2.5 Ottimizzare il percorso del driver	18
2.6 Stampare il percorso.....	19
3. Pianificazione automatica.....	20
3.1 La pagina.....	20
3.2 Scegliere i driver e i loro vincoli.....	21
3.3 Calcolare	21
3.4 Leggere il risultato	22
3.5 Confermare o scartare.....	22
Domande frequenti	23
Una spedizione è finita nel giro sbagliato.....	23
Una spedizione non ha coordinate.....	23
Due giri si sovrappongono o fra due giri c'è uno spazio.....	23
Un giro non compare nel Piano della giornata.....	23
Il percorso di un driver è da rifare	23

Introduzione

I **giri** sono le aree di consegna della filiale. Ogni giro è un'area disegnata sulla mappa, con un nome, un colore e, di solito, un **driver predefinito**: il driver che lo fa abitualmente.

Ogni giorno le spedizioni caricate in filiale vengono attribuite al giro in cui cade l'indirizzo di consegna; i giri vengono affidati ai driver e, per ogni driver, il programma calcola con HERE il percorso migliore, con l'ordine delle consegne e l'orario stimato di arrivo.

Il lavoro in quattro passi

1. **Preparare i giri**: si fa una volta e poi quando cambiano le zone (pagina Giri, capitolo 1).
2. **Controllare le spedizioni del giorno**: ogni spedizione deve avere il giro giusto e il punto di consegna sulla mappa (pagina Spedizioni del giorno, capitolo 2).
3. **Affidare i giri ai driver e ottimizzare i percorsi** (pagina Piano della giornata, capitolo 2).
4. In alternativa al passo 3, **lasciare che il programma divida tutte le spedizioni fra i driver scelti**, bilanciando il carico (pagina Pianificazione automatica, capitolo 3).

Dove si trovano le pagine

Tutte le pagine sono nel menu **Gestione Giri Filiale** e lavorano sulla filiale scelta in alto a destra. Alcune voci di menu aprono la stessa pagina:

Voce di menu	Pagina che si apre	Capitolo
Giri - Creazione giri su Mappa, Giri - Modifica giri su Mappa	Giri	1
Giri - Assegnazione, Giri - Modifica punti	Spedizioni del giorno	2
Giri - Assegna a Driver, Giri - Ottimizza percorso	Piano della giornata	2
Pianificazione Automatica	Pianificazione automatica	3
Giri - Elenco	elenco dei giri in tabella	—

Suggerimento: le pagine con la mappa rendono meglio con il menu laterale chiuso: si apre e si chiude con il tasto ☰ in alto a sinistra.

1. Creare e modificare i giri

Si lavora nella pagina **Giri** (menu Giri - Creazione giri su Mappa o Giri - Modifica giri su Mappa).

1.1 La pagina Giri

Giri TOSC - HUB SPEEDY
Le aree di consegna dei driver: si disegnano, si creano dai comuni, si modificano; le spedizioni del giorno prendono il giro dal CAP o dal comune fisso, altrimenti dall'area.

✓ Spedizioni di oggi 93 geolocalizzate Punti del giro CAP

Giri 38 attivi su 67 **Tutti** Nessuno

cerca giro, CAP, comune, **Tutti** Attivi Non attivi

29 giri non attivi: restano qui (trattagliati sulla mappa) e si riattivano con l'interruttore; nelle pagine di assegnazione non compaiono.

Giro

- ✓ **50013-Campi** BACCINI MARCO - CAP 50013 9 sped. ☒ ☐ ☐
- ✓ **50018-Scandicci** BAGNI ALESSANDRO - CAP 50018 16 sped. ☒ ☐ ☐
- ✓ **50019-Sesto Fiorentino** BAGNI ALESSANDRO ☒ ☐ ☐
- ✓ **50030-Vaglia** BACCINI MARCO ☒ ☐ ☐
- ✓ **50031-Barberino** AMORUSO VINCENZO - CAP 50031 ☒ ☐ ☐
- ✓ **50032-BorgoSanLorenzo** ☒ ☐ ☐

Comuni della filiale 54 cerca

Comune	CAP	Belf.
☐ Bagno a Ripoli	50012	A564
☐ Barberino di Mugello	50031	A632
☐ BARBERINO TAVARNELLE	50028	M408
☐ Barberino Val d'Elsa	50021	A633
☐ Borgo San Lorenzo	50032	B036

Nuovo giro

Nome

Colore CAP fisso

Comune fisso Driver predefinito

CAP e comune fissi vincono sull'area: tutte le spedizioni con quel CAP o comune vanno a questo giro.

☐ Disegna a mano (clic sulla mappa)

0 comuni selezionati in basso

Bordi 0 punti

Attiva il disegno e clicca sulla mappa (i pin si trascinano, il + a metà lato aggiunge un punto, il tasto destro lo toglie), oppure crea il giro dai comuni.

Figura 1 – La pagina Giri: a sinistra i giri e i comuni, al centro la mappa, a destra il pannello del giro

La pagina è divisa in tre colonne:

- **a sinistra** l'elenco dei giri e, sotto, l'elenco dei comuni della filiale;
- **al centro** la mappa: si ingrandisce con la rotella del mouse o con + e –; il pulsante in alto a destra della mappa passa alla vista satellitare;
- **a destra** il pannello «Nuovo giro» o «Modifica giro», con il confine del giro («Bordi») e lo storico delle modifiche.

Sopra la mappa:

- **Spedizioni di oggi** mostra sulla mappa le spedizioni geolocalizzate del giorno, colorate con il colore del loro giro (grigie quelle senza giro);
- **Punti del giro** mostra solo le spedizioni di un giro, oppure solo quelle senza giro; **CAP** le filtra per CAP;
- **Aggiorna giri di sped** riassegna ai giri le spedizioni di oggi (vedi 1.3).

1.2 L'elenco dei giri

Giri 38 attivi su 67 Tutti Nessuno

cerca giro, CAP, comune, Tutti Attivi Non attivi

29 giri non attivi: restano qui (tratteggiati sulla mappa) e si riattivano con l'interruttore; nelle pagine di assegnazione non compaiono.

☒	Giro			
☒	50013-Campi	BACCINI MARCO · CAP 50013	☒	
☒	50018-Scandicci 9 sped.	BAGNI ALESSANDRO · CAP 50018	☒	
☒	50019_Sesto Fiorentino 16 sped.	BAGNI ALESSANDRO	☒	
☒	50030_Vaglia	BACCINI MARCO	☒	
☒	50031-Barberino	AMORUSO VINCENZO · CAP 50031	☒	
☒	50032_BorgoSanLorenzo	nessun driver predefinito	☒	

Comuni della filiale 54

☐	Comune	CAP	Belf.
☐	Bagno a Ripoli	50012	A564
☐	Barberino di Mugello	50031	A632
☐	BARBERINO TAVARNELLE	50028	M408
☐	Barberino Val d Elsa	50021	A633
☐	Borgo San Lorenzo	50032	B036

Figura 2 – L'elenco dei giri e dei comuni

Ogni giro occupa due righe: sopra il pallino del colore, il nome e quante spedizioni ha oggi; sotto il driver predefinito (o «nessun driver predefinito»), il CAP fisso e il comune fisso se ci sono. A destra di ogni giro:

- la **casella** a sinistra mostra o nasconde il giro sulla mappa; «Tutti» e «Nessuno» li mostrano o nascondono tutti;
- l'**interruttore** dice se il giro è attivo (vedi 1.10);
- la **lente** inquadra il giro sulla mappa;
- la **matita** apre il giro in modifica nel pannello di destra; la riga del giro in modifica ha il bordo azzurro.

La casella di ricerca cerca per nome del giro, CAP, comune o driver; «Tutti / Attivi / Non attivi» filtra l'elenco.

Nell'elenco **Comuni della filiale** la casella di ogni comune lo mostra sulla mappa: i comuni spuntati servono anche per creare un giro dai comuni (1.5) o per rifarne il confine (1.7).

1.3 Come una spedizione prende il suo giro

Il giro di una spedizione si decide così, in quest'ordine:

1. **CAP fisso**: se un giro ha il CAP fisso, tutte le spedizioni con quel CAP vanno a quel giro, dovunque siano;
2. **comune fisso**: altrimenti, se un giro ha il comune fisso, vanno a quel giro le spedizioni di quel comune;
3. **area**: altrimenti vince il giro nella cui area cade il punto di consegna. Se due aree si sovrappongono, vince il giro creato per primo: per questo è importante che i confini dei giri vicini combacino (1.8).

Contano solo i giri **attivi**. L'assegnazione si fa dalla pagina Spedizioni del giorno (capitolo 2); dopo aver cambiato un confine, **Aggiorna giri di sped** riassume le spedizioni di oggi: ai soli giri spuntati nell'elenco, oppure, se non ne è spuntato nessuno, a tutti (il programma chiede conferma).

1.4 Creare un giro disegnandolo

Giri TOSC - HUB SPEEDY

Le aree di consegna dei driver: si disegnano, si creano dai comuni, si modificano; le spedizioni del giorno prendono il giro dal CAP o dal comune fisso, altrimenti dall'area.

☐ Spedizioni di oggi 93 geolocalizzate ☐ Punti del giro

Giri 38 attivi su 67 **Tutti** **Nessuno**

cerca giro, CAP, comune, **Tutti** Attivi Non attivi

29 giri non attivi: restano qui (tratteggiati sulla mappa) e si riattivano con l'interruttore: nelle pagine di assegnazione non compaiono.

☐ **Giro**

- ☐ 50013-Campi 9 sped. ☒ ☐ ☐
- ☐ 50018-Scandicci 16 sped. ☒ ☐ ☐
- ☐ 50019-Sesto Fiorentino ☒ ☐ ☐
- ☐ 50030-Vaglia ☒ ☐ ☐
- ☐ 50031-Barberino ☒ ☐ ☐
- ☐ 50032-BorgoSanLorenzo ☒ ☐ ☐

Comuni della filiale 54

Comune	CAP	Belf.
☐ Bagno a Ripoli	50012	A564
☐ Barberino di Mugello	50031	A632
☐ BARBERINO TAVARNELLE	50028	M408
☐ Barberino Val d'Elsa	50021	A633
☐ Borgo San Lorenzo	50032	B036

Nuovo giro

Nome

Colore CAP fisso

Comune fisso Driver predefinito

CAP e comune fissi vincono sull'area: tutte le spedizioni con quel CAP o comune vanno a questo giro.

☒ Disegna a mano (clic sulla mappa)

☒ Crea nuovo giro

☐ Crea da comuni selezionati

0 comuni selezionati in basso

Bordi 6 punti

1	43.89356, 11.08589	↑	↓	×
2	43.90842, 11.20949	↑	↓	×
3	43.85395, 11.28502	↑	↓	×
4	43.78455, 11.26442	↑	↓	×
5	43.76471, 11.15456	↑	↓	×
6	43.80934, 11.06529	↑	↓	×

Figura 3 – Un giro nuovo disegnato a mano: i punti numerati si trascinano, il + a metà lato aggiunge un punto

1. Se nel pannello di destra c'è un giro in modifica, premi **+** in alto nel pannello per passare a «Nuovo giro».
2. Scrivi il **Nome** (almeno 4 caratteri) e scegli il **Colore**; se serve, imposta **CAP fisso**, **Comune fisso** e **Driver predefinito**.
3. Spunta **Disegna a mano (clic sulla mappa)** e clicca sulla mappa i vertici del confine, in ordine, girando intorno all'area: ogni clic aggiunge un punto numerato.
4. Correggi il disegno: **trascina** un punto per spostarlo; clicca il **+** a metà di un lato per aggiungere un punto lì; **tasto destro** su un punto per toglierlo.
5. Premi **Crea nuovo giro**.

Nuovo giro

Nome

Esempio nuovo giro

Colore

#F44F22

CAP fisso

es. 50018

Comune fisso

nessuno

Driver predefinito

nessuno

CAP e comune fissi vincono sull'area: tutte le spedizioni con quel CAP o comune vanno a questo giro.

☒

Disegna a mano (clic sulla mappa)

✓ Crea nuovo giro

Crea da comuni selezionati

0 comuni selezionati in basso

Bordi

6 punti

1	43.89356, 11.08589	↑	↓	×
2	43.90842, 11.20949	↑	↓	×
3	43.85395, 11.28502	↑	↓	×
4	43.78455, 11.26442	↑	↓	×
5	43.76471, 11.15456	↑	↓	×
6	43.80934, 11.06529	↑	↓	×

Figura 4 – Il pannello «Nuovo giro» con l'elenco dei punti del confine

Nell'elenco **Bordi** ci sono i punti in ordine, con le frecce per spostarli prima o dopo e la X per toglierli; il cestino li toglie tutti. Se «Spedizioni di oggi» è attivo, sotto il pannello compare quante spedizioni di oggi cadono nell'area disegnata.

1.5 Creare un giro dai comuni

Giri TOSC - HUB SPEEDY

Le aree di consegna dei driver: si disegnano, si creano dai comuni, si modificano; le spedizioni del giorno prendono il giro dal CAP o dal comune fisso, altrimenti dall'area.

☐ Spedizioni di oggi 93 geolocalizzate Punti del giro CAP

Giri 38 attivi su 67 **Tutti** **Nessuno**

cerca giro, CAP, comune, **Tutti** Attivi Non attivi

29 giri non attivi: restano qui (tratteggiati sulla mappa) e si riattivano con l'interruttore: nelle pagine di assegnazione non compaiono.

☐ **Giro**

- ☐ **50013-Campi** ☒ BACCINI MARCO - CAP 50013 ☒ 9 sped. ☒ ☒
- ☐ **50018-Scandicci** ☒ BAGNI ALESSANDRO - CAP 50018 ☒ 16 sped. ☒ ☒
- ☐ **50019-Sesto Fiorentino** ☒ BAGNI ALESSANDRO ☒ 16 sped. ☒ ☒
- ☐ **50030-Vaglia** ☒ BACCINI MARCO ☒ ☒
- ☐ **50031-Barberino** ☒ AMORUSO VINCENZO - CAP 50031 ☒ ☒
- ☐ **50032-BorgoSanLorenzo** ☒ ☒ ☒

Comuni della filiale 54

Comune	CAP	Belf.
☐ BARBERINO TAVARNELLE	50028	M408
☐ Barberino Val d Elsa	50021	A633
☐ Borgo San Lorenzo	50032	B036
☒ Calenzano	50041	B406
☒ Campi Bisenzio	50013	B507

Nuovo giro

Nome

Colore CAP fisso

Comune fisso Driver predefinito

CAP e comune fissi vincono sull'area: tutte le spedizioni con quel CAP o comune vanno a questo giro.

☐ Disegna a mano (clic sulla mappa)

☒ **Crea nuovo giro**

☒ **Crea da comuni selezionati**

2 comuni selezionati in basso

Bordi 0 punti

Attiva il disegno e clicca sulla mappa (i pin si trascinano, il + a metà lato aggiunge un punto, il tasto destro lo toglie), oppure crea il giro dai comuni.

Figura 5 – Comuni spuntati nell'elenco in basso: il giro nuovo sarà l'unione dei loro confini

1. Nel pannello «Nuovo giro» scrivi il nome e scegli il colore.
 2. Spunta i comuni nell'elenco **Comuni della filiale**: compaiono sulla mappa.
 3. Premi **Crea da comuni selezionati**: l'area del giro è l'unione dei confini dei comuni.
- Convienne quando il giro coincide con uno o più comuni interi: il confine segue esattamente quello dei comuni.

1.6 Modificare un giro

Giri TOSC - HUB SPEEDY

Le aree di consegna dei driver: si disegnano, si creano dai comuni, si modificano; le spedizioni del giorno prendono il giro dal CAP o dal comune fisso, altrimenti dall'area.

☐ Spedizioni di oggi 93 geolocalizzate Punti del giro CAP

Giri 38 attivi su 67 **Tutti** **Nessuno**

PO-0 **Tutti** Attivi Non attivi

29 giri non attivi: restano qui (tratteggiati sulla mappa) e si riattivano con l'interruttore: nelle pagine di assegnazione non compaiono.

☐ **Giro**

- ☐ **PO-02A** ☒ BACCINI MARCO 5 sped. ☒ ☒
- ☐ **PO-02B** ☒ BACCINI MARCO 5 sped. ☒ ☒
- ☐ **PO-03A** ☒ BARBUGLI ALESSIO 2 sped. ☒ ☒
- ☒ **PO-03B** ☒ BARBUGLI ALESSIO 3 sped. ☒ ☒
- ☐ **PO-04A** ☒ BARBUGLI ALESSIO 7 sped. ☒ ☒
- ☒ **PO-04B** ☒ BARBUGLI ALESSIO 13 sped. ☒ ☒

Comuni della filiale 54

Comune	CAP	Belf.
☐ BARBERINO TAVARNELLE	50028	M408
☐ Barberino Val d Elsa	50021	A633
☐ Borgo San Lorenzo	50032	B036
☐ Calenzano	50041	B406
☐ Campi Bisenzio	50013	B507

Modifica giro id 209

Nome

Colore CAP fisso

Comune fisso Driver predefinito

CAP e comune fissi vincono sull'area: tutte le spedizioni con quel CAP o comune vanno a questo giro.

Poligono di 100 punti

☒ **Modifica confine**

☒ **Sostituisci con i comuni selezionati**

☒ **Salva**

☒ **Attivo**

Ultime modifiche

25/09/26, 15:47 driver predefinito: 112 → 3219 - c.giani
24/09/26, 23:48 driver predefinito: — → 112 - c.giani

Figura 6 – Un giro aperto in modifica (matita nell'elenco): il giro viene inquadrato sulla mappa

Con la **matita** il giro si apre nel pannello «Modifica giro». Si possono cambiare nome, colore, CAP fisso, comune fisso, driver predefinito e stato attivo; poi si preme **Salva**.

Modifica giro Id 209 +

Nome
PO-03B

Colore
#DE153B

CAP fisso
es. 50018

Comune fisso
nessuno

Driver predefinito
BARBUGLI ALESSIO

CAP e comune fissi vincono sull'area: tutte le spedizioni con quel CAP o comune vanno a questo giro.

Poligono di 100 punti

Modifica confine

Sostituisci con i comuni selezionati

Salva

Attivo

Ultime modifiche

25/09/26, 15:47 **driver predefinito:** 112 → 3219 · c.giani

24/09/26, 23:48 **driver predefinito:** — → 112 · c.giani

Figura 7 – Il pannello «Modifica giro»

Nota: il **driver predefinito** è il driver che fa abitualmente il giro. Il Piano della giornata lo propone da solo e la Pianificazione automatica usa i giri di un driver come sue «zone abituali». Quando nel Piano della giornata si affida un giro a un driver, quel driver diventa il predefinito del giro.

In fondo al pannello, **Ultime modifiche** mostra lo storico: chi ha cambiato cosa e quando.

1.7 Modificare il confine

Giri TOSC - HUB SPEEDY
Le aree di consegna dei driver: si disegnano, si creano dai comuni, si modificano; le spedizioni del giorno prendono il giro dal CAP o dal comune fisso, altrimenti dall'area.

Spedizioni di oggi 93 geolocalizzate Punti del giro CAP

Giri 38 attivi su 67 **Tutti** Nessuno

PO-0 **Tutti** Attivi Non attivi

29 giri non attivi: restano qui (tratteggiati sulla mappa) e si riattivano con l'interruttore: nelle pagine di assegnazione non compaiono.

☐ Giro

- PO-02A 5 sped. ☒ ☒ ☒
- PO-02B 5 sped. ☒ ☒ ☒
- PO-03A 2 sped. ☒ ☒ ☒
- PO-03B 3 sped. ☒ ☒ ☒**
- PO-04A 7 sped. ☒ ☒ ☒
- PO-04B 13 sped. ☒ ☒ ☒

Comuni della filiale 54 cerca

Comune	CAP	Belf.
☐ BARBERINO TAVARNELLE	50028	M408
☐ Barberino Val d' Elsa	50021	A633
☐ Borgo San Lorenzo	50032	B036
☐ Calenzano	50041	B406
☐ Campi Bisenzio	50013	B507

Modifica giro id 209

Nome PO-03B

Colore #DE153B CAP fisso es. 50018

Comune fisso nessuno Driver predefinito BARBUGLI ALESSIO

CAP e comune fissi vincono sull'area: tutte le spedizioni con quel CAP o comune vanno a questo giro.

Poligono di 100 punti

☐ Aggiungo punti col clic sulla mappa

☒ Aggancia ai confini visibili

☒ Sposta insieme il confine dei giri vicini

Allinea al giro vicino

giro visibile sulla mappa 50 m

☒ Attivo

Bordi 100 punti

- 1 43.86760, 11.09410
- 2 43.86820, 11.09420

Figura 8 – Il confine in modifica: ogni punto è un pin numerato

Nel pannello premi **Modifica confine**: i punti del confine diventano pin numerati e si modificano come nel disegno (trascinare, + a metà lato, tasto destro per togliere). Poi:

- **Salva** salva il nuovo confine;
- **Annulla modifica confine** butta via le modifiche;
- **Sostituisci con i comuni selezionati** rifà il confine come unione dei comuni spuntati (chiede conferma).

Se il confine ha più di 300 punti, per poterlo modificare viene semplificato e il pannello lo segnala. Un giro fatto di più aree separate non si modifica a mano: il confine si rifà dai comuni.

1.8 Far combaciare il confine con un giro vicino

Due giri vicini devono combaciare: se c'è uno spazio fra i due, le spedizioni che cadono lì restano senza giro; se si sovrappongono, le spedizioni della parte comune vanno al giro creato per primo. Invece di spostare i punti uno a uno, si usa **Allinea al giro vicino**:

1. Spunta nell'elenco il **giro vicino**, così è visibile sulla mappa.
2. Apri in modifica il tuo giro e premi **Modifica confine**.
3. Nel riquadro **Allinea al giro vicino** scegli il giro: in cima all'elenco ci sono quelli con più punti vicini (il numero è fra parentesi).
4. Regola la **distanza** massima (50 m di solito): i tratti del tuo confine che corrono entro quella distanza dal confine del vicino vengono sostituiti con il suo confine. Sulla mappa sono in **verde** e sotto compare quanti punti cambiano.
5. Premi **Applica**, controlla sulla mappa e poi **Salva**. Il giro vicino non viene toccato.

TOSC - HUB SPEEDY
Via Sandro Pertini 81 — Sesto Fiorentino
CARLO GIANI
TOSC - HUB SPEEDY

Giri TOSC - HUB SPEEDY

Le aree di consegna dei driver: si disegnano, si creano dai comuni, si modificano; le spedizioni del giorno prendono il giro dal CAP o dal comune fisso, altrimenti dall'area.

☐ Spedizioni di oggi 93 geocalizzate Punti del giro

Giri 38 attivi su 67

PO-0

Tutti Attivi Non attivi

29 giri non attivi: restano qui (tratteggiati sulla mappa) e si riattivano con l'interruttore: nelle pagine di assegnazione non compaiono.

- ☐ Giro
- ☐ PO-02A
BACCINI MARCO 5 sped. ☒
- ☐ PO-02B
BACCINI MARCO 5 sped. ☒
- ☐ PO-03A
BARBUGLI ALESSIO 2 sped. ☒
- ☒ PO-03B
BARBUGLI ALESSIO 3 sped. ☒
- ☐ PO-04A
BARBUGLI ALESSIO 7 sped. ☒
- ☒ PO-04B
BARBUGLI ALESSIO 13 sped. ☒

Comuni della filiale 54

Comune	CAP	Belf.
BARBERINO TAVARNELLE	50028	M408
Barberino Val d Elsa	50021	A633
Borgo San Lorenzo	50032	B036
Calenzano	50041	B406
Campi Bisenzio	50013	B507

Modifica giro id 209

Nome

Colore #DE1538 CAP fisso
es. 50018

Comune fisso
nessuno Driver predefinito
BARBUGLI ALESSIO

CAP e comune fissi vincono sull'area: tutte le spedizioni con quel CAP o comune vanno a questo giro.

Polygono di 100 punti

☐ Aggiungi punti col clic sulla mappa

☒ Aggancia ai confini visibili

☒ Sposta insieme il confine dei giri vicini

Allinea al giro vicino
PO-04B (19 punti vicini)

1 tratto (in verde): 19 punti sostituiti da 12 del confine vicino

☒ Attivo

Bordi 100 punti

Figura 9 – Allineamento di PO-03B al vicino PO-04B: il tratto sul viale diventa il confine del vicino

Modifica giro Id 209

+

Nome

PO-03B

Colore

#DE153B

CAP fisso

es. 50018

Comune fisso

nessuno

Driver predefinito

BARBUGLI ALESSIO

CAP e comune fissi vincono sull'area: tutte le spedizioni con quel CAP o comune vanno a questo giro.

Poligono di 100 punti

☐
 Aggiungi punti col clic sulla mappa

☒
 Aggancia ai confini visibili

☒
 Sposta insieme il confine dei giri vicini

Allinea al giro vicino

PO-04B (19 punti vicini)

X

50 m

1 tratto (in verde): 19 punti sostituiti da 12 del confine vicino

✓ Applica

Annulla

↻ Annulla modifica confine

Sostituisci con i comuni selezionati

✓ Salva

☒
 Attivo

Bordi

100 punti

Figura 10 – Il riquadro «Allinea al giro vicino» con l'anteprima

Se l'anteprima non convince, **Annulla** (prima di **Applica**) o **Annulla modifica confine** riportano tutto com'era.

1.9 Spostare il confine di due giri insieme




Figura 11 – I punti in comune con il giro vicino hanno il bordo doppio

Con **Sposta insieme il confine dei giri vicini** spuntato (lo è sempre, all'inizio), i punti che il tuo giro ha in comune con un giro visibile sulla mappa hanno il **bordo doppio**. Per quei punti:

- **trascinandoli** si sposta anche il confine del giro vicino, che si ridisegna tratteggiato;
- il **+** a metà di un lato in comune aggiunge il punto in tutti e due i giri; **togliendolo** sparisce da tutti e due;
- **Salva** salva il tuo giro e i giri vicini cambiati, tutti insieme: il pannello avvisa quali vicini verranno salvati.

I punti sono «in comune» quando coincidono, per esempio dopo **Allinea al giro vicino**. Funziona con i giri vicini fatti di un'area sola.

Aggancia ai confini visibili (anch'esso spuntato all'inizio): se rilasci un punto vicino al confine di un giro o di un comune visibile, il punto si attacca a quel confine.

1.10 Attivare e disattivare un giro



Figura 12 – I giri non attivi: filtro «Non attivi»

Un giro si disattiva con l'**interruttore** nell'elenco (il programma chiede conferma) o con «Attivo» nel pannello. Un giro non attivo:

- resta nell'elenco, con la riga rigata, e sulla mappa è tratteggiato;
- non riceve spedizioni e non compare nelle pagine di assegnazione;
- viene tolto dai piani di oggi e dei giorni successivi.

Si riattiva con lo stesso interruttore; il filtro «Non attivi» li mostra tutti.

2. Assegnare le spedizioni ai driver e ottimizzare il giro

Ogni giorno: prima si controlla che le spedizioni abbiano il giro giusto (**Spedizioni del giorno**), poi si affidano i giri ai driver e si calcola il percorso di ciascuno (**Piano della giornata**).

2.1 Controllare le spedizioni del giorno

Spedizioni del giorno TOSC - HUB SPEEDY

Le spedizioni caricate nel giorno scelto con il giro assegnato: qui si verifica, si assegna e si corregge il punto di consegna.

25/09/2026 tutti i clienti Assegna le senza giro Riassegna tutte

93 spedizioni 93 con giro 0 senza giro 0 senza coordinate

cerca barcode, destinatario, via, CAI tutte giro → Assegna

Togli giro

Barcode	Destinatario	Indirizzo	Giro
F268063987079		VIA CHARTA 77 26 50018 Scandicci	50018-Scandicci- 24
F268063990228		VIA DEL PELLICINO 41 50018 Scandicci	50018-Scandicci- 27
F268063987628		VIA DELLA PACE MONDIALE 82 50018 Scandicci	50018-Scandicci- 26
F268063987210		VIA DON GIOVANNI MINZONI 2 50018 Scandicci	50018-Scandicci- 23
F268063986457		VIA ELIO CHIANESI 9 50018 Scandicci	50018-Scandicci- 21
F268063990709		VIA MONSIGNOR OSCAR ARNULFO ROMERO 34 50018 Scandicci	50018-Scandicci- 29
F268063986924		VIA PISANA 489/BIS 50018 Scandicci	50018-Scandicci- 25

Seleziona con un'area

50013-Campi 0 50018-Scandicci 9 50019-Sesto Fiorentino 16 50030-Vaglia 0 50031-Barbarno 0
 50032-BorgoSanLorenzo 0 50033-Firenzuola 0 50034-Marradi 0 50035-Palazzuolo sul Senio 0
 50037-San Piero a Sieve 0 50038-Scarperia 0 50039-Vicchio 0 50041-Calenzano 0 50055-Lastra a Signa 0
 50058-Signa 0 50060-Londa 0 50060-Pelago 0 50060-San Godenzo 0 50062-Dicomano 0

Figura 13 – Spedizioni del giorno: riepilogo, mappa con le spedizioni colorate per giro, elenco

In alto si sceglie il **giorno** e, se serve, il **cliente**. I contatori dicono quante spedizioni ci sono, quante hanno il giro, quante sono **senza giro** e quante **senza coordinate**; un clic su un contatore filtra l'elenco.

- **Assegna le senza giro:** assegna in automatico le spedizioni ancora senza giro (CAP fisso, comune fisso, area: vedi 1.3).
- **Riassegna tutte:** rifà l'assegnazione di tutte le spedizioni del giorno; le correzioni fatte a mano vanno perse (il programma chiede conferma).
- **Aree dei giri** mostra le aree sulla mappa; sotto la mappa c'è l'elenco dei giri con il numero di spedizioni: un clic filtra.

Nell'elenco a destra ogni spedizione ha barcode, destinatario, indirizzo, giro e posizione nella sequenza; l'icona **orologio** apre lo storico della spedizione.

2.2 Correggere a mano

Speedy Web TOSC - HUB SPEEDY
Via Sandro Pertini 81 - Sesto Fiorentino

CARLO GIANI TOSC - HUB SPEEDY

Spedizioni del giorno TOSC - HUB SPEEDY
Le spedizioni caricate nel giorno scelto con il giro assegnato: qui si verifica, si assegna e si corregge il punto di consegna.

93 spedizioni 93 con giro 0 senza giro 0 senza coordinate

25/09/2026 tutti i clienti Assegna le senza giro Riassegna tutte

cerca barcode, destinatario, via, CAI tutte giro Assegna

Togli giro

Barcode	Destinatario	Indirizzo	Giro
☒ F268063987879		VIA CHARTA 77 26 50018 Scandicci	● 50018-Scandicci- 24
☒ F268063990228		VIA DEL PELLICINO 41 50018 Scandicci	● 50018-Scandicci- 27
☐ F268063987628		VIA DELLA PACE MONDIALE 82 50018 Scandicci	● 50018-Scandicci- 26
☐ F268063987210		VIA DON GIOVANNI MINZONI 2 50018 Scandicci	● 50018-Scandicci- 23
☐ F268063986457		VIA ELIO CHIANESI 9 50018 Scandicci	● 50018-Scandicci- 21
☐ F268063990709		VIA MONSIGNOR OSCAR ARNULFO ROMERO 34 50018 Scandicci	● 50018-Scandicci- 29
☐ F268063986924		VIA PISANA 489/BIS 50018 Scandicci	● 50018-Scandicci- 25

Seleziona con un'area 2 selezionate

50013_Campi 0 ● 50018-Scandicci 9 ● 50019_Sesto Fiorentino 16 ● 50030_Vaglia 0 ● 50031-Barberino 0
50032_BorgoSantLorenzo 0 ● 50033_Firenzuola 0 ● 50034_Marradi 0 ● 50035_Palazzuolo sul Senio 0
50037_San Piero a Sieve 0 ● 50038_Scarperia 0 ● 50039_Vicchio 0 ● 50041-Calenzano 0 ● 50055_Lastra a Signa 0
50058_Signa 0 ● 50060_Londa 0 ● 50060_Pelago 0 ● 50060_San Godenzo 0 ● 50062_Dicomano 0

Figura 14 – Due spedizioni selezionate: si sceglie il giro e si preme «Assegna»

1. Seleziona le spedizioni con la **casella** nell'elenco, oppure premi **Seleziona con un'area** e disegna un'area sulla mappa.
2. Scegli il giro nella casella **giro** e premi **Assegna**; **Togli giro** le lascia senza giro.

Spedizioni senza coordinate o con il punto sbagliato: con l'icona del **segnaposto** della riga scegli «Metti sulla mappa» (o «Sposta il punto»), clicca o trascina il punto dove va consegnata e premi **Salva posizione**: il giro segue la nuova posizione. Una spedizione senza coordinate non entra nei percorsi ottimizzati.

2.3 Affidare i giri ai driver: il Piano della giornata

Figura 15 – Piano della giornata: giri da assegnare, mappa, driver con i loro giri

La pagina ha tre colonne: a sinistra i **giri da assegnare** (con i pezzi), al centro la mappa (aree chiare = giri da assegnare, aree scure = già assegnati, con il cognome del driver), a destra i **driver** con i giri che hanno in carico e il totale dei pezzi. In alto il giorno e i contatori: pezzi nei giri, giri da assegnare, pezzi assegnati, percorsi calcolati.

Un giro si affida a un driver in uno di questi modi:

- **trascina** il giro dalla colonna di sinistra sul driver;
- **seleziona** il driver con un clic e usa la **freccia** accanto al giro;
- **Ctrl + clic** su un'area chiara della mappa: il giro va al driver selezionato;
- **Maiusc + trascinamento** di un rettangolo sui punti liberi (spedizioni senza giro o di giri non assegnati): vanno nel giro più vicino del driver selezionato.

La **x** accanto a un giro, sotto il driver, glielo toglie. **Driver predefiniti** affida ogni giro ancora libero al suo driver predefinito.

Nota: le scelte restano come predefinite: aprendo un giorno senza assegnazioni, la pagina ripropone da sola i driver del giorno prima.

2.4 Partenza e ritorno del driver

Speedy Web | TOSC - HUB SPEEDY
Via Sandro Pertini 81 - Sesto Fiorentino

CARLO GIANI | TOSC - HUB SPEEDY

Piano della giornata TOSC - HUB SPEEDY
Trascina un giro su un driver, o seleziona il driver e usa la freccia, Ctrl+click sull'area chiara nella mappa, Maiusc+rettangolo sui punti liberi. Tasto destro su driver: partenza e ritorno da casa o dalla filiale. La scelta resta come predefinita: il giorno dopo la pagina la ripropone da sola.


25/09/2026 | Driver predefiniti | Ottimizza tutti

92 pezzi in 15 giri | 0 giri da assegnare | 92 pezzi assegnati a 3 driver | 2 percorsi

Giri da assegnare 0

Tutti i giri con spedizioni sono assegnati.

BAGNI ALESSANDRO - 46 consegne, 95,7 km, 3 h 57 min con le soste



Driver 35 cerca

BAGNI ALESSANDRO 46
 ● Parte da casa
 ● Torna a casa
 ● ✓ Parte e torna dalla filiale
 ● Indirizzo di casa...
 ● Storico

BARI 25
 ● PO-03A 2 x ● PO-03B 3 x ● PO-04A 7 x
 ● PO-04B 13 x
 ottimizzato 48,2 km - 1 h 52 min

BACCINI MARCO 21
 ● PO-01 3 x ● PO-02A 5 x ● PO-02B 5 x
 ● PO-Centro 0 x ● PO-Malissetti/Figline 4 x
 ● PO-Narnali 2 x ● PO-San Paolo 2 x

percorso da fare

#	Barcode	Destinatario	Indirizzo	Giro	Arrivo	km
1	F260063990921		VIA LUIGI SACCONI SNC50019 Sesto fiorentino	50019_Sesto Fiorentino	15:57	3,7
2	F260063987734		STRADA PROVINCIALE LUCCHESA PER PRA50019 SESTO FIORENTINO	50019_Sesto Fiorentino	16:03	7
3	F260064006640		VIA DI SAN ROCCO 3650145 Firenze	50145_FiLePiagge	16:08	9,7
4	F260063986641		VIA DEL PONTE DI QUARACCHI 3450019 Sesto Fiorentino	50145_FiLePiagge	16:14	12,4
5	F260063987590		VIA DELL AGIO SNC50145 FIRENZE	50145_FiLePiagge	16:19	13,7
6	F260063986379		VIA PIEMONTE 30/250145 Firenze	50145_FiLePiagge	16:24	15,9
7	F260063987100		VIA DELL ARGIN GROSSO 8750142 Firenze	50142 Isolotto Ugnano	16:31	19,7

Figura 16 – Il menu del driver (tasto destro): partenza e ritorno, indirizzo di casa, storico

Con il **tasto destro** su un driver: **Parte da casa**, **Torna a casa** oppure **Parte e torna dalla filiale**. Per partire o tornare da casa serve l'**Indirizzo di casa...**: il programma lo cerca sulla mappa e lo salva. **Storico** mostra le variazioni del giorno per quel driver.

2.5 Ottimizzare il percorso del driver

Speedy Web | TOSC - HUB SPEEDY
Via Sandro Pertini 81 - Sesto Fiorentino

CARLO GIANI | TOSC - HUB SPEEDY

Piano della giornata TOSC - HUB SPEEDY
Trascina un giro su un driver, o seleziona il driver e usa la freccia, Ctrl+click sull'area chiara nella mappa, Maiusc+rettangolo sui punti liberi. Tasto destro su driver: partenza e ritorno da casa o dalla filiale. La scelta resta come predefinita: il giorno dopo la pagina la ripropone da sola.


25/09/2026 | Driver predefiniti | Ottimizza tutti

92 pezzi in 15 giri | 0 giri da assegnare | 92 pezzi assegnati a 3 driver | 2 percorsi

Giri da assegnare 0

Tutti i giri con spedizioni sono assegnati.

BAGNI ALESSANDRO - 46 consegne, 95,7 km, 3 h 57 min con le soste



Driver 35 cerca

BAGNI ALESSANDRO 46
 ● 50019-Scandicci 9 x
 ● 50019_Sesto Fiorentino 16 x
 ● 50142 Isolotto Ugnano 11 x ● 50143-Fi 6 x
 ● 50145_FiLePiagge 4 x
 ottimizzato 95,7 km - 3 h 57 min

BARBUGLI ALESSIO 25
 ● PO-03A 2 x ● PO-03B 3 x ● PO-04A 7 x
 ● PO-04B 13 x
 ottimizzato 48,2 km - 1 h 52 min

BACCINI MARCO 21
 ● PO-01 3 x ● PO-02A 5 x ● PO-02B 5 x
 ● PO-Centro 0 x ● PO-Malissetti/Figline 4 x
 ● PO-Narnali 2 x ● PO-San Paolo 2 x

percorso da fare

#	Barcode	Destinatario	Indirizzo	Giro	Arrivo	km
1	F260063990921		VIA LUIGI SACCONI SNC50019 Sesto fiorentino	50019_Sesto Fiorentino	15:57	3,7
2	F260063987734		STRADA PROVINCIALE LUCCHESA PER PRA50019 SESTO FIORENTINO	50019_Sesto Fiorentino	16:03	7
3	F260064006640		VIA DI SAN ROCCO 3650145 Firenze	50145_FiLePiagge	16:08	9,7
4	F260063986641		VIA DEL PONTE DI QUARACCHI 3450019 Sesto Fiorentino	50145_FiLePiagge	16:14	12,4
5	F260063987590		VIA DELL AGIO SNC50145 FIRENZE	50145_FiLePiagge	16:19	13,7
6	F260063986379		VIA PIEMONTE 30/250145 Firenze	50145_FiLePiagge	16:24	15,9
7	F260063987100		VIA DELL ARGIN GROSSO 8750142 Firenze	50142 Isolotto Ugnano	16:31	19,7

Figura 17 – Il percorso ottimizzato di un driver: tappe numerate sulle strade e tabella con gli orari di arrivo

Sotto ogni driver ci sono lo stato del percorso e quattro icone: **Ottimizza con HERE** (rombo), **Vedi il percorso sulla mappa**, **Stampa** ed **Excel**.

1. Premi **Ottimizza con HERE** sul driver, oppure **Ottimizza tutti** in alto per tutti i driver con consegne ancora da ottimizzare.
2. Dopo qualche secondo lo stato diventa **ottimizzato**, con i km e il tempo totale comprese le soste.
3. Con **Vedi il percorso** la mappa mostra il tragitto sulle strade con le tappe numerate e, sotto, la tabella con l'ordine di consegna, l'indirizzo, il giro, l'orario stimato di arrivo e i km. **Chiudi percorso** torna alla vista normale.

Se dopo l'ottimizzazione cambiano i giri del driver, i punti o la partenza, il percorso va **rifatto**: il driver lo segnala e basta ottimizzare di nuovo. L'ordine calcolato è l'ordine di consegna delle spedizioni.

2.6 Stampare il percorso




Figura 18 – La stampa del percorso: mappa e lista delle consegne in ordine

L'icona **Stampa** del driver apre l'anteprima con la mappa e la lista delle consegne in ordine; **Stampa** la manda alla stampante, **Chiudi** torna al piano. L'icona **Excel** scarica la stessa lista in un file.

3. Pianificazione automatica

Invece di affidare i giri uno per uno, la **Pianificazione automatica** divide tutte le spedizioni geolocalizzate del giorno fra i driver scelti, con HERE: i percorsi sono ottimizzati e il carico è bilanciato. Ogni driver lavora di preferenza nelle sue **zone abituali** (i giri di cui è driver predefinito), ma può ricevere consegne fuori zona per bilanciare il lavoro. I giri non cambiano.

3.1 La pagina

Speedy Web TOSC - HUB SPEEDY
Via Sandro Pertini 81 - Sesto Fiorentino

CARLO GIANI TOSC - HUB SPEEDY

Pianificazione automatica TOSC - HUB SPEEDY
Divide le spedizioni del giorno fra i driver scelti con HERE: percorsi ottimizzati, carico bilanciato, ognuno di preferenza nelle sue zone abituali. Il piano si conferma per scrivere la sequenza di consegna: i giri non cambiano.

25/09/2026

93 spedizioni 93 geolocalizzate 92 indirizzi 5 driver - ~19 pezzi a testa

Sosta 60 s + per pezzo 20 s Equilibrio ± 15 % ☒ Zone abituali ☒ Usa tutti i driver **Calcola**

Driver (5 su 35) tutti nessuno

- ☐ 1BACKOFFICE EMPOLI 08:30-15:30 - da filiale
- ☐ 1BACKOFFICE FIRENZE 08:30-15:30 - da filiale
- ☐ 1BACKOFFICE HUB 08:30-15:30 - da filiale
- ☒ AMORUSO VINCENZO 08:30-15:30 - da filiale - 2 zone
- ☒ BACCINI MARCO 08:30-15:30 - da filiale - 9 zone
- ☒ BAGNI ALESSANDRO 08:30-15:30 - da filiale - 5 zone
- ☐ BARBIERI CALONI AZZURRA LAURA 08:30-15:30 - da filiale
- ☒ BARBUGLI ALESSIO 08:30-15:30 - da filiale - 4 zone
- ☐ BEN MUSTAPHA HAMZA 08:30-15:30 - da filiale
- ☐ BENEFORTI TIZIANA

Figura 19 – Pianificazione automatica: parametri e Calcola in alto, driver a sinistra, spedizioni del giorno sulla mappa

In alto il giorno e il riepilogo: spedizioni, spedizioni geolocalizzate (quelle senza coordinate non entrano nel calcolo e vanno sistemate prima in Spedizioni del giorno), indirizzi, driver scelti e pezzi medi a testa. Prima del calcolo la mappa mostra le spedizioni colorate per giro.

93 spedizioni 93 geolocalizzate 92 indirizzi 5 driver - ~19 pezzi a testa

Sosta 60 s + per pezzo 20 s Equilibrio ± 15 % ☒ Zone abituali ☒ Usa tutti i driver **Calcola**

Figura 20 – Riepilogo e parametri del calcolo

- **Sosta:** i secondi di ogni fermata.
- **+ per pezzo:** i secondi in più per ogni pezzo oltre il primo allo stesso indirizzo.
- **Equilibrio ±:** quanto un driver può scostarsi dalla media dei pezzi e delle fermate (0 = nessun vincolo di equilibrio).
- **Zone abituali:** ogni driver lavora di preferenza nelle sue zone.
- **Usa tutti i driver:** fa lavorare tutti i driver scelti, invece di usarne il meno possibile.

3.2 Scegliere i driver e i loro vincoli

Driver (5 su 35)
tutti
nessuno

☒

AMORUSO VINCENZO

08:30–15:30 · da filiale · 2 zone

Turno

08:30

⌚

–

15:30

⌚

Partenza

Filiale

Casa

Ritorno

Filiale

Casa

casa non impostata: si imposta in Piano della giornata

Massimo pezzi

nessuno

Zone abituali

50031-Barberino

⊗

59013_Montemurlo

▼

☒

BACCINI MARCO

08:30–15:30 · da filiale · 9 zone

☒

BAGNI ALESSANDRO

08:30–15:30 · da filiale · 5 zone

☐

BARBIERI CALONI AZZURRA LAURA

08:30–15:30 · da filiale

☒

BARBUGLI ALESSIO

Figura 21 – L'elenco dei driver: si spuntano quelli che lavorano e si regolano i vincoli di ciascuno

Spunta i driver che lavorano nel giorno («tutti» e «nessuno» per spuntarli tutti o nessuno). Con l'icona delle **impostazioni** accanto al nome si regolano i vincoli del driver:

- **Turno:** ora di inizio e di fine;
- **Partenza e Ritorno:** dalla filiale o da casa (la casa si imposta nel Piano della giornata, 2.4);
- **Massimo pezzi:** il tetto di consegne del driver (vuoto = nessun limite oltre l'equilibrio);
- **Zone abituali:** i giri in cui lavora di preferenza.

La pagina propone i valori dell'ultimo calcolo; la prima volta turno 08:30–15:30, partenza e ritorno dalla filiale e, come zone, i giri di cui il driver è predefinito.

3.3 Calcolare

1. Premi **Calcola**.

Pagina 21 di 23

2. La barra di avanzamento dice prima «in coda», poi «HERE sta calcolando i giri»: di solito servono **2-3 minuti**. Si può lasciare la pagina e tornare dopo.
3. Alla fine compare l'esito: pezzi assegnati e non assegnati, fermate, km e ore di lavoro in tutto.

3.4 Leggere il risultato

- Sulla mappa ogni driver ha un colore, con il suo percorso; nell'elenco di sinistra, per ogni driver: pezzi, fermate, km, ore, ora di fine e il giro in **Excel**.
- Un clic sul **nome** di un driver mostra solo il suo giro, con le tappe numerate; un altro clic torna alla vista di tutti.
- Le **non assegnate** sono elencate sotto la mappa con il motivo: per esempio «posizione sospetta» (un punto molto più lontano di tutti gli altri, quasi sempre un indirizzo geolocalizzato male: va corretto in Spedizioni del giorno), turni non sufficienti o driver arrivati al massimo dei pezzi.
- Se dopo il calcolo arrivano altre spedizioni, la pagina lo segnala: per includerle si calcola di nuovo.

3.5 Confermare o scartare

- **Conferma** rende il piano quello del giorno e scrive sulle spedizioni l'ordine di consegna; un piano confermato prima per lo stesso giorno viene sostituito.
- **Scarta** butta via il calcolo.

Ogni calcolo resta salvato: riaprendo la pagina su quel giorno si ritrova il piano confermato o l'ultimo calcolo.

Domande frequenti

Una spedizione è finita nel giro sbagliato

Controlla se c'è un giro con il **CAP fisso** o il **comune fisso** di quella spedizione (vincono sull'area) e se il punto sulla mappa è giusto (Spedizioni del giorno, 2.2). Correggi a mano, oppure sistema il confine (1.7-1.9) e usa **Aggiorna giri di sped.**

Una spedizione non ha coordinate

Mettila sulla mappa da Spedizioni del giorno con «Metti sulla mappa» (2.2): finché non ha il punto non entra nei percorsi.

Due giri si sovrappongono o fra due giri c'è uno spazio

Usa **Allinea al giro vicino** (1.8); poi, per spostare il confine comune, trascina i punti con il bordo doppio (1.9).

Un giro non compare nel Piano della giornata

È **non attivo** (1.10) oppure oggi non ha spedizioni.

Il percorso di un driver è da rifare

Dopo l'ottimizzazione sono cambiati i suoi giri, i punti o la partenza: premi di nuovo **Ottimizza con HERE** sul driver (2.5).