# Maszyna wirtualna Virbian

Warsztaty z Sieci komputerowych będą przeprowadzane z wykorzystaniem maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą środowiska wirtualizacyjnego VirtualBox. Ten dokument opisuje podstawy korzystania z przygotowanej przez prowadzących maszyny wirtualnej *Virbian*. Poniższy opis zakłada, że posługujemy się wersją VirtualBoksa pochodzącą z *Ubuntu 20.04 LTS* i uruchamianą w tym systemie.<sup>1</sup>

# 1 Podstawowe operacje

Pobierz ze strony wykładu najnowszy obraz dysku *Virbian*. W poniższym opisie będziemy zakładać, że został on zapisany do pliku /vol/Virbian.vdi.

### 1.1 Tworzenie maszyny wirtualnej

Włącz program VirtualBox. Wybierz z menu polecenie *Machine* | *New* i w kreatorze tworzenia maszyny wirtualnej wybierz nazwę (np. *Virbian0*).<sup>2</sup> Jako typ wybierz *Linux*, jako wersję *Debian 64bit*, a w kolejnym oknie wybierz domyślną ilość pamięci dla wirtualnej maszyny (1 GB).<sup>3</sup> W następnym oknie należy wybrać opcję *Use an existing virtual hard disk file*, wybierając z katalogu /vol obraz dysku Virbian.vdi.

Po kliknięciu przycisku Create maszyna będzie gotowa. Nie uruchamiaj jej przed przeczytaniem sekcji 1.3. Opcje maszyny wirtualnej można konfigurować po kliknięciu jej nazwy ( $Virbian\theta$ ) prawym przyciskiem myszy i wybraniu z kontekstowego menu opcji Settings.

# 1.2 Domyślna konfiguracja sieciowa

Po utworzeniu maszyny będzie ona miała domyślną konfigurację sieci: wirtualna maszyna będzie miała jedną kartę sieciową połączoną za pomocą  $\mathrm{NAT}^4$  z fizyczną kartą sieciową komputera. Umożliwia to korzystanie z Internetu na tej maszynie. Konfigurację tę można sprawdzić w części Network ustawień maszyny.

# 1.3 Przełączanie obrazu dysku w tryb tylko do odczytu

W trakcie zajęć będziemy przeprowadzać w maszynie wirtualnej różne operacje i łatwo będzie doprowadzić do trudno odwracalnych zmian. Oczywiście w takim przypadku można pobrać niezmodyfikowany obraz dysku ze strony wykładu, ale warto zamiast tego przełączyć dysk maszyny w tryb tylko do odczytu i cieszyć się oryginalnym obrazem po każdym restarcie maszyny.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>W momencie pisania tego dokumentu jest to VirtualBox 6.1.16.

 $<sup>^{2}</sup>$ Nazwy moga być dowolne, ale będziemy nazywać wszystkie maszyny Virbiani, gdzie i jest liczbą naturalną.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Jeśli Twój komputer ma mało pamięci, warto zmniejszyć tę wartość.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>O NAT dowiesz się na przyszłych wykładach.

Co więcej, przełączenie dysku w tryb tylko do odczytu jest **niezbędne**, jeśli chcemy uruchamiać wiele maszyn korzystających z tego samego obrazu. (Będziemy uruchamiać wiele maszyn na każdych warsztatach).

W tym celu w głównym menu programu VirtualBox należy wybrać polecenie File | Virtual media manager. Następnie należy wybrać dysk Virbian.vdi dwukrotnie klikając jego nazwę i w polu Type zmienić typ z Normal na Immutable. Po zatwierdzeniu przyciskiem Apply, pojawi się okienko informujące, że dana operacja wymaga odłączenia dysku od maszyny wirtualnej, co należy zaakceptować przyciskiem Release. Powyższa informacja jest nieprawdziwa i jest pozostałością ze starszych wersji VirtualBoksa: w części Storage ustawień maszyny można sprawdzić, że dysk jest nadal podpiety do kontrolera SATA.

### 1.4 Uruchamianie, praca i zamykanie

Maszynę uruchamiamy klikając dwukrotnie jej nazwę.

- ► Maszyna uruchamia się w trybie tekstowym i automatycznie zaloguje użytkownika user. (Hasło tego użytkownika to user, hasło użytkownika root to root).
- ▶ Po zalogowaniu można uruchomić tryb graficzny poleceniem startx. W trybie graficznym dostępne jest uruchamiane prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe, z którego można uruchomić terminal, przeglądarkę WWW, program pocztowy i program Wireshark.
- ▶ Z menu kontekstowego można zmieniać również rozdzielczość. W uzyskaniu większych rozdzielczości często pomocny jest wybór lepszej wirtualnej karty graficznej: przed startem maszyny, w części *Display* jej ustawień warto wybrać *Graphics Controller* równy *VBoxSVGA*.
- ▶ Jeśli w VirtualBoksie wybrana jest domyślna konfiguracja sieciowa (por. sekcja 1.2), to sieć w maszynie wirtualnej można skonfigurować automatycznie, wykonując z uprawnieniami administratora polecenie dhclient enp0s3.<sup>5</sup>
- ▶ W karcie Advanced części General ustawień maszyny wirtualnej można włączyć współdzielony schowek wybierając opcję Bidirectional. Od tej pory można kopiować tekst w maszynie fizycznej i wklejać go w maszynie wirtualnej (lub na odwrót). Uwaga: to jest ten ze schowków, do którego kopiujemy przez Ctrl+C (Ctrl+Insert w terminalu) i z którego wklejamy przez Ctrl+V (Shift+Insert w terminalu).
- ► Maszynę można wyłączyć zamykając okno i wybierając w pojawiającym się oknie dialogowym opcję Wyślij sygnał wyłączenia.
- ▶ Konfigurację maszyny można dowolnie zmieniać, np. instalować dowolne pakiety poleceniem apt, ale należy pamiętać, że jeśli jej dysk jest w trybie tylko do odczytu, to wszystkie wprowadzone zmiany zostaną utracone po wyłączeniu maszyny.

## 1.5 Kasowanie maszyn

Aby skasować maszynę wirtualną, należy w programie *VirtualBox* kliknąć prawym przyciskiem myszy na jej nazwie i wybrać opcję *Remove* a następnie przycisk *Remove only*. Usunie to konfigurację, pozostawiając obraz dysku maszyny \*.vdi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Zakładając, że wirtualna karta sieciowa nazywa się enp0s3; tak jest w większości przypadków.

Niestety taka operacja pozostawia w podkatalogu VirtualBox VMs w katalogu użytkownika katalog Virbian i z konfiguracją maszyny i uniemożliwia późniejsze stworzenie maszyny o takiej samej nazwie. Aby to naprawić, wystarczy usunąć katalog VirtualBox VMs/Virbian i.

W razie potrzeby (i w ostateczności) można również usunąć wszystkie maszyny i całą konfigurację VirtualBoksa kasując katalogi VirtualBox VMs i .config/VirtualBox z katalogu domowego użytkownika.

# 2 Wiele maszyn

Na jednym komputerze można stworzyć więcej maszyn: Virbian0, Virbian1, Virbian2 itd. Mogą one korzystać z tego samego obrazu dysku (jeśli będzie on przestawiony w tryb tylko do odczytu). Tryb Immutable jest cechą dysku a nie maszyny, tj. przy dodawaniu kolejnych maszyn korzystających z obrazu /vol/Virbian.vdi nie trzeba już modyfikować jego typu.

Maszyny współdzielące obraz dysku mogą się różnić konfiguracjami sprzętowymi, np. dostępnymi wirtualnymi kartami sieciowymi i tym, z czym takie karty są połączone.

### 2.1 Łączenie maszyn wirtualnych

Opisana w sekcji 1.2 domyślna konfiguracja sieciowa wystarcza do korzystania z Internetu. Do łączenia maszyn ze sobą konieczna jest jej modyfikacja.

Aby podłączyć pewien zbiór kart sieciowych maszyn wirtualnych do ten samej (wirtualnej) sieci, należy najpierw w części *Network* ustawień maszyny włączyć dodatkową kartę sieciową klikając w karcie *Adapter i* pole *Enable Network Adapter*. Następnie w polu *Attached to* należy zaznaczyć *Internal Network* i wpisać wybraną przez siebie nazwę sieci (np. localo). Tak samo należy postąpić dla kart z innych maszyn, które chcemy podpiąć do tej sieci.

## 2.2 Identyfikacja kart sieciowych

Załóżmy, że w maszynie mamy więcej niż jedną kartę sieciową i są one połączone z różnymi sieciami (np. Adapter 1 z NAT, Adapter 2 z siecią local0 a Adapter 3 z siecią local1). Po uruchomieniu maszyny tym kartom przydzielone zostaną identyfikatory, które mogą nie mieć nic wspólnego z ich numeracją w programie VirtualBox.<sup>6</sup>

Do ich identyfikacji można posłużyć się ich (wirtualnymi) adresami sprzętowymi. W konfiguracji maszyny wirtualnej po wybraniu opcji karty *Adapter 2* rozwijamy część *Advanced* i odczytujemy stamtąd adres MAC (przykładowo 08002747C1F5). Następnie wewnątrz maszyny wyświetlamy adresy sprzętowe MAC kart poleceniem ip link. Interfejs sieciowy, w którego opisie znajdziemy link/ether 08:00:27:47:C1:F5 będzie interfejsem odpowiadającym karcie *Adapter 2* (a zatem połączonym z siecią localo).

# 3 Informacje dodatkowe

Virbian jest skonfigurowaną instalacją dystrybucji Debian. Zmiany w stosunku do standardowej instalacji polegają głównie na zainstalowaniu lekkiego środowiska graficznego i doinstalowaniu odpowiednich pakietów (np. Wireshark, quagga). Wprowadzone zostały następujące dwie zmiany systemowe w pliku /etc/sysctl.conf:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Zazwyczaj jednak pierwsza karta dostanie nazwę enp0s3, druga enp0s8, zaś trzecia enp0s9.

net.ipv4.ip\_forward = 1 (przekazywanie pakietów IP pomiędzy interfejsami sieciowymi),
net.ipv4.icmp\_echo\_ignore\_broadcasts = 0 (odpowiadanie na pinga wysłanego na adres
rozgłoszeniowy).

Marcin Bieńkowski