

新手版

token-hub

Claude Code

# token-hub 与 Claude Code 配置使用指南

从安装 Claude Code、获取 token-hub 密钥，到 settings.json 与 cc-switch 的完整配置路径。

1. 安装 Claude Code 与准备环境

2. 从 token-hub 创建并复制密钥

3. 方式一：直接修改 ~/.claude/settings.json

4. 方式二：cc-switch 配置 Anthropic 原生协议

5. 方式三：cc-switch 配置 OpenAI Chat Completions

6. OpenAI 协议需要打开本地代理/路由模式

7. 启动与验证

默认服务地址：http://182.92.166.143:3200 默认模型：DSv4-flash

# 1. 安装 Claude Code 与准备环境

Claude Code 是在命令行里使用的编程助手。第一次使用前，需要先准备 Node.js 和 Claude Code 命令。

## 1.1 检查 Node.js

打开终端，执行：

```
node -v  
npm -v
```

如果能看到版本号，说明 Node.js 和 npm 已安装。建议使用 Node.js 18 或更高版本。

## 1.2 安装 Claude Code

在终端执行：

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

安装完成后验证：

```
claude --version
```

**Windows 用户：**建议使用 PowerShell 或 Git Bash。若提示 `claude` 命令不存在，先关闭并重新打开终端，再执行 `claude --version`。

## 1.3 进入项目目录启动

Claude Code 通常在项目目录中运行：

```
cd /path/to/your-project  
claude
```

在配置 token-hub 前，直接运行可能无法调用模型。先完成后续密钥和服务地址配置。

## 2. 从 token-hub 创建并复制密钥

token-hub 负责统一管理模型令牌。普通用户只需要创建令牌、复制密钥，然后填入 Claude Code 或 cc-switch。

**第 1 步：** 进入 New API 控制台，打开左侧「令牌管理」，点击「添加令牌」。



**第 2 步：** 填写令牌名称，选择令牌分组。用于 Claude Code 时，推荐选择映射到 cc 的分组，例如「海口\_deepseek机房-映射cc」。

新建

## 创建新的令牌



### 基本信息

设置令牌的基本信息

名称 \*

请输入名称

### 令牌分组

令牌分组，默认为用户的分组



#### kimi\_海口机房-映射cc

Kimi K2.5海口机房，映射模型为kimi-claude前缀，接入claudecode使用

0.00001x 倍率

#### vip

用户分组

0.00001x 倍率

#### 测试分组

测试分组别选

0.00001x 倍率

#### 海口\_deepseek

DeepSeek海口机房

0.00001x 倍率

#### 海口\_deepseek机房-映射cc

DeepSeek海口机房

0.00001x 倍率

### 金额

\$ 0.000000

使用原生额度输入

### 无限额度



令牌的额度仅用于限制令牌本身的最大额度使用量，实际的使用受到账户的剩余额度限制



### 访问限制

设置令牌的访问限制

提交

取消

**第 3 步：**提交后回到列表，点击密钥右侧的复制图标，复制令牌。

令牌管理

紧凑列表

添加令牌 复制所选令牌 删除所选令牌

搜索关键字

搜索密钥

查询 重置

| <input type="checkbox"/> | 名称             | 状态  | 剩余额度/总额度 | 分组                 | 密钥       | 可用模型             | IP限制 | 创建时间 | 最后使用时间              |            |             |
|--------------------------|----------------|-----|----------|--------------------|----------|------------------|------|------|---------------------|------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 海口DS_anthropic | 已启用 | 无限额度     | 海口_deepseek机房-独射cc | 0.00001x | sk-TSWZ*****zkD( | 无限制  | 无限制  | 2026-06-30 17:11:33 | 2026-06-30 | 聊天 禁用 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | ds             | 已启用 | 无限额度     | 海口_deepseek        | 0.00001x | sk-opUB***       | 无限制  | 无限制  | 2026-06-30 17:09:34 | 2026-06-30 | 聊天 禁用 编辑 删除 |

复制密钥

复制连接信息

复制密钥时尽量使用页面的复制按钮，不要手动重打。密钥里可能同时出现数字 0 和字母 o，手动输入容易混淆。

## 3. 方式一：直接修改 ~/.claude/settings.json

这是最直接的配置方式，不依赖 cc-switch。适合只想让 Claude Code 直接走 token-hub 的用户。

### 3.1 创建或打开配置文件

配置文件路径是：

```
~/.claude/settings.json
```

如果文件不存在，可以新建。Linux / macOS 可执行：

```
mkdir -p ~/.claude
nano ~/.claude/settings.json
```

Windows PowerShell 路径通常是：

```
$env:USERPROFILE\.claude\settings.json
```

### 3.2 使用 token-hub 的 cc 映射令牌

如果令牌分组已经做了 cc 映射，优先使用下面这份最小配置。下面代码块可以直接从 PDF 中复制：

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "替换为 token-hub 复制的密钥",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://182.92.166.143:3200",
    "CLAUDE_CODE_ATTRIBUTION_HEADER": "0",
    "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": 1
  },
  "includeCoAuthoredBy": false
}
```

```
home > viecoo > .claude > {} settings.json > ...
```

```
1  {
2    "env": {
3      "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "带antropic映射的token不需要指定模型",
4      "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://182.92.166.143:3200",
5      "CLAUDE_CODE_ATTRIBUTION_HEADER": "0",
6      "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": 1
7    },
8    "includeCoAuthoredBy": false
9  }
```

使用已映射 cc 的令牌时，通常不需要额外指定模型名。

### 3.3 直接指定 DSv4-flash 模型

如果令牌分组没有做 cc 映射，或者希望明确指定模型，可使用完整配置：

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "替换为 token-hub 复制的密钥",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://182.92.166.143:3200",
    "ANTHROPIC_MODEL": "DSv4-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL": "DSv4-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL_NAME": "DSv4-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "DSv4-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL_NAME": "DSv4-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "DSv4-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL_NAME": "DSv4-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "DSv4-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL_NAME": "DSv4-flash",
    "CLAUDE_CODE_ATTRIBUTION_HEADER": "0",
    "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": 1
  },
  "includeCoAuthoredBy": false
}
```

{ } settings.json 1 ●

home > viecoo > .claude > { } settings.json > { } env > abc ANTHROPIC\_AUTH\_TOKEN

```
1  {
2    "env": {
3      "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "OPENAI-KEY",
4      "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://182.92.166.143:3200",
5      "ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL": "DSv4-flash",
6      "ANTHROPIC_DEFAULT_FABLE_MODEL_NAME": "DSv4-flash",
7      "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "DSv4-flash",
8      "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL_NAME": "DSv4-flash",
9      "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "DSv4-flash",
10     "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL_NAME": "DSv4-flash",
11     "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "DSv4-flash",
12     "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL_NAME": "DSv4-flash",
13     "ANTHROPIC_MODEL": "DSv4-flash",
14     "CLAUDE_CODE_ATTRIBUTION_HEADER": "0",
15     "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": 1
16   },
17   "includeCoAuthoredBy": false
18 }
```

配置保存后，重新打开终端再运行 claude。如果 Claude Code 已经在运行，需要退出后重新启动，才能读取新的环境变量。



## 4. 方式二：cc-switch 配置 Anthropic 原生协议

cc-switch 可以管理多个供应商。这里配置的是 Anthropic Messages 原生协议，适合把 Claude Code 请求直接转发到 token-hub。

- 1. 打开 cc-switch，进入供应商管理页面。
- 2. 新增或编辑供应商。
- 3. 供应商名称可填写 ds-haikou-anthropic 或便于识别的名称。
- 4. API Key 填写 token-hub 复制的密钥。
- 5. 请求地址填写 http://182.92.166.143:3200，不要追加 /v1。
- 6. API 格式选择 Anthropic Messages 原生。

←

编辑供应商

供应商名称

ds-haikou-anthropic

备注

例如：公司专用账号

官网链接

https://example.com（可选）

API Key

.....

请求地址

↔ 完整 URL

☐

http://182.92.166.143:3200

💡 填写兼容 Claude API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

> 高级选项

包含 API 格式、认证字段、模型映射等配置。大多数场景下保持默认即可。

配置 JSON

☐ 隐藏 AI 署名

☒ Teammates 模式

☐ 启用 Tool Search

☐ 最大强度思考

☐ 禁用自动升级

1

{

2

3

"env": {

4

"ANTHROPIC\_AUTH\_TOKEN": "通过CC-switch配置的带anthropic协议的key",

5

"ANTHROPIC\_BASE\_URL": "http://182.92.166.143:3200",

6

"CLAUDE\_CODE\_ATTRIBUTION\_HEADER": "0",

7

"CLAUDE\_CODE\_EXPERIMENTAL\_AGENT\_TEAMS": 1

8

},

9

"includeCoAuthoredBy": false

10

}

☐ 写入通用配

编辑通用配

配置 JSON 可参考：

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "通过 cc-switch 配置的带 anthropic 协议的 key",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://182.92.166.143:3200",
    "CLAUDE_CODE_ATTRIBUTION_HEADER": "0",
    "CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS": 1
  },
  "includeCoAuthoredBy": false
}
```

## 5. 方式三：cc-switch 配置 OpenAI Chat Completions

如果使用 token-hub 处理过的 cc 映射，也可以在 cc-switch 中选择 OpenAI Chat Completions。这个方式需要展开高级选项进行模型映射。

- 1. 请求地址填写 `http://182.92.166.143:3200`。
- 2. 展开「高级选项」。
- 3. API 格式选择 OpenAI Chat Completions。
- 4. 模型映射中，将 Sonnet、Opus、Fable、Haiku 的实际请求模型都填写为 DSv4-flash。
- 5. 默认兜底模型填写 DSv4-flash。

请求地址

http://182.92.166.143:3200

填写兼容 OpenAI Chat Completions 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

高级选项

API 格式

OpenAI Chat Completions (需开启路由)

选择供应商 API 的输入格式

认证字段

ANTHROPIC\_AUTH\_TOKEN (默认)

选择写入配置认证环境变量名

模型映射

显示名称只影响 /model 菜单；1M 只是给 Claude Code 的上下文能力声明。

一键设置

获取模型列表

| 模型角色   | 显示名称       | 实际请求模型     | 声明支持 1M                     |
|--------|------------|------------|-----------------------------|
| Sonnet | DSv4-flash | DSv4-flash | <input type="checkbox"/> 1M |
| Opus   | DSv4-flash | DSv4-flash | <input type="checkbox"/> 1M |
| Fable  | DSv4-flash | DSv4-flash | <input type="checkbox"/> 1M |
| Haiku  | DSv4-flash | DSv4-flash |                             |

默认兜底模型

DSv4-flash


用于未明确落到 Sonnet、Opus、Fable、Haiku 角色的请求。使用第三方/中转端点时建议填写：否则这些请求（含 Haiku 后台子任务）会以原始 Claude 模型名透传给上游，可能因上游无此模型而报错。官方端点可留空。

OpenAI Chat Completions 方式不是直接让 Claude Code 调用 token-hub，而是依赖 cc-switch 的本地代理/路由将请求转到对应供应商。

## 6. OpenAI 协议需要打开本地代理/路由模式

使用 OpenAI Chat Completions 方式时，需要打开 cc-switch 的本地路由/代理模式。否则 Claude Code 或 Codex 的请求不会经过 cc-switch。

- 1. 进入 cc-switch 设置页面，打开「路由」标签。
- 2. 确认「路由总开关」为开启状态。
- 3. 在「路由启用」中打开需要转发的应用，例如 Codex。
- 4. 确认顶部代理开关保持开启。



顶部代理开关需要保持开启。

设置 > 路由：打开路由总开关，并启用对应应用。

本地路由服务地址示例：

http://0.0.0.0:15721

请求链路：

Claude Code / Codex → cc-switch 本地路由 → token-hub → MASS / DeepSeek

# 7. 启动与验证

## 7.1 使用 settings.json 的验证方法

- 1. 保存 ~/.claude/settings.json。
- 2. 关闭当前终端，重新打开。
- 3. 进入项目目录并运行 claude。
- 4. 输入简单问题，例如 hi。
- 5. 如果能返回模型内容，说明配置成功。

## 7.2 使用 cc-switch 的验证方法

- 1. 确认 cc-switch 中当前供应商已选中。
- 2. 如果使用 OpenAI Chat Completions，确认本地路由/代理模式已开启。
- 3. 启动 Claude Code 或对应应用。
- 4. 发送简单问题进行验证。

## 7.3 最常用的三项参数

| 参数                   | 填写内容                       |
|----------------------|----------------------------|
| ANTHROPIC_BASE_URL   | http://182.92.166.143:3200 |
| ANTHROPIC_AUTH_TOKEN | 从 token-hub 复制的密钥          |
| ANTHROPIC_MODEL      | DSv4-f1ash，使用 cc 映射令牌时可不填  |

新手优先推荐路径：先从 token-hub 创建「海口\_deepseek机房-映射cc」分组的令牌，再使用第 3 节的最小 settings.json 配置。