

通訳コールセンター 操作マニュアル

多言語ビデオ通訳サービス / 管理者・通訳者・案内者・利用者 向け

サービスURL	https://rtcapp.jpmind.work
対象ロール	管理者 / 通訳者 / 案内者 / 利用者（受付端末）
課金方式	PPV（従量）：基本 100円/5分 + 延長 100円/5分（Stripeカード決済）
発行日	2026-09-18

1. システム概要

本システムは、受付端末の利用者と多言語の通訳者を、ブラウザだけでビデオ通話でつなぐサービスです。利用者が言語を選んで「通訳を呼ぶ」と、対応可能な通訳者へ自動で着信し、映像・音声で通訳を受けられます。通話時間の記録、通話履歴、稼働レポート、従量課金（PPV）まで管理画面で扱えます。

ロール（役割）一覧

ロール	ユーザー名例	主な役割	ログイン後の画面
管理者	admin	全体設定・監視・履歴・料金/売上・ユーザー管理	管理コンソール (/admin.html)
通訳者	int_en	応対可/離席の切替、着信対応、通訳、録画	通訳者コンソール (/staff.html)
案内者	guide	パターンBで通訳者+利用者の橋渡し（案内）	案内者コンソール (/staff.html)
利用者	receptionA	言語を選び通訳を呼ぶ（受付端末）	利用者受付 (/user.html)
利用者(課金)	receptionB	同上+カード登録で従量課金の通話	利用者受付 (/user.html)

通話の流れ

- 1 利用者が受付画面で言語を選び「通訳を呼ぶ」を押す。
- 2 システムが対応言語の「応対可」通訳者を探し、自動で割り当てる。
- 3 パターンB（案内人あり）の場合は案内者も割り当てる。
- 4 割当が成立すると、双方のブラウザがビデオ通話に接続される。
- 5 通話終了で切断。通話時間・履歴が記録される（課金対象なら決済も実行）。

パターンA / パターンB

- パターンA：利用者と通訳者の2者で通話（案内人なし）。
- パターンB：利用者・通訳者に加え案内者が入る3者運用。受付や誘導を案内者が補助します。パターンは利用者（受付端末）アカウントごとに設定します。

2. 共通操作：ログイン

全ロール共通で、同じログイン画面からユーザー名とパスワードでサインインします。ログインすると役割に応じた画面へ自動的に切り替わります。

通訳コールセンター

ユーザー名とパスワードでログイン

ユーザー名

[入力欄]

パスワード

[入力欄]

ログイン

デモ用: admin / int_en / guide / receptionA / receptionB

〔画面例〕 共通ログイン画面（/ ルート）

ログイン手順

- 1 ブラウザで <https://rtcapp.jpmind.work> を開く。
- 2 ユーザー名・パスワードを入力し「ログイン」を押す。
- 3 役割に応じた画面（管理／通訳／案内／利用者）が表示される。
- 4 終了時は画面右上の「ログアウト」を押す。

アカウント（初期）と遷移先

- ・ 管理者: admin → /admin.html（管理コンソール）
- ・ 通訳者: int_en → /staff.html（通訳者コンソール）
- ・ 案内者: guide → /staff.html（案内者コンソール）
- ・ 利用者: receptionA（課金なし・パターンB） → /user.html
- ・ 利用者(課金): receptionB（課金あり・パターンB） → /user.html
- ・ パスワードは各担当者に配布した値を使用。初期パスワードは必ず変更してください。

3. 管理者マニュアル

管理者は全体の設定・監視・履歴確認・料金/売上管理・アカウント管理を行います。ログイン後、上部のタブで各機能に切り替えます。

通訳コールセンター 管理コンソール

ログアウト

リアルタイム監視

通話履歴

稼働レポート

マスタ管理

ユーザー管理

課金・売上

ログ

待機中（言語別）

0
English

0
中文

0
한국어

0
Tiếng Việt

対応中の通話：顧客／地域／言語／パターン／通訳者／案内人／録画／経過を一覧表示

在席スタッフ：通訳 英語通訳者 / en /

〔画面例〕 管理コンソール「リアルタイム監視」（3秒ごとに自動更新）

タブ別の機能

- リアルタイム監視：言語別の待機数、対応中の通話、在席スタッフの状態を常時表示。
- 通話履歴：過去の通話を言語/状態で絞り込み。地図リンク、CSVダウンロードに対応。
- 稼働レポート：総受付・応答・放棄・応答率・平均待ち/通話時間・録画数を集計。
- マスタ管理：対応言語の追加/有効化、受付端末（モード/接続方式）の管理。
- ユーザー管理：各ロールのアカウント作成・編集（後述の課金要否もここで設定）。
- 課金・売上：料金設定と売上/決済履歴の確認。
- ログ：ログイン・割当・課金などの操作イベント履歴。

ユーザー作成・課金要否の設定

- 1 「ユーザー管理」タブを開く。
- 2 下部フォームでユーザー名・表示名・パスワード・ロールを入力。
- 3 ロールが「利用者」のとき、モード（A/B）と課金（課金なし/課金あり）、方式（会員=保存カード/ゲスト=都度）を選ぶ。
- 4 「追加/更新」で保存。既存行の「編集」で変更、パスワード空欄なら変更なし。

課金要否について

- ・「課金あり」に設定した利用者アカウントの通話だけが従量課金の対象になります。
- ・「課金なし」の間は一切課金されず、従来どおり無料で通話できます。
- ・Stripeキー未設定時は、課金ありでも「金額の記録のみ」で実決済は行われません。

通訳コールセンター 管理コンソール
ログアウト

リアルタイム監視
通話履歴
稼働レポート
マスタ管理
ユーザー管理
課金・売上
ログ

課金設定 (PPV)

基本料(円/通話): 100 基本ぶん(分): 5 延長単位(分): 5 延長料(円/単位): 100 猶予(秒): 15

保存

売上サマリ

¥1000
売上合計

10
決済件数

¥500
基本料

¥500
延長料


決済履歴 : ID / 日時 / ユーザー / 通話 / 種別 / 金額 / 状態 / 方法 を一覧

[画面例] 管理コンソール「課金・売上」 (料金はここで変更可能)

料金は5項目（基本料・基本ぶんの分数・延長単位・延長料・猶予）をこの画面で変更できます。猶予は、許容時間を過ぎてから通話が自動終了するまでの秒数です。

4. 通訳者マニュアル

通訳者は「応対可」にすると自動で着信します。着信すると通話画面に切り替わり、映像・音声で通訳を行います。必要に応じて録画も可能です。



〔画面例〕 通訳者コンソール（待機中）

操作手順

- 1 int_en など通訳者アカウントでログイン（/staff.html）。
 - 2 「応対可にする」を押して受付可能状態にする（担当言語の待機数が表示されます）。
 - 3 利用者からの呼び出しがあると自動で着信し、ビデオ通話画面に切り替わる。
 - 4 通話中は「マイク オフ／カメラ オフ」で切替、必要なら「録画開始」。
 - 5 通話を終える時は「通話終了」。席を外す時は「離席」。
- 担当できる言語は管理者が各通訳者アカウントに設定します（例：英語通訳者=en）。
 - 録画は通訳者側で開始/停止できます（管理の「通話履歴」に録画有無が残ります）。

5. 案内者マニュアル

案内者はパターンBの通話で、利用者と通訳者の橋渡し（受付・誘導の補助）を担当します。画面構成は通訳者コンソールと同様で、「応対可」にすると案内が必要な通話へ参加します。

案内者 コンソール		案内1 ログアウト
状態:	応対可	案内待ち: 0
応対可にする		離席
「応対可」にすると、案内が必要な通話に参加します。		

〔画面例〕 案内者コンソール（待機中）

操作手順

- 1 guide など案内者アカウントでログイン（/staff.html）。
- 2 「応対可にする」で待機。パターンBの通話が発生すると参加要請が来る。
- 3 通話に参加し、利用者の受付・誘導や通訳への引き継ぎを補助する。
- 4 対応が済んだら「通話終了」または「離席」。

案内者が入る条件

- ・利用者（受付端末）が「パターンB」に設定されている通話でのみ案内者が割り当てられます。
- ・パターンA（2者通話）の利用者には案内者は入りません。

6. 利用者マニュアル（受付端末）

利用者は受付端末アカウントでログインし、希望言語を選んで「通訳を呼ぶ」だけで通訳につながります。順番待ちの後、担当が空き次第、自動的にビデオ通話が始まります。

利用者受付	受付端末1（パターンB）ログアウト
ご希望の言語を選んでください / Select language	
[English（英語） / 中文 / 한국어 / Tiếng Việt から選択]	
現在地を送信する（任意・市区町村の記録に使用／パターンB）	
通訳を呼ぶ	

〔画面例〕 利用者受付（言語を選んで「通訳を呼ぶ」）

通話の呼び出し手順

- 1 受付端末アカウントでログイン（/user.html）。
- 2 希望の言語を選ぶ。
- 3 （パターンB・任意）「現在地を送信する」に同意すると市区町村を記録。
- 4 「通訳を呼ぶ」を押す。「順番をお待ちください（○番目）」と表示される。
- 5 担当が空くと自動的に通話画面へ。マイク/カメラの切替、退室は画面下のボタンで操作。
 - モード（A/B）は管理者が受付端末アカウントに設定します（この端末はパターンB）。
 - カメラ/マイクの許可が必要です（HTTPSのため許可ダイアログで「許可」を選択）。

7. 課金利用者マニュアル（PPV・カード決済）

「課金あり」に設定された受付端末（例: receptionB／課金者）では、通話が従量課金になります。初回にカードを登録すると、以降は接続時に基本料、延長時に追加料金が自動で決済されます。

料金体系（初期値・管理画面で変更可）

項目	料金	内容
基本料	100円 / 通話	接続時に課金。最初の5分まで含む
延長	100円 / 5分	5分ごとに「延長」ボタンで追加課金
自動終了	—	許容時間+猶予(15秒)を過ぎると自動終了

利用者受付

課金者（パターンB）ログアウト

ご希望の言語を選んでください / Select language

[言語を選択]

通訳を呼ぶ

お支払いカード: visa ****4242（登録済み）

カード変更

【画面例】 課金利用者の受付（カード登録状態を表示。未登録なら「カード登録」ボタン）

カード登録の手順（初回のみ）

- 1 課金対象の受付端末でログイン（/user.html）。
- 2 画面の「カード登録」を押す（未登録の場合、通話前に登録が必要）。
- 3 Stripeの安全な入力画面でカード番号を入力（番号はStripe側で保管。当サービスは保持しません）。
- 4 登録が完了すると「お支払いカード: visa ****4242（登録済み）」と表示される。

通話・延長・自動終了

- 1 言語を選び「通訳を呼ぶ」。接続時に基本料（100円）が自動決済され通話開始。
- 2 通話画面には残り時間・現在の料金・「延長する（+\100）」ボタンが表示される。
- 3 延長したい時は「延長する」を押す。決済成功で5分延長（合計に加算）。
- 4 延長しないまま許容時間+猶予を過ぎると自動的に通話終了。

残り 4:35 / 現在の料金 \100（延長 +\100／5分）

延長する（+\100）

【画面例】 通話中の課金バー（残り時間・料金・延長ボタン）

決済が失敗したとき

- ・カード未登録／残高不足などで基本料の決済に失敗すると、通話は接続されず「決済に失敗」と表示されます。
- ・延長の決済に失敗した場合は延長されません（それまでの通話は継続）。
- ・カードを見直す場合は受付画面の「カード変更」から再登録してください。

8. 付録

アカウント一覧（初期）

ロール	ユーザー名	表示名	モード	課金
管理者	admin	管理者	—	—
通訳者(英語)	int_en	英語通訳者	—	—
案内者	guide	案内1	—	—
利用者A	receptionA	受付端末1	B	課金なし
利用者B	receptionB	課金者	B	課金あり(会員)

※ パスワードは配布値を使用し、初期パスワードは必ず変更してください。

困ったときは（トラブルシューティング）

症状	確認・対処
映像が出ない/真っ黒	ブラウザのカメラ許可を確認。通話接続先の設定・回線を確認（管理者へ）。
カメラが使えない	HTTPSでアクセスしているか確認（許可ダイアログで「許可」）。
通訳につながらない	対応言語の通訳者が「応対可」か、管理の「リアルタイム監視」で確認。
カード決済できない	受付画面の「カード変更」で再登録。残高・有効期限を確認。
ログインできない	ユーザー名/パスワードを確認。アカウントが有効か管理者に確認。

本マニュアルの画面図は、実際の画面（<https://rtcapp.jpmind.work>）の構成・表示に基づく再現図です。バージョンにより文言・レイアウトが変わる場合があります。