

클라이언트 모듈 사용 방법

1. 클라이언트 파일 추가

ibexcel.js(클라이언트 모듈)을 IBSheet가 존재하는 페이지에 include 한다.

```
<script src="js/sheet/js/ibexcel.js"></script>
```

2. ExportMode 속성 설정

ibsheets.cfg 파일 또는 SetConfig 메소드에 ExportMode 속성을 추가 한다.

- ibsheet.cfg 파일에 전역속성으로 설정한다.

```
{
  "Cfg" : {
    "Down2Excel_Url" : "./jsp/Down2Excel.jsp",
    "LoadExcel_Url" : "./jsp/LoadExcel.jsp",
    "DirectDown2Excel_Url" : "./jsp/DirectDown2Excel.jsp",
    "DirectLoadExcel_Url" : "./jsp/DirectLoadExcel.jsp",
    "Down2Text_Url" : "./jsp/Down2Text.jsp",
    "LoadText_Url" : "./jsp/LoadText.jsp",
    "ExportMode" : 2
  }
}
```

- SetConfig 메소드에 설정한다.

```
var cfg = {"SearchMode":2, "Page":20, "ExportMode":2};
mySheet.SetConfig(cfg);
```

3. Import/Export 메소드 사용

기존에 사용했던 메소드(Down2Excel, LoadExcel)를 호출하여 다운로드/업로드 하면 된다.

서버에서 데이터를 구성하는 DirectDown 및 DirectLoad 는 지원하지 않는다.

구분	메소드명	지원 여부
export	Down2Excel	○
	Down2Text	○
	DirectDown2Excel	○
	Down2ExcelBuffer	○
import	LoadExcel	○
	LoadText	○
	DirectLoadExcel	X

	LoadExcelBuffer	<input type="radio"/>
--	-----------------	-----------------------

- ExportMode 기능 설명

ExportMode 속성은 값에 따라 사용할 Import/Export 모듈을 결정 한다.

ExportMode : 3은 클라이언트 파일(ibexcel.js)이 include 된 경우 클라이언트 모듈을 사용하고, 없는 경우 서버모듈을 사용한다.

속성명	설정값	동작 모드	비고
ExportMode	1	서버 모듈	기존 방식
	2	클라이언트	
	3	클라이언트 -> 서버모듈	

- 클라이언트 모듈에서 지원하지 않는 기능

1. 기존에 사용했던 전역속성들(Down2Excel.jsp, LoadExcel.jsp 등)은 지원하지 않는다.
2. 서버에 템플릿 파일을 사용하는 TempFile 속성은 지원하지 않는다.
3. Down2Excel에 NumberFormatMode값에 따른 실수 서식 방식은 지원하지 않는다.

- 특정 시트에서만 ExportMode 변경하기

mySheet.ExportMode = 1; 와 같이 설정하면, 특정시트에서만 ibsheet.cfg에서 설정한 내용과 다른 형식으로 동작하게 할 수 있다.