

Klaus Deiss Neuenhofer Str. 6 42349 Wuppertal Tel.: 49 (0) 202 – 7560706 Fax.: 49 (0) 202 – 7560705

www.it-userdesk.de

## 1 Manuelle Rücksicherungen mit AmutaQ

Ab Version 0.4.24.28.1.23 besteht die Möglichkeit, neben den bekannten Verfahren wie dem Kopieren einzelner Maschinen über die Oberfläche des ESXi Webclients, alle oder gezielt mehrere Maschinen aus dem Backup in einer einzigen Prozedur in einen ESXi Host rückzusichern.

Dieses Verfahren kann für ein Desaster Recovery oder zur Überprüfung der Lauffähigkeit einer oder mehrerer virtueller Maschinen genutzt werden.


## 2 Voraussetzungen

Der Zielhost (ESXi >= 6.x) muss per ping erreichbar sein. Ausserdem benötigt er zwei eingebundene NFS Datenspeicher.


BUFFERDISK\_(IP-ADR-AMUTAQ) DDUMBFS\_(IP-ADR-AMUTAQ)

Sollten diese Datenspeicher nicht vorhanden sein müssen diese erstellt werden. In diesem Beispiel sind die IP-Adressen wie folgt vergeben


- AmutaQ! Datensicherungssystem 192.168.19.16
- ESXi Server der die Rücksicherung aufnehmen soll 192.168.19.14







Der mount zeigt auf die NFS Freigabe des Datensicherungssytems AmutaQ!



Nach Durchführung dieser Arbeiten sollten zwei neue Datenspeicherzur Verfügung stehen:

BUFFERDISK\_192.168.19.16 DDUMBFS\_192.168.19.16



BUFFERDISK \_ww.xx.yy.zz enthält die letzte Sicherung auf der internen (schnellen) Harddisk. DDUMBFS\_ ww.xx.yy.zz enthält die dedupliziert gespeicherten Langzeit-Sicherungen auf der aktuell angeschlossenen USB-Platte. Dort sollten i.d.R. mehrere Sicherungsvarianten pro Maschine enthalten sein.

Wenn möglich und sinnvoll sollte nach Möglichkeit immer auf die interne Bufferdisk zugegriffen werden, hier liegt ja auch immer das aktuellste Backup.

Sollte es nicht möglich sein die NFS Freigaben auf dem ESXi Host zu erstellen überprüfe auf dem AmutaQ System die Datei /etc/exports

In unserem Beispiel hat diese Datei folgendes Aussehen:

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
/mnt/bufferdisk 192.168.19.0/24(rw,async,no_subtree_check)
/mnt/ddumbfs 192.168.19.0/24(rw,async,no_subtree_check,fsid=20)
```

Wenn es sich um einen komplett neuen ESXi Host handelt muss dort SSH aktiviert werden. Wurden von dem Zielsystem bisher keine Sicherungen erstellt sollte darüber hinaus für das AmutaQ Sicherungssystem eine Dummykonfiguration angelegt werden.

Erstelle auf dem ESXi Server eine neue virtuelle Maschine mit dem Namen "Dummy". Alle vorgeschlagenen Werte des Assistenten akzeptieren.

Erzeuge eine neue Instanz einer bestehenden Konfiguration in /opt/AmutaQ!/etc

In diesem Beispiel sicherte das System bisher 5 verschiedene ESXi Server, hat also die folgenden Konfigurationsdateien in /opt/AmutaQ!/etc:

```
-rw-r--r-- 1 root root 2948 Jan 17 16:15 'AmutaQ!.conf' -rw-r--r-- 1 root root 2948 Jan 3 14:58 'AmutaQ!.conf.0' -rw-r--r-- 1 root root 3016 Jan 3 15:00 'AmutaQ!.conf.1' -rw-r--r-- 1 root root 2915 Jan 3 14:58 'AmutaQ!.conf.2' -rw-r--r-- 1 root root 3112 Jan 3 14:57 'AmutaQ!.conf.3' -rw-r--r-- 1 root root 2963 Jan 3 14:57 'AmutaQ!.conf.4' -rw-r--r-- 1 root root 2938 Jan 8 18:52 'AmutaQ!.conf.5'
```

### cd /opt/AmutaQ!/etc cp AmutaQ\!.conf.5 AmutaQ\!.conf.6

Anschliessend editiere die Datei 'AmutaQ!.conf.6' und passe die Werte für den ESXi an:

```
VMUSER=root  # Username auf dem ESXi
VMPASSWORD=PASSWORD  # Passwort auf dem ESXi
VMHOST=192.168.19.14  # Adresse des ESXi Hosts
VMLIST="Dummy"  # Liste der zu sichernden VMs
```



## 3 Durchführung der Rücksicherung

Vor Ausführung einer Rücksicherung muss sichergestellt sein das keine Sicherung durchgeführt wird. Sicherheitshalber im Ordner /opt/AmutaQ!/backup/signal das script stop.sh ausführen.

Die Programme für die Rücksicherung befinden sich im Ordner

#### cd /opt/AmutaQ!/lamw

Hier

#### ./vm prep restore

ausführen. Beim Erstaufruf erhält man folgende Meldung:

/opt/AmutaQ!/etc/restore.conf not found or invalid! generic configuration /opt/AmutaQ!/etc/restore.conf created! Please edit /opt/AmutaQ!/etc/restore.conf and run again!

Die generisch erzeugte Datei hat folgenden Inhalt und muss angepasst werden:

MYTARGETSERVER="0.0.0.0"

let MYRESTOREMODE=0

TARGET\_DATASTORE="datastore1 ssd1"

TARGET\_DISK\_FORMAT=3

MYEDITOR=editor

MY NFS IP=192.168.19.16

**MYTARGETSERVER**: Die IP-Adresse des ESXi Servers, der die Sicherung aufnehmen soll.

MYRESTOREMODE: Kann den Wert 0 oder 1 annehmen.

Wenn dert Wert 1 ist werden die Maschinendefinitionsdateien und die Festplattendateien in den ESXi Server kopiert. Dies sollte das Standardvorgehen sein. Je nach Größe und Volumen der virtuellen Gäste kann dies aber ein sehr großes Zeitfenster benötigen.

Wenn der Wert 0 ist werden nur die Maschinendefinitionsdateien kopiert. Anschliessend werden diese so gepatcht, so dass ESXi angewiesen wird, Snapshots und temporäre Dateien am Standort der virtuellen Maschine abzulegen. Weiterhin werden die Pfade zu den Festplattendateien so abgeändert, dass die Originale auf den Sicherungsplatten genutzt werden.

Direkt im Anschluss daran wird ein initialer Snapshot erzeugt. Dies hat zur Folge dass keine Schreiboperationen der virtuellen Gäste auf die NFS Freigaben erfolgen. Alle Änderungen landen fortan in den sogenannten Delta Dateien, die aber durch den Patch bedingt, nun lokal auf den ESXi eigenen Datenspeichern liegen. Praxistests haben ergeben dass die so präparierten Gäste über die Laufzeit an Performance zulegen.

Version 1.0.0.29.1.23



Allerdings ist dieses Verfahren wenig performant und nur für den absoluten Notfall geeignet um bestimmte wichtige Ressourcen zeitnah wieder herzustellen.

Diese Art der "Rücksicherung" benötigt nur wenige Minuten und eignet sich von daher perfekt um die Lauffähigkeit rückgesicherter Maschinen zu testen.

#### **TARGET DATASTORE:**

Trage hier die vorhandenen nativen Datenspeicher des ESXi Servers ein. Beispiel "datastore1 ssd1"

Einträge durch Leerzeichen trennen und in Anführungszeichen setzen.

**TARGET\_DISK\_FORMAT:** Kann den Wert 0,1,2 oder 4 annehmen.

Wenn die Festplattendateien in den ESXi Server kopiert werden kann ihr Dateiformat bestimmt werden.

Wenn dert Wert 1 ist werden Festplattendateien im Format "zeroedthick" erzeugt.

Wenn dert Wert 2 ist werden Festplattendateien im Format "2gbsparse" erzeugt.

Wenn dert Wert 3 ist werden Festplattendateien im Format "thin" erzeugt.

Wenn dert Wert 4 ist werden Festplattendateien im Format "eagerzeroedthick" erzeugt.

**MYEDITOR**: Festlegen des Editors mit dem gearbeitet werden soll.

Default ist editor, man kann bei Bedarf aber auch andere Editoren eintragen, wie z.B. vim oder mcedit

MY\_NFS\_IP: Festlegen der IP Adresse über der mir dem ESXi Server kommuniziert wird.

Dieser Wert wird normalerweise aus der AmutaQ.conf abgeleitet. Kann aber hier überschrieben werden falls eine andere Netzwerkkonfigurationen genutzt werden sollen.

Nach Bearbeitung der Konfiguration kann nun erneut das script aufgerufen werden.

#### ./vm\_prep\_restore

Das Script sucht nun sowohl auf der Bufferdisk als auch auf dem deduplizierten Laufwerk nach vorhandenen Backups.

Aus diesen wird eine Liste generiert, wobei jeder Zeile (= Restorekandidat) ein # vorangestellt ist.

Jede Zeile besteht aus 3 Feldern, die duch das ";" Zeichen getrennt sind

FELD1: Der Pfad zum AmutaQ NFS Server aus der Sicht des ESXi


FELD2: Der Ziel-Datenspeicher auf dem ESXi

FELD3: Das Diskformat

Entferne das führende # wenn die Maschine rückgesicht werden soll. Passe ggfs. das Zielformat der Disks an. Danach verlasse den Editor.

Version 1.0.0.29.1.23





Nach Verlassen des Editors werden die ausgewählten Maschinen nochmals angezeigt und es erfolgt ein Hinweis zum eigentlichen Start des Restore Vorgangs.

Nun sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und der eigentliche Restorevorgang kann gestartet werden. Hierzu wird

#### ./hand\_restore

ausgeführt.

```
"/vmfs/volumes/BUFFERDISK_192.168.19.16/bazaar/Daarwin-APP:/vmfs/volumes/datastorel;3"
"/vmfs/volumes/BUFFERDISK_192.168.19.16/bazaar/Daarwin-DB-20230110104840;/vmfs/volumes/ssdl;3"
"/vmfs/volumes/BUFFERDISK_192.168.19.16/bazaar/Datev2016-20230109220504;/vmfs/volumes/datastorel;3"
"/vmfs/volumes/BUFFERDISK_192.168.19.16/bazaar/IPFire-20230110070024;/vmfs/volumes/ssdl;3"
"/vmfs/volumes/BUFFERDISK_192.168.19.16/bazaar/WH-Terminal3-20230109223044;/vmfs/volumes/datastorel;3"

CONFIGFILE: /tmp/lamw_restore.conf
TARGET_SERVER: 192.168.19.14
Will restore only vmx files, take snapshot, use disks on remote nfs server.

Do you wish to restore this machines? (y/n)
```

Die Ergebnisse des restores werden auch in die Datei



# /opt/AmutaQ!/log/RESTORE.LOG geloggt und können später analysiert werden.

#### ARBEITEN MIT SCREEN

Wenn größere Maschinen zurückgesichert werden soll, kann dieser Vorgang ja nach Ausgangslage viele Stunden dauern. Wenn man per ssh mit dem AmutaQ verbunden ist führt die Unterbrechung der ssh Verbindung dazu, dass das ausgeführte script ebenfalls unterbrochen wird. In diesem Fall kann die Rücksicherung in einen inkonsistenten Zustand geraten.

Es empfiehlt sich in diesen Situationen das script in einer screen session auszuführen.

screen cd /opt/AmutaQ!/lamw ./hand\_restore

Sollte nun die ssh Sitzung verloren gehen kann man sich auf die Sitzung reattachen:

dasi-01 ~ # screen -ls
There is a screen on:
2059.pts-1.dasi-01 (28.01.2023 11:00:05) (Detached)
1 Socket in /var/run/screen/S-root.

dasi-01 ~ # screen -ra 2059.pts-1.dasi-01