### Выполнил студент группы 2345 Романенко Кирилл

Собрать схему, как представлено на Рис.1




Рис.1

### Решение:

### 1. Настроил ір адреса на серверах в соответствии с принадлежностью к сети

Поставил все 7 серверов сначала. Не использовал предыдущие настройки

110010010101001	Tree rashing see a copsepes on a rankar tree menerissessan inpegsing more mast perman						
Количество сетевых карты в VB							
	Server	Server	Server	Server	Server	Server	Server
	1	2	3	4	5	6	7
Менеджмент	1	1	1	1	1	1	1
Внутренняя	1	2	3	2	2	1	1

Установил редактор vim на всех машинах yum install vim -y

Назначил ір адреса сетевым интерфейсам на всех машинах vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-'Имя интерфейса'

Перезагрузил интерфейсы, чтобы применились настройки ifdown 'имя интерфейса' ifup 'имя интерфейса'

Server1	enp0s8
ДО	ПОСЛЕ
TYPE=Ethernet	DEVICE=enp0s8
PROXY_METHOD=none	IPADDR=192.168.12.1
BROWSER_ONLY=no	PREFIX=24
BOOTPROTO=dhcp	ONBOOT=yes
DEFROUTE=yes	
IPV4_FAILURE_FATAL=no	
IPV6INIT=yes	
IPV6_AUTOCONF=yes	
IPV6_DEFROUTE=yes	
IPV6_FAILURE_FATAL=no	
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-	
privacy	
NAME=enp0s8	
UUID=1fab61aa-c80a-4c33-bd28-	
efd19ea5844b	
DEVICE=enp0s8	
ONBOOT=no	

3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo\_fast state UP group default qlen 100 link/ether 08:00:27:32:d3:6d brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.12.1/24 brd 192.168.12.255 scope global noprefixroute enp0s8
 valid lft forever preferred\_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe32:d36d/64 scope link
 valid lft forever preferred lft forever

Server2	enp0s8
ДО	ПОСЛЕ
TYPE=Ethernet	DEVICE=enp0s8
PROXY_METHOD=none	IPADDR=192.168.12.2
BROWSER_ONLY=no	PREFIX=24
BOOTPROTO=dhcp	ONBOOT=yes
DEFROUTE=yes	
IPV4_FAILURE_FATAL=no	
IPV6INIT=yes	
IPV6_AUTOCONF=yes	
IPV6_DEFROUTE=yes	
IPV6_FAILURE_FATAL=no	
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-	
privacy	
NAME=enp0s8	
UUID=1fab61aa-c80a-4c33-bd28-	
efd19ea5844b	
DEVICE=enp0s8	
ONBOOT=no	
	enp0s9
	DEVICE=enp0s9
	IPADDR=192.168.23.2
	PREFIX=24
	ONBOOT=yes

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:00:cc:lc brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.12.2/24 brd 192.168.12.255 scope global noprefixroute enp0s8 valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe00:cclc/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever

4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:03:45:04 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.23.2/24 brd 192.168.23.255 scope global noprefixroute enp0s9 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fe03:4504/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Server3	enp0s8
ДО	ПОСЛЕ
TYPE=Ethernet PROXY_METHOD=none BROWSER_ONLY=no BOOTPROTO=dhcp DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=no IPV6INIT=yes IPV6_AUTOCONF=yes IPV6_DEFROUTE=yes IPV6_FAILURE_FATAL=no IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy NAME=enp0s8 UUID=1fab61aa-c80a-4c33-bd28-efd19ea5844b DEVICE=enp0s8 ONBOOT=no	DEVICE=enp0s8 IPADDR=192.168.34.3 PREFIX=24 ONBOOT=yes
	enp0s9
	DEVICE=enp0s9 IPADDR=192.168.23.3 PREFIX=24 ONBOOT=yes enp0s10
	DEVICE=enp0s10 IPADDR=192.168.35.3 PREFIX=24 ONBOOT=yes
3: enp0s8: <broadcast,multicast,up,lower_up> mtu 15 link/ether 08:00:27:e5:3d:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:fi inet 192.168.34.3/24 brd 192.168.34.255 scope 6</broadcast,multicast,up,lower_up>	

3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo fast state UP group default qlen 1000
 link/ether 08:00:27:e5:3d:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:
 inet 192.168.34.3/24 brd 192.168.34.255 scope global noprefixroute enp0s8
 valid\_lft forever preferred\_lft forever
 inet6 fe80::a00:27ff:fee5:3dba/64 scope link
 valid\_lft forever preferred\_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo\_fast state UP group default qlen 1000
 link/ether 08:00:27:64:7e:37 brd ff:ff:ff:ff:
 inet 192.168.23.3/24 brd 192.168.23.255 scope global noprefixroute enp0s9
 valid\_lft forever preferred\_lft forever
 inet6 fe80::a00:27ff:fe64:7e37/64 scope link
 valid\_lft forever preferred\_lft forever
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo\_fast state UP group default qlen 100
 link/ether 08:00:27:6c:ec:6d brd ff:ff:ff:ff:ff
 inet 192.168.35.3/24 brd 192.168.35.255 scope global noprefixroute enp0s10
 valid\_lft forever preferred\_lft forever
 inet6 fe80::a00:27ff:fe6c:ec6d/64 scope link

Server4 enp0s8

ДО	ПОСЛЕ
TYPE=Ethernet PROXY_METHOD=none BROWSER_ONLY=no BOOTPROTO=dhcp DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=no IPV6INIT=yes IPV6_AUTOCONF=yes IPV6_DEFROUTE=yes IPV6_FAILURE_FATAL=no IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy NAME=enp0s8 UUID=1fab61aa-c80a-4c33-bd28-efd19ea5844b DEVICE=enp0s8 ONBOOT=no	DEVICE=enp0s8 IPADDR=192.168.34.4 PREFIX=24 ONBOOT=yes
<pre>link/ether 08:00:27:10:f6:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.34.4/24 brd 192.168.34.255 scope g    valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fe10:f6f8/64 scope link    valid_lft forever preferred_lft forever</pre>	lobal noprefixroute enp0s8 00 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 cff lobal noprefixroute enp0s9

Server5	enp0s8
ДО	ПОСЛЕ
TYPE=Ethernet	DEVICE=enp0s8
PROXY_METHOD=none	IPADDR=192.168.35.5
BROWSER_ONLY=no	PREFIX=24
BOOTPROTO=dhcp	ONBOOT=yes
DEFROUTE=yes	
IPV4_FAILURE_FATAL=no	
IPV6INIT=yes	
IPV6_AUTOCONF=yes	
IPV6_DEFROUTE=yes	
IPV6_FAILURE_FATAL=no	
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-	
privacy	
NAME=enp0s8	
UUID=1fab61aa-c80a-4c33-bd28-	
efd19ea5844b	
DEVICE=enp0s8	
ONBOOT=no	
	enp0s9

```
DEVICE=enp0s9
IPADDR=192.168.50.5
PREFIX=24
ONBOOT=yes
```

ONBOOT=yes

3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo\_fast state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:f8:54:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:inet 192.168.35.5/24 brd 192.168.35.255 scope global noprefixroute enp0s8 valid\_lft forever preferred\_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fef8:5405/64 scope link valid\_lft forever preferred\_lft forever

4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo\_fast state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:dd:00:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:inet 192.168.50.5/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute enp0s9 valid\_lft forever preferred\_lft forever inet6 fe80::a00:27ff:fedd:3b/64 scope link valid lft forever preferred\_lft forever

Server6	enp0s8
ДО	ПОСЛЕ
TYPE=Ethernet	DEVICE=enp0s8
PROXY_METHOD=none	IPADDR=192.168.50.6
BROWSER_ONLY=no	PREFIX=24
BOOTPROTO=dhcp	ONBOOT=yes
DEFROUTE=yes	
IPV4_FAILURE_FATAL=no	
IPV6INIT=yes	
IPV6_AUTOCONF=yes	
IPV6_DEFROUTE=yes	
IPV6_FAILURE_FATAL=no	
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-	
privacy	
NAME=enp0s8	
UUID=1fab61aa-c80a-4c33-bd28-	
efd19ea5844b	
DEVICE=enp0s8	
ONBOOT=no	

3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo\_fast state UP group default qlen 1000 link/ether 08:00:27:ed:b8:37 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.50.6/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute enp0s8
 valid\_lft forever preferred\_lft forever
 inet6 fe80::a00:27ff:feed:b837/64 scope link tentative
 valid\_lft forever preferred\_lft forever

Server7	enp0s8
ДО	ПОСЛЕ
TYPE=Ethernet	DEVICE=enp0s8
PROXY_METHOD=none	IPADDR=192.168.50.7
BROWSER_ONLY=no	PREFIX=24
BOOTPROTO=dhcp	ONBOOT=yes
DEFROUTE=yes	
IPV4_FAILURE_FATAL=no	
IPV6INIT=yes	
IPV6_AUTOCONF=yes	
IPV6_DEFROUTE=yes	
IPV6_FAILURE_FATAL=no	
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-	
privacy	
NAME=enp0s8	

```
UUID=1fab61aa-c80a-4c33-bd28-
efd19ea5844b

DEVICE=enp0s8

ONBOOT=no

3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1001
link/ether 08:00:27:64:82:f6 brd ff:ff:ff:ff
inet 192.168.50.7/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute enp0s8

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe64:82f6/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

### 2. Создал dummy3 интерфейс на машинах Server2, Server4 и Server5

```
#Выполнил настройку всех трёх серверов абсолютно одинаково, как внизу (Ctral+C, Ctrl+D)
DUMMY
Создал dummy интерфейс
ip link add dummy3 type dummy
Присвоил ір
ip addr add 10.1.1.1/32 dev dummy3
Включил dummy
ip link set up dev dummy3
  dummy3: <BROADCAST, NOARP, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 100
   link/ether 9e:b6:73:be:9f:8a brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.1.1.1/32 scope global dummy3
      valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::9cb6:73ff:febe:9f8a/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
Hастроил dummy3
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-dummy3
 DEVICE=dummy3
 ONBOOT=yes
 IPADDR=10.1.1.1
 PREFIX=32
 TYPE=dummy
NM_CONTROLLED=no
Перезагрузил dummy
ifdown dummy3
ifup dummy3
```

### 3. Настроил связность компонентов сети

# FRR Установил FRR в соответствии с документацией # possible values for FRRVER: frr-6 frr-7 frr-8 frr-stable # frr-stable will be the latest official stable release

FRRVER="frr-stable"

# add RPM repository on CentOS 7 curl -O <a href="https://rpm.frrouting.org/repo/\$FRRVER-repo-1-0.el7.noarch.rpm">https://rpm.frrouting.org/repo/\$FRRVER-repo-1-0.el7.noarch.rpm</a> sudo yum install ./\$FRRVER\*

# install FRR sudo yum install frr frr-pythontools

Активирую демона ospfd vim /etc/frr/daemons В значении ospfd заменил значение с no на yes

Для активации новых настроек перезагрузил frr systemctl restart frr

Проверил статус frr systemctl status frr

• frr.service - FRRouting Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/frr.service; disabled; vendor preset: disabled Active: active (running) since NT 2022-09-02 16:59:32 MSK; 6s ago Docs: https://frrouting.readthedocs.io/en/latest/setup.html

Добавил сервис frr в автозагрузку, чтобы оно работало после перезагрузки systemctl enable frr

Настроил маршруты ospf: Переключился в консоль vtysh vtysh

Сделал вывод сетей на экран, чтобы видеть сети и мог копировать в дальнейшей настройке sh ip route

configure terminal router ospf

Анонсирую сеть network 192.168.12.0/24 area 0

ex из уровня config terminal и далее из config

Записал в файл

Проверил сети, которые анонсирую sh running-config

```
router ospf
network 192.168.12.0/24 area 0
exit
```

### **Firewalld**

Отключил firewall, проверил статус и удалил из автозагрузки, чтобы он уже никогда не включился сам. Статья: <a href="https://losst.ru/kak-otklyuchit-firewall-centos-7">https://losst.ru/kak-otklyuchit-firewall-centos-7</a> systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld

### Server2

### FRR

Установил и настроил frr по аналогии с Server1

Анонсирую сеть network 10.1.1.1/32 area 0 network 192.168.12.0/24 area 0 network 192.168.23.0 area 0

ex из уровня config terminal и далее из config

Записал в файл

Проверил сети, которые анонсирую sh running-config

```
router ospf
network 10.1.1.1/32 area 0
network 192.168.12.0/24 area 0
network 192.168.23.0/24 area 0
```

### Firewalld

Отключил firewalld по аналогии с Server1

### Включил forward

sysctl -w net.ipv4.ip\_forward=1 #-w позволяет записать значение, чтобы оно не изменилось после перезагрузки

### Server3

### FRR

Установил и настроил frr по аналогии с Server1

Анонсирую сеть network 192.168.23.0/24 area 0 network 192.168.34.0/24 area 0 network 192.168.35.0/24 area 0

ex из уровня config terminal и далее из config

Записал в файл

W

Проверил сети, которые анонсирую sh running-config

```
router ospf
network 192.168.23.0/24 area 0
network 192.168.34.0/24 area 0
network 192.168.35.0/24 area 0
```

### **Firewalld**

Отключил firewalld по аналогии с Server1

### Включил forward

sysctl -w net.ipv4.ip\_forward=1 #-w позволяет записать значение, чтобы оно не изменилось после перезагрузки

### Server4

### FRR

Установил и настроил frr по аналогии с Server1

Анонсирую сеть network 192.168.34.0/24 area 0

ex из уровня config terminal и далее из config

Записал в файл

W

Проверил сети, которые анонсирую sh running-config

network 192.168.34.0/24 area 0

```
router ospf
network 192.168.34.0/24 area 0
```

### **Firewalld**

Отключил firewalld по аналогии с Server1

### Включил forward

sysctl -w net.ipv4.ip\_forward=1 #-w позволяет записать значение, чтобы оно не изменилось после перезагрузки

### Server5

### **FRR**

Установил и настроил frr по аналогии с Server1

Анонсирую сеть network 192.168.35.0/24 area 0 ex из уровня config terminal и далее из config

Записал в файл

W

Проверил сети, которые анонсирую sh running-config

network 192.168.34.0/24 area 0

```
router ospf
network 192.168.35.0/24 area 0
```

### Firewalld

Отключил firewalld по аналогии с Server1

### Включил forward

sysctl -w net.ipv4.ip\_forward=1 #-w позволяет записать значение, чтобы оно не изменилось после перезагрузки

### Server6

### **Firewalld**

Отключил firewall, проверил статус и удалил из автозагрузки, чтобы он уже никогда не включился сам. Статья: <a href="https://losst.ru/kak-otklyuchit-firewall-centos-7">https://losst.ru/kak-otklyuchit-firewall-centos-7</a> systemctl stop firewalld systemctl status firewalld systemctl disable firewalld

### Server7

### Firewalld

Отключил firewall, проверил статус и удалил из автозагрузки, чтобы он уже никогда не включился сам. Статья: <a href="https://losst.ru/kak-otklyuchit-firewall-centos-7">https://losst.ru/kak-otklyuchit-firewall-centos-7</a> systemctl stop firewalld systemctl status firewalld systemctl disable firewalld

Чтобы выполнить задачу, нужно установить компоненты. Рис.2




Рис.2 Утилиты на серверах

### 3. Установка и настройка компонентов

## Server2 **IPVSADM** Установил ipvsadm yum install ipvsadm -y Открываю мануал ipvsadm, чтобы найти примеры и скопировать их man ipvsadm **EXAMPLE** ipvsadm -A -t 207.175.44.110: 80 -s rr ipvsadm -a -t 207.175.44.110: 80 -r 192.168.10.1: 80 -m ipvsadm -a -t 207.175.44.110: 80 -r 192.168.10.1: 80 -m ipvsadm -a -t 207.175.44.110: 80 -r 192.168.10.3: 80 -m ipvsadm -a -t 207.175.44.110:80 -r 192.168.10.4:80 -m ipvsadm -a -t 207.175.44.110:80 -r 192.168.10.5:80 -m Вышел из man. Прописал следующие правила ДО ПРАВКИ ПОСЛЕ

```
ipvsadm -A -t 207.175.44.110:80 -s rr
ipvsadm -a -t 207.175.44.110:80 -r
192.168.10.1:80 -m
ipvsadm -a -t 207.175.44.110:80 -r
192.168.10.1:80 -m
ipvsadm -a -t 207.175.44.110:80 -r
192.168.10.1:80 -m
ipvsadm -a -t 10.1.1.1:80 -s rr
ipvsadm -a -t 10.1.1.1:80 -r
ipvsadm -a -t 10.1.1.1:80 -r
192.168.35.5:80 -i
```

# Проверил настройки ipvsadm -Ln

Далее надо настроить интерфейсы на Server4 и Server5.

### **URPF**

Исключительно в учебных целях надо отключить службу URPF. Она сверяет с какого интерфейса пришел трафик и куда его надо отправить. Защита от DDOS.

Проверил состояние URPF. В Linax она называется rp\_filter sysctl -a | grep rp\_filter

Включен на нужных интерфейсах

### Отключил URPF

sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp\_filter=0 sysctl -w net.ipv4.conf.dummy0.rp\_filter=0 sysctl -w net.ipv4.conf.dummy3.rp\_filter=0 sysctl -w net.ipv4.conf.enp0s8.rp\_filter=0 sysctl -w net.ipv4.conf.enp0s9.rp\_filter=0

### Server3

### **URPF**

Исключительно в учебных целях надо отключить службу URPF. Она сверяет с какого интерфейса пришел трафик и куда его надо отправить. Защита от DDOS.

Проверил состояние URPF. В Linax она называется rp\_filter sysctl -a | grep rp\_filter

Включен на нужных интерфейсах

Отключил URPF

sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp\_filter=0

sysctl -w net.ipv4.conf.enp0s8.rp\_filter=0

sysctl -w net.ipv4.conf.enp0s9.rp filter=0

sysctl -w net.ipv4.conf.enp0s10.rp\_filter=0

### Server4

### **IPVSADM**

Чтобы получить туннель от Server2 загрузил модуль ipip modprobe ipip

valid\_lit forever preferred\_lit forever

7: tunl0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0

#Если хочу, чтобы интерфейс пережил перезагрузку системы, то надо создать файл ifsfg-tun10 и записать в нём: 'ONBOOT =yes'. Остальные настройки не надо, т.к. туннельный интерфейс сам все настроит.

Влючил интерфейс tun10 ip link set up tun10

7: tunl0@NONE: <NOARP,UP,LOWER\_UP> mtu 1480 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0

### Haproxy

Проверил версию, доступную напрямую через CentOS yum info haproxy

```
* updates: ftp.nsc..
Доступные пакеты
Название: haproxy
Архитектура: x86_64
Версия: 1.5.18
Выпуск: 9.e17_9.1
Объем: 835 k
```

Для учебы подойдет, но в продакшен необходимо ставить свежую версию. На сайте <a href="https://www.haproxy.com/">https://www.haproxy.com/</a> лежит последняя платная версия для уровня Enterprise

Ha сайте <a href="https://www.haproxy.org/">https://www.haproxy.org/</a> лежит последняя бесплатная версия

Установил haproxy yum install haproxy -y

Пример конфига HAproxy находится в файле less /usr/share/doc/haproxy-1.5.18/examples/examplex.cfg

Hастроил haproxy.cfg vim /etc/haproxy/haproxy.cfg

Задал сервера и порты между которыми надо балансить нагрузку

```
ДО
                                                ПОСЛЕ
                                                frontend main 10.1.1.1:80
frontend main *:5000
                                                     acl url static
    acl url_static path_beg acl url_static path_end
                                                     acl url static
                                                                                 рa
                                                     use backend static
    use backend static
                                          if
                                                     default backend
     default backend
                                          app
                                                 backend app
backend app
                                                     balance
                                                                 roundrobin
    balance roundrobin
    server appl 127.0.0.1:5001 check
server app2 127.0.0.1:5002 check
server app3 127.0.0.1:5003 check
server app4 127.0.0.1:5004 check
                                                     server appl 192.168.50.6:80 check
                                                     server app2 192.168.50.7:80 check
```

Перезагрузил НАргоху systemctl restart haproxy systemctl status haproxy

```
    haproxy.service - HAProxy Load Ball
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd)
Active: active (running) since II:
Main PID: 17861 (haproxy-systemd)
CGroup: /system.slice/haproxy.ser
```

Проверил, балансировку нагрузки curl http://10.1.1.1

```
[root@localhost ~]# curl http://lo.1.1.1
'Hello from Server7'
[root@localhost ~]# curl http://lo.1.1.1
'Hello from Server6'
[root@localhost ~]# curl http://lo.1.1.1
'Hello from Server7'
[root@localhost ~]# curl http://lo.1.1.1
'Hello from Server6'
```

Запросы доходят. Все балансится.

```
Контрольно проверил логи Server6 и Server7
less /var/log/nginx/access.log

192.168.50.4 - - [02/sep/2022:19:05:35 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 25 "-" "curl/7.29.0" "10.1.1.1"
192.168.50.4 - - [02/sep/2022:19:05:36 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 25 "-" "curl/7.29.0" "10.1.1.1"
192.168.50.4 - - [02/sep/2022:19:05:41 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 25 "-" "curl/7.29.0" "10.1.1.1"
192.168.50.4 - - [02/sep/2022:19:05:43 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 25 "-" "curl/7.29.0" "10.1.1.1"
192.168.50.4 - Collaboration (END)

Bce ok
```

### **URPF**

Исключительно в учебных целях надо отключить службу URPF. Она сверяет с какого интерфейса пришел трафик и куда его надо отправить. Защита от DDOS.

Проверил состояние URPF. В Linax она называется rp\_filter sysctl -a | grep rp\_filter

```
[root@localhost ~] # sysctl -a | grep
net.ipv4.conf.all.arp filter = 0
net.ipv4.conf.all.rp filter = 1
net.ipv4.conf.default.arp filter = 0
net.ipv4.conf.default.rp filter = 1
net.ipv4.conf.dummy0.arp_filter = 0
net.ipv4.conf.dummy0.rp filter = 1
net.ipv4.conf.dummy3.arp filter = 0
net.ipv4.conf.dummy3.rp filter = 1
net.ipv4.conf.enp0s3.arp filter = 0
net.ipv4.conf.enp0s3.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.enp0s8.arp_filter = 0
net.ipv4.conf.enp0s8.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.enp0s9.arp_filter = 0
net.ipv4.conf.enp0s9.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.lo.arp filter = 0
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.a.
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.de
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.do
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.do
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.er
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.er
net.ipv4.conf.lo.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.tunl0.arp filter = 0
net.ipv4.conf.tunl0.rp filter = 1
```

Включен на нужных интерфейсах

```
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.dummy0.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.dummy3.rp_filter = 1
```

net.ipv4.conf.enp0s8.rp filter = 1 net.ipv4.conf.tunl0.rp\_filter = 1

### Отключил URPF

sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp\_filter=0

sysctl -w net.ipv4.conf.dummy0.rp filter=0

sysctl -w net.ipv4.conf.dummy3.rp filter=0

sysctl -w net.ipv4.conf.enp0s8.rp filter=0

sysctl -w net.ipv4.conf.tunl0.rp\_filter=0

### Server5

### **IPVSADM**

Чтобы получить туннель от Server2 загрузил модуль ipip modprobe ipip

7: tunl0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000 link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0

#Если хочу, чтобы интерфейс пережил перезагрузку системы, то надо создать файл ifsfg-tun10 и записать в нём: 'ONBOOT =yes'. Остальные настройки не надо, т.к. туннельный интерфейс сам все настроит.

Влючил интерфейс tun10 ip link set up tun10

7: tunl0@NONE: <NOARP,UP,LOWER UP> mtu 1480 qdisc noqueue state UNKNOWN group default glen 1000 link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0

### **HAPROXY**

Установил, настроил haproxy.cfg также, как и на Server4

### **URPF**

Исключительно в учебных целях надо отключить службу URPF. Она сверяет с какого интерфейса пришел трафик и куда его надо отправить. Защита от DDOS.

Проверил состояние URPF. В Linax она называется гр filter sysctl -a | grep rp\_filter

# Включен на нужных интерфейсах Отключил URPF sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp\_filter=0 sysctl -w net.ipv4.conf.dummy0.rp\_filter=0 sysctl -w net.ipv4.conf.enp0s8.rp\_filter=0 sysctl -w net.ipv4.conf.enp0s9.rp\_filter=0 sysctl -w net.ipv4.conf.enp0s9.rp\_filter=0 sysctl -w net.ipv4.conf.tunl0.rp\_filter=0

### Server6

### **NGINX**

Установил epel-release yum install epel-release -y

Установил nginx yum install nginx -y

Открыл настройки nginx, чтобы посмотреть, где лежит файл, в котором заменю вывод файла index.html на 'Hello from Server6'

vim /etc/nginx/nginx.conf

Сменил директорию cd /usr/share/nginx/html

### II -al

```
drwxr-xr-x. 2 root root 27 ceh 2 16:14 icons
lrwxrwxrwx. 1 root root 18 ceh 2 16:14 img -> ../../doc/HTML/img
lrwxrwxrwx. 1 root root 25 ceh 2 16:14 index.html -> ../../doc/HTML/index.html
-rw-r--r-. 1 root root 368 okt 19 2021 nginx-logo.png
lrwxrwxrwx. 1 root root 14 ceh 2 16:14 poweredby.png -> nginx-logo.png
```

echo 'Hello from Server6'>index.html cat index.html

```
[root@localhost html]# cat index.html
'Hello from Server6'
```

### Перезапустил nginx

systemctl enable nginx

### Server7 NGINX

Установил по аналогии с Server6

### 4. Готово

