
2026年11月14日版

吹矢タイマー *GitHub web* 版　取扱説明書

ローカル専用(スマホ内に起動に必要な全てのファイルを保管)だった吹矢タイマーを web 上で動作可能としたものです。
以下 URL を tap するだけで全機能が使用可能です。

https://kenishida126-droid.github.io/fukiya-timer/





Ⅰ～ⅣのBoxをTAPすると、
各タイマー画面に移動します ！

左図中段が、上記 URL を tap or 左のQRコードを読んだ後のMENU画面です。
なお、スクショは全て Android で採取したものです。
４種類のタイマーを搭載してます。

※ Keyboard 対応

Ⅰ. Official Portrait（縦画面モード）　K/B：1

- 自主練/公式戦にも使えるversion
- 以下号令をサポート(音声は"mp3"ファイルです)
  「用意始め」　←起動直後の～練習ラウンド～表示時
  「第1ラウンド、用意始め」～「最終ラウンド、用意始め」
  「30秒前」
  「3分経過、終了」
  「筒掃除をしてください」　←SW　OFF/ON有
- 他、**撥ね矢号令**等もサポートしてます。
- 壁紙表示/切替え機能、メトロノーム(60bpm)機能もサポート
- ver.11.1a～逆さまモードもサポート(Line-outが上下逆でも使用可)

Ⅱ. Official Landscape（横画面モード）　K/B：2

- Official Portrait（縦画面モード）を横画面モードにしたもので、
  機能はほぼ同等ですが、壁紙変更機能/メトロノーム機能は割愛してます。

Ⅲ. Arrows timer（旧称：Extra version ）　K/B：3

- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
- 「用意始め」「30秒前」「3分経過、終了」
- デジタルタイマーのみ表示と5本の矢を吹くタイミング表示機能も
  備えてます。
- "**shot Pace – Arrows**"をtapすると、5本のリアル矢を表示。
  タイマーがカウントダウンすると、矢が順次1本ずつ点滅/消滅して行き、
  各矢を吹くタイミングを知らせてくれます。詳細は後述を参照願います。

Ⅳ. Circle timer（旧称：Gemini version）　K/B：4

- Arrows timer の5本のリアル矢を円形タイマーに変更したものです。
- Android では、以下声掛けにてタイマーが起動します。
  「スタート」「開始」「始め」 ⇦**音声認識**

※ 取扱説明書はこちら：yy/mm/dd UP版　K/B：**M**

tap すると「取扱説明書.pdf」の閲覧/ダウンロードが可能です。

※ TEST版Link（@test.html）はこちら

開発/改修中のHTMLへ飛びます。
開発/改修中の案件が無い場合は「**癒やしのページ**」へ誘います。


Credit表記

Voiced by
https://CoeFont.cloud
https://ondoku3.com/ja/
Programming support:
ChatGPT & Gemini

※ 5つ目のブロックは音声データを採取した **URL**（Credit表記）です。
「商用使用時はCredit表記のこと」ということで記載、特に商用使用予定はありませんが、「CoeFont」「音読さん」に敬意を表して記載。

※ 吹矢タイマーは日々進化してますので、取扱説明書の更新が後追いとなります。吹矢タイマー最新版を網羅するのに時間差があることをご容赦願います。

《ライン上に送られた URL からホーム画面にショートカットを追加する方法》



デフォルトブラウザで開いた状態
デフォルトブラウザは以下が一般的です。
・Android：Chrome
・iPhone：Safari
画面下部の白い帯が消えます。
お気に入りに追加したり、④～⑤の操作でショートカットをホーム画面に追加することが出来ます。
④～⑤は android での方法です。

『ホーム画面に追加』は、
プルダウンMENUの下方にあります。

«iPhone/Safariでの操作»
Safariで開いているページをホーム画面に追加するには、画面下部中央の共有icon(四角から上矢印)をtapし、
「ホーム画面に追加」を選択、名前を確認して右上の「追加」をtapします。
これにより、Webサイトがアプリのようにicon化され、one-tapでアクセス出来る様になります。

★ **競技会向け の２種の Official 版は、起動すると南京錠🔒が現れます！**
iPhone の音声対応用に追加した １step です。
南京錠を tap することで iPhone 向けの音声処理を裏で実行し、iPhone 音声対応をこの **１tap** に集約。
数秒後、南京錠はカタカタとグラつきながら解錠🔓され消滅、吹矢タイマー画面が現れます。



Ⅰ.Offcial Portrait 選択



↓南京錠 tap にて解錠されると…



Ⅱ.Offcial Landscape 選択




- 南京錠 tap にて解錠された後、スマホを縦持ちのままだと
以下メッセージが表示されたままです。



※南京錠 tap は、
外部K/Bでは、any-key で
対応可能です。

- スマホを縦持ちから横向きにすると、吹矢タイマー画面に切り替ります。



※但しスマホの設定にて、
「**画面の自動回転＝ON**」になっている
必要があります。



※ 以降、画面を縦横に回転させてもタイマーは動作可能ですが、縦持ちだと画面構成が当然崩れます。
Android にて、横画面上部のアドレスバーは、画面を上方へドラッグすれば消すことが出来ます。
アドレスバーを消して、フル画面でご利用ください。

Ⅰ. Official version



● **開始号令音声選択用"clickable label"**

・short-tap毎にラウンド表示が順次切替り、開始号令も切り替ります。

ラウンド表示	開始号令(start-x.mp3)
～ 練習ラウンド ～	「用意始め」
～ 第１ラウンド ～	「第１ラウンド,用意始め」
≀	≀
～ 最終ラウンド ～	「最終ラウンド,用意始め」

・long-tapにより「ラウンド」をプルダウン表示/選択することも可能です。

● **筒清掃指示** ←ON状態（Default）

ON時の終了号令 ：「**3分経過,終了**」+「**筒掃除をしてください**」

筒清掃指示 ←OFF状態（tap毎にOFF/ON切替）

OFF時の終了号令 ：「**3分経過,終了**」

● **「開始」/「解除」釦**

・**開 始** tapにて、"3:05"よりカウントダウン開始。

※ タイマー開始を知らせるホイッスル音"**ピッ**"とが鳴動

・**解 除** tapにて初期状態に戻る、MetronomeもOFFとなる。

● **Wallpaper(壁紙)トグルSW**

・Wallpaper OFF時(左図)、背景はBlack back
"wallpaper-x.jpg"が１枚も無い場合もBlack backとなる。

・Wallpaper ONでwallpaper-1.jpg～30.jpgの壁紙を表示。

・壁紙は横方向のスワイプ操作で切り替る。

・**Wallpaper: ON -x-** で壁紙番号(file名)を表示。
"wallpaper-x.jpg"が１枚も無い場合、"-**0**-"となる。



● **タイマー値の見え方について**

3:00 ← 吹矢タイマー起動直後＝初期状態(解除後も同様)

3:05 ← **開 始** 釦tapで"3:05"よりカウントダウン開始。
"**3:05**"で**ゆらぎ**表現

↓カウントダウン

3:00 ← "**3:00**"で**ゆらぎ**表現 「**…用意始め**」の号令

↓カウントダウン

0:30 ← "**0:30**"で**ゆらぎ**表現 「**30秒前**」の号令

↓カウントダウン

0:10 ← "**0:10**"で**ゆらぎ**表現
ゆっくり点滅開始

↓カウントダウン

0:00 ← "**0:00**"高速点滅 「**3分経過,終了**」の号令
解 除 釦tapで初期状態へ

● **MetronomeトグルSW**

● **Metronome toneラジオ釦**

・Metronome ONにて、60bpmのメトロノーム音を再生。

・Metronome tone切替ラジオ釦でメトロノーム音色を選択可。

・tone-1.mp3~tone-6.mp3の有無でメトロノーム音は2系統。
無:Web Audio API **有**:該当のmp3再生

左からtone-1～6切替ラジオ釦
※tone-1.mp3～6.mp3に対応

**注意： Androidではタイマーカウントダウン中は、"Wake Lock"は効きません（スリープ状態にならない）。
iPhoneでは、設定にてスリープにならない様、設定願います。**

● 撥ね矢 釦の使い方（競技中に「撥ね矢」が発生した際に操作します）

①



①→②



③→④



①タイマーカウントダウン中に

撥ね矢 をtapすると、

⇅ tap毎に

撥ね矢有 に切替る。

②「撥ね矢有」状態でカウントダウン

撥ね矢有　解 除

③タイマー値が、

0:00 になると各釦が

撥ね矢有➡　撥矢／終了

に切替る。

⑤初期状態




④撥ね矢処理（吹き直し）終了後、

撥矢／終了 tapにて、「終了」号令を再生。

「筒清掃指示」ON時は引き続き、

「筒掃除をしてください」を再生。

⑤画面は初期状態に戻る。



ver.11.1a～
スマホを逆さまにしても画面は正立します
LineOutが下に有っても上下逆にしたらスタンドに立てて使えます

● **Ver.09で追加した強制終了機能とは！**

①初期状態



・タイマー初期状態では、
GUIDEはまだ表示されてません。

②カウントダウン開始



・タイマーが起動すると、
⬇ タイマー値TAPで強制終了 ⬇
のGUIDEが表示されます。
・これ以降強制終了が可能です。

③強制終了時タイマー値tap



・タイマー値をtapすると強制終了が実行され、タイマーは①の初期状態に戻り、
・「**終了、～コメント～**」の号令が再生されます。

※ 通常の競技/昇段級試験では、3分以内に5本の矢を吹き終わり、早く終わっても3分経過まで待機が必要です。
仲間内の競技では、3分以前に（10数秒も前に）全員が5本の矢を吹き終える事が多々あります。
その際、この「**3分経過、終了**」の号令を無言で待つ、という切なさから解放する為に強制終了機能を追加しました。
礼～礼、が丁度3分となる様に日頃から**基本動作の修練**に励みましょう！

※ 強制終了された場合、筒清掃指示等は無視されます。

※ **Ver.09→Ver.09.1にて、強制終了の号令を以下の様に変更しました。**
『終了、少し早過ぎますよ！ xx秒残りました』
「**終了、少し早過ぎますよ**」→ end_early.mp3（音声データ）
「**xx秒残りました**」→ Web Speech API（speechSynthesis）を使用してますので、
スマホによって声質が変わるかと…（PCでは明らかに違います）
xx秒は、**強制終了時の残り秒数**を読み上げてくれます。

※ **Ver.10.4→Ver.10.4aにて、強制終了の号令を以下の様に変更しました**
（iPhoneで発生した多重音声再生問題対応）
『終了、少し早過ぎます、xx秒残りました』
「**終了**」→ end_tandoku.mp3（音声データ）
「**少し早過ぎます、xx秒残りました**」→ Web Speech API（speechSynthesis）
を使用してますので、スマホによって声質が変わるかと…（PCでは明らかに違います）
xx秒は、**強制終了時の残り秒数**を読み上げてくれます。

● **Ver.10～で外部 "Keyboard" をサポートしました！**

★ "**Ewin®EW-RB05**"等の **Bluetooth Keyboard**（K/B）を接続するとリモコンの如く遠隔操作が出来ます。

★ K/B 接続後、最初の "**any-key**" 操作は **K/B 接続確認**となり、ラウンド表示が以下の通り変化します。

～ ラウンド名 ～ **:K/B未確認**

⬇

● ラウンド名 ● **:K/B確認済**

★ **スマホ操作と K/B-key 対応**

スマホ操作	K/B対応	スマホ操作	K/B対応
・**筒清掃指示**	**C** ：**C**lean	・**開 始**	**S** ：**S**tart
・**撥ね矢**	**B** ：**B**ounce（**H**でも可）	・**解 除**	**R** ：**R**eset（**E**でも可）
・**ラウンド切替**	**0～6 の数字key**	・**タイトルtap**	**J** ：**J**oke
	0 ：練習ラウンド		**O** ：**O**charake
5	**1** ：第１ラウンド		※ **J**/**O** keyでオチャラケ号令再生
⬆	∫ ∫		toneラジオ釦でオチャラケ号令選択
	6 ：最終ラウンド		
	N ：現在のラウンド№を表示（**N**ow / **N**umber）		

※ **打鍵された数字を一瞬画面一杯に表示し、視認性を上げてます。**

・**Wallpaper** **W** ：**W**allpaper ON/OFF （←/→：壁紙切替）

・**Metronome** **M** ：**M**etronome ON/OFF （↑/↓：tone切替）

・**タイマー値tap** **T** ：**T**imer（**X**/**Z**も可）※タイマー初期値変更/強制終了

・**K/B の "Enter / Space" keyは、タイマー値の状態により以下の通り機能します。**

① タイマー初期状態
「**開始**」釦を代行

② タイマー動作中（カウントダウン中）
「**撥ね矢**」釦を代行

③ タイマーカウントダウン終了後"**0:00**"点滅時
「**解除**」釦を代行

④ 撥ね矢ON時、タイマーカウントダウン終了後"**0:00**"点滅時
「**撥矢／終了**」釦を代行

※ ラウンド切替以外の操作を **1-key** でサポート、**誤操作を軽減！！**

※ PC上で動作させても同様に Keyboard 操作が可能です。無論マウスでも操作可能です。

★ **外部 Keyboard 接続実績（arrows F-51B との接続実績です、購入は自己責任で仕様等要確認！！）**

	Ewin®EW-RB05	**Winmaxle model B1**
サイズ(W/D/H)：	150 / 58 / 13 [mm]	134 / 75 / 14.5 [mm]
重量：	90g	84g
Interface：	**Bluetooth 5.0 / 2.4G無線**	**Bluetooth 5.0 / 2.4G無線**
K/B type：	日本語JIS Keyboard	US Keyboard
販売価格(税込)：	**¥3,184**	**¥3,994** @Amazon（2026/05時点）
特記事項：	**5分間未操作**（実測値）で **Sleep** し、全 LED が消灯 復帰は any-key 操作	






● **Ver.06+α 以降の隠しコマンドとは！**



《其の壱》

★「開始」tap時のカウントダウン初期値を変更可能！
タイマー表示部をtapする毎に以下の通り変化



Default値は、➡ **3:05**

★ タイマー表示部とは左図スクショの**赤点線枠内**

★ タイマーカウントダウンの初期値は、"**3:05**"ですが、
5秒の準備時間では足りない場合に初期値を変更する機能です。
競技者がスマホ操作を兼ねた時、スマホと立ち位置が離れてる場合に有効（便利）な機能。

⬇ tap有効範囲の変更（狭め）



★ ↖ tap有効範囲が赤点線枠では広過ぎる！
（ラウンドをtapしようとしてタイマー値を誤tapする）
別案を検討！（範囲を今少し狭く）

★ ↙ テキスト"■■■■"をタイマー値に重ね書きし、
それを"clickable label"に設定。
最終的に、"■■■■"のテキストを透明化することで
Just Size ！

《其の弐》

★ タイトル「**スポーツ吹矢タイマー**」を"clickable label"に設定。

★ tapすると、tone-1～tone-6ラジオ釦に対応した、
tolk-1.mp3～tolk-6.mp3を再生する。
※ toneラジオ釦は、Metronome音切替えとの二役を演じる。


★ ex)
- 「第1ラウンド用意始めないと駄目ですか？」の音声ファイル
- 「第2ラウンド用意初めの1歩」の音声ファイル
- 競馬のファンファーレ(mp3)を鳴らし、集合合図の代り　etc.

★ tolk-x.mp3 再生中でも「解除」tapにて強制終了可

★ **本隠しコマンド搭載Ver.は、「Ver.06 +α♬」以降サポートしてます。**

★ なお、本機能はオチャラケが主目的なので、無視いただいて結構です。

Ⅱ. Arrows timer



- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
  「**用意始め**」「**30秒前**」「**3分経過、終了**」

3:05 タイマー値をtapにてカウントダウン開始

3:00 「用意始め」の号令

0:30 「30秒前」の号令
タイマー値は点滅開始

0:00 「3分経過、終了」の号令
タイマー値は高速点滅
タイマー値tapにて"3:05"の初期状態に戻る

- "shot Pace – Arrows"をtapすると、5本のリアル矢を表示
  タイマーがカウントダウンすると、順次矢が1本ずつ**点滅/消滅**
  して行きます。
  以下、各矢を吹く時間割です。
  1本目 **3:00**～(34+5秒間)
  2本目 **2:21**～(34秒間)
  3本目 **1:47**～(34秒間)
  4本目 **1:13**～(34秒間)
  5本目 **0:39**～(34+5秒間)
  1本目/5本目の「**+5秒**」はそれぞれ、
  「礼から構えへ」「構えから正対/礼へ」の時間を考慮しています。

※ Keyboard 対応
- **Space** or **Enter**：開始/解除
- A ：Arrows tap

※ 矢切替タイミングで「**ピンポーン♪**」が鳴動します。


↑↓ **shot Pace - Arrows /リアル矢tapにて切替**



《"**2:21**"で矢が1本消滅》




《カウントダウン終了画面》



タイマー値tapにて"3:05"の
初期状態に戻る。

Ⅲ. Circle timer





↑ver.04a～起動直後

- Extra version の5本のリアル矢を円形タイマーに変更したものです。
- タイマー値をtapする毎に、Extra 同様に開始/解除となります。
- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
  「**用意始め**」「**30秒前**」「**3分経過、終了**」
  タイマー値の見え方は Extra version と同じなので割愛します。
- 円形タイマーは3分＝180秒/1周です。
- 5つの扇形は5本の矢を吹くタイミングを表し、
  以下時間割(Extra同様)となっています。
  - 1本目 **3:00**～(34+5秒間)
  - 2本目 **2:21**～(34秒間)
  - 3本目 **1:47**～(34秒間)
  - 4本目 **1:13**～(34秒間)
  - 5本目 **0:39**～(34+5秒間)

  1本目/5本目の「**+5秒**」はそれぞれ、
  「礼から構えへ」「構えから正対/礼へ」の時間を考慮しています。
  ※ 矢切替タイミングで「**ピンポーン♪**」が鳴動します。

※ Keyboard 対応
- **Space** or **Enter**：開始/解除
- **M**：マイクON/OFF
- **1**～**4**：メトロノームON/OFF

- 円形タイマーの四隅に4種の音符を配置し、
  各音符をtapすることでメトロノーム音(60bpm)が鳴動します。
  メトロノームON時は各音符は色を変え点滅、再度tapするとOFFとなります。音符毎に音色が違います。
- **ver.04a～では、起動直後円形タイマー内にアナログ時計を表示**
  「**アナログ時計の OFF/ON は文字盤 tap**」の注意書きは起動後
  10秒後には自動消滅します(タイマー値tapでも消滅)
  ※時間を忘れ、自主練に没頭するのをするのを抑止😊



- **3:00** からのカウントダウンに連れ1秒ずつ扇形が削られて行きます。
- タイマーカウントダウン中、
  円周上のレールを7色の虹色列車が走り回ります（1回転/2秒）
  周回毎に車両の色の順番が変化する**こだわり**をご覧ください。
  なお、列車は12時の位置から現れ、12時の位置に消えて行きます。
  12時の位置に車庫の出入り口があるという、**こだわり様**です。
- **以下何れかの声掛けにてタイマー起動が可能です。**
  「スタート」「開始」「始め」 ⇦**音声認識**
  - マイク icon tap にてマイクがONとなり赤く変化します。
    音声認識可能なのは、**マイクが赤色で点滅**してる時で、
    以下タイミングが、"**音声認識待機状態**"となります。

    3:05 起動直後の開始待ち時

    0:00 カウントダウン終了後の"**0:00**"高速点滅中

※ 2～3m離れた所からスマホへ**音声**にてタイマー起動指示が可能です。
周りがウルサイとか、ダミ声(^0^)では無視されるかも、です。

※ 当初「**iPhoneでは、音声認識未対応です**」としてましたが、2026/11～iPhoneでも使用可能となりました(iPhone12で確認済)。

※ **吹矢タイマーは日々進化して行きます。**
取説に無い機能が追加/変更されたりすることをご了承願います。

※ 質問等は作者までご遠慮無く…石田 謙二*@Y.Hub Club*
ライン or e-mail にて：***ken.ishida126@gmail.com***

吹矢タイマー Official Portrait の足跡　1/2

Version	着　手	完　成	概　要
Ver.01	25/09/09	25/09/09	タイトル,タイマー,「開始/解除」釦のみのシンプル版 「用意始め」「30秒前」「3分経過終了」の号令音声有り
Ver.02	25/09/09	25/09/10	ラジオ釦:0～6でラウンドコール有り→「第xラウンド用意始め」
Ver.03	25/09/10	25/09/11	□筒清掃指示のチェックボックス設置 レ点有りで、「3分経過終了」+「筒清掃をしてください」と変化する
Ver.04	25/09/11	25/09/13	壁紙手動切替(wallpaper.jpgの壁紙を表示)、無ければBlack back
Ver.05	25/09/14	25/09/17	壁紙をスワイプ操作で切替可,壁紙30個以内なら欠番でも可
Ver.05.1	25/09/21	25/09/21	start-x.mp3音声ファイルのプロパティ(デュレーション)を考慮し、開始音声の再生が"**3:00**"に**終了**する様に修正 180秒+Duration＝start-xの再生開始 ※デュレーション=Duration=長さ
Ver.05.2	25/09/22	25/09/23	色違いバージョン
Ver.05.3	25/09/23	25/09/25	壁紙の濃淡に関係なく、手前のテキスト類のUI要素が見えやすくなる様に画面を三層構造化 ・上層(前面)：文字類・ラジオ釦・スタート/リセット釦等UI要素 ・中層(半透明オーバレイ)：黒ベースの透過レイヤー （文字が壁紙に溶け込まずクッキリ見える様に） ・下層(背面)：壁紙
Ver.05.4	25/09/28	25/10/01	聴覚障害者が時間の変化を視覚のみで判断出来る様に、タイマー値の見え方を変更！　※詳細は取説内を参照のこと
Ver.05.5	25/10/01	25/10/01	壁紙ON/OFF SWの追加,OFF時はBlack back
Ver.05.6	25/10/02	25/10/04	MetronomeトグルSWの追加 Metronome音はWeb Audio API 1種のみ
Ver.05.7	25/10/05	25/10/09	tone-1～tone-6のラジオ釦を追加し、Web Audio APIのMetronome音色を6個から選択可能とした
Ver.05.8	25/10/09	25/10/12	Web Audio API/外部ファイルmp3の共存化 《仕様》 ・画面上見た目は現状のままVer.05.7をそのまま継承 ・tone-xのラジオ釦が選択されると、tone-x.mp3の有無を検索 ・tone-x.mp3が有れば、そのファイルを再生する仕組みへ ・tone-x.mp3が無ければ、既定のWeb Audio APIを再生
Ver.06.0	25/10/21	25/10/25	・ラジオ釦で切替えていたラウンド選択を"clickable label"式に変更 ・「撥ね矢」サポートの為、2釦から4釦化
Ver.06+α	25/10/26	25/11/01	**隠しコマンド（其の壱/其の弐）を搭載…**
-	26/01/19	26/01/22	**GitHub web 化**
Ver.07	26/02/11	26/02/15	ラウンド選択を"short-tap"onlyから、 "long-tap"によるプルダウンMENU表示/選択も可能とした
Ver.08	26/03/20	26/03/23	・「撥ね矢」「解除」釦の状態推移の変更 ・「開始」釦の挙動不具合を修正
Ver.08.1	26/03/25	26/03/25	・「開始」釦tap時、「ピーン」というbeep音を鳴動させ、タイマー起動を周知
Ver.08.2	26/03/27	26/03/27	・PCでの右クリック抑止⇒「ページのソースを表示」等のMENUを非表示
Ver.09	26/04/29	26/04/30	・強制終了機能の追加 3分未満で競技終了した際、タイマー値tapにて強制終了が可能 その際の終了号令は「終了、…コメント…」とし、筒清掃指示等は割愛される end_early.mp3を使用
Ver.09.1	26/05/01	26/05/01	・強制終了の号令を以下の通り変更 『**終了、少し早過ぎます。xx秒残りました**』 「**終了、少し早過ぎます**」→ end_early.mp3 「**xx秒残りました**」→ Web Speech API（speechSynthesis）を使用
Ver.09.2	26/05/05	26/05/05	・撥ね矢終了時の操作を「撥矢/終了」→「解除」から、 「撥矢/終了」のみで一気に終了する様修正

吹矢タイマー Official Portrait の足跡　2/2

Version	着　手	完　成	概　要
Ver.10	26/05/05	26/05/10	・**外部 Keyboard をサポート**（Bluetooth Ewin®EW-RB05等） PCでも同様、Keyboardでの操作が可能に！
Ver.10.1	26/05/17	26/05/17	・Title tap のK/B割付け漏れを反映
Ver.10.2	26/05/21	26/05/21	・K/B からラウンド№入力時の画面表現を変更
Ver.10.3	26/05/24	26/05/24	・K/B から **N**-key 入力にて、現在の**ラウンド№**を画面に大きく表示
Ver.10.4	26/05/28	26/05/29	・K/B からのkey長押し暴発防止機能追加 ・PC では、e.repeat にて長押し抑止 ・Android では 750ms未満 の長押しを抑止
Ver.10.4a	26/06/14	26/06/15	・**iPhone-SE使用者より、初回の開始操作にて複数音声同時再生と申告有** 新たなiPhone音声問題発生。Ver.06+α以降増えた"audioEndEarly"を 取消し、"audioEndTandoku"+"speechSynthesis"で代用し復旧 よって、強制終了の号令は以下の通り変更 『終了、少し早過ぎます。 xx秒残りました』 「終了」→ end_tandoku.mp3 「少し早過ぎますxx秒残りました」 → Web Speech API（speechSynthesis）を使用
Ver.10.5	26/06/05	26/06/13	・start-x.mp3未Load時は「開始」釦をLockし、号令遅延を防止 ・撥ね矢終了時の処理変更 ・「筒清掃指示」の挙動修正 ・タイマー動作中のラウンド切替を抑止etc.微調整 ・開始釦の見え方修正 ・開始/解除tapを繰り返した際、10数回に1回程度固まることがある件修正
Ver.10.5a	26/06/20	26/08/09	iPhone向け各種対応 ・起動直後に 🔒 を表示/tap(**外部K/B**では**any-key**押下)することでiPhone音声処理実施、処理完全終了後 🔓 に変化する仕様に変更 ・タイマースタート時のWeb Audio API(ピーン音)がiPhoneで初回のみ鳴らない事象回避策として、whistle_start.mp3に変更
Ver.11.0	26/09/04	26/09/06	・逆さま持ちのサポート、スマホを縦方向に反転させると画面も反転 ・iPhoneでは南京錠tapで即画面反転してしまうので、Androidのみ適用 (HTML内でAndroid/iPhoneを判定)
Ver.11.1a	26/09/08	26/09/08	・逆さま持ちのサポートをiPhoneにも適用 正立/逆さまの判定方法を変更し、iPhoneでも使える様修正 (ジャイロセンサー→重力加速度センサー)

Ver.11.2	26/11/03	26/11/03	・whistle_start.mp3 の個別音量調整をHTML内で可能に！
			// whistle_start.mp3 個別音量調整（100%＝原音）
			const WHISTLE_START_VOLUME = 0.5;

Ver.12.0	26/11/04	26/11/06	GitHub上の壁紙(壁紙1~30)以外に以下壁紙を追加 ・壁紙31:アナログ時計 ・壁紙32:スマホ内画像ファイル(jpg/gif etc.)を選択可能
Ver.12.1	26/11/08	26/11/09	Web版にて上方スワイプでアドレスバーを消す等微調整

Official Landscape Ed.

Version	着 手	完 成	概 要
Ver.01	26/05/31	26/06/09	・Official版の横画面モードを1から作成 壁紙機能/メトロノーム機能/オチャラケ号令を無くし、競技会向けに特化
Ver.01a	26/07/09	26/07/18	・Portrait版同様のiPhone対応適用 ・iPhone向けタイマー値Fontサイズ微調整他

Ver.01.1	26/11/03	26/11/03	・whistle_start.mp3 の個別音量調整をHTML内で可能に！
			// whistle_start.mp3 個別音量調整（100%＝原音）
			const WHISTLE_START_VOLUME = 0.5;

Ver.02.0	26/11/07	26/11/08	壁紙機能を追加 ・壁紙1:アナログ時計 ・壁紙2~10:スマホ内画像ファイル(jpg/gif etc.)を選択可能
Ver.02.1	26/11/08	26/11/08	Web版にて上方スワイプでアドレスバーを消す等微調整

Arrows timer

Version	着 手	完 成	概 要
Ver.01	26/01/17	26/02/03	・自主練に特化したversion ・矢を吹くタイミングを5本のリアル矢で表現
Ver.02	26/05/26	26/05/26	・外部 Keyboard をサポート ・Enter or Space：Start / Reset ・A：shot Pace – Arrows をtap
Ver.03a	26/11/08	26/11/12	・Web版にて上方スワイプでアドレスバーを消す等微調整 ・iPhoneで音声多重再生を抑止

Circle timer

Version	着 手	完 成	概 要
Ver.01	26/01/28	26/02/21	・自主練に特化したversion ・矢を吹くタイミングを5分割した円形タイマーで表現
Ver.02	26/04/01	26/04/01	・円形タイマー右上の"♪"tapにてメトロノーム音(1種のみ)鳴動
Ver.02.1	26/04/03	26/04/03	・円形タイマー四隅の"♩/♪/♫/♬"tapにてメトロノーム音(4種)鳴動
Ver.03	26/05/26	26/05/26	・**外部 Keyboard をサポート** ・Enter or Space：Start / Reset ・**1**：♬ / **2**：♫ / **3**：♪ / **4**：♩
Ver.03a	26/07/19	26/07/21	・iPhoneでメトロノーム音が鳴らない件対応
	-	26/08/18	・iPhoneでは起動直後の初回音符tapでメトロノームが鳴動しません。音符点滅のままで、タイマー値tap後の開始号令「用意始め」以降鳴動します。
Ver.04a	26/11/08	26/11/13	・Web版にて上方スワイプでアドレスバーを消す等微調整 ・アナログ時計を追加 ・iPhoneでも音声認識可能に(iPhone12で正常認識を確認)

MENU

Version	着　手	完　成	概　要
初版	26/04/24	26/04/27	・MENU画面に「**取扱説明書.pdf**」へのLinkを追加
ver.01	26/05/25	26/05/26	・「取説はこちら：**yy/mm/dd** UP版」の日付をGitHubから取得し自動更新 ※manual.pdf をUPした日付を取得（以前は手打ち修正） ・外部 Keyboard をサポート ・**各Timer名称変更**
ver.02	26/06/12	26/06/13	・Landscape版サポートの為、Version UP ・取説更新日自動取得に不具合有り、元の手動式に戻す
ver.03	26/09/09	26/09/09	・最下部に@test.htmlのLinkを配置し、tapすることにより開発/改修中のHTMLへ直接飛ばすことが出来、確認テストを容易化
ver.04	26/09/14	26/09/21	・PWA版のみ対象で、service-worker.js内のCACHE_NAMEを検出すると、再Cachingが開始されるが、この再Cachingの開始/完了を見える化 ⇒●(点滅):Update Available/●(点滅):Now Caching/●:Already Update ・Cachingを手動化し、Wi-Fi/Mobile環境を選択し実行可能
ver.05	26/10/01	26/10/01	・「Request reCaching」釦の状態表示変更 ・reCaching対象ファイル数をカウント表示、同ファイル総容量表示

@test.html

Version	着　手	完　成	概　要
ver.01	26/09/11	26/09/21	・開発/改修案件が無い時にtapすると「**癒やしのページ**」へ案内する ・癒やしの音楽(メトロノーム曲)/癒やしの動画が堪能出来る
ver.02	26/09/21	26/10/04	・スマホ内音楽ファイルを再生可能とした(GitHub/Local/Externalラジオ釦) ・iPhoneではGitHubしか再生出来ない為ラジオ釦非表示
ver.03	26/10/09	26/10/10	・スマホを上下逆さまにしても画面が追従


吹矢タイマー GitHub PWA 版　取扱説明書（差分のみ）

PWA 版とは、吹矢タイマー.html の web 版を PWA 化したものです。
PWA化 (Progressive Web Apps / プログレッシブ・ウェブ・アプリ) とは、Webサイトをスマートフォンのネイティブアプリ (App StoreやGoogle Playからインストールするアプリ) のように動作させる仕組み・技術のことです。
PWA版では、**Internet**が繋がらなくても吹矢Timerの起動/使用が可能(機内モードでも可)。

https://kenishida126-droid.github.io/fukiya-timer-pwa/

URLのQRコード





※CACHE Status

取扱説明書.pdf
のLinkです

「癒やしのページ」
へのLinkです

「 **Request reCaching** 」を
tapすることでCACHE対象の
ファイルを入替えます

PWA-mode Display Area

PWAモード時のみ表示される領域です。
《 CACHE Status 》※画面右上に表示

- ● ： Update Available
  ●が点滅し、吹矢タイマーを構成するファイル(html etc.)等が更新されていることを知らせます
  「**Request reCaching**」をtapして更新してください
  ※「**吹矢Timer_PWAが改版されてます**」のPop-UP有
- xx● ： Now Caching
  「**Request reCaching**」をtapすると、点滅して改版中であることを示します、**xx**で経過秒数を表示します
- ● ： Already Update or Received "CACHE_UPDATE"
  「**最新版**」であることを意味します

『 Request reCaching 』の操作タイミングについて

画面上の注意書き/Pop-UPメッセージでも促してますが、Caching動作では**100MB**近くのファイルを **Internet** から **Download** します。ギガ無制限等の契約が有り、トラフィックを意識しない方はモバイル環境下でも更新いただいて結構ですが、ギガが気になる方はWi-Fi環境下での更新を推奨します。
なお、「**吹矢Timer_PWAが改版されてます**」のPop-UPメッセージは『 **Request reCaching** 』tapにて更新完了させるまで、起動の度にPop-UPメッセージを表示し、**更新忘却を防止**してます。

《 CACHE Status 》の推移

吹矢Timer_MENU 起動時、HTML/他ファイル等の更新を検知すると、
CACH Status は以下①～④**の如く**推移します。

① ● : Update Available



吹矢Timer_PWAが改版されてます
のPop-UPメッセージ

③ ● : Already Update or
Received "CACHE_UPDATE"



吹矢Timer_PWAが更新されました
のPop-UPメッセージ

OK tap 後、画面下方の
「**Request reCaching**」を tap すると、

② xx● : Now Caching



CACHE Status &
xx：経過秒数

④ Caching完了後、ファイル数/総容量表示



※「**Request reCaching**」
は改版の有無に関係無く操作
可能です

Request reCaching

Now Caching

yy / **xx** **：zz.zMB**
※Caching進捗状況表示
yy： CACHE完了ファイル数
xx： 対象ファイル総数
zz.z： 対象ファイル総容量[**MB**]

※2026/10/26現在
CACHE対象ファイルは、
75個、98.5MB