

Configurare Rtr-Corridoio:

```
!Entrare in Privileged-exec mode
enable
!Entrare in Global Configuration mode
configure terminal
!Cambiare il nome al dispositivo
hostname Rtr-Corridoio
!Impostare il banner
banner motd @Rtr-Corridoio: l'accesso è consentito solo agli utenti autorizzati@
!Impostare la password di accesso a Privileged-exec mode
enable secret Password1
!Configurare line console
line console 0
!Impostare la password di accesso al dispositivo via console
password Password2
!Richiedere che al login venga chiesta la password
login
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Configurare le line vty
line vty 0 3
!Impostare la password di accesso al dispositivo via telnet
password Password3
login
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Abilitare il meccanismo di inoltro con IPv6
ipv6 unicast-routing
!Selezionare la prima sottointerfaccia della porta Ethernet
interface gigabitEthernet 0/0.101
!Impostare l'incapsulazione e la corrispondenza con la vlan
encapsulation dot1q 101
!Impostare l'indirizzo IPv4 e la subnet mask
ip address 10.1.0.254 255.255.255.0
!Impostare l'indirizzo IPv6 ULA col prefisso
ipv6 address FC00:1::FF/64
!Selezionare la seconda sottointerfaccia della porta Ethernet
interface gigabitEthernet 0/0.102
!Impostare l'incapsulazione e la corrispondenza con la vlan
encapsulation dot1q 102
!Impostare l'indirizzo IPv4 e la subnet mask
ip address 10.2.0.254 255.255.255.0
!Impostare l'indirizzo IPv6 ULA col prefisso
ipv6 address FC00:2::FF/64
!Selezionare la terza sottointerfaccia della porta Ethernet
interface gigabitEthernet 0/0.103
!Impostare l'incapsulazione e la corrispondenza con la vlan
encapsulation dot1q 103
!Impostare l'indirizzo IPv4 e la subnet mask
ip address 10.3.0.254 255.255.255.0
!Impostare l'indirizzo IPv6 ULA col prefisso
ipv6 address FC00:3::FF/64
!Attivare IPv6
```