Operating System MP2 Report

組別:25

陳凱揚:Trace code、Implement、Report

簡佩如:Trace code、Implement、Report

1. Trace code

(1) /threads/main.cc → main()

在執行 nachos 後,首先會進到 main.cc 的 main()裡,處理 command line argument,處理完後會以這些 argument 建立一個 Kernel 物件且呼叫 Initialize() (圖 1-1),並將物件位址存於 global variable 的 kernel 中。

```
250     kernel = new Kernel(argc, argv);
251
252     kernel->Initialize();
```

▲ 圖 1-1

(2) threads/kernel.cc → Kernel(), Initialize()

在 Kernel 的 constructor 裡 (圖 1-2), 會將一些變數設置初值,並依據傳進的 argument 有對應的處理,其中特別注意第55行處理的"-e",會將後面接著的執行檔名稱存入 execfile 中。

而 Initialize()主要是建立 Kernel 裡所需的其他物件(圖 1-3),與 constructor分開的原因是因為他需要參考 kernel 先前設置好的資料。此外,在第 105 行建立了一個新的 thread 叫做 main,也就是第一個執行的 thread。

```
27 Kernel::Kernel(int argc, char **argv)
28 {
29
        randomSlice = FALSE;
30
        debugUserProg = FALSE;
        consoleIn = NULL;
        consoleOut = NULL;
33 #ifndef FILESYS STUB
34
        formatFlag = FALSE;
35 #endif
        reliability = 1;
        hostName = 0;
40
        numAvailablePhysPages = NumPhysPages;
        for(int i = 0; i < NumPhysPages; i++){</pre>
42
43
44
45
             usedPhysPages[i] = 0;
        // ******* MP2 ******* //
        for (int i = 1; i < argc; i++) {
    if (strcmp(argv[i], "-rs") == 0) {</pre>
46
47
48
49
50
51
52
53
54
                 ASSERT(i + 1 < argc);
                 RandomInit(atoi(argv[i + 1]));// initialize pseudo-random
                 randomSlice = TRUE;
                 i++;
             } else if (strcmp(argv[i], "-s") == 0) {
             debugUserProg = TRUE;
} else if (strcmp(argv[i], "-e") == 0) {
                 execfile[++execfileNum]= argv[++i];
                 cout << execfile[execfileNum] << "\n";</pre>
```

```
98 Kernel::Initialize()
101
          currentThread = new Thread("main", threadNum++);
106
107
          currentThread->setStatus(RUNNING);
          stats = new Statistics();
          interrupt = new Interrupt;
scheduler = new Scheduler();
alarm = new Alarm(randomSlice);
          machine = new Machine(debugUserProg);
          synchConsoleIn = new SynchConsoleInput(consoleIn); // input from stdin
synchConsoleOut = new SynchConsoleOutput(consoleOut); // output to stdout
synchDisk = new SynchDisk();
116 #ifdef FILESYS_STUB
          fileSystem = new FileSystem();
118 #else
          fileSystem = new FileSystem(formatFlag);
          postOfficeIn = new PostOfficeInput(10);
          postOfficeOut = new PostOfficeOutput(reliability);
          interrupt->Enable();
```

▲ 圖 1-3

(3) /threads/kernel.cc → ExecAll(), Exec()

在建好 Kernel 後,會回到 main()繼續向下執行到第 288 行的 ExecAll()(圖 1-4),在 ExecAll()裡會將剛剛儲存在 execfile 裡的每個執行檔名稱作為參數,分別執行 Exec(),execfileNum 指的是有幾個待執行檔(圖 1-5)。而 Exec()裡的 t 是一個 thread 陣列,threadNum 會紀錄目前 thread 數量,接著為每個執行檔建立新的 Thread,這個 thread 會 new 一個新的 Addrspace,並以函數 ForkExecute 及這個 thread 本身作為參數呼叫 Fork()(圖 1-6)。

```
// finally, run an initial user program if requested to do so kernel->ExecAll();
```

▲ 圖 1-4

```
268 void Kernel::ExecAll()
269 {
270     for (int i=1; i<=execfileNum; i++) {
271         int a = Exec(execfile[i]);
272     }
273     currentThread->Finish();
274     //Kernel::Exec();
275 }
```

▲ 圖 1-5

```
278 int Kernel::Exec(char* name)
279 {
280    t[threadNum] = new Thread(name, threadNum);
281    t[threadNum]->space = new AddrSpace();
282    t[threadNum]->Fork((VoidFunctionPtr) &ForkExecute, (void *)t[threadNum]);
283    threadNum++;
284
285    return threadNum-1;
```

(4) /userprog/addrspace.cc → AddrSpace()

建立一個 thread 的 space 也就是建出對應的 pageTable,功能為將程式的 virtual memory 轉換到 physical memory,所以在 AddrSpace 的 constructor 裡,會建立一個 TranslationEntry 陣列,並將每個 entry 中的每個變數都設為預設值 (圖 1-7),在這裡的 physicalPage 預設與 virtualPage 相同,是 uni-programming 的做法。

```
68 AddrSpace::AddrSpace()
69 {
70     pageTable = new TranslationEntry[NumPhysPages];
71     for (int i = 0; i < NumPhysPages; i++) {
72         pageTable[i].virtualPage = i; // for now, virt page # = phys page #
73         pageTable[i].physicalPage = i;
74         pageTable[i].valid = TRUE;
75         pageTable[i].use = FALSE;
76         pageTable[i].dirty = FALSE;
77         pageTable[i].readOnly = FALSE;
78     }
79
80     // zero out the entire address space
81     bzero(kernel->machine->mainMemory, MemorySize);
82 }
```

▲ 圖 1-7

(5) /threads/thread.cc → Fork()

在 Fork()裡會先使用 StackAllocate()分配一塊 stack 給現在這個 thread,接著儲存 interrupt 狀態至 oldLevel,再設為 IntOff(不能被打斷),並使用 scheduler 的 ReadyToRun()將這個 thread 加進 ready queue 裡,再將 interrupt 的狀態回復成 oldLevel(圖 1-8)。

▲ 圖 1-8

(6) /threads/thread.cc → StackAllocate()

在 StackAllocate()裡,會先給這個 thread 的 stack 一塊新記憶體(圖 1-9),接著會依據不同的 CPU 架構來執行程式,在這邊是使用 x86 架構(圖 1-10),決定了 stackTop 的位置、並將 ThreadRoot 放在 stack 的第一個 frame 裡(會被 SWITCH()呼叫來開始執行這個 thread)、將 STACK_FENCEPOST 放在 stack 的最後一個 frame 裡(用來判斷是否發生 stack overflow),最後會將被 fork 的 func、被傳遞的 arg 及其他所需 function 放進 machineState 中對應的位置(圖 1-11)。

```
306 void
307 Thread::StackAllocate (VoidFunctionPtr func, void *arg)
308 {
309    stack = (int *) AllocBoundedArray(StackSize * sizeof(int));
```

▲ 圖 1-9

```
341 #ifdef x86
342    // the x86 passes the return address on the stack. In order for SWITCH()
343    // to go to ThreadRoot when we switch to this thread, the return addres
344    // used in SWITCH() must be the starting address of ThreadRoot.
345    stackTop = stack + StackSize - 4;    // -4 to be on the safe side!
346    *(--stackTop) = (int) ThreadRoot;
347    *stack = STACK_FENCEPOST;
```

▲ 圖 1-10

```
356 #else
357     machineState[PCState] = (void*)ThreadRoot;
358     machineState[StartupPCState] = (void*)ThreadBegin;
359     machineState[InitialPCState] = (void*)func;
360     machineState[InitialArgState] = (void*)arg;
361     machineState[WhenDonePCState] = (void*)ThreadFinish;
362 #endif
```

▲ 圖 1-11

(7) /threads/scheduler.cc → ReadyToRun()

在 ReadyToRun()裡,首先會確認 interrupt 已經被關掉了,再來會將傳進的 thread 狀態設為 ready 後,放進 readyList 的最後面,也就是將這個 thread 放入 ready queue 裡等待執行(圖 1-12)。

▲ 圖 1-12

(8) /threads/thread.cc → Finish()

在 StackAllocate()、ReadyToRun()、Fork()、Exec()執行完後,會回到 ExecAll() 裡,執行 Finish(),將一開始建立的第一個 thread(main)結束掉。而在 Finish() 裡,首先會將 interrupt 設定為 IntOff(不能被打斷)、檢查是不是 currentThread 呼叫的,因為只有執行中的 thread 才能結束自己,接著會呼叫 Sleep(),並傳入 TRUE 作為參數,表示結束這個 thread (圖 1-13)。

(9) /threads/thread.cc → Sleep()

這邊會再次檢查呼叫 Sleep 的是 currentThread,且 interrupt 為關閉狀態,接著將這個 thread 狀態設為 BLOCKED,並去 ready queue 找到下一個 thread,如果 ready queue 是空的,就會不斷呼叫 Idle(),表示 CPU 為閒置狀態,並跳到下一個 interrupt 的時間,直到找到 nextThread,就會執行 Run()(圖 1-14)。

▲ 圖 1-14

(10) /threads/scheduler.cc → Run()

在 Run()裡,功能主要是將目前執行中的 thread 暫停、並儲存目前狀態,接著使用 SWITCH()將傳進來的 nextThread 轉變成 currentThread (圖 1-15),而之後回到原本的 thread 後會檢查是否需要結束這個 thread,是的話就刪除掉這個 thread,不是的話便回復狀態 (圖 1-16)。

```
104 Scheduler::Run (Thread *nextThread, bool finishing)
105 {
         Thread *oldThread = kernel->currentThread;
107
         ASSERT(kernel->interrupt->getLevel() == IntOff);
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
         if (finishing) {
               ASSERT(toBeDestroyed == NULL);
               toBeDestroyed = oldThread;
         if (oldThread->space != NULL) {
             oldThread->SaveUserState();
             oldThread->space->SaveState();
         oldThread->CheckOverflow();
         kernel->currentThread = nextThread; // switch to the next thread
         nextThread->setStatus(RUNNING);
         DEBUG(dbgThread, "Switching from: " << oldThread->getName() << " to: " << ne
130
131
132
         SWITCH(oldThread, nextThread);
```

▲ 圖 1-16

(11) /threads/kernel.cc → ForkExecute()

在之前的 Exec()呼叫 Fork()時,會將 ForkExecute 當作參數傳入,並且在 StackAllocate()時放進 machineState[InitialPCState],而在 SWITCH()作 thread 轉換後,第一個就會執行這個函式,功能是使用 Load()取得執行 thread 所需的記憶體,再呼叫 Execute()執行(圖 1-17)

▲ 圖 1-17

(12) /userprog/addrspace.cc → Load()

在 Load()裡,首先會讀取執行檔最前面的 header,並存進 NoffHeader 資料結構中(圖 1-18),包含了 code、initData、uninitData 的 size 和 address 等資訊,再來就能使用這些資訊算出 thread 所需的 size 和 numPages (圖 1-19)。最後將 file 裡的資料寫進 mainMemory 中,這邊預設 virtualAddr 即為 physicalAddr (圖 1-20),為 uni-programming 的作法,load 成功後會回傳 TRUE 表示成功。

▲ 圖 1-18

```
106 AddrSpace::Load(char *fileName)
        OpenFile *executable = kernel->fileSystem->Open(fileName);
        NoffHeader noffH;
        unsigned int sizé;
111
         if (executable == NULL) {
            cerr << "Unable to open file " << fileName << "\n";</pre>
             return FALSE;
        executable->ReadAt((char *)&noffH, sizeof(noffH), 0); if ((noffH.noffMagic != NOFFMAGIC) &&
119
                      (WordToHost(noffH.noffMagic) == NOFFMAGIC))
             SwapHeader(&noffH);
ASSERT(noffH.noffMagic == 122 #ifdef RDATA 124 // how big is address space?
        ASSERT(noffH.noffMagic == NOFFMAGIC);
        size = noffH.code.size + noffH.readonlyData.size + noffH.initData.size +
                noffH.uninitData.size + UserStackSize;
127
129 #else
130 // how big is address space?
        size = noffH.code.size + noffH.initData.size + noffH.uninitData.size
132
                              + UserStackSize;
134 #endif
        numPages = divRoundUp(size, PageSize);
        size = numPages * PageSize;
136
        ASSERT(numPages <= NumPhysPages);
```

▲ 圖 1-19

▲ 圖 1-20

(13) /userprog/addrspace.cc → Execute()

Execute()會將 space、machine 的 register、pageTable 調整為這個 thread 所需的狀態後,就會呼叫 machine 的 Run(),開始 fetch instruction (圖 1-21)。

2. Implement

```
[os21team25@localhost test]$ ../build.linux/nachos -e consoleI0_test1 -e consoleI0_test2
consoleI0_test2
9
8
7
6
1return value:0
5
16
17
18
19
return value:0
```

```
[os21team25@localhost test]$ ../build.linux/nachos -e test test
Unexpected user mode exception 8
Assertion failed: line 201 file ../userprog/exception.cc
Aborted
```

(1) /threads/kernel.h → class Kernel{}

在 class Kernel 中,新增了兩個成員變數(圖 2-1), numAvailablePhysPages 記錄目前還有多少可以使用的 physical page 數量,而陣列 usedPhysPages 則是記 錄每一個 physical page 有沒有被正在使用,1 代表使用中,0 代表未使用。

▲ 圖 2-1

(2) /threads/kernel.cc → Kernel()

在 Kernel 的 constructor 中,numAvailablePhysPages 設為 NumPhysPages,而所有 usedPhysPages 都設為 0,因為所有 physical page 都未被使用(圖 2-2)。

```
39   // ******** MP2 ******** //
40    numAvailablePhysPages = NumPhysPages;
41    for(int i = 0; i < NumPhysPages; i++){
42        usedPhysPages[i] = 0;
43    }
44    // ********* MP2 ********** //</pre>
```

▲ 圖 2-2

(3) /machine/machine.h → enum ExcaptionType{}, class Machine{}

在 ExceptionType 裡會新增一個 MemoryLimitException,表示記憶體不足 (圖 2-3),而在 load 執行檔進記憶體時,如果發生了記憶體不足或是 translate 失敗的情況,就會需要呼叫 RaiseException,因此會在 class Machine 裡新增 friend class AddrSpace (圖 2-4)。

```
43 enum ExceptionType { NoException,
44
                   SyscallException,
45
                   PageFaultException,
46
                   ReadOnlyException,
                   BusErrorException,
48
50
                   AddressErrorException, // Unaligned reference or one that
52
53
54
                   OverflowException, // Integer overflow in add or sub. IllegalInstrException, // Unimplemented or reserved instr.
57
                   MemoryLimitException,
58
59
60
                   NumExceptionTypes
61
   };
```

▲ 圖 2-3

▲ 圖 2-4

(4) /userprog/addrspace.cc → AddrSpace(), ~AddrSpace()

在 AddrSpace 的 constructor 裡,會將 physicalPage 都設為-1,表示目前還沒有 load 進 memory,所以沒有對應的 physicalPage (圖 2-5)。而在 destructor,則會將所有 pageTable 中對應到的 physicalPage 釋出,也就是將 usedPhysPages 設為 0,且增加 numAvailablePhysPages (圖 2-6)。

▲ 圖 2-5

```
91 AddrSpace::~AddrSpace()
92 {
93
94
       for(int i = 0; i < NumPhysPages; i++){</pre>
           if(pageTable[i].physicalPage != -1){
95
               kernel->usedPhysPages[pageTable[i].physicalPage] = 0;
96
97
               kernel->numAvailablePhysPages++;
           }
98
99
       }
          ****** MP2 ****** //
100
101
       delete pageTable;
102
```

▲ 圖 2-6

(5) /userprog/addrspace.cc → Load()

首先會檢查所需的 numPages 是否超過可使用的 numAvailablePhysPages,如果是的話便會呼叫 RaiseException(),傳進 MemoryLimitException 作為參數,表示記憶體不足,並回傳 FALSE,表示 load 失敗;如果沒有超過,就會開始一個個尋找可用的 physPage,總共需要找到 numPage 個,每找到一個就需要將 usedPhysPages 設為 1,表示使用中,並減少 numAvailablePhysPages (圖 2-7)。

最後分別改寫 code (圖 2-8)、initData (圖 2-9)、readonlyData (圖 2-10) 在寫入時使用的 virtualAddr,可以使用 Translate()將 virtualAddr 透過 pageTable 轉換成 physicalAddr,而如果 Translate()過程出現問題會回傳 exception 的 type,此時也需要 RaiseException(),並回傳 FALSE,表示 load 失敗。

```
numPages = divRoundUp(size, PageSize);
146
        size = numPages * PageSize;
147
        // ******* MP2 ******
148
        if(numPages > kernel->numAvailablePhysPages){
            kernel->machine->RaiseException(MemoryLimitException, 0);
            return FALSE;
        int idx = 0;
        for(int i = 0; i < numPages; i++){</pre>
            while(idx < NumPhysPages && kernel->usedPhysPages[idx] == 1) idx++;
156
            ASSERT(kernel->usedPhysPages[idx] == 0)
            pageTable[i].physicalPage = idx;
158
159
            kernel->usedPhysPages[idx] = 1;
            kernel->numAvailablePhysPages--;
        // ******* MP2 ******* //
161
       ASSERT(numPages <= NumPhysPages); // check we're not trying
```

```
if (noffH.code.size > 0) {
    DEBUG(dbgAddr, "Initializing code segment.");

DEBUG(dbgAddr, noffH.code.virtualAddr << ", " << noffH.code.size);

// *************************//

unsigned int physicalAddr;

ExceptionType exception = Translate(noffH.code.virtualAddr, &physicalAddr, 1);

if(exception != NoException){
    kernel->machine->RaiseException(exception, 0);
    return FALSE;

}

// **************************//

executable->ReadAt(
    &(kernel->machine->mainMemory[physicalAddr]),
    noffH.code.size, noffH.code.inFileAddr);

}
```

▲ 圖 2-8

```
if (noffH.initData.size > 0) {
    DEBUG(dbgAddr, "Initializing data segment.");

DEBUG(dbgAddr, noffH.initData.virtualAddr << ", " << noffH.initData.size);

// *********** MP2 ********** //

unsigned int physicalAddr;

ExceptionType exception = Translate(noffH.initData.virtualAddr, &physicalAddr, 1);

if(exception != NoException){
    kernel->machine->RaiseException(exception, 0);
    return FALSE;
}

// ********** MP2 ********** //

executable->ReadAt(
    &(kernel->machine->mainMemory[physicalAddr]),
    noffH.initData.size, noffH.initData.inFileAddr);
}
```

▲ 圖 2-9

▲ 圖 2-10

3. Question

- (1) How Nachos allocates the memory space for new thread(process)?

 thread.cc 裡的 Fork()會使用 StackAllocate()分配並初始化記憶體空間給新的 thread。
- (2) How Nachos initializes the memory content of a thread(process), including loading the user binary code in the memory?

Nachos 在建立新的 thread 的時候,這個 thread 會 new 一個 AddrSpace 來管理他的 pageTable,並設定初始值。在之後 Load()時,會去打開我們輸入的 binary 檔,且先讀取 binary 檔最前面固定格式的 header 進 NoffHeader 資料結構中,就可以知道這個 binary 檔裡面的 code、initData、readonlyData的 size、virtualAddr、inFileAddr,最後就可以分別將這些資料從 file 裡寫進mainMemory 中。

(3) How Nachos creates and manages the page table?

每個 thread 在建立時,都會 new 一個 AddrSpace 來管理 pageTable, pageTable 是一個 TranslationEntry 陣列,儲存了每個 virtualPage 對應到哪一個 physicalPage,其中也會儲存一些狀態,如 valid、dirty、readonly 等, Nachos 可以透過查 pageTable,將 loagical address 轉換成 physical address。

(4) How Nachos translates address?

translate.cc 裡的 Machine::Translate()會使用 pageTable 或 TLB 把 virtual address 轉換成 physical address。過程中如果有錯誤的話會回傳錯誤類型,確認沒有錯誤後,會將 entry 的 use 設為 TRUE,並將算出的 physical address 存進 physAddr 裡。

(5) How Nachos initializes the machine status (registers, etc) before running a thread(process)?

在 Execute()裡,最後執行 Machine::Run()前,會先將 currentThread 的 space 指向現在這個 Address (圖 3-1); 並且呼叫 InitRegisters(),將 program counter 和 stack 的位置寫進 machine 的 register,其他 register 則設為 0 (圖 3-2); 再來呼叫 RestoreState(),將 machine 的 pageTable 和 pageTableSize 設為現在這個 AddrSpace 的 pageTable 和 numPages (圖 3-3)。

▲ 圖 3-1

▲ 圖 3-3

- (6) Which object in Nachos acts the role of process control block?

 Thread,裡面包含了 machine state、stack、state、userRegisters 等資料,還有 Fork()、Sleep()等功能。
- (7) When and how does a thread get added into the ReadyToRun queue of Nachos CPU scheduler?

Scheduler 會管理 threads 的 ready list,當某個 thread 可以使用 CPU 的時候就會呼叫 ReadyToRun(),把 thread 的 status 設成 READY,並加進 list 的最後面,像是在 Fork()、Yield()都會呼叫到 ReadyToRun()。

4. Difficulties and Feedback

經過了 MP1 之後對 NachOS 有比較熟悉了,所以這次作業花了比較少的時間在理解架構。但是有時候 trace 到組語就停下來,導致沒有辦法 trace 到函式的盡頭,也因此沒辦法完全掌握它的奧義,比如 trace 到 SWITCH(oldThread, nextThread)時,就像註解說的,我們只能 view of the thread and from the perspective of the "outside world",有點可惜,也算是在寫作中遇到最大的困難。上課的時候花了很多時間在介紹 memory 的管理,雖然聽課的時候就覺得很神奇了,但是真正實作的感覺就像是看著說明書組樂高一樣,感覺更理解這個章節了。