

DBA进阶

NSD DBA2


DAY01

内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
	09:30 ~ 10:20	
	10:30 ~ 11:20	MySQL 主从同步
	11:30 ~ 12:00	
下午	14:00 ~ 14:50	
	15:00 ~ 15:50	MySQL主从同步模式
	16:10 ~ 17:00	
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑



MySQL 主从同步





主从同步概述




MySQL 主从同步

- 对指定库的异地同步?
- MySQL主-->从复制架构的实现?
- MySQL服务器的只读控制?



案例拓扑

- 一主、一从
 - 单向复制时,建议将从库设为只读






主从同步原理

- Master, 记录数据更改操作
 - 启用 binlog 日志
 - 设置binlog日志格式
 - 设置server_id
- Slave 运行2个线程
 - Slave_IO:复制master主机 binlog日志文件里的SQL 到本机的relay-log文件里。
 - Slave_SQL: 执行本机relay-log文件里的SQL语句, 重现Master的数据操作。



主从同步原理(续1)







构建主从同步



基本构建思路

- 确保数据相同
 - 从库必须要有主库上的数据。
- 配置主服务器
 - 启用binlog日志、授权用户、查看当前正使用的日志
- 配置从服务器
 - 设置server_id,指定主库信息
- 测试配置
 - 客户端连接主库写入数据, 在从库上也能查询到。



确保数据一致

- Master 服务器
 - 应包括希望同步的所有库
 - 对采用MylSAM的库,可离线备份

mysqldump -uroot -p密码 -B 库名列表 > mytest.sql





确保数据一致(续1)

- Slave 服务器
 - 离线导入由Master提供的备份
 - 清空同名库(若有的话)

```
[root@dbsvr2 ~]# scp dbsvr1:/root/mytest.sql ./
.... //直接scp远程拷贝
```

```
[root@dbsvr2 ~]# mysql -u root -p < mytest.sql
Enter password: //验证口令
```



配置主服务器

- 调整运行参数
 - 启用binlog及允许同步





配置主服务器 (续1)

- 授权用户
 - 允许replicater从192.168.4.0/24网段访问
 - 对所有库 (默认不允许对单个库) 有同步权限

[root@dbsvr1 ~]# mysql -u root -p Enter password:

••

mysql > GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO > 用户名@'从库ip地址' IDENTIFIED BY '密码';





配置主服务器(续2)

- 查看Master状态
 - 记住当前的日志文件名、偏移位置



配置从服务器

- 调整运行参数
 - 指定server_id 不允许与主库server_id值相同

```
[root@dbsvr2 ~]# vim /etc/my.cnf
[mysqld]
server_id = id值 //指定服务器ID
....
[root@dbsvr2 ~]# systemctl restart mysqld //启动服务
```





配置从服务器(续1)

• 指定主库信息

```
mysql > CHANGE MASTER TO

-> MASTER_HOST= '192.168.4.10' , //主库ip地址
-> MASTER_USER= 'replicater' , //主库授权用户名
-> MASTER_PASSWORD= 'pwd123' , //授权用户密码
-> MASTER_LOG_FILE='dbsvr1-bin.000004', //日志文件
-> MASTER_LOG_POS=334; //偏移位置
....
mysql > START SLAVE; //启动slave进程
```

- 1. Master信息会自动保存到 /var/lib/mysql/master.info 文件
- 2. 以后要更改Master信息时,应先 STOP SLAVE;





配置从服务器(续2)

- 查看Slave状态
 - 确认IO线程、SQL线程都已运行

```
mysql> SHOW SLAVE STATUS\G

*********************************

Slave_IO_State: Waiting for master to send event

Master_Host: 192.168.4.10

Master_User: replicater
```

Slave_IO_Running: Yes //IO线程已运行 Slave_SQL_Running: Yes //SQL线程已运行





配置从服务器(续3)

• 相关文件

文件名	说明
master.info	主库信息
relay-log.info	中继日志信息
主机名-relay-bin.xxxxxx	中继日志
主机名-relay-bin.index	索引文件



测试配置

- 在Master上操纵数据
 - 新建newdb库、newtbl表
 - 任意插入几条表记录
- 在Slave上查看数据更改情况
 - 确认新建的newdb库、newtbl表
 - 列出newtbl表的所有记录





案例1: MySQL一主一从

- 1. 构建 主-->从 复制结构
- 2. 其中主机192.168.4.10作为主库
- 3. 主机192.168.4.10作为从库





常用配置选项



主库配置选项

• 适用于Master服务器

选 项	用途
binlog_do_db=name	设置Master对哪些库记日志
binlog_ignore_db=name	设置Master对哪些库不记日志






从库配置选项

• 适用于Slave服务器

选 项	用途
log_slave_updates	记录从库更新,允许链式复制 (A-B-C)
relay_log=dbsvr2-relay-bin	指定中继日志文件名
replicate_do_db=mysql	仅复制指定库,其他库将被忽略,此选项可设置多条(省略时复制所有库)
replicate_ignore_db=test	不复制哪些库,其他库将被忽略, ignore-db与do-db只需选用其中一种



主从同步模式





结构类型

主从同步结构

- 基本应用
 - 单向复制: 主 --> 从
- 扩展应用
 - 链式复制: 主 --> 从 --> 从
 - 互为主从: 主 <--> 主
 - 一主多从: 从 <-- 主 --> 从







配置主从从结构



拓扑结构

• 主从从



第1台从库 Slave 服务器 192.168.4.52/24



配置主库

- 1) 用户授权
- 2) 启用binlog日志
- 3) 重启服务

mysql> grant replication slave on *.* to 用户名@'从库IP地址'identified by '密码';

```
# vim /etc/my.cnf
[mysqld]
log-bin=日志名
Server_id=id 号
binlog_format='mixed'
```

systemctl restart mysqld



配置第1台从库

- 1) 修改配置文件
- 2) 用户授权
- 3) 指定主库信息
- 4) 启动slave从库进程

```
# vim /etc/my.cnf
[mysqld]
server_id=id 号
log-bin=日志名
Binlog_format='mixed'
log_slave_updates
# systemctl restart mysqld
```

```
mysql> grant replication slave on *.* to 用户名@'第2台从库的IP地址' identified by '密码';
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='主库IP地址',
-> MASTER_USER='用户名',
-> MASTER_PASSWORD='密码',
-> MASTER_LOG_FILE='binlog日志文件名',
-> MASTER_LOG_POS=偏移量;
mysql> start slave;
mysql> show slave status\G;
//检查状态
```



配置第2台从库

1) 修改配置文件 # vim /etc/my.cnf

2) 指定主库信息 [mysqld] server_id=id 号

3) 启动slave进程 # systemctl restart mysgld

4) 查看状态信息

mysql> CHANGE MASTER TO MASTER HOST='第1台从库IP地址',

- -> MASTER USER='用户名',
- -> MASTER PASSWORD='密码',
- -> MASTER LOG FILE='binlog日志文件名',
- -> MASTER LOG POS=偏移量;

mysql> start slave; mysql> show slave status\G; //启动slave进程 //检查状态



测试配置

- 1) 在主库授权访问数据的用户
- 2) 访问主库, 执行建库、建表、插入记录等操作
- 3)访问第1台从库,可看到主库操作结果
- 4)访问第2台从库,也可以看到主库操作结果

mysql> grant all on 库.* to 用户@'客户端地址' identified by '密码';

mysql -h数据库IP地址 -u用户名 -p 密码 mysql> select * from 库.表;





案例2:配置主从从同步结构

具体要求如下:

- 配置主机192.168.4.51为主数据库服务器
- 配置主机192.168.4.52为51主机的从库服务器
- 配置主机192.168.4.53为52主机的从库服务器
- 客户端连接主数据库服务器51主机创建的数据,连接 52和53主机时,也可以访问到库、表、记录。





复制模式

复制模式介绍

- 异步复制 (Asynchronous replication)
 - 主库执行完一次事务后,立即将结果返给客户端,并不关心从库是否已经接收并处理
- 全同步复制 (Fully synchronous replication)
 - 当主库执行完一次事务,且所有从库都执行了该事务 后才返回给客户端
- 半同步复制 (Semisynchronous replication)
 - 介于异步复制和全同步复制之间
 - 主库在执行完一次事务后,等待至少一个从库接收到 并写到relay log中才返回给客户端



Tedu.cn 达内教育

模式配置

- 查看是否允许动态加载模块
 - 默认允许

mysql> show variables like 'have_dynamic_loading';



Tedu.cn 达内教育

模式配置 (续1)

- 命令行加载插件
 - 用户需有SUPER权限

```
mysql> INSTALL PLUGIN rpl_semi_sync_master
-> SONAME 'semisync_master.so'; //主库上执行
mysql> INSTALL PLUGIN rpl_semi_sync_slave
-> SONAME 'semisync_slave.so'; //从库上执行
```

mysql> SELECT PLUGIN_NAME, PLUGIN_STATUS FROM INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS WHERE PLUGIN_NAME LIKE '%semi%'; //查看

```
| PLUGIN_NAME | PLUGIN_STATUS |
| rpl_semi_sync_master | ACTIVE |
| rpl_semi_sync_slave | ACTIVE |
```





模式配置 (续2)

- 启用半同步复制
 - 在安装完插件后, 半同步复制默认是关闭的

```
//主库上执行
mysql> SET GLOBAL rpl_semi_sync_master_enabled = 1;
//在从库上执行
mysql> SET GLOBAL rpl_semi_sync_slave_enabled = 1;
//查看
mysql> show variables like 'rpl_semi_sync_ %_enabled';
```



Tedu.cn 达内教育

模式配置 (续3)

- 永久启用半同步复制
 - 需要修改到主配置文件 /etc/my.cnf
 - 添加相关设置到 [mysqld] 部分

//主库的配置

plugin-load=rpl_semi_sync_master=semisync_master.so rpl_semi_sync_master_enabled=1

//从库的配置

plugin-load=rpl_semi_sync_slave=semisync_slave.so
rpl_semi_sync_slave_enabled=1





模式配置(续4)

- 在高可用架构下,master和slave需同时启动
 - 以便在切换后能继续使用半同步复制

```
plugin-load =
"rpl_semi_sync_master=semisync_master.so;rpl_semi_sync_slave=semis
ync_slave.so"
```

rpl-semi-sync-master-enabled = 1 rpl-semi-sync-slave-enabled = 1

```
mysql> show variables like "rpl_semi_sync_%_enabled";

Variable_name | Value |

rpl_semi_sync_master_enabled | ON |

rpl_semi_sync_slave_enabled | ON |

2 rows in set (0.00 sec)
```





案例3:配置半同步复制模式

具体要求如下:

- 开启案例1 主库192.168.4.51 半同步复制模式
- 开启案例1 从库192.168.4.52 半同步复制模式
- 开启案例1 从库192.168.4.53 半同步复制模式
- 查看半同步复制模式是否开启。



总结和答疑

配置主从同步 问题现象1 故障分析及排除 问题现象2 故障分析及排除



配置主从同步

问题现象1



• Slave_IO 线程没有运行

- 报错: Slave_IO_Running: No

mysql > show slave status \G;

Slave_IO_Running: No

Last_IO_Error: 报错信息.......





故障分析及排除

- 原因分析
 - 连接不上 master数据库服务器
- 解决办法
 - 检查物理连接 (ping) 、检查授权用户
 - 禁用防火墙、关闭SElinux
 - 或是binlog日志文件指定错误(日志名或pos节点)

```
mysq> stop slave;
mysql> change master to 选项=值;
mysql> start slave;
```



问题现象2



- Slave_SQL 线程没有运行
 - 报错: Slave_SQL_Running: No

mysql > show slave status \G;

Slave_SQL_Running: No

Last_SQL_Error: 报错信息.......





故障分析及排除

- 原因分析
 - 执行本机中继日志里的sql命令时,sql命令使用的库、 表或记录在本机不存在
- 解决办法

```
mysq> stop slave;
mysql> .. ..
mysql> start slave;
```

//创建或恢复需要用到的库或表

