

Université Abdelmalek Essaadi Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Al-Hoceima Département Mathématiques et Informatique Parcours : GI- S4



Année universitaire : 2020 - 2021

Cours du module : Interconnexion et Administration des réseaux

Chapitre 3 : Notions de Base sur le Routage

Pr. Y. El Borji




Qu'est-ce que c'est que le Routage ?

- Le routage est le mécanisme qui permet de sélectionner des chemins dans un réseau pour acheminer les données d'un expéditeur jusqu'à un ou plusieurs destinataires.
- La détermination du chemin s'effectue au niveau de la couche réseau (couche 3) pour le trafic passant par un nuage.
- La fonction de détermination de chemin permet à un routeur d'évaluer les chemins disponibles vers une destination donnée et de définir le meilleur chemin pour traiter un paquet.
- Les services de routage utilisent les informations de topologie du réseau lors de l'évaluation des chemins. Ces informations peuvent être configurées par l'administrateur (Statique) réseau ou collectées par des processus dynamiques s'exécutant sur le réseau



Qu'est-ce que c'est que le Routage ?

En résumé, le routage assure l'acheminement des paquets entre différents réseaux (adressage, routage...) et fournit des fonctions de contrôle et de filtrage du trafic.





Qu'est ce qu'un routeur?


- Un routeur est un élément intermédiaire dans un réseau informatique assurant le routage des paquets entre réseaux indépendants.
- Ce routage est réalisé selon un ensemble de règles formant la table de routage. C'est un équipement de couche 3 par rapport au modèle OSI.
- La fonction de routage traite les adresses IP en fonction de leur adresse réseau définie par le masque de sous-réseaux et les redirige selon l'algorithme de routage et sa table associée.




Composants d'un Routeur

Les routeurs fonctionnent un peu comme des ordinateurs spéciaux qui n'ont besoin ni de clavier ni de souris, ils sont composés de :

- Un processeur (CPU)
- Un système d'éxploitation : Cisco Internetwork Operating System (IOS)
- Mémoire électronique (ROM, RAM, NVRAM, FLASH)
- Des interfaces d'entrées et de sorties







Composants d'un Routeur (Mémoires)

Un routeur a accès à quatre types de mémoire : Mémoire vive, Mémoire morte, Mémoire vive non volatile et Flash :

Mémoire	Volatile/Non volatile	Exécution de l'autotest à la mise sous tension (IOS) Fichier de configuration en cours Tables ARP et de routage IP Mémoire tampon de paquets		
Mémoire vive (RAM)	Volatile			
ROM Non volatile		 Instructions de démarrage un logiciel de diagnostic de base IOS limitée 		
NVRAM Non volatile		Fichier de configuration initiale		
Flash	Non volatile	IOS Autres fichiers système		

Configuration d'un Routeur

- Il existe plusieurs méthodes pour effectuer la configuration basic d'un routeur CISCO. Deux méthodes sont présentées ci-dessous :
 - L'utilisation du mode setup
 - La configuration manuelle CLI
- La configuration des routeurs est toujours stockée sur (**NVRAM**) dans un fichier appelé startup-config qui est utilisé au démarrage du routeur. Il est alors chargé en RAM où il devient le fichier **running-config**.



Configuration d'un Routeur

- Lors de la configuration d'un routeur, certaines tâches de base sont effectuées:
 - □ Nommer le routeur
 - Configurer une bannière d'accueil
 - Définition des mots de passe
 - Configuration des interfaces
 - Enregistrement des modifications sur un routeur
 - ☐ Afficher la configuration de base et du fonctionnement du routeur



Configuration d'un Routeur

Configuration du nom du routeur & une bannière d'accueil :

Commandes	Explications	
Router>	Mode EXEC utilisateur	
Router>enable	Passer au mode EXEC privilégié	
Router#conf t (configure terminal)	Passer au monde configuration globale	
Router(config)# hostname ENSAH	Donner le nom ENSAH pour notre routeur	
Router(config)# banner motd # /Message/#	Configurer une bannière d'accueil	



Configuration d'un Routeur

Configuration des mots de passe :

Commandes	Explications
Router(config)# enable secret admin1	Définir le mot de passe « admin1 »pour le mode privilégié
Router(config)# line console 0 Router(config-line)#password admin2 Router(config-line)#login Router(config-line)#exit	Configurer le mot de passe « admin2 » pour le mode console
Router(config)# line vty 0 15 Router(config-line)#password admin3 Router(config-line)#login Router(config-line)#exit	Configurer le mot de passe « admin3» pour Telnet
Router(config)# service password-encryption	Crypter les mots de passe



Configuration d'un Routeur

Configuration des interfaces :

Commandes	Explications
Router(config)#interface fast0/0	Accès à l'interface fastEthernet 0/0 (exemple)
Router(config-if)#ip address ip_address mask	Donner @IP et le Mask de l'interface
Router(config-if)#no shutdown	Activation de l'interface
Router(config-if)#exit	Sortir mode configuration de l'interface
Router(config)#interface Serial0/0/0	Accès à l'interface Serial 0/0/0 (exemple)
Router(config)#interface Serial0/0/0 Router(config-if)#ip address ip_address mask	Accès à l'interface Serial 0/0/0 (exemple) Donner @IP et le Mask de l'interface
, , ,	
Router(config-if)#ip address ip_address mask	Donner @IP et le Mask de l'interface



Configuration d'un Routeur

Enregistrement des modifications sur un routeur :

Commandes	Explications
Router# copy running-config startup-config	Sauvegarde la configuration courante en NVRAM
Router# copy run tftp://adrlPserveur:/_fichier	Sauvegarde sur un serveur TFTP
Router# copy star tftp	Sauvegarde NVRAM vers un serveur TFTP
Router# copy tftp startup-config ou copy tftp star	Charge un fichier de configuration d'un serveur TFTP en NVRAM
Router# copy tftp running-config ou copy tftp run	Charge un fichier de configuration d'un serveur TFTP dans la configuration courante
Router# erase startup-config ou erase star	Efface la configuration de la NVRAM



Configuration d'un Routeur

Afficher la configuration de base & du fonctionnement du routeur :

Commandes	Explications
Router# show running-config	Afficher la configuration en cours
Router# show startup-config	Afficher la configuration enregistrée dans NVRAM
Router# show interfaces	Afficher les interfaces avec leurs
Router# show history	Afficher toutes les commandes tapées
Router# show ip route	Afficher la table de routage
Router# show ip rip database	Afficher les informations de protocole de routage RIP
Router# show ip ospf database	Afficher les informations de protocole de routage OSP
Router# show ip eigrp database	Afficher les informations de protocole de routage EIG
Router# show ?	Afficher des informations sur les commandes SHOW



Types de Routage

- Un routeur peut apprendre des réseaux distants de deux manières différentes :
 - Manuellement : les réseaux distants sont saisis manuellement dans la table de route à l'aide de routes statiques.
 - □ **Dynamiquement**: les routes distantes sont automatiquement acquises via un protocole de routage dynamique.
- Contrairement à un **protocole de routage dynamique**, les routes statiques ne sont pas mises à jour automatiquement et elles doivent être reconfigurées manuellement à chaque modification de la topologie du réseau



- La fonction principale d'un **routeur** est de déterminer **le meilleur chemin** à utiliser pour envoyer des **paquets**. Pour déterminer le meilleur chemin, le routeur recherche dans sa **table de routage** une adresse réseau correspondant à l'adresse IP de destination du paquet. La recherche de la table de routage détermine l'un des trois chemins suivants :
 - ☐ **Réseau connecté directement** : Pour tout réseau directement connecté à une interface.
 - □ **Réseau distant** : Pour tout réseau qui n'est pas directement connecté au routeur.
 - □ Réseau par défaut : Une route par défaut est utilisée si l'adresse IP de destination du paquet n'appartient pas à un réseau connecté ou distant. Si non, le paquet sera rejeté.



Sur un routeur Cisco IOS, la commande show ip route peut être utilisée pour afficher la table de routage IPv4 d'un routeur. Un routeur fournit des informations supplémentaires concernant la route :

```
R1# show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

D 10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05,

Serial0/0/0
```



- La structure d'une table de routage semble évidente
- Connaître le fonctionnement d'une table de routage peut être très utile lors d'un dépannage ou pour vérifier une configuration :

```
Router# show ip route

172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

S 172.16.4.0 is directly connected, Serial0/0/1

R 172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:08, Serial0/0/0

C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets

S 10.1.0.0 is directly connected, Serial0/0/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

S 192.168.100.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```



- Différents types de route selon leurs sources
 - Réseaux directement connectés
 - □ Routes statiques
 - □ Protocoles de routage dynamique

```
Router# show ip route

172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets

172.16.4.0 is directly connected, Serial0/0/1

172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:08, Serial0/0/0

172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0

172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets


10.1.0.0 is directly connected, Serial0/0/1

192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

192.168.100.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```



Processus de prise de décisions relatives à la transmission des paquets :








Table de routage du routeur R1

Destination	Masque	Passerelle	Interface
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	G0/0
192.168.2.0	255.255.255.0	192.168.2.1	S0/0/0
192.168.4.0	255.255.255.0	192.168.2.2	S0/0/0
192.168.5.0	255.255.255.0	192.168.2.2	S0/0/0
192.168.3.0	255.255.255.0	192.168.2.2	S0/0/0



Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
	G0/0	172.31.157.1	255.255.255.192	N/A
R1	S0/0/0	172.31.157.97	255.255.255.252	N/A
	G0/0	172.31.157.65	255.255.255.224	N/A
	S0/0/0	172.31.157.98	255.255.255.252	N/A
R2	S0/0/1	172.22.1.129	255.255.255.224	N/A
	G0/0	172.22.1.161	255.255.255.224	N/A
R3	S0/0/1	172.22.1.158	255.255.255.224	N/A
PC1	NIC	172.31.157.62	255.255.255.192	172.31.157.1
PC2	NIC	172.31.157.94	255.255.255.224	172.31.157.65
PC3	NIC	172.22.1.190	255.255.255.224	172.22.1.161

Complétez la table de routage des routeurs R1, R2 et R3 :

172.31.157.64/27





Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau
	G0/0	172.31.1.1	255.255.255.128
R1	S0/0/0	172.31.1.194	255.255.255.252
	G0/0	172.31.0.1	255.255.255.0
	S0/0/0	172.31.1.193	255.255.255.252
R2	S0/0/1	172.31.1.197	255.255.255.252
	G0/0	172.31.1.129	255.255.255.192
R3	S0/0/1	172.31.1.198	255.255.255.252
PC1	NIC	172.31.1.126	255.255.255.128
PC2	NIC	172.31.0.254	255.255.255.0
PC3	NIC	172.31.1.190	255.255.255.192

S1

Complétez la table de routage des routeurs R1, R2 et R3:





Complétez la table de routage des routeurs R1, R2 et R3 :

Table d'adressage

172.21.1.128/26

2950T-24

Périphérique	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous- réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.21.1.1	255.255.255.128	N/A
	S0/0/0	172.21.1.194	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	172.21.0.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.21.1.193	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	172.21.1.197	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	172.21.1.129	255.255.255.192	N/A
	S0/0/1	172.21.1.198	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	172.21.1.126	255.255.255.128	172.21.1.1
PC2	NIC	172.21.0.254	255.255.255.0	172.21.0.1
PC3	NIC	172.21.1.190	255.255.255.192	172.21.1.129

