

교과보충 답지

◆ 라. 동적 라우팅 ◆ 2개의 라우터에 모두 동일한 설정

Router(config)# **do show ip route**

설정된 라우팅 테이블 확인

* RIPv2를 사용하여 Full-Routing을 설정하시오.

* 자동 요약 기능을 해제하시오.

* Sales 네트워크와 Manager 네트워크로 라우팅정보 또는 라우팅프로토콜 데이터가 전송되지 않도록 하시오.

RIP v2

```
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 100.0.0.0
Router(config-router)# network 100.128.0.0
Router(config-router)# network 172.30.0.8
Router(config-router)# no auto-summary
Router(config-router)# passive-interface f0/0.10
Router(config-router)# passive-interface f0/0.20
```




RIP v2 로 설정
해당 라우터의 인터페이스 IP
주소
(f0/0, s0/0/0 의 IP주소)

◆ 마. 서비스 접속(웹서비스 설정) ◆

① 각 Sales_pc와 Manage_pc에서 진행

② [Desktop]-[Web Browser]

③ URL 창에 **http://skills.com** → Go → 결과 확인



◆ 가. 라우터 기본 설정 ◆

R1에서 콘솔 또는 텔넷(Telnet) 접속 시 “^\$~ R1 ~\$^” 메시지가 보이게 설정하시오.

```
R1(config)# banner motd @ ^$#~ Router_01 ~#$^ @
```

배너 메시지 설정

PC에서 라우터 R1으로 텔넷을 통하여 연결할 경우 “user01” 사용자로 로그인 하도록 구성하시오. (암호 “router##”)

원격 접속 시 관리자모드(Privileged Mode)로 바로 접속하도록 하시오.

```
R1(config)# username user01 privilege 15 password router##
```

```
R1(config)# line vty 0 4
```

```
R1(config-line)# login local
```

R1에서 “Privileged Mode”에 접속하기 위해 “router##” 암호를 입력하도록 하시오.

```
R1(config)# enable password router##
```

Enable 접속 시

패스워드 입력

R1에서 모든 암호는 인코딩(암호화)되어 저장되도록 설정하시오.

```
R1(config)# service password-encryption
```

패스워드 설정을

한꺼번에 암호화

◆ Ping 테스트

Sales_pc에서 Manage_pc로, Sales_pc에서 Server로 전송상태 확인


```
pc>ping 100.129.0.1
```

```
pc>ping 10.10.10.10
```


Manage_pc에서 Server로 전송상태 확인

```
pc>ping 10.10.10.10
```


◆ 나. IP 주소 및 장치설정 ◆



IP Address	100.0.0.1
Subnet Mask	255.192.0.0
Default Gateway	100.63.255.254
DNS Server	10.10.10.10



IP Address	100.129.0.1
Subnet Mask	255.192.0.0
Default Gateway	100.191.255.254
DNS Server	10.10.10.10

◆ 다. 스위치 및 라우터의 Vlan 설정 ◆

스위치의
VLAN
설정

```
Switch_01>en
Switch_01#conf t
Switch_01(config)#int vlan 10
Switch_01(config-if)#ip address 100.0.0.2 255.192.0.0
Switch_01(config-if)#no sh
Switch_01(config-if)#ip default-gateway 100.63.255.254
Switch_01(config)# vlan 10
Switch_01(config-vlan)# name Sales
Switch_01(config)# vlan 20
Switch_01(config-vlan)# name Manage
Switch_01(config)# int range f0/1-10
Switch_01(config-if)# switchport mode access
Switch_01(config-if)# switchport access vlan 10
Switch_01(config)# int range f0/11-20
Switch_01(config-if)# switchport mode access
Switch_01(config-if)# switchport access vlan 20
Switch_01(config)# int f0/24
Switch_01(config-if)# switchport mode trunk
Switch_01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

스위치 주소 설정

VLAN 생성

스위치 포트 할당

트렁킹

라우터

```
Router_01>en
Router_01#conf t
Router_01(config)# int f0/0
Router_01(config-if)# no shut
Router_01(config-if)# int f0/0.10
Router_01(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router_01(config-subif)# ip address 100.63.255.254 255.192.0.0
Router_01(config-subif)# no shut
Router_01(config-subif)# int f0/0.20
Router_01(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router_01(config-subif)# ip address 100.191.255.254 255.192.0.0
Router_01(config-subif)# no shut
Router_01(config-subif)# int s0/0/0
Router_01(config-subif)# ip address 172.30.0.9 255.255.255.252
Router_01(config-subif)# clock rate 64000
Router_01(config-subif)# no shut
```

Fa포트에 IP주소
설정

Se포트에 IP주소
설정