TP — Déploiement d'un serveur DHCP avec WAMP

6 Objectif du TP

Mettre en place un serveur DHCP sous Windows Server 2019 et un client Windows 10, afin d'automatiser l'attribution des adresses IP dans un réseau local.



👫 1. Présentation du DHCP

Définition

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres réseau (passerelle, DNS, etc.) aux machines d'un réseau.

Sans DHCP, chaque poste doit être configuré manuellement.

Rôle du serveur DHCP

Le serveur DHCP:

- Distribue des adresses IP dynamiques selon une plage d'adressage (étendue)
- · Réserve des adresses fixes à certains appareils si nécessaire
- Évite les conflits d'adresses IP
- Centralise la configuration réseau

🍣 2. Mise en place de l'environnement

Matériel utilisé

Machine	Rôle	os	Adresse IP
SRV-DHCP	Serveur DHCP	Windows Server 2019	192.168.30.2
CLIENT-1	Client DHCP	Windows 10	Adresse automatique

🔌 Réseau

• Sous-réseau : 192.168.30.0 /24

• Étendue DHCP: 192.168.30.3 → 192.168.30.60

• Passerelle: 192.168.30.1

• DNS: 8.8.8.8

3. Installation du rôle DHCP sur Windows Server

Etape 1 — Installation du rôle

- 1. Ouvrir Server Manager
- 2. Cliquer sur Manage > Add Roles and Features
- 3. Sélectionner DHCP Server
- 4. Valider l'installation

Étape 2 — Configuration post-installation

- 1. Aller dans Tools > DHCP
- 2. Développer le nom du serveur
- 3. Clic droit sur IPv4 → New Scope

4. Création de l'étendue DHCP

🖴 Paramètres de l'étendue

• Nom de l'étendue : Salle DHCP

Adresse de début : 192.168.30.3

Adresse de fin: 192.168.30.60


• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

• Passerelle (Router): 192.168.30.1

• **DNS**: 8.8.8.8

• Durée du bail : 8 jours

Durée du bail = temps pendant lequel l'adresse IP est réservée pour un poste.



Étendue active

Une fois créée, il faut activer l'étendue sinon aucun client ne pourra obtenir d'adresse.

🤼 5. Test sur le poste client

Vérification de la configuration

1. Sur le client Windows 10, exécuter :

ipconfig /release ipconfig /renew

2. Vérifier l'attribution:

ipconfig /all

```
Sélection Invite de commandes
                                                                                                                                                Adresse IPv6 de liaison locale
Adresse IPv4. . . . . . . . .
                                                                       192.168.30.3
   Masque de sous-réseau.
Passerelle par défaut.
                                                                       255.255.255.0
:\Users\eleve>ipconfig /release
Configuration IP de Windows
arte Ethernet Ethernet :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d87:1990:ba15:3117%13
Passerelle par défaut. . . . . . . . :
:\Users\eleve>ipconfig /renew
configuration IP de Windows
arte Ethernet Ethernet :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . .:
Adresse IPv6 de liaison locale. . . .: fe80::d87:1990:ba15:3117%13
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . . 192.168.30.6
   Adresse IPv4. . . .
Masque de sous-réseau. .
Passerelle par défaut. .
 \Users\eleve>_
```

Vérification du bail DHCP

Sur le serveur :


- Ouvrir DHCP > IPv4 > Address Leases
- Le client doit apparaître avec son IP et son nom.

Q 6. Analyse du trafic DHCP avec Wireshark

Étapes observées

- 1. **DHCP Discover** → le client cherche un serveur
- 2. **DHCP Offer** → le serveur propose une IP
- 3. **DHCP Request** → le client accepte
- 4. **DHCP ACK** → le serveur valide l'attribution
- Ces 4 étapes forment le **DORA** :

Discover - Offer - Request - Acknowledge



7. Pare-feu et connectivité

Autoriser ICMP

Pour permettre le ping entre client et serveur :

netsh advfirewall firewall add rule name="Autoriser ICMPv4" protocol=icm pv4:any,any dir=in action=allow

Wérification

- ping 192.168.30.2 → OK
- ping 8.8.8.8 → OK
- ping google.com → OK (DNS fonctionnel)

8. Réservation d'adresse IP

o Objectif


Attribuer une adresse fixe à un poste spécifique à partir de son adresse MAC.

券 Étapes

1. Copier l'adresse MAC du client :

ipconfig /all

- 2. Dans la console DHCP:
 - Clic droit sur Reservations → New Reservation
 - Entrer le nom, l'IP fixe et la MAC du client
- 3. Redémarrer le client pour appliquer la réservation.



9. Vérifications finales

- ✓ Le client reçoit une adresse IP valide
- L'adresse est dans la bonne plage
- La passerelle et le DNS sont corrects
- Le ping Internet fonctionne
- ✓ Le bail est visible dans le serveur DHCP

👫 10. Synthèse des commandes utiles

ipconfig /all # Afficher la config réseau ipconfig /release # Libérer l'adresse IP ipconfig /renew # Demander une nouvelle IP ping 192.168.30.2 # Tester la connectivité serveur ping 8.8.8.8 # Tester la connectivité Internet

Résumé express

Élément	Détail
Serveur	Windows Server 2019

Élément	Détail	
Client	Windows 10	
Rôle installé	DHCP Server	
Étendue	192.168.30.3 → 192.168.30.60	
Durée du bail	8 jours	
DNS	8.8.8.8	
Passerelle	192.168.30.1	
Outil d'analyse	Wireshark	
Étapes DHCP	DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge)	



Astuce finale

Toujours vérifier la carte réseau du client :

si l'adresse commence par 169.254.x.x , cela signifie qu'il **n'a pas trouvé de serveur DHCP** (adresse APIPA).