

한글 발음 → 日本語入力ツール

ユーザーマニュアル

Hancom Hangul (HWP) 専用・日本語版取扱説明書



図1 メイン画面（変換プレビューの例）

対象プログラム：HangulJapaneseInput.App.exe

対応：Windows／Hancom Hangul（HWP）

クイックスタート

最初に、次の3つだけ覚えてください。

入力したい文字	操作	例
ひらがな	読みをハングルで入力 → Space	와타시 → わたし
カタカナ	読みをハングルで入力 → F7	텔레비 → テレビ
漢字	読みをハングルで入力 → Ctrl + Space	니혼 → 日本／二本

重要：変換機能は、Hancorn Hangul (HWP) が前面にあり、本文へ入力できる状態のときだけ動作します。

目次

- 1. 本ツールについて
- 2. 動作環境と準備
- 3. 起動方法
- 4. 日本語 Windows で韓国語入力を追加
- 5. 基本操作とショートカット
- 6. 変換プレビュー
- 7. 入力例
- 8. 常駐動作と終了
- 9. 画面表示の対訳
- 10. トラブルシューティング
- 11. 使用上の注意と制限
- 12. 練習手順

1. 本ツールについて

本ツールは、Hancom Hangul（HWP）上で、日本語の発音をハングルで入力し、ショートカットキーでひらがな・カタカナ・漢字に変換する Windows 用補助ツールです。

ハングル入力	読み	変換結果
와타시	watashi	わたし
테레비	terebi	テレビ
니혼	nihon	日本／二本

重要：Microsoft Word、メモ帳、Web ブラウザーでは変換しません。HWP 専用です。

2. 動作環境と準備

- Windows パソコン（配布版は 64 ビット Windows 向け）
- Hancom Hangul（HWP）
- 韓国語キーボード（Microsoft IME）
- 本ツールの配布フォルダー一式

実行ファイルだけを別の場所へ移動せず、配布されたファイルを同じフォルダーに保つことを推奨します。

3. 起動方法

1. 配布された ZIP ファイルを任意のフォルダーに展開します。
2. HangulJapaneseInput.App.exe をダブルクリックします。
3. メイン画面で「HWP 자동 변환 사용」にチェックが入っていることを確認します。
4. Hancom Hangul（HWP）を起動し、本文をクリックして入力可能な状態にします。

Windows の警告が表示された場合は、配布元が信頼できることを確認してから操作してください。



図 2 起動直後のメイン画面

4. 日本語 Windows で韓国語入力を追加する方法

日本語の読みをハングル文字で入力するため、Windows に韓国語キーボードを追加します。

Windows 11 の設定例

1. 「設定」→「時刻と言語」→「言語と地域」を開きます。
2. 「言語の追加」を選び、「韓国語」を検索して追加します。
3. 入力時に Windows キー + Space を押し、韓国語入力へ切り替えます。
4. キーボード設定は、一般的な 2 ボル式（두벌식）を使用します。

ポイント：言語を元に戻すときも Windows キー + Space を使用できます。

5. 基本操作とショートカット

1. 本ツールを起動します。
2. Hancom Hangul（HWP）を前面に表示します。
3. 韓国語入力へ切り替えます。
4. 変換したい読みを、スペースを入れず 1 語としてハングルで入力します。
5. 目的に合うショートカットキーを押します。

目的	ショートカット	入力例	結果
ひらがな	Space	와타시	わたし
カタカナ	F7	테레비	テレビ
漢字候補	Ctrl + Space	니혼	日本／二本

5.1 ひらがな

「와타시」と入力した直後に Space を押すと、直前の語が「わたし」に置き換わります。変換後には通常の語間スペースも入力されます。

5.2 カタカナ

「테레비」と入力した直後に F7 を押すと、「テレビ」に置き換わります。ノートパソコンでは Fn + F7 が必要な場合があります。

5.3 漢字候補

「니혼」と入力した直後に Ctrl + Space を押すと、登録済みの漢字候補が表示されます。

キー／操作	動作
↑／↓	候補を移動
Enter	選択した候補を確定
Esc	変換を取り消す
候補をダブルクリック	その候補を確定

6. 変換プレビュー

メイン画面下部の「변환 미리보기」欄では、ハングルを入力して結果を事前に確認できます。



図3 「와타시와」の変換プレビュー

- ひらがな：わたしは
- カタカナ：ワタシハ
- 漢字候補：候補がある場合のみ表示

ポイント：プレビュー欄は確認用です。実際の HWP 文書を変換するには、HWP 本文でショートカットを使用します。

7. 入力例

7.1 よく使う表現

ハングル入力	ひらがな
--------	------

와타시	わたし
와타시와	わたしは
콘니치와	こんにちは
아리가토우	ありがとう
아리가토우고자입니다	ありがとうございます
오하요우	おはよう
오하요우고자입니다	おはようございます
스미마센	すみません
오네가이시마스	おねがいします
하지메마시테	はじめまして
도우조요로시쿠	どうぞよろしく
사요우나라	さようなら
다이쥬우부데스	だいじょうぶです
하이	はい
이에	いいえ

7.2 漢字候補

ハングル入力	主な候補
니혼	日本、二本
교우카이／교회	教会、協会
센세이	先生
가쿠세이	学生
칸코쿠	韓国、勸告
세카이	世界
코토바	言葉
카미	神、紙、髪
하나	花、鼻
아메	雨、飴
목사	牧師
예배	礼拝
성경	聖書
기도	祈り
찬송가	賛美歌

8. 常駐動作と終了方法

メイン画面右上の「×」を押しても、プログラムは終了せず、Windows の通知領域に常駐します。

韓国語メニュー	日本語での意味
설정 창 열기	設定画面を開く
자동 변환 사용	自動変換を使用する／一時停止する
끝내기	プログラムを終了する

重要：完全に終了するには、通知領域アイコンを右クリックして「끝내기」を選びます。

9. 画面表示の対訳

韓国語表示	日本語訳
한글 발음 → 일본어 입력기	ハングル発音 → 日本語入力ツール
HWP 자동 변환 사용	HWP 自動変換を使用
사용 방법	使用方法
변환 미리보기	変換プレビュー
히라가나	ひらがな
가타카나	カタカナ
한자 후보	漢字候補
등록되지 않은 발음	未登録の読み
한자 후보 선택	漢字候補の選択
설정 창 열기	設定画面を開く
끝내기	終了

10. トラブルシューティング

ショートカットを押しても変換されない

- 本ツールが起動しているか確認します。
- 「HWP 자동 변환 사용」にチェックがあるか確認します。
- HWP が前面のアクティブなアプリか確認します。
- 読みの入力直後にショートカットを押します。
- 未登録または非対応の表記では変換されません。

Space を押すと通常の空白になる

- 変換できる語として認識されなかった場合、通常の Space として処理されます。プレビュー欄で対応状況を確認してください。

F7 で音量や画面機能が動く

- ノートパソコンでは Fn + F7 を試すか、ファンクションキー設定を確認してください。

Ctrl + Space で候補が出ない

- 漢字候補は辞書に登録された語だけで利用できます。

画面を閉じたのに動作が続く

- 正常です。「×」は画面を隠すだけです。通知領域から「끝내기」を選ぶと終了します。

11. 使用上の注意と現在の制限

- 日本語 IME のように文全体の文法や文脈を解析するツールではありません。
- 基本的に直前に入力した 1 語を変換します。
- すべての外来語、促音、長音、特殊表記を完全に処理できるわけではありません。
- 漢字候補は内蔵辞書に登録された語に限られます。
- 自然な漢字・助詞・送り仮名になっているか、確定後に確認してください。
- 変換では直前の語を一時的にクリップボードへコピーし、通常は処理後に元の内容を戻します。クリップボード管理ソフトの履歴に残る場合があります。
- HWP 以外のアプリが前面にあるときは変換しません。

12. すぐに試せる練習

1. 本ツールと Hancm Hangul (HWP) を起動します。
2. HWP 本文で韓国語入力へ切り替えます。
3. 「와타시」と入力して Space を押します。→ わたし

4. 「테레비」と入力して F7 を押します。→ テレビ
5. 「니혼」と入力して Ctrl + Space を押します。
6. ↑／↓で「日本」を選び、Enter で確定します。

以上で基本操作は完了です。

サポート時に伝える情報

問題が発生した場合は、Windows のバージョン、Hancorn Hangul のバージョン、入力したハングル、押したキー、表示された結果を記録してお問い合わせください。