

오카리나 종류별 운지표

Ocarina Fingering Charts by Type

오카리나 운지표

12공 알토 C 기준 · 온음 12 + 반음 8 + 종류별 변환 + 6공 펜던트

한국 교재 표준 표기 (왼손 핑크 ● / 오른손 검정 ● / 열기 ○)

기호 보는 법

● 막기 · 왼손

● 막기 · 오른손


○ 열기

◐ 반만 막기

구멍 이름과 손가락 번호

엄지=1 · 검지=2 · 중지=3 · 약지=4 · 새끼=5 (L=왼손, R=오른손, S=보조구멍, T=엄지)

앞면 (구멍 10개)



L5 L4 L3 L2 = 왼손, R2 R3 R4 R5 = 오른손, LS · RS = 보조구멍

운지표 한 장으로 모든 종류를 본다

- 12공 오카리나는 소프라노 · 알토 · 베이스, C · G · F조가 모두 같은 운지 · 같은 계이름을 씁니다.
- 악기의 조와 음역에 따라 "실제로 들리는 음높이"만 평행이동할 뿐입니다. (3쪽 변환표 참고)
- 막은 구멍의 "전체 면적"이 음높이를 정합니다 → 같은 음도 악기마다 미세 운지가 다를 수 있어요.
- 6공 펜던트는 교차운지를 쓰는 다른 계열입니다. 제조사 차트를 우선하세요. (4쪽 참고)
- 반음 (# · ♭)과 높은 도 # /레 # /미는 고급 단계 — 처음에는 온음 12개부터 익히세요.

온음 운지 1


낮은 라(A4) → 높은 미(E6) · 반음 없이 도레미파솔라시

낮은 라

A4 · MIDI 69



앞면




12개 구멍을 모두 막고 입김은 가장 여러게.

낮은 시

B4 · MIDI 71



앞면




오른손 새끼(R5)와 보조구멍(RS)을 엽니다.

도

C5 · MIDI 72



앞면




오른손 약지(R4)까지 엽니다. 기준이 되는 음.

레

D5 · MIDI 74



앞면




오른손은 검지(R2)만 남기고 엽니다.

미

E5 · MIDI 76



앞면




오른손 전체를 엽니다. 오른손 졸업!

파

F5 · MIDI 77



앞면



왼손 새끼(L5)를 엽니다.


온음 운지 2

낮은 라(A4) → 높은 미(E6) · 반음 없이 도레미파솔라시

솔

G5 · MIDI 79

앞면




왼손 약지(L4)까지 엽니다.

라

A5 · MIDI 81

앞면




왼손은 검지(L2)와 보조구멍만 남습니다.

시

B5 · MIDI 83

앞면




앞면을 모두 열고 양손 엄지만 막습니다. 첫 소리 내기에 가장 쉬운 음!

높은 도

C6 · MIDI 84

앞면




오른손 엄지(RT)를 떼고 왼손 엄지만 막습니다.

높은 레

D6 · MIDI 86

앞면




모든 구멍을 엽니다. 엄지는 옆면을 받쳐 균형을 잡으세요.

높은 미

E6 · MIDI 88

앞면



12공 최고 음역. 입김 각도를 살짝 올리고 빠른 호흡으로.

반음 운지 (# · ♭)

교차운지 8음 · 고급 단계

낮은 라 # · 시 ♭


A#4/Bb4 · MIDI 70

교차운지

입김



앞면



낮은 라에서 오른손 보조구멍(RS)만 엽니다.

도 # · 레 ♭


C#5/Db5 · MIDI 73

교차운지

입김



앞면



교차운지: 약지(R4)는 막고 중지(R3)를 엽니다.

레 # · 미 ♭


D#5/Eb5 · MIDI 75

교차운지

입김



앞면



교차운지: 오른손 약지(R4)만 막습니다.

파 # · 솔 ♭


F#5/Gb5 · MIDI 78

교차운지

입김



앞면



교차운지: 왼손 새끼(L5)를 막고 약지(L4)를 엽니다.

솔 # · 라 ♭


G#5/Ab5 · MIDI 80

교차운지

입김



앞면



교차운지: 새끼(L5)를 다시 막고 중지(L3)를 엽니다.

라 # · 시 ♭


A#5/Bb5 · MIDI 82

교차운지

입김



앞면



교차운지: 왼손 새끼(L5)만 막습니다.

높은 도 # · 레 ♭


C#6/Db6 · MIDI 85

고급

입김



앞면



높은 레 # · 미 ♭

D#6/Eb6 · MIDI 87

고급

입김



앞면



* 교차운지(아래 구멍은 막고 위 구멍을 여는 방식). 높은 도 # / 레 #는 악기별 편차가 큼 — 내 악기 차트를 확인하세요.

종류별 운지·음높이 변환

소프라노 · 알토 · 베이스 × C · G · F

핵심: 운지는 하나, 음높이만 달라진다

같은 손가락 모양 = 같은 계이름(도레미). 악기의 "조"는 "도"가 어느 음으로 들리는지를, "음역"은 전체가 몇 옥타브에 놓이는지를 정합니다. 아래 두 표를 곱하면 종류별 음높이가 나옵니다.

① 조(Key) — "도" 운지가 내는 실제 음

악기 조	'도' 운지 → 들리는 음	C조 대비
C조	도 (C)	기준
D조	레 (D)	장2도 위
F조	파 (F)	완전4도 위
G조	솔 (G)	완전5도 위
A조	라 (A)	장6도 위

② 음역(Register) — 전체 음역의 옥타브 (C조 기준 범위)

음역	알토 대비	낮은라~높은미
소프라노	1옥타브 위	A5 → E7
알토 (기준)	기준	A4 → E6
베이스	1옥타브 아래	A3 → E5
콘트라베이스	2옥타브 아래	A2 → E4


예시

- 알토 C에서 "도" 운지 → C5 소리. 소프라노 C에서 같은 운지 → C6 (한 옥타브 위).
- 알토 G에서 "도" 운지 → G 소리(5도 위). 계이름·손가락은 알토 C와 완전히 동일.
- 그래서 합주가 가능합니다: 모두 "도"를 짚으면, 악기별로 C·G·F... 화음이 쌓입니다.
- 운지표(이 문서 1~4쪽)는 종류와 무관하게 그대로 쓰고, 들리는 음만 위 표로 환산하세요.

* G·F조의 정확한 옥타브는 음역(소프라노/알토/베이스)에 따릅니다. 트리플·더블 오키리나는 각 관마다 위 운지를 반복 적용합니다.

6공 펜던트 오카리나 (참고)

Pendant Ocarina · 다른 운지 계열



6공 펜던트란?

- 앞면 4구멍 + 뒷면 엄지 2구멍 = 모두 6구멍.
- 12공(트랜스버스)과 달리 "교차운지"로 음계를 만듭니다.
- 음역은 보통 1옥타브 남짓의 온음계(도~높은도).
- 엄지 2구멍은 높은 음을 더 내기 위한 구멍입니다.

⚠ 6공 운지는 제조사마다 다릅니다

펜던트(6공)는 같은 음이라도 메이커마다 교차운지 조합이 다릅니다. 면적으로 음을 만드는 악기 특성상, 다른 차트의 운지를 그대로 쓰면 음정이 틀어질 수 있습니다. 반드시 악기에 동봉된 차트 또는 제조사 공식 차트(STL Ocarina, Songbird, Ace Ocarinas 등)를 우선 사용하세요. 이 문서는 구조·원리 이해용 참고이며, 6공의 음별 운지 조합은 의도적으로 실지 않았습니다.

6공 vs 12공 한눈 비교

구분	6공 펜던트	12공 트랜스버스(이 문서 주제)
운지 방식	교차운지(cross)	순차 + 보조구멍/엄지
음역	약 1옥타브 온음계	약 1.5옥타브 + 반음(반음계)
구멍	앞 4 + 엄지 2	앞 10 + 엄지 2 (보조 2 포함)
난이도	입문에 쉬움	표현 폭 넓음(학교·교재 표준)
운지 표준화	제조사별 상이	대체로 표준(이 문서)