

PP

PROSIM PLANAT

دفتر الشروط منصة النقل والخدمات اللوجستية

تطبيق للهواتف الذكية (iOS / Android) ولوحة إدارة على الحاسوب

العميل	Prosim Planat
موضوع المشروع	منصة رقمية لإدارة عمليات النقل البري للبضائع
الإصدار	1.0
التاريخ	05 / 09 / 2026
الحالة	وثيقة تأطير معروضة على العميل للمصادقة
اللغات المعتمدة	العربية · الفرنسية · الإنجليزية

تحدد هذه الوثيقة نطاق المشروع ووظائفه ومتطلباته والهوية البصرية للمنصة. بعد مصادقة الإدارة عليها تصبح المرجع الوحيد المعتمد في التنفيذ والاستلام، ولا يُدرج أي طلب إضافي خارج ما ورد فيها إلا عبر ملحق مكتوب.

1 السياق والإشكالية

تتولّى شركة Prosim Planat اليوم الربط بين أصحاب الحمولات والناقلين المالكين للشاحنات. وتعتمد هذه العملية حاليًا على المكالمات الهاتفية ورسائل واتساب والوصلات الورقية وجداول Excel.

ينتج عن هذا الأسلوب أربع مشكلات متكررة:

المشكلة	الأثر على النشاط
غياب التتبع	لا يوجد مصدر واحد موثوق يبيّن الوضع الحقيقي لأي رحلة جارية، ما يفرض اتصالات متكررة بالسائق وبالعميل.
رجوع الشاحنات فارغة	الشاحنة التي تُفرّغ في تندوف تعود غالبًا فارغة، فيرتفع سعر الرحلة وتتآكل أرباح الناقل.
تشتت الوثائق	وصلات النقل والتسليم والاستلام والفواتير موزّعة ورقياً بين عدة أطراف، ويصعب استخراجها عند النزاع.
عمولة غير مضبوطة	لا تُحتسب عمولة Prosim Planat آلياً، ولا تُجمّع الأرباح حسب الرحلة والعميل والناقل والمحور.

2 أهداف المشروع

الرمز	الهدف	مؤشر النجاح
01	تجميع كل عمليات النقل داخل نظام واحد	عدم معالجة أي رحلة خارج المنصة بعد مرحلة الإطلاق
02	ترسيخ موقع Prosim Planat كوسيط إلزامي في السلسلة	بقاء السعر والاتفاق والفاتورة داخل النظام
03	تقليص رجوع الشاحنات فارغة	متابعة نسبة حمولات العودة شهرياً
04	رقمنة وثائق النقل	وصل تسليم موقع إلكترونيًا لكل عملية تفريغ
05	منح الإدارة رؤية آنية ومالية	لوحة تعرض هامش الربح لكل رحلة و عميل و ناقل

3 نطاق المشروع

3.1 ما يشمله المشروع

- تطبيق للهواتف يعمل على iOS / Android بثلاث لغات: العربية والفرنسية والإنجليزية.
- لوحة إدارة تُستعمل على الحاسوب من طرف فريق Prosim Planat.
- أربعة أنواع من الحسابات: صاحب الحمولة، الناقل، السائق، الإدارة.
- التتبع عبر GPS، وإدارة الوثائق، والفوترة، والتقارير.

3.2 ما لا يشمل المشروع في الإصدار الأول

- الدفع الإلكتروني ببطاقة CIB أو الذهبية – الإصدار الأول يسجل المدفوعات ولا يحصلها.
- المحاسبة العامة والتصريحات الجبائية – يُكتفى بتصدير البيانات إلى المحاسب.
- الإدارة التقنية للأسطول: الصيانة، العجلات، الوقود (مقترح للإصدار الثاني).
- الإجراءات الجمركية والنقل الدولي.

3.3 النموذج العلائقي المعتمد

صاحب الحمولة ← **PROSIM PLANAT** ← الناقل ← السائق

الوسيط الذي يحكم العملية، ويحدد العمولة، ويصدر الفاتورة

نقطة جوهرية: لا يتفاوض صاحب الحمولة والناقل مباشرة خارج النظام. كل مراسلة تمرّ عبر المنصة وتُحفظ فيها، بحيث يبقى العميل ملكاً لـ Prosim Planat ولا يمكن تجاوز الشركة في الرحلات اللاحقة.

4 الفاعلون وصلاحياتهم

الصلاحيات	صاحب الحمولة	الناقل	السائق	الإدارة
إنشاء طلب نقل	✓	—	—	✓
الاطلاع على الطلبات المنشورة	طلباته	ما يناسبه	—	الكل
تقديم عرض سعر	—	✓	—	✓
رؤية العروض المنافسة	—	—	—	✓
اختيار الناقل	اقترح	—	—	القرار النهائي
تعيين سائق للمهمة	—	✓	—	✓
تحديث حالة الرحلة	—	—	✓	✓
متابعة الموقع على الخريطة	رحلاته	شاحناته	—	الكل
الاطلاع على عمولة Prosim Planat	—	—	—	✓
إصدار الفواتير	—	—	—	✓
حظر حساب	—	—	—	✓

5 الوظائف التفصيلية

5.1 حساب صاحب الحمولة

التسجيل والملف

التسجيل برقم الهاتف مع رمز تحقق يصل عبر رسالة نصية.	EXP-01
بطاقة المؤسسة: التسمية، رقم التعريف الجبائي، السجل التجاري، العنوان، الولاية، جهة الاتصال.	EXP-02
رفع الوثائق المُثبتة: السجل التجاري، البطاقة الجبائية.	EXP-03
مصادقة الإدارة يدويًا على الحساب قبل أول طلب.	EXP-04

إنشاء طلب النقل

نقطة التحميل: تحديد على الخريطة مع العنوان المكتوب والولاية.	EXP-05
نقطة التفريغ بالطريقة ذاتها.	EXP-06
طبيعة البضاعة من قائمة: سائبة، على منصّات، مواد بناء، مواد غذائية، مواد خطرة، عتاد وآليات، أخرى.	EXP-07
الوزن بالطن، الحجم، عدد الطرود، والأبعاد الاستثنائية إن وُجدت.	EXP-08
نوع الشاحنة المطلوبة: مسطّحة، قلابة، نصف مقطورة، حاملة آليات، مبرّدة، صهريج، مغلقة.	EXP-09
تاريخ التحميل ونافذته الزمنية، وتاريخ التسليم المرغوب.	EXP-10
طريقتان للسعر: سعر ثابت يقترحه صاحب الحمولة، أو طلب عروض من الناقلين.	EXP-11
إضافة صور البضاعة والوثائق المرفقة.	EXP-12
تعليمات خاصة: الربط والتثبيت، التغطية، المناولة، أوقات عمل الموقع.	EXP-13
الحفظ كمسوّدة، ونسخ رحلة سابقة لإعادة استعمالها.	EXP-14

المتابعة

استقبال العروض واختيار أحدها.	EXP-15
متابعة الشاحنة على الخريطة طوال الرحلة.	EXP-16
إشعارات عند كل مرحلة: الشاحنة في الطريق، تم التحميل، تم التسليم.	EXP-17
الاطلاع على وثائق الرحلة وتحميلها.	EXP-18
تأكيد استلام البضاعة.	EXP-19
تقييم الناقل (الالتزام بالمواعيد، حالة البضاعة، السلوك) وتقديم شكوى عند الاقتضاء.	EXP-20
أرشيف كامل للرحلات مع إمكانية التصدير.	EXP-21

5.2 حساب الناقل

ملف المؤسسة أو الناقل الفردي مع الوثائق القانونية: السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، رخصة النقل، التأمين.	TRA-01
إضافة عدد غير محدود من الشاحنات: رقم التسجيل، الماركة، النوع، الحمولة المفيدة، سنة الصنع، الصور.	TRA-02
وثائق كل شاحنة: البطاقة الرمادية، التأمين، المراقبة التقنية، مع تنبيه آلي قبل انتهاء الصلاحية.	TRA-03
إضافة السائقين: الاسم، الهاتف، رخصة السياقة، الصنف، تاريخ انتهائها.	TRA-04
تحديد الولايات والمحاور التي يعمل فيها.	TRA-05
حالة كل شاحنة: متاحة، في مهمة، معطلة، في الصيانة.	TRA-06
استقبال عروض الحمولات مفلتر حسب أسطوله ومحاوره.	TRA-07
تقديم السعر مع مدة صلاحية للعرض.	TRA-08
قبول أو رفض المهمة المسندة إليه.	TRA-09
تعيين شاحنة وسائق للمهمة.	TRA-10
رزمة أعماله: مهام اليوم، الأسبوع، والمهام القادمة.	TRA-11
المتابعة المالية: المبلغ المستحق، المحصل، الباقي، وتاريخ التسديدات.	TRA-12
تنبيه حمولة العودة: اقتراح آلي لشحنة على طريق الرجوع.	TRA-13
معدل التقييم وسجل التقييمات المتحصل عليها.	TRA-14

5.3 حساب السائق

واجهة مبسطة عن قصد: أزرار كبيرة، نص قليل، تُستعمل بيد واحدة والشاحنة متوقفة. المستعمل المستهدف سائق في الأربعينات، في الشمس، بهاتف متوسط الإمكانيات وشبكة ضعيفة.

الدخول برقم الهاتف ورمز عبر رسالة نصية، دون كلمة سرّ.	CHA-01
شاشة واحدة «مهمة اليوم» تعرض المسار وجهات الاتصال والتعليمات.	CHA-02
زر «انطلقت نحو التحميل».	CHA-03
زر «وصلت إلى التحميل» مع تسجيل التوقيت آلياً.	CHA-04
زر «تمّ التحميل» مع صور إجبارية للبضاعة بعد تحميلها.	CHA-05
زر «في الطريق».	CHA-06
زر «وصلت إلى التفريغ».	CHA-07
زر «تمّ التسليم» مع صورة وصل التسليم وتوقيع إلكتروني للمستلم بالإصبع على الشاشة.	CHA-08
مشاركة الموقع أثناء المهمة فقط، مع توقّف آلي عند إقفالها.	CHA-09
الإبلاغ عن حادث: عطب، حادث مرور، طريق مقطوع، رفض البضاعة، انتظار مفرط.	CHA-10

الاتصال والمراسلة من داخل التطبيق مع صاحب الحمولة والناقل والإدارة.	CHA-11
العمل دون اتصال بالإنترنت: تُحفظ العمليات وتُرسل تلقائيًا عند عودة الشبكة (ضروري في محاور الجنوب).	CHA-12
فتح المسار في Google Maps / Waze بضغطة واحدة.	CHA-13

5.4 لوحة إدارة Prosim Planat

هي قلب النظام وغرفة القيادة الحقيقية للشركة.

قيادة الرحلات

عرض كل الرحلات الجارية في قائمة وعلى الخريطة.	ADM-01
إنشاء رحلة باسم عميل عند استقبال الطلب هاتفيًا.	ADM-02
إرسال عرض الحمولة إلى ناقل محدد أو مجموعة ناقلين أو الشبكة كاملة.	ADM-03
جدول مقارنة العروض: السعر، الأجل، تقييم الناقل، العتاد المقترح.	ADM-04
إسناد الرحلة يدويًا إلى ناقل أو مباشرة إلى سائق.	ADM-05
تحديد عمولة Prosim Planat: مبلغ ثابت، نسبة مئوية، أو هامش مخفي بين سعر الشراء وسعر البيع.	ADM-06
تتبع آني للشاحنات مع آخر نقطة معروفة وتوقيتها.	ADM-07
إعادة إسناد الرحلة في حال عطب أو تقصير.	ADM-08

إدارة الشبكة

دليل العملاء والناقلين والشاحنات والسائقين.	ADM-09
قبول أو رفض طلبات التسجيل.	ADM-10
حظر الحسابات ورفع الحظر.	ADM-11
تنبيهات الوثائق: تأمين أو مراقبة تقنية أو رخصة على وشك الانتهاء.	ADM-12
معالجة الشكاوى والنزاعات مع سلسلة محادثة ومرفقات.	ADM-13

الجانب المالي

إصدار الفواتير بترقيم متسلسل مطابق للتنظيم.	ADM-14
متابعة تحصيلات العملاء وتسديدات الناقلين.	ADM-15
جدول المستحقات غير المسددة ورسائل التذكير.	ADM-16
هامش الربح لكل رحلة وعميل وناقل ومحور.	ADM-17
تقارير يومية وأسبوعية وشهرية قابلة للتصدير إلى Excel / PDF.	ADM-18

الإدارة الداخلية

حسابات داخلية بأدوار: المديرية، الاستغلال، الفوترة، اطلاع فقط.	ADM-19
--	--------

سجلّ تدقيق: من فعل ماذا ومتى وعلى أي رحلة.

ADM-20

الإعدادات: أنواع الشاحنات، أنواع البضائع، الولايات، الأسعار المرجعية لكل محور.

ADM-21

6 الوحدات المشتركة

6.1 دورة حياة الرحلة

لكل رحلة حالة واحدة في كل لحظة، يراها كل طرف حسب صلاحياته:

1 مسودة	2 منشورة	3 عروض مستلمة	4 مُسندة	5 تعيين السائق	6 في الطريق إلى التحميل	7 تمّ التحميل
8 في الطريق	9 وصلت إلى التفريغ	10 تمّ التسليم	11 وصل التسليم مصادق عليه	12 مفوترة	13 مدفوعة	14 مقفلة
حالات استثنائية: ملغاة · في نزاع · موقوفة						

كل تغيير في الحالة يُسجلّ بتوقيته وصاحبه ويُحفظ في تاريخ الرحلة، ولا يمكن التراجع عن مرحلة مُنجزّة إلا بتدخّل من الإدارة.

6.2 نظام حمولة العودة

عند إسناد رحلة من وهران إلى تندوف، يبحث النظام تلقائيًا عن طلبات نقل تقع نقطة تحميلها ضمن دائرة قابلة للضبط (100 كلم افتراضيًا) حول تندوف، في تاريخ يقع بين التسليم وثلاثة أيام بعده. يصل الناقل إشعار «حمولة عودة متاحة»، وترى الإدارة هذه المطابقات ويمكنها فرضها يدويًا.

6.3 الوثائق

تُنشئ المنصة وتحفظ وتؤرشف لكل رحلة:

الوثيقة	من يُنشئها	الصيغة
وصل النقل (Bon de transport)	النظام عند الإسناد	PDF
وصل التسليم (Bon de livraison)	النظام	PDF
وصل الاستلام (Bon de réception)	النظام، موقع عند التفريغ	PDF
إثبات التسليم (POD)	السائق: صور + توقيع	PDF وصور
الفاتورة (Facture)	الإدارة	PDF مُرقّم
وثائق الشاحنة والسائق	الناقل	صورة أو PDF
صور البضاعة	صاحب الحمولة والسائق	صور

كل وثيقة مرتبطة برحلتها، يطلع عليها أصحاب الصلاحية ويمكن تحميل ملف الرحلة كاملاً دفعة واحدة.

6.4 المدفوعات

الطرق المعتمدة في الإصدار الأول: نقدًا، تحويل بنكي، صكّ، الدفع عند التسليم.

يُسجّل لكل رحلة: المبلغ المتفق عليه، العربون، المبلغ المدفوع، الباقي، عمولة Prosim Planat، تاريخ التسديد، رقم الفاتورة، وصورة الوصل مرفقة.

6.5 الإشعارات

إشعارات داخل التطبيق ورسائل نصية للأحداث الحساسة: عرض جديد، إسناد رحلة، تمّ التحميل، تمّ التسليم، تأخّر، وثيقة منتهية الصلاحية، مستحقّ غير مسدّد. يضبط كل مستعمل تفضيلاته، وتبقى الإشعارات الحساسة إجبارية.

6.6 اللغات

العربية بواجهة من اليمين إلى اليسار، والفرنسية، والإنجليزية. يمكن تغيير اللغة في أي لحظة دون إعادة تسجيل الدخول. تُصدر الوثائق الرسمية بالعربية والفرنسية.

7 المتطلبات غير الوظيفية

المتطلب	المجال
الخدمة متاحة سبعة أيام في الأسبوع، والصيانة المبرمجة خارج أوقات العمل.	الإتاحة
فتح أي شاشة في أقل من ثانيتين على شبكة 4G؛ تحديث الموقع كل 30 إلى 60 ثانية أثناء المهمة.	الأداء
تطبيق السائق يعمل دون اتصال ويتزامن آليًا عند عودة الشبكة.	الشبكة الضعيفة
تشفير الاتصالات (HTTPS)، تسمية كلمات السرّ، فصل صارم للصلاحيات، وتسجيل الوصول إلى البيانات الحساسة.	الأمن
المعالجة مطابقة للقانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ تتبّع موقع السائق محصور بمدة المهمة ويُعلن ذلك داخل التطبيق.	حماية المعطيات
نسخة يومية مع الاحتفاظ بها 30 يومًا على الأقل.	النسخ الاحتياطي
Android 8 فما فوق، iOS 14 فما فوق؛ لوحة الإدارة على Chrome / Edge / Firefox / Safari.	التوافق
المتتبع مقتصد في البطارية وفي تدفق الإنترنت.	الاستهلاك

المرحلة	المحتوى	المدة
0	التأطير: المصادقة على دفتر الشروط، الهوية البصرية، نماذج الشاشات الأساسية	أسبوعان
1	الأساس: الحسابات، الصلاحيات، إنشاء الرحلة، العروض، الإسناد، لوحة إدارة أولية	5 أسابيع
2	الميدان: تطبيق السائق، الحالات، التتبع، وصل التسليم، التوقيع، العمل دون اتصال	4 أسابيع
3	الوثائق والمال: الوصولات، الفواتير، المدفوعات، الهوامش، التقارير	3 أسابيع
4	التحسين: حمولة العودة، التقييمات، الشكاوى، تنبيهات الوثائق	أسبوعان
5	الاستلام والإطلاق: الاختبارات، التصحيحات، النشر على المتاجر، تكوين الفريق	أسبوعان

المدة الإجمالية الاسترشادية: **18 أسبوعًا** ابتداءً من المصادقة على المرحلة 0. تُضبط الرزنامة النهائية عند التوقيع.

9 الاستلام ومعايير القبول

يُعتبر المشروع مطابقًا عندما تُنفَّذ العمليات التالية بنجاح على نسخة اختبارية:

- ينشئ صاحب حمولة رحلة وهران ← تندوف، 40 طنًا، شاحنة قلّابة، دون أي مساعدة.
- يستقبل ثلاثة ناقلين العرض ويقدمون أسعارهم، دون أن يرى أيّ منهم عروض الآخرين.
- تُسند الإدارة الرحلة وتحدّد العمولة، فيظهر الهامش صحيحًا في لوحة القيادة.
- ينفّذ السائق المراحل الستّ حتى وصل تسليم موقع، على أن تُنجز مرحلتان دون شبكة ثم تتزامن.
- تُصدّر الفاتورة برقمها الصحيح ومبلغها الصحيح ونسبة الرسم على القيمة المضافة الصحيحة.
- يعرض التقرير الشهري أرقامًا مطابقة للرحلات المسجّلة.
- تُعرض الواجهة بشكل سليم بالعربية والفرنسية والإنجليزية.

10 التزامات العميل

لضمان احترام الرزنامة، تلتزم Prosim Planat بتقديم:

- المعلومات القانونية للشركة (السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، رقم التعريف الإحصائي، الحساب البنكي) لاستعمالها في الوثائق والفواتير.
- البيانات الإلزامية للفاتورة، ونسبة الرسم على القيمة المضافة المطبّقة، وصيغة ترقيم الفواتير.

- الشعار الحالي بصيغة متجهة إن وُجد، أو المصادقة على التوجّه الفني المقترح في الفصل 11.
- حسابي المطور لدى Apple / Google Play، أو التفويض بإنشائهما.
- جهة اتصال وحيدة متاحة للمصادقة على كل مرحلة خلال 5 أيام عمل.
- قائمة ناقلين تجريبيين لمرحلة الاختبار.

11 الهوية البصرية

11.1 التوضع

Prosim Planat ليست تطبيقًا عامًا لتوصيل الطرود، بل أداة عمل لمحترفي النقل الثقيل، تُستعمل على رصيف مغبرّ وتحت الشمس وبهاتف بسيط. لذلك يجب أن تعبر الهوية عن **المتانة والدقة والسلطة**، لا عن خفة الشركات الناشئة. المفردات البصرية مستمدة من عالم المهنة الحقيقي: لوحات الإشارة الطرقية، لوحات ترقيم الشاحنات، وصلات الوزن، سيور التثبيت، الفولاذ والقار.

11.2 الألوان

خلفية الترويسات، شريط التنقل، النص الأساسي	#16222A	القار Bitume	
النص الثانوي، الحدود، الأيقونات غير النشطة	#3E5261	الفولاذ Acier	
الخلفية العامة للشاشات	#F1F3F4	الإسمنت Béton	
لون الفعل: الأزرار الرئيسية، المهمة النشطة، لمسة العلامة	#F2A81D	السير Sangle	
تمّ التسليم، تمّ الدفع، مصادق عليه، شاحنة متاحة	#1E7A4F	القافلة Convoi	
تأخّر، نزاع، وثيقة منتهية، إلغاء	#C6382E	التوقف Halte	

قاعدة الاستعمال: لون فعل واحد فقط في كل شاشة. اللون الكهرماني مخصّص حصراً لما يجب على المستعمل فعله الآن، وكل ما عداه يبقى محايداً. ولا تُستعمل هذه الدرجة في حالات الرحلة، حتى لا يختلط «المطلوب فعله» بـ«الوضع الحالي».

11.3 الخطوط

- العربية – IBM Plex Sans Arabic. خط واضح في الأحجام الصغيرة، متوازن مع نظيره اللاتيني في الكثافة والارتفاع البصري.

• **اللاتينية (الفرنسية والإنجليزية) – Archivo.** خطّ مضغوط عالي المقرئية، بأرقام جدولية متساوية العرض؛ وهو شرط أساسي لمحاذاة الأطنان والأسعار وأرقام التسجيل داخل الجداول. اختيار العائلتين معًا يسمح بالتنقل بين اللغات دون إعادة تصميم الشاشات.

• **أرقام الرحلة** (الحمولة، السعر، رقم التسجيل) بـ Archivo Condensed بوزن نصف عريض. الأرقام هي أكثر المعلومات استهلاكًا في التطبيق، لذا تُعامل كعنصر رسومي قائم بذاته لا كنصّ عادي.

سُلّم الأحجام: 13 / 15 / 17 / 20 / 24 / 32 بكسل. حجم النص الجاري لا يقلّ عن 17 بكسل على الهاتف.

11.4 الشعار

التوجّه المقترح: حرفان PP داخل إطار أفقي بزوايا قائمة، على هيئة لوحة ترقيم جزائية، مع خطّ كهربائي على حافته السفلى يستحضر سير التثبيت. يوضع الاسم الكامل PROSIM PLANAT إلى جانب الإطار بتباعد حروف واسع.

الاشتقاقات المطلوب تسليمها: نسخة أفقية، نسخة عمودية، الحرفان وحدهما (أيقونة التطبيق والموقع)، ونسخة أحادية اللون بالأسود والأبيض للأختام والوصلات وأغطية الشاحنات.

منطقة الحماية حول الشعار تعادل عرض حرف P من كل الجهات. الحد الأدنى للمقاس: 24 بكسل ارتفاعًا على الشاشة، و15 مم عند الطباعة.

11.5 الأيقونات والخرائط

أيقونات بخطّ سمكه 2 بكسل، بزوايا حادة دون استدارات واضحة. لكل نوع شاحنة صورة ظلّية جانبية خاصة به تُميّز فورًا داخل القائمة: مسطّحة، قلابة، نصف مقطورة، حاملة آليات، صهريج، مبرّدة.

على الخريطة: خلفية بتدرّجات رمادية باهتة، مسار الرحلة بلون الفولاذ، الشاحنة المتحرّكة بلون السير الكهربائي، ونقطتا التحميل والتفريغ متميزتان بالشكل (مربّع للتحميل ودائرة للتسليم) لا باللون وحده.

11.6 مكّونات الواجهة

• **بطاقة الرحلة:** شريط عمودي بسمك 4 بكسل على الحافة، لونه حسب الحالة؛ نقطة الانطلاق والوجهة في سطر واحد يفصل بينهما سهم؛ الحمولة ونوع الشاحنة بأرقام مضغوطة؛ السعر محاذي إلى الطرف المقابل.

• **أزرار السائق:** ارتفاع 64 بكسل، بعرض الشاشة كاملاً، وفعل واحد ظاهر في كل مرّة. يجب أن يبقى الضغط ممكناً بالقفزات.

• **مراحل الرحلة:** خطّ زمني عمودي بتوقيات؛ المرحلة المنجزة تُملاً ولا تُفتح من جديد.

• **الزوايا:** 6 بكسل للبطاقات وحقول الإدخال، و2 بكسل لشارات الحالة. لا ظلال: التراتبية تُبنى بالخلفيات والخطوط الفاصلة.

11.7 نبرة الكتابة

جمل قصيرة، أفعال مباشرة، ولا مصطلحات تقنية. يُكتب «تمّ التحميل» لا «المصادقة على مرحلة التحميل». الرّزّ يسمّى بالضبط ما سيحدث، ورسالة التأكيد تستعمل الكلمة ذاتها.

رسائل الخطأ تشرح ما وقع وما يجب فعله: «لا توجد شبكة. سُرّسل صورك تلقائياً عند عودة الاتصال.» والشاشات الفارغة تدعو إلى الفعل: «لا توجد رحلة جارية. انشر طلب نقل جديداً.»

12.1 المصطلحات

المصطلح	التعريف
POD	إثبات التسليم؛ وصل موقع من المستلم مرفق بالصور.
حمولة العودة	شحنة تُؤخذ في طريق الرجوع لتفادي السير فارغًا.
الحمولة المفيدة	أقصى وزن يمكن للشاحنة نقله قانونيًا.
المحور	خط نقل منتظم بين ولايتين.

12.2 التطويرات المقترحة للإصدار الثاني

الدفع الإلكتروني عبر بطاقة CIB والذهبية، جهاز تتبّع مثبت في الشاحنة، إدارة الوقود والصيانة، تطبيق متابعة للمستلم النهائي، تسعير آلي حسب المحور والطن، وواجهة برمجية للحسابات الصناعية الكبرى.

المصادقة

التاريخ والتوقيع	الاسم والصفة
	عن Prosim Planat
	عن الجهة المنقّدة