




ROOM-HOUSE.COM

РУКОВОДСТВО по ЗАГРУЗКЕ Room- House Tower в xTER контейнере


Приложение

v1.44(C) Alex Shevlaquov
alex@motivation.ru 2021-2025

Содержание

1. Настройка Room-House Tower.....	3
1.1. Админ интерфейс.....	3
1.1.1. Имя башни и домен.....	4
1.1.2. Внешний IP адрес.....	5
1.1.3. Пароль админа.....	5
1.1.4. Замена SSL сертификатов.....	5
2. Настройка прокси-сервера.....	8
2.1 Apache 2.4.....	8
3. xTER на «Bare Metal».....	11
3.1. Запуск на «bare metal».....	11
3.2. Флэшка для загрузчика.....	12
3.3. BIOS/UEFI.....	12

1 Настройка Room-House Tower



```
File Machine View Input Devices Help
RH [Running] - Oracle VM VirtualBox

Step1
mke2fs 1.42.9 (20-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
161280 inodes, 644896 blocks
32204 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=660682808
28 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8964 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 96384, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Step2
Step3
Extracting rootfs...
Finished unpacking. Starting services..

-- UG Edition in xTER SafeContainer (tm)

-- THE SYSTEM IS UP and RUNNING NOW:

-- please open the admin interface https://192.168.88.200, or WiFi https://192.168.56.254,
-- only if this system has a WiFi device: SSID mudejar, key: 6e6fd3dd
-- UI login: admin, password: ed838432
-- please change these defaults in the Settings menu!

localhost login: _
```

```
-- UG Edition in xTER SafeContainer (tm)


-- THE SYSTEM IS UP and RUNNING NOW:

-- please open the admin interface https://192.168.88.200,
-- only if this system has a WiFi device: SSID mudejar, key:
-- UI login: admin, password: ed838432
-- please change these defaults in the Settings menu!

localhost login: _
```


Первая загрузка xTER на новой VM завершена. Обратите внимание на имя «localhost» - когда вы поменяете его в админке, уже при следующей загрузке оно изменится.

Пора идти в админку — открыть в браузере URL <https://192.168.88.200/cgi/genc/cp>:



Игнорируйте предупреждение о несоответствии сертификата — вы пока ещё на том URL где IP, а не имя в домене «room-house.com», для которого изготовлен этот сертификат.

1.1 Админ интерфейс




Окно входа в «админку» xTER — набирайте «admin» в первом поле и админ-пароль по умолчанию «ed838432» - во втором.

После входа, перейдите в меню «Settings».

1.1.1 Имя башни и домен

Поменяйте имя с «localhost» на «tempNNNNNNN» здесь NNNNN — ваш




внешний IP с выброшенными точками, например, для 95.84.12.50 имя «temp95841250». Домен следует менять только если вы готовы загрузить SSL-ключи типа RSA, изготовленные в certbot.

1.1.2 Внешний IP адрес

Поменяйте «External IP» на внешний static IP вашего роутера.

1.1.3 Пароль админа




Поменяйте пароль админа и обязательно запишите новый пароль! Не полагайтесь на память. Нажмите «Save» и зайдите с новым паролем.

1.1.4 Замена SSL сертификатов

Поменяйте в Settings «room-house.com» на свой домен и загрузите для него SSL-ключи из программы certbot — создавайте их в нужном

формате с флагом «—key-type rsa» - иначе выйдет ошибка при их загрузке:



2 Настройка прокси-сервера

2.1 Apache 2.4

В качестве примера даётся config прокси-сервера Apache 2.4 для башни **Room-House** «roma.room-house.com», работающей на VirtualBox виртуальной машине 192.168.88.200 типа «Bridged» Linux и Windows-хосте в ЛС 192.168.88.0/24.

<VirtualHost _default_:443>

ServerAdmin alex@xter.tech

ServerName roma.room-house.com

Header always set Strict-Transport-Security "max-age=0;
includeSubdomains;"

Header set Access-Control-Allow-Origin ""

Header set Access-Control-Allow-Credentials "true"

Header set Access-Control-Max-Age "0"

Header set Access-Control-Allow-Headers "Content-Type"

SSLProxyEngine on

SSLProxyVerify off

SSLProxyCheckPeerCN on

SSLProxyCheckPeerName on

SSLProxyCheckPeerExpire on

SSLProxyProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1

ProxyPreserveHost On

ProxyRequests Off

RewriteEngine On

RewriteRule /(.*) wss://192.168.88.200:8443/\$1 [P,L]

RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket [NC]

RewriteRule /(.*) https://192.168.88.200:8443/\$1 [P,L]

ProxyPass / https://192.168.88.200:443/

ProxyPassReverse / https://192.168.88.200:443/

```
ProxyPass "/groupcall"  
"wss://192.168.88.200:8443/groupcall"  
ProxyPassReverse "/groupcall"  
"wss://192.168.88.200:8443/groupcall"
```

```
#RewriteRule \.php.* - [F,L]
```

```
SetEnvIf Remote_Addr "111.11.111.11" my_req=nolog  
SetEnvIf Request_Method "OPTIONS(.*)$" opt_req=nolog
```

```
SSLEngine on
```

```
SSLCertificateFile "/etc/letsencrypt/archive/room-  
house.com/cert1.pem"  
SSLCertificateKeyFile "/etc/letsencrypt/archive/room-  
house.com/privkey1.pem"  
SSLCertificateChainFile "/etc/letsencrypt/archive/room-  
house.com/fullchain1.pem"
```

```
SetEnvIf Request_URI "\.php.*?" php_req=nolog  
SetEnvIf my_req nolog dontlog  
SetEnvIf opt_req nolog dontlog
```

```
ErrorLog /dev/null  
CustomLog /dev/null common  
</VirtualHost>
```

3 xTER на Bare Metal

3.1 Запуск на «bare metal»

Рекомендуем для начала загрузить Room-House Tower на виртуалке, если её хост работает 24/7 — этого может быть достаточно. Если есть старый ненужный компьютер, «bare metal» вариант Румхауса тоже возможен — см. главу «Запуск на отдельном компьютере» в первой части этой инструкции. Нужно подготовиться: сделайте флэшку для загрузки и сходите в BIOS компьютера.

3.2 Флэшка для загрузчика

Обычная Windows FAT флэшка, на которой могут быть другие файлы. Создайте на ней папку «efi», в которой создайте три папки - «boot», «etc», «data». В папке «etc» создайте папку «sysconfig». В папку «boot» скачайте с гитхаба «rh» файл «bootx64.efi». Всё готово. На эту флэшку будут сохраняться все текущие

настройки xTER. Чтобы вернуть xTER на начальные настройки, сотрите папки, указанные выше, и создайте их заново — следующая загрузка xTER будет с «заводскими» настройками. Иногда это приходится делать, если забыли записать пароль админа после его смены.

3.3 BIOS/UEFI

Зайдите в BIOS при вставленной в USB-порт готовой флэшке И ВКЛЮЧИТЕ первым номером в Boot загрузку «UEFI+название фирмы производителя флэшки», например, «UEFI Kingstone».