Docker 应用部署-MySQL

一、安装MySQL

1 搜索mysql镜像

```
1 docker search mysql
```

2 拉取mysql镜像

```
1 docker pull mysql:8.0.20
```

3 创建容器

通过下面的命令, 创建容器并设置端口映射、目录映射

```
# 在用户名目录下创建mysql目录用于存储mysql数据信息
mkdir /home/mysql
cd /home/mysql
# 创建docker容器
docker run -id \
-p 3306:3306 \
--name mysql8 \
--restart always \
-v $PWD/conf:/etc/mysql/conf.d \
0 -v $PWD/log:/var/log/mysql \
-v $PWD/data:/var/lib/mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 \
mysql:8.0.20 \
--lower_case_table_names=1
```

参数说明:

- -p 3306:3306: 将容器的3306端口映射到宿主机的3306端口。
- -v \$PWD/conf:/etc/mysql/conf.d: 将主机当前目录下的conf/目录挂载到容器的 /etc/mysql/conf.d目录。
- -v \$PWD/log:/var/log/mysql: 将主机当前目录下的log目录挂载到容器的 /var/log/mysql日志目录
- -v \$PWD/data:/var/lib/mysql : 将主机当前目录下的data目录挂载到容器的/var/lib/mysql数据日录
- -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456: 初始化root用户的密码。
- --lower_case_table_names: 用于控制表名和数据库名在比较时是否应该忽略大小写。它的值可以是0、1或2,分别表示:
 - 。 0: 表名存储为给定的大小和比较是区分大小写的。
 - 。 1: 表名存储在磁盘是小写的, 但是比较的时候是不区分大小写。

。 2: 表名存储为给定的大小写但是比较的时候是小写的。

注意:在云服务器上部署的时候需要把密码复杂度设置高一点,避免被无差别扫描攻击,然后在做端口映 射的时候宿主机端口就不要使用3306了

```
1 # 查看当前启动的容器
2 docker ps
```

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 2da4390a9919 mysql:8.0.20 "docker-entrypoint.s..." 6 seconds ago Up 6 seconds 0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp, 33060/tcp mysql

看到STATUS为up状态表示创建容完成。

4配置防火墙

想要外部访问到你的数据库需要开放刚才映射的宿主机端口,我这里映射的是3306端口,所以开放3306端口。


注意:如果是云服务器,不需要通过下面命令开放端口,需要登录云控制台,配置防火墙入方向规则

```
1 #查看是否已经开放3306端口
```

- 2 firewall-cmd --list-port
- 3 #没有开放使用下面命令开放
- 4 firewall-cmd --add-port 3306/tcp --permanent
- 5 #重新加载防火墙
- 6 firewall-cmd --reload

5 远程连接测试

打开Navicat, 然后新建一个MySQL连接。



填写连接参数信息,测试并保存连接参数信息。



6 mysql参数调整

- 1 #进入目录修改配置
- 2 cd /home/mysql/conf
- 3 #创建配置文件
- 4 vi my.cnf

注意:写入配置的时候将注释内容也去掉,避免中文影响,还每条配置占用一行,不要一条配置写成多行。

```
1 [mysqld]
2 # 修改sql_mode内容,目的在于去掉ONLY_FULL_GROUP_BY
3 sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZE
RO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
4 # 调整mysql最大连接数
5 max_connections=1000
```


修改完配置后,重启容器,连接mysql,然后执行show variables like 'sql_mode';命令来查看对 应变量值是否正确,示例如如下图所示



二、常见问题的解决方案

1 低版本navicat连接不了mysql8

连接时候出现类似下图的错误



出现这个问题是由于mysql8之前的版本中加密规则是mysql_native_password,而在mysql8之后,加密规则是caching_sha2_password

处理方式有两种:

- 升级Navicat (推荐)
- 新增一个使用mysql_native_password加密方式的用户
 - 。 进入容器,并连接mysql

```
o 1 docker exec -it mysql8 /bin/bash
2 mysql -uroot -p
```

。 然后输入命令

```
1 # 进入MySQL数据库
2 use mysql;
3 # 创建一个新的登录用户
4 create user 'root1'@'%' identified by '123456';
5 # 授予访问权限
6 grant all on *.* to 'root1'@'%';
7 # 修改登录账号密码,使用mysql_native_password加密方式
8 ALTER USER 'root1'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
9 # 刷新权限
10 FLUSH PRIVILEGES;
```

2 忘记密码怎么修改

在my.cnf中加入

```
1 #免密码登录
2 skip-grant-tables
```

然后重启MySQL容器, 然后进入容器

```
1# 进入容器2docker exec -it mysql8 /bin/bash3# 登录数据库4mysql -uroot -p5# 提示输入密码的时候,回车即可,因为已开启免密登录,然后输入下列指令将root密码之置空6UPDATE mysql.user SET authentication_string='' WHERE user='root' and host='%';
```

退出容器后,将配置文件中免密登录修改回来,重启MySQL容器,然后在进入容器,来修改root的密码

```
# 进入容器
docker exec -it mysql8 /bin/bash
# 登录数据库
mysql -uroot -p
# 提示输入密码的时候,回车即可,因为密码已经置空了,然后输入下列指令修改root密码
ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
# ALTER USER 'root'@'%' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY '123456';
# 刷新权限
FLUSH PRIVILEGES;
```

3 数据库时间与主机不同步

使用docker安装mysql,时间要比主机晚8个小时,此时需要将本地时间文件复制到MySQL容器中

```
1 docker cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai 容器名称:/etc/localtime
```

[root@aubinll ~]# docker cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai mysql8:/etc/localtime

然后进入容器再看看时间是否正常

```
[root@aubinll ~]# date 外部linux服务器
Thu Dec 23 11:18:15 CST 2021
[root@aubinll ~]# docker exec -it mysql8 /bin/bash
root@/a0e4adfee2e:/# date
Thu Dec 23 11:18:25 CST 2021
root@7a0e4adfee2e:/#
```

三、主从复制搭建[可选]

主从环境一般在测试环境和生产环境中使用,开发环境一般都是单机模式。

注意:本教程搭建主从复制都是在同一台物理机器上演示,在生产环境下,一般是在多台电脑上搭建的, 搭建思路和过程是一样的。

1一主一从

准备目录

准备一个目录存储主从复制相关的配置和数据

```
1 # 创建目录
2 mkdir -p /home/mysql-ms/msql-master/conf/ /home/mysql-ms/msql-slave/conf/
3 # 进入目录
4 cd /home/mysql-ms
```

服务编排

创建docker-compose.yaml文件,并写入如下内容

```
1 version: "3.8"
 2
   services:
 3
      mysql-master:
 4
        container_name: mysql-master
 5
        image: mysql:8.0.20
 6
        restart: always
 7
        ports:
8
          - 3340:3306
9
        privileged: true
10
        volumes:
          - $PWD/msql-master/log:/var/log/mysql
11
          - $PWD/msql-master/conf/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf
12
13
          - $PWD/msql-master/data:/var/lib/mysql
          - $PWD/msql-master/mysql-files:/var/lib/mysql-files
14
15
        environment:
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: "123456"
16
17
        command: [
            '--character-set-server=utf8mb4',
18
19
            '--collation-server=utf8mb4_general_ci',
20
            '--max_connections=3000'
        ]
21
22
        networks:
```

```
23
          - mysql-ms
24
      mysql-slave:
25
        container_name: mysql-slave
        image: mysql:8.0.20
26
27
        restart: always
28
        ports:
29
          - 3341:3306
30
        privileged: true
31
        volumes:
32
          - $PWD/msql-slave/log:/var/log/mysql
          - $PWD/msql-slave/conf/my.cnf:/etc/mysql/my.cnf
33
34
          - $PWD/msql-slave/data:/var/lib/mysql
          - $PWD/msql-slave/mysql-files:/var/lib/mysql-files
35
36
        environment:
37
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: "123456"
38
        command: [
39
             '--character-set-server=utf8mb4',
40
             '--collation-server=utf8mb4_general_ci',
41
             '--max_connections=3000'
42
43
        networks:
44
          - mysql-ms
45
   networks:
46
     mysql-ms:
47
        driver: bridge
```

编写配置

编写主服务配置,在msql-master/conf/目录下面新建my.cnf配置文件并写一下内容

```
1
   [mysqld]
  secure-file-priv=NULL
  #[必须]服务器唯一ID,默认是1,一般取IP最后一段
  server-id=1
5
  #[必须]启用二进制日志
6
7
  log-bin=zos-mysql-bin
  #[可选]设置需要忽略同步的数据库
9
10 # 需要忽略多个数据库,配置多行即可,比如:
# binlog-ignore-db=db1
12 # binlog-ignore-db=db2
  # binlog-ignore-db=db3
13
14 # MySQL5.7或更低版本这样配置: binlog-ignore-db=db1,db2,db3
15 # 这里配置忽略mysql库的同步
16
  binlog-ignore-db=mysql
17
18
  #[可选]设置需要同步的数据库
  # 需要同步多个数据库,配置多行即可,比如:
19
20 # binlog_do_db=db1
21 # binlog_do_db=db2
22 # binlog_do_db=db3
  # MySQL5.7或更低版本这样配置: binlog_do_db=db1,db2,db3
  # 如果不设置此项配置,表示同步除了binlog-ignore-db设置的忽略的库外所有库
24
25
  #[可选]设置二进制日志使用内存大小(事务)
26
```

```
binlog_cache_size=1M
27
28
29
  |#[可选]设置使用的二进制日志格式(mixed,statement,row)
30
  binlog_format=mixed
31
  #[可选]二进制日志过期清理时间,这里设置为7天(86400 * 7)
32
33
  binlog_expire_logs_seconds=604800
34
35 #[可选]跳过主从复制中遇到的所有错误或指定类型的错误,避免slave端复制中断。
36 # 如: 1062错误是指一些主键重复, 1032错误是因为主从数据库数据不一致
37 | slave_skip_errors=1062
```

编写从服务配置,在msql-slave/conf/目录下面新建my.cnf配置文件并写一下内容

```
1 [mysqld]
2 secure-file-priv=NULL
  #[必须]服务器唯一ID,默认是1,一般取IP最后一段
4 server-id=2
6 # [必须] 开启二进制日志功能,以备Slave作为其它Slave的Master时使用
7
  log-bin=zos-mysql-bin
8
9 # [可选] 设置需要忽略同步的数据库
10 # 需要忽略多个数据库,配置多行即可,比如:
# replicate-ignore-db=db1
12 # replicate-ignore-db=db2
13 # replicate-ignore-db=db3
14 # MySQL5.7或更低版本这样配置: replicate-ignore-db=db1,db2,db3
15 # 这里配置忽略mysql库的同步
16 replicate-ignore-db=mysql
17
18 # [可选] 设置需要同步的数据库
19 # 需要同步多个数据库,配置多行即可,比如:
20 # replicate-do-db=db1
21 # replicate-do-db=db2
22 # replicate-do-db=db3
23 # MySQL5.7或更低版本这样配置: replicate-do-db=db1,db2,db3
24 # 如果不设置此项配置,表示同步除了replicate-ignore-db设置的忽略的库外所有库
25
  #[可选]设置二进制日志使用内存大小(事务)
26
27
  binlog_cache_size=1M
28
29
  # [可选] 设置使用的二进制日志格式(mixed, statement, row)
  binlog_format=mixed
30
31
32
  #[可选]二进制日志过期清理时间,这里设置为7天(86400 * 7)
33
  binlog_expire_logs_seconds=604800
34
35
  【#【可选】跳过主从复制中遇到的所有错误或指定类型的错误,避免slave端复制中断。
  # 如: 1062错误是指一些主键重复, 1032错误是因为主从数据库数据不一致
36
37
  slave_skip_errors=1062
38
39 # slave设置为只读(具有super权限的用户除外)
40 read_only=1
```

启动服务

执行docker-compose up -d命令启动服务, 启动成功后, 使用docker ps命令查看, 效果如下图所示

```
[root@localhost mysql-ms]# docker ps | grep mysql-bd8eflbf9a58 mysql:8.0.20 "docker-entrypoint.s..." 5 seconds ago Up 3 seconds 33060/tcp, 0.0.0.0:3341->3306/tcp, :::3341->3306/tcp c30eff00c25a mysql:8.0.20 "docker-entrypoint.s..." 5 seconds ago Up 3 seconds 33060/tcp, 0.0.0.0:3340->3306/tcp, :::3340->3306/tcp mysql-saster
```

设置主服务器

进入主服务器容器

```
1 # 进入容器
2 docker exec -it mysql-master bash
3 # 登录mysql
4 mysql -uroot -p123456
```

依次执行下列SQL命令

```
1 # 查看server_id是否生效
2 show variables like '%server_id%';
3 # 创建数据同步的用户
4 CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED WITH 'mysql_native_password' BY '123456';
5 # 对用户进行授权操作
6 GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'slave'@'%';
7 # 刷新权限
8 flush privileges;
9 # 看master信息File和Position从服务上要用
10 show master status;
```

执行过程如下图所示

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show variables like '%server_id%';
| Variable_name | Value |
| server id
 server_id_bits | 32
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED WITH 'mysql_native_password' BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'slave'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> show master status;
 File
                       | Position | Binlog Do DB | Binlog Ignore DB | Executed Gtid Set |
 zos-mysql-bin.000003 |
                             848
                                                 | mysql
```

设置从服务器

进入从服务器容器

```
1 # 进入容器
2 docker exec -it mysql-slave bash
3 # 登录mysql
4 mysql -uroot -p123456
```

依次执行下列SQL命令

```
# 查看server_id是否生效
show variables like '%server_id%';
# 连接主服务,其中master_log_file和master_log_pos的值要填写master里查出来的值
change master to
master_host='mysql-master',
master_user='slave',
master_password='123456',
master_port=3306,
master_log_file='zos-mysql-bin.000003',
master_log_pos=848,
master_connect_retry=30;
# 启动slave
start slave;
```

连接主服务器参数说明:

master_host: Master的地址,由于在同一个物理机器和网络下,我这里直接使用容器名称代替IP地址

master_port: Master的端口,由于在同一个物理机器和网络下,我这里直接使用容器的端口而不是映射的宿主机端口

master_user: 用于同步数据的用户

master_password: 用于同步数据的用户的密码

master_log_file: 指定Slave从哪个日志文件开始复制数据,即前面提到的File字段的值

master_log_pos: 从哪个Position开始读, 即前面提到的Position字段的值

master_connect_retry:如果连接失败,重试的时间间隔,单位是秒,默认是60秒

执行过程如下图所示

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show variables like '%server id%';
+----+
| Variable name | Value |
| server id | 2
| server_id_bits | 32
2 rows in set (0.01 sec)
mysql> change master to
   -> master host='mysql-master',
   -> master user='slave',
   -> master password='123456',
   -> master port=3306,
   -> master log file='zos-mysql-bin.000003',
   -> master log pos=848,
   -> master connect retry=30;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.01 sec)
mysql> start slave;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

杳看主从状态

```
1 # 查看状态
2 show slave status \G
```

执行结果如下图

```
mysql> start slave;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> show slave status \G
Slave IO State: Waiting for master to send event
                Master Host: mysql-master
                Master User: slave
                Master Port: 3306
              Connect Retry: 30
            Master Log File: zos-mysgl-bin.000003
         Read Master Log Pos: 848
             Relay Log File: c37140a79246-relay-bin.000002
              Relay Log Pos: 328
       Relay Master Log File: zos-mysgl-bin.000003
           Slave IO Running: Yes
          Slave SQL Running: Yes
            Replicate Do DB:
         Replicate Ignore DB: mysql
         Replicate Do Table:
```

如果出现两个Yes, 说明主从复制成功。

主从同步问题参考: http://www.cnblogs.com/kevingrace/p/6261111.html

2一主多从

一主多从和一主一从类似, 其操作步骤如下所示:

- 1. 在服务器上创建对应的目录, 存放配置文件和数据文件
- 2. 将一主一从的所有配置文件复制一份,然后修改复制过来的从配置文件夹为msql-slave1
- 3. 复制msql-slave1服务配置,你要创建多少个从服务器就复制多少份,复制完成后注意修改serverid的值
- 4. 修改服务编排文件, 创建对应个数的容器即可, 以及修改容器名称、端口、数据卷目录
- 5. 通过服务器编排文件启动所有数据库容器
- 6. 配置主服务
- 7. 配置各个从服务器

相关配置可以参考资源目录下面的mysql-mss提供的配置文件。

配置完成后你可以通过下列命令查看从服务器列表。

```
# 进入master容器

docker exec -it mysql-master bash

# 登录数据库

mysql -uroot -p123456
```

执行查看从服务器列表

```
1 # 显示从服务器列表信息
2 SHOW SLAVE HOSTS;
```

下面是示例效果

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW SLAVE HOSTS;

+-----+
| Server_id | Host | Port | Master_id | Slave_UUID |

+-----+
| 3 | 3306 | 1 | 0688944f-da08-11ed-9217-0242c0a81003 |

2 | 3306 | 1 | 0663743e-da08-11ed-877e-0242c0a81004 |

+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

提示:从节点建议不超过5台。从节点越多,同步延迟越久,而且写入数据的时候占用带宽越大(因为要将数据要拷贝多份到多台服务器上)。

3级联主从

该模式数据只能从第一台主节点写入。级联的层数不宜超过3层,否则会造成较大的延迟。

级联主从和一主多从类似,只是在配置第二个slave的时候的master需要指向第一个slave,其操作步骤如下所示:

- 1. 在服务器上创建对应的目录,存放配置文件和数据文件
- 2. 将一主多从配置文件复制一份,并在slave1的配置加入log_slave_updates=1

- 3. 通过服务器编排文件启动所有数据库容器
- 4. 配置主服务
- 5. 配置从服务器1(设置主服务器为master,添加复制账号)

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> change master to
    -> master host='mysql-master',
    -> master_user='slave',
    -> master_password='123456',
-> master_port=3306,
-> master_log_file='zos-mysql-bin.000003',
    -> master log pos=848,
    -> master_connect_retry=30;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.02 sec)
mysql> start slave;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> show slave status \G
                Slave IO State: Waiting for master to send event
                  Master Host: mysql-master
                   Master User: slave
                  Master Port: 3306
          Connect_Retry: 30

Master_Log_File: zos-mysql-bin.000003

Read_Master_Log_Pos: 848
                Relay_Log_File: 17976911f64b-relay-bin.000002
                 Relay Log Pos: 328
        Relay Master Log File: zos-mysql-bin.000003
        Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Get_master_public_key: 0
            Network Namespace:
1 row in set (0.01 sec)
mysql> CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED WITH 'mysql_native_password' BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'slave'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> show master status;
                        | Position | Binlog Do DB | Binlog Ignore DB | Executed Gtid Set
File
zos-mysql-bin.000003 |
                                 848
```

6. 配置从服务器2(设置主服务器为slave1)

```
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show variables like '%server id%';
| Variable_name | Value |
 server_id | 3
 server_id_bits | 32
mysql> change master to
   -> master_host='mysql-slave1',
   -> master_user='slave',
   -> master_password='123456',
   -> master_port=3306,
   -> master_log_file='zos-mysql-bin.000003',
   -> master log pos=848,
   -> master_connect retry=30;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.01 sec)
mysql> start slave;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> show slave status \G
             Slave IO State: Waiting for master to send event
                Master Host: mysql-slave1
                 Master User: slave
                 Master Port: 3306
               Connect Retry: 30
             Master Log File: zos-mysql-bin.000003
         Read Master Log Pos: 848
              Relay Log File: ccec7c6c0fe8-relay-bin.000002
               Relay Log Pos: 328
       Relay Master Log File: zos-mysql-bin.000003
            Slave IO Running: Yes
           Slave SQL Running: Yes
```

相关配置可以参考资源目录下面的mysql-mmss提供的配置文件。

分别进入master和slave1查看从服务器列表,如下图所示