Мини HOWTO:Boot + Root + Raid + Lilo : Программный Raid

Michael Robinton, Michael@BizSystems.com <mailto:michael@bizsystems.com>

Перевод: Станислав Рогин <mailto:sam@asp-linux.com>, SWSoft Pte Ltd. http://www.asplinux.com, версия 1.03, 4 мая 2000

Этот документ содержит указания, как настроить raid, используя утилиты raidtools версии 0.90 для загрузки с массива raid, подключенного в качестве корневой файловой системы, используя стандартный LILO. Также здесь приведена процедура преобразования обычного диска в зеркальный набор (mirror set) raid1 или raid5 без потерь данных на исходном диске.

Содержание

1	Введение	1
2	Что вам потребуется до НАЧАЛА РАБОТЫ	2
3	Загружаемый Raid	3
4	Переход с не-raid на RAID1/4/5	6
5	Приложение 1 Пример raidtab	9
6	Приложение 2 Пример реализации RAID5 на SCSI	11
7	Приложение 3 IDE RAID10 с initrd	14
8	Приложение 4 IDE RAID1-10 c initrd	17

1 Введение

1.1 Благодарности

Информация, которую я собрал здесь была изначально подготовлена Harald Nordgerd-Hansen < hnh@bukharin.hiof.no <mailto:hnh@bukharin.hiof.no>> и была послана в список рассылки raid в файле lilo.conf с комментариями Martin Bene < mb@sime.com <mailto:mb@sime.com>. Большое спасибо им за помощь. Я попытался собрать воедино эту информацию и вспомогательную работу, проделанную многими, кто участвует в списке рассылки raid и в проекте linux raid, в некоторое подобие **КНИГИ РЕЦЕПТОВ**, включив примеры из реально работающих систем, чтобы было проще понять и настроить загружаемый корневой raid (bootable root raid). Один раздел посвящен преобразованию стандартной однодисковой системы в RAID. Ключом к удачному преобразованию, по моему скромному мнению, является понимание, что же такое загружаемый корневой raid.

1.2 Ошибки

Да, я уверен, что они есть. Если вы будете настолько добры, чтобы сообщить о них, то я исправлю документ. ;-)

1.3 Copyright Notice

This document is GNU copyleft by Michael Robinton *Michael@BizSystems.com* <mailto:michael@bizsystems.com>.

Permission to use, copy, distribute this document for any purpose is hereby granted, provided that the author's / editor's name and this notice appear in all copies and/or supporting documents; and that an unmodified version of this document is made freely available. This document is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, either expressed or implied. While every effort has been taken to ensure the accuracy of the information documented herein, the author / editor / maintainer assumes NO RESPONSIBILITY for any errors, or for any damages, direct or consequential, as a result of the use of the information documented herein.

1.4 Авторские права

Авторские права на русский перевод этого текста принадлежат © 2000 SWSoft Pte Ltd. Все права зарезервированы.

Этот документ является частью проекта Linux HOWTO.

Авторские права на документы Linux HOWTO принадлежат их авторам, если явно не указано иное. Документы Linux HOWTO, а также их переводы, могут быть воспроизведены и распространены полностью или частично на любом носителе, физическом или электронном, при условии сохранения этой заметки об авторских правах на всех копиях. Коммерческое распространение разрешается и поощряется; но, так или иначе, автор текста и автор перевода желали бы знать о таких дистрибутивах.

Все переводы и производные работы, выполненные по документам Linux HOWTO, должны сопровождаться этой заметкой об авторских правах. Это делается в целях предотвращения случаев наложения дополнительных ограничений на распространение документов HOWTO. Исключения могут составить случаи получения специального разрешения у координатора Linux HOWTO, с которым можно связаться по адресу, приведенному ниже.

Мы бы хотели распространить эту информацию по всем возможным каналам. Но при этом сохранить авторские права и быть уведомленными о всех планах распространения HOWTO. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь к координатору проекта Linux HOWTO по электронной почте: linux-howto@metalab.unc.edu, или к координатору русского перевода Linux HOWTO компании SWSoft Pte Ltd. по адресу linux-howto@asplinux.ru

2 Что вам потребуется до НАЧАЛА РАБОТЫ

Ниже перечислены пакеты, которые вам понадобятся, а также приведен список документации, которая отвечает на все обычные вопросы о настройке и запуске raid. Пожалуйста, прочитайте это внимательно.

2.1 Необходимые пакеты

Вам понадобится получить наиболее новые версии этих пакетов.

- ядро linux, поддерживающее raid и initrd
 - $\rm Я$ взял $\it linux-2.2.14$ <ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.2/> c kernel.org
- ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/daemons/raid/alpha/ <ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/daemons/raid/alpha/> самые новые утилиты и патч с поддержкой новых raid1/4/5
 - Я использовал http://people.redhat.com/mingo/raid-patches/

2.2 Где найти новые версии этого документа.

Moжете просмотреть последнюю версию авторского оригинала <ftp://ftp.bizsystems.com/pub/raid/Boot+Root+Raid+LILO.html> этого документа. Исправления и предложения приветствуются!

Мини-HOWTO Boot+Root+Raid+Lilo

Формат LaTeX (для DVI и PostScript), чистый текст, и HTML.

SGML и HTML.

ftp.bizsystems.net/pub/raid/ <ftp://ftp.bizsystems.net/pub/raid/>

2.3 Документация рекомендуемая для прочтения

Если вы планируете использовать raid1/5 поверх raid0, прочтите:

/usr/src/linux/Documentation/initrd.txt

а также документацию и руководства, поставляемые с утилитами raidtools.
и..... Software-RAID-HOWTO.html http://metalab.unc.edu/mdw/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html>

2.4 Информационные ресурсы по RAID

Подключиться к спискам рассылки можно по адресам:

- Этот достаточно спокоен: majordomo@nuclecu.unam.mx <mailto:majordomo@nuclecu.unam.mx> пошлите письмо с темой subscribe raiddevпочту посылайте по адресу: raiddev@nuclecu.unam.mx <mailto:raiddev@nuclecu.unam.mx>
- Paspaботка Raid: majordomo@vger.rutgers.edu <mailto:majordomo@vger.rutgers.edu> noшлите письмо с темой subscribe linux-raidпочту посылайте по адресу: linux-raid@vger.rutgers.edu <mailto:linux-raid@vger.rutgers.edu> (это по-видимому наиболее активный список)

3 Загружаемый Raid

Я не собираюсь здесь описывать фундаментальные аспекты настройки raid0/1/5 на Linux, т.к. все полностью описано в других документах. Проблема, которой займусь я - это настройка raid на корневой файловой системе, и возможность сделать его загружаемым при помощи стандартного LILO. Документация, поставляемая с исходными текстами LILO (не руководствами) и с утилитами raidtools-0.90, описывает детали загрузки, загрузочные параметры и общую настройку raid соответственно.

Здесь описаны два варианта действий. Настройка и установка загружаемого корневого raid, и преобразование уже существующей не-raid системы в загружаемый корневой raid без потери данных.

3.1 Загрузка RAID 1 при помощи стандартного LILO

Чтобы загрузочная информация была избыточной и легкой в сопровождении, создайте небольшой RAID1 и смонтируйте его в каталог /boot вашего системного диска. LILO не знает об устройствах 0х9?? и не может найти информацию во время загрузки, потому что подсистема raid еще не активна. Чтобы обойти это, вы можете передать LILO информацию о геометрии диска (дисков), из которой LILO сможет определить положение информации, необходимой для загрузки ядра, даже если он на RAID1-разделе. Это происходит потому, что раздел RAID1 аналогичен стандартному разделу, за исключением супер-блока raid, записанного в конце. Загружаемый raid-массив должен находиться в пределах первых 1024 Мбайт диска. Теоретически, он может начинаться, где угодно в 1024 Мегабайтном пространстве, но на практике мне так и не удалось его запустить, если загружаемый raid не находился в самом начале этого гигабайта. Возможно, это было из-за того, что я делал что-то глупое, но теперь это не имеет значения. С тех пор я всегда настраиваю все мои системы так, чтобы загружаемый raid-массив был первым разделом в системе. У меня есть следующие конфигурации корневых raid-систем, с загружаемым RAID1, подключенным к /boot с корневыми raid-массивами: RAID1, RAID5, RAID10 & RAID1-10 (1 зеркало + 1 raid0-блок). У последнего имеется особая пара lilo-файлов, потому что у всех дисков разные геометрии, однако, принципы первоначального загрузочного процесса абсолютно одинаковы. Корневые системы RAID10 и RAID1-10 требуют использования initrd для подключения корневой файловой системы после того, как процесс загрузки ядра закончен. Смотрите приложения с примерами конфигурационных файлов для всех моих систем.

Стандартный конфигурационный файл LILO выглядит примерно так:

```
# lilo.conf - предполагаем, что диск менее 1024 Мб
boot = /dev/hda
delay = 40  # многовато, но красиво
vga = normal  # обычно не требуется
image = /bzImage
root = /dev/hda1
read-only
label = Linux
```

Пара конфигурационных файлов LILO для raid выглядят примерно так:

```
# lilo.conf.hda - первичный ide, главный диск
       disk=/dev/md0
       bios=0x80
       sectors=63
       heads=16
       cylinders=39770
       partition=/dev/md1
       start=63
       boot=/dev/hda
       map=/boot/map
       install=/boot/boot.b
       image=/boot/bzImage
       root=/dev/md0
       read-only
       label=LinuxRaid
 ______
# lilo.conf.hdc - вторичный ide, главный диск
       disk=/dev/md0
       bios=0x80
                                # см. замечание ниже
```

```
sectors=63
heads=16
cylinders=39770
partition=/dev/md1
start=63
boot=/dev/hdc # вот это второй диск
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image=/boot/bzImage
root=/dev/md0
read-only
label=LinuxRaid
```

Если ваш BIOS достаточно "умен"(многие нет), чтобы понять, что первый диск не работает или отсутствует, и затем начать загружаться со второго, то здесь должна находиться строка bios=81. Это ситуация больше подходит для SCSI-bios, чем для IDE-bios. Я просто планирую перенос диска, в случае проблем с главным загрузочным диском, чтобы заменить отказавший диск C. Информация о геометрии диска может быть получена при помощи fdisk:

```
fdisk -ul (маленькая L)
fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 16 heads, 63 sectors, 39770 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
  Device Boot
               Start
                            End
                                  Blocks Id System
/dev/hda1
                 63
                          33263
                                  16600+ fd Linux raid autodetect
                                  205128
                                          82 Linux swap
/dev/hda2
               33264
                         443519
/dev/hda3
              443520 40088159 19822320 fd Linux raid autodetect
```

3.2 Подробный разбор lilo.conf для загружаемого raid

Здесь приведен файл lilo.conf для raid, показанный выше, с комментариями к каждой строке.

```
# lilo.conf.hda - первичный ide, главный диск
#
       местоположение каталога /boot, в котором буден находиться
#
       ядро, таблицы Lilo, и т.п.
#
       Заметьте, что это не НАСТОЯЩИЙ раздел, в котором находятся
#
       загрузочный образ и информация, а устройство,
#
       которое логически содержит этот каталог.
       В этом примере /dev/mdl подключен к точке /dev/md0/boot
    disk=/dev/md0
#
       указать LILO, которое BIOS-устройство использовать для загрузки, т.е. диск С:
    bios=0x80
#
       указать LILO физическую геометрию устройства,
#
       которая не всегда совпадает с "логической"
#
       геометрией. Смотрите файловую систему /ргос или
#
       просмотрите сообщения ядра при загрузке, когда он опрашивает диски
     sectors=63
```

^{*} Заметьте, что здесь приведено начало каждого раздела

```
heads=16
     cylinders=39770
       Это подставная строка, чтобы LILO был удовлетворен тем, что
       узнал raid-набор (set) и потом нашел НАЧАЛО
#
       загрузочного сектора. Для того, чтобы узнать
#
       для чего эта строка на самом деле, читайте
       документацию, идущую с пакетом исходных текстов LILO.
#
       Этот параметр "должен" отличаться от строки
#
       disk= ,приведенной выше. Это может быть любое другое mdx
#
       устройство, используемое или нет, и не обязательно должно быть тем,
       которое содержит информацию каталога /boot
#
    partition=/dev/md1
       первый сектор раздела, содержащего каталог /boot
     start=63
       настоящее устройство, куда LILO запишет загрузочную информацию
    boot=/dev/hda
       логическое устройство, куда LILO поместит загрузочную информацию
    map=/boot/map
     install=/boot/boot.b
#
       логическое местоположение ядра
     image=/boot/bzImage
       стандартные строки приведены ниже
       корневым (root) может быть raid1/4/5-устройство
     root=/dev/md0
     read-only
     label=LinuxRaid
```

4 Переход с не-raid на RAID1/4/5

Переход с не-raid системы к raid достаточно прост, и состоит из нескольких последовательных шагов, приведенных ниже. Описание приведено для системы с загрузочным, корневым и swap-разделами.

СТАРЫЙ диск в существующей системе:

```
/dev/hda1 загрузочный, возможно dos+loadlin или lilo
/dev/hda2 корневой
/dev/hda3 swap
```

Мы добавим дополнительный диск и преобразуем систему в RAID1. Вы можете легко добавить несколько дисков и сделать RAID5-массив, при помощи подобной процедуры.

4.1 Шаг 1 - готовим новое ядро

Скачайте новое чистое ядро, утилиты raidtools-0.90 (или более новую версию), и патч к ядру, для поддержки raid версии 0.90.

Соберите и установите raidtools и ПРОЧИТАЙТЕ документацию.

Соберите и установите ядро с поддержкой тех видов (0/1/4/5 ?) гаіd, которые вы будете использовать. Убедитесь в том, что разрешили автозапуск гаіd-устройств в конфигурации ядра. Удостоверьтесь в том, что ядро нормально загружается и изучите файл /proc/mdstat, чтобы еще раз убедиться в том, что необходимые вам виды гаіd поддерживаются ядром.

4.2 Шаг 2 - настраиваем raidtab для вашего нового raid-a.

Новый диск будет добавлен на второй IDE-контроллер как главное устройство, поэтому станет /dev/hdc

```
/dev/hdc1 16 MG -- более чем достаточно для нескольких ядер
/dev/hdc2 большая часть диска
/dev/hdc3 еще немного swap-пространства, если необходимо. Если нет, увеличьте /dev
```

Измените виды разделов /dev/hdc1 и /dev/hdc2 на вид "fd"для автозапуска raid. Используя параметр **failed-disk**, создайте raidtab для необходимой конфигурации RAID1. Этот параметр (failed disk) должен быть последним в таблице.

```
# пример raidtab
# md0 - это корневой массив
raiddev
                     /dev/md0
raid-level
nr-raid-disks
                     2
chunk-size
                     32
# Свободные диски для реконструкции данных "на-ходу"
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
device
                     /dev/hdc2
raid-disk
# это наш старый диск, временно пометим его как отказавший
device
                     /dev/hda2
failed-disk
                     1
# md1 - это загрузочный /boot массив
raiddev /dev/md1
raid-level
nr-raid-disks
chunk-size
                     32
# Свободные диски для реконструкции данных "на-ходу"
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
device
                     /dev/hdc1
raid-disk
# boot также пометим сломанным
device
                     /dev/hda1
failed-disk
                       1
```

4.3 Создаем, форматируем и настраиваем RAID

Создайте md-устройства следующими командами:

```
mkraid /dev/md0
mkraid /dev/md1
```

Raid-устройства должны быть созданы, и запущены. Изучите /proc/mdstat, там должны быть указаны виды raid-устройств, поддерживаемые ядром, а также список работающих raid-устройств. Отформатируйте загрузочное и корневое устройства командами:

```
mke2fs /dev/md0
mke2fs /dev/md1
```

Подключите новое корневое устройство туда, куда удобно, создайте в нем каталог /boot и подключите туда загрузочный раздел:

```
mount /dev/md0 /mnt
mkdir /mnt/boot
mount /dev/md1 /mnt/boot
```

4.4 Копируем текущую ОС на новое raid-устройство

Это достаточно просто и понятно.

```
cd /
# настройте скрипт для того чтобы это сделать

cp -a /bin /mnt

cp -a /dev /mnt

cp -a /etc /mnt

cp -a (все каталоги кроме /mnt, /proc, и сетевых дисков) /mnt
```

Процедура может усложниться, если вы подключили или сделали ссылки на другие диски к вашей корневой файловой системе. Пример, приведенный выше, предполагает простую систему, вам, возможно, придется немного изменить процедуру копирования.

4.5 Проверяем ваш новый RAID

Создайте загрузочный флоппи и запустите команду rdev для ядра.

```
dd if=kernal.image of=/dev/fd0 bs=2k
rdev /dev/fd0 /dev/md0
rdev -r /dev/fd0 0
rdev -R /dev/fd0 1
```

Измените файл fstab на RAID-устройстве для отражения новых точек подключения, как указано ниже:

Отключите raid-устройства и перезагрузите систему, чтобы убедиться в том, что все работает правильно.

```
umount /mnt/boot
umount /mnt
raidstop /dev/md0
raidstop /dev/md1
shutdown -r now
```

Ваша RAID-система должна загрузиться и работать в сокращенном (degraded) режиме с загрузочным флоппи-диском. Аккуратно проверьте, что вы скопировали ВСЕ на вашу новую raid-систему. Если вы что-то на этом этапе напутаете без сохранения резервной копии, ВАМ БУДЕТ НЕСЛАД-КО!

Если что-то не заработало, перезагрузите вашу старую систему, вернитесь и исправьте все, пока все не будет нормально.

4.6 Интегрируем старый диск в raid-массив

Удачное завершение процедур предыдущего пункта означает, что raid-массив работает, но пока без излишеств. Теперь надо переделать разделы старого диска (дисков) для того, чтобы добавить его в raid-массив. Запомните, если геометрии дисков разные, то размер раздела на старом диске должен быть равен или больше размеров raid-разделов, а иначе их нельзя будет добавить в raid-массив. Переделайте нужным образом разделы на старом диске, например:

```
/dev/hda1 равен или больше /dev/hdc1 /dev/hda2 равен или больше /dev/hdc2 /dev/hda3 нечто, оставшееся под swap или что-то еще...
```

Смените параметр **failed-disk** в raidtab на **raid-disk** и добавьте новые (старые) разделы к raid-массиву, что называется "на ходу"(hot add).

```
raidhotadd /dev/md1 /dev/hda1
raidhotadd /dev/md0 /dev/hda2
```

В файле /proc/mdstat должны теперь появиться одно или более raid-устройств, перестраивающих данные для новых разделов. Через минуту или две...или несколько, raid-массивы должны быть полностью синхронизированы (эта процедура может занять длительное время для больших разделов). Использование вышеописанной процедуры настроит загружаемый raid на новой raid-паре. Пользуйтесь загрузочным флоппи-диском, пока настраиваете и тестируете последний шаг.

5 Приложение 1. - Пример raidtab

Пример RAID1 описан в первых главах этого документа

```
df
                  1k-blocks Used Available Use% Mounted on
Filesystem
/dev/md0
                   19510780 1763188 16756484 10% /
                       15860
                                         14051 7% /boot
/dev/md1
                                984
# -----
 fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 16 heads, 63 sectors, 39770 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
   Device Boot Start
                           End Blocks Id System
/dev/hda1 63 33263 16600+ fd Linux raid autodetect /dev/hda2 33264 443519 205128 83 Linux native /dev/hda3 443520 40088159 19822320 fd Linux raid autodetect
# -----
 fdisk -ul /dev/hdc
Disk /dev/hdc: 16 heads, 63 sectors, 39770 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
   Device Boot
                Start
                           End Blocks Id System
/dev/hdc1
                 63
                          33263
                                   16600+ fd Linux raid autodetect
/dev/hdc2 33264 443519
                                   205128 82 Linux swap
```

```
/dev/hdc3 443520 40088159 19822320 fd Linux raid autodetect
# -----
# md0 - это корневой массив, примерно 20 Гб
raiddev /dev/md0
raid-level
nr-raid-disks
chunk-size
                    32
# Свободные диски для реконструкции "на-ходу"
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
                    /dev/hda3
device
raid-disk
device
                    /dev/hdc3
raid-disk
\# md1 - это загрузочный массив, примерно 16 Мб
raiddev /dev/mdl
raid-level
                    1
nr-raid-disks
                    2
chunk-size
                    32
# Свободные диски для реконструкции "на-ходу"
nr-spare-disks 0
persistent-superblock 1
device
                    /dev/hda1
raid-disk
                    /dev/hdc1
device
raid-disk
# -----
# ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
# устройство, содержащее каталог /boot
disk=/dev/md0
# геометрия
 bios=0x80
 sectors=63
 heads=16
 cylinders=39770
# подставная строка
 partition=/dev/md1
# начало "диска" на устройстве
 start=63
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image=/boot/bzImage
root=/dev/md0
label=LinuxRaid
read-only
```

```
# -----
# ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
# устройство, содержащее каталог /boot
disk=/dev/md0
# геометрия
 bios=0x80
 sectors=63
 heads=16
 cylinders=39770
# подставная строка
 partition=/dev/md1
# начало "диска" на устройстве
 start=63
boot=/dev/hdc
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image=/boot/bzImage
root=/dev/md0
label=LinuxRaid
read-only
   Приложение 2. - Пример реализации RAID5 на SCSI
4-дисковый SCSI RAID5
            1k-blocks Used Available Use% Mounted on
Filesystem
                  11753770 2146076 9000678 19% /
/dev/md0
                     15739 885
                                      14042 6% /boot
/dev/md1
# -----
```

fdisk -ul /dev/sda Disk /dev/sda: 64 heads, 32 sectors, 4095 cylinders Units = sectors of 1 * 512 bytes Start End Blocks Id System 32 32767 16368 fd Linux rai 32768 292863 130048 5 Extended Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 16368 fd Linux raid autodetect /dev/sda2 /dev/sda3 292864 8386559 4046848 fd Linux raid autodetect 32800 260095 113648 82 Linux swap /dev/sda5 /dev/sda6 260128 292863 16368 83 Linux native - test # ----fdisk -ul /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 64 heads, 32 sectors, 4095 cylinders

```
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 32 32767 16368 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 32768 292863 130048 5 Extended

      /dev/sdb3
      292864
      8386559
      4046848
      fd
      Linux raid autodetect

      /dev/sdb5
      32800
      260095
      113648
      82
      Linux swap

      /dev/sdb6
      260128
      292863
      16368
      83
      Linux native - test

# -----
# fdisk -ul /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 64 heads, 32 sectors, 4095 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
   Device Boot Start End Blocks Id System ev/sdc2 32 292863 146416 5 Extended
/dev/sdc2 32 292863 146416 5 Excended
/dev/sdc3 292864 8386559 4046848 fd Linux raid autodetect
/dev/sdc5 64 260095 130016 83 Linux native - development
# -----
 fdisk -ul /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 64 heads, 32 sectors, 4095 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdd2 32 292863 146416 5 Extended
# -----
# raidtab
raiddev /dev/md0
          raid-level 5
          nr-raid-disks 4
          persistent-superblock 1
          chunk-size 32
# Свободные диски для реконструкции "на-ходу"
          nr-spare-disks 0
          device  /dev/sda3
raid-disk     0
          device
raid-disk
                             /dev/sdb3
          raid-disk 1
device /dev/sdc3
raid-disk 2
```

```
device
                      /dev/sdd3
       raid-disk
# загрузочный раздел
raiddev /dev/md1
       raid-level 1
       nr-raid-disks 2
       persistent-superblock 1
       chunk-size
# Свободные диски для реконструкции "на-ходу"
       nr-spare-disks 0
       device /dev/sdal raid-disk 0 device /dev/sdbl raid-disk 1
# -----
# cat lilo.conf.sda
# ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
# устройство, содержащее каталог /boot
disk=/dev/md0
# геометрия
 bios=0x80
 sectors=32
 heads=64
 cylinders=4095
# подставная строка
 partition=/dev/md1
# начало "диска" на устройстве
  start=32
boot=/dev/sda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image=/boot/bzImage
root=/dev/md0
label=LinuxRaid
read-only
# -----
# cat lilo.conf.sdb
# ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
# устройство, содержащее каталог /boot
disk=/dev/md0
# геометрия
 bios=0x80
 sectors=32
 heads=64
  cylinders=4095
```

```
# подставная строка
  partition=/dev/md1
# начало "диска" на устройстве
  start=32
boot=/dev/sdb
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
image=/boot/bzImage
root=/dev/md0
label=LinuxRaid
read-only
```

Приложение 3. - IDE RAID10 с initrd

RAID1 поверх полосатой пары RAID0.... диски на RAID0-массивах не совсем одинаковые, но близки по размерам.

```
/dev/md0 - это раздел /boot, автоматически запускаемый ядром
/dev/md1 и /dev/md3 - это два RAIDO-массива автоматически запускаемые ядром
/dev/md2 - это корневой раздел, запускаемый initrd
df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounton (dev/md2 118531 76485 35925 68% / /dev/md0 1917 1361 457 75% /boot
                                   Used Available Use% Mounted on
# -----
 fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 4 heads, 46 sectors, 903 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 46 4231 2093 fd Linux raid autodetect
/dev/hda2
                 4232 166151
                                     80960 fd Linux raid autodetect
# -----
 fdisk -ul /dev/hdb
Disk /dev/hdb: 5 heads, 17 sectors, 981 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
   Device Boot Start End Blocks Id System ev/hdb1 17 83384 41684 fd Linux raid autodetect
/dev/hdb1
# -----
 fdisk -ul /dev/hdc
```

```
Disk /dev/hdc: 7 heads, 17 sectors, 1024 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
  Device Boot Start End Blocks Id System
               17 84013 41998+ fd Linux raid
84014 121855 18921 82 Linux swap
/dev/hdc1
                         84013 41998+ fd Linux raid autodetect
/dev/hdc2
# -----
fdisk -ul /dev/hdd
Disk /dev/hdd: 4 heads, 46 sectors, 903 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
  Device Boot Start End Blocks Id System
ev/hdd1 46 4231 2093 fd Linux raid autodetect
ev/hdd2 4232 166151 80960 fd Linux raid autodetect
/dev/hdd1
/dev/hdd2
# -----
# raidtab
raiddev /dev/md0
       raid-level
                      1
       nr-raid-disks 2
       persistent-superblock 1
       chunk-size 8
       device
                      /dev/hda1
       raid-disk 0
device /dev/hdd1
raid-disk 1
raiddev /dev/md1
       raid-level 0
       nr-raid-disks 2
       persistent-superblock 1
       chunk-size 8
       device /dev/hdd2
raid-disk 0
device /dev/hdb1
raid-disk 1
raiddev /dev/md2
       raid-level
       nr-raid-disks 2
       persistent-superblock 1
       chunk-size 8
       device
                      /dev/md1
                    0
       raid-disk
       device
                     /dev/md3
       raid-disk
raiddev /dev/md3
```

```
raid-level
       nr-raid-disks 2
       persistent-superblock 1
       chunk-size 8
                      /dev/hda2
       device
       raid-disk
device
raid-disk
                     /dev/hdc1
# -----
Содержимое файла linuxrc
cat linuxrc
#!/bin/sh
# версия 1.02 2-22-00
############ HacTOSUee HAYAJO 'linuxrc' ###############
# подключаем файловую систему /proc
/bin/mount /proc
# запускаем raid-1, сделанный из raid-0 массивов
/bin/raidstart /dev/md2
# выведем на консоль суть происходящего
/bin/cat /proc/mdstat
# Все нормально, позволяем ядру подключить /dev/md2
# заставляем ядро воспринимать /dev/md2 как корневую файловую систему
# Значение 0х900 - это номер устройства, рассчитанный, как
# 256*главное число устройства + зависимое число устройства
echo "/dev/md2 mounted on root"
echo 0x902>/proc/sys/kernel/real-root-dev
\# отключаем /proc для освобождения памяти, выделенной устройству initrd
/bin/umount /proc
exit
# -----
Содержимое initrd
./bin/ash
./bin/echo
./bin/raidstart
./bin/mount
./bin/umount
./bin/cat
./bin/sh
./dev/tty1
./dev/md0
./dev/md1
```

```
./dev/md2
./dev/md3
./dev/md4
./dev/console
./dev/hda
./dev/hda1
./dev/hda2
./dev/hda3
./dev/hdb
./dev/hdb1
./dev/hdb2
./dev/hdb3
./dev/hdc
./dev/hdc1
./dev/hdc2
./dev/hdc3
./dev/hdd
./dev/hdd1
./dev/hdd2
./dev/hdd3
./dev/initrd
./dev/ram0
./dev/ram1
./dev/ram2
./dev/ram3
./dev/ram4
./dev/ram5
./dev/ram6
./dev/ram7
./etc/raidtab
./etc/fstab
./lib/ld-2.1.2.so
./lib/ld-linux.so.1
./lib/ld-linux.so.1.9.9
./lib/ld-linux.so.2
./lib/ld.so
./lib/libc-2.1.2.so
./lib/libc.so.6
./linuxrc
./proc
```

8 Приложение 4. - IDE RAID1-10 c initrd

Эта система создана из ассортимента старого и нового. Корневое устройство - это RAID1, созданный на основе одного RAID0-массива, из двух дисков разного размера и обычного дискового раздела большего размера. Подробное изучение файлов lilo.conf может вам в полной мере понять суть некоторых параметров.

```
/dev/md0 - это раздел с каталогом /boot, автоматически запускаемый ядром /dev/md1 - это первая половина зеркального массива для md2, автоматически запускаемая ядром /dev/hda3 - это вторая половина зеркального массива для md2 /dev/md2 - это RAID1 /dev/md1 + /dev/hda3, запускаемый initrd
```

```
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/md2 138381 74421 56815 57% / dev/md0 2011 1360 549 71% /boot
# -----
 fdisk -ul /dev/hda
Disk /dev/hda: 8 heads, 46 sectors, 903 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
# -----
fdisk -ul /dev/hdc
Disk /dev/hdc: 8 heads, 39 sectors, 762 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes

        Device Boot
        Start
        End
        Blocks
        Id
        System

        /dev/hdc1
        39
        4367
        2164+
        fd
        Linux raid autodetect

        /dev/hdc2
        4368
        70199
        32916
        82
        Linux swap

        /dev/hdc3
        70200
        237743
        83772
        fd
        Linux raid autodetect

# -----
 fdisk -ul /dev/hdd
Disk /dev/hdd: 4 heads, 39 sectors, 762 cylinders
Units = sectors of 1 * 512 bytes
   Device Boot Start
                               End Blocks Id System
                      39 118871 59416+ fd Linux raid autodetect
/dev/hdd1
# -----
# raidtab
raiddev /dev/md0
         raid-level 1
         nr-raid-disks 2
         persistent-superblock 1
         chunk-size 8
         device
                           /dev/hdc1
                        1
/dev/hda1
         raid-disk
         device
         raid-disk 0
```

```
raiddev /dev/md1
       raid-level 0
       nr-raid-disks 2
       persistent-superblock 1
       chunk-size 8
       device
                      /dev/hdc3
       raid-disk 0
device /dev/hdd1
raid-disk 1
raiddev /dev/md2
       raid-level 1
       nr-raid-disks 2
       persistent-superblock 1
       chunk-size 8
       device /dev/mdl
raid-disk l
device /dev/hda3
raid-disk 0
                      /dev/hda3
# -----
cat linuxrc
#!/bin/sh
# версия 1.02 2-22-00
############ Hactosuee HAYAJO 'linuxrc' ###############
# подключаем файловую систему /proc
/bin/mount /proc
# автозапуск раздела с каталогом /boot и raid0
/bin/raidstart /dev/md2
# выведем на консоль суть происходящего
/bin/cat /proc/mdstat
# Все нормально, позволяем ядру подключить /dev/md2
# заставляем ядро воспринимать /dev/md2 как корневую файловую систему
# Значение 0х900 - это номер устройства, рассчитанный, как
# 256*главное число устройства + зависимое число устройства
echo "/dev/md2 mounted on root"
echo 0x902>/proc/sys/kernel/real-root-dev
# отключаем /proc для освобождения памяти, выделенной устройству initrd
/bin/umount /proc
exit
# -----
Содержимое initrd.gz
./bin
```

./bin/ash ./bin/echo ./bin/raidstart ./bin/mount ./bin/umount ./bin/cat ./bin/sh ./dev/tty1 ./dev/md0 ./dev/md1 ./dev/md2 ./dev/md3 ./dev/console ./dev/hda ./dev/hda1 ./dev/hda2 ./dev/hda3 ./dev/hdc ./dev/hdc1 ./dev/hdc2 ./dev/hdc3 ./dev/hdd ./dev/hdd1 ./dev/hdd2 ./dev/hdd3 ./dev/initrd ./dev/ram0 ./dev/ram1 ./dev/ram2 ./dev/ram3 ./dev/ram4 ./dev/ram5 ./dev/ram6 ./dev/ram7 ./etc/raidtab ./etc/fstab ./lib/ld-2.1.2.so ./lib/ld-linux.so.1 ./lib/ld-linux.so.1.9.9 ./lib/ld-linux.so.2 ./lib/ld.so ./lib/libc-2.1.2.so ./lib/libc.so.6 ./linuxrc ./proc # ----cat lilo.conf.hda # ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ # устройство содержащее каталог /boot

disk=/dev/md2
геометрия

```
bios=0x80
 cylinders=903
 heads=8
 sectors=46
# геометрия 2-го диска
# параметр BIOS будет аналогичный, потому что это все переместится на hda
# cylinders=762
# heads=8
# sectors=39
# подставная строка
 partition=/dev/md0
# начало "диска" на устройстве
 start=46
# второе устройство
# start=39
# У ядра 2.2.14, видимо есть кое-какие проблемы с распознаванием правильных IRQ
 append = "ide1=0x170,0x376,12 ether=10,0x300,eth0 ether=5,0x320,eth1"
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
initrd=/boot/initrd.gz
image=/boot/zImage
root=/dev/md2
label=LinuxRaid
read-only
# -----
cat lilo.conf.hdc
# ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
# устройство, содержащее каталог /boot
disk=/dev/md2
# геометрия
 bios=0x80
# cylinders=903
# heads=8
# sectors=46
# геометрия 2-го диска
# параметр BIOS будет аналогичный, потому что это все переместится на hda
 cylinders=762
 heads=8
 sectors=39
# подставная строка
 partition=/dev/md0
# начало "диска" на устройстве
# start=46
# второе устройство
```

```
start=39
```

У ядра 2.2.14, видимо есть кое-какие проблемы с распознаванием правильных IRQ append = "ide1=0x170,0x376,12 ether=10,0x300,eth0 ether=5,0x320,eth1"

boot=/dev/hdc
map=/boot/map
install=/boot/boot.b

initrd=/boot/initrd.gz

image=/boot/zImage
root=/dev/md2
label=LinuxRaid
read-only