

AMS サイト導入手順書

外部サイト運者向け / Avatar Management System

この手順書は、外部サイトに AMS のアバタ表示外部連携を導入するための手順をまとめたものです。ユザが AMS 側で作成公開したアバタを、外部サイト上で取得して表示することを目的としています。

1. 導入方式の選

AMS 連携には OAuth 方式と API キ方式があります。ユザごとの許可を明確に管理する場合は OAuth 方式、サーバ側で登みユザ ID を使って取得する場合は API キ方式を選します。

方式	主な用途	必要な設定
OAuth 連携	ユザが外部サイトから AMS ログインし、連携許可を行う	OAuth クライアント、redirect URI、client secret
API キ方式	外部サイトのサーバが API キと AMS ユザ ID でアバタを取得する	API キ、AMS ユザ ID

2. OAuth 方式の導入手順

- 運者面の「OAuth クライアント」でクライアントを作成します。
- 外部サイトのコールバック URL を redirect URI に登します。開環境本番環境で URL が異なる場合は、それぞれ登します。
- 外部サイトに「AMS と連携」ボタンを設置し、AMS ユザ面の /oauth/authorize へ遷移させます。
- ユザが AMS でログインし、連携を許可すると redirect URI に認可 code が返ります。
- 外部サイトのサーバで認可 code を access_token に交換します。client_secret は必ずサーバ側に保管し、ブラウザへ渡さないでください。
- 取得した access_token を使って SDK/API からアバターモデルファイルを取得します。

認可 URL 例

```
https://{ams-user-web}/oauth/authorize?client_id={clientId}&redirect_uri={encodedRedirectUri}&response_type=code&state;={state}
```

3. API キ方式の導入手順

- 運者面の「API キ」でサーバ用 API キを行します。
- ユザに AMS 上で象アバタの「外部連携」を ON にしてもらいます。
- ユザから AMS ユザ ID を受け取り、外部サイト側のユザ情報に紐づけます。
- 外部サイトのサーバで API キと AMS ユザ ID を使い、アバターモデルファイルを取得します。

- API キはサーバ側だけで保持し、フロントエンドや公開リポジトリに含めないでください。

4. SDK の最小例

@ams/sdk-web と @ams/sdk-three を使うと、AMS API からモデルを取得し Three.js シンヘ追加できます。

```
import { AmsClient } from '@ams/sdk-web'; import { loadAmsModel } from '@ams/sdk-three'; const client = new AmsClient({ apiBase: 'https://api.example.com', accessToken }); const model = await loadAmsModel(client, avatarId); scene.add('scene' in model ? model.scene : model.vrm.scene);
```

5. 動作確認チェックリスト

- ☐ OAuth クライアントまたは API キが行みである
- ☐ redirect URI が外部サイトのURLと完全一致している
- ☐ ユザが象アバタの外部連携を ON にしている
- ☐ モデル取得 API が 200 を返し、VRM/GLB が表示できる
- ☐ 不要になった連携API キを停止できる運用になっている

6. セキュリティ上の注意

- client_secret と API キはサーバ側だけで保管してください。
- state パラメタを使い、OAuth コルバックのリクエスト改ざんを知ってください。
- ユザが連携を解除した場合やアバタの外部連携を OFF にした場合、外部サイト側でもキャッシュを無化してください。
- 本番環境では HTTPS の URL のみを redirect URI として利用してください。

詳しい API 仕は運者面の SDK ガイド、SDK サンドボックス、Swagger UI を照してください。