

カーベイ加盟店プラットフォーム 操作マニュアル

対象：本部管理者／本部担当者（SV）／加盟店 版：ドラフト v0.8（AI生成の草案・加筆修正のうえSVへ配布してください）
最終更新：2026-07-25

本書は、本部（管理者・SV）と加盟店（加盟者）が本システムを操作するための手引きです。実際の画面の文言・仕様変更に合わせて随時更新してください。

目次

- システム概要
- ログインと権限
- 本部（管理画面）の操作
- 加盟店（加盟店画面）の操作
- 主要な業務フロー
- 料金・手数料の仕組み
- よくある質問（FAQ）
- 注意点
- 用語集

1. システム概要

カーベイ加盟店プラットフォームは、本部がFC 加盟店の**契約・入金・資金・仕入れ～販売の進捗・収益**を一元管理し、加盟店側にも進捗を見せる業務プラットフォームです。

2つの売買フロー

フロー	概要	主体
自動売買（フルオート）	本部が仕入れ～販売を代行。加盟店は資金投入と進捗確認が中心	本部主導
半自動売買（セミオート／Home Dealer）	加盟店がオーダーを送り、本部が仕入れ・商品化を支援	加盟店主導

プラン：エコノミー／ブロンズ／プラチナ／ゴールド（上位ほど枠が多い）。加盟店は「自動売買」「半自動」または「両方」の権限を持ちます。

2. ログインと権限

2-1. ログイン

- メールアドレス＋パスワードでログインします。
- パスワードを忘れた場合は再設定できます。

- 本部が加盟店のログイン情報を発行します（会員詳細 → 「ログイン情報を発行／パスワードを再発行」）。

2-2. 権限（ロール）

権限	主な役割	見える範囲
管理者（admin）	本部の全権。設定・プラン・権限 変更・削除	全機能
CRM入力担当 （crm_staff）	加盟店・車両・請求・CRM の日常 運用	会員管理・レポート・オーダー・CRM 等（プラン設定・ 権限管理は不可）
チャット専用 （chat_only）	加盟店対応チャットのみ	チャットのみ
加盟店（member）	自社の情報のみ	自分のデータのみ（他加盟店は見えません）

加盟店は**自分の会社の情報だけ**を閲覧できます。他の加盟店の情報は一切表示されません。

3. 本部（管理画面）の操作

左メニューから各機能へ移動します。主なメニューと操作は次のとおりです。

3-1. 加盟店管理

加盟店の登録・編集・状態管理を行います。

- 新規登録**：「加盟店管理 → 新規登録」。基本情報・契約情報・運用方式の権限・財務情報・振込先口座を入力。
- 会員詳細**でできること：
 - 契約情報（プラン・契約日・契約ステータス）
 - 運用方式の権限（セミオート／フルオート／両方）
 - 自動売買 保有枠数**（1～10）・**1枠あたり運用資金**（既定 400万円）
 - 仕入れ資金（預かり金）** の入金・出金・調整（台帳）
 - 請求・入金消込**（請求の発行・入金の記録）
 - 販売可能枠を購入**（上位プランのみ・3枠目以降）
 - 月額管理手数料（月次）** の実行
 - 振込先口座**（出金用）の登録
 - ログイン情報の発行

3-2. 契約管理

全加盟店の契約を横断で一覧できます（プラン・運用方式・契約ステータス・契約日・月額費用・支払状況）。個別の編集は会員詳細から行います。

3-3. 請求・入金管理

全加盟店の請求・入金状況を横断で確認します（請求総額・入金済・未収・支払遅延）。**入金の消込・請求の発行は、各加盟店の詳細画面から行います。**

3-4. 資金管理

全加盟店の預かり金残高・加盟金の支払状況を一覧集計します。

3-5. オンボーディング管理

加盟店の事業開始フロー（契約・本人確認・書類・資金準備・マニュアル修了など）の進捗を管理します。書類の承認／差し戻しもここで行います。

3-6. 車両進捗管理

仕入れ～売却までの車両を、ステージ別に一元管理します（半自動＝オーダーから自動起票／全自動＝本部が起票）。

- **全自動フローの車両を起票**：加盟店を選んでメーカー・車種・予算を入力し「起票する」。
- ※起票には、その加盟店に**保有枠（1以上）と運用資金（預かり金）**が必要です（FAQ参照）。
- **進捗の操作**：仕入れ中 → 商品化中 → 販売中 → 精算（納品）。
- **商品化チェックリスト**：点検・清掃・撮影・掲載準備をワンクリックで管理。
- **費用内訳**：仕入価格・整備費・陸送費・代行手数料などを追加（精算時に預かり金から差引）。
- **販売実績の記録**：販売価格・売却日を入力して「売却を記録」→ 粗利益を自動算出。
- **結果報告書**：売却後、報告書を**ドラッグ&ドロップで添付**（加盟店も閲覧可）。
- **仕入れエビデンス**：自動売買の販売中に、本部が仕入れデータの証跡を1点添付（加盟店が閲覧）。

3-7. 自動売買 キャパ管理

自動売買の全体上限・加盟店ごとの枠と受注可否・受注待ちを一元管理します。

- **全体キャパ**：稼働台数／全体上限（既定200台・設定で拡張可）／残キャパ／使用率。
- **加盟者別**：保有枠／有効枠／稼働／空き枠／預かり金／受注可否。
- **受注待ち（予約）**：上限到達時に登録。**先着順＋本部が上下ボタンで手動並替**。空きが出たら先頭を起票／「割当済みにする」。
- **全体設定**：同時運用の全体上限、受注に必要な最低預かり金（既定100万円）。
- **月額管理手数料の設定**：1枠あたり単価（既定10万円・税抜）、消費税率（％・法改正時に変更）。
- **月額管理手数料を一括実行**：対象加盟店へまとめて当月分を相殺／請求。

3-8. 出金申請管理

加盟店からの出金申請を承認し、振込を管理します。

- 申請中／承認済（振込待ち）／振込完了 のサマリと絞り込み。
- **承認・却下（理由付き）・振込完了**（＝預かり金から自動で差引）。
- **振込用CSVをダウンロード**（承認済みの振込先・金額・期限）。

3-9. 販売実績管理

売却済みの車両から、売上・原価・粗利益・利益率・**平均在庫日数・回転率**を自動集計（全体／加盟店別／月別）。

3-10. オーダー管理

加盟店からの仕入れオーダーを一覧・ステータス管理（受付中／対応中／完了／キャンセル）。オーダー送信で半自動の車両案件が「仕入れ中」に自動起票されます。

3-11. その他

- **CRM**：エンドユーザー（購入者）・購入履歴・商談の管理。
- **チャット**：加盟店との個別チャット（ファイル添付可）。
- **お知らせ配信**：加盟店への全体通知。
- **本部サポート**：加盟店からの問い合わせ対応。
- **プラン管理**（管理者のみ）：プラン・枠既定・月額設定。
- **権限管理**（管理者のみ）：ロールの割り当て。
- **陸送費設定**：区間ごとの陸送費マスタ。
- **利用規約設定**：規約の公開・改訂（改訂時は加盟店に再同意を求めます）。

4. 加盟店（加盟店画面）の操作

4-1. オンボーディング（事業開始フロー）

ステップを順番に完了します（契約・本人確認/書類・資金準備・規約/実践マニュアル・運用開始準備）。**すべて完了すると、オーダー・AI分析・販売登録などの機能が解放**されます。

- **書類のアップロード**：本人確認書類・古物商関連などを提出（本部が確認・承認／差し戻し）。
- **資金調達フロー**：資金調達を利用する場合の進捗（申請→書類→審査→承認→入金）。
- **売買フローの切り替え**：自動売買・半自動の**両方の権限**をお持ちの加盟店は、実行フローを切り替えられます（切り替え後は該当フローのマニュアルで進みます）。

4-2. ダッシュボード

プラン・オンボーディング進捗・販売サマリ・利益・お知らせ・（両フローの場合）**予算の振り分け**などを表示します。

4-3. オーダー管理（半自動）

仕入れオーダーフォームから、車両名・年式・走行距離・希望予算などを入力して送信。履歴・ステータス・通知を確認できます。

4-4. 自動売買

- **枠・受注状況**：有効枠（保有）・稼働中・空き枠・全体の空き・受注可否。
- **月額管理手数料**：月額（税込）＝（枠数-1）×単価＋消費税。毎月、預かり金から相殺されます。
- **案件の進捗フロー**：現在は「販売中・精算完了」の2段階で管理（「仕入れ中」は第二フェーズから拡張）。売却済み案件では**粗利益・仕入れエビデンス・結果報告書**を確認できます。
- **受注待ち**：全体上限に達しているときは「受注待ちに申し込む」。順番が表示されます。

4-5. 出金申請

- 預かり金残高・今年度の残回数（チケット）・出金手数料・入金までの期限を表示。
- **出金額を入力 → 手数料を差し引いた振込額を確認 → 申請。**
- **オーダー中・仕入れ中の案件があると申請できません**（完了後に申請可）。
- 履歴（申請中／承認済／振込完了／却下）を確認。承認前は取消可。

4-6. 予算振り分け（両フロー保有者）

ダッシュボードで、預かり金を「自動売買用／半自動用」に振り分けます。各フローの受注可否・発注上限に連動します。

4-7. その他

- レポート：月間売上・利益・累計・案件数。
- トレーニング：実践マニュアルの動画・資料（修了で進捗に反映）。
- チャット／お知らせ／利用規約／設定。

5. 主要な業務フロー

5-1. 自動売買（フルオート）

1. 本部が会員に枠と**預かり金**を設定
2. 本部が「車両進捗管理」で**起票**（仕入れ中）
3. 商品化中 → 販売中（**仕入れエビデンス**を添付）
4. 売却を記録（**結果報告書**を添付） → 精算完了
5. **月額管理手数料**は本部が月次で相殺／請求
6. 加盟店は「自動売買」画面で進捗・粗利・報告書を確認

5-2. 半自動売買（セミオート）

1. 加盟店が**オーダー送信** → 案件が「仕入れ中」に自動起票
2. 本部が商品化・陸送手配 → 費用を確定して精算（納品）
3. 加盟店が受領・完了、販売実績を報告

5-3. 出金

1. 加盟店が出金申請（オーダー中・仕入れ中はロック）
2. 本部が承認 → 振込用CSVを出力 → 振込 → 振込完了を記録
3. 預かり金から自動で差引・履歴に残る

6. 料金・手数料の仕組み

項目	内容
枠（プラン既定）	エコノミー=1枠／上位（ブロンズ・プラチナ・ゴールド）=2枠。最大10枠
枠購入	上位プランの3枠目以降=10万円/枠（税抜）＋消費税。請求→入金消込で自動付与
月額管理手数料	（保有枠数-1）×10万円（税抜）＋消費税。毎月、預かり金から相殺（不足は請求＋通知）
消費税	本部管理画面（自動売買キャパ管理）で税率を設定。管理手数料・枠購入に自動加算
運用資金	1枠あたり既定400万円。預かり金<100万円は受注ロック
出金手数料	申請額から差し引いて振込

月額管理手数料は「**枠取得日を起算とした満了月**」で数えます（端数の月は課金しません）。既存加盟店は機能適用日を起算とし、過去に遡っての課金はいりません。

7. よくある質問（FAQ）

Q. 自動売買で「起票できない（有効枠0）」と出ます。 A. 不具合ではなく設定不足です。その加盟店に ①**保有枠が1以上** かつ ②**自動売買用の預かり金が1枠あたり運用資金（既定400万円）以上** が必要です。会員詳細で「自動売買 保有枠数」を設定し、預かり金を入金してください。エラー文には「枠が未設定」「運用資金が不足」など具体的な理由が表示されます。

Q. 売買フローを切り替えても画面が変わりません。 A. 切り替えは反映されますが、読み込みに数秒かかることがあります。「切り替え中…」と表示され、完了すると切り替わります。少しお待ちください。

Q. 月額管理手数料を実行しても「課金なし」になります。 A. 起算日から**1か月（満了月）が経過するまでは課金対象がありません**。正常な動作です。

Q. 消費税率を変えたい。 A. 「自動売買 キャパ管理 → 月額管理手数料の設定」で税率（%）を変更できます。管理手数料・枠購入の両方に反映されます。

Q. 出金申請ができません。 A. オーダー中・仕入れ中の案件がある、口座が未登録、今年度のチケット残がない、残高が手数料以下などの場合は申請できません。画面に理由が表示されます。

Q. 加盟店の名前が場所によって違って見えます。 A. ヘッダー・ダッシュボードともに**加盟者名**で統一されるよう修正済みです（反映後にご確認ください）。

Q. 請求の消込（入金記録）はどこで行いますか。 A. 「請求・入金管理」は一覧確認用です。実際の消込・請求発行は**会員詳細**の「請求・入金消込」から行います。

8. 注意点

- **加盟店は自分のデータのみ**閲覧できます（他加盟店は不可）。
- 重要な操作（金額変更・ステータス変更・削除・承認）は履歴が残る設計です。
- 表示の反映に数秒かかる場合があります（読み込み中は上部にインジケータが出ます）。

- 満了月未到来では月額管理手数料は課金されません（正常）。
- 既存加盟店への遡及課金は行いません。

9. 用語集

用語	意味
枠	自動売買で同時に運用できる車両の数の上限（加盟店ごと）
有効枠	$\min(\text{保有枠}, \text{自動売買用預かり金} \div \text{1枠あたり運用資金})$ 。実際に受注できる枠
預かり金	加盟店が本部に預ける運用資金（台帳で管理）
稼働	仕入れ中～販売中の案件数（キャパ・枠を消費）
満了月	起算日から1か月ごとに満了した月数（管理手数料の課金単位）
消込	請求に対して入金を記録して残高を消し込むこと
チケット	出金申請の年間利用回数
フロー	自動売買／半自動売買の運用方式