忘记是什么

忘记该忘记的, 牢记所拥有的! 不要失去才知道珍惜

主页 博客 相册 | 个人档案 | 好友

查看文章

linux下如何挂载硬盘 以及让硬盘开机自动挂载

2009-10-29 11:32

- 1。查看硬盘情况fdisk -I
- 2.给硬盘格式化, 创建文件格式 格式化硬盘

格式化成ext3格式 mkfs.ext3 /dev/sdb

- 3.分区根据命名规则知道这个新添加的硬盘应该是sdb。我们用下面命令给硬盘分区 fdisk /dev/sdb
- 4.设置挂载点 mkdir /mnt/sd
- 5. 挂载硬盘 mount -t ext3 /dev/sdb /mnt/sd
- 6.让 硬盘设置为开机自动挂载

此处有三种办法: 1、使用Autofs自动挂载分区

- 2、修改/etc/fstab
- 3、编写shell脚本,开机自动运行mount命令

方法一、使用Autofs

- 1、Autofs的特点: Autofs与Mount/Umount的不同之处在于,它是一种看守程序(deamon)。如果它检测到用户正试图访问一个尚未挂接的文件系统,它就会自动检测该文件系统,如果该文件系统存在,那么Autofs会自动将其挂接。另一方面,如果它检测到某个已挂接的文件系统在一段时间内没有被使用,那么Autofs会自动将其卸载。因此一旦运行了Autofs后,用户就不在需要手动完成文件系统的挂接和卸载。
- 2、Autofs的安装: 只需执行以下一条命令: rpm -ivh autofs-3.1.3-10.i386.rpm。安装完成后,以后每次启

动Linux, Autofs都会自动运行。

3、Autofs的配置: 首先,Autofs需要从/etc/auto.master这个文件中读取配置信息。该文件中可以同时指定多个挂接点,每个挂接点单独用一行来定义,每一行可包括3个部分,分别用于指定挂接点位置,挂接时需使用的配置文件(即:所谓的map file)及所挂接文件系统在空闲多长时间后自动被卸载。例如,auto.master文件中包括如下一行: /auto /etc/auto.misc — —timeout 60。其中第一部分指定一个安装点为/auto,第二部分指定/auto的map文件为/etc/auto.misc,第三部分指定文件系统在其空闲60秒后自动被卸载。其次,从/etc/auto.misc这个文件读取挂接时需要使用的配置信息。例如,auto.misc文件包括如下内容

cd -fstype=iso9660,ro,nosuid,nodev:/dev/cdrom

Windows_C -fstype=auto,iocharset=cp936 :/dev/hda1

Windows_D -fstype=auto,iocharset=cp936 :/dev/hda5

Windows E -fstype=auto,iocharset=cp936 :/dev/hda6

其中第一行指定将设备/dev/cdrom挂接在/auto的cd子目录中,第二行指定将硬盘的Windows分区挂接在/auto的Windows_*子目录中。每一行的第二个值—fstype是一个可选项,用来表明所挂接的文件系统的类型和挂接选项,在 mount命令能使用挂接选项同样适用于—fstype。修改了配置文件后,可通过执行命令"/etc/init.d/autofs restart",使新的配置生效。现在输入命令"Is /auto/cd",Autofs会自动检测光驱中是否有光盘,如果有,它会自动将其挂接在/auto/cd中,这样Is就会列出其中的内容。如果我们在 60秒内没有再次访问/auto/cd时,Autofs会自动将其卸载掉。

1、fstab文件的作用

文件/etc/fstab存放的是系统中的文件系统信息。当正确的设置了该文件,则可以通过"mount /directoryname"命令来加载一个文件系统,每种文件系统都对应一个独立的行、每行中的字段都有空格或tab键分开。同时fsck、 mount、 umount的等命令都利用该程序。

2、下面是/etc/fatab文件的一个示例行:

fs_spec fs_file fs_type fs_options fs_dump fs_pass /dev/hda1 / ext2 defaults 1 1

fs_spec - 该字段定义希望加载的文件系统所在的设备或远程文件系统,对于一般的本地块设备情况来说: IDE设备一般描述为 /dev/hdaXN, X是IDE 设备通道(a, b, or c), N代表分区号; SCSI设备一描述为/dev/sdaXN。对于NFS情况,格式一般为:,例如: `knuth.aeb.nl:/'。对于procfs,使用`proc'来定义。

fs_file - 该字段描述希望的文件系统加载的目录点、对于swap设备、该字段为none;对于加载目录名包含空格的情况、用40来表示空格。

fs_type - 定义了该设备上的文件系统,一般常见的文件类型为ext2 (Linux设备的常用文件类型)、vfat(Windows 系统的fat32格式)、NTFS、iso9600等。

fs_options - 指定加载该设备的文件系统是需要使用的特定参数选项,多个参数是由逗号分隔开来。对于大多数系统使用"defaults"就可以满足需要。其他常见的选项包括:

选项 含义

ro 以只读模式加载该文件系统

sync 不对该设备的写操作进行缓冲处理,这可以防止在非正常关机时情况下破坏文件系统,但是却降低了计算机速度

user 允许普通用户加载该文件系统

quota 强制在该文件系统上进行磁盘定额限制

noauto 不再使用mount -a命令 (例如系统启动时) 加载该文件系统

fs_dump - 该选项被"dump"命令使用来检查一个文件系统应该以多快频率进行转储,若不需要转储就设置该字段为0

fs_pass-该字段被fsck命令用来决定在启动时需要被扫描的文件系统的顺序,根文件系统"/"对应该字段的值应该为1,其他文件系统应该为2。若该文件系统 无需在启动时扫描则设置该字段为0

3、修改/etc/fstab实现自动挂载Windows分区,并显示中文目录

LABEL=//ext3 defaults 1 1

none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0

none /proc proc defaults 0 0

none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 LABEL=/usr /usr ext3 defaults 1 2 /dev/hda9 swap swap defaults 0 0 #添加如下几行 /dev/hda1 /mnt/win_c vfat codepage=936,iocharset=cp936 0 0 /dev/hda5 /mnt/win d vfat codepage=936,iocharset=cp936 0 0 /dev/hda6 /mnt/win_e vfat codepage=936,iocharset=cp936 0 0

4、对部分分区格式的支持需要编译相关的支持到内核了来实现,如NTFS。

首先,以root身份登陆,在/mnt下,你要有win c win d win e这几个目录,如果没有可以通过在虚拟终端分别输入mkdir /mnt/win c,mkdir /mnt/win d,mkdir /mnt/win_e来建立。接着打开虚拟终端, , 输入 vi mymount, 然后按insert输入如下代码: #!/bin/bash

case \$1 in

m)

mount -o iocharset=cp936 -t vfat /dev/hda1 /mnt/win_c

mount -o iocharset=cp936 -t vfat /dev/hda5 /mnt/win_d

mount -o iocharset=cp936 -t vfat /dev/hdc6 /mnt/win_e

u)

umount -o iocharset=cp936 -t vfat /dev/hda1 /mnt/win_c

umount -o iocharset=cp936 -t vfat /dev/hda5 /mnt/win d

umount -o iocharset=cp936 -t vfat /dev/hda6 /mnt/win_e

esac

然后按Esc输入:wq回车就可以了.第一行#!/bin/bash指定以bash shell执行此文

件.case \$1 in 为取的命令行参数.若为m则开始挂载.若为u则卸载.其中-o

iocharset=cp936能够显示中文名.-t vfat 为指定文件系统类型为WINDOWS下的VFAT文件系

统.win_c win_d win_e为目录/mnt下的子目录.

到这里,该程序已经写好了.但是它还没有执行权利.我们只要输入下面这个命令就可以了.

chmod u+x mymount

到这步你只要输入./mymount m,就可以挂载windows分区了.如果在/etc/rc.d/rc.local 文件中添加这一行:

sh ./root/mymount m

重启后linux会自动挂载windows分区。

上一篇:如何做配置管理 下一篇:fsck.ext3:unable to resolve 'L...

相关文章:

- linux 开机自启动挂载windows
- linux 开机自动挂载分区(学习笔...
- linux挂载新硬盘,开机自动挂载
- 让linux系统开机时候自动挂载win...
- 让NTFS分区在Linux下开机自动挂... Linux 开机就自动挂载(mount) fs...
- Linux 创建文件系统及挂载文件系... linux下挂载硬盘光驱和U盘
- Linux下如何挂载FAT32格式USB设... linux u盘 挂载

更多>>

最近读者:



登录后, 您就出 现在这里。



快乐fst















show_style_st_f67348864

网友评论:

发表评论:

姓 名:	注册 登录
网址或邮箱	(选填)
上 宏	
内容:	插入表情
验证码:	请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写
验证码:	请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写