

DC Linux Service
Руководство по установке

Версия 2.0.12





Руководство по установке Версия 2.0.12

История изменений документа

| Версия | Дата | Перечень изменений |
|--------|------------|-----------------------|
| 1.0 | 12.09.2024 | Первоначальная версия |
| | | |



Содержание

| Правовая информация и сведения о поддержке продукта | | |
|---|---|--|
| 1. Введение | | |
| · · 2. Установка «DC Linux Service» | | |
| 2.1. Подготовка к установке | | |
| 2.2. Получение прав суперпользователя | | |
| 2.3. Установка | 6 | |
| 3. Взаимодействие со службой «DC Linux Service» | 8 | |
| 3.1. Проверка статуса службы | | |
| 3.2. Запуск службы | 8 | |
| 3.3. Остановка службы | 8 | |
| 4. Удаление DC Linux Service | 9 | |
| 5. Диагностика проблем с запуском | | |
| 6. Параметры файла конфигурации «connector.xml» | | |
| | | |

Правовая информация и сведения о поддержке продукта

DC Linux Service. Версия 2.0.12 Руководство по установке: М.: ООО "Лаборатория платежных решений", 2024. - 12 с.

ООО "Лаборатория платежных решений" оставляет за собой право производить незначительные изменения программного обеспечения, касающиеся функциональности и внешнего вида конфигурационных систем, без внесения изменений в настоящее Руководство без специального уведомления.

Программное обеспечение и настоящий документ не могут быть скопированы, размножены, использованы по частям для составления других текстов, переведены на другие языки, если это не оговорено в письменной форме в договоре на поставку программного обеспечения.

Программное обеспечение, описанное в настоящем Руководстве, поставляется в соответствии с договором о поставке и может использоваться или копироваться только в соответствии с условиями этого договора.

Разработчиком и правообладателем программы DC Linux Service является ООО "Лаборатория платежных решений".

DC Linux Service Версия 2.0.12 © ООО "Лаборатория платежных решений" 2024

Для зарегистрированных пользователей ПО DC Console Linux Service открыты линии телефонных и E-Mail-консультаций. На консультацию имеет право пользователь, который приобрел ПО DC Console Linux Service в компании Лаборатория платежных решений.

Линия телефонных консультаций работает с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.

На линиях консультаций работают квалифицированные специалисты, которые ответят на Ваш вопрос немедленно или, возможно, попросят сформулировать вопрос в письменном виде и отправить по E-Mail.



Руководство по установке Версия 2.0.12

1. Введение

«DC Linux Service» — сервис для интеграции кассового ПО на базе систем семейства «Linux», реализующую интерфейс обмена с терминалом по протоколу SA. Обмен данными между кассой и «DC Linux Service» выполняется с помощью «HTTP-запросов».

Данный документ описывает процесс установки вспомогательного ПО для интегрированного кассового решения на базе «Unipos Terminal».

Приложение «**DC Linux Service**» предназначено для организации взаимодействия терминала с ПО ККМ (режим «**SmartSale**») по SA протоколу для приёма банковских карт, с использованием параметров командной строки, через ПО «**DC Linux Service**».

Введение



2. Установка «DC Linux Service»

2.1. Подготовка к установке

Перед началом установки необходимо поместить инсталляционные файл в каталог, доступный пользователю с административными правами, от которого будет производится установка. Например, в каталог «/opt/sap_install».

В системе должна быть установлена виртуальная машина java версии 7, или 8, или 11.

Перед инсталляцией «**DC Linux Service**» необходимо установить программу sudo (или dzdo) и bash.

Пользователь, который производит инсталляцию, должен принадлежать sudoer'ам (иметь права «Суперпользователя»).

2.2. Получение прав суперпользователя

До установки необходимо в командной строке сменить пользователя на **«Суперпользователя»**, который имеет административные права. Например, пользователь **«root»**.

Для получения прав «Суперпользователя» необходимо выполнить команду: sudo su root

При необходимости ввести пароль пользователя.

2.3. Установка

После запуска командной строки необходимо перейти в каталог с инсталляционными файлами (содержимое поставки), для этого необходимо выполнить команду:

```
cd /opt/sap install
```

Затем запустить установку, выполнив команду

```
./service.sh install
```

Внимание! Пользователь выполняющий установку должен иметь права суперпользователя.

Если после команды установки в командную строку была выведена ошибка «bash: ./service.sh: Permission denied», то для файла скрипта «service.sh» необходимо установить права исполняемого файла.

Для изменения прав на имполнение у файла скрипта «**service.sh**» необходимо выполнить команду:

```
chmod 777 service.sh
```

После выдачи прав файлу скрипта «service.sh», выполнить ещё раз команду установки.

Во время успешной установки в командную строку будет выведено:

```
Run as root

args(1): start

pid path /var/run/dcservice.pid

log path /tmp/dcservice

Starting dualconnector ...

3456

dualconnector started ...
```

После появления строки «dualconnector started» установка заершена.

- В каталоге «/etc» должен появиться файл конфигурации DC Linux Service «connector.xml» (описание файла см в п. «6 Параметры файла конфигурации «connector.xml»»).
- В каталоге «/usr/local/service/dcservice» должен появиться исполняемый jar-файл DC Linux Service dcservice.jar.
- В каталоге «/usr/local/bin» должны появится ссылки на jar-файлы «dcupdater.jar», «dccontrol.jar», «dcconsole.jar».

После установки необходимо проверить демон-процесса «dcservice».

необходимо выполнить команду:

```
ps -ax|grep dcservice
```

Установка «DC Linux Service»



Руководство по установке Версия 2.0.12

В командную строку будет выведена иноформация о службе «dcservice»:

3456 pts/0 Sl 0:00 java -jar /usr/local/service/dcservice/dcservice.jar 3485 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto dcservice

Если в командной строке не будет выведена информация о службе «dcservice», то следует заново установить «DC Linux Service».

Установка «DC Linux Service»

Руководство по установке Версия 2.0.12

3. Взаимодействие со службой «DC Linux Service»

После установки «DC Linux Service» можно манипулировать как сервисом.

3.1. Проверка статуса службы

Для проверки статуса служб «**DC Linux Service**» поочередно ввести следующие команды: systemctl status dualconnector

Если команда выводит процесс, значит демон запущен.

Возможные статусы ответа:

- Active сервис запущен;
- Failed или inactive (dead) сервис не запущен;
- Unknown или inactive такого сервиса нет в системе или отключено;
- Masked служба замаскирована (отключена);
- Activating служба активируется;
- Deactivating служба деактивируется.

3.2. Запуск службы

Для запуска службы «DC Linux Service» поочередно ввести следующие команды: systemctl start dualconnector

Затем проверить статус службы (см пункт 3.1). Служба должна выводить информацию о демоне процесса и статус active. Если получен любой иной ответ, то повторить команду запуска службы.

3.3. Остановка службы

Для остановки службы «DC Linux Service» поочередно ввести следующие команды: systemctl stop dualconnector

Затем проверить статус службы (см пункт 3.1). Служба должна выводить информацию о демоне процесса и статус *inactive (dead)*. Если получен любой иной ответ, то повторить команду остановки службы.

Руководство по установке Версия 2.0.12

4. Удаление DC Linux Service

После запуска командной строки необходимо перейти в каталог с инсталляционными файлами (содержимое поставки), для этого необходимо выполнить команду:

```
cd /opt/sap_install
```

Затем вызвать скрипт инсталлятора DC Linux Service в режиме удаления, выполнив команду ./service.sh uninstall

Внимание! Пользователь выполняющий установку должен иметь права суперпользователя. В командную строку будет выводиться процесс удаления службы:

```
Run as root
uninstall
args(1): stop
pid path /var/run/dcservice.pid
log path /tmp/dcservice
dualconnector is not running ...
```

После появления строки «dualconnector is not running» удаление заершено.

Сервис DC Linux Service будет удален из OC Ubuntu.

В каталоге «/etc» будет удален файл конфигурации DC Linux Service «connector.xml».

В каталоге «/usr/local/service/dcservice» будет удален исполняемый jar-файл DC Linux Service dcservice.jar.

Выполнить команду для проверки демон-процесса «dcservice».

```
ps -ax|grep dcservice
```

Результат выполнения команды должен показать, что служба DC Linux Service не присутствует в списке процессов, запущенных в OC.

Удаление завершено.

Удаление DC Linux Service



Руководство по установке Версия 2.0.12

5. Диагностика проблем с запуском

При запуске демон процесса записывает информацию, необходимую для диагностики проблем, в «**log-файл**». Log-файл сохраняется в директорию по умолчанию «**/var/log/dualconnector**».

Изменить путь сохранения файлов логов можно изменив параметр «LOG_PATH» в файле конфигурации «connector.xml».

Если проблему по логам диагностировать не получается, необходимо выполнить следующие действия:

- остановить демон процесса;
- скопируйте файлы с расширением «.log» в отдельную директорию;
- удалить файлы с расширением «.log»;
- запустить сервер;
- через некоторое время, когда в лог перестанет записываться новая информация, отправить скопированные ранее файлы и новый файл «.log» в службу поддержки.



6. Параметры файла конфигурации «connector.xml»

По умолчанию, файл конфигурации «connector.xml» расположен по следующему пути: «/etc». Файл конфигурации «connector.xml» содержит данные в структуре xml:

<ROOT>

```
<SERVERPORT>9015</SERVERPORT>
      <LOG TYPE>DEBUG</TYPE>
      <LOG PATH>/var/logs</PATH>
      <LOG CLEARTIME>30</LOG CLEARTIME>
      <CONFIRM OPERATION>ON</CONFIRM OPERATION>
      <TRIPLEACK>ON</TRIPLEACK>
      <DEVICES TYPE>TERMINAL
      <CONNECTION TYPE>COM</CONNECTION TYPE>
      <CONNECTION_PORT>COM6</CONNECTION_PORT>
      <CONNECTION_BAUDRATE>115200</CONNECTION_BAUDRATE>
      <CONTROL SEND DATA>ON</CONTROL SEND DATA>
      <CONTROL SEND DATA TIMEOUT>4</CONTROL SEND DATA TIMEOUT>
      <IPADDRESS>10.35.1.40:1006</IPADDRESS>
      <IPADDRESSGUI>127.0.0.1:6000</IPADDRESSGUI>
      <WAITACK>6</WAITACK>
      <WAITPACKET>45</WAITPACKET>
      <CONNECT TIMEOUT>20</CONNECT TIMEOUT>
      <EXCHANGE_TIMEOUT>180</EXCHANGE_TIMEOUT>
      <RECONNECTION_DELAY>6</RECONNECTION_DELAY>
      <hex_string_format>on</hex_string_format>
      <CONFIG WATCHER>ON</CONFIG WATCHER>
</ROOT>
```

- 1. **ROOT** корневая область. Наличие обязательно.
- 2. **SERVERPORT** –порт, по которому доступны запросы к сервису «DualConnector 2.0». Наличие обязательно.
- 3. LOG_TYPE тип детализации информации в файле лога. Допустимые значения в порядке увеличения выводимой информации: «OFF», «SYSTEM», «ADVANCED», «DEBUG», «VERBOSE». Наличие необязательно, по умолчанию «ADVANCED».
- 4. **LOG_PATH** Путь сохранения файлов лога. Если в параметре не указан путь, куда сохранять файлы логов или вообще отсутствует данный параметр, то файлы логов сохраняются в директорию по умолчанию «/var/log/dualconnector».
- 5. **LOG_CLEARTIME** Время хранения логов (в днях). Диапазон возможных значений от 1 до 365 дней. Если параметр не задан, используется значение по умолчанию 30 дней.
- 6. **CONFIRM_OPERATION** Секция настройки включения автоматического подтверждения операции на стороне внешнего устройства. Наличие не обязательно. По умолчанию, выключено.
- 7. **TRIPLEACK** секция настройки отправки 3 символов подтверждения (ACK) по завершении операции на терминал. Наличие не обязательно. По умолчанию выключено.
- 8. **DEVICES_TYPE** Тип терминала. Допустимые значения **«TERMINAL»**, **«PINPAD»**. Наличие необязательно. По умолчанию **«TERMINAL»**. Отличие типов используется для определения наличия принтера.
- 9. **CONNECTION_TYPE** Тип подключения к терминалу. Допустимые значения «**COM**», «**IP**». Наличие обязательно.
- 10. **CONNECTION_PORT** Номер COM-порта. Наличие обязательно при соединении по COM.
- 11. **CONNECTION_BAUDRATE** Скорость обмена. Наличие необязательно. По умолчанию 115200.

paylab

DC Linux Service

Руководство по установке Версия 2.0.12

- 12. **CONTROL_SEND_DATA** Контроль отправки данных между кассой и терминалом. По умолчанию «**OFF**».
- 13. **CONTROL_SEND_DATA_TIMEOUT** —Время ожидания подтверждения отправки данных между кассой и POS-терминалом при использовании функционала «Контроль отправки данных между кассой и терминалом». Значение от 1 до 45 секунд. Значение по умолчанию 5 секунд.
- 14. **IPADDRESS** IP адрес терминала. Наличие обязательно при соединении по IP.
- 15. **WAITACK** Время ожидания сигнала подтверждения получения пакета в секундах. Наличие необязательно, по умолчанию 5.
- 16. **WAITPACKET** Время ожидания ответного пакета в секундах (или миллисекундах при значениях выше 300). Наличие необязательно, по умолчанию 45.
- 17. **CONNECT_TIMEOUT** Механизм прерывания установки соединения по истечению времени. Указывается время ожидания соединения с сервером в секундах. Значение по умолчанию 30 секунд.
- 18. **EXCHANGE_TIMEOUT** Устанавливает максимальное время выполнения операции в секундах.
- 19. **RECONNECTION_DELAY** Устанавливает задержку в секундах на повторное подключение/соединение к серверу после отключения в секундах.
- 20. **HEX_STRING_FORMAT** Указывает формат поле в ответе (response) в XML-файле. При необходимости переконвертирует поля в данные для передачи в XML документе и добавлен атрибут «hex». Если данный параметр не задан или имеет значение «ON», то будет проведана конвертация, при необходимости. Если данный установлен и имеет значение «OFF» или любое другое значение, отличное от «ON», то будет проведена нормализация данных к XML формату. Если данные пришли с атрибутом «hex», то данный будут конвертированы из НЕХ строки в бинарные данные вне зависимости от параметра.
- 21. **CONFIG_WATCHER** Отслеживание изменений в файле настроек. Если данный параметр не задан или имеет значение «**ON**», то после изменения файла конфигурации и его прочтения, перезапускается HTTP-сервер с новыми настройками. Если параметр имеет значение «**OFF**», то изменения в файле конфигурации игнорируются.