## Лабораторная работа 5. Трёхмерное проектирование

#### Задание:

- в программе AutoCAD создать твердотельную модель призмы с вырезами (типовой пример) согласно Разделу 4 учебно-методическое пособия для лабораторных работ «Компьютерная графика: Основы двумерного и трёхмерного проектирования» (автор Пахарева И.В. Киров: Изд-во ВятГУ, 2014) - рис. 5;
- 2) самостоятельно создать твердотельную модель призмы с вырезами (согласно индивидуальному варианту табл. 1,2) рис. 6.

#### План лабораторной работы

- 1. Настройка интерфейса для реализации технологии 3D-моделирования.
- 2. Создание твердотельных 3D-моделей:
  - 2.1. Создание 3D-модели призмы с вырезами (типовой пример).
  - 2.2. Создание 3D-модели призмы с вырезами (по индивидуальному варианту согласно табл. 1,2) <u>с учётом рекомендаций **приложения 1**</u>.

#### Вопросы по лабораторной работе № 5

- 1. Что такое твердотельная 3D-модель?
- 2. Как изменить вид для отображения 3D-модели?
- 3. Как создать 3D-модель равносторонней призмы?
- 4. Каким с образом создаётся 3D-модель неравносторонней призмы?
- 5. Каковы особенности команды «выдавливания»?
- 6. Как действует команда «вычитание»?
- 7. Как изменить положение ПСК (пользовательской системы координат)?
- 8. Каковы особенности создания цилиндра?
- 9. Каким образом формируются вырезы и отверстия в 3D-модели?




Рис. 5. 3D-модель призмы с вырезами (типовой пример)





Рис. 6. 3D-модель призмы с вырезами (пример индивидуального варианта)

Таблица 1. «Внешняя поверхность»

Варианты	№ рис.
1,5,9,13,17,21,25,29	7
4,8,12,16,20,24,28	8
2,6,10,14,18,22,26,30	9
3,7,11,15,19,23,27	10

Таблица 2. «Форма выреза»

таолица 2. «Форма вы			
Варианты	Значение L1 (рис.7-10)	Значение L2 (рис.7-10)	Форма выреза
1,2,3,4	40	0	
5,6,7,8	0	40	
9,10,11,12	50	40	
13,14,15,16	40	50	
17,18,19,20	50	20	
21,22,23,24	20	50	
26,27	30	30	
25,28,29,30	40	40	$\boxtimes$



### Приложение 1.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЁХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ПО ВАРИАНТУ


Для создания трёхмерной модели по индивидуальному варианту следует создать новый файл по шаблону «Формат АЗ» (дать команду меню *Файл>Создать* и выбрав в качестве основы свой шаблон «Формат АЗ»). Данные для вариантов модели необходимо взять из таблиц 1, 2.

1. <u>Создание основания трёхгранных, четырёхгранных и пятигранных призм</u> (для вариантов 1,5,9,13,17,21,25,29, 4,8,12,16,20,24,28, 2,6,10,14,18,22,26,30)

После создания треугольного или пятиугольного основания призмы для корректного дальнейшего моделирования формы следует развернуть его на 180 градусов, четырёхугольного основания - на 45 градусов:

- 2) в ответ на запрос «Выберите объекты» щёлкните прицелом контур многоугольника и нажмите Enter;
- 3) в ответ на запрос «Базовая точка» введите 0,0 (через запятую) и нажмите Enter;
- 4) в ответ на запрос «Угол поворота» введите угол (180 для треугольника или пятиугольника, 45 для четырёхугольника) и нажмите Enter.


Результат поворота изображён на рис. 15, 16, 17.



# 2. <u>Построение контура горизонтального призматического</u> отверстия

2.1. <u>Для построения трёхгранных, четырёхгранных и</u>
<u>пятигранных призм (варианты 1,5,9,13,17,21,25,29,</u>
4,8,12,16,20,24,28, 2,6,10,14,18,22,26,30)

При построении контура горизонтального призматического отверстия с помощью команды «Полилиния» следует построить замкнутый контур отверстия:



- 1) выполнить привязку ПСК кнопкой «Начало» к передней вершине нижнего основания точка 1 (рис. 18);
- 2) задать новое положение ПСК кнопкой «Начало» , задав с клавиатуры координаты 0,0,30 согласно размерам расположения выреза (рис. 7-9);
- 3) выполнить поворот ПСК вокруг оси X кнопкой «Х» <sup>№</sup> на 90 градусов ПСК примет положение точки 2 с координатой 0,0 (рис. 18);
- 4) рассчитать абсолютные координаты точек выреза по варианту согласно форме отверстия относительно точки 0,0 (начертить на бумаге форму выреза с координатами вершин) рис. 18;
- 5) начертить замкнутую полилинию по расс итанным координатам вершин, выполнив замыкание последнего сегмента при помощи опции <u>Замкнуть</u>.

### 2.2. Для построения шестигранной призмы (варианты 3,7,11,15,19,23,27)

При построении контура горизонтального призматического отверстия с помощью команды «Полилиния» 

следует построить замкнутый контур отверстия:

- 1) выполнить привязку ПСК кнопкой «Начало» к середине ребра нижнего основания (рис. 19);
- 2) задать новое положение ПСК кнопкой «Начало» ↓, задав с клавиатуры координаты 0,0,30 (рис. 20) согласно размерам расположения выреза (рис. 10);
- 3) выполнить поворот ПСК вокруг оси X кнопкой «Х» <sup>№</sup> на 90 градусов ПСК примет положение точки 2 с координатой 0,0 (рис. 21);
- 4) рассчитать абсолютные координаты точек выреза по варианту согласно форме отверстия относительно точки 0,0 (начертить на бумаге форму выреза с координатами вершин) рис. 22;
- 5) начертить замкнутую полилинию по рассчитанным координатам вершин, выполнив замыкание последнего сегмента при помощи опции Замкнуть.

