CISCO IOS

GYAKORLATI SEGÉDLET

v1.0

FORGALOMIRÁNYÍTÓK ALAPVETŐ KONFIGURÁLÁSA

Üzemmódok:

privilégizált felhasználói módba váltás: Router>enable (en), kilépés: exit

globális konfigurációs módba váltás: Router#configure terminal (conf t), kilépés: exit

speciális konfigurációs módba váltás: Router(config)# változó, kilépés: exit, end

Állomásnév megadása:

Router(config)#hostname R1

Domain név megadás:

R1(config)#ip domain-name teszt.hu

Állomástábla:

R1(config)# ip host R2 200.100.50.25

Konzol és telnet kapcsolatok megadása:

R1(config)#line con 0 R1(config-line)#speed 9600 R1(config-line)#password *cisco* R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#line vty 0 5 (itt 6 párhuzamos kapcsolat lehetséges, maximum 16 lehet összesen)

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

Privilegizált (EXEC) üzemmód titkosítatlan (cisco) és titkosított jelszavának (class) megadása:

R1(config)#enable password *cisco* R1(config)#enable secret *class*

Biztonságosabb jelszó beállítás:

R1(config)#enable algorithm-type md5 | sha256 | scrypt secret class

Jelszó titkosítás engedélyezése (minden jelszót titkosít):

R1(config)#service password-encryption

Jelszó biztonsági megoldások megadása:

R1(config)#security passwords min-length 10 *minimális jelszó hossz*R1(config)#login block-for 120 attempts 5 within 60 2 *perces tiltás* 1 *percen belül* 5 *rossz*próba után

Bizonyos címekről bejelentkezés engedélyezése blokkolás alatt:

R1(config)#login quiet-mode access-class ACL

Bejelentkezési pihenő idő:

R1(config)#login delay 5

Jelszó helyreállítás tiltása:

R1(config)#no service password-recovery

Bejelentkezési üzenet megadása:

R1(config)#banner login # Csak hitelesített felhaszoknak! #

Nap üzenete megadása:

R1(config)#banner motd # Jó munkát! #

Állapotüzenetek elválasztása a begépelt parancsoktól:

R1(config-line)#logging synchronous

Domain név feloldás tiltása:

R1(config)#no ip domain-lookup

Konfiguráció lekérdezése, mentése és törlése:

Konfiguráció lekérdezése:

R1#show running-config | startup-config (RAM-ban lévő futó, és NVRAMban mentett konfiguráció)

Konfiguráció mentése az NVRAM-ba:

R1#copy running-config startup-config

Konfiguráció mentése TFTP szerverre:

R1#copy running-config tftp

Konfiguráció visszatöltése TFTP szerverről:

R1#copy tftp running-config

Konfiguráció törlése az NVRAM-ból:

R1#erase startup-config

Tétlenségi idő beállítása:

R1(config-line)#exec-timeout 1 10 (percben majd másodpercben)

Újraindítási parancs:

R1#reload

SSH engedélyezése:

Előkészület:

Router(config)#hostname R1

R1(config)#ip domain-name teszt.hu

Kulcs generálás:

R1(config)#crypto key generate rsa

Verzió beállítás:

R1(config)#ip ssh version 1 | 2

További parancsok:

R1(config)#ip ssh time-out 60 (mp-ben megadva)

R1(config)#ip ssh authentication-retries 2

Felhasználó létrehozása beléptetéshez, csak jelszóval nem megy:

R1(config)#username admin password jelszo

Biztonságosabb felhasználónév és jelszó beállítás:

R1(config)#username admin algorithm-type md5 | sha256 | scrypt secret admin

Terminál port beállítása:

R1(config)#line vty 0 15

R1(config-line)#login local

R1(config-line)#transport input ssh | telnet | all | none

R1(config-line)#privilege level 15

Kulcs törlése:

R1(config)#crypto key zeroize rsa

Privilégiumok

privilégium létrehozása:

R1(config)#privilege interface level 2 ip address

jelszó hozzárendelés:

R1(config)#enable secret level 2 class

belépés egy adott szintre:

R1>enable 2

Privilégium hozzárendelése kapcsolathoz:

R1(config-line)#privilege level 2

Felhasználó létrehozás szinthez (aki 15-ös szinten van, enable jelszó nélkül is engedményezett felhasználói módba kerül):

R1(config)# username admin privilege 15 secret cisco

Loopback interface beállítás:

R1(config)#interface loopback 0 R1(config-if)# ip address 200.0.0.1 255.255.255.255

Interfész konfiguráció IPv4 (Ethernet, soros DCE és DTE interfész):

R1(config)#interface FastEthernet 0/0

R1(config-if)#ip address 195.220.123.1 255.255.255.0

R1(config-if)#description LAN-kapcsolat

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface Serial 0/0/0

R1(config-if)#ip address 193.155.145.2 255.255.255.0

R1(config-if)#description WAN-kapcsolat

R1(config-if)#encapsulation hdlc | ppp

R1(config-if)#clock rate 64000 (csak DCE oldalon)

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

Alinterface beállítás:

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-ip)#no ip address

R1(config-if)#exit

R1(config)#int fa 0/0.10

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10

R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

IPv6 beállítás interface-en:

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#ipv6 address 2001:470:1:1::1/64

R1(config-if)#no shutdown

vagy:

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1111:2::/64 eui-64

R1(config-if)#no shutdown

vagy:

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#ipv6 address dhcp | autoconfig

R1(config-if)#no shutdown

PPP hitelesítés (CHAP) (mindkét oldalon be kell állítani):

Router(config)#hostname R1

R1(config)#username masik_router password chaptitok

R1(config)#interface Serial 0/1/0

R1(config-if)#ip address 188.15.70.1 255.255.255.0

R1(config-if)#encapsulation ppp

R1(config-if)#ppp authentication chap

R1(config-if)#no shutdown

PPP hitelesítés (PAP) (egy oldalon is hitelesíthető):

Router(config)#hostname R1

R1(config)#username masik_router password paptitok

R1(config)#interface Serial 0/1/0

R1(config-if)#ip address 188.15.70.1 255.255.255.0

R1(config-if)#encapsulation ppp

R1(config-if)#ppp authentication pap

R1(config-if)#ppp pap sent-username R1 password paptitok

R1(config-if)#no shutdown

Proxy ARP tiltása az interface-en:

R1(config-if)# no ip proxy-arp

DHCPv4 szerver beállítása:

R1(config)#ip dhcp pool lan1

R1(config-dhcp)#network 192.168.0.0 255.255.255.0

R1(config-dhcp)#default-router 192.168.0.1

R1(config-dhcp)#dns-server 1.2.3.4

R1(config-dhcp)#lease 1 12 30 (nap óra perc formátum)

R1(config-dhcp)#domain-name teszt.hu

R1(config-dhcp)#option 150 ip 192.168.0.1 (IP telefonnál a tftp szerver címe, innen jön a config)

R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10

IP cím kötése MAC címhez:

Router(config)#ip dhcp pool FIXIP

Router(dhcp-config)#host 200.20.2.20 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#hardware-address 01b7.0813.8811.66

Ha a DHCP szerver másik hálózati szegmensen van, akkor a DHCP DISCOVER-t fogadó interfészen meg kell adni a DHCP szerver címét:

R1(config-if)# ip helper-address 192.168.10.1

DHCPv6 szerver beállítása (Statefull):

R1(config)#ipv6 dhcp pool lan1

R1(config-dhcpv6)#address prefix 2001::/64

R1(config-dhcpv6)#dns-server AA::BB

R1(config-dhcpv6)#domain-name teszt.hu

Pool interfacehez rendelés:

R1(config-if)#ipv6 dhcp server lan1

FORGALOMIRÁNYÍTÁS

IP útválasztás engedélyezése IPv4:

R1(config)#ip routing

Statikus útvonalak IPv4:

R1(config)#ip route 192.168.52.0 255.255.255.0 192.168.1.2 | ser 0/0/0

Lebegő statikus útvonal IPv4:

R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 ser 0/0/0 150

Alapértelmezett út megadása IPv4:

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 köv_ugrás ip címe | kiküldő interface

IPv6 statikus útvonal megadása:

R1(config)#ipv6 route 2001:470:1:1::/64 ser 0/0/0 | 2001:470:1:2::1

IPv6 lebegő statikus útvonal megadása:

R1(config)#ipv6 route 2001:470:1:1::/64 ser 0/0/0 151

IPv6 alapértelmezett útvonal megadása:

R1(config)#ipv6 route ::/0 ser 0/0/0

RIP protokoll:

R1(config)#router rip R1(config-router)#no auto-summary R1(config-router)#network 195.220.123.0

Ha egy interfészen nem akarunk küldeni frissítéseket, csak fogadni: R1(config-router)#passive-interface Fa0/0

Nem osztályos címeknél:

R1(config-router)#version 2

RIP verzió beállítás interface-en:

R1(config-if)#ip rip send version 2 (küldés v2-ben)

R1(config-if)#ip rip receive version 2 (fogadás v2-ben)

RIP alapértelmezett út hirdetése:

R1(config-router)#default-information originate

Hitelesítés beállítása:

R1(config)#key chain Kulcs

R1(config-keychain)#key 1

R1(config-keychain-key)#key-string jelszo

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ip rip authentication key-chain *Kulcs* R1(config-if)#ip rip authentication mode md5

Látóhatár megosztás engedélyezése: R1(config-if)# ip split-horizon

RIP időzítők beállítása:

R1(config-router)# timers basic 5 15 15 30

OSPF frissítés RIP frissítéssé alakítása:

R1(config)#router rip

R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 3

EIGRP frissítés RIP frissítéssé alakítása:

R1(config)#router rip

R1(config-router)#redistribute eigrp 100 metric 3

RIPng protokoll:

R1(config)#int fa 0/0 R1(config-if)#ipv6 rip CISCO enable

EIGRP protokoll:

Alapbeállítás:

R1(config)#router eigrp 111

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#network 192.168.1.0 maszk nélkül

R1(config-router)#network 200.0.0.0 255.255.252 rendes maszkkal

R1(config-router)#network 201.1.1.0 0.0.0.3 fordított maszkkal

Alapértelmezett útvonal hirdetése:

R1(config-router)#redistribute static

Passzív interfész beállítása:

R1(config-router)#passive-interface Fa 0/0

Nem egyenlő költségű útvonalakon való terheléselosztás:

R1(config-router)#variance 5

(ekkor a legjobb útvonalnál 5-ször rosszabb költségű útvonalakat is bevonja az irányítótáblába)

Közvetlenül kapcsolódó hálózatok bevonása az irányítási folyamatba (ezekbe nem küld EIGRP csomagokat):

R1(config-router)#redistribute connected

A szomszédsági viszonyok változásainak követése:

R1(config-router)#eigrp log-neighbor-changes

Soros összeköttetések sávszélessége:

R1(config-if)#bandwith 1544

Hello időzítő értékének módosítása (default: T1< and NBMA = 60s T1> = 5s):

R1(config-if)#ip hello-interval eigrp 1 10

Halott időzítő értékének módosítása (default: T1< and NBMA = 180s T1> = 15s):

R1(config-if)#ip hold-time eigrp 1 10

Útvonalösszevonás:

R1(config-if)#ip summary-address eigrp 111 192.168.0.0 255.255.0.0

Hitelesítés beállítása:

R1(config)#key chain Kulcs

R1(config-keychain)#key 1

R1(config-keychain-key)#key-string jelszo

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 1 Kulcs

R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 1 md5

Ellenőrző parancsok:

R1#show ip eigrp neighbors

R1#show ip eigrp topology [all-links]

R1#debug eigrp fsm | packets

RIP frissítés EIGRP frissítéssé alakítása [sávszélesség | késleltetés | megbízhatóság | Terhelés | MTU]:

R1(config)#router eigrp 100

R1(config-router)#redistribute rip metric 128 1000 100 100 100

OSPF frissítés EIGRP frissítéssé alakítása [sávszélesség | késleltetés | megbízhatóság | Terhelés | MTU]:

R1(config)#router eigrp 100

R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 128 1000 100 100 100

OSPF protokoll:

R1(config)#router ospf 115

R1(config-router)#log-adjacency-changes

R1(config-router)#network 195.220.123.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#exit

Router-azonosító megadása:

R1(config-router)#router-id 200.0.0.1

Soros összeköttetés sávszélességének megadása (kbit/s):

R1(config-if)#bandwith 115000

Interfész prioritásának megadása (ha 0, nem vesz részt a DR/BDR választásban):

R1(config-if)#ip ospf priority 100

Költségérték módosítása:

R1(config-if)#ip ospf cost 100 (az érték 1-255 lehet)

Hitelesítés jelszóval:

R1(config-router)#area 0 authentication

R1(config-if)#ip ospf authentication-key titok

Hitelesítés MD5 segítségével:

R1(config-router)#area 0 authentication message-digest

R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 titok123

Hitelesítés SHA-val:

R1(config)#key chain CSOMO

R1(config-keychain)#key 1

R1(config-keychain-key)#key string kulcs

R1(config-keychain-key)#cryptographic-algorithm hmac-sha-256

R1(config-if)#ip ospf authentication key-chain CSOMO

Ellenőrzés:

R1#sh ip ospf interface

R1#sh ip ospf neighbour [detail]

R1#debug ip ospf adj | events

Hello és halott időzítők beállítása:

R1(config-if)#ip ospf hello-interval 15

R1(config-if)#ip ospf dead-interval 50

Alapértelmezett útvonal hirdetése:

R1(config-router)#default-information originate

Összevont útvonal konfigurálása:

R1(config-router)#area terület-azonosító range IP-cím maszk

Referencia-sávszélesség értékének módosítása:

R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth

A módosítások érvénybe léptetése:

R1(config-router)#clear ip ospf process

RIP frissítés OSPF frissítéssé alakítása:

R1(config-router)#redistribute rip subnets

EIGRP frissítés OSPF frissítéssé alakítása:

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#redistribute eigrp 10 subnets

OSPFv3 protokoll alapbeállítása:

R1(config)#ipv6 router ospf 1

R1(config-router)#router-id 1.1.1.1 ez nem ip cím, hanem process azonosító

R1(config-router)#exit

R1(config)#int fa 0/1

R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0

BGP protokoll alapbeállítása:

R1(config)# router bgp 100 szomszéd forgalomirányító

R1(config-router)#neighbor 10.10.10.10 remote-as 100

belső útvonal hirdetés:

R1(config-router)#network 172.16.0.0

FORGALOMIRÁNYÍTÓK HALADÓ BEÁLLÍTÁSAI

Hozzáférési (ACL, Access Control List) listák megadása:

Normál ACL szintaktika:

R1(config)#access-list szám permit | deny host_ip | ip_tartomány wildcard maszkja

Normál ACL a 193.225.10.0/24 célhálózathoz enged:

R1(config)#access-list 1 permit 193.225.10.0 0.0.0.255

Normál ACL egy számítógép tiltásához:

R1(config)#access-list 1 deny host 195.140.100.5

Kiterjesztett ACL szintaktikája:

R1(config)#access-list szám permit | deny protokoll forrás_ip reverse-maszk cél_ip reverse-maszk

[eq port [established]]

A példában tiltjuk a 195.220.0.0/16 hálózat felől a HTTP (80-as port) kéréseket bármilyen célhálózat felé:

R1(config)#access-list 101 deny tcp 195.220.0.0 0.0.255.255 0.0.0.0 0.0.0.0 eq 80

Portok megadásához használhatók:

eq ha egy portot adunk meg (equal)

ne ha nem azt a portot akarjuk (not equal)

lt ha megadott portnál kisebbeket akarjuk

gt ha megadott portnál nagyobbakat akarjuk

range x to y ha portszámok tartományát akarjuk

Nevesített ACL:

R1(config)#ip access-list standard ACL-IN

R1(config)#ip access-list extended ACL-OUT

R1(config-ext-nacl)#permit icmp any any

Az ACL definiálása után az ACL-t interfészhez kell rendelni. Fontos megadni, hogy kimenő vagy bejövő interfészhez rendeljük-e!:

R1(config)#interface Serial 0/0/0

R1(config-if)#ip access-group 1 out

ACL leírás megadása:

R1(config)#access-list 1 remark ez tilt mindent

WEB kiszolgáló engedélyezése:

R1(config)#ip http server

R1(config)#ip http secure-server

R1(config)#ip http authentication local

Címfordítás beállítása a forgalomirányítókon (NAT, DNAT, PAT):

A belső oldalhoz tartozó interfész megjelölése:

R1(config)#interface Fastethernet 0/0

R1(config-if)#ip nat inside

A külső oldalhoz tartozó interfész megjelölése:

R1(config)#interface serial 0/0/0

R1(config-if)#ip nat outside

Statikus NAT (egy belső címet egy külső címre):

R1(config)# ip nat inside source static 10.10.10.1 209.21.34.11

Dinamikus NAT:

R1(config)#ip nat pool public_access 209.165.200.242 209.165.200.253 netmask 255.255.255.224

R1(config)#access-list 1 permit 192.168.123.0 0.0.0.255

R1(config)#ip nat inside source list 1 pool public_access

A PAT szabály megadása globális konfigurációs módban:

R1(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial 0/0/0 overload

Alapértelmezett útvonal megadása a külvilág eléréséhez:

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ser 0/0/0

SYSLOG naplózás:

R1(config)#logging on

R1(config)#logging host 192.168.1.10

R1(config)#logging trap information | szintszám

R1(config)#logging facility local7

R1(config)#logging source-interface fa0/0

R1(config)#service timestamps log datetime localtime show-timezone msec

Konzolra naplózás:

R1(config)#logging console information

Memóriába naplózás:

R1(config)#logging buffered 16000 information

Terminálra naplózás:

R1(config)#logging monitor information

R1(config)#terminal monitor

LOG bejegyzés készítése a privilegizált módhoz:

R1(config)#logging userinfo

LOG bejegyzés készítése a felhasználó bejelentkezéséhez:

R1(config)#login on-failure log

R1(config)#login on-success log

vagy:

R1(config)#security authentication failure rate 8 log

Loggolás lekérdezése:

R1#show logging

Kis szolgáltatások tiltása:

R1(config)#no service tcp-small-service

R1(config)#no service udp-small-service

NTP (Hálózati idő protokoll):

Idő lekérdezése:

R1#show clock detail

Idő beállítása:

R1(config)#clock timezone GMT +1

R1(config)#clock summer-time GMT recurring

R1#clock set 10:50:00 26 Oct 2011

NTP szerver megadása:

R1(config)#ntp server 10.10.10.1

R1(config)#ntp update-calendar

R1(config)#ntp broadcast client

NTP kiszolgáló szerep felvétele:

R1(config)#ntp master

R1(config)#ntp source FastEthernet0/0

NTP hitelesítés beállítása:

R1(config)# ntp authentication-key 1 md5 cisco

R1(config)# ntp trusted-key 1

R1(config)# ntp authenticate

NTP beállítások lekérdezése:

R1#show ntp status

R1#show ntp associations

SNMPv2:

Community string beállítása csak olvashatóra:

R1(config)#snmp-server community public ro

Community string beállítása írható-olvashatóra:

R1(config)#snmp-server community topsecret rw

További paraméterek beállítása:

R1(config)#snmp-server location ceg.hu

R1(config)#snmp-server contact admin

Újraindítás engedélyezése:

R1(config)#snmp-server system-shutdown

SNMPv3 beállítása:

SNMP view létrehozása:

R1(config)#snmo-server view view_név OID-fa included

SNMP csoport létrehozás:

R1(config)#snmp server group csoportnév v3 priv read view_név access ACL_azon

SNMP felhasználó létrehozása:

R1(config)#snmp-server user *felhasznév csoportnév v*3 auth md5 | sha *auth_jelszó* priv des | 3des | aes 128 | 192 | 256 *priv_jelszó*

SNMPv3 show parancsai: show snmp user

SHOW parancsok:

R1#show running-config RAM-ban lévő futó konfiguráció megjelenítése

R1#show startup-config NVRAM-ban tárolt konfiguráció megjelenítése

R1#show interfaces Interfészek állapotainak megjelenítése

R1#show ip route IP útválasztó tábla megjelenítése

R1#show access-lists ACL listák megjelenítése

R1#show ip interface IP alapú interfész protokoll beállítások megjelenítése

R1#show ip protocols Aktív irányító protokollok állapotait jeleníti meg

R1#show version Szoftver és hardver verzió információk

R1#show ip nat translations IP NAT alapú címfordítással kapcsolatos információk megjelenítése

R1#show ip dhcp binding DHCP szerver által kiadott címek adatai

CDP:

CDP globális engedélyezés:

R1(config)#cdp run

CDP engedélyezése interface-en:

R1(config-if)#cdp enable

CDP show parancsai:

R1(config)#show cdp

R1(config)#show cdp neighbors

R1(config)#show cdp neighbors detail

R1(config)#show cdp entry hostnév

AAA beállítása:

AAA engedélyezés:

R1(config)#aaa new-model

Helyi adatbázisú hitelesítés:

R1(config)#aaa autenticationlogin default local | local-case

Külső kiszolgálós AAA hitelesítés backup megoldással:

R1(config)#aaa authentication login default group radius local enable

Felhasználó fiók blokkolása 10 hibás próba után:

R1(config)#aaa local authentication attempts max-fail 10

TACACS+ szerver megadása:

R1(config)#tacacs server SERVER-T

R1(config-server-tacacs)#address ipv4 10.0.0.2

R1(config-server-tacacs)#single-connection

R1(config-server-tacacs)#key T+-pass

RADIUS szerver megadása:

R1(config)#radius server SERVER-R

R1(config-radius-server)#address ipv4 10.0.0.2 auth-port 1812 acct-port 1813

R1(config-radius-server)#key R-pass

Külső kiszolgálós AAA feljogosítás megadása:

R1(config)#aaa authorization exec | network | commands default groupp tacacs+

Külső kiszolgálós AAA könyvelés megadása:

R1(config)#aaa accounting network | exec | connection default start-stop | stop-only | none group radius

802.1x beállítás:

S1(config)#aaa authentication dot1x default group radius

S1(config)#dot1x system-auth-control

S1(config-if)#authentication port-control auto

S1(config-if)#dot1x pae authenticator

AAA show parancsai:

show aaa local user lockout

show aaa sessions

Hitelesítés alkalmazása Console vagy Vty vonalra:

Router(config-line)#login authentication default

NAT-PT beállítás:

Statikus (egy ipv4-et egy ipv6-ra fordít vagy épp ellenkezőleg):

R1(config-if)#ipv6 nat /minden NAT-PT-be bevont interface-en

R1(config)#ipv6 nat v4v6 source 192.168.1.254 2001::254

R1(config)#ipv6 nat prefix 2001::/96

R1(config)#ipv6 nat v6v4 source 2001:a:b:c::1 126.12.12.12

GRE Tunneling:

R1(config)# interface Tunnel1

R1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 (logikai interface cím)

R1(config-if)# ip mtu 1400

R1(config-if)# ip tcp adjust-mss 1360

R1(config-if)# tunnel source 1.1.1.1 (fizikai interface címe ezen az eszközön vagy interface)

R1(config-if)# tunnel destination 2.2.2.2 (fizikai interface címe a logikailag szomszéd eszközön)

FHRP (First Hop Redundancy Protocol) beállítás:

HSRP:

R1(config)# int ser 0/0/0

R1(config-if)# ip add 10.0.0.20 255.255.255.0

R1(config-if)# standy version 2

R1(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.1

R1(config-if)# standby 1 priority 110 (alapértelmezett 100)

R1(config-if)# standby 1 name HSRP-example

R1(config-if)# standy 1 preempt

R2(config)#int ser 0/0/0

R2(config-if)# ip add 10.0.0.30 255.255.255.0

R2(config-if)# standy version 2

R2(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.1

R2(config-if)# standby 1 name HSRP-example

R2(config-if)# standy 1 preempt

GLBP:

R1(config)# int ser 0/0/0

R1(config-if)# ip add 10.0.0.20 255.255.255.0

R1(config-if)# glbp 1 ip 10.0.0.1

R1(config-if)# glbp 1 priority 110

R1(config-if)# glbp 1 name GLBP-example

R2(config)#int ser 0/0/0

R2(config-if)# ip add 10.0.0.30 255.255.255.0

R2(config-if)# glbp 1 ip 10.0.0.1

R2(config-if)# glbp 1 name GLBP-example

Szerepkörök beállítása (AAA indítás után működik):

root viewba belépés:

R1(config)#enable view

view létrehozás:

R1(config)#parser view view_név

view jelszó beállítás:

R1(config-view)#secret class

parancs view-hoz rendelése:

R1(config-view)#commands exec include | exclude | include-exclusive parancs

superview létrehozás:

R1(config)#parser view view_név superview

view hozzárendelése a superview-hoz:

R1(config-view)#view view_név

Szerepkörök show parancsai:

show parser view

show parser view all

CISCO IOS Resilience:

IOS képfile védelem:

R1(config)#secure boot-image

startup-config védelem:

R1(config)#secure boot-config

IOS Rersilience show parancsai:

show secure bootset

indító konfig visszaállítás:

R1(config)#secure boot-config restore flash:restore_cfg

SECURE COPY beállítása:

engedélyezése (AAA beállítás után, login azonosítás és exec feljogosítás után): R1(config)#ip scp server enable

CISCO AUTOSECURE:

R1#auto secure

Klasszikus tűzfal:

(a példában bentről kimegy a ping és a válas bejön, de kintről nem jön be ping kérés)

Inspekciós szabály létrehozása:

R1(config)#ip inspect name FWRULE icmp

Belső oldal beállítása, ACL és inspekciós szabály hozzárendeléssel:

R1(config)#ip access-list extended INSIDE

R1(config-ext-nacl)#permit icmp any any eq

R1(config-ext-nacl)#deny ip any any

R1(config-if)#ip access-group *INSIDE* in

R1(config-if)#ip inspect FWRULE in

Külső oldal beállítása ACL hozzárendeléssel:

R1(config)#ip access-list extended OUTSIDE

R1(config-ext-nacl)#deny ip any any

R1(config-if)#ip access-group OUTSIDE in

ZPF állapottartó tűzfal:

Zóna létrehozása:

R1(config)#zone security PRIVATE

Class-map beállítás (forgalom azonosítás):

R1(config)#class-map type inspect match-any | match-all CLASSMAP_NÉV

R1(config-cmap)#match access-group ACL

vagy

R1(config-cmap)#match protokol protokollnév

vagy

R1(config-cmap)#match class-map CLASSMAP_NÉV

Policy-map beállítás (mi történjen: eldobás, átengedés, inspekció):

R1(config)#policy-map type inspect *POLICY_NÉV*

R1(config-pmap)#class type inspect CLASSMAP_NÉV

R1(config-pmap-c)#inspect | drop | pass

Zóna párok összerendelése és policy-maphoz társítása:

R1(config)#zone-pair security PÁR-NÉV source PRIVATE | self destination PUBLIC | self

R1(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect POLICY_NÉV

Interface-hez rendelés:

R1(config-if)#zone-member security PRIVATE

ZPF show parancsai:

show policy-map type inspect zone-pair sessions

show class-map type inspect

show zone security

show zone-pair security

show policy-map type inspect

IPS alapok:

Szignatúra könyvtár létrehozás: R1#mkdir ipsdir Crypto kulcs bemásolása fileból: R1(config)#crypto key pubkey-chain rsa... quit

IPS szabály létrehozása: R1(config)#ip ips name IOSIPS

IPS szignatúra hely megadása: R1(config)#ip ips config location flash:ipsdir

IPS értesítés bekapcsolás: R1(config)#ip http server R1(config)#ip ips notify sdee R1(config)#ip ips notify log

Teljes szignatúra, összes kategóriában kikapcsolása: R1(config)#ip ips signature-category

R1(config-ips-category)#category all

R1(config-ips-category-action)#retired true

Szükséges szignatúrák bekapcsolása: R1(config)#ip ips signature-category R1(config-ips-category)#category ios_ips basic R1(config-ips-category-action)#retired false R1(config-ips-category-action)#end

IPS szabály interface-hez rendelése: R1(config-if)#ip ios IOSIPS in

Szignatúra flashre másolás: R1#copy tftp://10.0.0.2/IOS-S854-CLI.pkg idconf

Frame-Relay beállítása:

R1(config-if)#encapsulation frame-relay [ietf] R1(config-if)#bandwidth 128 (kbit/sec értékben) R1(config-if)#frame-relay lmi-type cisco | ansi | q933a

R1#show frame-relay map | pvc | lmi

Alinterfészek létrehozása: Pont-pont (2-2 router van azonos alhálózaton): R1(config)# int s0/0/0R1(config-if)#encap frame-relay R1(config-if)#no ip address R1(config)#int s0/0/0.102 point-to-point R1(config-if)#ip address x.y R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 102 Multipoint (több router is azonos alhálózaton van):

R1(config)# int s0/0/0

R1(config-if)#encap frame-relay

R1(config-if)#no ip address

R1(config)#int s0/0/0.1 multipoint

R1(config-if)#ip address x.y

R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 102

R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 103

VIRTUÁLIS MAGÁN HÁLÓZATOK

VPN PPTP protokoll használatával:

Virtual Private Dialup Network engedélyezése: R1(config)#vpdn enable

Virtual Private Dialup Network létrehozása:

R1(config)#vpdn-group 1

R1(config-vpdn)#accept-dialin

R1(config-vpdn-acc-in)#protocol pptp

R1(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1

Virtuális interfész valós interfészhez kötése:

R1(config)#interface Virtual-Template1

R1(config-if)#ip unnumbered FastEthernet 0/0

R1(config-if)#peer default ip address pool PPTP-Pool

R1(config-if)#no keepalive

R1(config-if)#ppp encrypt mppe 128

R1(config-if)#ppp authentication ms-chap ms-chap-v2

Helyi hálózaton használható IP címek megadása:

R1(config)#ip local pool PPTP-Pool 192.168.0.20 192.168.0.25

VPN felhasználó létrehozása:

R1(config)#username user1 password cisco

VPN L2TP over IPSec használatával:

Virtual Private Dialup Network engedélyezése:

R1(config)#vpdn enable

Virtual Private Dialup Network létrehozása:

R1(config)#vpdn-group 1

R1(config-vpdn)#no l2tp tunnel authentication

R1(config-vpdn)#accept-dialin

R1(config-vpdn-acc-in)#protocol l2tp

R1(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1

Virtuális interfész valós interfészhez kötése:

R1(config)#interface Virtual-Template1

R1(config-if)#ip unnumbered FastEthernet0/0

R1(config-if)#peer default ip address pool L2TP-Pool

R1(config-if)#ppp authentication ms-chap-v2

Helyi hálózaton használható IP címek megadása:

R1(config)#ip local pool L2TP-Pool 192.168.0.20 192.168.0.25

Hitelesítés beállítása:

R1(config)#crypto isakmp policy 10

R1(config-isakmp)#encryption 3des

R1(config-isakmp)#authentication pre-share

R1(config-isakmp)#group 2

R1(config-isakmp)#lifetime 3600

IPSec előre megosztott kulcs megadása:

R1(config)#crypto isakmp keepalive 3600

R1(config)#crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0 no-xauth

IPSec beállítás:

R1(config)#crypto ipsec transform-set MySet esp-3des esp-sha-hmac

R1(cfg-crypto-trans)#mode transport

R1(config)#crypto dynamic-map MyMap 10

R1(config-crypto-map)#set transform-set MySet

R1(config)#crypto map L2TP-Map 10 ipsec-isakmp dynamic MyMap

R1(config)#interface FastEthernet0/0

R1(config-if)#crypto map L2TP-Map

VPN felhasználó létrehozása:

R1(config)#username user1 password cisco

Site-to-Site VPN IPSec:

ISAKMP konfiguráció:

R1(config)#crypto isakmp policy 6

Hitelesítés:

R1(config-isakmp)#authentication pre-share

Diffie-Hellman csoport:

R1(config-isakmp)#group 5

Kivonatoló algoritmus:

R1(config-isakmp)#hash md5

Titkosítás:

R1(config-isakmp)#encr 3des

Az SA élettartama:

R1(config-isakmp)#lifetime 3600

Közös titkos kulcs és másik végpont megadása:

R1(config)#crypto isakmp key Secret address 200.20.2.1

IPSec globális SA élettartamának konfigurálás:

R1(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400

Crypto ACL konfigurálása:

R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255

Transzform set beállítása:

R1(config)#crypto ipsec transform-set SETNAME esp-3des esp-md5-hmac

Crypto map konfigurlása:

R1(config)#crypto map MAPNAME PRIORITY ipsec-isakmp

Társ végpont:

R1(config-crypto-map)#set peer 200.20.2.1

Transzform set megadása:

R1(config-crypto-map)#set transform-set SETNAME

DH group hozzárendelése:

R1(config-crypto-map)#set pfs group5

Crypto ACL hozzárendelése:

R1(config-crypto-map)#match address 100

Crypto map hozzárendelése VPN végpont interfészhez:

R1(config-if)#crypto map MAPNAME

IPSEC VPN (Packet Tracer-ben működő):

VPN felhasználó létrehozása:

R1(config)#username vpnuser password cisco

Csoport hozzáadása:

R1(config)#aaa new-model

R1(config)#aaa authentication login default local

R1(config)#aaa authorization network default local

Csoport hozzáadása Radius hitelesítés esetén:

R1(config)#aaa authentication login default group radius local

R1(config)#aaa authorization network default group radius local

R1(config)#radius-server host 172.16.1.1 auth-port 1645 key cisco

Helyi hálózaton használható IP címek megadása (ezek lesznek kiosztva): R1(config)#ip local pool *VPN-Pool* 192.168.0.20 192.168.0.25

Hitelesítés beállítása:

R1(config)#crypto isakmp policy 10

R1(config-isakmp)#encryption 3des

R1(config-isakmp)#authentication pre-share

R1(config-isakmp)#group 2

R1(config-isakmp)#lifetime 3600

IPSec csoport létrehozása és konfigurálása:

R1(config)#crypto isakmp client configuration group vpncsoport

R1(config-isakmp-group)#key cisco123

R1(config-isakmp-group)#netmask 255.255.255.0

R1(config-isakmp-group)#pool VPN-Pool

IPSec beállítás:

R1(config)#crypto ipsec transform-set *MySet* esp-3des esp-sha-hmac

R1(config)#crypto dynamic-map MyMap 10

R1(config-crypto-map)#set transform-set MySet

R1(config-crypto-map)#reverse-route

R1(config)#crypto map VPN-Map client authentication list default

R1(config)#crypto map VPN-Map client configuration address respond

R1(config)#crypto map VPN-Map isakmp authorization list default

R1(config)#crypto map VPN-Map 10 ipsec-isakmp dynamic MyMap

R1(config)#interface FastEthernet0/0

R1(config-if)#crypto map VPN-Map

VOIP BEÁLLÍTÁS

CME:

Telephony-service beállítása:

R1(config)#telephony-service

R1(config-telephony)#max-ephones 3 (telefonok száma)

R1(config-telephony)#max-dn 3 (telefonszámok száma)

R1(config-telephony)#ip source-address 10.1.1.1 port 2000

R1(config-telephony)#auto assign 1 to 3

R1(config-telephony)#create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00

R1(config-telephony)#max-conferences 4

R1(config-telephony)#transfer-system full-consult

Telefon beállítása egy illetve többvonalasra:

CME(config)#ephone-dn 5?

dual-line dual-line DN (2 calls per line/button) <cr>

Vonalak megadása:

R1(config)#ephone-dn 1 dual-line

R1(config-ephone-dn)#number 3000

Vonalak gombokhoz rendelése:

R1(config)#ephone 1

R1(config-ephone)#mac-address 0012.17F0.A883

R1(config-ephone)#type CIPC

R1(config-ephone)#button 1:5 3:6 4:7

Egy telefon újraregisztrálása:

R0(config)#ephone 1

R0(config-ephone)#restart

A szükséges állományokat a Flash-be fel kell tölteni és be kell állítani az elérésüket!

Az elérés beállítása:

Router (config)# ip http server

Router (config)# ip http authentication local

Router (config)# ip http path flash:

Router (config)# username cmeadmin privilege 15 secret cisco

Router (config)# line con 0

Router (config-line)# logging sync

Router (config-line)# end

Az állományok feltöltése és kibontása:

Router# archive tar /xtract tftp://10.10.10.2/cme.tar flash:

A felhasználói neveket a telefonszámokhoz rendelhetjük az ephone-dn bejegyzésekben:

CME (config)# ephone-dn 20

CME (config-ephone-dn)# name Nagy Jozsef

CME (config-ephone-dn)# exit

Névsorba rendezés vezeték név alapján:

CME(config-telephony)# directory last-name-first

Új elem felvétele a telefonkönyvbe:

CME(config-telephony)# directory entry 1 1599 name Corporate Fax

beállított értékek megjelenítése:

R1#sh telephony-service directory-entry

Gyorshívás:

speed-dial 1 5000 label "Jozsi" speed-dial 2 5001 label "Peti"

Hívás továbbítás CLI-ből:

CME(config-ephone-dn)# call-forward busy 1599

CME(config-ephone-dn)# call-forward noan 1599 timeout 25

Ez a parancs megadja, hogy milyen hosszú telefonszámokra irányítható át a hívás. Amennyiben ez a szám 0, akkor letiltja az átirányítást!:

CME(config-ephone-dn)# call-forward max-length 0

mely telefonszámokra alkalmazhatjuk a H 450.3 átirányítást: call-forward pattern < pattern>

A hívás átengedés

CME(config)# telephony-service

CME(config-telephony)# transfer-system {full-blind | full-consult | local-consult}

A hívás várakoztatás:

CME(config)# ephone-dn 50

CME(config-ephone-dn)# number 3001

CME(config-ephone-dn)# name Maintenance

CME(config-ephone-dn)# park-slot

CME(config-ephone-dn)# exit

A hívás átvétel:

CME(config)# ephone-dn 1

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5509

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 2

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5509

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 3

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5509

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 4

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5510

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 6

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5510

A tárcsázási párok beállítása:

CME(Config)# dial-peer voice címke pots

Miután kialakítottunk egy tárcsázási párt, szükséges hozzárendelni a telefonszámot, és az egészet össze kell rendelnünk egy Voice porttal:

CME(config-dial-peer)# destination-pattern 1102

CME(config-dial-peer)# port 2/0

A tárcsázás ellenőrzése:

show dial-peer voice summary

Hívás nyomon követése: CME# debug voip dialpeer

A telefonszámok feldolgozása: ROUTER_B(config-dial-peer)# destination-pattern 9 ROUTER_B(config-dial-peer)# no digit-strip

A tárcsázási párok beállítása: CME(config)# dial-peer voice 2000 voip CME(config-dial-peer)# destination-pattern 2

CME(config-dial-peer)# session target ipv4:10.1.1.2

CME(config-dial-peer)# codec g711ulaw

ROUTER_B(config)# dial-peer voice 1100 voip ROUTER_B(config-dial-peer)# destination-pattern 110 ROUTER_B(config-dial-peer)# session target ipv4:10.1.1.1 ROUTER_B(config-dial-peer)# codec g711ulaw

IOS KEZELÉS

Súgó használata:

? kilistázza az összes, adott üzemmódban használható parancsot show ? kilistázza a show parancs paramétereit sh? kilistázza az összes sh-val kezdődő parancsot

Mentés TFTP szerverre:

Router#copy flash tftp

Másolás (frissítés) TFTP szerverről:

Router#copy tftp flash

Ha több IOS van a Flash-ben, megadható, melyiket indítsa legközelebb:

Router(config)# boot system flash c1841-advipservicesk9-mz.124-15.bin

IOS frissítés ROM monitor módban:

```
rommon 1> IP_ADDRESS=171.68.171.0
rommon 2> IP_SUBNET_MASK=255.255.254.0
rommon 3> DEFAULT_GATEWAY=171.68.170.3
rommon 4> TFTP_SERVER=171.69.1.129
rommon 5> TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-2.0.3.Q
rommon 6> tftpdnld
```

A megjelenő információk alapján környezeti változókkal kell beállítani a router IP adatait (a legkisebb sorszámú FastEthernet interfészre értendő), valamint a TFTP szerver adatait, majd ezután adjuk ki a tftpdnld parancsot.

JELSZÓVISSZAÁLLÍTÁS: Routeren:

- Bekapcsolás után röviddel a HyperTerminálban CTRL+Break megnyomása --> rommonitor mód
- confreg 2142
- boot

a router betölti az IOS-t de átlépi az indító konfigurációs fájlt, ezután beléphetünk enable módba, majd globális konfigba

- Router(config)#copy start run
- Router(config)#enable secret sajatjelszo
- Router(config)#config-register 0x2102
- Router(config)#copy run start
- Router(config)#do reload

Újraindítás után az eredeti konfigurációval, de már az új jelszóval indul.

Switch-en:

- Bekapcsolás után röviddel folyamatosan nyomni kell a Mode gombot, míg folyamatos zölden nem világít, ekkor elengedni
- A csökkentett üzemmódban ki kell adni először a flash_init, majd a load_helper parancsot
- A flash-ben lévő config.text fájlt át kell nevezni, hogy ne találja meg az IOS: rename flash:config.text flash:c.text
- boot parancs kiadása után a switch betölti az IOS-t, be tudunk lépni globális konfig módba
- switch(config)#copy flash:c.txt running-config
- switch(config)#enable secret sajatjelszo
- switch(config)#do copy run start

Újraindítás után az eredeti konfigurációval, de már az új jelszóval indul

KAPCSOLÓK KONFIGURÁLÁSA

Üzemmódok:

privilégizáltba váltás: enable (en), kilépés: disable globális konfigurációsba váltás: configure terminal (conf t), kilépés: exit speciális konfigurációsba váltás: változó, kilépés: exit, end

Súgó használata:

? kilistázza az összes, adott üzemmódban használható parancsot show ? kilistázza a show parancs paramétereit sh? kilistázza az összes sh-val kezdődő parancsot

Konfiguráció mentése:

Switch# copy run start

Állomásnév beállítása:

Switch(config)# hostname kapcsolo_neve

Konzoljelszó beállítása:

Switch(config)# line console 0 Switch(config-line)# password jelszo Switch(config-line)# login

Virtuális terminálok jelszavainak beállítása:

Switch(config)# line vty 0 15 Switch(config-line)# password jelszo Switch(config-line)# login

Állapotüzenetek elválasztása a begépelt parancsoktól:

Switch(config-line)#logging synchronous

Lokális felhasználó létrehozása nem titkosított és titkosított jelszóval:

Switch(config)#username admin password cisco Switch(config)#username boss secret class

Belépés lokális felhasználóval terminálról, meghatározott módszerrel:

Switch(config)# line vty 0 4 Switch(config)# login local Switch(config)# transport input all | telnet | ssh | none

Enable jelszó (titkosítatlan és titkosított) beállítása:

Switch(config)# enable password jelszo Switch(config)# enable secret jelszo

Jelszótitkosítás bekapcsolása:

Switch(config)# service passwod-encryption

Napi üzenet beállítása (elválasztó karakter pl. a #):

Switch(config)# banner motd #Belepes csak engedellyel!#

Switch portok beállítása (sebesség, duplexitás):

Switch(config)#interface FastEthernet 0/2 Switch(config-if)#duplex auto | half | full Switch(config-if)#speed auto | 10 | 100 | 1000

MAC-cím statikus megadása adott porthoz:

Switch(config)#mac-address-table static 0123.4567.89AB vlan 1 int fa0/1

MAC-címtábla törlése:

Switch#clear mac-address-table dynamic

Portbiztonság konfigurálása:

Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

vagy általunk megadott címmel:

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 0123.4567.89AB Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown

ha nem szeretnénk, hogy letiltson:

Switch(config-if)#switchport port-security violation [protect | restrict]

vagy ha maximum 2 MAC címet engedünk:

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address maximum 2

Portbiztonság miatt letiltott port újraengedélyezése:

Switch(config)#int fa0/1 Switch(config-if)#shutdown Switch(config-if)#no shut

Porthoz leírás, megjegyzése fűzése:

Switch(config)#int fa0/24 Switch(config-if)#description Kapcsoloport a szerverhez

Alapértelmezett átjáró megadása:

Switch(config)#ip default-gateway 10.0.0.254

DHCP Snooping:

DHCP Snooping globális engedélyezése: Switch(config)#ip dhcp snooping

DHCP Snooping engedélyezés VLAN-okra: Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 1

Megbízható port kijelölése: Switch(config)#ip dhcp snooping trust

Nem megbízható porton a DHCP kérések limitje: Switch(config)#ip dhcp snooping limit rate 10

Domain szerver megadása:

Switch(config)#ip name-server 10.1.1.1

Felügyeleti IP-cím adása a kapcsolónak (itt VLAN 1 a felügyeleti VLAN):

Switch(config)#int vlan 1 Switch(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 Switch(config-if)#no shut

Állomástábla összeállítása (ellenőrzése: show hosts):

Switch(config)#ip host alfa 10.0.0.1

VLAN-ok létrehozása:

Első módszer: Switch#vlan database Switch(vlan)#vlan 10 name alfa

Második módszer: Switch(config)#vlan 25 Switch(config-vlan)#name gamma

Portok hozzárendelése adott VLAN-hoz: Switch(config)#int fa0/1 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 25

Egyszerre több port hozzárendelése: Switch(config)#int range fa0/10 - 15 Switch(config-if-range)#switchport mode access Switch(config-if-range)#switchport access vlan 25

Trönkport beállítása:

Switch(config)#int fa0/24 Switch(config-if)#switchport mode trunk

Natív VLAN beállítása (a trönk mindkét végén meg kell adni!):

Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99

Engedélyezett VLAN-ok megadása a trönkön:

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan [except 2 | 3,4 | all]

Trönk állapotának ellenőrzése:

Switch# show interfaces trunk

Futó konfiguráció mentése TFTP-szerverre:

Switch#copy running-config tftp

Indító konfiguráció letöltése TFTP-szerverről:

Switch#copy tftp startup-config

Spanning Tree Protocol (STP):

Hídprioritás beállítása (az érték 0-61440 között lehet, 4096-os lépésekkel, a kisebb lesz a gyökérponti híd):

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

illetve:

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root [primary | secondary]

Hozzáférési portok gyors-továbbító üzemmódba állítása:

Switch(config)#spanning-tree portfast default

illetve interfészenként:

Switch(config-if)#spanning-tree portfast

A kialakult állapot megjelenítése:

Switch# show spanning-tree [detail | summary | vlan x]

Üzemmód beállítása (normál / gyors):

Switch(config)#spanning-tree mode pvst | rapid-pvst

Interface költség beállítás:

Switch(config-if)#spanning-tree vlan 10 cost 30

Alapértelmezett értékek: 10Mbps=100; 100Mbps=19; 1Gbps=4; 10Gbps=2

Root guard (hogy a gyökérponti kapcsoló ne változzon a hálózaton):

Switch(config)#spanning-tree guard root

Loop guard engedélyezése globálisan:

Switch(config)#spanning-tree loopguard default

BPDU guard engedélyezése globálisan (hogy bármilyen portról ne fogadjon bpdu-t): Switch(config)#spanning-tree portfast bpduguard default

illetve adott hozzáférési porton:

Switch(config-if)#spanning-tree bpduguard enable

EtherChannel guard (EtherChannel hibák ellenőrzésére):

Switch(config)#spanning-tree etherchannel guard misconfig

VTP (VLAN trönkprotokoll) konfigurálása:

Első módszer (switchportot is támogató routereken csak ez működik):

Switch# vlan database

Switch(vlan)# vtp domain tartománynév

Jelszó beállítása:

Switch(vlan)#vtp password jelszó

Protokoll verziójának beállítása:

Switch(vlan)# vtp v2-mode

Eszköz üzemmódjának beállítása (alapesetben szerverként működik, a kliens csak fogadja a módosításokat, a transzparens átengedi a VTP-t és tőle függetlenül működtethet saját VLAN-okat):

Switch(vlan)# vtp mode server | client | transparent

Második módszer (globális konfig módban működik):

Switch(config)# vtp domain tartománynév

Switch(config)# vtp password jelszó

Switch(config)# vtp version 2

Switch(config)# vtp mode server | client | transparent

VTP ellenőrzése:

Switch# show vtp status

Switch# show vtp password

VTP pruning:

A kapcsolók nem továbbítják a trönk túlsó felére olyan VLAN-ok adatait, amikbe tartozó állomások nem léteznek a túloldalon, ezáltal kisebb lesz a fölösleges hálózati forgalom.

Switch(config)# vtp pruning

EtherChannel konfigurálás:

manuális EtherChannel:

Switch(config-if)#channel-group 1 mode on

EtherChannel PagP-vel:

Switch(config-if)#channel-group 1 mode desirable | auto

EtherChannel LACP-vel:

Switch(config-if)#channel-group 1 mode active | passive

Multilayer Kapcsolók beállításai:

forgalomirányítás bekapcsolása:

Switch(config)#ip routing

Port felkészítése a forgalomirányításra:

Switch(config-if)no switchport (ezután be lehet állítani IP címeket)

ASA KONFIGURÁLÁS

Alapkonfigurálás:

Belépés engedményezett módba:

ASA>enable

Belépés globális konfigurációs módba:

ASA#configure terminal

Pontos idő beállítása:

ASA#clock set 10:00:00 1 april 2016

Súgó előhívása parancsra:

ASA(config)#help parancs

Eszköznév beállítás:

ASA(config)#hostname ASAA

Titkos jelszó beállítás:

ASA(config)#enable password class

Jelszó titkosítás beállítása:

ASA(config)#password encryption aes

Tartománynév beállítása:

ASA(config)#domain-name teszt.hu

Nap üzenete beállítása:

ASA(config)#banner motd *DANGER*

ASA(config)#banner motd LOOKOUT

Interface-ek VLAN-ok:

(Interface-t VLAN-hoz rendelünk, IP címe VLAN-nak lesz csak!)

Belépés interface konfigurációs módba:

ASA(config)# interface e0/0

Interface VLAN-hoz rendelése:

ASA(config-if)#switchport access vlan 2

Statikus IP cím beállítás:

ASA(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

Dinamikus IP cím beállítás:

ASA(config-if)#ip address dhcp

Dinamikus IP cím beállítás hozzá kapcsoló alapértelmezett úttal:

ASA(config-if)#ip address dhcp setroute

Statikus út felvétele:

ASA(config)#router outside célhálózaticím maszk köv_ugráscíme

Biztonsági szint interface-hez rendelése (0-100): ASA(config-if)#security-level 10

Interface megjelölés objektum névvel:
ASA(config-if)#nameif inside | outside | sajátnév

DHCP:

ASA(config)#dhcpd address 10.0.0.1-10.0.0.20 inside ASA(config)#dhcpd lease 1800 ASA(config)#dhcpd dns 8.8.8.8 ASA(config)#dhcpd enable objnév

Sávon belüli felügyelet:

Telnet kliens hozzárendelése:

ASA(config)#password cisco

ASA(config)#telnet 192.168.1.22 255.255.255.255 inside

ASA(config)#telnet timeout 3

ASA(config)#aaa authentication telnet console LOCAL

Telnet beállítások törlése:

ASA(config)#clear configure telnet

SSH beállítása:

ASA(config)#username admin password admin ASA(config)#aaa authentication ssh console LOCAL ASA(config)#crypto key gen rsa modulus 1024 ASA(config)#ssh 192.168.1.22 255.255.255.255 inside ASA(config)#ssh version 2

Egyéb szolgáltatások:

NTP beállítása:

ASA(config)#ntp authenticate ASA(config)#ntp trusted-key 89 ASA(config)#ntp authentication-key 89 md5 cisco123 ASA(config)#ntp server 10.0.0.2

Grafikus (webes) felület engedélyezése: ASA(config)#http server enable ASA(config)#http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside

Tűzfal szabály módosítása: ASA(config)#policy-map global_policy

ASA(config-pmap)#class inspection_default

ASA(config-pmap-c)#inspect icmp

Objektumok:

IP címekre készült objektum: ASA(config)#object network EXAMPLE ASA(config-network-object)#host 10.0.0.2

vagy.

ASA(config-network-object)#subnet 10.0.0.0 255.0.0.0

vagy:

ASA(config-network-object)#range 10.0.0.10 10.0.0.20

Szolgáltatásra készült objektum:

ASA(config)#object service SERV

ASA(config-service-object)#service protokoll source port destination port

Példa:

ASA(config-service-object)#service tcp destination eq www

Objektum csoport létrehozása:

ASA(config)#object-group network HOSTS

ASA(config-network-object-group)#network-object host 10.0.0.20

ASA(config-network-object-group)#network-object host 10.0.0.22

vagy:

ASA(config-network-object-group)#network-object 10.0.0.0 255.0.0.0

vagy:

ASA(config-network-object-group)#group-object ADMIN_HST

Hozzáférési listák (felülbírálni az alapértelmezett engedélyeket):

Hozzáférési lista létrehozása (a NÉV lehet szám is):

ASA(config)#access-list NÉV remark megjegyzés

ASA(config)#access-list *NÉV* extended permit | deny *protokoll forrás_cím portszám cél_cím portszám*

Hozzáférési lista létrehozása okjektumokkal:

ASA(config)#access-list *NÉV* extended permit | deny *protokoll* object-group *prot_obj* object-group *forras_obj* object-group *cel_obj*

Hozzáférési lista alkalmazása:

ASA(config-if)#access-group $N\acute{E}V$ in | out interface *outside*

Címfordítás:

Dinamikus címfordítás:

ASA(config)#object network NAT

ASA(config-network-object)#subnet 10.0.0.0 255.0.0.0

ASA(config-network-object)#nat (inside, outside) dynamic

PUBLIC_CÍMTART_OBJEKTUM

Port túlterheléses címfordítás (automatikusan a külső interface-re fordít):

ASA(config)#object network PAT

ASA(config-network-object)#subnet 10.0.0.0 255.0.0.0

ASA(config-network-object)#nat (inside, outside) dynamic interface

Statikus címfordítás:

ASA(config)#object network SNAT

ASA(config-network-object)#host 10.0.0.2

ASA(config-network-object)#nat (dmz, outside) static 100.0.0.1

AAA:

Szerver megadása:

ASA(config)#aaa-server $N\acute{E}V$ protocol tacacs+ ASA(config-aaa-server-group)#aaa-server $N\acute{E}V$ (dmz) host 10.0.0.2

Azonosítás beállítása:

ASA(config)#aaa authentication enable console *NÉV* LOCAL ASA(config)#aaa authentication http console *NÉV* LOCAL

ASA show parancsai:

show interface ip brief

show route

show switch vlan

show xlate

show ssh

show nat detail

show run aaa

show run aaa-server

Konfiguráció mentése:

ASA#write

Konfiguráció törlése:

ASA#write erase

FÜGGELÉK

Konfigurációs regiszter érték	Hatása a forgalomirányítón
0x102	• Ignores break • 9600 console baud
0x1202	•1200 baud rate
0x2101	 Boots into bootstrap Ignores break Boots into ROM if initial boot fails 9600 console baud rate
0x2102	 •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •9600 console baud rate default value for most platforms
0x2120	• Boots into ROMmon • 19200 console speed
0x2122	Ignores breakBoots into ROM if initial boot fails19200 console baud rate
0x2124	NetBootIgnores breakBoots into ROM if initial boot fails19200 console speed
0x2142	 Ignores break Boots into ROM if initial boot fails 9600 console baud rate Ignores the contents of Non-Volatile RAM (NVRAM) (ignores configuration)
0x2902	Ignores breakBoots into ROM if initial boot fails4800 console baud rate
0x2922	Ignores breakBoots into ROM if initial boot fails38400 console baud rate
0x3122	Ignores breakBoots into ROM if initial boot fails57600 console baud rate
0x3902	Ignores breakBoots into ROM if initial boot fails2400 console baud rate
0x3922	Ignores breakBoots into ROM if initial boot fails115200 console baud rate

IPv4

Osztály	Teljes tartomány	Alapértelmezett maszk	Privát tartomány
	0.0.0.0 -		10.0.0.0 -
A	127.255.255.255	255.0.0.0	10.255.255.255
	128.0.0.0 -		172.16.0.0 -
В	191.255.255.255	255.255.0.0	172.31.255.255
	192.0.0.0 -		192.168.0.0 -
С	223.255.255.255	255.255.255.0	192.168.255.255
	224.0.0.0 -		
D	239.255.255.255	-	-
	240.0.0.0 -		
Е	255.255.255.255	-	_

Speciális címek:

0.0.0.0/8 Szórásra fenntartva

100.64.0.0/10 Large Scale NAT-nak fenntartva

127.0.0.0/8 localhost, loopback címtartomány

169.254.0.0/16 IPv4 link local cím. APIPA

192.88.99.0/24 NATPT 6to4 anycast

224.0.0.0/4 multicast tartománynév

240.0.0.0/4 fenntartva

255.255.255.255 broadcast

Routing Protocol	Administrative Distance
Directly connected	0
Static route	1
Internal EIGRP	90
OSPF	110
RIP	120
External EIGRP	170
Unknown	255

Adminisztratív távolságok

IPv6


Speciális címek:

- ::/128 Nem definiált
- ::1/128 Loopback
- FF00::/8 Multicast
- 2000::/3 Global Unicast
- FC00::/7 Unique Local
- FE80::/10 Link Local

Egyszerűsítés:

- Vezető nullák elhagyhatóak (0FEF hextet FEF-nek írható)!
- Egymás utáni teljesen nullás hextettek ::-ra cserélhetőek címenként egyszer!

EUI-64:



Jegyzetek

Jegyzetek

•
• • • • • • • •
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 ,
 ••••••
 • • • • • • • •
•••••
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •