Mappa átirányítása:

- 1. Átirányítás helyének létrehozása szerveren:
 - Pl. M:\Tarolo
- 2. Mappa megosztása:

\\SERVER\Tarolo néven

- megosztási jogosultságok beállítása:
 - o a **csoport**, akinek a mappáit átirányítani akarom:
 - <u>FULL</u>

- NTFS jogok beállítása:
 - o ahogy a mappa létrehozásakor létrejött (nem igényel beállítást)
- 3. Csoportházirend szerkesztőben:
 - Kezelendő szervezeti egységhez hozz létre egy csoportházirend objektumot és szerkesztés:
 - Felhasználó konfiguráció/Házirendek/Windows beállítások/Mappa átirányítása/Dokumentumok > (*Tulajdonságok*):
 - *Cél* fülön:
 - Beállítás: Alapvető / Mindenki...
 - Célmappa helye: Külön mappa létrehozása...
 - Útvonalgyökér: átirányítás helye megosztásként megadva pl. \\SERVER\Tarolo
 - Beállítások fülön:
 - A felhasználó kizárólagos engedélyeket kap:
 Ezzel szabályozhatod, hogy a felhasználón kívül hozzáférjen-e más.
 pl. rendszergazda.
 - Ha van "pipa" nem fér hozzá senki más, csak a felhasználó.
- 4. gpupdate /force

szerveren és kliensen is! (RESTART, ha szükséges...)

5. Ellenőrzés:

Kliens-en: **Dokumentumok** mappa > Tulajdonságok > Hely (Az átirányítás helye kell itt szerepeljen!)