

Importer Aukcji

Instrukcja klienta — od A do Z

Jak wgrać wtyczkę i uruchomić import aut z IAAI i Copart do strony WordPress. Dla osoby nietechnicznej.

1 Jak to działa

2 Instalacja wtyczki (kroki 1-8)

3 Uruchomienie automatyzacji

4 Problemy, FAQ i słowniczek

Spokojnie — wgranie wtyczki i pokazanie aut to głównie klikanie.

Rób kroki po kolei. Część techniczną (serwer) możesz przekazać administratorowi hostingu.

Jak to działa (w skrócie)

System sam pobiera samochody z dwóch serwisów aukcyjnych — IAAI oraz Copart (zdjęcia i dane) — i pokazuje je na Twojej stronie WordPress, automatycznie, przez całą dobę. Gdy pojawia się nowe auto, trafia na stronę; gdy znika z aukcji, znika też u Ciebie. Każde auto ma plaketkę źródła (IAAI / Copart), a odwiedzający mogą filtrować listę po źródle.

IAAI + Copart → Program zbierający (24/7) → Baza danych → Twoja strona WWW

- Program zbierający pilnuje IAAI i Copart i pobiera nowe auta.
- Baza danych przechowuje auta z obu źródeł (ta sama, na której stoi WordPress).
- Wtyczka WordPress bierze auta z bazy i pokazuje je na stronie (z plaketką źródła).

Dwie części, dwa poziomy trudności:

- Wgranie wtyczki i pokazanie aut — zrobisz sam, to klikanie.
- Automatyzacja na serwerze — bardziej techniczna; jest instalator „jednym poleceniem”, a w razie potrzeby przekaz ją administratorowi hostingu.

Co dostajesz w paczce

- wp-plugin/iaai-importer/ — WTYCZKA do WordPress (pokazuje auta).
- scraper/ — PROGRAM ZBIERAJĄCY (pobiera auta z IAAI i Copart).
- deploy/ — INSTALATOR automatyzacji (install.sh) i ustawienia.
- docs/klient/ — instrukcje (ten dokument oraz wersje etapowe).

Czego potrzebujesz

- WordPress na własnym hostingu (Twoja strona).
- Do pełnej automatyzacji: serwer VPS z dostępem do terminala (SSH). Uwaga: najtańszy hosting współdzielony nie wystarczy do programu zbierającego.

Instalacja wtyczki krok po kroku

1

Rozpakuj otrzymaną paczkę

Kliknij prawym na plik ZIP → „Wyodrębnij/Rozpakuj”. Powstanie folder z zawartością wypisaną wyżej.

2 Przygotuj plik wtyczki do wgrania

WordPress wgrzywa wtyczki jako ZIP. Wejdź do folderu wp-plugin/, kliknij prawym na folder iaai-importer → „Wyślij do” → „Folder skompresowany (ZIP)”. Powstanie iaai-importer.zip — ten plik wgrasz do WordPress. (Jeśli w paczce jest już gotowy iaai-importer.zip — użyj go.)

3 Zaloguj się do panelu WordPress

W przeglądarce wejdź na: <https://twojastrona.pl/wp-admin>
Zaloguj się loginem i hasłem administratora.

4 Wgraj wtyczkę

Menu po lewej: Wtyczki → Dodaj nową wtyczkę.
Na górze: „Wyślij wtyczkę na serwer” → „Wybierz plik” → wskaż iaai-importer.zip → „Zainstaluj teraz”.

5 Włącz wtyczkę

Kliknij „Włącz wtyczkę”. Automatycznie (nic nie klikasz) wtyczka: zakłada tabele, tworzy gotową podstronę „Nasze auta” dopasowaną do motywu i działającą na telefonie, oraz próbuje dodać ją do głównego menu.

6 Sprawdź, że się udało

Wtyczki → Zainstalowane: jest „Importer Aukcji (IAAI + Copart)” (aktywna).
W menu po lewej pojawia się „Pojazdy”. Strony → „Nasze auta” istnieje (/nasze-auta).
Strona bywa pusta do czasu uruchomienia automatyzacji — to normalne.

7 Jeśli menu nie dodało się samo

Wygląd → Menu → zaznacz „Nasze auta” → „Dodaj do menu” → „Zapisz menu”.

8 Opcjonalnie: własna, dodatkowa strona z autami

Strony → Dodaj nową, wstaw blok „Krótki kod” i wklej: `[iaai_pojazdy ile="24"]`
(liczba 24 = ile aut pokazać). Opublikuj.

Uruchomienie automatyzacji (część techniczna)

To sprawia, że auta zaczynają się pojawiać i aktualizować same. Wykonuje się raz, na serwerze VPS przez terminal (SSH). Jeśli nie czujesz się pewnie — przekaż ten rozdział administratorowi hostingu.

9

Uruchom instalator

W terminalu, w folderze projektu: `sudo bash deploy/install.sh /var/www/html` (zamień `/var/www/html` na katalog Twojego WordPressa). Instalator sam zainstaluje potrzebne programy, połączy się z bazą i włączy usługę sprawdzającą IAAI (a opcjonalnie też Copart) co kilkanaście minut.

Szczegóły: `docs/klient/03-uruchom-automatyzacje.md`

Drugie źródło — Copart (opcjonalnie):

- IAAI działa od razu. Copart mocniej broni się przed automatami (Cloudflare), a pełne dane i zdjęcia zwykle wymagają konta Member — dlatego uruchamiasz je osobno, z sesją logowania: `COPART_COOKIES=... python3 scraper/run_pipeline.py --source copart --mode live`. Dane z obu źródeł trafiają do tej samej bazy i strony.
- Bez konta Copart zostaje samo IAAI — strona działa normalnie. Szczegóły w `docs/klient/03 („Drugie źródło — Copart”)`.

10

Sprawdź, że auta się pojawiają

Po pierwszym przebiegu (kilka-kilkanaście minut) na stronie „Nasze auta” pojawiają się pierwsze pojazdy ze zdjęciami. Gotowe — system działa sam, nie musisz nic robić na co dzień.

Edycja podstrony i dopasowanie do motywu

Podstrona „Nasze auta” powstaje sama, ale możesz ją swobodnie edytować: Strony → Wszystkie strony → „Nasze auta” → Edytuj.

- Nie usuwaj krótkiego kodu `[iaai_pojazdy]` — to on wyświetla auta.
- Możesz dopisać własny tekst nad/pod listą i zmienić tytuł strony.
- Liczbę aut zmienisz w kodzie: `[iaai_pojazdy ile="24"]` (maksymalnie 48).

Filtry i wygląd

Nad listą pojawia się pasek filtrów (marka, rok, uszkodzenie, sortowanie) — sam, z realnych danych; pod listą jest paginacja. Karty, filtry i paginacja DZIEDZICZĄ kolory i fonty Twojego motywu (jasny/ciemny), więc od razu pasują do strony — nic nie musisz ustawiać.

Chcesz dostroić kolory/zaokrąglenia? Wygląd → Dodatkowy CSS (motyw klasyczny)

lub Wygląd → Edytor → Style → Dodatkowy CSS (blokowy), i wklej:

```
.iaai-pojazdy{ --iaai-accent:#c0392b; --iaai-radius:6px; }
```

Więcej pokręteł: `--iaai-border` (ramki), `--iaai-tint` (tło kart), `--iaai-muted`.

Co może pójść nie tak (i jak to naprawić)

„Wtyczka nie mogła zostać zainstalowana” → wysłano folder zamiast ZIP; wgraj plik ZIP.
Brak przycisku „Wyślij wtyczkę” → hosting blokuje; wgraj folder iaai-importer przez FTP do wp-content/plugins/ i włącz w panelu.
ZIP za duży / limit wgrywania → wgraj przez FTP lub poproś hosting o wyższy limit.
Strona „Nasze auta” nie powstała → odśwież panel; wtyczka tworzy ją też przy wejściu.
Menu bez pozycji → dodaj ręcznie (Krok 7). Motywy z menu „na sztywno” (page-buildery: Elementor/Divi) nie używają menu WP → link dodaj raz w edytorze motywu.
Auta się nie pokazują → jeśli nie zrobiłeś automatyzacji, to oczekiwane; jeśli działa, daj jej kilkanaście minut na pierwszy przebieg.
Zdjęcia się nie ładują → sprawdź łącze serwera i dostępność IAAI/Copart.
Brak VPS → sama wtyczka działa; automatyzacja wymaga VPS z SSH.

FAQ — najczęstsze pytania

P: Czy muszę coś robić codziennie?

O: Nie. Po uruchomieniu system działa sam 24/7 — pobiera nowe auta i aktualizuje stronę.

P: Skąd biorą się dane aut?

O: Z dwóch serwisów aukcyjnych — IAAI oraz Copart. System kopiuje oferty 1:1 do Twojej bazy i oznacza źródło (plakietka IAAI / Copart, filtr na liście).

P: Czym różni się Copart od IAAI?

O: Działa tak samo (dane, zdjęcia, plakietka, filtr), ale Copart mocniej broni się przed automatami (Cloudflare) i pełne dane zwykle wymagają konta Member (sesja COPART_COOKIES). Bez konta zostaje samo IAAI. Realne, ciągłe pobieranie z Copart potwierdza się na serwerze VPS (jak przy IAAI).

P: Mam już instalację z samym IAAI — aktualizacja coś zepsuje?

O: Dane zostają. Doszła jednak kolumna „źródło” i zmienił się klucz główny tabel: świeża instalacja robi to sama, a istniejącą bazę IAAI trzeba jednorazowo zmigrować — napisz do nas przed aktualizacją, podeślemy gotowe polecenie.

P: Czy zdjęcia zajmują miejsce na hostingu?

O: Nie. Domyślnie są pokazywane wprost z serwerów IAAI/Copart (0 miejsca na dysku).

P: Czy auta same znikają, gdy schodzą z aukcji?

O: Tak. Wpis jest wtedy ukrywany (szkic) — nie kasujemy historii.

P: Czy to jest zoptymalizowane pod Google (SEO)?

O: Tak. Każde auto ma dane strukturalne Schema.org „Car”, opis, podgląd Open Graph i opisowe zdjęcia; trafia też do mapy strony WordPressa.

P: Mam już wtyczkę SEO (Yoast/Rank Math). Będzie konflikt?

O: Nie. Tytuły/opisy zostają dla Twojej wtyczki SEO, a my dokładamy tylko dane strukturalne pojazdu.

P: Czy mogę zmienić, ile aut pokazuje strona?

O: Tak — w krótkim kodzie zmień liczbę, np. [iaai_pojazdy ile="12"].

P: Czy wtyczka jest bezpieczna?

O: Tak. Przeszła audyt bezpieczeństwa (ocena 9/10): ochrona przed SQL injection, XSS, SSRF, kontrola zdjęć, brak sekretów w kodzie.

P: Aktualizacja wtyczki w przyszłości — stracę dane?

O: Nie. Dane aut są w bazie; podmiana plików wtyczki ich nie usuwa.

P: Nie mam VPS — co robić?

O: Sama wtyczka działa na zwykłym WordPressie. Automatyzacja pobierania wymaga VPS — załóż VPS lub poproś dostawcę o taki plan.

Słowniczek

- Wtyczka (plugin) — mały dodatek do WordPressa dokładający nową funkcję.
- Shortcode („krótki kod”) — gotowy klocek w [nawiasach], który sam coś wyświetla.
- CPT / „Pojazdy” — specjalny typ wpisów WordPressa; tu trafiają auta.
- VPS — Twój prywatny serwer, na którym można uruchamiać własne programy.
- SSH / terminal — łączenie się z serwerem i wpisywanie poleceń tekstem.
- FTP — przesyłanie plików na serwer (np. programem FileZilla).
- Baza danych — magazyn treści WordPressa; tu też trzymamy auta.
- Hotlink — pokazywanie zdjęcia wprost z cudzego serwera, bez kopiowania na dysk.
- SEO — optymalizacja pod wyszukiwarki (by Google lepiej pokazywał Twoje auta).

Gdy utkniesz:

- 1) Zajrzyj do sekcji „Co może pójść nie tak” i FAQ powyżej.
- 2) Szczegółowe instrukcje etapami są w folderze docs/klient/.
- 3) Część techniczną możesz przekazać administratorowi hostingu.