

Etap 3 — Uruchom automatyzację (program

Cel: uruchomić na serwerze program, który sam, całą dobę pobiera auta z IAAI (i opcjonalnie z Copart) do bazy. To najbardziej „techniczny” etap — ale przygotowaliśmy instalator, który robi wszystko za Ciebie jednym poleceniem. Wystarczy kopiuj-wklej.

i Domyślnie automatyzacja startuje na IAAI (działa od razu). Copart to drugie, opcjonalne źródło — włączasz je osobno, bo wymaga konta (patrz sekcja „Drugie źródło — Copart” niżej).

[!] Ten etap wymaga serwera VPS z dostępem do terminala (SSH). Jeśli masz tylko zwykły hosting współdzielony — napisz do dostawcy: „Potrzebuję VPS z dostępem SSH i możliwością uruchomienia Pythona oraz usług systemd”*. Bez tego program nie ruszy (sama strona z Etapów 1-2 będzie działać, ale nie będzie skąd brać aut).

Co musi być na serwerze (poproś hosting, jeśli czegoś brak)

- Python 3.10+ (sprawdzenie: `python3 --version`)
- WP-CLI — narzędzie wp (instrukcja)
- Dostęp sudo (uprawnienia administratora serwera)

Krok po kroku

1. Połącz się z serwerem przez SSH. Z komputera (Windows: program „PowerShell” lub „PuTTY”; Mac/Linux: „Terminal”):

```
ssh uzytkownik@adres-twojego-serwera
```

(dane logowania dostajesz od dostawcy VPS).

2. Wgraj paczkę na serwer. Najłatwiej:

```
# będąc w terminalu serwera, w swoim katalogu:  
git clone <ADRES-REPO> iaai-importer  
cd iaai-importer
```

Jeśli nie używasz git — wgraj rozpakowaną paczkę przez program FTP (np. FileZilla) do katalogu na serwerze, a potem wejdź do niego: `cd /sciezka/do/iaai-importer`.

3. Uruchom instalator — podaj ścieżkę do swojego WordPressa (zwykle /var/www/html; jeśli nie wiesz — zapytaj hostinga):

```
sudo bash deploy/install.sh /var/www/html
```

Instalator sam:

- sprawdzi wymagania,
- zainstaluje program zbierający i przeglądarkę,
- wgra i włączy wtyczkę (założy tabelę),
- ustawi automatyczne uruchamianie (co 15 minut „nowe auta” + raz dziennie „pełna synchronizacja”).

Na końcu zobaczysz „GOTOWE [OK]”.

4. (Opcjonalnie) Odpal pierwsze pobranie od razu, nie czekając 15 minut:

```
sudo systemctl start iaai-importer-live.service
```

[OK] Gotowe. Od tej chwili auta z IAAI same trafiają na stronę i same z niej znikają.

Drugie źródło — Copart (opcjonalnie)

Copart to drugie źródło aut. Działa tak samo jak IAAI (te same dane, zdjęcia, plakietka „Copart” i filtr na liście), ale ma dwie różnice, o których warto wiedzieć:

1. Silniejsza ochrona przed automatami (Cloudflare). Anonimowo Copart często oddaje niepełne dane.
1. Pełne dane i zdjęcia zwykle wymagają zalogowania na konto Member. Dlatego Copart uruchamiamy z ciasteczkami sesji zalogowanego konta (zmienna COPART_COOKIES).

Jak włączyć Copart (gdy masz konto Copart Member):

```
# 1) Zaloguj się na copart.com w przeglądarce, skopiuj ciasteczka sesji  
# (Narzędzia deweloperskie → Application/Storage → Cookies) do jednej linii.  
# 2) Uruchom przebieg dla źródła "copart" z tymi ciasteczkami:  
COPART_COOKIES="tu-wklej-ciasteczka" \  
python3 scraper/run_pipeline.py --source copart --mode live
```

Ten sam program obsługuje oba źródła — dla IAAI uruchamiasz go z `--source iaai` (to robi instalator automatycznie), dla Copart z `--source copart`. Dane z obu źródeł trafiają do tej samej bazy (rozdziela je kolumna „źródło”) i na tę samą stronę.

[!] Ważne (uczciwie): moduł Copart jest gotowy od strony programu, ale — z uwagi na ochronę Cloudflare i wymóg logowania — ****realne, ciągłe pobieranie z Copart trzeba potwierdzić na Twoim serwerze VPS**** (tak samo jak przy IAAI: tam też walidujemy na żywo). Bez ważnej sesji Member Copart potrafi zwracać puste wyniki — to zachowanie serwisu, nie błąd wtyczki. Jeśli nie masz konta Copart — po prostu zostaw samo IAAI; strona działa normalnie.

Skąd wiem, że działa?

```
# podgląd na żywo (Ctrl+C aby wyjść):  
journalctl -u iaai-importer-live.service -n 40 --no-pager  
  
# kiedy następne automatyczne uruchomienie:  
systemctl list-timers 'iaai-importer-*
```

Po chwili wejdź na stronę z Etapu 2 — powinny pojawić się auta.

Ważne (zgodność / prawo)

Pobieranie danych z serwisu zewnętrznego podlega jego regulaminowi (ToS). Decyzja o uruchomieniu i zakresie pobierania należy do Ciebie jako właściciela strony. Program respektuje ograniczenia tempa i wykrywa blokady (gdy serwis zacznie blokować — sam zwalnia/odpuszcza).

Następnie: Etap 4 — jak to działa i obsługa ->.