5.2.2 «FeatureType» SkogressursFlateFigurer av relativ homogen skog som kan beskrives med de samme egenskapsverdiene

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode	de Type
område	objektets utstrekning		Flate
treslag	Dominerende treslag	[01]	SkogressursTreslag
treslagSammenstilt	Hovedtyper av treslag	[01]	SkogressursTreslagSammenstilt
bonitetGran	Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for gran. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.		Integer
bonitetFuru	Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for furu. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.		Integer
bonitetLauv	Egenskapen viser H40-bonitet for produktiv skog for lauvskog. H40-bonitet er definert som overhøyde ved 40 års alder.		Integer
kroneDekning	Andelen av arealet som er dekket av trekronenes vertikale projeksjon. Enhet: prosent. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.	[01]	Integer
hogstklasse	Skog delt inn i hogstklasser med utgangspunkt i alder og bonitet.	[01]	SkogressursHogstklasse
treAntall	Antall trær per ha (større en 5 cm i brysthøydediameter)	[01]	SkogressursTreAntall
treAlder	Skogens alder (antall år). Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.	[01]	SkogressursTreAlder
volumMedBark	Tømmervolum med bark for hele stammen fra stubbe til topp. Enhet: m³/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.		SkogressursVolumMedBark
volumUtenBark	Tømmervolum uten bark for hele stammen fra stubbe til topp. Enhet: m³/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.		SkogressursVolumUtenBark
biomasseOverjordisk	Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blader). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.		SkogressursBiomasseOverjordisk
biomasseUnderjordisk	Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.		SkogressursBiomasseUnderjordisk
biomasseTotal	Total tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enhet: tonn/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.	[01]	SkogressursBiomasseTotal
lai	Leaf area index. En numerisk karakterisering av biomassen i trekronene på et gitt areal. Angitt som summen av bladenes (eller nålenes) areal i forhold til et områdes areal. Enhet: prosent. MERK: LAI vil i mange tilfeller være større enn 100%.	[01]	SkogressursLaIndeks
diameterMiddel	Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.	[01]	SkogressursDiameterMiddel
grunnflate	Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet m²/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.	[01]	SkogressursGrunnflate
høydeAritmetisk	Aritmetisk gjennomsnittshøyde for alle trær. Enhet: dm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.	[01]	SkogressursHøydeAritmetisk
høydeMiddel	Grunnflateveid middelhøyde for alle trær, dvs at høyden er vektet med hvert enkelt tres grunnflate. Enhet: dm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.		SkogressursHøydeMiddel
høydeOver	Gjennomsnittshøyden av de 100 største trær per ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i	[01]	SkogressursHøydeOver

	prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.		
beregningsmetode	Beskriver hva slags fjernmålings- og prosesseringsmetode som er brukt.		SkogressursBeregningsmetode
xMiddel	Beskriver den vertikale høydefordelingen i punktskyen fra laserskanning eller bildematching:	[01]	Integer
	Middelverdi for punktenes høyde over terrenget. Enhet: dm.		
xSA	Standardavvik til XMIDDEL	[01]	Integer
xP25	Beskriver den vertikale høydefordelingen i punktskyen fra laserskanning eller bildematching:	[01]	Integer
	25% percentilverdi for punktenes høyde over terrenget. Enhet: dm.		
xP75	Beskriver den vertikale høydefordelingen i punktskyen fra laserskanning eller bildematching:	[01]	Integer
	75% percentilverdi for punktenes høyde over terrenget. Enhet: dm.		
xP95	Beskriver den vertikale høydefordelingen i punktskyen fra laserskanning eller bildematching:	[01]	Integer
	95% percentilverdi for punktenes høyde over terrenget. Enhet: dm.		
fargeRød	Middelverdi av rød fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata.	[01]	Integer
fargeGrønn	Middelverdi av en grønn fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i	[01]	Integer
	metadata.		
fargeBlå	Middelverdi av blå fargeverdi hentet fra fjernmåling. Fjernmålingsdata brukt er angitt i metadata.	[01]	Integer
fjernmålingsår	Opptaksår for fjernmålingsdataene som er brukt i beregningene.		Integer
prosjektID	Identifikator som angir SR16 prosjekt		CharacterString
statusID	Koblingsnøkkel til metadata for skogressursfiguren. Metadata kan være prosjektidentifikator,		CharacterString
	terrengmodell anvendt, målemetode anvendt, osv.		

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	=
Generalization		SkogressursFlate.	Fellesegenskaper.
Aggregation «topo»		1* SkogressursGrense. Rolle: avgrensning	SkogressursFlate.

5.2.3 «FeatureType» SkogressursGrense Grense mellom figurer av relativ homogen skog eller grense mot andre arealressurser enn skog.

	Type	Kurve
	Kode	
	Multipl	
	Definisjon/Forklaring	forløp som følger overgang mellom ulike fenomener
Attributter	Navn	grense

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	II.
Generalization		SkogressursGrense.	Fellesegenskaper.
Aggregation «topo»		1* SkogressursGrense. Rolle: avgrensning	SkogressursFlate.

5.2.4 «featureType» Fellesegenskaper abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.

Attributter	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode	Type
identifikasjon	unik identifikasjon av et objekt	[01]	Identifikasjon
førsteDatafangstdato	dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad:	[01]	DateTime
	første Datafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.		
verifiseringsdato	dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk medDATO i tidligere versjoner av SOSI	[01]	DateTime
oppdateringsdato	dato for siste endring på objektetdataene Merknad:	[01]	DateTime
	Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen)Definition-		
	Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.		
kvalitet	beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk medKVALITET i tidligere versjoner av SOSI.	[01]	Posisjonskvalitet
opphav	referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad:	[01]	CharacterString
	Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering		
kopidata	angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig	[01]	Kopidata
informasjon	generell opplysning Merknad:	[0.*]	CharacterString
	mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet		

Assosiasjoner

Assosiasjon type Navn	Navn	Fra	E
Realization		Fellesegenskaper.	SOSI_Objekt.
Generalization		SkogressursFlate.	Fellesegenskaper.
Generalization		SkogressursGrense.	Fellesegenskaper.

5.2.5 «dataType» SkogressursTreAntallAntall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Type
antall	Antall trær (større enn 5 cm i brysthøydediameter) per ha.	[01]		Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er	[01]		Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsvnlighet inneholder den sanne (men vanligvis	[01]		Integer
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsvnlighet inneholder den sanne (men vanligvis	[01]		Integer
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			

5.2.6 «dataType» SkogressursTreAlder Skogens alder (antall år). Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

שומותו			
Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Туре
alder	Skogens alder (antall år).	[01]	Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er	[01]	Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt		
	den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.		
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]	Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis		
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.		
konfidensintervallØvre	Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]	Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis		
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.		

5.2.7 «dataType» SkogressursVolumMedBark

Tømmervolum med bark for hele stammen fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Attributter

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode ⁻	Гуре
volum	Tømmervolum gjelder med bark for hele stammen på alle trær fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha.		I	Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er		I	Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. De større utvalget er in mindre vil aftes feilmardinene bli			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et		Ι	Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis)
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Ovre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et			Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			

5.2.8 «dataType» SkogressursVolumUtenBark Tømmervolum uten bark for hele stammen fra stubbe til topp. Enhet: m3/ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Attributter			
Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl	Multipl Kode Type
volum	Tømmervolum gjelder med bark for hele stammen på alle trær fra stubbe til topp. Enhet: m³/ha.		Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er		Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt		
	den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.		
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et		Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis		
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.		
konfidensintervallØvre	Ovre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et		Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis		
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.		

5.2.9 «dataType» SkogressursBiomasseOverjordisk

Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blær). Enhet: tonn per ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Attributter

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Type
masse	Tørrbiomasse av alle overjordiske tredeler (stamme, greiner, nåler/blær). Enhet: tonn per ha.			Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er			Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt			
	den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et			Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Ovre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et			Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			

5.2.10 «dataType» SkogressursBiomasseUnderjordisk

Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enheten oppgis i tonn per dekar. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Type
masse	Tørrbiomasse av alle underjordiske tredeler (stubbe og røtter). Enheten oppgis i tonn per dekar.			Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er			Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt			
	den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et			Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Ovre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et			Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			

5.2.11 «dataType» SkogressursBiomasseTotal

Tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enheten oppgis i tonn per dekar. Egenskapens usikkerhet er oppgitt med prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Attributter

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Type
masse	Tørrbiomasse av alle underjordiske og overjordiske tredeler. Enheten oppgis i tonn per dekar.	[01]		Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er	[01]		Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt			
	den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]		Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]		Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			

5.2.12 «dataType » SkogressursDiameterMiddel

Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Navn	Definision/Forklaring	Multipl Kode Type	ode 1	Vpe
diameter	Grunnflatemiddeldiameter, svarer til diameter på et tre som har grunnflate lik gjennomsnittet. Enhet: cm.	[01]		Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er	[01]	I	Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]	I	Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis	ı		
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]	Ï	Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukiente) verdien av variabelen man har målt. Sannsvnlicheten angis i prosent.			

5.2.13«dataType» SkogressursLaIndeksLeaf area index. En numerisk karakterisering av biomassen i trekronene på et gitt areal. Angitt som summen av bladenes (eller nålenes) areal i forhold til et områdes areal. LAI vil i mange tilfeller være større enn 100%. Egenskapens usikkerhet er oppgitt med prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Attributter

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Type
lai	Leaf area index. En numerisk karakterisering av biomassen i trekronene på et gitt areal. Angitt som summen av	[01]		Integer
	bladenes (eller nålenes) areal i forhold til et områdes areal. LAI vil i mange tilfeller være større enn 100%.			
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er	[01]		Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt			
	den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]		Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]		Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			

5.2.14 «dataType» SkogressursGrunnflate Samlet grunnflate or oppgitt med prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

All Duller				
Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Type
areal	Samlet grunnflate for trærne i et område. Enhet: m²/ha.	[01]		Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt	[01]		Integer
	den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]		Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Ovre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et	[01]		Integer
	konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis			
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			

5.2.15 «dataType» SkogressursHøydeAritmetisk
Aritmetisk middelhøyde. Enhet: dm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt med prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Attributter

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Type
høyde	Aritmetisk middelhøyde. Enhet: dm.	[01]		Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er	[01]		Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men vanligvis	[01]		Integer
	ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Ovre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. Et konfidensintervall angir intervallet som med en snesifisert sannsvnlighet inneholder den sanne (men vanligvis	[01]		Integer
	definition of the first with the form of the first of the			

5.2.16 «dataType» SkogressursHøydeMiddel

Grunnslateveid middelhøyde for alle trær, dvs at høyden er vektet med hvert enkelt tres grunnslate. Enhet: dm. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Attributter				
Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Type
høyde	Grunnflateveid middelhøyde for alle trær, dvs at høyden er vektet med hvert enkelt tres grunnflate. Enhet: dm.	[01]		Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er	[01]		Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg			
	rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.			
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. [01]	[01]		Integer
	Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men			
	vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			
konfidensintervallØvre	Ovre grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. [01]	[01]		Integer
	Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men			
	vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.			

5.2.17 «dataType» SkogressursHøydeOver Gjennomsnittshøyden av de 100 største trær per ha. Egenskapens usikkerhet er oppgitt i prosentuert standardfeil og et konfidensintervall.

Attributter			
Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Type
høyde	Gjennomsnittshøyden av de 100 største trær per ha.	[01]	Integer
standardfeil	Standardfeilen angir feilmarginen av en måling eller et estimat. Grunnlaget for standardfeilen er	[01]	Integer
	sentralgrenseteoremet som sier at hvis man gjør en undersøkelsen mange ganger, vil resultatene klumpe seg rundt den sanne verdien. Jo større utvalget er jo mindre vil altså feilmarginene bli.		
konfidensintervallNedre	Lave grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. [01]	[01]	Integer
	Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men		
	vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.		
konfidensintervallØvre	Høye grense for konfidensintervallet. Et konfidensintervall angir feilmarginen av en måling eller en beregning. [01]	[01]	Integer
	Et konfidensintervall angir intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den sanne (men		
	vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt. Sannsynligheten angis i prosent.		

5.2.18 «dataType» Posisjonskvalitet

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Attributter			
Navn	Definisjon/Forklaring M	1 Aultipl Kode	Гуре
målemetode	metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss	I	Målemetode

Assosiasjoner			
Assosiasjon type	Navn	Fra	E
Realization		Posisjonskvalitet.	Posisjonskvalitet.

5.2.19 «dataType» Identifikasjon

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Attributter

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Туре
lokalId	lokal identifikator av et objekt			CharacterString
	Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor			
	navnerommet.			
navnerom	navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI			CharacterString
	Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0			
	Merknad: Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og			
	må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no			

Assosiasjoner

Assosiasjon type	Navn	Fra	Ē
Realization		Identifikasjon.	Identifikasjon.

5.2.20 «dataType» Kopidataangivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata
Merknad:

Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.

Attributter				
Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	Kode	Гуре
områdeId	identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: K an angis med komminenimmer eller fylkesnimmer. Disse har enesifiseres nærmere			nteger
originalDatavert	ansvarlig etat for forvaltning av data			CharacterString
kopidato	dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad:			DateTime
	Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato			
	Og/eller Verinseringsgato			

Assosiasjoner			
Assosiasjon type	Navn	Fra	
Realization		Kopidata. Kopidata.	

5.2.21 «CodeList» SkogressursTreslag

Dominerende treslag.

Attributter				
Navn	Definisjon/Forklaring	lultipl	Kode	Гуре
gran	Gran utgjør størst treslagsvis andel av det totale volumet.		1 I	nteger
furu	Furu utgjør størst treslagsvis andel av det totale volumet.		2 I	nteger
lauv	Lauv utgjør størst treslagsvis andel av det totale volumet.		3 I	nteger

5.2.22 «CodeList» SkogressursTreslagSammenstilt

Beskriver treslagssammensetning ved aggregering av egenskapen treslag.

Attributter

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	ode T	ype
grandominert	Volum av gran utgjør mer enn 50 % av totalvolumet.	1	П	nteger
furudominert	Volum av furu utgjør mer enn 50 % av totalvolumet.	2	II	nteger
barblanding	Samlet volum av gran og furu utgjør mer enn 75 % av totalvolumet.	3	I	nteger
blanding	Volum av gran, furu, lauv er alle mindre enn 50 %, og samlet volum av gran og furu er mindre enn 75 %.	4	I	nteger
lauvdominert	Volum av bjørk og andre lauvtrearter utgjør mer enn 50 % av totalvolumet.	5	II	nteger
Ikke tresatt	Samlet volum av gran, furu og lauv er lik null.	9	I	nteger
ikke beregnet	Volum har ikke blitt estimert.	7	I	nteger

5.2.23 «codeList» SkogressursHogstklasse

Skog delt inn i hogstklasser med utgangspunkt i alder og bonitet.

Attributter

Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode Type	L apoy	ype
Rett etter hogst	Snau skogsmark som skal forynges enten gjennom planting, såing eller naturlig forynging	1	1	nteger
Ungskog	Nyetablert skog med tilfredsstillende tetthet (minst 150 planter per daa), høyden er opp til 10 – 12 m. Det kan være	2	I	nteger
	aktuelt å utføre ungskogpleie.			
Yngre produksjonsskog	Skogen er blitt så stor at den gir nyttbare dimensjoner. Tilveksten er høy og økende. Tynning er aktuelt.	3	I	nteger
Eldre produksjonsskog	Tilveksten er høy og det er aktuelt med tynning.	4	I .	nteger
Gammel skog	Skog med lav tilvekst.	5	I	nteger

5.2.24 «codeList» SkogressursBeregningsmetode Beskriver hva slags metode som er brukt for å beregne vegetasjonshøyde.

Attributter			
Navn	Definisjon/Forklaring	Multipl Kode	Type
Bildematching	Data fra stereomatching av flybilder er brukt i beregningene.	1	Integer
Laserskanning	Data fra flybåren laserskanning er brukt i beregningene.	2	Integer

5.2.25 «codeList» Målemetodemetode som ligger til grunn for registrering av posisjon
-- Definition - method on which registration of position is based

Navn	Definisjon/ Forklaring	Multipl Kode Iype
Terrengmålt: Uspesifisert	Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument	10
		*
l errengmält: I otalstasjon	Malt i terrenget med totalstasjon	11
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler	Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler	12
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd	Målt i terrenget med teodolitt og målebånd	13
Terrengmålt: Ortogonalmetoden	Målt i terrenget, ortogonalmetoden	14
Utmål	Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning	15
	Definition	
	Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction.	
Tatt fra plan	Tatt fra plan eller godkjent tiltak	18
Annet (denne har ingen mening, bør	Annet	19
fjernes?)		
Stereoinstrument	Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument	20
Aerotriangulert	Punkt beregnet ved aerotriangulering	21
	Definition	
	Point calculated by aerotriangulation	
Stereoinstrument: Analytisk plotter	Målt i stereoinstrument, analytisk plotter	22
Stereoinstrument: Autograf	Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument	23
Stereoinstrument: Digitalt	Målt i stereoinstrument, digitalt instrument	24
Scannet fra kart	Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium	30
Skannet fra kart: Blyantoriginal	Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal	31
Skannet fra kart: Rissefolie	Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie	32
Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet	Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet.	33
Skannet fra kart: Transparent folie,	Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god	34
mindre god kvalitet	kvalitet	
Skannet fra kart: Papirkopi	Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi.	35
Flybåren laserscanner	Målt med laserskanner fra fly	36
Bilbåren laser	Målt med laserskanner plassert i kjøretøy	37
Lineær referanse	brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser	38
Digitaliseringbord: Ortofoto eller	Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord,	40
flybilde	uspesifisert bildemedium	
Digitaliseringbord: Ortofoto, film	Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er	41

•			
	film		
Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi	Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi	42	
Digitaliseringbord: Flybilde, film	Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film	43	
Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi	Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er fotokopi	44	
Digitalisert på skjerm fra ortofoto	Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm	45	
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde	Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm	46	
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata		47	
Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk		48	
Vektorisering av laserdata	Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto	49	
Digitaliseringsbord: Kart	Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert	50	
Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal		51	
Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile	Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie	52	
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet	Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi	53	
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet	Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi	54	
Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi	Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi	55	
Digitalisert på skjerm fra skannet kart	Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi	26	
Genererte data (interpolasjon)	Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert	09	
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell	Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell	61	
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel	Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel	62	
Genererte data: Fra annen geometri	Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)	63	
Genererte data: Generalisering	Genererte data: Generalisering	64	
Genererte data: Sentralpunkt	Genererte data: Sentralpunkt	92	
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt	Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart)	99	
Koordinater hentet fra GAB	Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen	29	
Koordinater hentet fra JREG	Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret	89	
Beregnet	Beregnet, uspesifisert hvordan	69	
Spesielle metoder	Spesielle metoder, uspesifisert	70	
Spesielle metoder: Målt med stikkstang	Spesielle metoder: Målt med stikkstang	71	

1034 1 11. 0	1 100% 1 11.	c n	
Spesielle metoder: Malt med waterstang	Spesielle metoder: Mait med waterstang Spesielle metoder: Mait med waterstang	7/	
Spesielle metoder: Målt med målehjul	Spesielle metoder: Målt med målehjul	73	
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler	Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler	74	
Fastsatt punkt	Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning	77	
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon	Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon	78	
Annet (spesifiseres i filhode) (bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer)	Annet (spesifiseres i filhode)	79	
Frihåndstegning	Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag	08	
Frihåndstegning på kart	Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart	81	
Frihåndstegning på skjerm	Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag	82	
Treghetsstedfesting	Treghetsstedfesting	06	
GNSS: Kodemåling, relative målinger	Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.	91	
GNSS: Kodemåling, enkle målinger	Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.	92	
GNSS: Fasemåling, statisk måling	Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.	93	
GNSS: Fasemåling, andre metoder	Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder.	94	
Kombinasjon av GNSS/Treghet	Kombinasjon av GPS/Treghet	95	
GNSS: Fasemåling RTK	Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO):: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)	96	
GNSS: Fasemåling, float-løsning	Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning	26	
Ukjent målemetode	Målemetode er ukjent	66	