屏幕显示和键盘输入

DOS功能调用 (教材第319页)

常用的DOS功能有5个:

键盘输入1个字符: 01号DOS功能调用

显示器输出1个字符: 02号DOS功能调用

键盘输入缓冲区: 0AH号DOS功能调用

显示字符串: 09号DOS功能调用

返回DOS控制: 4CH号DOS功能调用

- 1. 单字符的输入输出(教材第320页)
 - (1) 1号功能键盘输入

格式: AH=1

INT 21H

功能: 从键盘输入一个字符并将该字符的ASCII码送入AL中。

(2) 2号功能显示器输出(教材第335页)

格式: AH=2

DL=字符

INT 21H

功能:输出DL中的一个字符到显示器的光标

处。

例1 从键盘输入一个字符后,接着再显示出来

MOV AH, 1 INT 21H MOV DL, AL

MOV AH, 2

INT 21H

- 键盘输入的大写字母换成小写字母显示
- 问题: 如何转换
- 提示: ASCII码

十六进制 字符 十六进制 字符 十六进制 字符 **49** Ι **30** 0 **61** a 31 **4A** J **62** b 1 **32** 2 **4B** K **63** C 3 **4C 33** L 64 d **34 4D** \mathbf{M} **65** 4 e **35** 5 **4E** N f 66 **4F 36** 0 6 **67** g **37 50** P 7 68 h 38 8 **51** 69 Q i **39** 9 **52** R **6A 53** S 41 A **6B** k 42 \mathbf{T} **6C** B 54 43 \mathbf{C} 55 U **6D** m 44 **56** D V **6E** n **45** \mathbf{W} \mathbf{E} **57 6F** 0 \mathbf{F} **58** 46 X **70** p **47** \mathbf{G} **59** Y **71** q 48 H **5A** Z **72** r

ASCII表

大小写转换问题

- ASCII码: 61H→a 62H →b
- 改变一个字母的大小写,就是改变它所对应的 ASCII 码

 $A \rightarrow 41H \quad a \rightarrow 61H$

大写	二进制	小写	二进制
\mathbf{A}	01000001	a	01100001
${f B}$	01000010	b	01100010
\mathbf{C}	01000011	c	01100011
\mathbf{D}	01000100	d	01100100

大小写转换的问题

• 对比: 小写字母的ASCII码值比大写字母的ASCII码值大20H。

因此,如果将"a"的ASCII码值减去20H,就可以得到"A";如果将"A"的ASCII码值加上20H就可以得到"a"

• 例2 键盘输入的大写字母换成小写字母显示

MOV AH, 1

INT 21H

ADD AL, 20H; 大写转换为小写

MOV DL, AL

MOV AH, 2

INT 21H

2. 键盘输入字符串(教材第321页)

格式: AH=10

DS:DX=字节缓冲区首址

INT 21H

说明:定义缓冲区的第1个字节单元为允许输入的最大字符数,第2个单元为实际键入个数(由系统自动填入),从第3个单元开始存放键入字符。

功能:从键盘输入一串ASCII字符到缓冲区,用"回车"结束输入。若输入字符超过缓冲区能容纳的个数,则系统忽略此字符并响铃警告。

• 例 设置缓冲区,允许从键盘输入10个字符。

BUFFER DB 10, ? , 10 DUP(?)

• • • • •

MOV AX, SEG BUFFER

MOV DS, AX

MOV DX, OFFSET BUFFER

MOV AH, 10

INT 21H

执行结果: 例如从键盘输入 Hello↓ (回车)

缓冲区存储情况:

3. 显示字符串(教材第335页)

格式: AH=9

DS:DX=字符串地址

INT 21H

功能:显示一个以"\$"结尾的ASCII码字符串

• 例 DISPLAY DB 'Very Good!', '\$'

• • • • •

MOV AX, SEG DISPLAY

MOV DS, AX

LEA DX, DISPLAY

MOV AH, 9

INT 21H

• 屏幕上显示出: Very Good!

十进制数加减运算


在计算机中采用BCD码来表示十进制数。BCD码就是使用四位二进制数表示一位十进制数。

在8086/8088系统中,将BCD码分为两种格式:

- >压缩型(组合型、装配型、PACKED)
- >非压缩型(非组合型、拆散型、UNPACKED)

压缩型:


一个字节表示两个BCD码,即两位十进制数



例如: 0010 0011 表示十进制数的23

非压缩型:一个字节的低四位表示一个BCD码, 而高四位对所表示的十进制数没有影响。

常为0000B或0011B。



例如: 0000 1001与0011 1001都是十进制数9的非组合型的BCD码

BCD码

BCD码:

用4位二进制数表示十进制数的编码方法

数码	0	1	2	3	4
BCD码	0000	0001	0010	0011	0100
数码	5	6	7	8	9
BCD码	0101	0110	0111	1000	1001

· 比如:

数值26,用BCD码表示为:

0010 0110

• 可见,一个字节可表示两个BCD码,存储两个BCD码表示两位十进制数,高 4 位的BCD码表示十位,低4 位的BCD 码表示个位。

比如: 0001 0100b表示14。

• BCD 码值=十进制数码值,则BCD码值+30h=十进制数对应的ASCII码。

在计算机中直接实现十进制数的运算有两种方法:

- 1. 数制转换: 先把十进制数转换为二进制数,然后用计算机中的二进制运算指令进行运算。最后将结果由二进制数转换为十进制数。
- 2. 直接进行十进制数运算: 使用计算机中的 BCD码指令进行运算。

修正调整

- 例如: 5+7=12
 - BCD码表示: 0101+0111
- 结果是: 1100 (BCD码?)
- BCD码的12应该是: 0001 0010
- 1100→0001 0010 (加6)
- 原因: 逢十进一与逢五进一的差别
- •解决:只要结果大于9,就应该调整

十进制数运算

1、压缩的BCD码加法调整

格式: DAA

功能:

如果AL的低4位大于9,则将AL加6,并将辅助进位标志AF置1如果AL的高4位大于9,将AL加60H,并将进位标志CF置1

在执行DAA指令前,必须是用ADD或ADC完成了加 法操作,且加的结果放在AL中。 例 十进制计算5+7=12,用BCD码表示做计算。

X DB 05H

Y DB 07H

• • • • •

MOV AL, X

ADD AL, Y

;相加后,(AL)=00001100=0CH

DAA

; 加6调整后, (AL)=00010010=12H(压缩的BCD码)

2. 压缩的BCD码减法调整

格式: DAS

功能:

如果AL的低4位大于9,则将AL减6,并将AF置1如果AL的高4位大于9,将AL减60H,并将CF置1

例 十进制计算62-38=24

W1 DB 62H ; BCD码表示的十进制62

W2 DB 38H

• • • • •

MOV AL, W1

SUB AL, W2 ; 相减后, (AL)=2AH

DAS ; 减6调整后, (AL)=24H

3.非压缩BCD码加法调整

格式: AAA

功能:

如果AL的低4位大于9,将AL加6、AH加1,AL的高4位清零、CF、AF置1

由于非压缩的BCD码用1个字节表示1个十进制数, 所以调整后若加上30H就是该数值的ASCII码。

在AAA指令执行前,必须是使用ADD或ADC指令完成了加法,且结果是在AL中。AAA指令对AL中内容进行校正。

• 思考: 十进制计算6+8=14, 用非压缩的 BCD码表示并显示在屏幕上。

例 十进制计算6+8=14, 用非压缩的BCD码表示并显示在屏幕上。

T1 DB 06H

T2 DB 08H

• • • • •

MOV AL, T1 ; (AL)=00000110=06H

ADD AL, T2 ; (AL)=00001110=0EH

AAA ; 调整后(AH)=01H, (AL)=04H

ADD AX, 3030H ; AH、AL分别加上30H, 变成ASCII码

MOV BX, AX ; 用BX保存

MOV DL, BH ; 显示"1"

MOV AH, 2 ; 2号显示功能

INT 21H ; DOS中断调用

MOV DL, BL ; 显示"4"

INT 21H

4. 非压缩的BCD码减法调整

格式: AAS

功能:

如果AL的低4位大于9,将AL减6、AH减

1, AL的高4位清零、CF、AF置1

例 十进制计算57-18=39, 用非压缩的BCD码表示。

MOV AX,0507H

MOV BX,0108H

SUB AL,BL

SUB AH,BH

AAS

; 高位不用带借位减

; 减法调整后

(AX) = 0309H

5. 非压缩的BCD码乘法调整

格式: AAM (ASCII Adjust Multiply)

功能:

将乘积AX中的2个非压缩的BCD码调整。 AL除以0AH,得到的商送AH,余数送入

AL。即乘积的高位数在AH、低位数在

AL中。

• 思考: 十进制乘法6×8=48, 用非压缩的 BCD码表示,并显示

例 十进制乘法6×8=48, 用非压缩的BCD码表示, 并显示。

P1 DB 06H

P2 DB 08H

• • • • •

MOV AL, P1 ; (AL)=00000110=06H

IMUL P2 ; (AL)=00110000=30H

AAM ; 调整后(AH)=04H, (AL)=08H

ADD AX, 3030H ; AH、AL分别加上30H

MOV BX, AX ; 用BX保存

MOV DL, BH;显示"4"

MOV AH, 2

INT 21H

MOV DL, BL ;显示"8"

INT 21H

6. 非压缩的BCD码除法调整

格式: AAD (ASCII Adjust Division)

功能:在做除法之前,将被除数AX中的2个非压缩的BCD码调整。

(AL)=(AL)+(AH)*10, AH清零。除法之 后, 商在AL、余数在AH中。

实例: 带显示的算术程序

简化的程序结构

简化的段定义结构用于小规模的程序设计中。程序有一个代码段、一个数据段,每段不大于64KB。堆栈段、附加段和数据段共用。因此,小规模的程序最大不能超过128KB。

使用简化段结构便于汇编语言模块与高级语言模块的连接。

实验示例

示例4-9 从键盘输入两个一位的十进制数,做乘法运算。相乘的结果保存在存储单元x中,算式显示在屏幕上。用简化的程序格式。

设计思路:

- (1) 用DOS中断调用的1号功能输入数据,用 2号功能显示结果,9号功能显示提示信息;
- (2) 做乘法时必须将输入数字的ASCII码去掉,转换成数值:
- (3) 乘法之后用十进制调整指令AAM。

运行结果:

```
D:\MASM>prog4
input:8*4=32
D:\MASM>prog4
input:6**=F0
D:\MASM>prog4
input:6*0=00
D:\MASM>_
```

参考程序:

```
;prog4.asm
.model small
.data
  x db?,?
  infor db 'input:','$'
.stack 100h
.code
start:
 mov ax, @data
 mov ds, ax
 mov dx, offset infor
 mov ah, 9 ;显示提示信息"input:"
 int 21h
 mov ah, 1 ;键盘输入
 int 21h
 sub al, 30h ;去掉ASCII码
 mov bl, al
```

mov dl, 2ah ;显示乘号

mov ah, 2

int 21h

mov ah, 1

int 21h ;输入第2个数

sub al, 30h

mov ah, 0

mul bl ;相乘

aam ;十进制乘法调整

;乘积高位数在AH,低位数在AL

mov x, al ;保存结果

mov x+1, ah

add ax, 3030h

mov bx, ax

mov ah, 2

mov dl, 3dh ;显示'='

int 21h

mov dl, bh ;显示结果

int 21h

mov dl, bl

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h

end start

实验任务

• 实验:

完成下列实验内容:

设计程序。实现Y=2X+3, X是一位十进制数。要求X从键盘输入,在下一行上显示'y=2X+3=' 以及十进制计算结果。