

Installer un serveur DHCP



Cours



U6

Objectif

Installer et configurer un serveur DHCP sous Windows Server pour attribuer automatiquement des adresses IP aux appareils d'un réseau.

Prérequis

- Un serveur Windows Server (2019, 2022 ou 2025) intégré ou non à un domaine Active Directory.
 - Une adresse IP statique configurée sur le serveur.
 - Un compte administrateur du domaine (si intégré à l'AD).
-

Étapes détaillées

1. Installation du rôle DHCP

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur :

- Cliquez sur **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**.

2. Sélectionner le rôle DHCP :

- Choisissez **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
- Sélectionnez le serveur local.
- Cochez **Serveur DHCP** et validez avec **Ajouter des fonctionnalités**.

3. Installer le rôle :

- Vérifiez que le serveur a une **adresse IP statique**.
 - Cliquez sur **Installer** et attendez la fin de l'installation.
-

2. Autoriser le serveur DHCP dans Active Directory

1. Terminer la configuration DHCP :

- Dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur l'avertissement et sélectionnez **Terminer la configuration DHCP**.

2. Autoriser le serveur :

- Utilisez un compte administrateur du domaine.
- Validez pour créer les groupes de sécurité et déclarer le serveur DHCP dans l'AD.

3. Configurer une étendue DHCP

1. Ouvrir la console DHCP :

- Accédez à **Outils d'administration > DHCP**.

2. Créer une nouvelle étendue :

- Cliquez droit sur **IPv4 > Nouvelle étendue**.
- Donnez un nom à l'étendue (ex. : `LAN_Virtuel`).

3. Définir la plage d'adresses IP :

- Spécifiez la plage (ex. : `192.168.10.220` à `192.168.10.230`).
- Définissez le masque de sous-réseau.

4. Exclure des adresses IP (si nécessaire) :

- Ajoutez les adresses à exclure (ex. : `192.168.10.225`).

5. Configurer la durée du bail :

- Choisissez une durée adaptée (ex. : 8 jours pour un réseau d'entreprise).

6. Configurer les options DHCP :

- Ajoutez la **passerelle par défaut** (ex. : `192.168.10.1`).
- Spécifiez les **serveurs DNS** (ex. : `192.168.10.201`).
- Laissez vide la section WINS (obsolète).

7. Activer l'étendue :

- Cochez **Oui, je veux activer cette étendue maintenant.**
-

4. Tester le serveur DHCP

1. Vérifier l'attribution d'adresses IP :

- Sur un client (ex. : Windows 11), exécutez `ipconfig /all` pour vérifier l'adresse IP attribuée.

2. Libérer et renouveler un bail :

- Utilisez `ipconfig /release` puis `ipconfig /renew` pour tester le renouvellement.
-

5. Créer une réservation d'adresse IP

1. Ouvrir les réservations :

- Dans la console DHCP, cliquez droit sur **Réservations > Nouvelle réservation.**

2. Configurer la réservation :

- Spécifiez un nom, l'adresse IP à réserver et l'**adresse MAC** de l'appareil (ex. : une imprimante).
-

Ressources utiles

- [Documentation Microsoft : DHCP](#)
 - [IT-Connect : Tutoriel détaillé](#)
-

Questions fréquentes

Q : Pourquoi installer un serveur DHCP ?

R : Pour attribuer automatiquement des adresses IP aux appareils d'un réseau, simplifiant ainsi la gestion du réseau.

Q : Peut-on installer le rôle DHCP sur un contrôleur de domaine ?

R : Oui, mais Microsoft recommande de ne pas le faire pour des raisons de sécurité et de performance.

Q : Comment vérifier que le serveur DHCP fonctionne ?

R : Utilisez la commande `ipconfig /all` sur un client pour vérifier l'adresse IP attribuée, ou consultez les logs du serveur DHCP.