

Comment se connecter en SSH



Cours



Linux

1. Génération de la clé SSH sur le client

Pour vous connecter en SSH à un serveur, commencez par générer une paire de clés SSH sur votre machine locale (client) :

```
ssh-keygen -t ed25519
```

- **Explication** : Cette commande génère une clé publique et une clé privée de type **Ed25519** (recommandé pour sa sécurité et sa performance).
- **Optionnel** : Si vous souhaitez utiliser une phrase de passe pour sécuriser votre clé privée, entrez-la lors de la génération.

2. Transfert de la clé publique vers le serveur

Utilisez la commande suivante pour copier votre clé publique sur le serveur :

```
ssh-copy-id utilisateur@ip_du_serveur
```

- **Explication** : Cette commande ajoute automatiquement votre clé publique au fichier `~/.ssh/authorized_keys` sur le serveur, ce qui permet une authentification par clé.

3. Configuration du serveur SSH

Sur le serveur, éditez le fichier de configuration SSH :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

- **Vérifiez et décommenter** les lignes suivantes :

```
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no # Désactive l'authentification par mot de passe (optionnel
mais recommandé pour la sécurité)
```

- **Redémarrez le service SSH** pour appliquer les modifications :

```
sudo systemctl restart ssh
```

Connexion sur un client Windows (si applicable)

Si vous utilisez Windows, suivez ces étapes pour configurer la clé SSH :

a. Génération d'une clé compatible avec Windows dans le serveur Linux

Sur le serveur, générez une clé RSA compatible avec Windows :

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -m PEM -f ~/.ssh/id_rsa_windows
```

b. Copie des clés vers le client Windows

- Affichez le contenu des clés publique et privée avec `cat` :

```
cat ~/.ssh/id_rsa_windows.pub # Clé publique
cat ~/.ssh/id_rsa_windows    # Clé privée
```

- Copiez ces clés et placez-les dans le répertoire `C:\Users\VotreUtilisateur\.ssh` sur votre machine Windows.

c. Configuration du fichier `config` sur Windows

Éditez ou créez le fichier `C:\Users\VotreUtilisateur\.ssh\config` et ajoutez :

```
Host 10.4.0.* 10.3.0.*  
    IdentityFile C:\Users\VotreUtilisateur\.ssh\proxmox  
    User proxmox
```

- **Explication** : Cela permet à SSH de savoir quelle clé utiliser pour se connecter aux adresses IP spécifiées.

5. Création du fichier `authorized_keys` sur le serveur

Si ce n'est pas déjà fait, créez le fichier `authorized_keys` dans le répertoire `~/.ssh` de l'utilisateur sur le serveur et ajoutez-y la clé publique copiée depuis le client.

Points importants

- **Sécurité** : Désactivez `PasswordAuthentication` dans `sshd_config` pour renforcer la sécurité (seule l'authentification par clé sera possible).
- **Permissions** : Assurez-vous que les permissions des fichiers `.ssh` et `authorized_keys` sont correctes :

```
chmod 700 ~/.ssh  
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```