Roosko

Manuale d'uso


Per: Amministratore

Edizione del 11/11/2026

Amministrazione


← Indice del manuale

Configurazione iniziale dell'impianto (in quest'ordine)



Soggetti nel pannello Rifiuti: ogni impresa con i suoi ruoli.

1. **Rifiuti → Soggetti**: l'impresa che gestisce l'impianto, poi produttori, trasportatori e destinatari. I ruoli contano: nelle uscite con FIR si possono scegliere solo i soggetti con ruolo *destinatario*, e nel FIR il trasportatore va scelto tra chi ha il ruolo *trasportatore*. **Unita' locali**: le sedi; quella dell'impianto ha la spunta di impianto.
2. **Rifiuti → Autorizzazioni impianto**: l'atto autorizzativo con i codici EER, le operazioni e i limiti. Le operazioni elencate qui sono le sole proposte all'operatore quando avvia un trattamento.



Autorizzazione dell'impianto: titolo, scadenza e, sotto, i codici EER con le operazioni ammesse. 3. **Magazzino** (`/warehouse/admin`): **Magazzini**, **Aree** e **Posizioni**. La **Mappa magazzino** mostra la disposizione. Conviene assegnare un'etichetta a ogni posizione: il piazzale la scansiona. 4. **Autorizzazioni → Regole di stoccaggio** (pannello Roosko): quali codici possono stare in quale area. Senza regole un'area non accetta rifiuti. 5. **Pesatura** (`/weighing/admin`): le bilance. 6. **Etichettatura** (`/labeling/admin`): stampanti e modelli di etichetta. 7. **Lavorazioni** (`/processing/admin`): le macchine. 8. **RENTRI** (`/rentri/admin`): le credenziali delle unita' locali.

Messa in produzione e controlli


Rilascio e controlli sono descritti nel runbook di produzione. In breve:

- si rilascia con `./deploy.sh` dalla radice del progetto: backup, dipendenze, link degli asset, migrazioni, cache, riavvio delle code;
- alla fine `php artisan roosko:production-check` controlla:
- configurazione: debug spento, https, chiave;
- code e scheduler;
- cartelle scrivibili e asset;
- comuni, impianto, autorizzazioni e credenziale RENTRI;

se c'e' un controllo bloccante il comando lo dice e spiega cosa fare; - gli asset (pagina operatore, mappe, tema) non si copiano: `public_html/assets/<modulo>` e `public_html/themes/<tema>` sono collegamenti relativi alle cartelle `public/` di moduli e temi (`php artisan xot:module-link`, `php artisan xot:theme-link`, gia' eseguiti da `deploy.sh`).

Utenti e accessi

- Il **super amministratore** si crea da riga di comando: `php artisan user:super-admin --email=...`. Il comando assegna anche l'accesso a tutti i pannelli dei moduli presenti; se in seguito si aggiunge un modulo, va rilanciato.



Utenti (pannello User, `/user/admin/users`): da qui si creano gli utenti e si assegnano i ruoli.

- Gli altri utenti si creano nel modulo utenti e ricevono un ruolo. L'accesso a un pannello richiede il ruolo con lo stesso nome del pannello (es. `roosko::admin`); le operazioni dentro il pannello richiedono i permessi (es. vedere o creare conferimenti).

Ruoli del personale d'impianto

I ruoli e i permessi si creano con i seeder dei moduli (`php artisan module:seed Roosko`, e lo stesso per Waste, Warehouse, Processing, Weighing, Labeling, Rentri). A ogni persona si danno **due cose**: il ruolo operativo, che dice cosa puo' fare, e i ruoli dei pannelli in cui deve entrare.

Chi	Ruolo operativo	Ruoli dei pannelli
Operatore di piazzale	`roosko.operator`	`roosko::admin`
Pesa e accettazione	`roosko.acceptance`	`roosko::admin`, `waste::admin`, `weighing::admin`
Responsabile tecnico	`roosko.technical_manager`	`roosko::admin`, `waste::admin`, `warehouse::admin`, `processing::admin`, `labeling::admin`, `weighing::admin`, `rentri::admin`

Senza il ruolo del pannello il login a quel pannello risponde «I dati di accesso non sono corretti», anche con la password giusta: e' il primo controllo da fare quando qualcuno non entra. Vale anche per il super amministratore creato a mano, che va abilitato ai pannelli con `user:super-admin`.

Dare accesso a un cliente all'area clienti

1. Modulo utenti: creare il **cliente** con nome e codice (slug). Il codice compare nell'indirizzo.
2. Creare l'utente del cliente, o usarne uno esistente, e aggiungerlo come **membro** del cliente. Un utente puo' essere membro di piu' clienti.
3. Assegnare all'utente il ruolo **`roosko::customer`**.
4. Pannello Rifiuti → **Soggetti** → scheda dell'impresa produttrice: campo **Cliente (area clienti)** = il cliente. Un cliente puo' avere piu' soggetti, per esempio un gruppo di imprese.

L'utente entra da `/roosko/customer/login`. Vede solo i cantieri, i FIR e i conferimenti dei soggetti collegati al suo cliente. Vedi Area clienti.