Roosko

Manuale d'uso

Per: Operatore di piazzale


Edizione del 11/11/2026

Piazzale: la pagina dell'operatore

← Indice del manuale

Menu **Piazzale → Operatore (scansione)**. La pagina e' pensata per palmari rugged e telefoni: pulsanti grandi, usabili con i guanti, e il campo di scansione sempre pronto. Si puo' installare come app sul telefono (PWA).

Scansionare




La pagina dell'operatore sul telefono: campo di scansione sempre pronto, tastiera e fotocamera a destra.

- Si usa il **grilletto del palmare** oppure il pulsante **Fotocamera**.
- Il campo non apre la tastiera del telefono, per non coprire lo schermo a ogni scansione. Per digitare un codice a mano si tocca il pulsante con il simbolo del terminale, accanto al campo: la tastiera resta attiva su quel dispositivo finche' non si tocca di nuovo.
- Si scansiona **un'unita'** (l'etichetta del contenitore) **o una posizione** (l'etichetta della scaffalatura o della baia).
- «Nuova scansione» svuota la pagina.

- Il messaggio *Codice «...» non riconosciuto* indica un'etichetta rovinata o non assegnata: va ristampata o segnalata all'ufficio.

Scansione di un'unita'



Dopo la scansione di un'unita': dati dell'unita' e azioni consentite al proprio ruolo.

Compare la scheda dell'unita': **EER**, **Peso netto**, **Posizione**, **Stato**, **Classificazione** e **Destino**. Da qui si puo':


Azione	Quando	Cosa succede
Stocca / **Sposta**	l'unita' va messa o spostata in una posizione	il sistema chiede di scansionare la posizione di destinazione
Avvia trattamento	l'unita' entra in una macchina (es. trituratore)	si scelgono **Macchina** e **Operazione**. Se c'e' una sola macchina e' gia' scelta; l'elenco delle operazioni contiene solo quelle che l'autorizzazione dell'impianto ammette per quel codice EER. L'unita' viene consumata dal trattamento
Aggiungi a uscita	l'unita' sta per essere caricata su	si sceglie l'**Uscita** in preparazione

Azione	Quando	Cosa succede
	un mezzo	
Ristampa etichetta	l'etichetta e' rovinata o persa	si indica il numero di **Copie**
Rettifica peso	il peso reale e' diverso da quello registrato	si indicano **Nuovo peso netto** e **Motivo** (obbligatorio, resta nello storico)

Scansione di una posizione

Compare l'elenco delle **unita' presenti** in quella posizione, oppure *Nessuna unita' in questa posizione*.

Stoccare un'unita', passo per passo



La mappa del magazzino (pannello Warehouse) mostra in ufficio dove sono finite le unita'.

1. Scansionare l'unita'.
2. Premere **Stocca** (o **Sposta**).
3. Scansionare la posizione di destinazione. Compare la conferma *Unita' … in ….*

Se la posizione non e' ammessa, il sistema blocca l'operazione e spiega il motivo:

Messaggio	Cosa fare
l'area della posizione … non e' autorizzata allo stoccaggio di rifiuti	scegliere una posizione in un'area autorizzata
… e' pericoloso e l'area di … non ammette rifiuti pericolosi	portarlo nell'area dei pericolosi
il codice … non e' autorizzato nell'area di …	scegliere un'area che accetta quel codice EER
limite dell'area superato per …	scegliere un'altra area, oppure avvisare il responsabile tecnico
limite autorizzato dell'impianto superato per …	**fermarsi** e avvisare il responsabile tecnico: l'impianto e' al limite dell'autorizzazione