

Guía de Operación SRE & Runbook: Zabbix 7.0 LTS

- **Change ID:** ZBX-prod-20260916-ALERT-OPT
 - **Entorno:** Producción (prod - http://zabbix.mlccnet.local/)
 - **Público Objetivo:** Ingenieros NOC, Administradores de Plataforma y Guardias SRE
-

1. Alta de Nuevos Dispositivos sin Modificar Actions (Tag-Driven Alerting)

Gracias a la arquitectura desacoplada implementada en las Fases 1 a 3, **nunca se deben editar las Actions (TG-P1 , TG-P2 , TG-P3)** al incorporar nuevos equipos. La integración al flujo de alertas se realiza automáticamente mediante la asignación de Tags en la creación o edición del Host.

Matriz de Tags Requeridos

Al dar de alta un host en Zabbix (Configuration -> Hosts -> Create host), asigne los tags según el rol tecnológico:

Tipo de Equipo	Tag team	Tag tier	Tag component	Host Groups Recomendados	Flujo de Alerta Asignado
Switch Core o Distribución	redes	core	switch	switch , Network	• P1 si Severidad >= High • P2-Redes si Severidad Average
Switch de Acceso	redes	access	switch	switch	• P1 si Severidad >= High • P3-Preventivo si Warning
Servidor Windows / Linux	plataforma	core / service	server / app-server	Windows_Server	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Hipervisor (ESXi / Hyper-V)	plataforma	virtualization	hypervisor	Hypervisors	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Servidor SQL Server	dba	core	database	Databases , Windows_Server	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Sistema UPS	plataforma	facilities	ups	UPS	• P1 si Severidad >= High • P2-Plataforma si Average
Firewall FortiGate	redes	perimeter	firewall	FortiGate , FortiWorld	• P1 si Severidad >= High • P2-Redes si Average

2. Gestión de Guardias y Rotación de Operadores

Las alertas ya no se envían a usuarios individuales (Admin). Para agregar, rotar o remover personal de guardia:

1. Ingrese a la consola web de Zabbix: Administration -> User groups .
2. Seleccione el grupo correspondiente:
 - **Alertas-Guardia-P1 (usrgrpid: 15)**: Recibe todas las alertas críticas (High y Disaster) de cualquier equipo.
 - **Alertas-NOC-Redes (usrgrpid: 16)**: Recibe alertas Average de switches, firewalls, enlaces y APs.
 - **Alertas-SRE-Plataforma (usrgrpid: 17)**: Recibe alertas Average de SO, almacenamiento, bases de datos y UPS.

3. En la pestaña **Users**, agregue o quite los usuarios deseados.
4. Haga clic en **Update**.

[!IMPORTANT] Los usuarios asignados deben contar con el medio de notificación correspondiente configurado en su perfil de usuario (`Administration -> Users -> [Usuario] -> Media`) y habilitado para el horario de su turno.

3. Gestión de Ventanas de Mantenimiento sin Alertas a Telegram

Todas las acciones de notificación tienen activa la condición `Problem is not suppressed` (`conditiontype: 16` , `operator: 11`). Esto significa que Zabbix continúa recopilando datos y detectando problemas internamente, pero **suprime de forma automática cualquier notificación hacia Telegram** mientras dure el mantenimiento.

Procedimiento para Programar una Ventana de Mantenimiento:

1. Vaya a `Configuration -> Maintenance periods -> Create maintenance period`.
2. Configure:
 - **Name:** Ej: `MANT-SRO-CORE01-FW-UPGRADE`
 - **Maintenance type:** `With data collection` (Recomendado: mantiene métricas y gráficos activos).
 - **Active since / Active till:** Rango de fecha y hora planificado.
3. En la pestaña **Periods**, defina el horario exacto (ej. sábado 02:00 a 06:00).
4. En la pestaña **Hosts and groups**, seleccione los hosts o host groups que intervendrán.
5. Haga clic en **Add**.

Durante la ventana, los problemas aparecerán en el Dashboard de Zabbix con un icono de llave inglesa naranja (indicando problema suprimido), pero ningún mensaje será despachado al canal de Telegram ni perturbará a la guardia.

4. Control de Interfaces de Red en Switches Comware (`{${IFCONTROL}}`)

En los switches HP Comware con template `HP Comware HH3C by SNMP`, el descubrimiento automático LLD genera triggers de `Link down` para cada puerto.

Para evitar falsos positivos provocados por puestos de trabajo (PCs que se apagan al final del día laboral):

- **Macro base:** `{${IFCONTROL}} = 0` a nivel de host. (Silencia todos los puertos por defecto).
- **Macro específica de Uplink:** Para cada interfaz troncal, fibra o enlace a Core, agregue una macro con el nombre exacto de la interfaz:
 - `{${IFCONTROL}:"Bridge-Aggregation1"} = 1`
 - `{${IFCONTROL}:"GigabitEthernet1/0/49"} = 1`
 - `{${IFCONTROL}:"GigabitEthernet1/0/50"} = 1`

Procedimiento para Habilitar una Nueva Interfaz Crítica:

1. Vaya a `Configuration -> Hosts -> [Switch de Acceso] -> Macros`.
2. Haga clic en **Add**.
3. Macro: `{$IFCONTROL:"<Nombre_Exacto_Interfaz>"}` (ej: `{$IFCONTROL:"GigabitEthernet1/0/48"}`).
4. Value: `1`.
5. Description: `Uplink hacia servidor crítico / Switch distribución`.
6. Haga clic en **Update**.