

POSTFIX, DOVECOT,



roundcube



POSTFIX

Milane HASSANI

Postfix – Ubuntu 22.04 Its

Voici le résumé complet et finalisé des étapes d'installation et de configuration de Postfix sur Ubuntu 22.04, incluant toutes les étapes précédentes et les ajouts demandés concernant la sauvegarde et la consultation des emails.

Étapes d'installation et de configuration de Postfix

Édition du fichier /etc/hosts

`sudo nano /etc/hosts`

Ajoute une ligne pour ton domaine, ainsi qu'une ligne pour l'adresse IP de ton serveur. Par exemple, si ton serveur a l'adresse IP 192.168.1.100 et que ton domaine est milane.com, voici ce que tu devrais ajouter

127.0.0.1 localhost mondomaine.org

127.0.1.1 postfix

Pour tester vous pouvez ping (ping mail.milane.com)

En local :

1. Installation de Postfix et des utilitaires de messagerie

Mettre à jour les paquets :

`sudo apt update`

`sudo apt upgrade -y`

Installer Postfix et mailutils :

`sudo apt install postfix mailutils -y`

Configuration de Postfix :

- Lors de l'installation, sélectionnez "Site Internet".
- Définissez le nom de domaine (ex : votredomaine.local).

2. Création des utilisateurs pour recevoir des emails

Créer un utilisateur nommé utilisateur2 :

`sudo adduser utilisateur2`

3. Création et configuration des boîtes aux lettres

Créer le fichier de la boîte aux lettres :

```
sudo touch /var/mail/utilisateur2
```

Attribuer les bonnes permissions :

```
sudo chown utilisateur2:mail /var/mail/utilisateur2
```

```
sudo chmod 660 /var/mail/utilisateur2
```

Vérifier les permissions du répertoire /var/mail :

```
ls -ld /var/mail
```

Corriger les permissions si nécessaire :

```
sudo chmod 777 /var/mail
```

4. Envoi et vérification des emails

Envoyer un mail à utilisateur2 :

```
echo "Ceci est un test" | mail -s "Test Mail" utilisateur2
```

Lire les mails depuis la session de utilisateur2 :

Avant de se connecter a la session utilisateur2 :

→ On a deux methodes pour mettre l'utilisateur 2:

- **en ligne de commande :**

```
#sudo usermod -aG sudo utilisateur2
```

- **en modifiant le fichier /etc/sudoers:**

```
# Cmnd alias specification
```

```
# User privilege specification
```

```
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
utilisateur2    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
# Members of the admin group may gain root privileges
```

```
%admin  ALL=(ALL) ALL
```

```
%utilisateur2  ALL=(ALL) ALL
```

```
# Allow members of group sudo to execute any command
```

```
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
%utilisateur2  ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Se connecter à la session de utilisateur2 :

su - utilisateur2

Consulter les emails :

Mail

Ou bien tous simplement un « **su - utilisateur2 -c "mail" »**

Commandes utiles dans l'outil mail :

Commande Description

Entrée Lire le mail sélectionné.

d NUMÉRO Supprimer un mail spécifique (ex : d 1).

d * Supprimer tous les mails.

s mbox Sauvegarder le mail dans le fichier mbox.

q Quitter en sauvegardant les modifications.

x Quitter sans sauvegarder.

5. Sauvegarde et consultation des emails sauvegardés

Sauvegarder un mail dans le fichier mbox :

Depuis l'interface mail, tapez :

s mbox

Vérifier le fichier mbox :

- Sortir de l'outil mail en tapant **q**.
- Afficher le contenu du fichier mbox :

nano /home/utilisateur2/mbox

Vous pouvez parcourir le fichier avec nano pour consulter les emails sauvegardés.

6. Vérifier les logs et le statut de Postfix

Vérifier les logs pour diagnostiquer les erreurs :

`sudo tail -f /var/log/mail.log`

Vérifier si Postfix fonctionne correctement :

`sudo systemctl status postfix`

Redémarrer Postfix si nécessaire :

`sudo systemctl restart postfix`

Résumé des commandes clés

Commandes générales

Commande	Description
<code>sudo apt install postfix mailutils</code>	Installer Postfix et les outils de messagerie.
<code>sudo systemctl status postfix</code>	Vérifier l'état du service Postfix.
<code>sudo systemctl restart postfix</code>	Redémarrer Postfix.
<code>sudo tail -f /var/log/mail.log</code>	Consulter les logs de Postfix.

Commandes générales

Commande	Description
<code>sudo apt install postfix mailutils</code>	Installer Postfix et les outils de messagerie.
<code>sudo systemctl status postfix</code>	Vérifier l'état du service Postfix.
<code>sudo systemctl restart postfix</code>	Redémarrer Postfix.
<code>sudo tail -f /var/log/mail.log</code>	Consulter les logs de Postfix.

Commandes utilisateur pour les mails

Commande	Description
<code>mail</code>	Ouvrir l'interface pour lire les mails.
<code>s mbox</code>	Sauvegarder les mails dans le fichier <code>mbox</code> .
<code>nano /home/utilisateur2/mbox</code>	Consulter les mails sauvegardés avec nano.
<code>d NUMÉRO</code>	Supprimer un mail spécifique.
<code>q</code>	Quitter en sauvegardant.

Vérification finale

1. Envoyer un mail :

`echo "Dernier test de configuration" | mail -s "Final Test" utilisateur2`

2. Se connecter à utilisateur2 :

`su - utilisateur2`

`mail`

3. Sauvegarder un mail :

- Dans mail, tapez `s mbox` puis `q` pour quitter.

4. Consulter le fichier sauvegardé :

`nano /home/utilisateur2/mbox`

Vérifier que Dovecot est installé et actif

Installe Dovecot s'il n'est pas encore installé :

`sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd -y`

Démarre et active Dovecot :

`sudo systemctl enable dovecot`

```
sudo systemctl start dovecot
```

```
sudo systemctl status dovecot
```

Configurer Dovecot pour l'authentification des utilisateurs système

Modifie /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf pour utiliser PAM (authentification système) :

```
sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

Vérifie que ces paramètres sont bien activés :

```
disable_plaintext_auth = no
```

```
auth_mechanisms = plain login
```

Redémarre Dovecot :

```
sudo systemctl restart dovecot
```

Redémarrer les services pour appliquer les changements

```
sudo systemctl restart postfix
```

```
sudo systemctl restart dovecot
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Ouvre /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf :

```
sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
```

Pour la configuration, rendez-vous dans le fichier /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf pour dé-commenter la ligne 24 et commenter la ligne 30

MTA Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire : Le ayant le format de boîte à lettre Maildir/ , le MDA aussi doit avoir le même format. (pour activer le format de boîte à lettre Maildir)

```
mail_location = maildir:/var/mail/%u
```

(pour désactiver le format de boîte à lettre Mailbox)

```
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
```

Rappel : Le MTA et le MDA doivent avoir le même format de boîte à lettres. Dans notre cas, nous avons choisi le format Maildir/

- On redémarre le service dovecot

Sauvegarde (CTRL+O, X, ENTER) puis redémarre Dovecot :

```
sudo systemctl restart dovecot
```

Voici un guide complet pour configurer **Postfix, Roundcube et Dovecot** sur un serveur local, étape par étape. Tu as déjà une bonne partie de la configuration. Je Tu devrais maintenant pouvoir envoyer et lire des mails.

Installation et configuration de Roundcube, Dovecot et Postfix

Tu as déjà commencé la procédure pour installer Apache, MySQL, PHP et Roundcube. Je vais te guider à partir de là.

5. Installation de Apache, MariaDB et PHP

Installer Apache :

```
sudo apt install apache2 -y
```

Installer MariaDB :

```
sudo apt install mariadb-server -y
```

Sécuriser l'installation de MariaDB :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Installer PHP et les modules nécessaires pour Roundcube :

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-json php-xml php-mbstring php-intl php-common -y
```

6. Configuration de la base de données pour Roundcube

Créer la base de données et l'utilisateur pour Roundcube :

```
sudo mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE roundcubemail;
```

```
CREATE USER 'roundcubeuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'strong_password';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO 'roundcubeuser'@'localhost';
```


FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

7. Télécharger et installer Roundcube

Télécharger Roundcube :

```
cd /var/www/html
```

```
wget
```

```
https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.6.1/roundcubemail-1.6.1-complete.tar.gz
```

Extraire et configurer Roundcube :

```
tar -xvzf roundcubemail-1.6.1-complete.tar.gz
```

```
mv roundcubemail-1.6.1 roundcube
```

Changer les permissions sur les fichiers de Roundcube :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/roundcube
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/roundcube
```

Copier le fichier de configuration et éditer :

```
cd /var/www/html/roundcube
```

```
cp config/config.inc.php.sample config/config.inc.php
```

```
nano config/config.inc.php
```

Modifie la ligne suivante pour la configuration de la base de données :

```
$config['db_dsnw'] =  
'mysql://roundcubeuser:strong_password@localhost/roundcubemail';
```

8. Configurer Apache pour Roundcube

Créer un fichier de configuration pour Roundcube :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/roundcube.conf
```

Ajoute la configuration suivante dans ce fichier :

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName localhost
```

DocumentRoot /var/www/html/roundcube

<Directory /var/www/html/roundcube/>

Options -Indexes +FollowSymLinks

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

</VirtualHost>

Activer le site et redémarrer Apache :


sudo a2ensite roundcube.conf

sudo systemctl restart apache2

9. Initialisation de la base de données de Roundcube

Initialiser la base de données Roundcube :

**sudo php /var/www/html/roundcube/bin/initdb.sh --
dir=/var/www/html/roundcube/SQL --create**



The installer is disabled!

To enable it again, set `$config['enable_installer'] = true;` in `ROUNDcube_CONFIG_DIR/config.inc.php`

Le message indique que l'installateur de Roundcube est désactivé pour des raisons de sécurité après l'installation initiale. Pour pouvoir y accéder à nouveau, tu dois modifier la configuration de Roundcube.

Voici comment activer l'installateur :


Si cette ligne n'est pas présente alors ajouter la ou bien modifier la si elle comporte de // suivi d'un false remplacer le par true pour activer l'interface

Avant

```
// $config['enable_installer'] = false;
```

Après

```
$config['enable_installer'] = true;
```



The following settings are optional and recommended:

date.timezone: **NOT OK** (not set)

Modifie la configuration de la timezone :

Le fichier php.ini peut se trouver à différents endroits selon la version de PHP installée et la configuration de ton système. Par exemple, pour PHP 8.1, tu peux le trouver dans :

Nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini

```
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; https://php.net/date.timezone
date.timezone = "Europe/Paris"
```

Vérifie la configuration de Postfix pour l'envoi de mails

Vérifie-le fichier /etc/postfix/main.cf pour les paramètres suivants :

```
sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

Assure-toi que les lignes suivantes sont correctement définies :

```
myhostname = mail.milane.com
```

```
mydomain = milane.com
```

```
myorigin = $mydomain
```

```
inet_interfaces = all
```

```
inet_protocols = ipv4
```

Configuration de Postfix pour l'envoi d'e-mails via Gmail

Étape 1 : Configuration sur Gmail

1. Connecte-toi à ton compte Google

<https://myaccount.google.com/>.

2. Accède à la section « Sécurité » dans les paramètres de ton compte Google.

3. Active l'option « Vérification en deux étapes » si ce n'est pas encore fait.

4. Une fois la vérification en deux étapes activées, descends jusqu'à l'option « Mots de passe d'application ».

- Clique dessus et connecte-toi à nouveau si demandé.
- Dans la liste déroulante, choisis « Autre (nom personnalisé) ».
- Nomme le mot de passe d'application, par exemple « Postfix » ou « mail », puis clique sur « Générer ».

5. Google te fournira un mot de passe spécifique. Note-le immédiatement dans un fichier texte sécurisé ou un bloc-notes. Ce mot de passe ne sera affiché qu'une seule fois. Tu en auras besoin pour configurer Postfix.

Étape 2 : Préparation du serveur

1. Vérifier les règles du pare-feu

Assure-toi que le port SMTP 587 est ouvert pour permettre les connexions à Gmail.

Vérifier les règles actuelles du pare-feu

sudo iptables -L

Si le port 587 n'est pas ouvert, exécute les commandes suivantes :

Ouvrir le port 587 en entrée

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 587 -j ACCEPT

Ouvrir le port 587 en sortie

sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 587 -j ACCEPT

2. Installer Postfix et les dépendances

Mets à jour le système et installe Postfix avec les outils nécessaires pour l'authentification.

Mise à jour du système

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Installer Postfix et les dépendances

sudo apt install postfix mailutils libsasl2-2 ca-certificates libsasl2-modules -y

Lors de l'installation, choisis "Site Internet" comme type de configuration si demandé.

Étape 3 : Configurer Postfix

1. Modifier la configuration principale

Édite le fichier principal de configuration de Postfix pour définir Gmail comme relais SMTP.

sudo nano /etc/postfix/main.cf

Ajoute ou modifie les lignes suivantes :

Configuration de Gmail comme relais SMTP

relayhost = [smtp.gmail.com]:587

Authentification SASL

smtp_sasl_auth_enable = yes

smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/smtp_sasl_password_map

smtp_sasl_security_options = noanonymous

Certificat pour les connexions sécurisées

smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

Utiliser TLS

smtp_use_tls = yes

2. Créer le fichier de mot de passe d'application

Crée un fichier contenant ton adresse Gmail et le mot de passe d'application.

sudo nano /etc/postfix/smtp_sasl_password_map

Ajoute la ligne suivante (remplace ton_email@gmail.com par ton adresse Gmail et ton_mot_de_passe_application par le mot de passe généré à l'étape 1) :

[smtp.gmail.com]:587 ton_email@gmail.com:ton_mot_de_passe_application

3. Sécuriser le fichier de mot de passe

Change les permissions du fichier pour le protéger, puis crée un fichier haché pour Postfix.

sudo chmod 400 /etc/postfix/smtp_sasl_password_map

sudo postmap /etc/postfix/smtp_sasl_password_map

4. Redémarrer Postfix

Redémarre Postfix pour appliquer les modifications.

sudo systemctl restart postfix

`sudo systemctl status postfix`

Étape 4 : Tester l'envoi d'e-mails

Teste l'envoi d'un e-mail avec la commande suivante :

`echo "Ceci est un message de test." | mail -s "Test Postfix" ton_adresse@gmail.com`

Remplace ton_adresse@gmail.com par une adresse e-mail valide pour vérifier si le message est bien envoyé.

Étape 5 : Vérification et diagnostic

Si tu rencontres des problèmes, vérifie les logs de Postfix pour identifier les erreurs :

`sudo tail -f /var/log/mail.log`

Conseils importants :

- **Sauvegarde du mot de passe d'application** : Note bien ton mot de passe d'application dans un endroit sûr. Si tu le perds, tu devras en générer un nouveau via ton compte Google.
 - **Sécurité** : Ne partage jamais ton mot de passe d'application et assure-toi que le fichier `/etc/postfix/smtp_sasl_password_map` a des permissions sécurisées (400).
 - **Confidentialité** : Si possible, stocke ton mot de passe dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé.
-

Avec ces étapes, tu devrais pouvoir configurer ton serveur pour envoyer des e-mails vers l'extérieur en utilisant Gmail comme relais SMTP.