Buttons

버튼은 사용자의 행동을 결정하는 주요 요소로 수행하고자 하는 내용을 미리 인지시키고 수행할 수 있도록 액션 간의 계층을 만들어 준다.
버튼의 동작과 상태는 명확해야 하며 버튼의 스타일은 중요도에 따라 컬러와 형태가 구분된다. 가장 중요한 primary버튼, 중간의 중요도를 가진 secondary버튼, 보조용도로 사용하는 teritiary버튼을 적용한다.

CTA 01

LEVEL 1

CTA 01 버튼은 화면 하단에 고정적으로 위치하고 있는 버튼으로 주요 행동을 결정하는 신청, 확인, 다음 등 페이지 전체를 컨트롤 하는 메인 버튼 역할을 한다.
스크롤 시 버튼 위치 값이 하단 고정이며 레이어 최상단에 노출된다. 혼합형 버튼일 경우 긍정, 부정을 5:5의 비율로 하며 2개 이상 나열할 경우 간격 20px을 유지한다.

Default
24pt M #FFFFFF
Bg #3CA7FF

Hover
24pt M #FFFFFF
Bg #014984
Shadow : #8086C9 opacity 60% 0 y6 b12

Disabled
24pt M #757575
Bg #EEEEEE

Default
24pt M #FFFFFF
Bg #757575

Hover
24pt M #FFFFFF
Bg #999999
Shadow : #000000 opacity 30% 0 y6 b12

CTA 02

LEVEL 2

CTA 02버튼은 페이지의 하단이 아니라 상단, 혹은 중간에 위치하는 프로세스를 진행하는 버튼으로 사용한다.
기존 간격은 20px을 유지한다

Default
24pt M #FFFFFF
Bg #3CA7FF

Hover
24pt M #FFFFFF
Bg #014984
Shadow : #8086C9 opacity 60% 0 y6 b12



Disabled
24pt M #757575
Bg #EEEEEE

Default
24pt M #014984
Line #014984 1px

Hover
24pt M #014984
Line #014984 1px
Shadow : #8086C9 opacity 60% x0 y6 b12

Download

LEVEL 3

기본 다운로드 버튼은 본문 하단에 사용한다.
단 테이블, 리스트 등에 들어가는 다운로드 버튼은 아이콘 형태의 버튼을 사용한다.

Default
18pt M #757575
Bg #BBBBBB

Hover
18pt M #FF3C8D
Line #FF3C8D 1px

Icon Size
35 × 35

Form & Body

LEVEL 4

Form 버튼은 인풋 혹은 셀렉트 등의 폼 영역에 사용된다. 인풋에 사용될 경우 마진은 10px을 고정으로 적용한다.
Body 버튼은 컨텐츠 본문에 보조용 버튼으로 사용한다

Form Default
18pt M #757575
Line #BBBBBB

Hover
18pt M #FF3C8D
Line #FF3C8D 1px

Body Default
16pt M #757575
Bg #BBBBBB

Hover
18pt M #FFFFFF
Bg #999999

Popup Button

LEVEL 5

Popup Button은 기본 1개일 경우와 긍정/부정을 같이 사용하는 경우로 나뉜다.
2개 이상 나열할 경우 간격 10px을 유지한다.

Default
18pt M #FFFFFF
Bg #3CA7FF

Hover
18pt M #FFFFFF
Bg #014984
Shadow : #8086C9 opacity 60% 0 y6 b12

Default
18pt M #014984
Line #014984 1px

Hover
18pt M #014984
Bg #260F54
Shadow : #8086C9 opacity 60% x0 y6 b12