Buttons

버튼은 사용자의 행동을 결정하는 주요 요소로 수행하고자 하는 내용을 미리 인지시키고 수행할 수 있도록 액션 간의 계층을 만들어 준다.
버튼의 동작과 상태는 명확해야 하며 버튼의 스타일은 중요도에 따라 컬러와 형태가 구분된다. 가장 중요한 primary버튼, 중간의 중요도를 가진 secondary버튼, 보조용도로 사용하는 teritiary버튼을 적용한다.

Sticky Button

LEVEL 1

스티키 버튼은 화면 하단에 고정적으로 위치하고 있는 버튼으로 주요 행동을 결정하는 신청, 확인, 다음 등 페이지 전체를 컨트롤 하는 메인 버튼 역할을 한다.
스크롤 시 버튼 위치 값이 하단 고정이며 레이어 최상단에 노출된다. 혼합형 버튼일 경우 긍정, 부정을 7:3의 비율로 한다.



Hover
Bg #260F54

Disabled
18px M #999999, 중앙정렬
Bg #E4E4E4

Secondary Button

LEVEL 2

Secondary Button은 페이지 전체를 컨트롤하지 않아도 페이지 내 시각적 비중을 줄인 버튼으로 콘텐츠와 함께 사용하는 버튼이다. 리스트에 종속되어서 depth를 가져갈 때 사용한다.
버튼의 가로길이는 버튼 단독 사용 시 텍스트 레이블에 따라 좌우 패딩 20dp 유지하여 중앙정렬한다.

Primary
16px M #FFFFFF, 중앙정렬
Bg #3CA7FF

Secondary
16px M #222222, 중앙정렬
Line #DDDDDD

Tertiary Button

LEVEL 3

Tertiary Button 버튼의 가로길이는 텍스트 레이블에 따라 좌우 패딩 16dp 유지하여 중앙정렬한다.

Primary
14px R #222222, 중앙정렬
BG #F7FAFF

Secondary
14px R #222222, 중앙정렬
Line #DDDDDD

Disabled
14px R #999999, 중앙정렬
Bg #E4E4E4

Alert Button

알럿창은 다음 진행으로 넘어가기 위한 필요에 의해 사용되는 창이다. 특정 영역의 위치에 원하는 사이즈로 별도의 레이어를 만들어서 사용자에게 어필하기 위해
콘텐츠 중간 중간 사용자에게 보여주는 경우가 많다. imed #000000 40% 위에 오버레이되어 사용한다



Primary
16px B #262B2C, 중앙정렬
Bg #3CA7FF

Popup Select

셀렉트 팝업 버튼은 레이어 팝업창에서 사용되는 버튼이다. 선택사항이 1개일 경우 별도의 하단버튼은 사용하지 않는다. 혹 1개 이상의 다중 선택사항이 필요할 경우 Select 2 버튼을 사용하며
Sticky Button 을 추가로 사용하여 선택사항을 저장, 취소할 수 있다.

Select 1
18px M #0063B4, 중앙정렬
Bg #F7FAFF
Line #3CA7FF

Select 2
18px M #0063B4, 중앙정렬
Line #3CA7FF

Normal
18px M #222222, 중앙정렬
Line #DDDDDD

Text Button

14px R #222222

14px R #222222

14px R #222222

16px R #222222
Underline color : #222222

14px R #222222
Underline color : #222222

Img Button

Default
Title 16px M #454545, 좌측정렬
Sub 14px R #757575, 좌측정렬
Bg #FFFFFF
Line #DDDDDD

Hover
Title 16px M #3CA7FF, 좌측정렬
Sub 14px R #3CA7FF, 좌측정렬
Bg #FFFFFF
Line #3CA7FF

Top Button

Default
Ico #757575
Line #DDDDDD

Hover
Ico #3CA7FF
Line #3CA7FF