# accept(3p) - Страница руководства Linux

ПРОЛОГ   Имя   КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	Описание	ВОЗВРАЩАЕМОЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ОШИБКИ	ПРИМЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЕ   ОБОСНОВАНИЕ   БУДУЩИ	ИЕ НАПРАВЛЕН	ИИЯ   CM. ТАКЖЕ	Авторскі	ие права	
Search online pages					

# ACCEPT(3P) POSIX Programmer's Manual ACCEPT(3P)

# ПРОЛОГ топ

Эта страница руководства является частью Руководства программиста POSIX. Реализация этого интерфейса Linux может отличаться (обратитесь к соответствующей странице руководства Linux для получения подробной информации о поведении Linux), или интерфейс может быть не реализован в Linux.

# НАЗВАНИЕ top

accept - принять новое соединение в сокете

## СИНОПСИС топ

```
#включить <sys/socket.h>

int accept(int socket, struct sockaddr *restrict address, socklen_t *restrict address_len);
```

# ОПИСАНИЕ top

Функция accept() извлекает первое соединение из очереди ожидающих соединений, создает новый сокет с тем же протоколом типа сокета и семейством адресов, что и указанный сокет, и выделяет новый файловый дескриптор для этого сокета. Файловый дескриптор должен быть распределен, как описано в разделе 2.14, Распределение дескрипторов.

Функция accept() принимает следующие аргументы:

socket Указывает сокет, который был создан с nomoщью socket(), был привязан к адресу с nomoщью bind(), и выдал успешный вызов listen().

*адресуйте* либо нулевой указатель, либо указатель на **sockaddr** структура, в которой должен быть возвращен адрес соединительного сокета.

address\_len Либо нулевой указатель, если adpec является нулевым указателем, либо указатель на объект, который при вводе указывает длину поставляемого sockaddr структура, а на выходе указывает длину сохраненного адреса.

Если *адрес* не является нулевым указателем, адрес однорангового узла для принятого соединения должен храниться в структуре **sockaddr**, на которую указывает *address*, а длина этого адреса должна храниться в объекте, на который указывает *address\_len*.

Если фактическая длина адреса больше длины поставляемой структуры, сохраненный адрес должен быть усечен.

Если протокол разрешает соединения несвязанных клиентов, а одноранговый узел не связан, то значение, хранящееся в объекте, на который указывает *адрес* не указан.

Если очередь прослушивания пуста от запросов на подключение и  $O_NONBLOCK$  не установлен в файловом дескрипторе сокета, accept() блокируется до тех пор, пока не будет установлено соединение. Если в  $ovepedu\ listen()$  нет запросов на подключение, а в файловом дескрипторе сокета установлен  $O_NONBLOCK$ , accept() завершится ошибкой и установит errno в [EAGAIN] или [EWOULDBLOCK].

Принятый сокет не может сам принимать больше соединений. Исходный сокет остается открытым и может принимать больше соединений.

# ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ top

После успешного завершения accept() возвращает неотрицательный файловый дескриптор принятого сокета. В противном случае возвращается значение -1, errno указывает на ошибку, и любой объект, на который указывает  $address\_len$ , остается неизменным.

# ОШИБКИ сверху

Функция accept() завершится ошибкой, если:

## EAGAIN или EWOULDBLOCK

O\_NONBLOCK устанавливается для дескриптора файла сокета, и никакие соединения не принимаются.

**EBADF** Аргумент *сокета* не является допустимым файловым дескриптором.

## **ECONNABORTED**

Соединение прервано.

**Оункция EINTR** *accept*() была прервана сигналом, который был пойман до прибытия действительного соединения.

Cokem EINVAL не принимает соединения.

**EMFILE** Все файловые дескрипторы, доступные процессу, в настоящее время открыты.

**ENFILE** Максимальное количество файловых дескрипторов в системе уже открыто.

# **ENOBUFS**

Буферное пространство отсутствует.

**ENOMEN** Для завершения операции не хватило памяти

# RUOTSOCK

Аргумент socket не ссылается на сокет.

# **EOPNOTSUPP**

Тип сокета указанного сокета не поддерживает прием соединений.

Функция accept() может выйти из строя, если:

**EPROTO** Произошла ошибка протокола; например, ПОТОКИ стек протоколов не инициализирован.

Следующие разделы являются информативными.

# ПРИМЕРЫ сверху

Нет.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ сверху

Если соединение доступно, select() указывает, что файловый дескриптор сокета готов для чтения.

#### RATIONALE top

None.

#### FUTURE DIRECTIONS to

None.

# CM. TAKKE top

Раздел 2.14, Распределение файловых дескрипторов, bind(3p), connect(3p), listen(3p), socket (3p)

Базовый том определений POSIX.1-2017, sys\_socket.h(0p)

# **COPYRIGHT** top

Части этого текста перепечатаны и воспроизведены в электронном виде из стандарта IEEE Std 1003.1-2017, Standard for Information Технология -- Portable Operating System Interface (POSIX), The Open Group Base Specifications Issue 7, 2018 Edition, Copyright (C) 2018 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc и Open Group. В случае любого несоответствия между этой версией и исходным стандартом IEEE и Open Group исходный стандарт IEEE и Open Group Стандарт - это документ рефери. Оригинальный стандарт можно получить онлайн по адресу http://www.opengroup.org/unix/online.html .

Любые типографские ошибки или ошибки форматирования, которые появляются на этой странице, скорее всего, были допущены во время преобразования

исходных файлов в формат man-страницы. Чтобы сообщить о таких ошибках, см. https://www.kernel.org/doc/man-pages/reporting\_bugs.html .

# IEEE/The Open Group 2017 ACCEPT(3P)

Страницы, которые ссылаются на эту страницу: sys\_socket.h(0p), connect(3p), getpeername(3p), getsockname(3p), listen(3p), pselect(3p), socket(3p)

HTML-рендеринг создан 2021-08-27 Майклом Керриском, автором *интерфейса* программирования Linux, сопровождающим man-страницLinux.

For details of in-depth Linux/UNIX system programming training courses that I teach, look here.

Hosting by jambit GmbH.

