ALT Linux Wiki

Docker

Содержание

Docker

Установка

Запуск и готовые образы

Официальный образ

Производные образы

Сборка базового образа с использование mkimage-profiles

Rootless

Ссылки

Docker

Инструкция по работе c docker.

Установка

Установить docker можно следующей командой:

```
# apt-get install docker-engine
```

В старых репозиториях пакет называется docker-ce:

```
# apt-get install docker-ce
```

Для запуска docker от пользователя (не root) следует выполнить несколько шагов:

1. Добавить пользователя в группу docker;

```
# usermod ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ -aG docker
```

2. Выполнить повторный вход в систему.

Затем необходимо запустить соответствующую службу:

```
# systemctl enable --now docker
```

Запуск и готовые образы

В зависимости от действий на этапе установки команды можно будет запускать от обычного пользователя или от root.

Официальный образ

Официальный образ ALT – это registry.altlinux.org/alt/alt, также его можно получить по ссылке: https://hub.docker.com/_/alt/. Для запуска контейнера достаточно выполнить следующую команду:

```
docker run --rm -it alt
```

По умолчанию используется образ из тега latest, который указывает на последний стабильный бранч. Например, сейчас это p10.

Для использования образа sisyphus нужно указать соответствующий тег:

```
docker run --rm -it alt:sisyphus
```

Официальный образ доступен для следующих архитектур:

- amd64
- arm64v8
- i386
- ppc64le

Производные образы

По адресу https://registry.altlinux.org/organization/alt находятся специализированные образы под конкретные задачи, построенные на основе официального образа. Сборка этих образов осуществляется из шаблонов Dockerfile'ов по адресу https://github.com/alt-cloud/image-forge/tree/master/org/alt.

Существуют образы для следующих задач:

- веб серверы unit, nginx и apache2;
- хранение конфигурации etcd;
- интерпретаторы для запуска своих приложений рython и ruby;
- и другие.

Сборка базового образа с использование mkimage-profiles

Rootfs для официального образа собирается из профиля ve/docker. Собрать его можно следующей командой.

```
$ make ve/docker.tar.xz
```

Полученный rootfs нужно собрать, чтобы получить образ. Для этого нужно создать каталог, скопировать в него rootfs и создать Dockerfile со следующим содержимым:

```
FROM scratch
```

ADD docker-latest.tar.xz /

RUN true > /etc/security/limits.d/50-defaults.conf

overwrite this with 'CMD []' in a dependent Dockerfile

CMD ["/bin/bash"]

Затем можно собрать образ:

```
$ docker build --rm --tag=my-image .
```

Где my-image - это имя образа.

Rootless

Для запуска docker демона от пользователя можно использовать пакет docker-enginerootless. Установить его можно следующей командой:

apt-get install docker-engine-rootless

Далее нужно настроить запуск демона от пользователя:

\$ dockerd-rootless-setuptool.sh install.

И экспортировать переменную DOCKER_HOST:

```
export DOCKER_HOST=unix://$XDG_RUNTIME_DIR/docker.sock
```

Последнюю строку можно добавить, в файл из которого шелл инициализирует переменные, например, в ~/.bash_profile, если используется bash.

Ссылки

Шпаргалка по Docker

Содержание доступно по лицензии CC-BY-SA-3.0 (если не указано иное).

- Политика конфиденциальности
- O ALT Linux Wiki
- Отказ от ответственности