FlyInn JSSDK 简要说明

注意:浏览器权限限制,仅支持https访问获取媒体设备

查看 SDK 版本

FlyInn.version

调试

可以将调试日志输出到浏览器控制台

FlyInn.debug.enable('FlyInn:*') // 开启调试输出

FlyInn.debug.disable('FlyInn:*') // 关闭调试输出

Class

FlyInn.UA

实例方法

连接到信令服务器并向 SIP 服务器注册,如果先前已停止,则恢复先前的状态

start()

妥善取消注册并终止活动会话(如果有)后,保存当前注册状态并与信令服务器断开连接

stop()

拨出多媒体电话

call(target, options=null)

参数	说明
target	通话目的地,目标用户名或完整 SIP URI

参数	说明
options	带有附加参数的 可选对象 (请参见下文)

options

字段名	说明
mediaConstraints	具有两个有效字段(音频和视频)的对象, 该字段指示会话是否打算使用音频和/ 或视频以及要使用的约束默认值是音频和视频均设置为 true
extraHeaders	呼叫时可以自定义携带的数据,示例:['X-Foo: foo', 'X-Bar: bar']

事件

事件名称	触发时间
connected	信令传输连接建立时
disconnected	当信令传输连接尝试(或自动重新尝试)失败时
registered	注册成功时
unregistered	注销时
registrationFailed	注册失败时
newRTCSession ^①	为呼入会话/发出呼叫时

标注 1: data 字段说明

呼入时

字段名	说明
originator	"remote" 新会话由远端生成
session	会话的 FlyInn.RTCSession 实例
request	收到的 INVITE 请求的实例,可以获取呼叫携带数据,示例:request.getHeader('X-Foo')

呼出时

字段名	说明
originator	"local" 新会话由本地生成
session	会话的 FlyInn.RTCSession 实例
request	传出 INVITE 请求的实例,可以获取呼叫携带数据,示例:request.getHeader('X-Foo')

FlyInn.RTCSession

实例属性

属性名称	说明
local_stream	当前会话的本地媒体流
remote_stream	当前会话的远端媒体流

实例方法

方法名称	说明
answer()	应答传入的会话此方法仅适用于传入会话
terminate()	终止当前会话,无论其方向或状态如何
sendInfo(contentType, body=null) ¹	发送 SIP INFO 消息
mute(options=null) ²	使本地音频静音 和/或 视频关闭
unmute(options=null) ³	取消本地音频静音 和/或 打开视频
switchVideoStream()	当设备有多个摄像头时用于切换摄像头, 该方法切换后本地视频流的 Promise 对象

事件

事件名称	说明
progress ⁴	在接收或生成对 INVITE 请求的 1XX SIP 类响应 (> 100) 时触发,播放振铃或回铃音

事件名称	说明
confirmed	确认呼叫时触发
ended	建立的呼叫结束时触发
failed	当会话无法建立时触发
newInfo ⁵	当接受或发送 SIP INFO 消息而触发
muted	当本地媒体静音时触发,包括音频静音或视频关闭
unmuted	当本地媒体取消静音时触发,包括音频取消静音或打开关闭的视频
getusermediafailed	当内部调用 getUserMedia() 失败时触发

标注

标注 1:

参数名	说明
contentType	表示 SIP INFO 消息的 ContentType 字段值的字符串
body	表示 SIP INFO 消息正文的可选字符串

标注2:

参数名	说明
audio	布尔值,是否将本地音频静音
video	布尔值,是否将本地视频关闭

标注3:

参数名	说明	
audio	布尔值,是否取消本地音频静音	
video	布尔值,是否打开本地视频	

标注 4: data 字段

字段名	说明
originator	呼入为"local" 呼出为"remote"

标注 5: data 字段

字段名	说明
originator	接收为"local" 发送为"remote"
info	Info 实例