

Phần I – CẤU HÌNH ROUTER

LAB 1 – Cấu hình Cisco Router

Chương này sẽ bao gồm những thông tin và các câu lệnh có liên quan đến những chủ đề sau:

1. Các chế độ cấu hình của Router

Router>	Chế độ User.
Router#	Chế độ Privileged (cũng được gọi là chế độ EXEC)
Router(config)#	Chế độ Global Configuration
Router(config-if)#	Chế độ Interface Configuration
Router(config-subif)#	Chế độ Subinterface Configuration
Router(config-line)#	Chế độ cấu hình Line.
Router(config-router)#	Chế độ Router Configuration

✂ **Nhấn Ctrl + Z tương ứng lệnh Exit để quay về một Mode.**

2. Cấu hình Passwords

Những câu lệnh sau được phép thực thi trên các thiết bị Router và Switch của Cisco.

Router(config)# enable password cisco	Cấu hình enable password
Router(config)# enable secret class	Cấu hình password mã hóa của chế độ enable.
Router(config)# line console 0	Vào chế độ line console
Router(config-line)# password console	Cấu hình password cho line console
Router(config-line)# login	Cho phép kiểm tra password khi login vào router bằng port console.
Router(config)# line vty 0 4	Vào chế độ line vty để cho phép telnet
Router(config-line)# password telnet	Cấu hình password để cho phép telnet
Router(config-line)# login	Cho phép kiểm tra password khi người dùng telnet vào router

=> KIỂM TRA PASSWORD CHO TỪNG CẤU HÌNH TRÊN.

❖ Mã hóa Password

Router(config)# service password-encryption	Khi câu lệnh được thực thi trên router hoặc switch thì tất cả các loại password trên router hoặc switch đó sẽ được mã hóa. (Trừ enable secret password).
--	--

❖ Tắt tính năng mã hóa Password

Router(config)# no service password-encryption	Tắt tính năng mã hóa password trên router hoặc switch.
---	--

3. Cấu hình Interface Fast Ethernet

Router(config)# interface Fastethernet 0/0	Chuyển vào chế độ cấu hình của Interface Fast Ethernet 0/0
Router(config-if)# description Accounting LAN	Cấu hình lời mô tả cho Interface. (đây là tùy chọn)
Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0	Gán một địa chỉ ip và subnet mask cho Interface
Router(config-if)# no shutdown	Bật Interface.

🔗 Dùng lệnh “**show ip interface brief**” để xem thông tin tổng quát trên mỗi Interface.

4. Tạo Login Banner.

Router(config)# banner login \$ This is banner login \$	Định nghĩa một đoạn thông điệp sẽ được đưa ra khi người dùng login vào router. Đoạn thông điệp đó sẽ được đặt trong một cặp ký tự đặc biệt.
--	---

5. Câu lệnh exec-timeout

Router(config)# line console 0	Chuyển cấu hình vào chế độ line.
Router(config-line)# exec-timeout 0 0	Cấu hình thời gian để giới hạn màn hình console sẽ tự động log off. Cấu hình tham số 0 0 (phút giây) thì đồng nghĩa với việc console sẽ không bao giờ bị log off.

6. Lưu file cấu hình vào NVRAM

Router# copy running-config startup-config	Lưu file cấu hình đang chạy trên RAM (file running config) vào NVRAM.
---	---

- Bạn cũng có thể xóa file cấu hình của ROUTER


Router# erase startup-config	Xóa file cấu hình đang lưu trong NVRAM.
-------------------------------------	---

7.Shutdown Router sau đó nâng cấp thêm Module cho Router (WIC-1T) và Cấu hình Interface Serial

Router(config)# interface s0/0/0	Chuyển vào chế độ cấu hình của Interface S0/0/0.
Router(config-if)# description Link to ISP	Lời mô tả cho Interface Serial này. (đây là tùy chọn).
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0	Gán một địa chỉ ip và subnet mask cho interface Serial này.
Router(config-if)# clock rate 56000	Cấu hình giá trị Clock rate cho Interface (Chỉ cấu hình câu lệnh này Khi interface đó là DCE).
Router(config-if)# no shutdown	Bật Interface.

✂ Dùng lệnh “**show ip interface brief**” để xem thông tin tổng quát trên mỗi Interface.

Thực hiện bài LAB sau:



🚦 **Cấu hình Static Route trên Router để thực hiện định tuyến giữa 2 Network**

🚦 R1(config)# ip route 172.16.30/24 172.16.20.2

🚦 R2(config)# ip route 172.16.20/24 172.16.20.1

🚦 Dùng lệnh PING để kiểm tra.(tại PC1 ping đến PC2)