Deixa - escalas de improviso

Sax Alto (Eb) escrito

c. 1-6: Am7 abre e a frase cai em Dó maior (com desvio para o IV)



Am7 · segura: Fá♯ eólio



Am7 · colorida: Fá♯ dórico



Fmaj7 · segura: Ré lídio



G7(13) · segura: Mi mixolídio



G7(♭13) · segura: Mi mixolídio b13



G7(♭13) · tensão: Mi alterada



Cmaj7 · segura: Lá jônio



Cmaj7 · colorida: Lá lídio



Gm7 · segura: Mi dórico



C7(9) · segura: Lá mixolídio



C7(9) · colorida: Lá lídio b7

c. 7-11: Fá maior vira bVI e o II-V-I menor volta para Lá



Fmaj7 · segura: Ré lídio



Dm7 · segura: Si dórico



Dm7 · colorida: Si eólio



E7(♭13) · segura: Dó♯ mixolídio b9 b13



E7(♭13) · tensão: Dó♯ alterada



Am7 · segura: Fá♯ eólio



Am7 · colorida: Fá♯ dórico

c. 12-16 (casa 1): bVI7M - V7 - Im



Fmaj7 · segura: Ré lídio



E7(♭9) · segura: Dó♯ mixolídio b9 b13



E7(♭9) · tensão: Dó♯ dominante diminuta



Am7 · segura: Fá♯ eólio



Am7 · colorida: Fá♯ pentatônica menor

c. 17-20: Mi menor tonicizado ('deixa, deixa')



Em7 · segura: Dó♯ eólio



Em7 · colorida: Dó♯ dórico



B7(4) · segura: Sol♯ mixolídio b9 b13



B7 · segura: Sol♯ mixolídio b9 b13



B7 · tensão: Sol♯ alterada



E7(♭13) · segura: Dó♯ mixolídio b9 b13



E7(♭13) · tensão: Dó♯ alterada

c. 21-33 (casa 2 e final): V7/V, diminuto e cadência final



Am7 · segura: Fá♯ eólio




B7 · segura: Sol♯ mixolídio b9 b13



B7 · colorida: Lá♭ mixolídio



E7(♭9) · segura: Dó♯ mixolídio b9 b13



E7(♭9) · tensão: Dó♯ dominante diminuta



F#° · segura: Ré♯ diminuta tom-semitom



E7(♭13) · segura: Dó♯ mixolídio b9 b13



E7(♭13) · tensão: Dó♯ alterada



Am7 · segura: Fá♯ eólio



Am7 · colorida: Fá♯ dórico