NSD CLUSTER DAY01

1. 案例1: 配置iSCSI服务 2. 案例2:编写udev规则

3. 案例3:配置并访问NFS共享

4. 案例4: 部署Multipath多路径环境

1 案例1:配置iSCSI服务

1.1 问题

本案例要求先搭建好一台iSCSI服务器,并将整个磁盘共享给客户端:

- 服务器上要额外配置一块硬盘
- 服务端安装target,并将新加的硬盘配置为iSCSI的共享磁盘
- 在客户端上安装initiator,挂在服务器iSCSI,要求实现开机自动挂载

1.2 方案

使用2台RHEL7虚拟机,其中一台作为iSCSI服务器(192.168.4.5)、另外一台作为测试用的Linux客户机(192.168.4.100),如图-1所示。




图-1

在RHEL7系统中,默认通过targetcli软件包提供iSCSI服务,因此需要在服务端安装targetcli包并配置对应的服务,iSCSI服务主要配置选项如表-1所示。

表 - 1 iSCSI配置选项列表

选项	值
后端存储	/dev/vdb1
iSCSI target 名称	iqn.2018-01.cn.tedu:server1
ACL 授权客户端访问	i qn.2018-01.cn.tedu:client1

客户端挂载iSCSI服务器:

- 客户端需要安装iscsi-initiator-utils软件包
- 客户端使用命令挂载后需要分区、格式化并进行挂载测试

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:安装iSCSI服务器软件

1)使用yum安装targetcli软件包

```
01. [root@proxy ~] # y um - y install targetcli
02. ....
03. [root@proxy ~] # y um info targetcli
04. ....
```

步骤二:通过命令行配置iSCSI服务

1) 真实主机准备底层存储磁盘

真实主机使用virt-manager工具为proxy虚拟机添加磁盘,如图-2所示。



双击打开虚拟机后添加磁盘设备,如图-3和图-4所示。



图-3




图-4

登陆到192.168.4.5主机,为新添加的磁盘准备分区:

```
02. [root@proxy ~] # parted /dev /v db mkpart primary 1 100%
```

2)使用targetcli定义后端存储

```
O1. [root@proxy ~] # targetcli
O2. /> ls
O3. /> backstores/block create /dev/vdb1
```

3)创建iqn对象

```
01. /> /iscsi create iqn. 2018- 01. cn. tedu: serv er1
```

4) 授权客户机访问

```
01. /> iscsi/iqn. 2018- 01. cn. tedu: serv er1/tpg1/acls create iqn. 2018- 01. cn. tedu: client1
```

5) 绑定存储

```
01. />iscsi/iqn. 2018- 01. cn. tedu: serv er1/tpg1/luns create /backstores/block/iscsi_store
```

6) 存储绑定服务监听的地址,并保存配置

```
    01. /> iscsi/iqn. 2018- 01. cn. tedu: server1/tpg1/portals/ create 0.0.0.0
    02. /> saveconfig
    03. /> exit
```

步骤三:服务管理

1)启动服务

```
O1. [root@proxy ~] # systemctl { start| restart| stop| status} target
O2. [root@proxy ~] # systemctl enable target

Top
```

2) 查看端口信息

```
01. [root@proxy ~] # ss - tlnp | grep : 3260
```

3)关闭防火墙与SELinux

```
01. [root@proxy ~] # systemctl stop firewalld
```

02. [root@proxy ~] # setenforce 0

步骤四:客户端访问

1)客户端安装软件并启动服务

```
01. [root@client ~] # y um - y install iscsi- initiator- utils
```

02. [root@client ~] # systemctl restrt iscsi

2)设置本机的iqn名称

```
01. [root@client ~] # v im /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

- 02. InitiatorName=iqn. 2018- 01 cn. tedu: client1
- 03. 注意:必须跟服务器上配置的ACL一致!

3)发现远程target存储

提示:参考man iscsiadm!

```
01. [root@client ~] # iscsiadm -- mode discovery db -- ty pe sendtargets -- portal 192.168.4.5 --
```

02. [root@client ~] # iscsiadm -- mode node -- targetname iqn. 2018-01.cn. tedu: server1 -- port

3)客户端挂载iSCSI共享

```
01. [root@client ~] # systemctl restart iscsi
```

02. [root@client ~] # Isblk

4) 分区、格式化、挂载

```
01. [root@client ~] # parted /dev/sdb mklabel gpt
02. [root@client ~] # parted /dev/sdb mkpart primary 1800
03. [root@client ~] # mount /dev/sdb1 /mnt
```

2 案例2:编写udev规则

2.1 问题

编写udev规则,实现以下目标:

- 1. 当插入一个U盘时,该U盘自动出现一个链接称为udisk
- 2. U盘上的第1个分区名称为udisk1,以此类推
- 3. 终端上出现提示"udisk plugged in"

2.2 方案

对于Linux kernel 2.6及更新的操作系统版本udev是系统的设备管理器, udev会分析sysfs的数据, 并根据自己的udev规则, 实现如下功能:

- 处理设备命名
- 决定要创建哪些设备文件或链接
- 决定如何设置属性
- 决定触发哪些事件

udev默认规则存放在/etc/udev/rules.d目录下,通过修改此目录下的规则实现设备的命名、属性、链接文件等。

2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:编写udev规则

1)准备USB设备

使用virt-manager为虚拟机添加USB设备,如图-5所示。注意添加设备时一定要选择正确的USB设备,图-5仅是参考案例,每个人的USB品牌与型号都有可能不一样!



1) 查看设备属性

代码

2)编写udev规则文件

- 01. [root@proxy ~] # v im /etc/udev/rules.d/70- usb.rules
- 02. SUBSYSTEM="block", ENV{ DEVTYPE} ="disk", KERNEL="sda", ENV{ ID_VENDOR} =="TOSHIBA"
- 03. SUBSYSTEM="block", ACTION="add", KERNEL="sdb[0-9] ", ENV{ ID_VENDOR_ID} =="0930"

注意:不能照抄,这里的变量都是需要根据实际情况而修改的!!!每个设备的属性都有所不同!!!

步骤二:添加设备测试结果

在virt-manager中删除、添加USB设备,测试自己的udev规则是否成功。

总结:

udev规则文件,常见指令操作符如表-2所示。

选项 值 表示匹配 表示不匹配 != 指定赋予的值 添加新值 指定值,且不允许被替换 NAME="udisk" 定义设备名称 SYMLINK+="data1" 定义设备的别名 OWNER="student" 定义设备的所有者 MODE="0600" 定义设备的权限 判断设备的操作动作 (添加或删除设备等) ACTION=="add" KERNEL=="sd[a-z]1" 判断设备的内核名称 RUN+=程序 为设备添加程序

表 - 2 udev常见指令操作符

udev常用替代变量:

%k:内核所识别出来的设备名,如sdb1
 %n:设备的内核编号,如sda3中的3
 %p:设备路径,如/sys/block/sdb/sdb1

%%:%符号本身

3 案例3:配置并访问NFS共享

Top

3.1 问题

服务器利用NFS机制发布2个共享目录,要求如下:

- 将目录/root共享给192.168.2.100,客户机的root用户有权限写入
- 将/usr/src目录共享给192.168.2.0/24网段,只开放读取权限

从客户机访问NFS共享:

- 分别查询/挂载上述NFS共享目录
- 查看挂载点目录,并测试是否有写入权限

3.2 方案

使用2台RHEL7虚拟机,其中一台作为NFS共享服务器(192.168.2.5)、另外一台作为测试用的Linux客户机(192.168.2.100),如图-5所示。




图-5

NFS共享的配置文件:/etc/exports。

配置记录格式:文件夹路径客户地址1(控制参数....)客户地址2(....)。

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:配置NFS服务器,发布指定的共享

1)确认服务端程序、准备共享目录

软件包nfs-utils用来提供NFS共享服务及相关工具,而软件包rpcbind用来提供RPC协议的支持,这两个包在RHEL7系统中一般都是默认安装的:

- 01. [root@proxy ~] # rpm q nfs- utils rpcbind
- 02. nfs-utils-1.3.0-0.48.el7.x86_64
- 03. rpcbind- 0.2.0- 42.el7.x86_64

根据本例的要求,需要作为NFS共享发布的有/root、/usr/src这两个目录:

01. [root@proxy ~] # ls - ld /root /usr/src/

02. dr- xr- x---. 35 root root 4096 1月 15 18: 52 /root

Top

03. drwxrwxr- x+ 4 root root 4096 1月 15 17: 35 /usr/src/

2) 修改/etc/exports文件,添加共享目录设置

默认情况下,来自NFS客户端的root用户会被降权,若要保留其root权限,注意应添加no_root_squash控制参数(没有该参数,默认root会被自动降级为普通账户);另外,限制只读的参数为ro、可读可写为rw,相关配置操作如下所示:

```
01. [root@proxy ~] # v im /etc/exports
02. /root 192.168.2.100(rw,no_root_squash)
03. /usr/src 192.168.2.0/24(ro)
```

3) 启动NFS共享相关服务,确认共享列表

依次启动rpcbiind、nfs服务:

```
[ root@proxy ~] # sy stemctl restart rpcbind ; sy stemctl enable rpcbind
[ root@proxy ~] # sy stemctl restart nfs; sy stemctl enable nfs
```

使用showmount命令查看本机发布的NFS共享列表:

```
01. [root@proxy ~] # showmount - e localhost
02. Export list for localhost:
03. /usr/src 192.168.2.0/24
04. /root 192.168.2.100
```

步骤二:从客户机访问NFS共享

1)启用NFS共享支持服务

客户机访问NFS共享也需要rpcbind服务的支持,需确保此服务已开启:

```
01. [root@web1 ~] # sy stemctl restart rpcbind; sy stemctl enable rpcbind
```

2) 查看服务器提供的NFS共享列表

```
01. [root@web1 ~] # showmount - e 192.168.2.5

02. Export list for 192.168.2.5:

03. /usr/src 192.168.2.0/24

04. /root 192.168.2.100
```

3)从客户机192.168.2.100访问两个NFS共享,并验证权限 将远程的NFS共享/root挂载到本地的/root5文件夹,并验证可读可写:

```
01.
    [root@web1~]#mkdir/root5
                                      //建立挂载点
    [root@web1~] # mount 192.168.2.5: /root /root5 //挂载NFS共享目录
02.
03.
    [root@web1~]#df -hT /root5
                                        //确认挂载结果
04.
     Filesy stem
               Type Size Used Avail Use% Mounted on
05.
     192.168.2.5: /root nfs 50G 15G 33G 31% /root5
06.
    [root@web1~]#cd/root5
07.
                                      //切换到挂载点
    [root@web1root5]#echo "NFS Write Test" > test.txt //测试写入文件
08.
09.
    [root@web1root5]#cat test.txt //测试查看文件
10.
    NFS Write Test
```

将远程的NFS共享/usr/src挂载到本地的/mnt/nfsdir,并验证只读:

```
01.
     [root@web1~] # mkdir /mnt/nfsdir
                                          //建立挂载点
02.
     [root@web1~]#mount 192.168.2.5:/usr/src/mnt/nfsdir///挂载NFS共享目录
03.
     [root@web1~]#df -hT /mnt/nfsdir/
                                                //确认挂载结果
04.
     Filesy stem Type Size Used Avail Use% Mounted on
05.
     192.168.2.5: /usr/src nfs 50G 15G 33G 31% /mnt/nf sdir
06.
     [root@web1~]#cd/mnt/nfsdir/
07.
                                           //切换到挂载点
08.
                                       //读取目录列表
    root@web1nfsdir]#ls
09.
     debug install.log kernels test.txt
10.
11.
    [root@web1nfsdir]#echo "Write Test." > pc.txt //尝试写入文件失败
12.
    - bash: pc.txt: 只读文件系统
```

!!! 如果从未授权的客户机访问NFS共享,将会被拒绝。比如从NFS服务器本机尝试访问 自己发布的/root共享(只允许192.168.2.100访问),结果如下所示:

```
O1. [root@proxy ~] # mkdir /root5
O2. [root@proxy ~] # mount 192.168.2.5: /root /root5
O3. mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.2.5: /root

Top
```

```
01. [root@web1~]#vim /etc/fstab
```

02.

03. 192.168.2.5: /usr/src nfsdir nfs default,ro 00

04. 192.168.2.5: /root root5 nfs default 0 0

4 案例4:部署Multipath多路径环境

4.1 问题

通过Multipath,实现以下目标:

- 在共享存储服务器上配置iSCSI,为应用服务器共享存储空间
- 应用服务器上配置iSCSI,发现远程共享存储
- 应用服务器上配置Multipath,将相同的共享存储映射为同一个名称

4.2 方案


配置2台虚拟机,每台虚拟机均为两块网卡:

- eth1和eth3都可用用于iSCSI存储通讯
- 具体配置如表-3所示

表-3 各节点IP地址配置

节点及网卡	地址及应用
	eth1: 192.168.2.5/24
proxy	eth3: 201.1.2.5/24
web1	eth1: 192.168.2.100
webi	eth3: 201.1.2.100/24

多路径示意图,如图-6所示。



4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:存储节点上添加额外的磁盘(如果有环境,此步骤可用忽略)

使用KVM软件新建(或修改)虚拟机,为虚拟机额外添加一块硬盘。

步骤二:存储节点上安装并配置共享存储(如果有iscsi共享,此步骤可用忽略)

1) 定义后端存储

```
01. [root@proxy ~] # targetcli
02. /> ls
03. /> backstores/block create /dev/vdb1
```

2)创建iqn对象

```
01. /> /iscsi create iqn. 2018- 01. cn. tedu: serv er1
```

3) 授权客户机访问

```
01. /> iscsi/iqn. 2018- 01. cn. tedu: serv er1/tpg1/acls create iqn. 2018- 01. cn. tedu: client1
```

4) 绑定存储

```
01. />iscsi/iqn. 2018- 01. cn. tedu: serv er1/tpg1/luns create /backstores/block/iscsi_store
```

5) 绑定存储绑定监听地址,并保存配置

```
    01. /> iscsi/iqn. 2018- 01. cn. tedu: server1/tpg1/portals/ create 0.0.0.0
    02. /> saveconf ig
    03. /> exit
```

步骤三:在应用服务器上安装并配置iSCSI客户端

1)安装客户端软件

```
O1. [root@web1~] # y um list | grep iscsi
O2. iscsi- initiator- utils.x86_64 6.2.0.873-14.el6 Server
O3. [root@web1~] # y um install - y iscsi- initiator- utils

Top
```

2) 发现存储服务器的共享磁盘

因为有两条链路都可以连接到共享存储,所以需要在两条链路上都发现它。

```
01. [root@web1~] # iscsiadm - - mode discovery db - - ty pe sendtargets - - portal 192.168.2.5 - - 02. 正在启动 iscsid: [确定]
03. 192.168.2.5: 3260,1 iqn.2018-01.cn.tedu: client1
04. 05. [root@web1~] # iscsiadm - - mode discovery db - - ty pe sendtargets - - portal 201.1.2.5 - - di 06. 201.1.2.5: 3260,1 iqn.2018-01.cn.tedu: client1
```

3)登陆共享存储

只需要将iscsi服务重启就可以自动登陆。在login之前,只能看到本地的存储,登陆之后,将会多出两块新的硬盘。

```
01.
    ... ...
02.
03.
    [root@web1~] # service iscsi restart
04.
    停止 iscsi:
                                  [确定]
05.
    正在启动 iscsi:
                                    [确定]
06.
    [root@web1~]# Isblk
07.
    NA ME
                   MAJ: MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
08.
                  8:0 0 20G 0 disk
    sda
    -sda1
09.
                  8:1 0 20G 0 part
10.
    sdb
                  8:0 0 20G 0 disk
    -sdb1
                     8:1 0 20G 0 part
11.
12. v da
              252:0 0 20G 0 disk
252:1 0 1G 0 part /boot
```

4)设置开机自启动

iscsi用于自动login远程存储, iscsid是守护进程。

```
01. [root@web1 ~] # sy stemctl enable iscsid
02. [root@web1 ~] # sy stemctl enable iscsi
```

步骤四:配置Multipath多路径

2)生成配置文件

```
[ root@web1 ~] # cd /usr/share/doc/device- mapper- multipath- 0.4.9/
[ root@web1 ~] # ls multipath.conf
[ root@web1 ~] # cp multipath.conf /etc/multipath.conf
```

3) 获取wwid

登陆共享存储后,系统多了两块硬盘,这两块硬盘实际上是同一个存储设备。应用服务器使用哪个都可以,但是如果使用sdb时,sdb对应的链路出现故障,它不会自动切换到sdc。

为了能够实现系统自动选择使用哪条链路,需要将这两块磁盘绑定为一个名称。通过磁盘的wwid来判定哪些磁盘是相同的。

取得一块磁盘wwid的方法如下:

```
O1. [root@web1 ~] # scsi_id - - whitelisted - - device=/dev/sdb
O2. 1IET 00010001
```

4)修改配置文件

首先声明自动发现多路径:

```
O1. [root@web1~] # v im /etc/multipath.conf
O2. defaults {
O3. user_friendly_names y es
O4. find_multipaths y es
O5. }
```

然后在文件的最后加入多路径声明,如果哪个存储设备的wwid和第(3)步获取的wwid一样,那么,为其取一个别名,叫mpatha。

```
02. multipath {
03. wwid "1IET 00010001"
04. alias mpatha
05. }
06. }
```

步骤五:启用Multipath多路径,并测试

1) 启动Multipath,并设置为开机启动

```
01. [root@web1~] # sy stemctl start multipathd
02. [root@web1~] # sy stemctl enable multipathd
```

2)检查多路径设备文件

如果多路长设置成功,那么将在/dev/mapper下面生成名为mpatha的设备文件:

```
01. [root@web1~]#ls/dev/mapper/
02. control mpatha
```

3)对多路径设备文件执行分区、格式化、挂载操作

```
01.
      [root@web1~] #fdisk-cu/dev/mapper/mpatha
02.
      Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
03.
      Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x205c887e.
04.
      Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
05.
      After that, of course, the previous content won't be recoverable.
06.
07.
      Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
08.
09.
      Command (m for help): n #创建分区
10.
      Command action
11.
      e extended
12.
     p primary partition (1-4)
13.
                     #分区类型为主分区
      р
      Partition number (1-4): 1 #分区编号为1
14.
      First sector (2048-4194303, default 2048): #起始扇区回车
15.
                                                                            Top
      Using default value 2048
16.
17.
      Last sector, +sectors or +size( K, M, G) (2048-4194303, default 4194303): #回车
```

```
18. Using default value 4194303

19.

20. Command ( m for help): w #保存并退出

21. The partition table has been altered!

22.

23. Calling ioctl() to re- read partition table.
```

新的分区名称应该是/dev/mapper/mpathap1,如果该文件不存在,则执行以下命令进行配置的重新载入:

```
01. [root@web1~] # partprobe; multipath - rr
02.
03. [root@web1~] # ls /dev /mapper/ #再次查看,将会看到新的分区
04. control mpatha mpathap1
```

创建目录并挂载:

```
[root@web1~] # mkf s.xf s /dev /mapper/mpathap1
[root@web1~] # mkdir /data
[root@web1~] # mount /dev /mapper/mpathap1 /data/
[root@web1~] # df - h /data/
Filesy stem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev /mapper/mpathap1 2.0G 3.0M 1.9G 1% /data
```