Dockerfile CMD与ENTRYPOINT



简介

在查看Dockerfile可用指令(instructions)时,会发看起来有一些"重复"指令(即不同指令实现的功能几乎相同)。之前我们讲解了COPY和ADD的区别,本章会分析CMD与ENTRTYPOINT的不同。

ENTRYPOINT与CMD都可以对iamge配置启动命令。但两者之间还是有一些细微的区别。多数情况下需要用户在二者中选择其一使用,但也可以共同使用两者。下面将具体分析二者不同的使用场景:

ENTRYPOINT or CMD

最终,ENTRYPOINT与CMD都提供了一个方法,让用户指定容器默认启动命令。事实上,如果你希望你的image是可执行的(启动docker run时不额外指定启动命令就可以运行),那么你必须在Dockerfile中使用ENTRYPOINT或CMD

尝试运行一个没有使用ENTRYPOINT或CMD指令的image, 启动时会报错:

```
1 | $ docker run alpine
2 | FATA[0000] Error response from daemon: No command specified
```

你能在Docker Hub上找到的大多数linux版本基础镜像都使用了 /bin/sh 或 /bin/bash 这样的shell 命令来作为CMD启动命令。这意味着,任何人运行这些image时,都会默认进入到交互式shell 界面中(假设运行时指定了-t/-i参数)

这对通用的基础镜像是十分方便的,但是当你希望运行自己的image时(即非通用基础iamge 时),更多时候需要指定一个更具体的可执行文件或命令来作为CMD或ENTRYPOINT参数。

Overrides

在Dockerfile中指定的ENTRYPOINT或CMD为你的image指定默认启动命令。并且,用户可以选择在容器运行时重写(overrides)这些值中的任何一个。

例如,假设我们有以下Dockerfile:

```
1 | FROM ubuntu:trusty
2 | CMD ping localhost
```

如果我们构建该image, 在运行是会看到如下输出:

```
6  --- localhost ping statistics ---
7  2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
8  rtt min/avg/max/mdev = 0.026/0.032/0.039/0.008 ms
```

你可以看到,在容器启动时,自动运行了*ping*命令。然而,在启动容器时,我们可以在image 名称后面添加一个参数来重写默认CMD指令:

```
1 | $ docker run demo hostname
2 | 6c1573c0d4c0
```

在上述例子中,hostname命令代替了ping命令运行

默认ENTRYPOINT指令也可以被类似的方式重写,不过需要使用--entrypoint参数

```
1 | $ docker run --entrypoint hostname demo
```

CMD的使用场景

考虑到重写CMD指令是非常简单的,所以在希望用户使用该image创建容器时拥有更高的灵活性,可以更方便的指定任何自己想要的启动命令时,更推荐CMD指令。例如,你有一个通用的Ruby Image,默认情况下将启动一个交互式的irb会话(CMD irb),但你也想给用户一个选项来运行任意的Ruby脚本(docker运行Ruby Ruby -e 'puts "Hello"')。

ENTRYPOINT的使用场景

相反,ENTRYPOINT指令适合用于:希望容器最终运行时所执行的命令与Dockerfile内配置的命令相同的场景下。也就是说,不希望用户重写image启动命令

通常使用Docker作为指定可执行文件的容器是很方便的。假设您有一个Python脚本的实用程序,您需要发布它,但又不想让安装正确的解释器版本和依赖项给最终用户带来负担。你可以配置好解释器版本与依赖后,通过ENTRYPOINT指定可执行文件。用户便可以使用docker运行你的image,它的行为就像直接运行你的脚本,但又不用考虑依赖项、启动命令参数等信息,直接运行即可。

当然,使用CMD指令可以实现同样的功能,但使用了ENTRYPOINT相当于给用户传递了一个强烈的信息:这个容器只为运行这一个程序而存在,尽量不要修改容器启动命令来另作他用。

将ENTRYPOINT与CMD组合使用时,ENTRYPOINT的效用将会更清楚,但我们在后文讨论这种用法。

Shell vs. Exec

ENTRYPOINT与CMD指令都支持两种不同的参数格式: *Shell格式与Exec格式*,在上面的例子中,我们使用了*shell格式*:

1 | CMD executable param1 param2

Shell

当使用*Shell格式*时,容器启动时会使用 /bin/sh -c 来执行指定的可执行/二进制/文件。容器启动后,运行 docker ps 就可以清楚看到:

我们再次运行了"demo"容器,可以看到容器启动命令为: /bin/sh -c 'ping localhost

这看起来没什么问题,命令也正常被运行。但是当我们使用shell格式来传递ENTRYPOINT或 CMD参数时还是会有一些微妙的小问题。现在我们进入到容器内,查看容器内的进程就会看到 如下信息:

```
1 | $ docker exec 15bfcddb ps -f
2 | UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
3 | root 1 0 0 20:14 ? 00:00:00 /bin/sh -c ping localhost
4 | root 9 1 0 20:14 ? 00:00:00 ping localhost
5 | root 49 0 0 20:15 ? 00:00:00 ps -f
```

请注意,PID为1的进程并不是我们所期望的 ping 命令,而是 /bin/sh 。这会导致当我们需要向容器发送任何类型的POSIX信号, /bin/sh 不会将信号转发给子进程(详细原理可参考: Gracefully Stopping Docker Containers)。

除了PID1的问题外,可能很多轻量化的image并不会包含任何shell程序。当容器启动时,并不会检查容器内是否有shell程序可用。如果你的镜像并不包含 /bin/sh 命令,那么显然容器会启动失败。

Exec

所以更好的选择是使用 Exec格式来传递ENTRYPOINT与CMD参数,例如:

```
1 | CMD ["executable","param1","param2"]
```

注意, CMD指令后的参数被格式化成了JSON数组

当使用Exec格式的CMD指令后,容器启动时该命令将不会通过Shell的方式运行,而是直接执行。

让我们将上述的Dockerfile改为Exec格式看看实际效果:

```
1 | FROM ubuntu:trusty
2 | CMD ["/bin/ping","localhost"]
```

重新构建image, 查看容器启动命令:

```
6
7  $ docker ps -1
8    CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED
9    90cd47288780 demo:latest "/bin/ping localhost" 4 seconds ago
```

可以看到, ping 命令在没有shell介入的情况下直接运行。并且是容器内的PID1进程

所以无论使用ENTRYPOINT或CMD指令,都推荐使用*Exec格式*。因为它可以使你的应用清晰的运行在容器的PID1进程上。

ENTRYPOINT and CMD

到目前为止,我们讨论了如何使用ENTRYPOINT**或**CMD指令来指定image默认启动命令。然而,在一些情况下,我们可以同时使用ENTRYPOINT**与**CMD。

将ENTRYPOINT与CMD组合使用依旧可以指定image默认启动命令,同时也了指定image启动命令的默认参数。同时该参数可以被方便的重写。让我们看下述例子:

```
1  | FROM ubuntu:trusty
2  | ENTRYPOINT ["/bin/ping","-c","3"]
3  | CMD ["localhost"]
```

重新构建image并不附加任何参数启动容器:

```
1  $ docker build -t ping .
2  [truncated]
3
4  $ docker run ping
```

```
PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.025 ms

64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.038 ms

64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.051 ms

--- localhost ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1999ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.025/0.038/0.051/0.010 ms

$ docker ps -1

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED

82df66a2a9f1 ping:latest "/bin/ping -c 3 localhost" 6 seconds ago
```

请注意,启动命令为Dockerfile中ENTRYPOINT与CMD值的组合。当同时使用ENTRYPOINT与CMD指令时,CMD指令的值会被追加到ENTRYPOINT值的后面,组合成为一条启动命令。且CMD指令仍然保留容易被重写的特性,用户可以很方便的通过在docker run 后添加参数来重写CMD值(即启动命令的参数)。下例展示了如何修改ping命令的默认参数:

现在,运行image就像运行一个普通可执行文件(命令)一样,指定要执行的可执行文件(image),并在其后指定相应的参数。

请注意,作为ENTRYPOINT的一部分包含的-c 3参数实际上成为了ping命令的"硬编码"参数。它包含在image的每次调用中,重写CMD参数并不会影响ENTRYPOINT中的参数。

Always Exec

当同时使用ENTRYPOINT与CMD,请注意必须使用*Exec格式*来传递参数。你会发现,使用Shell格式或混合使用,将永远不会得到你想要的效果:

```
Dockerfile Command
ENTRYPOINT /bin/ping -c 3

CMD localhost /bin/sh -c '/bin/ping -c 3' /bin/sh -c localhost
ENTRYPOINT ["/bin/ping","-c","3"]

CMD localhost /bin/ping -c 3 /bin/sh -c localhost
ENTRYPOINT /bin/ping -c 3

CMD ["localhost"]" /bin/sh -c '/bin/ping -c 3' localhost

ENTRYPOINT ["/bin/ping","-c","3"]

CMD ["localhost"] /bin/ping -c 3 localhost
```

上述例子中,只有当同时使用 Exec格式的 ENTRYPOINT与 CMD时,才能实现我们想要的功能。

总结

ENTRYPOINT与CMD指令都可以帮助你在Dockerfile中配置容器启动命令。但二者各对应了不同的应用场景,实际使用中还需挑选一个合适的指令。并且二者并不是互斥了,在某些场景下同

时使用两个指令也是必须的。但无论如何使用,请忘记Shell格式,在任何情况下Exec格式都一定是正确的选择。

参考: https://www.ctl.io/developers/blog/post/dockerfile-entrypoint-vs-cmd/

最后编辑于: 2022.03.31 16:37:23

②著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者