

Referenzhandbuch zu GNU Guix

Den funktionalen Paketmanager GNU Guix benutzen

Die Entwickler von GNU Guix

Edition 1.5.0
21 January 2026

Copyright © 2012–2025 Ludovic Courtès
Copyright © 2013, 2014, 2016, 2024 Andreas Enge
Copyright © 2013 Nikita Kareltnikov
Copyright © 2014, 2015, 2016 Alex Kost
Copyright © 2015, 2016 Mathieu Lirzin
Copyright © 2014 Pierre-Antoine Rault
Copyright © 2015 Taylan Ulrich Bayırlı/Kammer
Copyright © 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025 Leo Famulari
Copyright © 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Ricardo Wurmus
Copyright © 2016 Ben Woodcroft
Copyright © 2016, 2017, 2018, 2021 Chris Marusich
Copyright © 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 Efraim Flashner
Copyright © 2016 John Darrington
Copyright © 2016, 2017 Nikita Gillmann
Copyright © 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 Janneke Nieuwenhuizen
Copyright © 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Julien Lepiller
Copyright © 2016 Alex ter Weele
Copyright © 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Christopher Baines
Copyright © 2017, 2018, 2019 Clément Lassieur
Copyright © 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 Mathieu Othacehe
Copyright © 2017 Federico Beffa
Copyright © 2017, 2018, 2024, 2025 Carlo Zancanaro
Copyright © 2017 Thomas Danckaert
Copyright © 2017 humanitiesNerd
Copyright © 2017, 2021 Christine Lemmer-Webber
Copyright © 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Marius Bakke
Copyright © 2017, 2019, 2020, 2022 Hartmut Goebel
Copyright © 2017, 2019–2025 Maxim Cournoyer
Copyright © 2017–2022 Tobias Geerinckx-Rice
Copyright © 2017 George Clemmer
Copyright © 2017 Andy Wingo
Copyright © 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 Arun Isaac
Copyright © 2017 nee
Copyright © 2018 Rutger Helling
Copyright © 2018, 2021, 2023, 2025 Oleg Pykhalov
Copyright © 2018 Mike Gerwitz
Copyright © 2018 Pierre-Antoine Rouby
Copyright © 2018, 2019 Gábor Boskovits
Copyright © 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 Florian Pelz
Copyright © 2018 Laura Lazzati
Copyright © 2018 Alex Vong

Copyright © 2019 Josh Holland
Copyright © 2019, 2020 Diego Nicola Barbato
Copyright © 2019 Ivan Petkov
Copyright © 2019 Jakob L. Kreuze
Copyright © 2019 Kyle Andrews
Copyright © 2019 Alex Griffin
Copyright © 2019, 2020, 2021, 2022 Guillaume Le Vaillant
Copyright © 2020 Liliana Marie Prikler
Copyright © 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Simon Tournier
Copyright © 2020 Wiktor Żelazny
Copyright © 2020 Damien Cassou
Copyright © 2020 Jakub Kądziołka
Copyright © 2020 Jack Hill
Copyright © 2020 Naga Malleswari
Copyright © 2020, 2021 Brice Waegeneire
Copyright © 2020 R Veera Kumar
Copyright © 2020, 2021, 2022 Pierre Langlois
Copyright © 2020 pinoaffe
Copyright © 2020, 2023 André Batista
Copyright © 2020, 2021 Alexandru-Sergiu Marton
Copyright © 2020 raingloom
Copyright © 2020 Daniel Brooks
Copyright © 2020 John Soo
Copyright © 2020 Jonathan Brielmair
Copyright © 2020 Edgar Vincent
Copyright © 2021, 2022 Maxime Devos
Copyright © 2021 B. Wilson
Copyright © 2021 Xinglu Chen
Copyright © 2021 Raghav Gururajan
Copyright © 2021 Domagoj Stolfa
Copyright © 2021 Hui Lu
Copyright © 2021 pukkamustard
Copyright © 2021 Alice Brenon
Copyright © 2021-2023 Josselin Poiret
Copyright © 2021, 2023 muradm
Copyright © 2021, 2022 Andrew Tropin
Copyright © 2021 Sarah Morgensen
Copyright © 2022 Remco van 't Veer
Copyright © 2022 Aleksandr Vityazev
Copyright © 2022 Philip McGraith
Copyright © 2022 Karl Hallsby
Copyright © 2022 Justin Veilleux
Copyright © 2022 Reily Siegel
Copyright © 2022 Simon Streit
Copyright © 2022 (
Copyright © 2022 John Kehayias
Copyright © 2022–2023 Bruno Victal

Copyright © 2022 Ivan Vilata-i-Balaguer
Copyright © 2023-2025 Giacomo Leidi
Copyright © 2022 Antero Mejř
Copyright © 2023 Karl Hallsby
Copyright © 2023 Nathaniel Nicandro
Copyright © 2023 Tanguy Le Carroux
Copyright © 2023-2024 Zheng Junjie
Copyright © 2023 Brian Cully
Copyright © 2023 Felix Lechner
Copyright © 2023 Foundation Devices, Inc.
Copyright © 2023 Thomas Ieong
Copyright © 2023 Saku Laesvuori
Copyright © 2023 Graham James Addis
Copyright © 2023-2025 Tomas Volf
Copyright © 2024, 2025 Herman Rimm
Copyright © 2024 Matthew Trzcinski
Copyright © 2024 Richard Sent
Copyright © 2024 Dariqq
Copyright © 2024 Denis 'GNUToo' Carikli
Copyright © 2024 Fabio Natali
Copyright © 2024 Arnaud Daby-Seesaram
Copyright © 2024-2025 Nigko Yerden
Copyright © 2024 Troy Figiel
Copyright © 2024 Sharlatan Hellseher
Copyright © 2024 45mg
Copyright © 2024 Greg Hogan
Copyright © 2025 Sören Tempel
Copyright © 2025 Rostislav Svoboda
Copyright © 2025 Zacchaeus
Copyright © 2025 Sergio Pastor Pérez
Copyright © 2024 Evgeny Pisemsky
Copyright © 2025 jgart
Copyright © 2025 Artur Wroblewski
Copyright © 2025 Edouard Klein
Copyright © 2025 Rodion Goritskov
Copyright © 2025 dan
Copyright © 2025 Noé Lopez

Es ist Ihnen gestattet, dieses Dokument zu vervielfältigen, weiterzugeben und/oder zu verändern, unter den Bedingungen der GNU Free Documentation License, entweder gemäß Version 1.3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) einer späteren Version, die von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde, ohne unveränderliche Abschnitte, ohne vorderen Umschlagtext und ohne hinteren Umschlagtext. Eine Kopie der Lizenz finden Sie im Abschnitt mit dem Titel „GNU-Lizenz für freie Dokumentation“.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
1.1 Auf Guix-Art Software verwalten	1
1.2 GNU-Distribution	2
2 Installation	5
2.1 Aus Binärdatei installieren.....	5
2.2 Den Daemon einrichten	7
2.2.1 Einrichten der Erstellungsumgebung	7
Daemon läuft mit Administratornutzer Root	8
Daemon läuft ohne erhöhte Berechtigungen	8
Umsteigen auf den Daemon ohne besondere Berechtigungen	9
Die isolierte Erstellungsumgebung	10
2.2.2 Nutzung der Auslagerungsfunktionalität	11
2.2.3 SELinux-Unterstützung.....	14
2.2.3.1 Installieren der SELinux-Policy	15
2.2.3.2 Einschränkungen	15
2.2.4 AppArmor-Unterstützung	16
2.2.4.1 Installieren des AppArmor-Profil	16
2.3 Aufruf von <code>guix-daemon</code>	17
2.4 Anwendungen einrichten.....	22
2.4.1 Locales.....	22
2.4.2 Name Service Switch	23
2.4.3 X11-Schriftarten	24
2.4.4 X.509-Zertifikate.....	24
2.4.5 Emacs-Pakete	25
2.5 Aktualisieren von Guix	25
3 Systeminstallation	27
3.1 Einschränkungen	27
3.2 Hardware-Überlegungen	27
3.3 Installation von USB-Stick oder DVD	28
Kopieren auf einen USB-Stick.....	28
Auf eine DVD brennen	28
Das System starten	28
3.4 Vor der Installation	29
3.5 Geführte grafische Installation	29
3.6 Manuelle Installation	31
3.6.1 Tastaturbelegung, Netzwerkanbindung und Partitionierung	32
3.6.1.1 Tastaturbelegung	32
3.6.1.2 Netzwerkkonfiguration	32
3.6.1.3 Plattenpartitionierung	33
3.6.2 Fortfahren mit der Installation.....	35

3.7 Nach der Systeminstallation	36
3.8 Guix in einer virtuellen Maschine installieren	37
3.9 Ein Abbild zur Installation erstellen	37
3.10 Abbild zur Installation für ARM-Rechner erstellen	38
4 Einstieg	39
5 Paketverwaltung	42
5.1 Funktionalitäten	42
5.2 <code>guix package</code> aufrufen	43
5.3 Substitute	54
5.3.1 Offizielle Substitut-Server	54
5.3.2 Substitut-Server autorisieren	54
5.3.3 Substitute von anderen Servern holen	55
5.3.4 Substitutauthentifizierung	57
5.3.5 Proxy-Einstellungen	57
5.3.6 Fehler bei der Substitution	58
5.3.7 Vom Vertrauen gegenüber Binärdateien	58
5.4 Pakete mit mehreren Ausgaben	59
5.5 <code>guix locate</code> aufrufen	60
5.6 <code>guix gc</code> aufrufen	62
5.7 <code>guix pull</code> aufrufen	65
5.8 <code>guix time-machine</code> aufrufen	69
5.9 Untergeordnete	71
5.10 <code>guix describe</code> aufrufen	73
5.11 <code>guix archive</code> aufrufen	75
6 Kanäle	78
6.1 Weitere Kanäle angeben	78
6.2 Eigenen Guix-Kanal benutzen	78
6.3 Guix nachbilden	79
6.4 Anpassung des systemweiten Guix	80
6.5 Kanalauthentifizierung	81
6.6 Kanäle mit Substituten	82
6.7 Einen Kanal erstellen	82
6.8 Paketmodule in einem Unterverzeichnis	84
6.9 Kanalabhängigkeiten deklarieren	84
6.10 Kanalauthorisierungen angeben	85
6.11 Primäre URL	86
6.12 Kanalneuigkeiten verfassen	87

7 Entwicklung	89
7.1 <code>guix shell</code> aufrufen	89
7.2 <code>guix environment</code> aufrufen	97
7.3 <code>guix pack</code> aufrufen	103
7.4 GCC-Toolchain	112
7.5 <code>guix git authenticate</code> aufrufen	112
8 Programmierschnittstelle	115
8.1 Paketmodule	115
8.2 Pakete definieren	116
8.2.1 <code>package</code> -Referenz	119
8.2.2 <code>origin</code> -Referenz	125
8.3 Paketvarianten definieren	130
8.4 Manifeste verfassen	134
8.5 Erstellungssysteme	139
8.6 Erstellungsphasen	163
8.7 Werkzeuge zur Erstellung	167
8.7.1 Umgehen mit Store-Dateinamen	168
8.7.2 Dateitypen	168
8.7.3 Änderungen an Dateien	169
8.7.4 Dateien suchen	170
8.7.5 Programme aufrufen	171
8.7.6 Erstellungsphasen	172
8.7.7 Wrapper	174
8.8 Suchpfade	175
8.9 Der Store	178
8.10 Ableitungen	180
8.11 Die Store-Monade	183
8.12 G-Ausdrücke	188
8.13 <code>guix repl</code> aufrufen	199
8.14 Interaktiv mit Guix arbeiten	201
9 Zubehör	204
9.1 Aufruf von <code>guix build</code>	204
9.1.1 Gemeinsame Erstellungsoptionen	204
9.1.2 Paketumwandlungsoptionen	207
9.1.3 Zusätzliche Erstellungsoptionen	214
9.1.4 Fehlschläge beim Erstellen untersuchen	219
9.2 <code>guix edit</code> aufrufen	220
9.3 <code>guix download</code> aufrufen	221
9.4 <code>guix hash</code> aufrufen	222
9.5 <code>guix import</code> aufrufen	223
9.6 <code>guix refresh</code> aufrufen	233
9.7 <code>guix style</code> aufrufen	241
9.8 <code>guix lint</code> aufrufen	244

9.9 <code>guix size</code> aufrufen.....	248
9.10 <code>guix graph</code> aufrufen	250
9.11 <code>guix publish</code> aufrufen.....	255
9.12 <code>guix challenge</code> aufrufen.....	260
9.13 <code>guix copy</code> aufrufen.....	263
9.14 <code>guix container</code> aufrufen.....	263
9.15 <code>guix weather</code> aufrufen.....	264
9.16 <code>guix processes</code> aufrufen.....	267
10 Fremde Architekturen	269
10.1 Cross-Kompilieren	269
10.2 Native Erstellungen	270
11 Systemkonfiguration	272
11.1 Einstieg.....	272
11.2 Das Konfigurationssystem nutzen	275
Bootloader	276
Global sichtbare Pakete	277
Systemdienste	278
Dienste untersuchen.....	283
Das System instanziieren	283
Die Programmierschnittstelle	284
11.3 <code>operating-system</code> -Referenz	284
11.4 Dateisysteme	288
11.4.1 Btrfs-Dateisystem	293
11.5 Zugeordnete Geräte	295
11.6 Swap-Speicher	298
11.7 Benutzerkonten	301
11.8 Tastaturbelegung	304
11.9 Locales	307
11.9.1 Kompatibilität der Locale-Daten	308
11.10 Dienste	309
11.10.1 Basisdienste.....	310
11.10.2 Geplante Auftragsausführung	336
11.10.2.1 Shepherd-Timer	336
11.10.2.2 Mcron	338
11.10.3 Log-Rotation	341
11.10.4 Netzwerkeinrichtung	344
11.10.5 Netzwerkdienste	360
11.10.6 Unbeaufsichtigte Aktualisierungen	393
11.10.7 X Window	395
11.10.8 Druckdienste.....	407
11.10.9 Desktop-Dienste	421
11.10.10 Tondienste.....	443
11.10.11 Dateisuch-Dienste.....	446
11.10.12 Datenbankdienste	448

11.10.13 Mail-Dienste	455
11.10.14 Kurznachrichtendienste	489
11.10.15 Telefondienste.....	509
11.10.16 Dateientauschdienste	517
11.10.17 Systemüberwachungsdienste	530
11.10.18 Kerberos-Dienste.....	539
11.10.19 LDAP-Dienste	541
11.10.20 Web-Dienste	552
11.10.21 High Availability Services	578
11.10.22 Zertifikatsdienste.....	579
11.10.23 DNS-Dienste	582
11.10.24 VNC-Dienste	598
11.10.25 VPN-Dienste.....	600
11.10.26 Network File System	607
11.10.27 Samba-Dienste	615
11.10.28 Kontinuierliche Integration	617
11.10.29 Dienste zur Stromverbrauchsverwaltung	624
11.10.30 Audio-Dienste	640
11.10.31 Virtualisierungsdienste	647
11.10.32 Versionskontrolldienste	676
11.10.33 Spieldienste	697
11.10.34 PAM-Einbindedienst	697
11.10.35 Guix-Dienste.....	701
11.10.36 Linux-Dienste	711
11.10.37 Hurd-Dienste	720
11.10.38 Verschiedene Dienste	721
11.11 Privilegierte Programme	749
11.12 X.509-Zertifikate	750
11.13 Name Service Switch.....	751
11.14 Initiale RAM-Disk	754
11.15 Bootloader-Konfiguration	757
11.16 <code>guix system</code> aufrufen	765
11.17 <code>guix deploy</code> aufrufen	776
11.18 Guix in einer virtuellen Maschine betreiben.....	782
11.18.1 Verbinden über SSH.....	783
11.18.2 <code>virt-viewer</code> mit Spice benutzen	784
11.19 Dienste definieren	784
11.19.1 Dienstkompositionen	784
11.19.2 Diensttypen und Dienste	786
11.19.3 Service-Referenz	788
11.19.4 Shepherd-Dienste	794
11.19.5 Komplizierte Konfigurationen	800

12 Problembehandlung bei Guix System

12.1 Chroot ins vorliegende System.....	808
---	-----

13 Persönliche Konfiguration	810
13.1 Deklaration der Persönlichen Umgebung	810
13.2 Shell-Konfiguration	812
13.3 Persönliche Dienste	813
13.3.1 Essenzielle Persönliche Dienste	814
13.3.2 Shells	819
13.3.3 Geplante Auftragsausführung durch Benutzer	825
13.3.4 Persönliche Dienste zur Stromverbrauchsverwaltung	826
13.3.5 Benutzer-Daemons verwalten	827
13.3.6 Secure Shell	829
13.3.7 GNU Privacy Guard	835
13.3.8 Persönliche Desktop-Dienste	836
13.3.9 Persönliche Guix-Dienste	840
13.3.10 Backup-Dienste	841
13.3.11 Persönliche Schriftarten-Dienste	842
13.3.12 Persönliche Tondienste	843
13.3.13 Persönliche Maildienste	845
13.3.14 Persönliche Kurznachrichtendienste	847
13.3.15 Persönliche Mediendienste	848
13.3.16 mpv Media Player	849
13.3.17 Niri window manager	854
13.3.18 Sway-Fensterverwaltung	855
13.3.19 Persönliche Netzwerkdienste	862
13.3.20 Secrets Home Services	862
13.3.21 Verschiedene Persönliche Dienste	864
13.4 guix home aufrufen	867
14 Dokumentation	873
15 Plattformen	874
15.1 platform-Referenz	874
15.2 Unterstützte Plattformen	875
16 Systemabbilder erstellen	877
16.1 image-Referenz	877
16.1.1 partition-Referenz	879
16.2 Abbilder instanziiieren	880
16.3 „image-type“-Referenz	883
16.4 Abbild-Module	885
17 Dateien zur Fehlersuche installieren	887
17.1 Fehlersuchinformationen abtrennen	887
17.2 Fehlersuchinformationen erneuern	888

18	T<small>E</small>X und L<small>A</small>T<small>E</small>X gebrauchen	890
19	Sicherheitsaktualisierungen	892
20	Bootstrapping	894
20.1	Bootstrapping aus dem Quellcode allein	894
20.2	Vorbereitung zur Verwendung der Bootstrap-Binärdateien	897
	Die Erstellungswerzeuge erstellen	898
	Die Bootstrapping-Binärdateien erstellen	900
	Die Menge an Bootstrapping-Binärdateien verkleinern	900
21	Auf eine neue Plattform portieren	902
22	Mitwirken	903
22.1	Voraussetzungen	903
22.2	Erstellung aus dem Git	904
22.3	Den Testkatalog laufen lassen	907
22.4	Guix vor der Installation ausführen	908
22.5	Perfekt eingerichtet	910
22.5.1	Bugs mit Emacs anschauen	911
22.6	Alternativ eingerichtet	913
22.6.1	Guile Studio	913
22.6.2	Vim und NeoVim	913
22.7	Aufbau des Quellbaums	914
22.8	Paketrichtlinien	918
22.8.1	Software-Freiheit	919
22.8.2	Paketbenennung	920
22.8.3	Versionsnummern	920
22.8.4	Zusammenfassungen und Beschreibungen	922
22.8.5	„Snippets“ oder Phasen	923
22.8.6	Zyklische Modulabhängigkeiten	924
22.8.7	Massenaktualisierungen	924
22.8.8	Emacs-Pakete	925
22.8.9	Python-Module	925
22.8.9.1	Abhängigkeiten angeben	926
22.8.10	Perl-Module	927
22.8.11	Java-Pakete	927
22.8.12	Rust-Crates	928
22.8.13	Elm-Pakete	929
22.8.14	Schriftarten	930
22.9	Programmierstil	930
22.9.1	Programmierparadigmen	931
22.9.2	Module	931
22.9.3	Datentypen und Mustervergleich	931

22.9.4 Formatierung von Code	931
22.10 Einreichen von Patches.....	932
22.10.1 Git einrichten	935
22.10.2 Senden einer Patch-Reihe	936
Einzelne Patches	936
Teams ansprechen.....	937
Mehrere Patches	937
22.11 Überblick über gemeldete Fehler und Änderungen	938
22.11.1 Der Issue-Tracker	938
22.11.2 Umgang mit Patches und Branches	938
22.11.3 Debbugs-Benutzerschnittstellen.....	940
22.11.3.1 Weboberfläche	940
22.11.3.2 Befehlszeilenschnittstelle.....	940
22.11.3.3 Emacs-Schnittstelle.....	942
22.11.4 Debbugs-Usertags	942
22.11.5 Cuirass-Benachrichtigungen	943
22.12 Teams	944
22.13 Entscheidungen treffen	945
22.14 Commit-Zugriff	945
22.14.1 Um Commit-Zugriff bewerben	946
22.14.2 Commit-Richtlinie	947
22.14.3 Mit Fehlern umgehen.....	948
22.14.3.1 Reverting commits	948
22.14.4 Entzug des Commit-Zugriffs.....	949
22.14.5 Aushelfen	949
22.15 Beiträge von anderen überprüfen	949
22.16 Das Guix-Paket aktualisieren.....	951
22.17 Richtlinie zu Veraltetem.....	951
22.18 Dokumentation schreiben	954
22.19 Guix übersetzen	955
22.20 Zu Guix' Infrastruktur beitragen	960
22.20.1 Programmieren	960
22.20.2 Systemadministration	961
22.20.3 Day-to-Day System Administration.....	961
22.20.4 On-Site Intervention	962
22.20.5 Hosting	962
22.20.6 Administrative Tasks.....	962
23 Danksagungen	963
Anhang A GNU-Lizenz für freie Dokumentation	964
Konzeptverzeichnis	972

Programmierverzeichnis 983

1 Einführung

GNU Guix¹ ist ein Werkzeug zur Verwaltung von Softwarepaketen für das GNU-System und eine Distribution (eine „Verteilung“) desselben GNU-Systems. Guix macht es *nicht* mit besonderen Berechtigungen ausgestatteten, „unprivilegierten“ Nutzern leicht, Softwarepakte zu installieren, zu aktualisieren oder zu entfernen, zu einem vorherigen Satz von Paketen zurückzuwechseln, Pakete aus ihrem Quellcode heraus zu erstellen und hilft allgemein bei der Erzeugung und Wartung von Software-Umgebungen.

Sie können GNU Guix auf ein bestehendes GNU/Linux-System aufsetzen, wo es die bereits verfügbaren Werkzeuge ergänzt, ohne zu stören (siehe Kapitel 2 [Installation], Seite 5), oder Sie können es als eine eigenständige Betriebssystem-Distribution namens *Guix System* verwenden². Siehe Abschnitt 1.2 [GNU-Distribution], Seite 2.

1.1 Auf Guix-Art Software verwalten

Guix bietet eine befehlszeilenbasierte Paketverwaltungsschnittstelle (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43), Werkzeuge als Hilfestellung bei der Software-Entwicklung (siehe Kapitel 7 [Entwicklung], Seite 89), Befehlszeilenwerkzeuge für fortgeschrittenere Nutzung (siehe Kapitel 9 [Zubehör], Seite 204) sowie Schnittstellen zur Programmierung in Scheme (siehe Kapitel 8 [Programmierschnittstelle], Seite 115). Der *Erstellungs-Daemon* ist für das Erstellen von Paketen im Auftrag von Nutzern verantwortlich (siehe Abschnitt 2.2 [Den Daemon einrichten], Seite 7) und für das Herunterladen vorerstellter Binärdateien aus autorisierten Quellen (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54).

Guix enthält Paketdefinitionen für viele Pakete, manche aus GNU und andere nicht aus GNU, die alle die Freiheit des Computernutzers respektieren (<https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>). Es ist *erweiterbar*: Nutzer können ihre eigenen Paketdefinitionen schreiben (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116) und sie als unabhängige Paketmodule verfügbar machen (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115). Es ist auch *anpassbar*: Nutzer können spezialisierte Paketdefinitionen aus bestehenden *ableiten*, auch von der Befehlszeile (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207).

Intern implementiert Guix die Disziplin der *funktionalen Paketverwaltung*, zu der Nix schon die Pionierarbeit geleistet hat (siehe Kapitel 23 [Danksagungen], Seite 963). In Guix wird der Prozess, ein Paket zu erstellen und zu installieren, als eine *Funktion* im mathematischen Sinn aufgefasst. Diese Funktion hat Eingaben, wie zum Beispiel Erstellungs-Skripts, einen Compiler und Bibliotheken, und liefert ein installiertes Paket. Als eine reine Funktion hängt sein Ergebnis allein von seinen Eingaben ab – zum Beispiel kann er nicht auf Software oder Skripts Bezug nehmen, die nicht ausdrücklich als Eingaben übergeben wurden. Eine Erstellungsfunktion führt immer zum selben Ergebnis, wenn ihr die gleiche Menge an Eingaben übergeben wurde. Sie kann die Umgebung des laufenden Systems auf keine Weise

¹ „Guix“ wird wie „geeks“ ausgesprochen, also als „iks“ in der Notation des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA).

² Der Name *Guix System* wird auf englische Weise ausgesprochen. Früher hatten wir „Guix System“ als „Guix System Distribution“ bezeichnet und mit „GuixSD“ abgekürzt. Wir denken mittlerweile aber, dass es sinnvoller ist, alles unter der Fahne von Guix zu gruppieren, weil schließlich „Guix System“ auch über den Befehl `guix system` verfügbar ist, selbst wenn Sie Guix auf einer fremden Distribution benutzen!

beeinflussen, zum Beispiel kann sie keine Dateien außerhalb ihrer Erstellungs- und Installationsverzeichnisse verändern. Um dies zu erreichen, laufen Erstellungsprozesse in isolierten Umgebungen (sogenannte *Container*), wo nur ausdrückliche Eingaben sichtbar sind.

Das Ergebnis von Paketerstellungsfunktionen wird im Dateisystem zwischengespeichert in einem besonderen Verzeichnis, was als *der Store* bezeichnet wird (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178). Jedes Paket wird in sein eigenes Verzeichnis im Store installiert – standardmäßig ist er unter `/gnu/store` zu finden. Der Verzeichnisname enthält einen Hash aller Eingaben, anhand derer das Paket erzeugt wurde, somit hat das Ändern einer Eingabe einen völlig anderen Verzeichnisnamen zur Folge.

Dieses Vorgehen ist die Grundlage für die Guix auszeichnenden Funktionalitäten: Unterstützung transaktionsbasierter Paketaktualisierungen und -rücksetzungen, Installation von Paketen für jeden Nutzer sowie Garbage Collection für Pakete (siehe Abschnitt 5.1 [Funktionalitäten], Seite 42).

1.2 GNU-Distribution

Mit Guix kommt eine Distribution des GNU-Systems, die nur aus freier Software³ besteht. Die Distribution kann für sich allein installiert werden (siehe Kapitel 3 [Systeminstallations], Seite 27), aber Guix kann auch auf einem bestehenden GNU/Linux-System installiert werden. Wenn wir die Anwendungsfälle unterscheiden möchten, bezeichnen wir die alleinstehende Distribution als „Guix System“ (mit englischer Aussprache).

Die Distribution stellt den Kern der GNU-Pakete, also insbesondere GNU libc, GCC und Binutils, sowie zahlreiche zum GNU-Projekt gehörende und nicht dazu gehörende Anwendungen zur Verfügung. Die vollständige Liste verfügbarer Pakete können Sie online (<https://www.gnu.org/software/guix/packages>) einsehen, oder indem Sie `guix package` ausführen (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von guix package], Seite 43):

```
guix package --list-available
```

Unser Ziel ist, eine zu 100% freie Software-Distribution von Linux-basierten und von anderen GNU-Varianten anzubieten, mit dem Fokus darauf, das GNU-Projekt und die enge Zusammenarbeit seiner Bestandteile zu befördern, sowie die Programme und Werkzeuge hervorzuheben, die die Nutzer dabei unterstützen, von dieser Freiheit Gebrauch zu machen.

Pakete sind zurzeit auf folgenden Plattformen verfügbar:

`x86_64-linux`

Intel/AMD-x86_64-Architektur, Linux-Libre als Kernel.

`i686-linux`

Intel-32-Bit-Architektur (IA-32), Linux-Libre als Kernel.

`armhf-linux`

ARMv7-A-Architektur mit „hard float“, Thumb-2 und NEON, für die EABI „hard-float application binary interface“, mit Linux-Libre als Kernel.

`aarch64-linux`

64-Bit-ARMv8-A-Prozessoren, little-endian, mit Linux-Libre als Kernel.

³ Die Bezeichnung „frei“ steht hier für die Freiheiten, die Nutzern der Software geboten werden (<https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>).

i586-gnu GNU/Hurd (<https://hurd.gnu.org>) auf der Intel-32-Bit-Architektur (IA32).

Diese Konfiguration ist experimentell und befindet sich noch in der Entwicklung. Wenn Sie sie ausprobieren möchten, ist es am einfachsten, eine Instanz des Diensttyps `hurd-vm-service-type` auf Ihrer GNU/Linux-Maschine einzurichten (siehe [transparent-emulation-qemu], Seite 654). Siehe auch Kapitel 22 [Mitwirken], Seite 903, für Informationen, wie Sie helfen können!

x86_64-gnu

GNU/Hurd (<https://hurd.gnu.org>) auf der x86_64-Intel/AMD-64-Bit-Architektur.

Diese Konfiguration ist noch experimenteller und befindet sich sehr in Entwicklung auf Seiten der Anbieter von GNU/Hurd.

mips64el-linux (eingeschränkte Unterstützung)

64-Bit-MIPS-Prozessoren, little-endian, speziell die Loongson-Reihe, n32-ABI, mit Linux-Libre als Kernel. Diese Konfiguration wird nicht länger in vollem Umfang unterstützt; insbesondere gibt es *keine* laufenden Bemühungen, die Funktionsfähigkeit dieser Architektur sicherzustellen. Wenn sich jemand findet, der diese Architektur wiederbeleben will, dann ist der Code dafür noch verfügbar.

powerpc-linux (eingeschränkte Unterstützung)

32-Bit-PowerPC-Prozessoren, big-endian, speziell der PowerPC G4 mit AltiVec, mit Linux-Libre als Kernel. Diese Konfiguration wird *nicht* in vollem Umfang unterstützt und es gibt *keine* laufenden Bemühungen, die Funktionsfähigkeit dieser Architektur sicherzustellen.

powerpc64le-linux

64-Bit-Prozessoren mit Power-Befehlssatz, little-endian, mit Linux-Libre als Kernel. Dazu gehören POWER9-Systeme wie die RYF-zertifizierte Talos-II-Hauptplatine (<https://www.fsf.org/news/talos-ii-mainboard-and-talos-ii-lite-mainboard-now-fsf-certified-to-respect-your>). Bei der Plattform handelt es sich um eine „Technologievorschau“; obwohl sie unterstützt wird, gibt es noch keine Substitute von der Erstellungsfarm (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54) und bei manchen Paketen könnte die Erstellung fehlschlagen (siehe Abschnitt 22.11 [Überblick über gemeldete Fehler und Änderungen], Seite 938). Dennoch arbeitet die Guix-Gemeinde aktiv daran, diese Unterstützung auszubauen, und jetzt ist eine gute Gelegenheit, sie auszuprobieren und mitzumachen!

riscv64-linux

64-Bit-Prozessoren mit RISC-V-Befehlssatz, little-endian, speziell der RV64GC, mit Linux-Libre als Kernel. Bei der Plattform handelt es sich um eine „Technologievorschau“; obwohl sie unterstützt wird, gibt es noch keine Substitute von der Erstellungsfarm (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54) und bei manchen Paketen könnte die Erstellung fehlschlagen (siehe Abschnitt 22.11 [Überblick über gemeldete Fehler und Änderungen], Seite 938). Dennoch arbeitet die Guix-Gemeinde aktiv daran, diese Unterstützung auszubauen, und jetzt ist eine gute Gelegenheit, sie auszuprobieren und mitzumachen!

Mit Guix System *deklarieren* Sie alle Aspekte der Betriebssystemkonfiguration und Guix kümmert sich darum, die Konfiguration auf transaktionsbasierte, reproduzierbare und zustandslose Weise zu instanziieren (siehe Kapitel 11 [Systemkonfiguration], Seite 272). Guix System benutzt den Kernel Linux-libre, das Shepherd-Initialisierungssystem (siehe Abschnitt “Introduction” in *The GNU Shepherd Manual*), die wohlbekannten GNU-Werkzeuge mit der zugehörigen Werkzeugkette sowie die grafische Umgebung und Systemdienste Ihrer Wahl.

Guix System ist auf allen oben genannten Plattformen außer `mips64el-linux`, `powerpc-linux`, `powerpc64le-linux` und `riscv64-linux` verfügbar.

Informationen, wie auf andere Architekturen oder Kernels portiert werden kann, finden Sie im Abschnitt Kapitel 21 [Portierung], Seite 902.

Diese Distribution aufzubauen basiert auf Kooperation, und Sie sind herzlich eingeladen, dabei mitzumachen! Im Abschnitt Kapitel 22 [Mitwirken], Seite 903, stehen weitere Informationen, wie Sie uns helfen können.

2 Installation

Sie können das Paketverwaltungswerkzeug Guix auf einem bestehenden GNU/Linux- oder GNU/Hurd-System installieren¹, welche wir als eine *Fremddistribution* bezeichnen. Wenn Sie stattdessen die vollständige, eigenständige GNU-Systemdistribution namens *Guix System* installieren möchten, siehe Kapitel 3 [Systeminstallation], Seite 27. In diesem Abschnitt behandeln wir nur die Installation von Guix auf einer Fremddistribution.

Wichtig: Dieser Abschnitt gilt nur für Systeme ohne Guix. Wenn Sie eine bestehende Guix-Installation haben, würden wichtige Systemdateien überschrieben, wenn Sie der Anleitung folgten.

Wenn es auf einer Fremddistribution installiert wird, ergänzt GNU Guix die verfügbaren Werkzeuge, ohne dass sie sich gegenseitig stören. Guix' Daten befinden sich ausschließlich in zwei Verzeichnissen, üblicherweise `/gnu/store` und `/var/guix`; andere Dateien auf Ihrem System wie `/etc` bleiben unberührt.

Sobald es installiert ist, kann Guix durch Ausführen von `guix pull` aktualisiert werden (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65).

2.1 Aus Binärdatei installieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Guix aus einem alle Komponenten umfassenden Tarball installieren, der Binärdateien für Guix und all seine Abhängigkeiten liefert. Dies geht in der Regel schneller, als Guix aus seinen Quelldateien zu installieren, was später beschrieben wird.

Wichtig: Dieser Abschnitt gilt nur für Systeme ohne Guix. Wenn Sie eine bestehende Guix-Installation haben, würden wichtige Systemdateien überschrieben, wenn Sie der Anleitung folgten.

Das Shell-Skript `guix-install.sh` (<https://guix.gnu.org/guix-install.sh>) automatisiert den Installationsvorgang aus Binärdateien. Um `guix-install.sh` benutzen zu können, werden Bash, GnuPG, GNU tar, wget und Xz vorausgesetzt. Auf Systemen, wo systemd gefunden wird, brauchen Sie außerdem das Programm `newgidmap` aus dem Paket `uidmap` als Voraussetzung.

To install Guix on top of your GNU/Linux system, run the following commands as root:

```
cd /tmp
wget https://guix.gnu.org/guix-install.sh
chmod +x guix-install.sh
./guix-install.sh
```

Wenn Sie die Installation von Guix erledigt haben, werfen Sie einen Blick auf Abschnitt 2.4 [Anwendungen einrichten], Seite 22, für weitere Einstellungen, die Sie vielleicht vornehmen möchten, und lesen Sie die ersten Schritte im Kapitel 4 [Einstieg], Seite 39, um loszulegen!

The script goes through the following steps:

1. Downloading the binary tarball from 'https://ftpmirror.gnu.org/gnu/guix/guix-binary-1.5.0.x86_64-linux.tar.xz' (where `x86_64-linux` can be replaced with `i686-linux` for an i686 (32-bits) machine)

¹ Die Hurd-Unterstützung ist bislang nur eingeschränkt.

already running the kernel Linux, and so on—siehe Abschnitt 1.2 [GNU-Distribution], Seite 2) and extracting it.

2. Setting up the build daemon (siehe Abschnitt 2.2 [Den Daemon einrichten], Seite 7).
3. Making the `guix` command available to non-root users.
4. Configuring substitute servers (siehe Abschnitt 5.3.1 [Offizielle Substitut-Server], Seite 54).

Anmerkung: Nach Voreinstellung richtet `guix-install.sh` Guix so ein, dass vorerstellte Binärdateien, die wir als *Substitute* bezeichnen, von den Erstellungsfarmen des Projekts heruntergeladen werden (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Wenn Sie keine Zustimmung zu Substituten geben, muss Guix *alles* auf Ihrem Rechner aus dem Quellcode heraus erstellen, wodurch jede Installation und jede Aktualisierung sehr aufwendig wird. Siehe Abschnitt 5.3.7 [Vom Vertrauen gegenüber Binärdateien], Seite 58, für eine Erörterung, aus welchen Gründen man Pakete aus dem Quellcode heraus erstellen wollen könnte.

Um Substitute von `bordeaux.guix.gnu.org`, `ci.guix.gnu.org` oder einem Spiegelserver davon zu benutzen (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54), müssen Sie sie erst autorisieren. Zum Beispiel:

```
guix archive --authorize < \
    ~root/.config/guix/current/share/guix/bordeaux.guix.gnu.org.pub
guix archive --authorize < \
    ~root/.config/guix/current/share/guix/ci.guix.gnu.org.pub
```

Anmerkung: Der Tarball zur Installation aus einer Binärdatei kann einfach durch Ausführung des folgenden Befehls im Guix-Quellbaum (re-)produziert und verifiziert werden:

```
make guix-binary.System.tar.xz
... was wiederum dies ausführt:
```

```
guix pack -s System --localstatedir \
    --profile-name=current-guix guix
```

Siehe Abschnitt 7.3 [Aufruf von `guix pack`], Seite 103, für weitere Informationen zu diesem praktischen Werkzeug.

Falls Sie Guix irgendwann deinstallieren möchten, führen Sie dasselbe Skript mit der Befehlszeilenoption `--uninstall` aus:

```
./guix-install.sh --uninstall
```

Durch `--uninstall` wird das Skript alle Dateien, Konfigurationen und Dienste von Guix unwiederbringlich löschen.

Some GNU/Linux distributions, such as openSUSE, Alpine and NixOS provide Guix through their own package managers. The version of Guix may be older than 1.5.0 but you can update it afterwards by running `guix pull`.

Wir empfehlen Systemadministratoren, die Guix installieren, egal ob über das Installations-Skript oder über die Paketverwaltung ihrer Fremddistribution, regelmäßig die Sicherheitshinweise zu lesen und zu befolgen, die `guix pull` anzeigt.

2.2 Den Daemon einrichten

Bei der Installation wurde der *Erstellungs-Daemon*, der laufen muss, damit man Guix benutzen kann, bereits eingerichtet und Sie können Befehle mit `guix` in Ihrem Terminalprogramm ausführen, siehe Kapitel 4 [Einstieg], Seite 39:

```
guix build hello
```

Wenn dies ohne Fehler durchläuft, können Sie diesen Abschnitt auch überspringen. Ihre nächste Station wäre der nachfolgende Abschnitt, Abschnitt 2.4 [Anwendungen einrichten], Seite 22.

Allerdings ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um alte Versionen des Daemons auszutauschen, Anpassungen vorzunehmen, Erstellungen auf andere Maschinen auszulagern (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11) oder ihn in speziellen Umgebungen manuell zu starten, z.B. in „`chroots`“ (siehe Abschnitt 12.1 [Chroot ins vorliegende System], Seite 808) oder WSL (nicht nötig bei mit Guix erzeugten WSL-Abbildern, siehe Kapitel 16 [Systemabbilder], Seite 877). Wenn Sie mehr wissen möchten oder vorhaben, Ihr System zu optimieren, lohnt es sich, diesen Abschnitt zu lesen.

Operationen wie das Erstellen eines Pakets oder Laufenlassen des Müllsammlers werden alle durch einen spezialisierten Prozess durchgeführt, den Erstellungs-Daemon, im Auftrag seiner Kunden (den Clients). Nur der Daemon darf auf den Store und seine zugehörige Datenbank zugreifen. Daher wird jede den Store verändernde Operation durch den Daemon durchgeführt. Zum Beispiel kommunizieren Befehlszeilenwerkzeuge wie `guix package` und `guix build` mit dem Daemon (mittels entfernter Prozeduraufrufe), um ihm Anweisungen zu geben, was er tun soll.

Folgende Abschnitte beschreiben, wie Sie die Umgebung des Erstellungs-Daemons ausstatten sollten. Siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54, für Informationen darüber, wie Sie es dem Daemon ermöglichen, vorerstellte Binärdateien herunterzuladen.

2.2.1 Einrichten der Erstellungsumgebung

In einem normalen Mehrbenutzersystem werden Guix und sein Daemon – das Programm `guix-daemon` – vom Systemadministrator installiert. Nicht mit erweiterten Rechten ausgestattete Nutzer können Guix-Werkzeuge benutzen, um Pakete zu erstellen oder anderweitig auf den Store zuzugreifen, und der Daemon wird dies für sie erledigen und dabei sicherstellen, dass der Store in einem konsistenten Zustand verbleibt und sich die Nutzer erstellte Pakete teilen.

Es gibt zur Zeit zwei Möglichkeiten, wie Sie den Erstellungs-Daemon einrichten und ausführen können:

1. Sie können `guix-daemon` unter dem Administratornutzer „root“ ausführen, wodurch er Erstellungsprozesse durch unprivilegierte Benutzerkonten ausführt, die er aus einem Pool von Erstellungsbenutzern nimmt – so wie es seit langem gemacht wurde.
2. Sie können `guix-daemon` unter einem eigenen unprivilegierten Benutzerkonto ausführen. Dann werden aufbauend auf Linux' Funktionalität der *unprivilegierten Benutzernamensräume* isolierte Umgebungen angelegt – diese Option wird bei der Installation von Guix auf einer `systemd`-basierten Distribution mit dem Installations-Script gewählt (siehe Abschnitt 2.1 [Aus Binärdatei installieren], Seite 5).

In den folgenden Abschnitten wird genauer erläutert, was jede der beiden Konfigurationen zu bieten hat und welche Isolation von Erstellungen Sie erwarten dürfen.

Daemon läuft mit Administratornutzer Root

Wenn `guix-daemon` als Administratornutzer `root` läuft, wollen Sie aber vielleicht dennoch nicht, dass Paketerstellungsprozesse auch als `root` ablaufen, aus offensichtlichen Sicherheitsgründen. Um dies zu vermeiden, sollte ein besonderer Pool aus *Erstellungsbenutzern* geschaffen werden, damit vom Daemon gestartete Erstellungsprozesse ihn benutzen. Mehrere solche Benutzer zu haben, ermöglicht es dem Daemon, verschiedene Erstellungsprozessen unter verschiedenen Benutzeridentifikatoren (UIDs) zu starten, was garantiert, dass sie einander nicht stören – eine essenzielle Funktionalität, da Erstellungen als reine Funktionen angesehen werden (siehe Kapitel 1 [Einführung], Seite 1).

Auf einem GNU/Linux-System kann ein Pool von Erstellungsbenutzern wie folgt erzeugt werden (mit Bash-Syntax und den Befehlen von `shadow`):

```
# groupadd --system guixbuild
# for i in $(seq -w 1 10);
do
    useradd -g guixbuild -G guixbuild \
        -d /var/empty -s $(which nologin) \
        -c "Guix-Erstellungsbenutzer $i" --system \
        guixbuilder$i;
done
```

Die Anzahl der Erstellungsbenutzer entscheidet, wie viele Erstellungsaufträge parallel ausgeführt werden können, wie es mit der Befehlszeilenoption `--max-jobs` vorgegeben werden kann (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17). Um `guix system` `vm` und ähnliche Befehle nutzen zu können, müssen Sie die Erstellungsbenutzer unter Umständen zur `kvm`-Benutzergruppe hinzufügen, damit sie Zugriff auf `/dev/kvm` haben, mit `-G guixbuild,kvm` statt `-G guixbuild` (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765).

Das Programm `guix-daemon` kann mit dem folgenden Befehl als `root` gestartet werden²:

```
# guix-daemon --build-users-group=guixbuild
```

Wenn Sie ihn auf diese Weise einrichten, ist `root` der Besitzer von `/gnu/store`.

Daemon läuft ohne erhöhte Berechtigungen

Die zweite und bevorzugte Möglichkeit ist, `guix-daemon` mit einem Benutzerkonto ohne besondere Berechtigungen auszuführen. Ihr Vorteil ist, dass weniger Schaden entstehen kann, wenn es ein Erstellungsprozess schafft, eine Sicherheitslücke im Daemon auszunutzen. Diese Option funktioniert nur mit Linux' Mechanismus für Benutzernamensräume ohne besondere Berechtigungen; heute ist er auf den meisten GNU/Linux-Distributionen verfügbar und aktiv, aber man kann ihn deaktivieren. Das Installations-Script erkennt automatisch, ob die Möglichkeit auf Ihrem System zur Verfügung steht (siehe Abschnitt 2.1 [Aus Binärdatei installieren], Seite 5).

² Wenn Ihre Maschine `systemd` als „init“-System verwendet, genügt es, die Datei `prefix/lib/systemd/system/guix-daemon.service` nach `/etc/systemd/system` zu kopieren, damit `guix-daemon` automatisch gestartet wird. Ebenso können Sie, wenn Ihre Maschine Upstart als „init“-System benutzt, die Datei `prefix/lib/upstart/system/guix-daemon.conf` nach `/etc/init` kopieren.

Wenn Sie diese Möglichkeit verwenden, müssen Sie lediglich ein Benutzerkonto anlegen und `guix-daemon` wird mit dessen Berechtigungen ausgeführt:

```
# groupadd --system guix-daemon
# useradd -g guix-daemon -G guix-daemon           \
            -d /var/empty -s $(which nologin)         \
            -c "Guix-Daemon-Benutzer zur Privilegientrennung" \
            --system guix-daemon
```

Warnung: Wenn das Programm `nologin` mit `which nologin` nicht gefunden werden kann, müssen Sie vielleicht seinen Pfad manuell angeben. Normalerweise lautet er `/sbin/nologin` oder `/usr/sbin/nologin`.

In dieser Konfiguration ist das Benutzerkonto `guix-daemon` der Besitzer von `/gnu/store`.

Umsteigen auf den Daemon ohne besondere Berechtigungen

Um eine bestehende Installation auf den unprivilegierten Betriebsmodus umzuschalten, sind mehrere Schritte nötig: ein neues Benutzerkonto `guix-daemon` nur für ihn erstellen, `guix-daemon` als Besitzer aller relevanten Dateien vermerken und dann sicherstellen, dass das Programm `guix-daemon` mit dem Benutzer `guix-daemon` ausgeführt wird.

Auf Guix System werden diese Schritte automatisch vorgenommen, wenn Sie das Feld `privileged?` im Verbundobjekt `guix-configuration` auf `#f` setzen und Ihr System rekonfigurieren (siehe [guix-configuration-type], Seite 320).

Auf einer Fremddistribution hingegen muss der Vorgang von Hand durchgeführt werden. Die folgenden Absätze beschreiben, was Sie zu tun haben.

Warnung: Folgen Sie den Anweisungen nur, wenn Sie sicher sind, dass Ihre Version von `guix-daemon` neu genug ist und unprivilegiert ausgeführt werden kann.

Den Besitzer von Dateien können Sie ändern, nachdem Sie den Daemon angehalten haben. Danach führen Sie die folgenden Befehle als der Administratorbenutzer `root` aus (wobei `chown` einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wenn sich viele Dateien in `/gnu/store` befinden):

```
groupadd --system guix-daemon
useradd -g guix-daemon -G guix-daemon,kvm          \
            -d /var/empty -s $(which nologin)        \
            -c "Guix-Daemon-Benutzer zur Privilegientrennung" \
            --system guix-daemon

# Schreibberechtigung auf den Store herstellen, falls die systemd-Unit
# 'gnu-store.mount' diesen nur lesbar gemacht hat.
mount -o remount,rw /gnu/store

chown -R guix-daemon:guix-daemon                  \
      /gnu                                         \
      /var/guix/{gc.lock,daemon-socket,db,discover} \
      /var/guix/{gcroots,offload,substitute,temproots} \
      /var/log/guix
```

```
/etc/guix
```

Wenn Ihr System zur Diensteverwaltung systemd einsetzt, wird der Daemon als `guix-daemon` ausgeführt werden, indem Sie die zugehörigen Konfigurationsdateien kopieren – sehen Sie nach, welche Änderungen Sie an Ihren `.service`-Dateien bisher vorgenommen hatten, bevor Sie sie überschreiben:

```
cp /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/lib/systemd/system/*.service \
    /etc/systemd/system
systemctl daemon-reload
systemctl start guix-daemon
```

Wenn auf Ihrem System AppArmor eingeschaltet ist, siehe Abschnitt 2.2.4 [AppArmor-Unterstützung], Seite 16.

Warnung: Bei obigen Befehlen gehen wir davon aus, dass `guix pull` bereits durch den root-Benutzer ausgeführt worden ist. Das können Sie mit diesem Befehl überprüfen:

```
grep User=guix-daemon \
    /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/lib/systemd/system/guix-daemon.service
```

Wenn dieser Befehl keine Zeile `User=guix-daemon` anzeigt, führen Sie zuvor `guix pull` mit dem root-Benutzer aus.

Die isolierte Erstellungsumgebung

Bei beiden Möglichkeiten, privilegiert und unprivilegiert, startet der Daemon Erstellungsprozesse ohne Berechtigungen in einer *isolierten* oder *hermetischen* Erstellungsumgebung. Auf GNU/Linux enthält die Erstellungsumgebung standardmäßig nichts außer:

- einem minimalen `/dev`-Verzeichnis, was größtenteils vom `/dev` des Wirtssystems unabhängig erstellt wurde³,
- dem `/proc`-Verzeichnis, es zeigt nur die Prozesse des Containers, weil ein separater Namensraum für Prozess-IDs (PIDs) benutzt wird,
- `/etc/passwd` mit einem Eintrag für den aktuellen Benutzer und einem Eintrag für den Benutzer `nobody`,
- `/etc/group` mit einem Eintrag für die Gruppe des Benutzers,
- `/etc/hosts` mit einem Eintrag, der `localhost` auf `127.0.0.1` abbildet,
- einem `/tmp`-Verzeichnis mit Schreibrechten.

Im chroot ist kein `/home`-Verzeichnis enthalten und die Umgebungsvariable `HOME` ist auf das *nicht* existierende Verzeichnis `/homeless-shelter` festgelegt. Dadurch fallen unangemessene Verwendungen von `HOME` in den Erstellungs-Skripts von Paketen auf.

Durch diese Maßnahmen ist in der Regel gewährleistet, dass Details aus Ihrer Umgebung keinen Einfluss auf Erstellungsprozesse haben. In manchen besonderen Fällen bedarf es mehr Kontrolle – typischerweise über Datum, Kernel oder Prozessor – und dazu können Sie auf eine virtuelle Erstellungsmaschine zurückgreifen (siehe [build-vm], Seite 657).

³ „Größtenteils“, denn obwohl die Menge an Dateien, die im `/dev` des chroots vorkommen, fest ist, können die meisten dieser Dateien nur dann erstellt werden, wenn das Wirtssystem sie auch hat.

Sie können beeinflussen, in welchem Verzeichnis der Daemon Verzeichnisbäume zur Erstellung unterbringt, indem sie den Wert der Umgebungsvariablen `TMPDIR` ändern. Allerdings heißt innerhalb des chroots der Erstellungsbaum immer `/tmp/guix-build-Name.drv-0`, wobei `Name` der Ableitungsname ist – z.B. `coreutils-8.24`. Dadurch hat der Wert von `TMPDIR` keinen Einfluss auf die Erstellungsumgebung, wodurch Unterschiede vermieden werden, falls Erstellungsprozesse den Namen ihres Erstellungsbaumes einfangen.

Der Daemon befolgt außerdem den Wert der Umgebungsvariablen `http_proxy` und `https_proxy` für von ihm durchgeführte HTTP- und HTTPS-Downloads, sei es für Ableitungen mit fester Ausgabe (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180) oder für Substitute (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54).

2.2.2 Nutzung der Auslagerungsfunktionalität

Wenn erwünscht, kann der Erstellungs-Daemon Ableitungserstellungen auf andere Maschinen auslagern, auf denen Guix läuft, mit Hilfe des *offload-Build-Hooks*⁴. Wenn diese Funktionalität aktiviert ist, wird eine nutzerspezifizierte Liste von Erstellungsmaschinen aus `/etc/guix/machines.scm` gelesen. Wann immer eine Erstellung angefragt wird, zum Beispiel durch `guix build`, versucht der Daemon, sie an eine der Erstellungsmaschinen auszulagern, die die Einschränkungen der Ableitung erfüllen, insbesondere ihre Systemtypen – z.B. `x86_64-linux`. Eine einzelne Maschine kann mehrere Systemtypen haben, entweder weil ihre Architektur eine native Unterstützung vorsieht, weil Emulation eingerichtet wurde (siehe [transparent-emulation-qemu], Seite 654) oder beides. Fehlende Voraussetzungen für die Erstellung werden über SSH auf die Zielmaschine kopiert, welche dann mit der Erstellung weitermacht. Hat sie Erfolg damit, so werden die Ausgabe oder Ausgaben der Erstellung zurück auf die ursprüngliche Maschine kopiert. Die Auslagerungsfunktion verfügt über einen einfachen Planungsalgorithmus (einen Scheduler), mit dem versucht wird, die jeweils beste Maschine auszuwählen. Unter den verfügbaren wird die beste Maschine nach Kriterien wie diesen ausgewählt:

1. Ob Zeitfenster für Erstellungen frei sind („build slots“). Eine Erstellungsmaschine kann so viele Erstellungszeitfenster (Verbindungen) unterhalten wie es dem Wert des `parallel-builds`-Feldes des `build-machine`-Objekts entspricht.
2. Was ihre relative Geschwindigkeit ist, gemäß ihrer Definition im `speed`-Feld ihres `build-machine`-Objekts.
3. Ihrer Auslastung („load“). Die normalisierte Auslastung der Maschine darf einen Schwellwert nicht überschreiten. Dieser ist über das `overload-threshold`-Feld ihres `build-machine`-Objekts einstellbar.
4. Verfügbarem Speicherplatz auf ihrem Datenträger. Es müssen mehr als 100 MiB verfügbar sein.

Die Datei `/etc/guix/machines.scm` sieht normalerweise so aus:

```
(list (build-machine
  (name "eightysix.example.org")
  (systems (list "x86_64-linux" "i686-linux"))
  (host-key "ssh-ed25519 AAAAC3Nza..."))
```

⁴ Diese Funktionalität ist nur verfügbar, wenn Guile-SSH (<https://github.com/artyom-poptsov/guile-ssh>) vorhanden ist.

```
(user "bob")
(speed 2.) ;unglaublich schnell!

(build-machine
  (name "armeight.example.org")
  (systems (list "aarch64-linux"))
  (host-key "ssh-rsa AAAAB3Nza...")  

  (user "alice")

  ;; Weil 'guix offload' vom 'guix-daemon' als
  ;; Administratornutzer root gestartet wird.
  (private-key "/root/.ssh/identität-für-guix")))
```

Im obigen Beispiel geben wir eine Liste mit zwei Erstellungsmaschinen vor, eine für die `x86_64`- und `i686`-Architektur und eine für die `aarch64`-Architektur.

Tatsächlich ist diese Datei – wenig überraschend! – eine Scheme-Datei, die ausgewertet wird, wenn der `offload`-Hook gestartet wird. Der Wert, den sie zurückliefert, muss eine Liste von `build-machine`-Objekten sein. Obwohl dieses Beispiel eine feste Liste von Erstellungsmaschinen zeigt, könnte man auch auf die Idee kommen, etwa mit DNS-SD eine Liste möglicher im lokalen Netzwerk entdeckter Erstellungsmaschinen zu liefern (siehe Abschnitt “Introduction” in *Using Avahi in Guile Scheme Programs*). Der Datentyp `build-machine` wird im Folgenden weiter ausgeführt.

build-machine [Datentyp]
 Dieser Datentyp repräsentiert Erstellungsmaschinen, an die der Daemon Erstellungen auslagern darf. Die wichtigen Felder sind:

- name** Der Rechnername (d.h. der Hostname) der entfernten Maschine.
- systems** Die Systemtypen, die die entfernte Maschine unterstützt – z.B. (`list "x86_64-linux" "i686-linux"`).
- user** Das Benutzerkonto auf der entfernten Maschine, mit dem eine Verbindung über SSH aufgebaut werden soll. Beachten Sie, dass das SSH-Schlüsselpaar *nicht* durch eine Passphrase geschützt sein darf, damit nicht-interaktive Anmeldungen möglich sind.
- host-key** Dies muss der *öffentliche SSH-Rechnerschlüssel* („Host Key“) der Maschine im OpenSSH-Format sein. Er wird benutzt, um die Identität der Maschine zu prüfen, wenn wir uns mit ihr verbinden. Er ist eine lange Zeichenkette, die ungefähr so aussieht:

`ssh-ed25519 AAAAC3NzaC...mde+UhL hint@example.org`

Wenn auf der Maschine der OpenSSH-Daemon, `sshd`, läuft, ist der Rechnerschlüssel in einer Datei wie `/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub` zu finden.

Eine Reihe optionaler Felder kann festgelegt werden:

port (Vorgabe: 22)

Portnummer des SSH-Servers auf der Maschine.

private-key (Vorgabe: `~root/.ssh/id_rsa`)

Die Datei mit dem privaten SSH-Schlüssel, der beim Verbinden zur Maschine genutzt werden soll, im OpenSSH-Format. Dieser Schlüssel darf nicht mit einer Passphrase geschützt sein.

Beachten Sie, dass als Vorgabewert der private Schlüssel *des root-Benutzers* genommen wird. Vergewissern Sie sich, dass er existiert, wenn Sie die Standardeinstellung verwenden.

compression (Vorgabe: `"zlib@openssh.com,zlib"`)**compression-level** (Vorgabe: 3)

Die Kompressionsmethoden auf SSH-Ebene und das angefragte Kompressionsniveau.

Beachten Sie, dass Auslagerungen SSH-Kompression benötigen, um beim Übertragen von Dateien an Erstellungsmaschinen und zurück weniger Bandbreite zu benutzen.

daemon-socket (Vorgabe: `"/var/guix/daemon-socket/socket"`)

Dateiname des Unix-Sockets, auf dem `guix-daemon` auf der Maschine lauscht.

overload-threshold (Vorgabe: 0.8)

Der Schwellwert für die Auslastung (englisch „load“), ab der eine potentielle Auslagerungsmaschine für den Auslagerungsplaner nicht mehr in Betracht kommt. Der Wert entspricht grob der gesamten Prozessornutzung der Erstellungsmaschine. Er reicht von 0.0 (0%) bis 1.0 (100%). Wenn er ignoriert werden soll, dann setzen Sie `overload-threshold` auf `#f`.

parallel-builds (Vorgabe: 1)

Die Anzahl der Erstellungen, die auf der Maschine parallel ausgeführt werden können.

speed (Vorgabe: 1.0)

Ein „relativer Geschwindigkeitsfaktor“. Der Auslagerungsplaner gibt tendenziell Maschinen mit höherem Geschwindigkeitsfaktor den Vorrang.

features (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von Zeichenketten, die besondere von der Maschine unterstützte Funktionalitäten bezeichnen. Ein Beispiel ist `"kvm"` für Maschinen, die über die KVM-Linux-Module zusammen mit entsprechender Hardware-Unterstützung verfügen. Ableitungen können Funktionalitäten dem Namen nach anfragen und werden dann auf passenden Erstellungsmaschinen eingeplant.

Anmerkung: Auf Guix System können Sie statt sich um eine zusätzliche Datei `/etc/guix/machines.scm` zu kümmern auch die Erstellungsmaschinen als Teil der Betriebssystemdeklaration in `operating-system` im Feld `build-machines` von `guix-configuration` angeben. Siehe das [guix-configuration-build-machines], Seite 323.

Der Befehl `guix` muss sich im Suchpfad der Erstellungsmaschinen befinden. Um dies nachzuprüfen, können Sie Folgendes ausführen:

```
ssh build-machine guix repl --version
```

Es gibt noch eine weitere Sache zu tun, sobald `machines.scm` eingerichtet ist. Wie zuvor erklärt, werden beim Auslagern Dateien zwischen den Stores der Maschinen hin- und hergeschickt. Damit das funktioniert, müssen Sie als Erstes ein Schlüsselpaar auf jeder Maschine erzeugen, damit der Daemon signierte Archive mit den Dateien aus dem Store versenden kann (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75):

```
# guix archive --generate-key
```

Anmerkung: Dieses Schlüsselpaar hat mit dem SSH-Schlüsselpaar, das zuvor in der Beschreibung des Datentyps `build-machine` vorkam, *nichts* zu tun.

Jede Erstellungsmaschine muss den Schlüssel der Hauptmaschine autorisieren, damit diese Store-Objekte von der Hauptmaschine empfangen kann:

```
# guix archive --authorize < öffentlicher-schlüssel-hauptmaschine.txt
```

Andersherum muss auch die Hauptmaschine den jeweiligen Schlüssel jeder Erstellungsmaschine autorisieren.

Der ganze Umstand mit den Schlüsseln soll ausdrücken, dass sich Haupt- und Erstellungsmaschinen paarweise gegenseitig vertrauen. Konkret kann der Erstellungs-Daemon auf der Hauptmaschine die Unverfälschtheit von den Erstellungsmaschinen empfangener Dateien gewährleisten (und umgekehrt), und auch dass sie nicht sabotiert wurden und mit einem autorisierten Schlüssel signiert wurden.

Um zu testen, ob Ihr System funktioniert, führen Sie diesen Befehl auf der Hauptmaschine aus:

```
# guix offload test
```

Dadurch wird versucht, zu jeder Erstellungsmaschine eine Verbindung herzustellen, die in `/etc/guix/machines.scm` angegeben wurde, sichergestellt, dass auf jeder Guix nutzbar ist, und jeweils versucht, etwas auf die Erstellungsmaschine zu exportieren und von dort zu importieren. Dabei auftretende Fehler werden gemeldet.

Wenn Sie stattdessen eine andere Maschinendatei verwenden möchten, geben Sie diese einfach auf der Befehlszeile an:

```
# guix offload test maschinen-qualif.scm
```

Letztendlich können Sie hiermit nur die Teilmenge der Maschinen testen, deren Name zu einem regulären Ausdruck passt:

```
# guix offload test maschinen.scm '\.gnu\.org$'
```

Um die momentane Auslastung aller Erstellungsrechner anzuzeigen, führen Sie diesen Befehl auf dem Hauptknoten aus:

```
# guix offload status
```

2.2.3 SELinux-Unterstützung

Guix enthält eine SELinux-Richtliniendatei („Policy“) unter `etc/guix-daemon.cil`, die auf einem System installiert werden kann, auf dem SELinux aktiviert ist, damit Guix-Dateien gekennzeichnet sind und um das erwartete Verhalten des Daemons anzugeben. Da Guix System keine Grundrichtlinie („Base Policy“) für SELinux bietet, kann diese Richtlinie für den Daemon auf Guix System nicht benutzt werden.

2.2.3.1 Installieren der SELinux-Policy

Anmerkung: Wenn Sie mit dem Skript `guix-install.sh` die Installation aus einer Binärdatei durchführen, wird Ihnen angeboten, die folgenden Schritte automatisch durchzuführen (siehe Abschnitt 2.1 [Aus Binärdatei installieren], Seite 5).

Um die Richtlinie (Policy) zu installieren, führen Sie folgenden Befehl mit Administratorrechten aus:

```
semodule -i /var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/share/selinux/guix-daemon.ci
```

Dann kennzeichnen Sie als Administratornutzer das Dateisystem neu. Womöglich müssen Sie sich zuerst Schreibrechte darauf verschaffen:

```
mount -o remount,rw /gnu/store
restorecon -R /gnu /var/guix
```

Nun ist die Zeit gekommen, `guix-daemon` zu starten oder neu zu starten. Wenn Ihre Distribution `systemd` zur Diensteverwaltung benutzt, dann geht das so:

```
systemctl restart guix-daemon
```

Sobald die Richtlinie installiert ist, das Dateisystem neu gekennzeichnet wurde und der Daemon neugestartet wurde, sollte er im Kontext `guix_daemon_t` laufen. Sie können dies mit dem folgenden Befehl nachprüfen:

```
ps -Zax | grep guix-daemon
```

Beobachten Sie die Protokolldateien von SELinux, wenn Sie einen Befehl wie `guix build hello` ausführen, um sich zu überzeugen, dass SELinux alle notwendigen Operationen gestattet.

2.2.3.2 Einschränkungen

Diese Richtlinie ist nicht perfekt. Im Folgenden finden Sie eine Liste von Einschränkungen oder merkwürdigen Verhaltensweisen, die bedacht werden sollten, wenn man die mitgelieferte SELinux-Richtlinie für den Guix-Daemon einspielt.

1. `guix_daemon_socket_t` wird nicht wirklich benutzt. Keine der Socket-Operationen benutzt Kontexte, die irgendetwas mit `guix_daemon_socket_t` zu tun haben. Es schadet nicht, diese ungenutzte Kennzeichnung zu haben, aber es wäre besser, für die Kennzeichnung auch Socket-Regeln festzulegen.
2. `guix gc` kann nicht auf beliebige Verknüpfungen zu Profilen zugreifen. Die Kennzeichnung des Ziels einer symbolischen Verknüpfung ist notwendigerweise unabhängig von der Dateikennzeichnung der Verknüpfung. Obwohl alle Profile unter `$localstatedir` gekennzeichnet sind, erben die Verknüpfungen auf diese Profile die Kennzeichnung desjenigen Verzeichnisses, in dem sie sich befinden. Für Verknüpfungen im Persönlichen Verzeichnis des Benutzers ist das `user_home_t`, aber für Verknüpfungen aus dem Persönlichen Verzeichnis des Administratornutzers, oder `/tmp`, oder das Arbeitsverzeichnis des HTTP-Servers, etc., funktioniert das nicht. `guix gc` würde es nicht gestattet, diese Verknüpfungen auszulesen oder zu verfolgen.
3. Die vom Daemon gebotene Funktionalität, auf TCP-Verbindungen zu lauschen, könnte nicht mehr funktionieren. Dies könnte zusätzliche Regeln brauchen, weil SELinux Netzwerk-Sockets anders behandelt als Dateien.

4. Derzeit wird allen Dateien mit einem Namen, der zum regulären Ausdruck `/gnu/store/.+-({guix-|profile})/bin/guix-daemon` passt, die Kennzeichnung `guix_daemon_exec_t` zugewiesen, wodurch *jeder beliebigen* Datei mit diesem Namen in irgendeinem Profil gestattet wäre, in der Domäne `guix_daemon_t` ausgeführt zu werden. Das ist nicht ideal. Ein Angreifer könnte ein Paket erstellen, dass solch eine ausführbare Datei enthält, und den Nutzer überzeugen, es zu installieren und auszuführen. Dadurch käme es in die Domäne `guix_daemon_t`. Ab diesem Punkt könnte SELinux nicht mehr verhindern, dass es auf Dateien zugreift, auf die Prozesse in dieser Domäne zugreifen dürfen.

Nach jeder Aktualisierung des `guix-daemon`, z.B. nachdem Sie `guix pull` ausgeführt haben, müssen Sie das Store-Verzeichnis neu kennzeichnen. Angenommen, der Store befindet sich unter `/gnu`, dann können Sie das mit `restorecon -vR /gnu` bewerkstelligen oder durch andere Mittel, die Ihr Betriebssystem Ihnen zur Verfügung stellt.

Wir könnten zum Zeitpunkt der Installation eine wesentlich restriktivere Richtlinie generieren, für die nur *genau derselbe* Dateiname des gerade installierten `guix-daemon`-Programms als `guix_daemon_exec_t` gekennzeichnet würde, statt einen vieles umfassenden regulären Ausdruck zu benutzen. Aber dann müsste der Administratornutzer zum Zeitpunkt der Installation jedes Mal die Richtlinie installieren oder aktualisieren müssen, sobald das Guix-Paket aktualisiert wird, dass das tatsächlich in Benutzung befindliche `guix-daemon`-Programm enthält.

2.2.4 AppArmor-Unterstützung

Zu Guix gibt es ein AppArmor-Profil für den Erstellungsdaemon in `etc/apparmor.d/guix-daemon`. Es kann auf Systemen mit restriktiven AppArmor-Richtlinien installiert werden, damit er unprivilegiert laufen kann (siehe Abschnitt 2.2.1 [Einrichten der Erstellungsumgebung], Seite 7). Der unprivilegierte Daemon benutzt nämlich Linux' Benutzernamensräume (User Namespaces), aber die Rechte dazu hat er nur mit einer AppArmor-Richtlinie auf bestimmten Systemen wie etwa Ubuntu.

Sie können feststellen, ob Ihr System dazugehört, indem Sie nachsehen, ob der Kernelparameter `kernel.apparmor_restrict_unprivileged_userns` aktiv ist.

2.2.4.1 Installieren des AppArmor-Profils

Anmerkung: Wenn Sie mit dem Skript `guix-install.sh` die Installation aus einer Binärdatei durchführen, wird Ihnen angeboten, die folgenden Schritte automatisch durchzuführen (siehe Abschnitt 2.1 [Aus Binärdatei installieren], Seite 5).

Führen Sie diese Befehle als der Administratornutzer root aus, um das Profil zu installieren:

```
export apparmor_sources=/var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/etc/apparmor.d
cp -f -t /etc/apparmor.d/tunables "$apparmor_sources/tunables/guix"
cp -f -t /etc/apparmor.d "$apparmor_sources/guix-daemon"
cp -f -t /etc/apparmor.d "$apparmor_sources/guix"
apparmor_parser -r /etc/apparmor.d/guix-daemon
apparmor_parser -r /etc/apparmor.d/guix
```

Dadurch funktioniert der Daemon jetzt.

2.3 Aufruf von guix-daemon

Das Programm `guix-daemon` implementiert alle Funktionalitäten, um auf den Store zuzugreifen. Dazu gehört das Starten von Erstellungsprozessen, das Ausführen des Müllsammlers, das Abfragen, ob ein Erstellungsergebnis verfügbar ist, etc. Normalerweise wird er so als Administratornutzer (`root`) gestartet:

```
# guix-daemon --build-users-group=guixbuild
```

Sie können den Daemon auch über das systemd-Protokoll zur „Socket-Aktivierung“ starten (siehe Abschnitt “Service De- and Constructors” in *The GNU Shepherd Manual*).

Details, wie Sie ihn einrichten, finden Sie im Abschnitt Abschnitt 2.2 [Den Daemon einrichten], Seite 7.

Standardmäßig führt `guix-daemon` Erstellungsprozesse mit unterschiedlichen UIDs aus, die aus der Erstellungsgruppe stammen, deren Name mit `--build-users-group` übergeben wurde. Außerdem läuft jeder Erstellungsprozess in einer chroot-Umgebung, die nur die Teilmenge des Stores enthält, von der der Erstellungsprozess abhängt, entsprechend seiner Ableitung (siehe Kapitel 8 [Programmierschnittstelle], Seite 115), und ein paar bestimmte Systemverzeichnisse, darunter standardmäßig auch `/dev` und `/dev/pts`. Zudem ist die Erstellungsumgebung auf GNU/Linux eine isolierte Umgebung, d.h. ein *Container*: Nicht nur hat sie ihren eigenen Dateisystembaum, sie hat auch einen separaten Namensraum zum Einhängen von Dateisystemen, ihren eigenen Namensraum für PIDs, für Netzwerke, etc. Dies hilft dabei, reproduzierbare Erstellungen zu garantieren (siehe Abschnitt 5.1 [Funktionalitäten], Seite 42).

Wenn der Daemon im Auftrag des Nutzers eine Erstellung durchführt, erzeugt er ein Erstellungsverzeichnis, entweder in `/tmp` oder im Verzeichnis, das durch die Umgebungsvariable `TMPDIR` angegeben wurde. Dieses Verzeichnis wird mit dem Container geteilt, solange die Erstellung noch läuft, allerdings trägt es im Container stattdessen immer den Namen „`/tmp/guix-build-NAME.drv-0`“.

Nach Abschluss der Erstellung wird das Erstellungsverzeichnis automatisch entfernt, außer wenn die Erstellung fehlgeschlagen ist und der Client `--keep-failed` angegeben hat (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204).

Der Daemon lauscht auf Verbindungen und erstellt jeweils einen Unterprozess für jede von einem Client begonnene Sitzung (d.h. von einem der `guix`-Unterbefehle). Der Befehl `guix processes` zeigt Ihnen eine Übersicht solcher Systemaktivitäten; damit werden Ihnen alle aktiven Sitzungen und Clients gezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 9.16 [Aufruf von `guix processes`], Seite 267.

Die folgenden Befehlszeilenoptionen werden unterstützt:

--build-users-group=Gruppe

Verwende die Benutzerkonten aus der *Gruppe*, um Erstellungsprozesse auszuführen (siehe Abschnitt 2.2 [Den Daemon einrichten], Seite 7).

--no-substitutes

Benutze keine Substitute für Erstellungsergebnisse. Das heißt, dass alle Objekte lokal erstellt werden müssen, und kein Herunterladen von vorab erstellten Binärdateien erlaubt ist (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54).

Wenn der Daemon mit `--no-substitutes` ausgeführt wird, können Clients trotzdem Substitute explizit aktivieren über den entfernten Prozedurauftrag `set-build-options` (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178).

--substitute-urls=URLs

URLs als standardmäßige, leerzeichengetrennte Liste der Quell-URLs für Substitute benutzen. Wenn diese Befehlszeilenoption *nicht* angegeben wird, wird '`https://bordeaux.guix.gnu.org https://ci.guix.gnu.org`' verwendet.

Das hat zur Folge, dass Substitute von den *URLs* heruntergeladen werden können, solange sie mit einer Signatur versehen sind, der vertraut wird (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54).

Siehe Abschnitt 5.3.3 [Substitute von anderen Servern holen], Seite 55, für weitere Informationen, wie der Daemon konfiguriert werden kann, um Substitute von anderen Servern zu beziehen.

--no-offload

Nicht versuchen, an andere Maschinen ausgelagerte Erstellungen zu benutzen (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11). Somit wird lokal erstellt, statt Erstellungen auf entfernte Maschinen auszulagern.

--cache-failures

Fehler bei der Erstellung zwischenspeichern. Normalerweise werden nur erfolgreiche Erstellungen gespeichert.

Wenn diese Befehlszeilenoption benutzt wird, kann `guix gc --list-failures` benutzt werden, um die Menge an Store-Objekten abzufragen, die als Fehlschläge markiert sind; `guix gc --clear-failures` entfernt Store-Objekte aus der Menge zwischengespeicherter Fehlschläge. Siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62.

--cores=n

-c n *n* CPU-Kerne zum Erstellen jeder Ableitung benutzen; 0 heißtt, so viele wie verfügbar sind.

Der Vorgabewert ist 0, jeder Client kann jedoch eine abweichende Anzahl vorgeben, zum Beispiel mit der Befehlszeilenoption `--cores` von `guix build` (siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von `guix build`], Seite 204).

Dadurch wird die Umgebungsvariable `NIX_BUILD_CORES` im Erstellungsprozess definiert, welcher sie benutzen kann, um intern parallele Ausführungen zuzulassen – zum Beispiel durch Nutzung von `make -j$NIX_BUILD_CORES`.

--max-jobs=n

-M n Höchstens *n* Erstellungsaufträge parallel bearbeiten. Der Vorgabewert liegt bei 1. Wird er auf 0 gesetzt, werden keine Erstellungen lokal durchgeführt, stattdessen lagert der Daemon sie nur aus (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11) oder sie schlagen einfach fehl.

--max-silent-time=Sekunden

Wenn der Erstellungs- oder Substitutionsprozess länger als *Sekunden*-lang keine Ausgabe erzeugt, wird er abgebrochen und ein Fehler beim Erstellen gemeldet.

Der Vorgabewert ist 3600 (eine Stunde).

Clients können einen anderen Wert als den hier angegebenen verwenden lassen (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204).

--timeout=Sekunden

Entsprechend wird hier der Erstellungs- oder Substitutionsprozess abgebrochen und als Fehlschlag gemeldet, wenn er mehr als *Sekunden*-lang dauert.

Vorgegeben sind 24 Stunden.

Clients können einen anderen Wert verwenden lassen (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204).

--rounds=N

Jede Ableitung *n*-mal hintereinander erstellen und einen Fehler melden, wenn nacheinander ausgewertete Erstellungsergebnisse nicht Bit für Bit identisch sind. Beachten Sie, dass Clients wie `guix build` einen anderen Wert verwenden lassen können (siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von `guix build`], Seite 204).

Wenn dies zusammen mit `--keep-failed` benutzt wird, bleiben die sich unterscheidenden Ausgaben im Store unter dem Namen `/gnu/store/...-check`. Dadurch können Unterschiede zwischen den beiden Ergebnissen leicht erkannt werden.

--debug

Informationen zur Fehlersuche ausgeben.

Dies ist nützlich, um Probleme beim Starten des Daemons nachzuvollziehen; Clients können aber auch ein abweichenden Wert verwenden lassen, zum Beispiel mit der Befehlszeilenoption `--verbosity` von `guix build` (siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von `guix build`], Seite 204).

--chroot-directory=Verzeichnis

Füge das *Verzeichnis* zum chroot von Erstellungen hinzu.

Dadurch kann sich das Ergebnis von Erstellungsprozessen ändern – zum Beispiel, wenn diese optionale Abhängigkeiten aus dem *Verzeichnis* verwenden, wenn sie verfügbar sind, und nicht, wenn es fehlt. Deshalb ist es nicht empfohlen, dass Sie diese Befehlszeilenoption verwenden, besser sollten Sie dafür sorgen, dass jede Ableitung alle von ihr benötigten Eingaben deklariert.

--disable-chroot

Erstellungen ohne chroot durchführen.

Warnung: Diese Befehlszeilenoption zu benutzen, wird nicht empfohlen, denn dadurch bekämen Erstellungsprozesse Zugriff auf nicht deklarierte Abhängigkeiten und könnten allgemein alles machen, was mit der Autorität eines Erstellungsbewerbers oder des Daemons getan werden darf – das bedeutet mindestens, dass jegliche Dateien im Store sabotiert werden können!

Aber wenn Linux' unprivilegierte Benutzernamensräume nicht unterstützt werden, bleibt Ihnen wohl keine andere Möglichkeit (siehe Abschnitt 2.2.1 [Einrichten der Erstellungsumgebung], Seite 7). Nutzung auf eigene Gefahr!

--isolate-host-loopback

Verhindern, dass Erstellungen mit fester Ausgabe im Chroot auf die Loopback-Schnittstelle des Wirtssystems zugreifen. Wenn diese Befehlszeilenoption be-

nutzt wird, bekommen Erstellungen mit fester Ausgabe ihre eigene Loopback-Schnittstelle und wenn versucht wird, sich mit 127.0.0.1 oder ::1 zu verbinden, bauen sie stattdessen eine Verbindung zur eigenen Loopback-Schnittstelle auf.

--log-compression=Typ

Erstellungsprotokolle werden entsprechend dem *Typ* komprimiert, der entweder `gzip`, `bzip2` oder `none` (für keine Kompression) sein muss.

Sofern nicht `--lose-logs` angegeben wurde, werden alle Erstellungsprotokolle in der `localstatedir` gespeichert. Um Platz zu sparen, komprimiert sie der Daemon standardmäßig automatisch mit `gzip`.

--discover [=yes|no]

Ob im lokalen Netzwerk laufende Substitutserver mit mDNS und DNS-SD ermittelt werden sollen oder nicht.

Diese Funktionalität ist noch experimentell. Trotzdem sollten Sie bedenken:

1. Es könnte schneller bzw. günstiger sein, als Substitute von entfernten Servern zu beziehen.
2. Es gibt keine Sicherheitsrisiken, weil nur echte Substitute benutzt werden können (siehe Abschnitt 5.3.4 [Substitutauthentifizierung], Seite 57).
3. Wenn ein Angreifer Ihnen sein `guix publish` in Ihrem LAN mitteilt, kann er Ihnen keine bösartigen Programmdateien unterjubeln, aber er kann lernen, welche Software Sie installieren.
4. Server können Ihnen Substitute über unverschlüsseltes HTTP anbieten, wodurch auch jeder andere in Ihrem LAN vielleicht mitschneiden könnte, welche Software Sie installieren.

Das Erkennen von Substitutservern können Sie auch nachträglich zur Laufzeit an- oder abschalten („on“ oder „off“), indem Sie dies ausführen:

```
herd discover guix-daemon on
herd discover guix-daemon off
```

--disable-deduplication

Automatische Dateien-„Deduplizierung“ im Store ausschalten.

Standardmäßig werden zum Store hinzugefügte Objekte automatisch „dedupliziert“: Wenn eine neue Datei mit einer anderen im Store übereinstimmt, wird die neue Datei stattdessen als harte Verknüpfung auf die andere Datei angelegt. Dies reduziert den Speicherverbrauch auf der Platte merklich, jedoch steigt andererseits die Auslastung bei der Ein-/Ausgabe im Erstellungsprozess geringfügig. Durch diese Option wird keine solche Optimierung durchgeführt.

--gc-keep-outputs [=yes|no]

Gibt an, ob der Müllsammler (Garbage Collector, GC) die Ausgaben lebendiger Ableitungen behalten muss („yes“) oder nicht („no“).

Für `yes` behält der Müllsammler die Ausgaben aller lebendigen Ableitungen im Store – die `.drv`-Dateien. Der Vorgabewert ist aber `no`, so dass Ableitungsausgaben nur vorgehalten werden, wenn sie von einer Müllsammlerwurzel aus erreichbar sind. Siehe den Abschnitt Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62, für weitere Informationen zu Müllsammlerwurzeln.

--gc-keep-derivations [=yes|no]

Gibt an, ob der Müllsammler (GC) Ableitungen behalten muss („yes“), wenn sie lebendige Ausgaben haben, oder nicht („no“).

Für **yes**, den Vorgabewert, behält der Müllsammler Ableitungen – z.B. `.drv`-Dateien –, solange zumindest eine ihrer Ausgaben lebendig ist. Dadurch können Nutzer den Ursprung der Dateien in ihrem Store nachvollziehen. Setzt man den Wert auf **no**, wird ein bisschen weniger Speicher auf der Platte verbraucht.

Auf diese Weise überträgt sich, wenn **--gc-keep-derivations** auf **yes** steht, die Lebendigkeit von Ausgaben auf Ableitungen, und wenn **--gc-keep-outputs** auf **yes** steht, die Lebendigkeit von Ableitungen auf Ausgaben. Stehen beide auf **yes**, bleiben so alle Erstellungsvoraussetzungen wie Quelldateien, Compiler, Bibliotheken und andere Erstellungswerkzeuge lebender Objekte im Store erhalten, ob sie von einer Müllsammlerwurzel aus erreichbar sind oder nicht. Entwickler können sich so erneute Erstellungen oder erneutes Herunterladen sparen.

--impersonate-linux-2.6

Auf Linux-basierten Systemen wird hiermit vorgetäuscht, dass es sich um Linux 2.6 handeln würde, indem der Kernel für einen `uname`-Systemaufruf als Version der Veröffentlichung mit 2.6 antwortet.

Dies kann hilfreich sein, um Programme zu erstellen, die (normalerweise zu Unrecht) von der Kernel-Versionsnummer abhängen.

--lose-logs

Keine Protokolle der Erstellungen vorhalten. Normalerweise würden solche in `localstatedir/guix/log` gespeichert.

--system=System

Verwende *System* als aktuellen Systemtyp. Standardmäßig ist dies das Paar aus Befehlssatz und Kernel, welches beim Aufruf von `configure` erkannt wurde, wie zum Beispiel `x86_64-linux`.

--listen=Endpunkt

Lausche am *Endpunkt* auf Verbindungen. Dabei wird der *Endpunkt* als Dateiname eines Unix-Sockets verstanden, wenn er mit einem / (Schrägstrich) beginnt. Andernfalls wird der *Endpunkt* als Rechnername (d.h. Hostname) oder als Rechnername-Port-Paar verstanden, auf dem gelauscht wird. Hier sind ein paar Beispiele:

--listen=/gnu/var/daemon

Lausche auf Verbindungen am Unix-Socket `/gnu/var/daemon`, falls nötig wird er dazu erstellt.

--listen=localhost

Lausche auf TCP-Verbindungen an der Netzwerkschnittstelle, die `localhost` entspricht, auf Port 44146.

--listen=128.0.0.42:1234

Lausche auf TCP-Verbindungen an der Netzwerkschnittstelle, die `128.0.0.42` entspricht, auf Port 1234.

Diese Befehlszeilenoption kann mehrmals wiederholt werden. In diesem Fall akzeptiert `guix-daemon` Verbindungen auf allen angegebenen Endpunkten. Benutzer können bei Client-Befehlen angeben, mit welchem Endpunkt sie sich verbinden möchten, indem sie die Umgebungsvariable `GUIX_DAEMON_SOCKET` festlegen (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178).

Anmerkung: Das Daemon-Protokoll ist *weder authentifiziert noch verschlüsselt*. Die Benutzung von `--listen=Rechner` eignet sich für lokale Netzwerke, wie z.B. in Rechen-Clustern, wo sich nur solche Knoten mit dem Daemon verbinden, denen man vertraut. In Situationen, wo ein Fernzugriff auf den Daemon durchgeführt wird, empfehlen wir, über Unix-Sockets in Verbindung mit SSH zuzugreifen.

Wird `--listen` nicht angegeben, lauscht `guix-daemon` auf Verbindungen auf dem Unix-Socket, der sich unter `localstatedir/guix/daemon-socket/socket` befindet.

2.4 Anwendungen einrichten

Läuft Guix aufgesetzt auf einer GNU/Linux-Distribution außer Guix System – einer so genannten *Fremddistribution* –, so sind ein paar zusätzliche Schritte bei der Einrichtung nötig. Hier finden Sie manche davon.

2.4.1 Locales

Über Guix installierte Pakete benutzen nicht die Daten zu Regions- und Spracheinstellungen (Locales) des Wirtssystems. Stattdessen müssen Sie erst eines der Locale-Pakete installieren, die für Guix verfügbar sind, und dann den Wert Ihrer Umgebungsvariablen `GUIX_LOCPATH` passend festlegen:

```
$ guix install glibc-locales
$ export GUIX_LOCPATH=$HOME/.guix-profile/lib/locale
```

Beachten Sie, dass das Paket `glibc-locales` Daten für alle von GNU libc unterstützten Locales enthält und deswegen um die 930 MiB wiegt⁵. Wenn alles, was Sie brauchen, einige wenige Locales sind, können Sie Ihr eigenes Locale-Paket mit der Prozedur `make-glibc-utf8-locales` aus dem Modul (`gnu packages base`) definieren. Folgendes Beispiel definiert ein Paket mit den verschiedenen kanadischen UTF-8-Locales, die der GNU libc bekannt sind, das nur um die 14 MiB schwer ist:

```
(use-modules (gnu packages base))

(define my-glibc-locales
  (make-glibc-utf8-locales
    glibc
    #:locales (list "en_CA" "fr_CA" "ik_CA" "iu_CA" "shs_CA")
    #:name "glibc-kanadische-utf8-locales"))
```

⁵ Das `glibc-locales`-Paket fällt durch Deduplizierung im Store nur noch mit 213 MiB ins Gewicht und nimmt auf einem zstd-komprimierten Btrfs-Dateisystem dann nur 67 MiB weg.

Die Variable `GUIX_LOCPATH` spielt eine ähnliche Rolle wie `LOCPATH` (siehe Abschnitt “Locale Names” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Es gibt jedoch zwei wichtige Unterschiede:

1. `GUIX_LOCPATH` wird nur von der `libc` in Guix beachtet und nicht der von Fremddistributionen bereitgestellten `libc`. Mit `GUIX_LOCPATH` können Sie daher sicherstellen, dass die Programme der Fremddistribution keine inkompatiblen Locale-Daten von Guix laden.
2. `libc` hängt an jeden `GUIX_LOCPATH`-Eintrag `/X.Y` an, wobei `X.Y` die Version von `libc` ist – z.B. `2.22`. Sollte Ihr Guix-Profil eine Mischung aus Programmen enthalten, die an verschiedene `libc`-Versionen gebunden sind, wird jede nur die Locale-Daten im richtigen Format zu laden versuchen.

Das ist wichtig, weil das Locale-Datenformat verschiedener `libc`-Versionen inkompatibel sein könnte.

2.4.2 Name Service Switch

Wenn Sie Guix auf einer Fremddistribution verwenden, *empfehlen wir stärkstens*, dass Sie den *Name Service Cache Daemon* der GNU-C-Bibliothek, `nscd`, laufen lassen, welcher auf dem Socket `/var/run/nscd/socket` lauschen sollte. Wenn Sie das nicht tun, könnten mit Guix installierte Anwendungen Probleme beim Auflösen von Hostnamen (d.h. Rechnernamen) oder Benutzerkonten haben, oder sogar abstürzen. Die nächsten Absätze erklären warum.

Die GNU-C-Bibliothek implementiert einen *Name Service Switch* (NSS), welcher einen erweiterbaren Mechanismus zur allgemeinen „Namensauflösung“ darstellt: Hostnamensauflösung, Benutzerkonten und weiteres (siehe Abschnitt “Name Service Switch” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*).

Für die Erweiterbarkeit unterstützt der NSS *Plugins*, welche neue Implementierungen zur Namensauflösung bieten: Zum Beispiel ermöglicht das Plugin `nss-mdns` die Namensauflösung für `.local`-Hostnamen, das Plugin `nis` gestattet die Auflösung von Benutzerkonten über den Network Information Service (NIS) und so weiter. Diese zusätzlichen „Auflösungsdienste“ werden systemweit konfiguriert in `/etc/nsswitch.conf` und alle auf dem System laufenden Programme halten sich an diese Einstellungen (siehe Abschnitt “NSS Configuration File” in *GNU-C-Referenzhandbuch*).

Wenn sie eine Namensauflösung durchführen – zum Beispiel, indem sie die `getaddrinfo`-Funktion in C aufrufen –, versuchen die Anwendungen als Erstes, sich mit dem `nscd` zu verbinden; ist dies erfolgreich, führt `nscd` für sie die weiteren Namensauflösungen durch. Falls `nscd` nicht läuft, führen sie selbst die Namensauflösungen durch, indem sie die Namensauflösungsdienste in ihren eigenen Adressraum laden und ausführen. Diese Namensauflösungsdienste – die `libnss_*.so`-Dateien – werden mit `dlopen` geladen, aber sie kommen von der C-Bibliothek des Wirtssystems und nicht von der C-Bibliothek, an die die Anwendung gebunden wurde (also der C-Bibliothek von Guix).

Und hier kommt es zum Problem: Wenn die Anwendung an die C-Bibliothek von Guix (etwa `glibc 2.24`) gebunden wurde und die NSS-Plugins von einer anderen C-Bibliothek (etwa `libnss_mdns.so` für `glibc 2.22`) zu laden versucht, wird sie vermutlich abstürzen oder die Namensauflösungen werden unerwartet fehlschlagen.

Durch das Ausführen von `nscd` auf dem System wird, neben anderen Vorteilen, dieses Problem der binären Inkompatibilität vermieden, weil diese `libnss_*.so`-Dateien vom `nscd`-Prozess geladen werden, nicht in den Anwendungen selbst.

Beachten Sie, dass auf manchen GNU/Linux-Distributionen wie Arch Linux (Stand Dezember 2024) `nscd` nicht mehr angeboten wird. `nsncd` kann ohne weitere Anpassungen als Ersatz dienen. Siehe das Repository von `nsncd` (<https://github.com/twosigma/nsncd>) und diesen Blog-Eintrag post (<https://flokli.de/posts/2022-11-18-nsncd/>) für weitere Informationen.

2.4.3 X11-Schriftarten

Die Mehrheit der grafischen Anwendungen benutzen Fontconfig zum Finden und Laden von Schriftarten und für die Darstellung im X11-Client. Im Paket `fontconfig` in Guix werden Schriftarten standardmäßig in `$HOME/.guix-profile` gesucht. Um es grafischen Anwendungen, die mit Guix installiert wurden, zu ermöglichen, Schriftarten anzuzeigen, müssen Sie die Schriftarten auch mit Guix installieren. Essenzielle Pakete für Schriftarten sind unter anderem `font-ghostscript`, `font-dejavu` und `font-gnu-freefont`.

Sobald Sie Schriftarten installiert oder wieder entfernt haben oder wenn Ihnen auffällt, dass eine Anwendung Schriftarten nicht finden kann, dann müssen Sie vielleicht Fontconfig installieren und den folgenden Befehl ausführen, damit dessen Zwischenspeicher für Schriftarten aktualisiert wird:

```
guix install fontconfig
fc-cache -rv
```

Um auf Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch verfassten Text in grafischen Anwendungen anzeigen zu können, möchten Sie vielleicht `font-adobe-source-han-sans` oder `font-wqy-zenhei` installieren. Ersteres hat mehrere Ausgaben, für jede Sprachfamilie eine (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59). Zum Beispiel installiert folgender Befehl Schriftarten für chinesische Sprachen:

```
guix install font-adobe-source-han-sans:cn
```

Ältere Programme wie `xterm` benutzen kein Fontconfig, sondern X-Server-seitige Schriftartendarstellung. Solche Programme setzen voraus, dass der volle Name einer Schriftart mit XLFID (X Logical Font Description) angegeben wird, z.B. so:

```
--*-dejavu sans-medium-r-normal-*-100-*-*-*
```

Um solche vollen Namen für die in Ihrem Guix-Profil installierten TrueType-Schriftarten zu verwenden, müssen Sie den Pfad für Schriftarten (Font Path) des X-Servers anpassen:

```
xset +fp $(dirname $(readlink -f ~/.guix-profile/share/fonts/truetype/fonts.dir))
```

Danach können Sie den Befehl `xlsfonts` ausführen (aus dem Paket `xlsfonts`), um sicherzustellen, dass dort Ihre TrueType-Schriftarten aufgeführt sind.

2.4.4 X.509-Zertifikate

Das Paket `nss-certs` bietet X.509-Zertifikate, womit Programme die Identität von Web-Servern authentifizieren können, auf die über HTTPS zugegriffen wird.

Wenn Sie Guix auf einer Fremddistribution verwenden, können Sie dieses Paket installieren und die relevanten Umgebungsvariablen festlegen, damit Pakete wissen, wo sie Zertifikate finden. Unter Abschnitt 11.12 [X.509-Zertifikate], Seite 750, stehen genaue Informationen.

2.4.5 Emacs-Pakete

Wenn Sie Emacs-Pakete mit Guix installieren, werden die Elisp-Dateien innerhalb des Verzeichnisses `share/emacs/site-lisp/` in demjenigen Profil platziert, wohin sie installiert werden. Die Elisp-Bibliotheken werden in Emacs über die `EMACSLOADPATH`-Umgebungsvariable verfügbar gemacht, die durch die Installation von Emacs eingerichtet wird.

Bei der Initialisierung von Emacs werden „Autoload“-Definitionen automatisch über die Guix-spezifische Prozedur `guix-emacs-autoload-packages` ausgewertet. Sie können diese Prozedur selbst interaktiv aufrufen, damit neu installierte Emacs-Pakete erkannt werden, ohne Emacs neu zu starten. Wenn Sie aber aus irgendeinem Grund die mit Guix installierten Pakete nicht automatisch laden lassen möchten, können Sie Emacs mit der Befehlszeilenoption `--no-site-file` starten (siehe Abschnitt “Init File” in *The GNU Emacs Manual*).

Anmerkung: Die meisten Varianten von Emacs sind mittlerweile in der Lage, Code nativ zu kompilieren. Allerdings verhält sich Guix’ Emacs merklich anders als die Voreinstellungen der Emacs-Macher.

Deren Emacs kompiliert Pakete bei Bedarf („just-in-time“) und legt die Objektdateien („Shared Objects“) in einem eigenen Verzeichnis innerhalb Ihres `user-emacs-directory`-Verzeichnisses an. Die Objektdateien darin sind in einer flachen Hierarchie angeordnet und tragen Dateinamen mit zwei Hashes, mit denen der ursprüngliche Dateiname und der Inhalt des Quellcodes verifiziert werden.

Guix’ Emacs dagegen kompiliert seine Pakete bevorzugt im Voraus. Objektdateien tragen im Wesentlichen den ursprünglichen Dateinamen ohne zusätzliche Hashes, mit denen Name oder Inhalt verifiziert würde. Das ermöglicht es, für Guix’ Emacs erstellte Pakete zu veredeln (siehe Kapitel 19 [Sicherheitsaktualisierungen], Seite 892) und obwohl Guix’ Emacs so auch die hashbasierte Verifizierung des Quellcodes wie im Original-Emacs fehlt, kann eine solche Benennung als Sicherheitsmaßnahme ohnehin leicht umgangen werden. Daher schalten wir Just-in-time-Kompilieren ab.

Darüber hinaus sei erwähnt, dass `emacs-minimal` – die Emacs-Variante, mit der normalerweise Emacs-Pakete erstellt werden – weiterhin keine nativen Befehle generiert. Um native Befehle für Ihre Emacs-Pakete schon im Voraus zu erzeugen, nutzen Sie eine Transformation, z.B. `--with-input=emacs-minimal=emacs`.

2.5 Aktualisieren von Guix

Um Guix zu aktualisieren, führen Sie aus:

```
guix pull
```

Siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65, für weitere Informationen.

Wenn Sie Guix auf einer Fremddistribution mit `guix-install.sh` installiert haben, können Sie den Erstellungsdaemon aktualisieren, indem Sie diesen Befehl:

```
sudo -i guix pull
```

gefolgt von diesem ausführen (unter der Annahme, dass Ihre Distribution zur Dienstverwaltung das systemd-Werkzeug benutzt):

```
systemctl restart guix-daemon.service
```

So funktioniert es, wenn `guix-install.sh` benutzt wurde. Andernfalls genügt es jedoch *nicht*, wenn Sie Guix mit der Paketverwaltung einer anderen Distribution installiert haben (etwa mit `sudo apt install guix`, `pacman -S guix` oder ähnliche Befehle), weil auf vielen Distributionen `guix-daemon.service` nur den von der Distribution mitgelieferten Guix-Daemon ausführen wird.

Auf Sicherheitsaktualisierungen in Ihrer Distribution zu warten, ist manchmal in Ordnung, aber Sicherheitslücken im Guix-Paket zu beheben, kostet Distributionen viel Zeit, weil Guix Sicherheitslücken nicht nachträglich in den Veröffentlichungen behebt, die die Distributionen benutzen. Im Guix-Paket in den Versionen mancher Distributionen werden Lücken niemals geschlossen.

Weil aber beim Aktualisieren von Guix auch ein neuer Daemon installiert wird, können Sie einfach die Einstellungen Ihrer Distribution ändern, so dass der bei Guix mitgelieferte `guix-daemon` verwendet wird. Im Folgenden gehen wir davon aus, dass Ihre Distribution `systemd` benutzt.

Erst müssen Sie `guix-daemon.service` mit folgendem Befehl ersetzen:

```
sudo install -m 644 \
    /lib/systemd/system/guix-daemon.service \
    /etc/systemd/system/guix-daemon.service
```

Danach müssen Sie `/etc/systemd/system/guix-daemon.service` bearbeiten. Dazu öffnen Sie diese Datei in einem Texteditor mit Administratorrechten:

```
sudo $EDITOR /etc/systemd/system/guix-daemon.service
```

Dort halten Sie Ausschau nach einer Zeile mit `ExecStart=`, die ungefähr so aussehen dürfte:

```
...
[Service]
ExecStart=/usr/bin/guix-daemon --build-users-group=_guixbuild
...
```

Ändern Sie `/usr/bin/guix-daemon` dann zu `/var/guix/profiles/per-user/root/current-guix/bin/guix-daemon` und speichern Sie die Änderungen.

Wenn Sie das erledigt haben, müssen Sie `systemd` mitteilen, dass `guix-daemon.service` ersetzt wurde.

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Sobald das erledigt ist, können Sie den Guix-Daemon genauso aktualisieren wie wenn Sie Guix mit `guix-install.sh` installiert hätten:

```
sudo -i guix pull
sudo systemctl restart guix-daemon.service
```

Auf Guix System wird der Daemon aktualisiert, indem Sie das System rekonfigurieren (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765).

Um eine bestehende Installation auf den *unprivilegierten Daemon* umzuziehen, damit `guix-daemon` nicht mehr mit dem Administratorbenutzer `root` ausgeführt wird, siehe [unprivileged-daemon-migration], Seite 9.

3 Systeminstallation

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie „Guix System“ auf einer Maschine installieren. Guix kann auch als Paketverwaltungswerkzeug ein bestehendes GNU/Linux-System ergänzen, mehr dazu finden Sie im Abschnitt Kapitel 2 [Installation], Seite 5.

3.1 Einschränkungen

Wir denken, dass Guix System für viele Anwendungszwecke von Heim- und Bürorechnern bis hin zu Servern geeignet ist. Die Verlässlichkeitsgarantien, die es einem bietet – transaktionselle Aktualisierungen und Rücksetzungen, Reproduzierbarkeit – machen es zu einer soliden Grundlage.

Immer mehr Systemdienste sind verfügbar (siehe Abschnitt 11.10 [Dienste], Seite 309).

Bevor Sie mit der Installation fortfahren, denken Sie daran, dass in der Version 1.5.0 vielleicht von Ihnen benötigte Dienste fehlen.

Dies soll allerdings nicht nur ein Hinweis sein, sondern auch als Einladung aufgefasst werden, uns Fehler (und Erfolgsgeschichten!) zu melden und bei uns mitzumachen, um Guix zu verbessern. Siehe den Abschnitt Kapitel 22 [Mitwirken], Seite 903.

3.2 Hardware-Überlegungen

GNU Guix legt den Fokus darauf, die Freiheit des Nutzers auf seinem Rechner zu respektieren. Es baut auf Linux-libre als Kernel auf, wodurch nur Hardware unterstützt wird, für die Treiber und Firmware existieren, die freie Software sind. Heutzutage wird ein großer Teil der handelsüblichen Hardware von GNU/Linux-libre unterstützt – von Tastaturen bis hin zu Grafikkarten, Scannern und Ethernet-Adaptoren. Leider gibt es noch Bereiche, wo die Hardwareanbieter ihren Nutzern die Kontrolle über ihren eigenen Rechner verweigern. Solche Hardware wird von Guix System nicht unterstützt.

Einer der wichtigsten Bereiche, wo es an freien Treibern und freier Firmware mangelt, sind WLAN-Geräte. WLAN-Geräte, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, sind unter anderem solche, die die Atheros-Chips AR9271 und AR7010 verbauen, welche der Linux-libre-Treiber `ath9k` unterstützt, und die, die Broadcom/AirForce-Chips BCM43xx (mit Wireless-Core Revision 5) verbauen, welche der Linux-libre-Treiber `b43-open` unterstützt. Freie Firmware gibt es für beide und sie wird von Haus aus mit Guix System als ein Teil von `%base-firmware` mitgeliefert (siehe Abschnitt 11.3 [„operating-system“-Referenz], Seite 284).

Das Installationsprogramm zeigt zu Beginn eine Warnung an, wenn es Geräte erkennt, die bekanntlich *nicht* funktionieren, weil es keine freie Firmware oder keine freien Treiber dafür gibt.

Die Free Software Foundation (<https://www.fsf.org/>) betreibt *Respects Your Freedom* (<https://www.fsf.org/ryf>) (RYF), ein Zertifizierungsprogramm für Hardware-Produkte, die Ihre Freiheit respektieren, Datenschutz gewährleisten und sicherstellen, dass Sie die Kontrolle über Ihr Gerät haben. Wir ermutigen Sie dazu, die Liste RYF-zertifizierter Geräte zu beachten.

Eine weitere nützliche Ressource ist die Website H-Node (<https://h-node.org/home/index/de>). Dort steht ein Katalog von Hardware-Geräten mit Informationen darüber, wie gut sie von GNU/Linux unterstützt werden.

3.3 Installation von USB-Stick oder DVD

Sie können ein ISO-9660-Installationsabbild von ‘https://ftpmirror.gnu.org/gnu/guix/guix-system-install-1.5.0.x86_64-linux.iso’ herunterladen, dass Sie auf einen USB-Stick aufspielen oder auf eine DVD brennen können, wobei Sie anstelle von `x86_64-linux` eines der folgenden schreiben können:

`x86_64-linux`

für ein GNU/Linux-System auf Intel/AMD-kompatiblen 64-Bit-Prozessoren,

`i686-linux`

für ein 32-Bit-GNU/Linux-System auf Intel-kompatiblen Prozessoren.

Laden Sie auch die entsprechende `.sig`-Datei herunter und verifizieren Sie damit die Authentizität Ihres Abbilds, indem Sie diese Befehle eingeben:

```
$ wget https://ftpmirror.gnu.org/gnu/guix/guix-system-install-1.5.0.x86_64-linux.iso.sig
$ gpg --verify guix-system-install-1.5.0.x86_64-linux.iso.sig
```

Falls dieser Befehl fehlschlägt, weil Sie nicht über den nötigen öffentlichen Schlüssel verfügen, können Sie ihn mit diesem Befehl importieren:

```
$ wget https://sv.gnu.org/people/viewgpg.php?user_id=15145 \
-q0 - | gpg --import -
```

und den Befehl `gpg --verify` erneut ausführen.

Beachten Sie, dass eine Warnung wie „Dieser Schlüssel trägt keine vertrauenswürdige Signatur!“ normal ist.

Dieses Abbild enthält die Werkzeuge, die Sie zur Installation brauchen. Es ist dafür gedacht, *so wie es ist* auf einen hinreichend großen USB-Stick oder eine DVD kopiert zu werden.

Kopieren auf einen USB-Stick

Stecken Sie einen USB-Stick in Ihren Rechner ein, der mindestens 1 GiB groß ist, und bestimmen Sie seinen Gerätenamen. Ist der Gerätename des USB-Sticks `/dev/sdX`, dann kopieren Sie das Abbild mit dem Befehl:

```
dd if=guix-system-install-1.5.0.x86_64-linux.iso of=/dev/sdX status=progress
sync
```

Sie benötigen in der Regel Administratorrechte, um auf `/dev/sdX` zuzugreifen.

Auf eine DVD brennen

Legen Sie eine unbespielte DVD in Ihren Rechner ein und bestimmen Sie ihren Gerätenamen. Angenommen der Name des DVD-Laufwerks ist `/dev/srX`, kopieren Sie das Abbild mit:

```
growisofs -dvd-compat -Z /dev/srX=guix-system-install-1.5.0.x86_64-linux.iso
```

Der Zugriff auf `/dev/srX` setzt in der Regel Administratorrechte voraus.

Das System starten

Sobald das erledigt ist, sollten Sie Ihr System neu starten und es vom USB-Stick oder der DVD hochfahren („booten“) können. Dazu müssen Sie wahrscheinlich beim Starten des Rechners in das BIOS- oder UEFI-Boot-Menü gehen, von wo aus Sie auswählen können,

dass vom USB-Stick gebootet werden soll. Um aus Libreboot heraus zu booten, wechseln Sie in den Befehlsmodus, indem Sie die `c`-Taste drücken, und geben Sie `search_grub usb` ein.

Leider scheitert auf manchen Maschinen der Bootvorgang und Sie bekommen nach dem Booten nur einen schwarzen Bildschirm zu sehen, selbst nachdem Sie zehn Minuten lang gewartet haben. Das kann bedeuten, dass Ihre Maschine Guix System nicht ausführen kann; vielleicht möchten Sie stattdessen Guix auf einer Fremddistribution installieren (siehe Abschnitt 2.1 [Aus Binärdatei installieren], Seite 5). Aber es ist noch zu früh, um aufzugeben; womöglich lässt sich der schwarze Bildschirm umgehen, indem Sie in GRUBs Bootmenü die Taste `e` drücken und die Option `nomodeset` an die Linux-Bootzeile anhängen. In manchen Fällen kann das Problem mit dem schwarzen Bildschirm auch gelöst werden, indem Sie einen anderen Bildschirm anschließen.

Lesen Sie den Abschnitt Abschnitt 3.8 [Guix in einer VM installieren], Seite 37, wenn Sie Guix System stattdessen in einer virtuellen Maschine (VM) installieren möchten.

3.4 Vor der Installation

Wenn Sie Ihren Rechner gebootet haben, können Sie sich vom grafischen Installationsprogramm durch den Installationsvorgang führen lassen, was den Einstieg leicht macht (siehe Abschnitt 3.5 [Geführte grafische Installation], Seite 29). Alternativ können Sie sich auch für einen „manuellen“ Installationsvorgang entscheiden, wenn Sie bereits mit GNU/Linux vertraut sind und mehr Kontrolle haben möchten, als sie das grafische Installationsprogramm bietet (siehe Abschnitt 3.6 [Manuelle Installation], Seite 31).


Das grafische Installationsprogramm steht Ihnen auf TTY1 zur Verfügung. Auf den TTYS 3 bis 6 können Sie vor sich eine Eingabeaufforderung für den Administratornutzer „root“ sehen, nachdem Sie `strg-alt-f3`, `strg-alt-f4` usw. gedrückt haben. TTY2 zeigt Ihnen dieses Handbuch, das Sie über die Tastenkombination `strg-alt-f2` erreichen. In dieser Dokumentation können Sie mit den Steuerungsbefehlen Ihres Info-Betrachters blättern (siehe *Stand-alone GNU Info*). Auf dem Installationssystem läuft der GPM-Maus-Daemon, wodurch Sie Text mit der linken Maustaste markieren und ihn mit der mittleren Maustaste einfügen können.

Anmerkung: Für die Installation benötigen Sie Zugang zum Internet, damit fehlende Abhängigkeiten Ihrer Systemkonfiguration heruntergeladen werden können. Im Abschnitt „Netzwerkkonfiguration“ weiter unten finden Sie mehr Informationen dazu.


3.5 Geführte grafische Installation

Das grafische Installationsprogramm ist mit einer textbasierten Benutzeroberfläche ausgestattet. Es kann Sie mit Dialogfeldern durch die Schritte führen, mit denen Sie GNU Guix System installieren.


Die ersten Dialogfelder ermöglichen es Ihnen, das System aufzusetzen, wie Sie es bei der Installation benutzen: Sie können die Sprache und Tastaturbelegung festlegen und die Netzwerkanbindung einrichten, die während der Installation benutzt wird. Das folgende Bild zeigt den Dialog zur Einrichtung der Netzwerkanbindung.



Mit den danach kommenden Schritten können Sie Ihre Festplatte partitionieren, wie im folgenden Bild gezeigt, und auswählen, ob Ihre Dateisysteme verschlüsselt werden sollen oder nicht. Sie können Ihren Rechnernamen und das Administratorpasswort (das „root“-Passwort) festlegen und ein Benutzerkonto einrichten, und noch mehr.



Beachten Sie, dass Sie mit dem Installationsprogramm jederzeit den aktuellen Installationsschritt verlassen und zu einem vorherigen Schritt zurückkehren können, wie Sie im folgenden Bild sehen können.



Sobald Sie fertig sind, erzeugt das Installationsprogramm eine Betriebssystemkonfiguration und zeigt sie an (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275). Zu diesem Zeitpunkt können Sie auf „OK“ drücken und die Installation wird losgehen. Ist sie erfolgreich, können Sie neu starten und Ihr neues System genießen. Siehe Abschnitt 3.7 [Nach der Systeminstallation], Seite 36, für Informationen, wie es weitergeht!

3.6 Manuelle Installation

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie GNU Guix System auf manuelle Weise auf Ihrer Maschine installieren. Diese Alternative setzt voraus, dass Sie bereits mit GNU/Linux, der Shell und üblichen Administrationswerkzeugen vertraut sind. Wenn Sie glauben, dass das nichts für Sie ist, dann möchten Sie vielleicht das geführte grafische Installationsprogramm benutzen (siehe Abschnitt 3.5 [Geführte grafische Installation], Seite 29).

Das Installationssystem macht Eingabeaufforderungen auf den TTYs 3 bis 6 zugänglich, auf denen Sie als Administratornutzer Befehle eingeben können; Sie erreichen diese, indem Sie die Tastenkombinationen ***strg-alt-f3***, ***strg-alt-f4*** und so weiter benutzen. Es enthält viele übliche Werkzeuge, mit denen Sie diese Aufgabe bewältigen können. Da es sich auch um ein vollständiges „Guix System“-System handelt, können Sie aber auch andere Pakete mit dem Befehl **guix package** nachinstallieren, wenn Sie sie brauchen (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von guix package], Seite 43).

3.6.1 Tastaturbelegung, Netzwerkanbindung und Partitionierung

Bevor Sie das System installieren können, wollen Sie vielleicht die Tastaturbelegung ändern, eine Netzwerkverbindung herstellen und die Zielfestplatte partitionieren. Dieser Abschnitt wird Sie durch diese Schritte führen.

3.6.1.1 Tastaturbelegung

Das Installationsabbild verwendet die US-amerikanische QWERTY-Tastaturbelegung. Wenn Sie dies ändern möchten, können Sie den `loadkeys`-Befehl benutzen. Mit folgendem Befehl würden Sie zum Beispiel die Dvorak-Tastaturbelegung auswählen:

```
loadkeys dvorak
```

Schauen Sie sich an, welche Dateien im Verzeichnis `/run/current-system/profile/share/keymaps` stehen, um eine Liste verfügbarer Tastaturbelegungen zu sehen. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, führen Sie `man loadkeys` aus.

3.6.1.2 Netzwerkkonfiguration

Führen Sie folgenden Befehl aus, um zu sehen, wie Ihre Netzwerkschnittstellen benannt sind:

```
ifconfig -a
... oder mit dem GNU/Linux-eigenen ip-Befehl:
ip address
```

Der Name kabelgebundener Schnittstellen (engl. Interfaces) beginnt mit dem Buchstaben ‘e’, zum Beispiel heißt die dem ersten fest eingebauten Ethernet-Adapter entsprechende Schnittstelle ‘`eno1`’. Drahtlose Schnittstellen werden mit einem Namen bezeichnet, der mit dem Buchstaben ‘w’ beginnt, etwa ‘`w1p2s0`’.

Kabelverbindung

Um ein kabelgebundenes Netzwerk einzurichten, führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei Sie statt *Schnittstelle* den Namen der kabelgebundenen Schnittstelle eintippen, die Sie benutzen möchten.

```
ifconfig Schnittstelle up
... oder mit dem GNU/Linux-eigenen ip-Befehl:
ip link set Schnittstelle up
```

Drahtlose Verbindung

Um Drahtlosnetzwerke einzurichten, können Sie eine Konfigurationsdatei für das Konfigurationswerkzeug des `wpa_supplicant` schreiben (wo Sie sie speichern, ist nicht wichtig), indem Sie eines der verfügbaren Textbearbeitungsprogramme wie etwa `nano` benutzen:

```
nano wpa_supplicant.conf
```

Zum Beispiel können Sie die folgende Formulierung in der Datei speichern, die für viele Drahtlosnetzwerke funktioniert, sofern Sie die richtige SSID und Passphrase für das Netzwerk eingeben, mit dem Sie sich verbinden möchten:

```
network={
    ssid="meine-ssid"
    key_mgmt=WPA-PSK
```

```
    psk="geheime Passphrase des Netzwerks"
}
```

Starten Sie den Dienst für Drahtlosnetzwerke und lassen Sie ihn im Hintergrund laufen, indem Sie folgenden Befehl eintippen (ersetzen Sie dabei *Schnittstelle* durch den Namen der Netzwerkschnittstelle, die Sie benutzen möchten):

```
wpa_supplicant -c wpa_supplicant.conf -i Schnittstelle -B
```

Führen Sie `man wpa_supplicant` aus, um mehr Informationen zu erhalten.

Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie sich eine IP-Adresse beschaffen. Auf einem Netzwerk, wo IP-Adressen automatisch *via* DHCP zugewiesen werden, können Sie das hier ausführen:

```
dhclient -v Schnittstelle
```

Versuchen Sie, einen Server zu pingen, um zu prüfen, ob sie mit dem Internet verbunden sind und alles richtig funktioniert:

```
ping -c 3 gnu.org
```

Einen Internetzugang herzustellen, ist in jedem Fall nötig, weil das Abbild nicht alle Software und Werkzeuge enthält, die nötig sein könnten.

Wenn HTTP- und HTTPS-Zugriffe bei Ihnen über einen Proxy laufen sollen, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
herd set-http-proxy guix-daemon URL
```

Dabei ist *URL* die URL des Proxys, zum Beispiel `http://example.org:8118`.

Wenn Sie möchten, können Sie die weitere Installation auch per Fernwartung durchführen, indem Sie einen SSH-Server starten:

```
herd start ssh-daemon
```

Vergewissern Sie sich vorher, dass Sie entweder ein Passwort mit `passwd` festgelegt haben, oder dass Sie für OpenSSH eine Authentifizierung über öffentliche Schlüssel eingerichtet haben, bevor Sie sich anmelden.

3.6.1.3 Plattenpartitionierung

Sofern nicht bereits geschehen, ist der nächste Schritt, zu partitionieren und dann die Zielpartition zu formatieren.

Auf dem Installationsabbild sind mehrere Partitionierungswerzeuge zu finden, einschließlich (siehe Abschnitt “Overview” in *GNU Parted User Manual*), `fdisk` und `cfdisk`. Starten Sie eines davon und partitionieren Sie Ihre Festplatte oder sonstigen Massenspeicher, wie Sie möchten:

```
cfdisk
```

Wenn Ihre Platte mit einer „GUID Partition Table“ (GPT) formatiert ist, und Sie vorhaben, die BIOS-basierte Variante des GRUB-Bootloaders zu installieren (was der Vorgabe entspricht), stellen Sie sicher, dass eine Partition als BIOS-Boot-Partition ausgewiesen ist (siehe Abschnitt “BIOS installation” in *GNU GRUB manual*).

Falls Sie stattdessen einen EFI-basierten GRUB installieren möchten, muss auf der Platte eine FAT32-formatierte *EFI-Systempartition* (ESP) vorhanden sein. Diese Partition kann unter dem Pfad `/boot/efi` eingebunden („gemountet“) werden und die `esp`-Flag der Partition muss gesetzt sein. Dazu würden Sie beispielsweise in `parted` eintippen:

```
parted /dev/sda set 1 esp on
```

Anmerkung: Falls Sie nicht wissen, ob Sie einen EFI- oder BIOS-basierten GRUB installieren möchten: Wenn bei Ihnen das Verzeichnis `/sys/firmware/efi` im Dateisystem existiert, möchten Sie vermutlich eine EFI-Installation durchführen, wozu Sie in Ihrer Konfiguration `grub-efi-bootloader` benutzen. Ansonsten sollten Sie den BIOS-basierten GRUB benutzen, der mit `grub-bootloader` bezeichnet wird. Siehe Abschnitt 11.15 [Bootloader-Konfiguration], Seite 757, wenn Sie mehr Informationen über Bootloader brauchen.

Sobald Sie die Platte fertig partitioniert haben, auf die Sie installieren möchten, müssen Sie ein Dateisystem auf Ihrer oder Ihren für Guix System vorgesehenen Partition(en) erzeugen¹. Wenn Sie eine ESP brauchen und dafür die Partition `/dev/sda1` vorgesehen haben, müssen Sie diesen Befehl ausführen:

```
mkfs.fat -F32 /dev/sda1
```

Für das Wurzeldateisystem ist ext4 das am häufigsten genutzte Format. Andere Dateisysteme, wie Btrfs, unterstützen Kompression, wovon berichtet wird, es habe sich als sinnvolle Ergänzung zur Dateieduplikation erwiesen, die der Daemon unabhängig vom Dateisystem bietet (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des guix-daemon], Seite 17).

Geben Sie Ihren Dateisystemen auch besser eine Bezeichnung („Label“), damit Sie sie zuverlässig wiedererkennen und später in den `file-system`-Deklarationen darauf Bezug nehmen können (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288). Dazu benutzen Sie typischerweise die Befehlszeilenoption `-L` des Befehls `mkfs.ext4` oder entsprechende Optionen für andere Befehle. Wenn wir also annehmen, dass `/dev/sda2` die Partition ist, auf der Ihr Wurzeldateisystem (englisch „root“) wohnen soll, können Sie dort mit diesem Befehl ein Dateisystem mit der Bezeichnung `my-root` erstellen:

```
mkfs.ext4 -L my-root /dev/sda2
```

Falls Sie aber vorhaben, die Partition mit dem Wurzeldateisystem zu verschlüsseln, können Sie dazu die Cryptsetup-/LUKS-Werkzeuge verwenden (siehe `man cryptsetup`, um mehr darüber zu erfahren).

Angenommen Sie wollen die Partition für das Wurzeldateisystem verschlüsselt auf `/dev/sda2` installieren, dann brauchen Sie eine Befehlsfolge ähnlich wie diese, um sie als LUKS-Partition zu formatieren:

```
cryptsetup luksFormat /dev/sda2
cryptsetup open /dev/sda2 my-partition
mkfs.ext4 -L my-root /dev/mapper/my-partition
```

Sobald das erledigt ist, binden Sie dieses Dateisystem als Installationsziel mit dem Einhängepunkt `/mnt` ein, wozu Sie einen Befehl wie hier eintippen (auch hier unter der Annahme, dass `my-root` die Bezeichnung des künftigen Wurzeldateisystems ist):

```
mount LABEL=my-root /mnt
```

Binden Sie auch alle anderen Dateisysteme ein, die Sie auf dem Zielsystem benutzen möchten, mit Einhängepunkten relativ zu diesem Pfad. Wenn Sie sich zum Beispiel für

¹ Derzeit unterstützt Guix System nur die Dateisystemtypen ext4, btrfs, JFS, F2FS und XFS. Insbesondere funktioniert Guix-Code, der Dateisystem-UUIDs und -Bezeichnungen ausliest, nur auf diesen Dateisystemtypen.

einen Einhängepunkt `/boot/efi` für die EFI-Systempartition entschieden haben, binden Sie sie jetzt als `/mnt/boot/efi` ein, damit `guix system init` sie später findet.

Wenn Sie zudem auch vorhaben, eine oder mehrere Swap-Partitionen zu benutzen (siehe Abschnitt 11.6 [Swap-Speicher], Seite 298), initialisieren Sie diese nun mit `mkswap`. Angenommen Sie haben eine Swap-Partition auf `/dev/sda3`, dann würde der Befehl so lauten:

```
mkswap /dev/sda3
swapon /dev/sda3
```

Alternativ können Sie eine Swap-Datei benutzen. Angenommen, Sie wollten die Datei `/swapdatei` im neuen System als eine Swapdatei benutzen, dann müssten Sie Folgendes ausführen²:

```
# Das bedeutet 10 GiB Swapspeicher. "count" anpassen zum Ändern.
dd if=/dev/zero of=/mnt/swapfile bs=1MiB count=10240
# Zur Sicherheit darf nur der Administrator lesen und schreiben.
chmod 600 /mnt/swapfile
mkswap /mnt/swapfile
swapon /mnt/swapfile
```

Bedenken Sie, dass, wenn Sie die Partition für das Wurzeldateisystem („root“) verschlüsselt und eine Swap-Datei in diesem Dateisystem wie oben beschrieben erstellt haben, die Verschlüsselung auch die Swap-Datei schützt, genau wie jede andere Datei in dem Dateisystem.

3.6.2 Fortfahren mit der Installation

Wenn die Partitionen des Installationsziels bereit sind und dessen Wurzeldateisystem unter `/mnt` eingebunden wurde, kann es losgehen mit der Installation. Führen Sie zuerst aus:

```
herd start cow-store /mnt
```

Dadurch wird `/gnu/store` copy-on-write, d.h. dorthin von Guix erstellte Pakete werden in ihrer Installationsphase auf dem unter `/mnt` befindlichen Zieldateisystem gespeichert, statt den Arbeitsspeicher auszulasten. Das ist nötig, weil die erste Phase des Befehls `guix system init` (siehe unten) viele Dateien nach `/gnu/store` herunterlädt oder sie erstellt, Änderungen am `/gnu/store` aber bis dahin wie das übrige Installationssystem nur im Arbeitsspeicher gelagert werden konnten.

Als Nächstes müssen Sie eine Datei bearbeiten und dort eine Deklaration des Betriebssystems, das Sie installieren möchten, hineinschreiben. Zu diesem Zweck sind im Installationssystem drei Texteditoren enthalten. Wir empfehlen, dass Sie GNU nano benutzen (siehe *GNU nano Manual*), welcher Syntax und zueinander gehörende Klammern hervorheben kann. Andere mitgelieferte Texteditoren, die Sie benutzen können, sind mg (ein Emacs-Klon) und nvi (ein Klon des ursprünglichen vi-Editors von BSD). Wir empfehlen sehr, dass Sie diese Datei im Zieldateisystem der Installation speichern, etwa als `/mnt/etc/config.scm`, weil Sie Ihre Konfigurationsdatei im frisch installierten System noch brauchen werden.

Der Abschnitt Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275, gibt einen Überblick über die Konfigurationsdatei. Die in dem Abschnitt diskutierten Beispielkonfigurationen sind im Installationsabbild im Verzeichnis `/etc/configuration` zu finden. Um

² Dieses Beispiel wird auf vielen Arten von Dateisystemen funktionieren (z.B. auf ext4). Auf Dateisystemen mit Copy-on-Write (wie z.B. btrfs) können sich die nötigen Schritte unterscheiden. Details finden Sie in der Dokumentation auf den Handbuchseiten von `mkswap` und `swapon`.

also mit einer Systemkonfiguration anzufangen, die einen grafischen Anzeigeserver (einen „Display-Server“ zum Darstellen einer „Desktop“-Arbeitsumgebung) bietet, könnten Sie so etwas ausführen:

```
# mkdir /mnt/etc
# cp /etc/configuration/desktop.scm /mnt/etc/config.scm
# nano /mnt/etc/config.scm
```

Achten Sie darauf, was in Ihrer Konfigurationsdatei steht, und besonders auf Folgendes:

- Ihre `bootloader-configuration`-Form muss sich auf die Ziele beziehen, auf die Sie GRUB installieren möchten. Sie sollte genau dann `grub-bootloader` nennen, wenn Sie GRUB im alten BIOS-Modus installieren, und für neuere UEFI-Systeme sollten Sie `grub-efi-bootloader` nennen. Bei Altsystemen bezeichnet das `targets`-Feld die Geräte wie (`list "/dev/sda"`), bei UEFI-Systemen bezeichnet es die Pfade zu eingebundenen EFI-Partitionen (ESP) wie (`list "/boot/efi"`); stellen Sie sicher, dass die Pfade tatsächlich dort eingebunden sind und ein `file-system`-Eintrag dafür in Ihrer Konfiguration festgelegt wurde.
- Dateisystembezeichnungen müssen mit den jeweiligen `device`-Feldern in Ihrer `file-system`-Konfiguration übereinstimmen, sofern Sie in Ihrer `file-system`-Konfiguration die Prozedur `file-system-label` für ihre `device`-Felder benutzen.
- Gibt es verschlüsselte Partitionen oder RAID-Partitionen, dann müssen sie im `mapped-devices`-Feld genannt werden (siehe Abschnitt 11.5 [Zugeordnete Geräte], Seite 295).

Wenn Sie damit fertig sind, Ihre Konfigurationsdatei vorzubereiten, können Sie das neue System initialisieren (denken Sie daran, dass zukünftige Wurzeldateisystem muss unter `/mnt` wie bereits beschrieben eingebunden sein):

```
guix system init /mnt/etc/config.scm /mnt
```

Dies kopiert alle notwendigen Dateien und installiert GRUB auf `/dev/sdX`, sofern Sie nicht noch die Befehlszeilenoption `--no-bootloader` benutzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765. Der Befehl kann das Herunterladen oder Erstellen fehlender Softwarepakete auslösen, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Sobald der Befehl erfolgreich – hoffentlich! – durchgelaufen ist, können Sie mit dem Befehl `reboot` das neue System booten lassen. Der Administratornutzer `root` hat im neuen System zunächst ein leeres Passwort, und Passwörter der anderen Nutzer müssen Sie später setzen, indem Sie den Befehl `passwd` als `root` ausführen, außer Ihre Konfiguration enthält schon Passwörter (siehe [user-account-password], Seite 303). Siehe Abschnitt 3.7 [Nach der Systeminstallation], Seite 36, für Informationen, wie es weiter geht!

3.7 Nach der Systeminstallation

Sie haben es geschafft: Sie haben Guix System erfolgreich gebootet! Melden Sie sich am System als der Nicht-`root`-Benutzer an, den Sie während der Installation angelegt haben. Sie können Guix System aktualisieren, wann Sie möchten, indem Sie das hier ausführen:

```
guix pull
sudo guix system reconfigure /etc/config.scm
```

Dadurch wird eine neue Systemgeneration aus den neuesten Paketen und Diensten erstellt.

Werfen Sie nun einen Blick auf Abschnitt 11.1 [Einstieg in Guix System], Seite 272, und besuchen Sie uns auf #guix auf dem Libera.Chat-IRC-Netzwerk oder auf der Mailing-Liste guix-devel@gnu.org, um uns Rückmeldung zu geben!

3.8 Guix in einer virtuellen Maschine installieren

Wenn Sie Guix System auf einer virtuellen Maschine (VM) oder einem „Virtual Private Server“ (VPS) statt auf Ihrer echten Maschine installieren möchten, ist dieser Abschnitt hier richtig für Sie.

Um eine virtuelle Maschine für QEMU (<https://qemu.org/>) aufzusetzen, mit der Sie Guix System in ein „Disk-Image“ installieren können (also in eine Datei mit einem Abbild eines Plattspeichers), gehen Sie so vor:

1. Zunächst laden Sie das Installationsabbild des Guix-Systems wie zuvor beschrieben herunter und entpacken es (siehe Abschnitt 3.3 [Installation von USB-Stick oder DVD], Seite 28).
2. Legen Sie nun ein Disk-Image an, das das System nach der Installation enthalten soll. Um ein qcow2-formatiertes Disk-Image zu erstellen, benutzen Sie den Befehl `qemu-img`:

```
qemu-img create -f qcow2 guix-system.img 50G
```

Die Datei, die Sie herausbekommen, wird wesentlich kleiner als 50 GB sein (typischerweise kleiner als 1 MB), vergrößert sich aber, wenn der virtualisierte Speicher gefüllt wird.

3. Starten Sie das USB-Installationsabbild auf einer virtuellen Maschine:

```
qemu-system-x86_64 -m 1024 -smp 1 -enable-kvm \
    -nic user,model=virtio-net-pci -boot menu=on,order=d \
    -drive file=guix-system.img \
    -drive media=cdrom,readonly=on,file=guix-system-install-1.5.0.System.iso
```

`-enable-kvm` ist optional, verbessert die Rechenleistung aber erheblich, siehe Abschnitt 11.18 [Guix in einer VM starten], Seite 782.

4. Sie sind nun in der virtuellen Maschine als Administratornutzer `root` angemeldet und können mit der Installation wie gewohnt fortfahren. Folgen Sie der Anleitung im Abschnitt Abschnitt 3.4 [Vor der Installation], Seite 29.

Wurde die Installation abgeschlossen, können Sie das System starten, das sich nun als Abbild in der Datei `guix-system.img` befindet. Der Abschnitt Abschnitt 11.18 [Guix in einer VM starten], Seite 782, erklärt, wie Sie das tun können.

3.9 Ein Abbild zur Installation erstellen

Das oben beschriebene Installationsabbild wurde mit dem Befehl `guix system` erstellt, genauer gesagt mit:

```
guix system image -t iso9660 gnu/system/install.scm
```

Die Datei `gnu/system/install.scm` finden Sie im Quellbaum von Guix. Schauen Sie sich die Datei und auch den Abschnitt Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765, an, um mehr Informationen über das Installationsabbild zu erhalten.

3.10 Abbild zur Installation für ARM-Rechner erstellen

Viele ARM-Chips funktionieren nur mit ihrer eigenen speziellen Variante des U-Boot-Bootloaders (<https://www.denx.de/wiki/U-Boot/>).

Wenn Sie ein Disk-Image erstellen und der Bootloader nicht anderweitig schon installiert ist (auf einem anderen Laufwerk), ist es ratsam, ein Disk-Image zu erstellen, was den Bootloader enthält, mit dem Befehl:

```
guix system image --system=armhf-linux -e '((@ (gnu system install) os-with-u-boot) (@
```

A20-OLinuXino-Lime2 ist der Name des Chips. Wenn Sie einen ungültigen Namen eingeben, wird eine Liste möglicher Chip-Namen ausgegeben.

4 Einstieg

Wenn Sie in diesem Abschnitt angekommen sind, haben Sie vermutlich zuvor entweder Guix auf einer fremden Distribution installiert (siehe Kapitel 2 [Installation], Seite 5) oder Sie haben das eigenständige „Guix System“ installiert (siehe Kapitel 3 [Systeminstallation], Seite 27). Nun wird es Zeit für Sie, Guix kennenzulernen. Darum soll es in diesem Abschnitt gehen. Wir möchten Ihnen ein Gefühl vermitteln, wie sich Guix anfühlt.

Bei Guix geht es darum, Software zu installieren, also wollen Sie vermutlich zunächst Software finden, die Sie haben möchten. Sagen wir, Sie suchen ein Programm zur Textverarbeitung. Dann führen Sie diesen Befehl aus:

```
guix search text editor
```

Durch diesen Befehl stoßen Sie auf eine Reihe passender Pakete. Für jedes werden Ihnen der Name des Pakets, seine Version, eine Beschreibung und weitere Informationen angezeigt. Sobald Sie das Paket gefunden haben, dass Sie benutzen möchten, sagen wir mal Emacs (aha!), dann können Sie weitermachen und es installieren (führen Sie diesen Befehl als normaler Benutzer aus, *Guix braucht hierfür keine Administratorrechte!*):

```
guix install emacs
```

Sie haben soeben Ihr erstes Paket installiert, Glückwunsch! Das Paket ist nun Teil Ihres voreingestellten Profils in `$HOME/.guix-profile` – ein *Profil* ist ein Verzeichnis, das installierte Pakete enthält. Während Sie das getan haben, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass Guix vorerst alle Programmdateien herunterlädt, statt sie auf Ihrem Rechner zu kompilieren, außer wenn Sie diese Funktionalität vorher ausdrücklich *abgeschaltet* haben. In diesem Fall ist Guix wahrscheinlich noch immer mit der Erstellung beschäftigt. Siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54, für mehr Informationen.

Wenn Sie *nicht* Guix System benutzen, wird der Befehl `guix install` diesen Hinweis ausgegeben haben:

Hinweis: Vielleicht möchten Sie die nötigen Umgebungsvariablen festlegen, indem Sie dies ausführen:

```
GUIX_PROFILE="$HOME/.guix-profile"
. "$GUIX_PROFILE/etc/profile"
```

Sie können sie auch mit ``guix package --search-paths -p "$HOME/.guix-profile"'` nachlesen.

Tatsächlich ist es erforderlich, dass Sie Ihrer Shell erst einmal mitteilen, wo sich `emacs` und andere mit Guix installierte Programme befinden. Wenn Sie die obigen zwei Zeilen in die Shell einfügen, wird genau das bewerkstelligt: `$HOME/.guix-profile/bin` – wo sich das installierte Paket befindet – wird in die PATH-Umgebungsvariable eingefügt. Sie können diese zwei Zeilen in Ihre Shell hineinkopieren, damit sie sich sofort auswirken, aber wichtiger ist, dass Sie sie in `~/.bash_profile` kopieren (oder eine äquivalente Datei, wenn Sie *nicht* Bash benutzen), damit die Umgebungsvariablen nächstes Mal gesetzt sind, wenn Sie wieder eine Shell öffnen. Das müssen Sie nur einmal machen und es sorgt auch bei anderen Umgebungsvariablen mit Suchpfaden dafür, dass die installierte Software gefunden wird. Wenn Sie zum Beispiel `python` und Bibliotheken für Python installieren, wird `GUIX_PYTHONPATH` definiert.

Sie können nun weitere Pakete installieren, wann immer Sie möchten. Um die installierten Pakete aufzulisten, führen Sie dies aus:

```
guix package --list-installed
```

Um ein Paket wieder zu entfernen, benutzen Sie wenig überraschend `guix remove`. Guix hebt sich von anderen Paketverwaltern darin ab, dass Sie jede Operation, die Sie durchgeführt haben, auch wieder *zurücksetzen* können, egal ob `install`, `remove` oder `upgrade`, indem Sie dies ausführen:

```
guix package --roll-back
```

Das geht deshalb, weil jede Operation eigentlich als *Transaktion* durchgeführt wird, die eine neue *Generation* erstellt. Über folgenden Befehl bekommen Sie diese Generationen und den Unterschied zwischen ihnen angezeigt:

```
guix package --list-generations
```

Jetzt kennen Sie die Grundlagen der Paketverwaltung!

Vertiefung: Lesen Sie den Abschnitt zur Kapitel 5 [Paketverwaltung], Seite 42, für mehr Informationen dazu. Vielleicht gefällt Ihnen *deklarative* Paketverwaltung mit `guix package --manifest`, die Verwaltung separater *Profile* mit `--profile`, das Löschen alter Generationen und das „Müllsammeln“ (Garbage Collection) sowie andere raffinierte Funktionalitäten, die sich als nützlich erweisen werden, wenn Sie sich länger mit Guix befassen. Wenn Sie Software entwickeln, lernen Sie im Abschnitt Kapitel 7 [Entwicklung], Seite 89, hilfreiche Werkzeuge kennen. Und wenn Sie neugierig sind, wird Ihnen im Abschnitt Abschnitt 5.1 [Funktionalitäten], Seite 42, ein Überblick gegeben, wie und nach welchen Prinzipien Guix aufgebaut ist.

Es ist sogar möglich, die Konfiguration Ihrer gesamten *Persönlichen Umgebung* mit Guix zu erledigen – die „Dotfiles“, die in Ihrem Persönlichen Verzeichnis einen Namen tragen, der mit einem Punkt beginnt, außerdem eigene Dienste und Pakete für das Benutzerkonto. Diese Funktion heißt Guix Home. Siehe Kapitel 13 [Persönliche Konfiguration], Seite 810, um mehr darüber zu erfahren!

Sobald Sie eine Reihe von Paketen installiert haben, werden Sie diese regelmäßig auf deren neueste und beste Version aktualisieren wollen. Dazu ist es erforderlich, dass Sie zunächst die neueste Version von Guix und seiner Paketsammlung mit einem „Pull“ laden:

```
guix pull
```

Das Endergebnis ist ein neuer `guix`-Befehl innerhalb von `~/.config/guix/current/bin`. Sofern Sie nicht Guix System benutzen, sollten Sie dem Hinweis Folge leisten, den Sie bei der ersten Ausführung von `guix pull` angezeigt bekommen, d.h. ähnlich wie oben beschrieben, fügen Sie diese zwei Zeilen in Ihr Terminal und Ihre `.bash_profile` ein:

```
GUIX_PROFILE="$HOME/.config/guix/current"
. "$GUIX_PROFILE/etc/profile"
```

Ebenso müssen Sie Ihre Shell auf diesen neuen `guix`-Befehl hinweisen:

```
hash guix
```

Wenn das geschafft ist, benutzen Sie ein brandneues Guix. Jetzt können Sie damit fortfahren, alle zuvor installierten Pakete zu aktualisieren:

```
guix upgrade
```

Während dieser Befehl ausgeführt wird, werden Sie sehen, dass Binärdateien heruntergeladen werden (vielleicht müssen manche Pakete auch auf Ihrem Rechner erstellt werden). Letztendlich stehen Ihnen die aktualisierten Pakete zur Verfügung. Falls eine der Aktualisierungen nicht Ihren Wünschen entspricht, haben Sie immer auch die Möglichkeit, sie auf den alten Stand zurückzusetzen!

Sie können sich anzeigen lassen, welche Version von Guix Sie genau verwenden, indem Sie dies ausführen:

```
guix describe
```

Die angezeigten Informationen sind *alles, was nötig ist, um genau dasselbe Guix zu installieren*. Damit können Sie zu einem anderen Zeitpunkt oder auf einer anderen Maschine genau dieselbe Software nachbilden.

Vertiefung: Siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65, für weitere Informationen. Siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78, für Erklärungen, wie man zusätzliche Kanäle als Paketquellen angibt, wie man Guix nachbilden kann, und mehr. Vielleicht hilft Ihnen auch die `time-machine`-Funktion (siehe Abschnitt 5.8 [Aufruf von `time-machine`], Seite 69).

Wenn Sie Guix System installieren, dürfte eines der ersten Dinge, das Sie tun wollen, eine Aktualisierung Ihres Systems sein. Sobald Sie `guix pull` ausgeführt haben, können Sie mit diesem Befehl das System aktualisieren:

```
sudo guix system reconfigure /etc/config.scm
```

Nach Abschluss läuft auf dem System die neueste Version seiner Software-Pakete. Genau wie bei Paketen können Sie jederzeit *das gesamte System* auf eine vorherige Generation zurücksetzen. Siehe Abschnitt 11.1 [Einstieg in Guix System], Seite 272, um zu erfahren, wie Sie das System pflegen.

Jetzt wissen Sie genug, um anzufangen!

Weitere Ressourcen: Der Rest dieses Handbuchs stellt eine Referenz für alles rund um Guix dar. Hier sind ein paar andere Ressourcen, die sich als nützlich erweisen könnten:

- Siehe *das GNU-Guix-Kochbuch* für eine Liste von anleitungsartigen Rezepten zu einer Vielzahl von Anwendungszwecken.
- In der GNU Guix Reference Card (<https://guix.gnu.org/guix-refcard.pdf>) sind in zwei Seiten die meisten Befehle und Befehlszeilenoptionen aufgeführt, die Sie jemals brauchen werden.
- Auf dem Webauftritt gibt es Lehrvideos (<https://guix.gnu.org/de/videos/>) zu Themen wie der alltäglichen Nutzung von Guix, wo man Hilfe bekommt und wie man mitmachen kann.
- Siehe Kapitel 14 [Dokumentation], Seite 873, um zu erfahren, wie Sie von Ihrem Rechner aus auf Dokumentation von Software zugreifen können.

Wir hoffen, dass Ihnen Guix genauso viel Spaß bereitet wie der Guix-Gemeinde bei seiner Entwicklung!

5 Paketverwaltung

Der Zweck von GNU Guix ist, Benutzern die leichte Installation, Aktualisierung und Entfernung von Software-Paketen zu ermöglichen, ohne dass sie ihre Erstellungsprozeduren oder Abhängigkeiten kennen müssen. Guix kann natürlich noch mehr als diese offensichtlichen Funktionalitäten.

Dieses Kapitel beschreibt die Hauptfunktionalitäten von Guix, sowie die von Guix angebotenen Paketverwaltungswerkzeuge. Zusätzlich zu den im Folgenden beschriebenen Befehlszeilen-Benutzerschnittstellen (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43) können Sie auch mit der Emacs-Guix-Schnittstelle (siehe *Referenzhandbuch von Emacs-Guix*) arbeiten, nachdem Sie das Paket `emacs-guix` installiert haben (führen Sie zum Einstieg in Emacs-Guix den Emacs-Befehl `M-x guix-help` aus):

```
guix install emacs-guix
```

5.1 Funktionalitäten

Wir nehmen hier an, dass Sie schon Ihre ersten Erfahrungen mit Guix gemacht haben (siehe Kapitel 4 [Einstieg], Seite 39) und gerne einen Überblick darüber bekommen würden, wie Guix im Detail funktioniert.

Wenn Sie Guix benutzen, landet jedes Paket schließlich im *Paket-Store* in seinem eigenen Verzeichnis – der Name ist ähnlich wie `/gnu/store/xxx-package-1.2`, wobei `xxx` eine Zeichenkette in Base32-Darstellung ist.

Statt diese Verzeichnisse direkt anzugeben, haben Nutzer ihr eigenes *Profil*, welches auf diejenigen Pakete zeigt, die sie tatsächlich benutzen wollen. Diese Profile sind im Persönlichen Verzeichnis des jeweiligen Nutzers gespeichert als `$HOME/.guix-profile`.

Zum Beispiel installiert `alice` GCC 4.7.2. Dadurch zeigt dann `/home/alice/.guix-profile/bin/gcc` auf `/gnu/store/...-gcc-4.7.2/bin/gcc`. Auf demselben Rechner hat `bob` bereits GCC 4.8.0 installiert. Das Profil von `bob` zeigt dann einfach weiterhin auf `/gnu/store/...-gcc-4.8.0/bin/gcc` – d.h. beide Versionen von GCC koexistieren auf demselben System, ohne sich zu stören.

Der Befehl `guix package` ist das zentrale Werkzeug, um Pakete zu verwalten (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43). Es arbeitet auf dem eigenen Profil jedes Nutzers und kann *mit normalen Benutzerrechten* ausgeführt werden.

Der Befehl stellt die offensichtlichen Installations-, Entfernungs- und Aktualisierungsoperationen zur Verfügung. Jeder Aufruf ist tatsächlich eine eigene *Transaktion*: Entweder die angegebene Operation wird erfolgreich durchgeführt, oder gar nichts passiert. Wenn also der Prozess von `guix package` während der Transaktion beendet wird, oder es zum Stromausfall während der Transaktion kommt, dann bleibt der alte, nutzbare Zustand des Nutzerprofils erhalten.

Zudem kann jede Pakettransaktion *zurückgesetzt* werden (Rollback). Wird also zum Beispiel durch eine Aktualisierung eine neue Version eines Pakets installiert, die einen schwerwiegenden Fehler zur Folge hat, können Nutzer ihr Profil einfach auf die vorherige Profilinstanz zurücksetzen, von der sie wissen, dass sie gut lief. Ebenso unterliegt bei Guix auch die globale Systemkonfiguration transaktionsellen Aktualisierungen und Rücksetzungen (siehe Abschnitt 11.1 [Einstieg in Guix System], Seite 272).

Alle Pakete im Paket-Store können vom *Müllsammler* (Garbage Collector) gelöscht werden. Guix ist in der Lage, festzustellen, welche Pakete noch durch Benutzerprofile referenziert werden, und entfernt nur diese, die nachweislich nicht mehr referenziert werden (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62). Benutzer können auch ausdrücklich alte Generationen ihres Profils löschen, damit die zugehörigen Pakete vom Müllsammler gelöscht werden können.

Guix verfolgt einen *rein funktionalen* Ansatz bei der Paketverwaltung, wie er in der Einleitung beschrieben wurde (siehe Kapitel 1 [Einführung], Seite 1). Jedes Paketverzeichnis im `/gnu/store` hat einen Hash all seiner bei der Erstellung benutzten Eingaben im Namen – Compiler, Bibliotheken, Erstellungs-Skripts etc. Diese direkte Entsprechung ermöglicht es Benutzern, eine Paketinstallation zu benutzen, die sicher dem aktuellen Stand ihrer Distribution entspricht. Sie hilft auch dabei, die *Reproduzierbarkeit der Erstellungen* zu maximieren: Dank den isolierten Erstellungsumgebungen, die benutzt werden, resultiert eine Erstellung wahrscheinlich in bitweise identischen Dateien, auch wenn sie auf unterschiedlichen Maschinen durchgeführt wird (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17).

Auf dieser Grundlage kann Guix *transparent Binär- oder Quelldateien ausliefern*. Wenn eine vorerstellte Binärdatei für ein `/gnu/store`-Objekt von einer externen Quelle verfügbar ist – ein *Substitut* –, lädt Guix sie einfach herunter und entpackt sie, andernfalls erstellt Guix das Paket lokal aus seinem Quellcode (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Weil Erstellungsergebnisse normalerweise Bit für Bit reproduzierbar sind, müssen die Nutzer den Servern, die Substitute anbieten, nicht blind vertrauen; sie können eine lokale Erstellung erzwingen und Substitute *anfechten* (siehe Abschnitt 9.12 [Aufruf von `guix challenge`], Seite 260).

Kontrolle über die Erstellungsumgebung ist eine auch für Entwickler nützliche Funktionalität. Der Befehl `guix shell` ermöglicht es Entwicklern eines Pakets, schnell die richtige Entwicklungsumgebung für ihr Paket einzurichten, ohne manuell die Abhängigkeiten des Pakets in ihr Profil installieren zu müssen (siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89).

Ganz Guix und all seine Paketdefinitionen stehen unter Versionskontrolle und `guix pull` macht es möglich, auf dem Verlauf der Entwicklung von Guix selbst „in der Zeit zu reisen“ (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65). Dadurch kann eine Instanz von Guix auf einer anderen Maschine oder zu einem späteren Zeitpunkt genau nachgebildet werden, wodurch auch *vollständige Software-Umgebungen gänzlich nachgebildet* werden können, mit genauer *Provenienzverfolgung*, wo diese Software herkommt.

5.2 guix package aufrufen

Der Befehl `guix package` ist ein Werkzeug, womit Nutzer Pakete installieren, aktualisieren, entfernen und auf vorherige Konfigurationen zurücksetzen können. Diese Operationen arbeiten auf einem *Benutzerprofil*, d.h. einem Verzeichnis, das installierte Pakete enthält. Jeder Benutzer verfügt über ein Standardprofil in `$HOME/.guix-profile`. Dabei wird nur das eigene Profil des Nutzers verwendet, und es funktioniert mit normalen Benutzerrechten, ohne Administratorrechte (siehe Abschnitt 5.1 [Funktionalitäten], Seite 42). Die Syntax ist:

```
guix package Optionen
```

In erster Linie geben die *Optionen* an, welche Operationen in der Transaktion durchgeführt werden sollen. Nach Abschluss wird ein neues Profil erzeugt, aber vorherige Generationen des Profils bleiben verfügbar, falls der Benutzer auf sie zurückwechseln will.

Um zum Beispiel `lua` zu entfernen und `guile` und `guile-cairo` in einer einzigen Transaktion zu installieren:

```
guix package -r lua -i guile guile-cairo
```

Um es Ihnen einfacher zu machen, bieten wir auch die folgenden Alias-Namen an:

- `guix search` ist eine andere Schreibweise für `guix package -s`,
- `guix install` ist eine andere Schreibweise für `guix package -i`,
- `guix remove` ist eine andere Schreibweise für `guix package -r`,
- `guix upgrade` ist eine andere Schreibweise für `guix package -u`
- und `guix show` ist eine andere Schreibweise für `guix package --show=`.

Diese Alias-Namen sind weniger ausdrucksstark als `guix package` und stellen weniger Befehlszeilenoptionen bereit, deswegen werden Sie vermutlich manchmal `guix package` direkt benutzen wollen.

`guix package` unterstützt auch ein *deklaratives Vorgehen*, wobei der Nutzer die genaue Menge an Paketen, die verfügbar sein sollen, festlegt und über die Befehlszeilenoption `--manifest` übergibt (siehe [profile-manifest], Seite 48).

Für jeden Benutzer wird automatisch eine symbolische Verknüpfung zu seinem Standardprofil angelegt als `$HOME/.guix-profile`. Diese symbolische Verknüpfung zeigt immer auf die aktuelle Generation des Standardprofils des Benutzers. Somit können Nutzer `$HOME/.guix-profile/bin` z.B. zu ihrer Umgebungsvariablen `PATH` hinzufügen. Wenn Sie *nicht* Guix System benutzen, sollten Sie in Betracht ziehen, folgende Zeilen zu Ihrem `~/.bash_profile` hinzuzufügen (siehe Abschnitt “Bash Startup Files” in Referenzhandbuch von GNU Bash), damit in neu erzeugten Shells alle Umgebungsvariablen richtig definiert werden:

```
GUIX_PROFILE="$HOME/.guix-profile" ; \
source "$GUIX_PROFILE/etc/profile"
```

Ist Ihr System für mehrere Nutzer eingerichtet, werden Nutzerprofile an einem Ort gespeichert, der als *Müllsamplerwurzel* registriert ist, auf die `$HOME/.guix-profile` zeigt (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62). Dieses Verzeichnis ist normalerweise `localstatedir/guix/profiles/per-user/Benutzer`, wobei `localstatedir` der an `configure` als `--localstatedir` übergebene Wert ist und `Benutzer` für den jeweiligen Benutzernamen steht. Das `per-user`-Verzeichnis wird erstellt, wenn `guix-daemon` gestartet wird, und das Unterverzeichnis `Benutzer` wird durch `guix package` erstellt.

Als *Optionen* kann vorkommen:

```
--install=Paket ...
-i Paket ...
```

Die angegebenen Pakete installieren.

Jedes Paket kann einfach durch seinen Paketnamen aufgeführt werden, wie `guile`, optional gefolgt von einem At-Zeichen @ und einer Versionsnummer, wie `guile@3.0.7` oder auch nur `guile@3.0`. In letzterem Fall wird die neueste Version mit Präfix 3.0 ausgewählt.

Wird keine Versionsnummer angegeben, wird die neueste verfügbare Version ausgewählt. Zudem kann in der Spezifikation von *Paket* ein Doppelpunkt auftauchen, gefolgt vom Namen einer der Ausgaben des Pakets, wie `gcc:doc` oder `binutils@2.22:lib` (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59).

Pakete mit zugehörigem Namen (und optional der Version) werden unter den Modulen der GNU-Distribution gesucht (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

Alternativ können Sie für *Paket* auch einen Dateinamen aus dem Store direkt angeben, etwa `/gnu/store/...-guile-3.0.7`. Den Dateinamen erfahren Sie zum Beispiel mit `guix build`.

Manchmal haben Pakete *propagierte Eingaben*: Als solche werden Abhängigkeiten bezeichnet, die automatisch zusammen mit dem angeforderten Paket installiert werden (im Abschnitt [package-propagated-inputs], Seite 122, sind weitere Informationen über propagierte Eingaben in Paketdefinitionen zu finden).

Ein Beispiel ist die GNU-MPC-Bibliothek: Ihre C-Headerdateien verweisen auf die der GNU-MPFR-Bibliothek, welche wiederum auf die der GMP-Bibliothek verweisen. Wenn also MPC installiert wird, werden auch die MPFR- und GMP-Bibliotheken in das Profil installiert; entfernt man MPC, werden auch MPFR und GMP entfernt – außer sie wurden noch auf andere Art ausdrücklich vom Nutzer installiert.

Abgesehen davon setzen Pakete manchmal die Definition von Umgebungsvariablen für ihre Suchpfade voraus (siehe die Erklärung von `--search-paths` weiter unten). Alle fehlenden oder womöglich falschen Definitionen von Umgebungsvariablen werden hierbei gemeldet.

--install-from-expression=Ausdruck
-e Ausdruck

Das Paket installieren, zu dem der *Ausdruck* ausgewertet wird.

Beim *Ausdruck* muss es sich um einen Scheme-Ausdruck handeln, der zu einem `<package>`-Objekt ausgewertet wird. Diese Option ist besonders nützlich, um zwischen gleichnamigen Varianten eines Pakets zu unterscheiden, durch Ausdrücke wie (`@ (gnu packages commencement) guile-final`).

Beachten Sie, dass mit dieser Option die erste Ausgabe des angegebenen Pakets installiert wird, was unzureichend sein kann, wenn eine bestimmte Ausgabe eines Pakets mit mehreren Ausgaben gewünscht ist.

--install-from-file=Datei
-f Datei Das Paket installieren, zu dem der Code in der *Datei* ausgewertet wird.
 Zum Beispiel könnte die *Datei* eine Definition wie diese enthalten (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116):

```
(use-modules (guix)
            (guix build-system gnu)
            (guix licenses))
```

```
(package
  (name "hello")
  (version "2.10")
  (source (origin
            (method url-fetch)
            (uri (string-append "mirror://gnu/hello/hello-"
                                version
                                ".tar.gz"))
            (sha256
              (base32
                "0ssi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vd1b9kz17c91ng89ndq1i")))))
  (build-system gnu-build-system)
  (synopsis "Hello, GNU world: An example GNU package")
  (description "Guess what GNU Hello prints!")
  (home-page "http://www.gnu.org/software/hello/")
  (license gpl3+))
```

Entwickler könnten es für nützlich erachten, eine solche `guix.scm`-Datei im Quellbaum ihres Projekts abzulegen, mit der Zwischenstände der Entwicklung getestet und reproduzierbare Erstellungsumgebungen aufgebaut werden können (siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von guix shell], Seite 89).

Es ist auch möglich, eine *Datei* mit einer JSON-Repräsentation von einer oder mehr Paketdefinitionen anzugeben. Wenn Sie `guix package -f` auf `hello.json` mit folgendem Inhalt ausführen würden, würde das Paket `greeter` installiert, nachdem `myhello` erstellt wurde:

```
[
  {
    "name": "myhello",
    "version": "2.10",
    "source": "mirror://gnu/hello/hello-2.10.tar.gz",
    "build-system": "gnu",
    "arguments": {
      "tests?": false
    },
    "home-page": "https://www.gnu.org/software/hello/",
    "synopsis": "Hello, GNU world: An example GNU package",
    "description": "GNU Hello prints a greeting.",
    "license": "GPL-3.0+",
    "native-inputs": ["gettext"]
  },
  {
    "name": "greeter",
    "version": "1.0",
    "source": "mirror://gnu/hello/hello-2.10.tar.gz",
    "build-system": "gnu",
    "arguments": {
      "test-target": "foo",
      "parallel-build?": false
    }
  }
]
```

```

    },
    "home-page": "https://example.com/",
    "synopsis": "Greeter using GNU Hello",
    "description": "This is a wrapper around GNU Hello.",
    "license": "GPL-3.0+",
    "inputs": ["myhello", "hello"]
}
]
```

--remove=Paket ...
-r Paket ...

Die angegebenen *Pakete* entfernen.

Wie auch bei **--install** kann jedes *Paket* neben dem Paketnamen auch eine Versionsnummer und/oder eine Ausgabe benennen. Zum Beispiel würde '**-r glibc:debug**' die *debug*-Ausgabe von *glibc* aus dem Profil entfernen.

--upgrade [=Regexp ...]
-u [Regexp ...]

Alle installierten Pakete aktualisieren. Wenn einer oder mehr reguläre Ausdrücke (Regexp) angegeben wurden, werden nur diejenigen installierten Pakete aktualisiert, deren Name zu einer der Regexp passt. Siehe auch weiter unten die Befehlszeilenoption **--do-not-upgrade**.

Beachten Sie, dass das Paket so auf die neueste Version unter den Paketen gebracht wird, die in der aktuell installierten Distribution vorliegen. Um jedoch Ihre Distribution zu aktualisieren, sollten Sie regelmäßig *guix pull* ausführen (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von *guix pull*], Seite 65).

Wenn Sie Ihre Pakete aktualisieren, werden die bei der Erstellung des vorherigen Profils angewandten Paketumwandlungen automatisch erneut angewandt (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207). Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben zuerst Emacs von der Spitze seines Entwicklungs-Banches installiert:

```
guix install emacs-next --with-branch=emacs-next=master
```

Wenn Sie das nächste Mal *guix upgrade* ausführen, lädt Guix von neuem die Spitze des Emacs-Entwicklungsbranches, um aus diesem Checkout *emacs-next* zu erstellen.

Beachten Sie, dass Umwandlungsoptionen wie **--with-branch** und **--with-source** von externem Zustand abhängen. Es liegt an Ihnen, sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren. Sie können auf Pakete angewandte Umwandlungen auch weglassen, indem Sie das ausführen:

```
guix install Paket
```

--do-not-upgrade [=Regexp ...]

In Verbindung mit der Befehlszeilenoption **--upgrade**, führe *keine* Aktualisierung von Paketen durch, deren Name zum regulären Ausdruck *Regexp* passt. Um zum Beispiel alle Pakete im aktuellen Profil zu aktualisieren mit Ausnahme derer, die „*emacs*“ im Namen haben:

```
$ guix package --upgrade . --do-not-upgrade emacs
```

--manifest=Datei

-m Datei Erstellt eine neue Generation des Profils aus dem vom Scheme-Code in *Datei* gelieferten Manifest-Objekt. Wenn diese Befehlszeilenoption mehrmals wiederholt angegeben wird, werden die Manifeste aneinandergehängt.

Dadurch können Sie den Inhalt des Profils *deklarieren*, statt ihn durch eine Folge von Befehlen wie **--install** u.Ä. zu generieren. Der Vorteil ist, dass die *Datei* unter Versionskontrolle gestellt werden kann, auf andere Maschinen zum Reproduzieren desselben Profils kopiert werden kann und Ähnliches.

Der Code in der *Datei* muss ein *Manifest*-Objekt liefern, was ungefähr einer Liste von Paketen entspricht:

```
(use-package-modules guile emacs)
```

```
(packages->manifest
  (list emacs
        guile-2.0
        ;; Eine bestimmte Paketausgabe nutzen.
        (list guile-2.0 "debug")))
```

Siehe Abschnitt 8.4 [Manifeste verfassen], Seite 134, für Informationen dazu, wie man ein Manifest schreibt. Siehe [export-manifest], Seite 53, um zu erfahren, wie Sie aus einem bestehenden Profil eine Manifestdatei erzeugen können.

--roll-back

Wechselt zur vorherigen *Generation* des Profils zurück – d.h. macht die letzte Transaktion rückgängig.

In Verbindung mit Befehlszeilenoptionen wie **--install** wird zuerst zurückgesetzt, bevor andere Aktionen durchgeführt werden.

Ein Rücksetzen der ersten Generation, die installierte Pakete enthält, wechselt das Profil zur *nullten Generation*, die keinerlei Dateien enthält, abgesehen von Metadaten über sich selbst.

Nach dem Zurücksetzen überschreibt das Installieren, Entfernen oder Aktualisieren von Paketen vormals zukünftige Generationen, d.h. der Verlauf der Generationen eines Profils ist immer linear.

--switch-generation=Muster

-S Muster Wechselt zu der bestimmten Generation, die durch das *Muster* bezeichnet wird.

Als *Muster* kann entweder die Nummer einer Generation oder eine Nummer mit vorangestelltem „+“ oder „-“ dienen. Letzteres springt die angegebene Anzahl an Generationen vor oder zurück. Zum Beispiel kehrt **--switch-generation=+1** nach einem Zurücksetzen wieder zur neueren Generation zurück.

Der Unterschied zwischen **--roll-back** und **--switch-generation=-1** ist, dass **--switch-generation** keine nullte Generation erzeugen wird; existiert die angegebene Generation nicht, bleibt schlicht die aktuelle Generation erhalten.

--search-paths [=Art]

Führe die Definitionen von Umgebungsvariablen auf, in Bash-Syntax, die nötig sein könnten, um alle installierten Pakete nutzen zu können. Diese Umgebungs-

variablen werden benutzt, um die *Suchpfade* für Dateien festzulegen, die von einigen installierten Paketen benutzt werden.

Zum Beispiel braucht GCC die Umgebungsvariablen CPATH und LIBRARY_PATH, um zu wissen, wo sich im Benutzerprofil Header und Bibliotheken befinden (siehe Abschnitt “Environment Variables” in *Using the GNU Compiler Collection (GCC)*). Wenn GCC und, sagen wir, die C-Bibliothek im Profil installiert sind, schlägt `--search-paths` also vor, diese Variablen jeweils auf `profile/include` und `profile/lib` verweisen zu lassen (siehe Abschnitt 8.8 [Suchpfade], Seite 175, für Informationen, wie Paketen Suchpfadspezifikationen zugeordnet werden).

Die typische Nutzung ist, in der Shell diese Variablen zu definieren:

```
$ eval $(guix package --search-paths)
```

Als *Art* kann entweder `exact`, `prefix` oder `suffix` gewählt werden, wodurch die gelieferten Definitionen der Umgebungsvariablen entweder exakt die Einstellungen für Guix meldet, oder sie als Präfix oder Suffix an den aktuellen Wert dieser Variablen anhängt. Gibt man keine *Art* an, wird der Vorgabewert `exact` verwendet.

Diese Befehlszeilenoption kann auch benutzt werden, um die *kombinierten* Suchpfade mehrerer Profile zu berechnen. Betrachten Sie dieses Beispiel:

```
$ guix package -p foo -i guile
$ guix package -p bar -i guile-json
$ guix package -p foo -p bar --search-paths
```

Der letzte Befehl oben meldet auch die Definition der Umgebungsvariablen GUILE_LOAD_PATH, obwohl für sich genommen weder `foo` noch `bar` zu dieser Empfehlung führen würden.

`--profile=Profil`

`-p Profil` Auf *Profil* anstelle des Standardprofils des Benutzers arbeiten.

Als *Profil* muss der Name einer Datei angegeben werden, die dann nach Abschluss der Transaktion erzeugt wird. Konkret wird *Profil* nur zu einer symbolischen Verknüpfung („Symlink“) auf das eigentliche Profil gemacht, in das Pakete installiert werden.

```
$ guix install hello -p ~/code/mein-profil
...
$ ~/code/mein-profil/bin/hello
Hallo, Welt!
```

Um das Profil loszuwerden, genügt es, die symbolische Verknüpfung und damit einhergehende Verknüpfungen, die auf bestimmte Generationen verweisen, zu entfernen:

```
$ rm ~/code/mein-profil ~/code/mein-profil-*-link
```

`--list-profiles`

Alle Profile des Benutzers auflisten:

```
$ guix package --list-profiles
/home/charlie/.guix-profile
```

```
/home/charlie/code/my-profile
/home/charlie/code/devel-profile
/home/charlie/tmp/test
```

Wird es als Administratornutzer „root“ ausgeführt, werden die Profile aller Benutzer aufgelistet.

--allow-collisions

Kolidierende Pakete im neuen Profil zulassen. Benutzung auf eigene Gefahr! Standardmäßig wird `guix package` Kollisionen als Fehler auffassen und melden. Zu Kollisionen kommt es, wenn zwei oder mehr verschiedene Versionen oder Varianten desselben Pakets im Profil landen.

--bootstrap

Erstellt das Profil mit dem Bootstrap-Guile. Diese Option ist nur für Entwickler der Distribution nützlich.

Zusätzlich zu diesen Aktionen unterstützt `guix package` folgende Befehlszeilenoptionen, um den momentanen Zustand eines Profils oder die Verfügbarkeit von Paketen nachzulesen:

--search=Regexp

`-s Regexp` Führt alle verfügbaren Pakete auf, deren Name, Zusammenfassung oder Beschreibung zum regulären Ausdruck `Regexp` passt, ohne Groß- und Kleinschreibung zu unterscheiden und sortiert nach ihrer Relevanz. Alle Metadaten passender Pakete werden im `recutils`-Format geliefert (siehe *GNU recutils manual*). So können bestimmte Felder mit dem Befehl `recsel` extrahiert werden, zum Beispiel:

```
$ guix package -s malloc | recsel -p name,version,relevance
name: jemalloc
version: 4.5.0
relevance: 6

name: glibc
version: 2.25
relevance: 1

name: libgc
version: 7.6.0
relevance: 1
```

Ebenso kann der Name aller zu den Bedingungen der GNU LGPL, Version 3, verfügbaren Pakete ermittelt werden:

```
$ guix package -s "" | recsel -p name -e 'license ~ "LGPL 3"'
name: elfutils

name: gmp
...
```

Es ist auch möglich, Suchergebnisse näher einzuschränken, indem Sie `-s` mehrmals an `guix package` übergeben, oder mehrere Argumente an `guix search` übergeben. Zum Beispiel liefert folgender Befehl eine Liste von Brettspielen:

```
$ guix search '\<board\>' game | recsel -p name
name: gnubg
...
```

Würden wir `-s game` weglassen, bekämen wir auch Software-Pakete aufgelistet, die mit „printed circuit boards“ (elektronischen Leiterplatten) zu tun haben; ohne die spitzen Klammern um `board` bekämen wir auch Pakete, die mit „keyboards“ (Tastaturen, oder musikalischen Keyboard) zu tun haben.

Es ist Zeit für ein komplexeres Beispiel. Folgender Befehl sucht kryptografische Bibliotheken, filtert Haskell-, Perl-, Python- und Ruby-Bibliotheken heraus und gibt Namen und Zusammenfassung passender Pakete aus:

```
$ guix search crypto library | \
  recsel -e '! (name ~ "^(ghc|perl|python|ruby)")' -p name,synopsis
```

Siehe Abschnitt “Selection Expressions” in *GNU recutils manual*, es enthält weitere Informationen über *Auswahl ausdrücke* mit `recsel -e`.

--show=Paket

Zeigt Details über das *Paket* aus der Liste verfügbarer Pakete, im `recutils`-Format (siehe *GNU recutils manual*).

```
$ guix package --show=guile | recsel -p name,version
name: guile
version: 3.0.5

name: guile
version: 3.0.2

name: guile
version: 2.2.7
...
```

Sie können auch den vollständigen Namen eines Pakets angeben, um Details nur über diese Version angezeigt zu bekommen (diesmal benutzen wir die andere Schreibweise `guix show`):

```
$ guix show guile@3.0.5 | recsel -p name,version
name: guile
version: 3.0.5
```

--list-installed[=Regexp]

-I [Regexp]

Listet die derzeit installierten Pakete im angegebenen Profil auf, die zuletzt installierten Pakete zuletzt. Wenn ein regulärer Ausdruck *Regexp* angegeben wird, werden nur installierte Pakete aufgeführt, deren Name zu *Regexp* passt.

Zu jedem installierten Paket werden folgende Informationen angezeigt, durch Tabulatorzeichen getrennt: der Paketname, die Version als Zeichenkette, welche Teile des Pakets installiert sind (zum Beispiel `out`, wenn die Standard-Paketausgabe installiert ist, `include`, wenn seine Header installiert sind, usw.) und an welchem Pfad das Paket im Store zu finden ist.

--list-available[=Regexp]
-A [Regexp]

Listet Pakete auf, die in der aktuell installierten Distribution dieses Systems verfügbar sind (siehe Abschnitt 1.2 [GNU-Distribution], Seite 2). Wenn ein regulärer Ausdruck *Regexp* angegeben wird, werden nur Pakete aufgeführt, deren Name zum regulären Ausdruck *Regexp* passt.

Zu jedem Paket werden folgende Informationen getrennt durch Tabulatorzeichen ausgegeben: der Name, die Version als Zeichenkette, die Teile des Programms (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59) und die Stelle im Quellcode, an der das Paket definiert ist.

--list-generations[=Muster]
-l [Muster]

Liefert eine Liste der Generationen zusammen mit dem Datum, an dem sie erzeugt wurden; zu jeder Generation werden zudem die installierten Pakete angezeigt, zuletzt installierte Pakete zuletzt. Beachten Sie, dass die nullte Generation niemals angezeigt wird.

Zu jedem installierten Paket werden folgende Informationen durch Tabulatorzeichen getrennt angezeigt: der Name des Pakets, die Version als Zeichenkette, welcher Teil des Pakets installiert ist (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59) und an welcher Stelle sich das Paket im Store befindet.

Wenn ein *Muster* angegeben wird, liefert der Befehl nur dazu passende Generationen. Gültige Muster sind zum Beispiel:

- *Ganze Zahlen und kommagetrennte ganze Zahlen*. Beide Muster bezeichnen Generationsnummern. Zum Beispiel liefert **--list-generations=1** die erste Generation.

Durch **--list-generations=1,8,2** werden drei Generationen in der angegebenen Reihenfolge angezeigt. Weder Leerzeichen noch ein Komma am Schluss der Liste ist erlaubt.

- *Bereiche*. **--list-generations=2..9** gibt die angegebenen Generationen und alles dazwischen aus. Beachten Sie, dass der Bereichsanfang eine kleinere Zahl als das Bereichsende sein muss.

Sie können auch kein Bereichsende angeben, zum Beispiel liefert **--list-generations=2..** alle Generationen ab der zweiten.

- *Zeitdauern*. Sie können auch die letzten *N* Tage, Wochen oder Monate angeben, indem Sie eine ganze Zahl gefolgt von jeweils „d“, „w“ oder „m“ angeben (dem ersten Buchstaben der Maßeinheit der Dauer im Englischen). Zum Beispiel listet **--list-generations=20d** die Generationen auf, die höchstens 20 Tage alt sind.

--delete-generations[=Muster]
-d [Muster]

Wird kein *Muster* angegeben, werden alle Generationen außer der aktuellen entfernt.

Dieser Befehl akzeptiert dieselben Muster wie **--list-generations**. Wenn ein *Muster* angegeben wird, werden die passenden Generationen gelöscht.

Wenn das Muster für eine Zeitdauer steht, werden diejenigen Generationen gelöscht, die *älter* als die angegebene Dauer sind. Zum Beispiel löscht **--delete-generations=1m** die Generationen, die mehr als einen Monat alt sind.

Falls die aktuelle Generation zum Muster passt, wird sie *nicht* gelöscht. Auch die nullte Generation wird niemals gelöscht.

Beachten Sie, dass Sie auf gelöschte Generationen nicht zurückwechseln können. Dieser Befehl sollte also nur mit Vorsicht benutzt werden.

--export-manifest

Auf die Standardausgabe ein Manifest ausgeben, das mit **--manifest** genutzt werden kann und dem/den gewählten Profil(en) entspricht.

Diese Befehlszeilenoption erleichtert Ihnen den Wechsel vom „imperativen“ Betriebsmodus, wo Sie immer wieder **guix install**, **guix upgrade** etc. ausführen, zum deklarativen Modus, der mit **--manifest** zur Verfügung steht.

Seien Sie sich bewusst, dass das erzeugte Manifest nur eine *Annäherung* des Inhalts Ihres Profils ist. Je nachdem, wie Ihr Profil erzeugt wurde, kann es auf andere Pakete oder Paketversionen verweisen.

Beachten Sie, dass ein Manifest rein symbolisch ist; es enthält nur die Namen und vielleicht Versionen der Pakete, aber die Bedeutung davon wandelt sich mit der Zeit. Wenn Sie wollen, dass die Pakete aus immer derselben Kanalversion stammen, mit der das Profil oder die Profile erstellt wurden, siehe **--export-channels** unten.

--export-channels

Auf die Standardausgabe die Liste der Kanäle schreiben, die das gewählte Profil benutzt bzw. die die gewählten Profile benutzen. Das Format der Kanalspezifikation ist für **guix pull --channels** und **guix time-machine --channels** geeignet (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78).

Zusammen mit **--export-manifest** macht diese Befehlszeilenoption Informationen verfügbar, um das aktuelle Profil nachzubilden (siehe Abschnitt 6.3 [Guix nachbilden], Seite 79).

Beachten Sie jedoch, dass die Ausgabe dieses Befehls nur eine *Annäherung* dessen ist, woraus ein Profil tatsächlich erstellt wurde. Insbesondere kann ein Profil aus mehreren Versionen desselben Kanals aufgebaut worden sein. In diesem Fall wählt **--export-manifest** die neueste aus und schreibt die anderen Versionen in einem Kommentar dazu. Wenn Sie wirklich Pakete aus unterschiedlichen Kanalversionen zu nehmen brauchen, können Sie dazu in Ihrem Manifest Untergeordnete angeben (siehe Abschnitt 5.9 [Untergeordnete], Seite 71).

Dies stellt zusammen mit **--export-manifest** eine gute Gelegenheit dar, wenn Sie bereit sind, vom „imperativen“ Modell auf das vollständig deklarative Modell zu wechseln, wo Sie eine Manifestdatei zusammen mit einer Kanaldatei benutzen, die ganz genau festlegt, welche Kanalversion(en) Sie wollen.

Zu guter Letzt können Sie, da **guix package** Erstellungsprozesse zu starten vermag, auch alle gemeinsamen Erstellungsoptionen (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204) verwenden. Auch Paketumwandlungsoptionen wie **--with-source** sind

möglich und bleiben über Aktualisierungen hinweg erhalten (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207).

5.3 Substitute

Guix kann transparent Binär- oder Quelldateien ausliefern. Das heißt, Dinge können sowohl lokal erstellt als auch als vorerstellte Objekte von einem Server heruntergeladen werden, oder beides gemischt. Wir bezeichnen diese vorerstellten Objekte als *Substitute* – sie substituieren lokale Erstellungsergebnisse. In vielen Fällen geht das Herunterladen eines Substituts wesentlich schneller, als Dinge lokal zu erstellen.

Substitute können alles sein, was das Ergebnis einer Ableitungserstellung ist (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180). Natürlich sind sie üblicherweise vorerstellte Paket-Binärdateien, aber wenn zum Beispiel ein Quell-Tarball das Ergebnis einer Ableitungserstellung ist, kann auch er als Substitut verfügbar sein.

5.3.1 Offizielle Substitut-Server

`bordeaux.guix.gnu.org` und `ci.guix.gnu.org` sind jeweils Fassaden für offizielle Erstellungsfarmen („Build Farms“), die kontinuierlich Guix-Pakete für einige Prozessorarchitekturen erstellen und sie als Substitute zur Verfügung stellen. Sie sind die standardmäßige Quelle von Substituten; durch Übergeben der Befehlszeilenoption `--substituteUrls` an entweder den `guix-daemon` (siehe [`guix-daemon --substituteUrls`], Seite 18) oder Client-Werkzeuge wie `guix package` (siehe [die Befehlszeilenoption `--substituteUrls` beim Client], Seite 205) kann eine abweichende Einstellung benutzt werden.

Substitut-URLs können entweder HTTP oder HTTPS sein. HTTPS wird empfohlen, weil die Kommunikation verschlüsselt ist; umgekehrt kann bei HTTP die Kommunikation belauscht werden, wodurch der Angreifer zum Beispiel erfahren könnte, ob Ihr System über noch nicht behobene Sicherheitsschwachstellen verfügt.

Substitute von den offiziellen Erstellungsfarmen sind standardmäßig erlaubt, wenn Sie Guix System verwenden (siehe Abschnitt 1.2 [GNU-Distribution], Seite 2). Auf Fremddistributionen sind sie allerdings standardmäßig ausgeschaltet, solange Sie sie nicht ausdrücklich in einem der empfohlenen Installationsschritte erlaubt haben (siehe Kapitel 2 [Installation], Seite 5). Die folgenden Absätze beschreiben, wie Sie Substitute für die offizielle Erstellungsfarm an- oder ausschalten; dieselbe Prozedur kann auch benutzt werden, um Substitute für einen beliebigen anderen Substitutserver zu erlauben.

5.3.2 Substitut-Server autorisieren

Um es Guix zu gestatten, Substitute von `bordeaux.guix.gnu.org`, `ci.guix.gnu.org` oder einem Spiegelserver herunterzuladen, müssen Sie die zugehörigen öffentlichen Schlüssel zur Access Control List (ACL, Zugriffssteuerungsliste) für Archivimporte hinzufügen, mit Hilfe des Befehls `guix archive` (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75). Dies impliziert, dass Sie darauf vertrauen, dass der Substitutserver nicht kompromittiert wurde und unverfälschte Substitute liefert.

Anmerkung: Wenn Sie Guix System benutzen, können Sie diesen Abschnitt hier überspringen, denn Guix System ist so voreingestellt, Substitute von `bordeaux.guix.gnu.org` und `ci.guix.gnu.org` zu autorisieren.

Der öffentliche Schlüssel für jeden vom Guix-Projekt verwalteten Substitutserver wird zusammen mit Guix installiert, in das Verzeichnis `prefix/share/guix/`, wobei `prefix` das bei der Installation angegebene Präfix von Guix ist. Wenn Sie Guix aus seinem Quellcode heraus installieren, sollten Sie sichergehen, dass Sie die GPG-Signatur (auch „Begläubigung“ genannt) von `guix-1.5.0.tar.gz` prüfen, worin sich dieser öffentliche Schlüssel befindet. Dann können Sie so etwas wie hier ausführen:

```
# guix archive --authorize < prefix/share/guix/bordeaux.guix.gnu.org.pub
# guix archive --authorize < prefix/share/guix/ci.guix.gnu.org.pub
```

Sobald es eingerichtet wurde, sollte sich die Ausgabe eines Befehls wie `guix build` von so etwas:

```
$ guix build emacs --dry-run
Folgende Ableitungen würden erstellt:
  /gnu/store/yr7bnx8xwcayd6j95r2clmkdl1qh688w-emacs-24.3drv
  /gnu/store/x8qsh1hlhgjx6cwsjyvbnfv2i37z23w-dbus-1.6.4.tar.gzdrv
  /gnu/store/1ixwp12f1950d15h2cj11c73733jay0z-alsa-lib-1.0.27.1.tar.bz2drv
  /gnu/store/nlma1pw0p603fpfiqy7kn4zm105r5dmw-util-linux-2.21drv
  ...

```

in so etwas verwandeln:

```
$ guix build emacs --dry-run
112.3 MB würden heruntergeladen:
  /gnu/store/pk3n22lbq6ydamyymqkkz7i69wiwjiwi-emacs-24.3
  /gnu/store/2ygn4ncnhrpr61rssa6z0d9x22si0va3-libjpeg-8d
  /gnu/store/71yz61gx4dazma9dwn2mcjxaah9w77jq-cairo-1.12.16
  /gnu/store/7zdhgp0n15181vfn8mb96sxqfmvqr17v-libxrender-0.9.7
  ...

```

Der Text hat sich von „Folgende Ableitungen würden erstellt“ zu „112.3 MB würden heruntergeladen“ geändert. Das zeigt an, dass Substitute von den festgelegten Substitutservern nutzbar sind und für zukünftige Erstellungen heruntergeladen werden, wann immer es möglich ist.

Der Substitutsmechanismus kann global ausgeschaltet werden, indem Sie dem `guix-daemon` beim Starten die Befehlszeilenoption `--no-substitutes` übergeben (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17). Er kann auch temporär ausgeschaltet werden, indem Sie `--no-substitutes` an `guix package`, `guix build` und andere Befehlszeilenwerkzeuge übergeben.

5.3.3 Substitute von anderen Servern holen

Guix kann auf unterschiedlichen Servern nach Substituten schauen und sie von dort laden. Das lohnt sich, wenn Sie Pakete von zusätzlichen Kanälen laden, für die es auf dem offiziellen Server keine Substitute gibt, auf einem anderen aber schon. Eine andere Situation, wo es sich anbietet, ist, wenn Sie Substitute lieber vom Substitutserver beziehen, der zu Ihrer Organisation gehört, und den offiziellen Server nur im Ausnahmefall einsetzen oder ganz weglassen möchten.

Sie können Guix eine Liste von URLs der Substitutserver mitgeben, damit es sie in der angegebenen Reihenfolge anfragt. Außerdem müssen Sie die öffentlichen Schlüssel der Substitutserver ausdrücklich autorisieren, damit Guix von ihnen signierte Substitute annimmt.

Auf Guix System ginge dies vonstatten, indem Sie die Konfiguration des `guix`-Dienstes modifizieren. Weil der `guix`-Dienst zu der Liste der vorgegebenen Dienste gehört, sowohl für `%base-services` als auch für `%desktop-services`, können Sie dessen Konfiguration mit `modify-services` ändern und dort die URLs und Substitutschlüssel eintragen, die Sie möchten (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788).

Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten Substitute zusätzlich zu den vorgegebenen `bordeaux.guix.gnu.org` und `ci.guix.gnu.org` auch von `guix.example.org` beziehen und den Signierschlüssel dieses Servers autorisieren. Die Betriebssystemkonfiguration, die sich damit ergibt, wird ungefähr so aussehen:

```
(operating-system
  ;;
  (services
    ;;
    Wir nehmen hier '%desktop-services' als Grundlage; geben Sie
    ;; an deren Stelle die Liste der bei Ihnen benutzten Dienste an.
    (modify-services %desktop-services
      (guix-service-type config =>
        (guix-configuration
          (inherit config)
          (substitute-urls
            (append (list "https://guix.example.org")
                    %default-substitute-urls))
          (authorized-keys
            (append (list (local-file "./key.pub"))
                    %default-authorized-guix-keys)))))))
```

Dabei gehen wir davon aus, dass der Signierschlüssel von `guix.example.org` in der Datei `key.pub` steht. Sobald Sie diese Änderung an der Datei mit Ihrer Betriebssystemkonfiguration vorgenommen haben (etwa `/etc/config.scm`), können Sie rekonfigurieren und den `guix-daemon`-Dienst (oder den ganzen Rechner) neu starten, damit die Änderung in Kraft tritt:

```
$ sudo guix system reconfigure /etc/config.scm
$ sudo herd restart guix-daemon
```

Wenn Sie Guix auf einer „Fremddistribution“ laufen lassen, würden Sie stattdessen nach den folgenden Schritten vorgehen, um Substitute von zusätzlichen Servern zu bekommen:

1. Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei für den `guix-daemon`; wenn Sie `systemd` benutzen, wäre das normalerweise `/etc/systemd/system/guix-daemon.service`. Schreiben Sie in die Konfigurationsdatei die Option `--substitute-urls` zur `guix-daemon`-Befehlszeile dazu und listen Sie dabei die gewünschten URLs auf (siehe `[daemon-substitute-urls]`, Seite 18):

```
... --substitute-urls='https://guix.example.org https://bordeaux.guix.gnu.org
https://ci.guix.gnu.org'
```

2. Starten Sie den Daemon neu. Bei `systemd` geht das so:

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart guix-daemon.service
```

3. Autorisieren Sie den Schlüssel des neuen Servers (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75):

```
guix archive --authorize < key.pub
```

Wir nehmen auch hier an, dass `key.pub` den öffentlichen Schlüssel enthält, mit dem `guix.example.org` Substitute signiert.

Und wir sind fertig! Substitute werden bevorzugt von `https://guix.example.org` bezogen und `bordeaux.guix.gnu.org` und dann `ci.guix.gnu.org` bleiben notfalls als Reserve. Natürlich können Sie so viele Substitutserver auflisten, wie Sie wollen, allerdings kann das Erfragen von Substituten etwas länger dauern, wenn zu viele Server kontaktiert werden müssen.

Problembehandlung: Der Befehl `guix weather` hilft Ihnen bei der Fehlerdiagnose. Wenn Sie zum Beispiel das ausführen:

```
guix weather coreutils
```

wird Ihnen nicht nur mitgeteilt, welcher der aktuell eingerichteten Server Substitute für das Paket `coreutils` bereitstellt, sondern auch ob einer der Server nicht autorisiert ist. Siehe Abschnitt 9.15 [Aufruf von `guix weather`], Seite 264, für mehr Informationen.

Aber bedenken Sie, es gibt auch Situationen, wo man nur die URL eines Substitutserver hinzufügen will, *ohne* den Schlüssel zu autorisieren. Siehe Abschnitt 5.3.4 [Substitutauthentifizierung], Seite 57, um diese bestimmten Gründe zu verstehen.

5.3.4 Substitutauthentifizierung

Guix erkennt, wenn ein verfälschtes Substitute benutzt würde, und meldet einen Fehler. Ebenso werden Substitute ignoriert, die nich signiert sind, oder nicht mit einem in der ACL aufgelisteten Schlüssel signiert sind.

Es gibt nur eine Ausnahme: Wenn ein unautorisierte Server Substitute anbietet, die *Bit für Bit identisch* mit denen von einem autorisierten Server sind, können sie auch vom unautorisierten Server heruntergeladen werden. Zum Beispiel, angenommen wir haben zwei Substitutserver mit dieser Befehlszeilenoption ausgewählt:

```
--substitute-urls="https://a.example.org https://b.example.org"
```

Wenn in der ACL nur der Schlüssel für ‘`b.example.org`’ aufgeführt wurde, aber ‘`a.example.org`’ *exakt dieselben* Substitute anbietet, wird Guix auch Substitute von ‘`a.example.org`’ herunterladen, weil es in der Liste zuerst kommt und als Spiegelserver für ‘`b.example.org`’ aufgefasst werden kann. In der Praxis haben unabhängige Maschinen bei der Erstellung normalerweise dieselben Binärdateien als Ergebnis, dank bit-reproduzierbaren Erstellungen (siehe unten).

Wenn Sie HTTPS benutzen, wird das X.509-Zertifikat des Servers *nicht* validiert (mit anderen Worten, die Identität des Servers wird nicht authentifiziert), entgegen dem, was HTTPS-Clients wie Web-Browser normalerweise tun. Da Guix Substitutinformationen selbst überprüft, wie oben erklärt, wäre es unnötig (wohingegen mit X.509-Zertifikaten geprüft wird, ob ein Domain-Name zu öffentlichen Schlüsseln passt).

5.3.5 Proxy-Einstellungen

Substitute werden über HTTP oder HTTPS heruntergeladen. Die Umgebungsvariablen `http_proxy` und `https_proxy` können in der Umgebung von `guix-daemon` definiert werden und wirken sich dann auf das Herunterladen von Substituten aus. Beachten Sie, dass der

Wert dieser Variablen in der Umgebung, in der `guix build`, `guix package` und andere Client-Befehle ausgeführt werden, *keine Rolle spielt*.

5.3.6 Fehler bei der Substitution

Selbst wenn ein Substitut für eine Ableitung verfügbar ist, schlägt die versuchte Substitution manchmal fehl. Das kann aus vielen Gründen geschehen: die Substitutserver könnten offline sein, das Substitut könnte kürzlich gelöscht worden sein, die Netzwerkverbindung könnte unterbrochen worden sein, usw.

Wenn Substitute aktiviert sind und ein Substitut für eine Ableitung zwar verfügbar ist, aber die versuchte Substitution fehlschlägt, kann Guix versuchen, die Ableitung lokal zu erstellen, je nachdem, ob `--fallback` übergeben wurde (siehe [common build option `--fallback`], Seite 205). Genauer gesagt, wird keine lokale Erstellung durchgeführt, solange kein `--fallback` angegeben wurde, und die Ableitung wird als Fehlschlag angesehen. Wenn `--fallback` übergeben wurde, wird Guix versuchen, die Ableitung lokal zu erstellen, und ob die Ableitung erfolgreich ist oder nicht, hängt davon ab, ob die lokale Erstellung erfolgreich ist oder nicht. Beachten Sie, dass, falls Substitute ausgeschaltet oder erst gar kein Substitut verfügbar ist, *immer* eine lokale Erstellung durchgeführt wird, egal ob `--fallback` übergeben wurde oder nicht.

Um eine Vorstellung zu bekommen, wie viele Substitute gerade verfügbar sind, können Sie den Befehl `guix weather` benutzen (siehe Abschnitt 9.15 [Aufruf von `guix weather`], Seite 264). Dieser Befehl zeigt Statistiken darüber an, wie es um die von einem Server verfügbaren Substitute steht.

5.3.7 Vom Vertrauen gegenüber Binärdateien

Derzeit hängt die Kontrolle jedes Individuums über seine Rechner von Institutionen, Unternehmen und solchen Gruppierungen ab, die über genug Macht und Entschlusskraft verfügen, die Rechnerinfrastruktur zu sabotieren und ihre Schwachstellen auszunutzen. Auch wenn es bequem ist, Substitute zu benutzen, ermuntern wir Nutzer, auch selbst Erstellungen durchzuführen oder gar ihre eigene Erstellungsfarm zu betreiben, damit die vom Guix-Projekt betriebenen Substitutserver ein weniger interessantes Ziel werden. Eine Art, uns zu helfen, ist, die von Ihnen erstellte Software mit dem Befehl `guix publish` zu veröffentlichen, damit andere eine größere Auswahl haben, von welchem Server sie Substitute beziehen möchten (siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255).

Guix hat die richtigen Grundlagen, um die Reproduzierbarkeit von Erstellungen zu maximieren (siehe Abschnitt 5.1 [Funktionalitäten], Seite 42). In den meisten Fällen sollten unabhängige Erstellungen eines bestimmten Pakets zu bitweise identischen Ergebnissen führen. Wir können also mit Hilfe einer vielschichtigen Menge an unabhängigen Paketerstellungen die Integrität unseres Systems besser gewährleisten. Der Befehl `guix challenge` hat das Ziel, Nutzern zu ermöglichen, Substitutserver zu beurteilen, und Entwickler dabei zu unterstützen, nichtdeterministische Paketerstellungen zu finden (siehe Abschnitt 9.12 [Aufruf von `guix challenge`], Seite 260). Ebenso ermöglicht es die Befehlszeileoption `--check` von `guix build`, dass Nutzer bereits installierte Substitute auf Unverfälschtheit zu prüfen, indem sie durch lokales Erstellen nachgebildet werden (siehe [build-check], Seite 218). Wenn Sie ein Paket komplett neu erstellen möchten (wobei Sie Sicherheitsaktualisierungen über Veredelungen ignorieren (siehe Kapitel 19 [Sicherheitsaktualisierungen], Seite 892), falls Veredelungen existieren, was nicht immer der Fall ist), benutzen Sie `--check` zusammen mit

`--no-grafts` (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204). Weil Veredelungen als eigene Ableitungen erstellt werden, würde, wenn Veredelungen auf das zu erstellende Paket angewandt werden, durch Angeben von `--check` alleine nur die veredelnde Ableitung neu erstellt und das Paket selbst nicht neu kompiliert.

In Zukunft wollen wir, dass Sie mit Guix Binärdateien von Netzwerkteilnehmer zu Netzwerkteilnehmer („peer-to-peer“) veröffentlichen und empfangen können. Wenn Sie mit uns dieses Projekt diskutieren möchten, kommen Sie auf unsere Mailing-Liste `guix-devel@gnu.org`.

5.4 Pakete mit mehreren Ausgaben.

Oft haben in Guix definierte Pakete eine einzige *Ausgabe* – d.h. aus dem Quellpaket entsteht genau ein Verzeichnis im Store. Wenn Sie `guix install glibc` ausführen, wird die Standard-Paketausgabe des GNU-libc-Pakets installiert; die Standardausgabe wird `out` genannt, aber ihr Name kann weggelassen werden, wie Sie am obigen Befehl sehen. In diesem speziellen Fall enthält die Standard-Paketausgabe von `glibc` alle C-Headerdateien, gemeinsamen Bibliotheken („Shared Libraries“), statischen Bibliotheken („Static Libraries“), Dokumentation für Info sowie andere zusätzliche Dateien.

Manchmal ist es besser, die verschiedenen Arten von Dateien, die aus einem einzelnen Quellpaket hervorgehen, in getrennte Ausgaben zu unterteilen. Zum Beispiel installiert die GLib-C-Bibliothek (die von GTK und damit zusammenhängenden Paketen benutzt wird) mehr als 20 MiB an HTML-Seiten mit Referenzdokumentation. Um den Nutzern, die das nicht brauchen, Platz zu sparen, wird die Dokumentation in einer separaten Ausgabe abgelegt, genannt `doc`. Um also die Hauptausgabe von GLib zu installieren, zu der alles außer der Dokumentation gehört, ist der Befehl:

```
guix install glib
```

Der Befehl, um die Dokumentation zu installieren, ist:

```
guix install glib:doc
```

Jedoch ist die Schreibweise mit Doppelpunkt nur richtig bei der Spezifikation von Paketausgaben auf der Befehlszeile. Sie ist falsch, wenn Sie eine *Paket-Variable* in Scheme-Code angeben. Um zum Beispiel die Dokumentation von `glib` zu den global installierten Paketen eines `operating-system`-Objekts hinzuzufügen (siehe Abschnitt 11.3 [„operating-system“-Referenz], Seite 284), muss stattdessen eine Liste von zwei Einträgen verwendet werden, als Erstes die *Paket-Variable* und als Zweites der Name der gewählten Ausgabe:

```
(use-modules (gnu packages glib))
;; glib-with-documentation ist das Guile-Symbol für das glib-Paket
(operating-system
  ...
  (packages
    (append
      (list (list glib-with-documentation "doc"))
      %base-packages)))
```

Manche Pakete installieren Programme mit unterschiedlich großem „Abhängigkeiten-Fußabdruck“. Zum Beispiel installiert das Paket WordNet sowohl Befehlszeilenwerkzeuge als auch grafische Benutzerschnittstellen (GUIs). Erstere hängen nur von der C-Bibliothek ab,

während Letztere auch von Tcl/Tk und den zu Grunde liegenden X-Bibliotheken abhängen. Jedenfalls belassen wir deshalb die Befehlszeilenwerkzeuge in der Standard-Paketausgabe, während sich die GUIs in einer separaten Ausgabe befinden. So können Benutzer, die die GUIs nicht brauchen, Platz sparen. Der Befehl `guix size` kann dabei helfen, solche Situationen zu erkennen (siehe Abschnitt 9.9 [Aufruf von `guix size`], Seite 248). `guix graph` kann auch helfen (siehe Abschnitt 9.10 [Aufruf von `guix graph`], Seite 250).

In der GNU-Distribution gibt es viele solche Pakete mit mehreren Ausgaben. Andere Konventionen für Ausgabennamen sind zum Beispiel `lib` für Bibliotheken und eventuell auch ihre Header-Dateien, `bin` für eigenständige Programme und `debug` für Informationen zur Fehlerbehandlung (siehe Kapitel 17 [Dateien zur Fehlersuche installieren], Seite 887). Die Ausgaben eines Pakets stehen in der dritten Spalte der Anzeige von `guix package --list-available` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

5.5 guix locate aufrufen

Uns steht solch eine Fülle an freier Software zur Verfügung, dass wir früher oder später suchen müssen, welches Paket wir benötigen. Mit dem Befehl `guix search`, den wir bereits kennengelernt haben (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43), können wir anhand von Schlüsselwörtern suchen:

```
guix search video editor
```

Manchmal möchte man eher wissen, in welchem Paket eine bestimmte Datei angeboten wird. Hierfür ist `guix locate` das Richtige. So können Sie z.B. herausfinden, welches Paket den Befehl `ls` verfügbar macht:

```
$ guix locate ls
coreutils@9.1      /gnu/store/...-coreutils-9.1/bin/ls
```

Natürlich funktioniert es auch mit anderen Dateien, *nicht* nur für Befehle:

```
$ guix locate unistr.h
icu4c@71.1        /gnu/store/.../include/unicode/unistr.h
libunistring@1.0   /gnu/store/.../include/unistr.h
```

Sie können auch *glob*-Muster mit Platzhaltern verwenden. Zum Beispiel würden Sie so nach Paketen suchen, die `.service`-Dateien verfügbar machen:

```
$ guix locate -g '*.service'
man-db@2.11.1     .../lib/systemd/system/man-db.service
wpa-supplicant@2.10 .../system-services/fi.w1.wpa_supplicant1.service
```

Der Befehl `guix locate` braucht eine Datenbank, die Dateinamen zu Paketnamen zuordnet. Nach den Vorgabeeinstellungen wird diese Datenbank automatisch angelegt, wenn sie noch nicht existiert, wozu die *lokal* verfügbaren Pakete betrachtet werden, was ein paar Minuten dauern kann (je nachdem wie groß Ihr Store und wie schnell Ihr Speichermedium ist).

Anmerkung: Im Moment kann `guix locate` seine Datenbank nur auf lokalem Wissen aufbauen – Pakete außerhalb Ihres Stores werden nicht aufgenommen. Das soll sich noch ändern und dann wird es eine vorerstellte Datenbank herunterladen können, mit der sie auch andere Pakete finden können.

Vorgegeben ist, dass `guix locate` zunächst schaut, ob eine systemweite Datenbank vorhanden ist, in der Regel in `/var/cache/guix/locate`. Wenn Sie *nicht* existiert oder zu

alt ist, wird stattdessen auf eine nutzereigene Datenbank zurückgegriffen, vorgegeben ist `~/.cache/guix/locate`. In einem Mehrbenutzersystem können Administratoren die Aufgabe übernehmen, regelmäßig die systemweite Datenbank zu aktualisieren, damit alle Benutzer etwas davon haben, zum Beispiel mit Hilfe des `package-database-service-type` (siehe Abschnitt 11.10.11 [Dateisuch-Dienste], Seite 446).

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix locate [Optionen...] Datei...
```

Dabei ist *Datei* der Name einer aufzufindenden Datei (genauer gesagt ihr „Basisname“: Dateien, die ein Elternverzeichnis namens *Datei* haben, landen *nicht* im Ergebnis).

Folgende *Optionen* gibt es:

--glob

-g *Datei...* werden als *glob-Muster* aufgefasst – also Muster, die auch Platzhalterzeichen enthalten können wie `*.scm`, was alle Dateien aufgreift, die in `'.scm'` enden.

--stats Statistiken über die Datenbank zeigen.

--update

-u Die Datenbank mit den Dateien auf den neuesten Stand bringen.

Nach den Vorgabeeinstellungen wird die Datenbank dann aktualisiert, wenn sie zu alt ist.

--clear Die Datenbank leeren und neu befüllen.

Mit dieser Befehlszeilenoption können sie von vorn anfangen, so dass alte Daten *nicht* mehr in der Datenbank auftauchen. So stellen Sie sicher, dass die Datenbank nicht endlos anwächst. Nach den Vorgabeeinstellungen für `guix locate` geschieht das regelmäßig automatisch, wenn auch nicht oft.

--database=*Datei*

Die *Datei* als Datenbank benutzen. Wenn nötig, wird sie erzeugt.

Nach den Vorgabeeinstellungen benutzt `guix locate` die Datenbank unter `~/.cache/guix` oder `/var/cache/guix`, je nachdem, welche neuer ist.

--method=*Methode*

-m *Methode*

Nach der *Methode* auswählen, welche Pakete in den Index aufgenommen werden. Mögliche Werte sind:

manifests

Dies ist die vorgegebene Methode: Für sie werden die Profile auf der Maschine betrachtet und die darin vorkommenden Pakete ermittelt – das sind die Pakete, die Sie oder andere Benutzer derselben Maschine direkt oder indirekt installiert haben. Das geht schnell, aber Pakete, die aus anderem Grund im Store sind, fehlen, wenn kein Profil darauf verweist.

store

Diese Methode ist langsamer, aber gründlicher: Alle Pakete, die im Store vorhanden sind, werden in die Datenbank aufgenommen.

5.6 guix gc aufrufen

Pakete, die zwar installiert sind, aber nicht benutzt werden, können vom Müllsampler entfernt werden. Mit dem Befehl `guix gc` können Benutzer den Müllsampler ausdrücklich aufrufen, um Speicher im Verzeichnis `/gnu/store` freizugeben. Dies ist der *einige* Weg, Dateien aus `/gnu/store` zu entfernen – das manuelle Entfernen von Dateien kann den Store irreparabel beschädigen!

Der Müllsampler kennt eine Reihe von Wurzeln: Jede Datei in `/gnu/store`, die von einer Wurzel aus erreichbar ist, gilt als *lebendig* und kann nicht entfernt werden; jede andere Datei gilt als *tot* und ist ein Kandidat, gelöscht zu werden. Die Menge der Müllsammlerwurzeln (kurz auch „GC-Wurzeln“, von englisch „Garbage Collector“) umfasst Standard-Benutzerprofile; standardmäßig werden diese Müllsammlerwurzeln durch symbolische Verknüpfungen in `/var/guix/gcroots` dargestellt. Neue Müllsammlerwurzeln können zum Beispiel mit `guix build --root` festgelegt werden (siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von `guix build`], Seite 204). Der Befehl `guix gc --list-roots` listet sie auf.

Bevor Sie mit `guix gc --collect-garbage` Speicher freimachen, wollen Sie vielleicht alte Generationen von Benutzerprofilen löschen, damit alte Paketerstellungen von diesen Generationen entfernt werden können. Führen Sie dazu `guix package --delete-generations` aus (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

Unsere Empfehlung ist, dass Sie den Müllsampler regelmäßig laufen lassen und wenn Sie wenig freien Speicherplatz zur Verfügung haben. Um zum Beispiel sicherzustellen, dass Sie mindestens 5 GB auf Ihrer Platte zur Verfügung haben, benutzen Sie einfach:

```
guix gc -F 5G
```

Es ist völlig sicher, dafür eine nicht interaktive, regelmäßige Auftragsausführung vorzugeben (siehe Abschnitt 11.10.2 [Geplante Auftragsausführung], Seite 336, für eine Erklärung, wie man das tun kann). `guix gc` ohne Befehlszeilenargumente auszuführen, lässt so viel Müll wie möglich sammeln, aber das ist oft nicht, was man will, denn so muss man unter Umständen Software erneut erstellen oder erneut herunterladen, weil der Müllsampler sie als „tot“ ansieht, sie aber zur Erstellung anderer Software wieder gebraucht wird – das trifft zum Beispiel auf die Compiler-Toolchain zu.

Der Befehl `guix gc` hat drei Arbeitsmodi: Er kann benutzt werden, um als Müllsampler tote Dateien zu entfernen (das Standardverhalten), um ganz bestimmte, angegebene Dateien zu löschen (mit der Befehlszeilenoption `--delete`), um Müllsammlerinformationen auszugeben oder fortgeschrittenere Anfragen zu verarbeiten. Die Müllsammler-Befehlszeilenoptionen sind wie folgt:

```
--collect-garbage [=Minimum]
-C [Minimum]
```

Lässt Müll sammeln – z.B. nicht erreichbare Dateien in `/gnu/store` und seinen Unterverzeichnissen. Wird keine andere Befehlszeilenoption angegeben, wird standardmäßig diese durchgeführt.

Wenn ein *Minimum* angegeben wurde, hört der Müllsampler auf, sobald *Minimum* Bytes gesammelt wurden. Das *Minimum* kann die Anzahl der Bytes bezeichnen oder mit einer Einheit als Suffix versehen sein, wie etwa MiB für Mebibytes und GB für Gigabytes (siehe Abschnitt “Block size” in *GNU Coreutils*).

Wird kein *Minimum* angegeben, sammelt der Müllsampler allen Müll.

--free-space=*Menge*

-F *Menge* Sammelt Müll, bis die angegebene *Menge* an freiem Speicher in `/gnu/store` zur Verfügung steht, falls möglich; die *Menge* ist eine Speichergröße wie 500MiB, wie oben beschrieben.

Wenn die angegebene *Menge* oder mehr bereits in `/gnu/store` frei verfügbar ist, passiert nichts.

--delete-generations[=*Dauer*]

-d [*Dauer*]

Bevor der Müllsammelvorgang beginnt, werden hiermit alle Generationen von allen Benutzerprofilen und von allen Persönlichen Umgebungen gelöscht, die älter sind als die angegebene *Dauer*; wird es als Administratornutzer „root“ ausgeführt, geschieht dies mit den Profilen *von allen Benutzern*.

Zum Beispiel löscht der folgende Befehl alle Generationen Ihrer Profile, die älter als zwei Monate sind (ausgenommen die momentanen Generationen), und schmeißt dann den Müllsampler an, um Platz freizuräumen, bis mindestens 10 GiB verfügbar sind:

```
guix gc -d 2m -F 10G
```

--delete

-D Versucht, alle als Argumente angegebenen Dateien oder Verzeichnisse im Store zu löschen. Dies schlägt fehl, wenn manche der Dateien oder Verzeichnisse nicht im Store oder noch immer lebendig sind.

--list-failures

Store-Objekte auflisten, die zwischengespeicherten Erstellungsechtern entsprechen.

Hierbei wird nichts ausgegeben, sofern der Daemon nicht mit `--cache-failures` gestartet wurde (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des guix-daemon], Seite 17).

--list-roots

Die Müllsamplerwurzeln auflisten, die dem Nutzer gehören. Wird der Befehl als Administratornutzer ausgeführt, werden *alle* Müllsamplerwurzeln aufgelistet.

--list-busy

Solche Store-Objekte auflisten, die von aktuell laufenden Prozessen benutzt werden. Diese Store-Objekte werden praktisch wie Müllsamplerwurzeln behandelt; sie können nicht gelöscht werden.

--clear-failures

Die angegebenen Store-Objekte aus dem Zwischenspeicher für fehlgeschlagene Erstellungen entfernen.

Auch diese Option macht nur Sinn, wenn der Daemon mit `--cache-failures` gestartet wurde. Andernfalls passiert nichts.

--list-dead

Zeigt die Liste toter Dateien und Verzeichnisse an, die sich noch im Store befinden – das heißt, Dateien, die von keiner Wurzel mehr erreichbar sind.

--list-live

Zeige die Liste lebendiger Store-Dateien und -Verzeichnisse.

Außerdem können Referenzen unter bestehenden Store-Dateien gefunden werden:

--references**--referrers**

Listet die referenzierten bzw. sie referenzierenden Objekte der angegebenen Store-Dateien auf.

--requisites

-R Listet alle Voraussetzungen der als Argumente übergebenen Store-Dateien auf. Voraussetzungen sind die Store-Dateien selbst, ihre Referenzen sowie die Referenzen davon, rekursiv. Mit anderen Worten, die zurückgelieferte Liste ist der *transitive Abschluss* dieser Store-Dateien.

Der Abschnitt Abschnitt 9.9 [Aufruf von guix size], Seite 248, erklärt ein Werkzeug, um den Speicherbedarf des Abschlusses eines Elements zu ermitteln. Siehe Abschnitt 9.10 [Aufruf von guix graph], Seite 250, für ein Werkzeug, um den Referenzgraphen zu veranschaulichen.

--derivers

Liefert die Ableitung(en), die zu den angegebenen Store-Objekten führen (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).

Zum Beispiel liefert dieser Befehl:

```
guix gc --derivers $(guix package -I ^emacs$ | cut -f4)
```

die .drv-Datei(en), die zum in Ihrem Profil installierten emacs-Paket führen. Beachten Sie, dass es auch sein kann, dass keine passenden .drv-Dateien existieren, zum Beispiel wenn diese Dateien bereits dem Müllsampler zum Opfer gefallen sind. Es kann auch passieren, dass es mehr als eine passende .drv gibt, bei Ableitungen mit fester Ausgabe.

Zuletzt können Sie mit folgenden Befehlszeilenoptionen die Integrität des Stores prüfen und den Plattspeicherverbrauch im Zaum halten.

--verify[=Optionen]

Die Integrität des Stores verifizieren

Standardmäßig wird sichergestellt, dass alle Store-Objekte, die in der Datenbank des Daemons als gültig markiert wurden, auch tatsächlich in /gnu/store existieren.

Wenn angegeben, müssen die *Optionen* eine kommagetrennte Liste aus mindestens einem der Worte **contents** und **repair** sein.

Wenn Sie **--verify=contents** übergeben, berechnet der Daemon den Hash des Inhalts jedes Store-Objekts und vergleicht ihn mit dem Hash in der Datenbank. Sind die Hashes ungleich, wird eine Datenbeschädigung gemeldet. Weil dabei *alle Dateien im Store* durchlaufen werden, kann der Befehl viel Zeit brauchen, besonders auf Systemen mit langsamer Platte.

Mit **--verify=repair** oder **--verify=contents,repair** versucht der Daemon, beschädigte Store-Objekte zu reparieren, indem er Substitute für selbige herunterlädt (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Weil die Reparatur nicht

atomar und daher womöglich riskant ist, kann nur der Systemadministrator den Befehl benutzen. Eine weniger aufwendige Alternative, wenn Sie wissen, welches Objekt beschädigt ist, ist, `guix build --repair` zu benutzen (siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von `guix build`], Seite 204).

--optimize

Den Store durch Nutzung harter Verknüpfungen für identische Dateien optimieren – mit anderen Worten wird der Store *dedupliziert*.

Der Daemon führt Deduplizierung automatisch nach jeder erfolgreichen Erstellung und jedem Importieren eines Archivs durch, sofern er nicht mit `--disable-deduplication` (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17) gestartet wurde. Diese Befehlszeilenoption brauchen Sie also in erster Linie dann, wenn der Daemon zuvor mit `--disable-deduplication` gestartet worden ist.

--vacuum-database

Für Guix wird eine SQLite-Datenbank verwendet, um über die Objekte im Store Buch zu führen (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178). Mit der Zeit kann die Datenbank jedoch eine gigantische Größe erreichen und fragmentieren. Deshalb kann es sich lohnen, den freien Speicher aufzuräumen und nur teilweise genutzte Datenbankseiten, die beim Löschen von Paketen bzw. nach dem Müllsammeln entstanden sind, zusammenzulegen. Führen Sie `sudo guix gc --vacuum-database` aus, und die Datenbank wird gesperrt und eine VACUUM-Operation auf dem Store durchgeführt, welche die Datenbank defragmentiert und leere Seiten wegschafft. Wenn alles fertig ist, wird die Datenbank entsperrt.

5.7 `guix pull` aufrufen

Nach der Installation oder Aktualisierung wird stets die neueste Version von Paketen verwendet, die in der aktuell installierten Distribution verfügbar ist. Um die Distribution und die Guix-Werkzeuge zu aktualisieren, führen Sie `guix pull` aus. Der Befehl lädt den neuesten Guix-Quellcode einschließlich Paketbeschreibungen herunter und installiert ihn. Quellcode wird aus einem Git-Repository (<https://git.scm.com/book/de/>) geladen, standardmäßig dem offiziellen Repository von GNU Guix, was Sie aber auch ändern können. `guix pull` stellt sicher, dass der heruntergeladene Code *authentisch* ist, indem es überprüft, dass die Commits durch Guix-Entwickler signiert worden sind.

Genauer gesagt lädt `guix pull` Code von den Kanälen herunter (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78), die an einer der folgenden Stellen, in dieser Reihenfolge, angegeben wurden:

1. die Befehlszeilenoption `--channels`,
2. die Datei `~/.config/guix/channels.scm` des Benutzers, außer wenn `-q` übergeben wird,
3. die systemweite `/etc/guix/channels.scm`-Datei, außer wenn `-q` übergeben wird (auf Guix System können Sie die Datei als Teil der Betriebssystemkonfiguration deklarieren, siehe [guix-configuration-channels], Seite 322),
4. die eingebauten vorgegebenen Kanäle, wie sie in der Variablen `%default-channels` festgelegt sind.

Danach wird `guix package` Pakete und ihre Versionen entsprechend der gerade heruntergeladenen Kopie von Guix benutzen. Nicht nur das, auch alle Guix-Befehle und Schem-

Module werden aus der neuesten Version von Guix kommen. Neue `guix`-Unterbefehle, die durch die Aktualisierung hinzugekommen sind, werden also auch verfügbar.

Jeder Nutzer kann seine Kopie von Guix mittels `guix pull` aktualisieren, wodurch sich nur für den Nutzer etwas verändert, der `guix pull` ausgeführt hat. Wenn also zum Beispiel der Administratornutzer `root` den Befehl `guix pull` ausführt, hat das keine Auswirkungen auf die für den Benutzer `alice` sichtbare Guix-Version, und umgekehrt.

Das Ergebnis von `guix pull` ist ein als `~/.config/guix/current` verfügbares *Profil* mit dem neuesten Guix.

Die Befehlszeilenoption `--list-generations` oder kurz `-l` listet ältere von `guix pull` erzeugte Generationen auf, zusammen mit Informationen zu deren Provenienz.

```
$ guix pull -l
Generation 1 10. Juni 2018 00:18:18
  guix 65956ad
    Repository-URL: https://git.guix.gnu.org/guix.git
    Branch: origin/master
    Commit: 65956ad3526ba09e1f7a40722c96c6ef7c0936fe

Generation 2 11. Juni 2018 11:02:49
  guix e0cc7f6
    Repository-URL: https://git.guix.gnu.org/guix.git
    Branch: origin/master
    Commit: e0cc7f669bec22c37481dd03a7941c7d11a64f1d

Generation 3 13. Juni 2018 23:31:07 (aktuell)
  guix 844cc1c
    Repository-URL: https://git.guix.gnu.org/guix.git
    Branch: origin/master
    Commit: 844cc1c8f394f03b404c5bb3aeee086922373490c
```

Im Abschnitt Abschnitt 5.10 [Aufruf von `guix describe`], Seite 73, werden andere Möglichkeiten erklärt, sich den momentanen Zustand von Guix beschreiben zu lassen.

Das Profil `~/.config/guix/current` verhält sich genau wie die durch `guix package` erzeugten Profile (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43). Das bedeutet, Sie können seine Generationen auflisten und es auf die vorherige Generation – also das vorherige Guix – zurücksetzen und so weiter:

```
$ guix pull --roll-back
Von Generation „3“ zu „2“ gewechselt
$ guix pull --delete-generations=1
/var/guix/profiles/per-user/charlie/current-guix-1-link wird gelöscht
```

Sie können auch `guix package` benutzen (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43), um das Profil zu verwalten, indem Sie es explizit angeben.:

```
$ guix package -p ~/.config/guix/current --roll-back
switched from generation 3 to 2
$ guix package -p ~/.config/guix/current --delete-generations=1
deleting /var/guix/profiles/per-user/charlie/current-guix-1-link
```

Der Befehl `guix pull` wird in der Regel ohne Befehlszeilenargumente aufgerufen, aber er versteht auch folgende Befehlszeilenoptionen:

`--url=URL`

`--commit=Commit`

`--branch=Branch`

Code wird für den `guix`-Kanal von der angegebenen *URL* für den angegebenen *Commit* (eine gültige Commit-ID, dargestellt als hexadezimale Zeichenkette oder Namen eines Git-Tags) oder *Branch* heruntergeladen.

Diese Befehlszeilenoptionen sind manchmal bequemer, aber Sie können Ihre Konfiguration auch in der Datei `~/.config/guix/channels.scm` oder über die Option `--channels` angeben (siehe unten).

`--channels=Datei`

`-C Datei` Die Liste der Kanäle aus der angegebenen *Datei* statt aus `~/.config/guix/channels.scm` oder aus `/etc/guix/channels.scm` auslesen. Die *Datei* muss Scheme-Code enthalten, der zu einer Liste von Kanalobjekten ausgewertet wird. Siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78, für nähere Informationen.

`--no-channel-files`

`-q` Unterdrückt das Laden der Kanaldatei des Benutzers `~/.config/guix/channels.scm` und der systemweiten Kanaldatei `/etc/guix/channels.scm`.

`--news`

`-N` Neuigkeiten anzeigen, die Kanalautoren für ihre Nutzer geschrieben haben, um sie über Veränderungen seit der vorigen Generation in Kenntnis zu setzen (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78). Wenn Sie `--details` übergeben, werden auch neue und aktualisierte Pakete gezeigt.

Sie können sich mit `guix pull -1` diese Informationen für vorherige Generationen ansehen.

`--list-generations [=Muster]`

`-l [Muster]`

Alle Generationen von `~/.config/guix/current` bzw., wenn ein *Muster* angegeben wird, die dazu passenden Generationen auflisten. Die Syntax für das *Muster* ist dieselbe wie bei `guix package --list-generations` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

Nach Voreinstellung werden Informationen über die benutzten Kanäle in der jeweiligen Version sowie die zugehörigen Neuigkeiten ausgegeben. Wenn Sie `--details` übergeben, wird außerdem die Liste der neu hinzugefügten oder aktualisierten Pakete in jeder Generation verglichen mit der vorigen angezeigt.

`--details`

Bei `--list-generations` oder `--news` wird Guix angewiesen, mehr Informationen über die Unterschiede zwischen aufeinanderfolgenden Generationen anzuzeigen – siehe oben.

`--roll-back`

Zur vorherigen Generation von `~/.config/guix/current` zurückwechseln – d.h. die letzte Transaktion rückgängig machen.

--switch-generation=Muster

-S Muster Wechselt zu der bestimmten Generation, die durch das *Muster* bezeichnet wird.

Als *Muster* kann entweder die Nummer einer Generation oder eine Nummer mit vorangestelltem „+“ oder „-“ dienen. Letzteres springt die angegebene Anzahl an Generationen vor oder zurück. Zum Beispiel kehrt **--switch-generation=+1** nach einem Zurücksetzen wieder zur neueren Generation zurück.

--delete-generations[=Muster]

-d [Muster]

Wird kein *Muster* angegeben, werden alle Generationen außer der aktuellen entfernt.

Dieser Befehl akzeptiert dieselben Muster wie **--list-generations**. Wenn ein *Muster* angegeben wird, werden die passenden Generationen gelöscht. Wenn das *Muster* für eine Zeitdauer steht, werden diejenigen Generationen gelöscht, die *älter* als die angegebene Dauer sind. Zum Beispiel löscht **--delete-generations=1m** die Generationen, die mehr als einen Monat alt sind.

Falls die aktuelle Generation zum Muster passt, wird sie *nicht* gelöscht.

Beachten Sie, dass Sie auf gelöschte Generationen nicht zurückwechseln können. Dieser Befehl sollte also nur mit Vorsicht benutzt werden.

Im Abschnitt Abschnitt 5.10 [Aufruf von guix describe], Seite 73, wird eine Möglichkeit erklärt, sich Informationen nur über die aktuelle Generation anzeigen zu lassen.

--profile=Profil

-p Profil Auf *Profil* anstelle von `~/.config/guix/current` arbeiten.

--dry-run

-n Anzeigen, welche(r) Commit(s) für die Kanäle benutzt würde(n) und was jeweils erstellt oder substituiert würde, ohne es tatsächlich durchzuführen.

--allow-downgrades

Beziehen einer älteren oder mit der bisheriger Version eines Kanals *nicht* zusammenhängenden Version zulassen.

Nach Voreinstellung schützt **guix pull** den Nutzer vor Herabstufungsangriffen („Downgrade Attacks“). Damit werden Versuche bezeichnet, jemanden eine frühere oder unzusammenhängende Version des Git-Repositorys eines Kanals benutzen zu lassen, wodurch diese Person dazu gebracht werden kann, ältere Versionen von Softwarepaketen mit bekannten Schwachstellen zu installieren.

Anmerkung: Sie sollten verstehen, was es für die Sicherheit Ihres Rechners bedeutet, ehe Sie **--allow-downgrades** benutzen.

--disable-authentication

Beziehen von Kanalcode ohne Authentifizierung zulassen.

Nach Voreinstellung wird durch **guix pull** von Kanälen heruntergeladener Code darauf überprüft, dass deren Commits durch autorisierte Entwickler signiert worden sind; andernfalls wird ein Fehler gemeldet. Mit

dieser Befehlszeilenoption können Sie anweisen, keine solche Verifikation durchzuführen.

Anmerkung: Sie sollten verstehen, was es für die Sicherheit Ihres Rechners bedeutet, ehe Sie `--disable-authentication` benutzen.

`--no-check-certificate`

X.509-Zertifikate von HTTPS-Servern *nicht* validieren.

Wenn Sie diese Befehlszeilenoption benutzen, haben Sie *keinerlei Garantie*, dass Sie tatsächlich mit dem authentischen Server, der für die angegebene URL verantwortlich ist, kommunizieren. Wenn der Kanal keine Kanalauthentifizierung durchführt, macht Sie das anfällig gegen sogenannte „Man-in-the-Middle“-Angriffe.

`--system=System`

`-s System` Versuchen, für die angegebene Art von *System* geeignete Binärdateien zu erstellen – z.B. `i686-linux` – statt für die Art von System, das die Erstellung durchführt.

`--bootstrap`

Das neueste Guix mit dem Bootstrap-Guile erstellen. Diese Befehlszeilenoption ist nur für Guix-Entwickler von Nutzen.

Mit Hilfe von *Kanälen* können Sie `guix pull` anweisen, von welchem Repository und welchem Branch Guix aktualisiert werden soll, sowie von welchen *weiteren* Repositorys Paketmodule bezogen werden sollen. Im Abschnitt Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78, finden Sie nähere Informationen.

Außerdem unterstützt `guix pull` alle gemeinsamen Erstellungsoptionen (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204).

5.8 guix time-machine aufrufen

Der Befehl `guix time-machine` erleichtert den Zugang zu anderen Versionen von Guix. Damit können ältere Versionen von Paketen installiert werden oder eine Berechnung in einer identischen Umgebung reproduziert werden. Die zu benutzende Guix-Version wird über eine Commit-Angabe oder eine Kanalbeschreibungsdatei, wie sie durch `guix describe` erzeugt werden kann, festgelegt (siehe Abschnitt 5.10 [Aufruf von `guix describe`], Seite 73).

Sagen wir, Sie würden gerne in der Zeit zurückkreisen zu den Tagen um November 2020, als die Version 1.2.0 von Guix veröffentlicht worden ist, und außerdem möchten Sie nach Ihrer Ankunft den damaligen `guile`-Befehl ausführen:

```
guix time-machine --commit=v1.2.0 -- \
    environment -C --ad-hoc guile -- guile
```

Mit obigem Befehl wird Guix 1.2.0 geladen (möglicherweise auch andere Kanäle, die in Ihren `channels.scm` genannten Konfigurationsdateien festgelegt sind – siehe unten) und daraufhin dessen Befehl `guix environment` ausgeführt, um eine Umgebung, in einen Container verpackt, zu betreten, wo dann `guile` gestartet wird (`guix environment` ist mittlerweile Teil von `guix shell`, siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89). Es ist so, als würden Sie einen DeLorean fahren¹! Der erste Aufruf von `guix time-machine` kann lange

¹ Wenn Sie DeLorean nicht kennen, sollten Sie eine Zeitreise in die 1980er in Betracht ziehen. (Zurück in die Zukunft (1985) (<https://www.imdb.com/title/tt0088763/>))

dauern, weil vielleicht viele Pakete heruntergeladen oder sogar erstellt werden müssen, aber das Ergebnis bleibt in einem Zwischenspeicher und danach geschehen Befehle für denselben Commit fast sofort.

Wie auch bei `guix pull` werden, wenn keine abweichenden Befehlszeilenoptionen angegeben wurden, mit `time-machine` die neuesten Commits derjenigen Kanäle geladen, die in `~/.config/guix/channels.scm`, `/etc/guix/channels.scm` oder den vorgegebenen Kanälen festgelegt sind. Die Konfigurationsdateien können Sie mit der Befehlszeilenoption `-q` ignorieren lassen. Mit dem Befehl:

```
guix time-machine -q -- build hello
```

wird dementsprechend das Paket `hello` erstellt, so wie es auf Guix' Haupt-Branch ohne zusätzliche Kanäle definiert ist, was in der Regel einer neueren Guix-Version entspricht als der, die Sie installiert haben. Zeitreisen funktionieren also in beide Richtungen!

Anmerkung: Vergangene Commits zu Guix sind unveränderlich und `guix time-machine` bietet genau dieselbe Software, wie sie in einer damaligen Guix-Version bestanden hat. Demzufolge werden auch *keine* Sicherheitspatches für alte Versionen von Guix oder dessen Kanäle nachgeliefert. Unbedachter Gebrauch der `guix time-machine` lässt Sicherheitsschwachstellen freien Raum.

Siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65.

Einen Fehler meldet `guix time-machine`, wenn Sie eine Zeitreise zu einem älteren Commit als „v0.16.0“ (Commit ‘4a0b87f0’) vom Dezember 2018 versuchen. Es handelt sich um einen der frühesten Commits, der den Kanalmechanismus unterstützt hat, durch den „Zeitreisen“ möglich werden.

Anmerkung: Technisch gesehen sollte es zwar möglich sein, so einen alten Commit von Guix zu besuchen, aber Sie müssen unter Umständen einige Hürden überwinden, falls keine Substitute der Binärdateien mehr angeboten werden. Wenn Sie in die ferne Vergangenheit reisen, können manche Pakete vielleicht nicht mehr so einfach aus ihrem Quellcode erstellt werden. Ein Beispiel dafür sind alte Versionen von OpenSSL, dessen Tests fehlschlagen, wenn ein bestimmtes Datum vergangen ist. Dieses spezielle Problem lässt sich umgehen, indem Sie eine *virtuelle Erstellungsmaschine* einrichten, deren Uhr Sie auf einen passenden Zeitpunkt zurückdrehen (siehe [build-vm], Seite 657).

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix time-machine Optionen... -- Befehl Argument...
```

Dabei werden der *Befehl* und jedes *Argument...* unverändert an den `guix`-Befehl der angegebenen Version übergeben. Die *Optionen*, die die Version definieren, sind dieselben wie bei `guix pull` (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65):

```
--url=URL
--commit=Commit
--branch=Branch
```

Den `guix`-Kanal von der angegebenen *URL* benutzen, für den angegebenen *Commit* (eine gültige Commit-ID, dargestellt als hexadezimale Zeichenkette oder Namen eines Git-Tags) oder *Branch*.

```
--channels=Datei
-C Datei Die Liste der Kanäle aus der angegebenen Datei auslesen. Die Datei muss Scheme-Code enthalten, der zu einer Liste von Kanalobjekten ausgewertet wird. Siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78, für nähere Informationen.

--no-channel-files
-q Unterdrückt das Laden der Kanaldatei des Benutzers ~/.config/guix/channels.scm und der systemweiten Kanaldatei /etc/guix/channels.scm.

Anstelle von guix time-machine -q können Sie daher auch den folgenden Bash-Befehl verwenden, der die Syntax für „Prozesssubstitutionen“ verwendet (siehe Abschnitt “Process Substitution” in Referenzhandbuch zu GNU Bash):
guix time-machine -C <(echo %default-channels) ...
```

Beachten Sie, dass durch `guix time-machine` Erstellungen von Kanälen und deren Abhängigkeiten ausgelöst werden können, welche durch die gemeinsamen Erstellungsoptionen gesteuert werden können (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204).

Wenn `guix time-machine` ohne jeden Befehl aufgerufen wird, wird der Dateiname des Profils ausgegeben, mit dem der Befehl ausgeführt würde. Das bietet sich manchmal an, wenn Sie den Store-Dateinamen des Profils wissen möchten, z.B. um es mit `guix copy` zu übertragen.

5.9 Untergeordnete

Anmerkung: Die hier beschriebenen Funktionalitäten sind in der Version 1.5.0 bloß eine „Technologie-Vorschau“, daher kann sich die Schnittstelle in Zukunft noch ändern.

Manchmal könnten Sie Pakete aus der gerade laufenden Fassung von Guix mit denen mischen wollen, die in einer anderen Guix-Version verfügbar sind. Guix-Untergeordnete ermöglichen dies, indem Sie verschiedene Guix-Versionen beliebig mischen können.

Aus technischer Sicht ist ein „Untergeordneter“ im Kern ein separater Guix-Prozess, der über eine REPL (siehe Abschnitt 8.13 [Aufruf von `guix repl`], Seite 199) mit Ihrem Haupt-Guix-Prozess verbunden ist. Das Modul (`guix inferior`) ermöglicht es Ihnen, Untergeordnete zu erstellen und mit ihnen zu kommunizieren. Dadurch steht Ihnen auch eine hochsprachliche Schnittstelle zur Verfügung, um die von einem Untergeordneten angebotenen Pakete zu durchsuchen und zu verändern – *untergeordnete Pakete*.

In Kombination mit Kanälen (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78) bieten Untergeordnete eine einfache Möglichkeit, mit einer anderen Version von Guix zu interagieren. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollen das aktuelle `guile`-Paket in Ihr Profil installieren, zusammen mit dem `guile-json`, wie es in einer früheren Guix-Version existiert hat – vielleicht weil das neuere `guile-json` eine inkompatible API hat und Sie daher Ihren Code mit der alten API benutzen möchten. Dazu könnten Sie ein Manifest für `guix package --manifest` schreiben (siehe Abschnitt 8.4 [Manifeste verfassen], Seite 134); in diesem Manifest würden Sie einen Untergeordneten für diese alte Guix-Version erzeugen, für die Sie sich interessieren, und aus diesem Untergeordneten das `guile-json`-Paket holen:

```
(use-modules (guix inferior) (guix channels)
            (srfi srfi-1)) ;für die Prozedur 'first'
```

```
(define channels
  ;; Dies ist die alte Version, aus der wir
  ;; guile-json extrahieren möchten.
  (list (channel
    (name 'guix)
    (url "https://git.guix.gnu.org/guix.git")
    (commit
      "65956ad3526ba09e1f7a40722c96c6ef7c0936fe")))

(define inferior
  ;; Ein Untergeordneter, der obige Version repräsentiert.
  (inferior-for-channels channels))

;; Daraus erzeugen wir jetzt ein Manifest mit dem aktuellen
;; „guile“-Paket und dem alten „guile-json“-Paket.
(packages->manifest
  (list (first (lookup-inferior-packages inferior "guile-json"))
    (specification->package "guile"))))
```

Bei seiner ersten Ausführung könnte für `guix package --manifest` erst der angegebene Kanal erstellt werden müssen, bevor der Untergeordnete erstellt werden kann; nachfolgende Durchläufe sind wesentlich schneller, weil diese Guix-Version bereits zwischengespeichert ist.

Folgende Prozeduren werden im Modul (`guix inferior`) angeboten, um einen Untergeordneten zu öffnen:

inferior-for-channels *Kanäle* [`#:cache-directory`] [`#:ttl`] [Prozedur]
 Liefert einen Untergeordneten für die *Kanäle*, einer Liste von Kanälen. Dazu wird der Zwischenspeicher im Verzeichnis `cache-directory` benutzt, dessen Einträge nach `ttl` Sekunden gesammelt werden dürfen. Mit dieser Prozedur wird eine neue Verbindung zum Erstellungs-Daemon geöffnet.

Als Nebenwirkung erstellt oder substituiert diese Prozedur unter Umständen Binärdateien für die *Kanäle*, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

open-inferior *Verzeichnis* [`#:command "bin/guix"`] [Prozedur]
 Öffnet das untergeordnete Guix mit dem Befehl `command` im angegebenen *Verzeichnis* durch Ausführung von `Verzeichnis/command repl` oder entsprechend. Liefert `#f`, wenn der Untergeordnete nicht gestartet werden konnte.

Die im Folgenden aufgeführten Prozeduren ermöglichen es Ihnen, untergeordnete Pakete abzurufen und zu verändern.

inferior-packages *Untergeordneter* [Prozedur]
 Liefert die Liste der Pakete in *Untergeordneter*.

lookup-inferior-packages *Untergeordneter Name [Version]* [Prozedur]
 Liefert die sortierte Liste der untergeordneten Pakete in *Untergeordneter*, die zum Muster `Name` in *Untergeordneter* passen, dabei kommen höhere Versionsnummern

zuerst. Wenn *Version* auf wahr gesetzt ist, werden nur Pakete geliefert, deren Versionsnummer mit dem Präfix *Version* beginnt.

inferior-package? <i>Objekt</i>	[Prozedur]
Liefert wahr, wenn das <i>Objekt</i> ein Untergeordneter ist.	
inferior-package-name <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-version <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-synopsis <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-description <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-home-page <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-location <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-inputs <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-native-inputs <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-propagated-inputs <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-transitive-propagated-inputs <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-native-search-paths <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-transitive-native-search-paths <i>Paket</i>	[Prozedur]
inferior-package-search-paths <i>Paket</i>	[Prozedur]

Diese Prozeduren sind das Gegenstück zu den Zugriffsmethoden des Verbunds „*package*“ für Pakete (siehe Abschnitt 8.2.1 [„*package*“-Referenz], Seite 119). Die meisten davon funktionieren durch eine Abfrage auf dem Untergeordneten, von dem das *Paket* kommt, weshalb der Untergeordnete noch lebendig sein muss, wenn Sie diese Prozeduren aufrufen.

Untergeordnete Pakete können transparent wie jedes andere Paket oder dateiartige Objekt in G-Ausdrücken verwendet werden (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188). Sie werden auch transparent wie reguläre Pakete von der Prozedur **packages->manifest** behandelt, welche oft in Manifesten benutzt wird (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von *guix package*], Seite 43). Somit können Sie ein untergeordnetes Paket ziemlich überall dort verwenden, wo Sie ein reguläres Paket einfügen würden: in Manifesten, im Feld **packages** Ihrer **operating-system**-Deklaration und so weiter.

5.10 guix describe aufrufen

Sie könnten sich des Öfteren Fragen stellen wie: „Welche Version von Guix benutze ich gerade?“ oder „Welche Kanäle benutze ich?“ Diese Informationen sind in vielen Situationen nützlich: wenn Sie eine Umgebung auf einer anderen Maschine oder mit einem anderen Benutzerkonto *nachbilden* möchten, wenn Sie einen Fehler melden möchten, wenn Sie festzustellen versuchen, welche Änderung an den von Ihnen verwendeten Kanälen diesen Fehler verursacht hat, oder wenn Sie Ihren Systemzustand zum Zweck der Reproduzierbarkeit festhalten möchten. Der Befehl **guix describe** gibt Ihnen Antwort auf diese Fragen.

Wenn Sie ihn aus einem mit **guix pull** bezogenen **guix** heraus ausführen, zeigt Ihnen **guix describe** die Kanäle an, aus denen es erstellt wurde, jeweils mitsamt ihrer Repository-URL und Commit-ID (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78):

```
$ guix describe
Generation 10 03. September 2018 17:32:44 (aktuell)
guix e0fa68c
```

```
Repository-URL: https://git.guix.gnu.org/guix.git
Branch: master
Commit: e0fa68c7718ffffd33d81af415279d6ddb518f727
```

Wenn Sie mit dem Versionskontrollsystem Git vertraut sind, erkennen Sie vielleicht die Ähnlichkeit zu `git describe`; die Ausgabe ähnelt auch der von `guix pull --list-generations` eingeschränkt auf die aktuelle Generation (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65). Weil die oben gezeigte Git-Commit-ID eindeutig eine bestimmte Version von Guix bezeichnet, genügt diese Information, um die von Ihnen benutzte Version von Guix zu beschreiben, und auch, um sie nachzubilden.

Damit es leichter ist, Guix nachzubilden, kann Ihnen `guix describe` auch eine Liste der Kanäle statt einer menschenlesbaren Beschreibung wie oben liefern:

```
$ guix describe -f channels
(list (channel
        (name 'guix)
        (url "https://git.guix.gnu.org/guix.git")
        (commit
         "e0fa68c7718ffffd33d81af415279d6ddb518f727")
        (introduction
         (make-channel-introduction
          "9edb3f66fd807b096b48283debdccddccfea34bad"
          (openpgp-fingerprint
           "BBB0 2DDF 2CEA F6A8 0D1D E643 A2A0 6DF2 A33A 54FA")))))
```

Sie können die Ausgabe in einer Datei speichern, die Sie an `guix pull -C` auf einer anderen Maschine oder zu einem späteren Zeitpunkt übergeben, wodurch dann eine Instanz *von genau derselben Guix-Version* installiert wird (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65). Daraufhin können Sie, weil Sie jederzeit dieselbe Version von Guix installieren können, auch gleich *eine vollständige Softwareumgebung genau nachbilden*. Wir halten das trotz aller Bescheidenheit für *klasse* und hoffen, dass Ihnen das auch gefällt!

Die genauen Befehlszeilenoptionen, die `guix describe` unterstützt, lauten wie folgt:

--format=Format	
-f Format	Die Ausgabe im angegebenen <i>Format</i> generieren, was eines der Folgenden sein muss:
human	für menschenlesbare Ausgabe,
channels	eine Liste von Kanalspezifikationen erzeugen, die an <code>guix pull -C</code> übergeben werden oder als <code>~/.config/guix/channels.scm</code> eingesetzt werden können (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von <code>guix pull</code>], Seite 65),
channels-sans-intro	verhält sich wie channels , aber ohne das introduction -Feld; benutzen Sie es, um eine Kanalspezifikation zu erzeugen, die für die Guix-Version 1.1.0 oder früher geeignet ist – das introduction -Feld ist für Kanalauthentifizierung gedacht (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78), die von diesen älteren Versionen nicht unterstützt wird,

```

json      generiert eine Liste von Kanalspezifikationen im JSON-Format,
recutils   generiert eine Liste von Kanalspezifikationen im Recutils-Format.

--list-formats
    Verfügbare Formate für die Befehlszeilenoption --format anzeigen.

--profile=Profil
-p Profil Informationen über das Profil anzeigen.

```

5.11 guix archive aufrufen

Der Befehl **guix archive** ermöglicht es Nutzern, Dateien im Store in eine einzelne Archivdatei zu exportieren und diese später auf einer Maschine, auf der Guix läuft, zu importieren. Insbesondere können so Store-Objekte von einer Maschine in den Store einer anderen Maschine übertragen werden.

Anmerkung: Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Archivdateien für andere Werkzeuge als Guix zu erstellen, finden Sie Informationen dazu im Abschnitt Abschnitt 7.3 [Aufruf von **guix pack**], Seite 103.

Führen Sie Folgendes aus, um Store-Dateien als ein Archiv auf die Standardausgabe zu exportieren:

```
guix archive --export Optionen Spezifikationen...
```

Spezifikationen sind dabei entweder die Namen von Store-Dateien oder Paketspezifikationen wie bei **guix package** (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von **guix package**], Seite 43). Zum Beispiel erzeugt der folgende Befehl ein Archiv der **gui**-Ausgabe des Pakets **git** sowie die Hauptausgabe von **emacs**:

```
guix archive --export git:gui /gnu/store/...-emacs-24.3 > groß.nar
```

Wenn die angegebenen Pakete noch nicht erstellt worden sind, werden sie durch **guix archive** automatisch erstellt. Der Erstellungsprozess kann durch die gemeinsamen Erstellungsoptionen gesteuert werden (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204).

Um das **emacs**-Paket auf eine über SSH verbundene Maschine zu übertragen, würde man dies ausführen:

```
guix archive --export -r emacs | ssh die-maschine guix archive --import
```

Auf gleiche Art kann auch ein vollständiges Benutzerprofil von einer Maschine auf eine andere übertragen werden:

```
guix archive --export -r $(readlink -f ~/.guix-profile) | \
  ssh die-maschine guix archive --import
```

Jedoch sollten Sie in beiden Beispielen beachten, dass alles, was zu **emacs**, dem Profil oder deren Abhängigkeiten (wegen **-r**) gehört, übertragen wird, egal ob es schon im Store der Zielmaschine vorhanden ist oder nicht. Mit der Befehlszeilenoption **--missing** lässt sich herausfinden, welche Objekte im Ziel-Store noch fehlen. Der Befehl **guix copy** vereinfacht und optimiert diesen gesamten Prozess, ist also, was Sie in diesem Fall wahrscheinlich eher benutzen wollten (siehe Abschnitt 9.13 [Aufruf von **guix copy**], Seite 263).

Dabei wird jedes Store-Objekt als „normalisiertes Archiv“, kurz „Nar“, formatiert (was im Folgenden beschrieben wird) und die Ausgabe von **guix archive --export** (bzw. die Eingabe von **guix archive --import**) ist ein *Nar-Bündel*.

Das Nar-Format folgt einem ähnlichen Gedanken wie beim „tar“-Format, unterscheidet sich aber auf eine für unsere Zwecke geeigneter Weise. Erstens werden im Nar-Format nicht sämtliche Unix-Metadaten aller Dateien aufgenommen, sondern nur der Dateityp (ob es sich um eine reguläre Datei, ein Verzeichnis oder eine symbolische Verknüpfung handelt). Unix-Dateiberechtigungen sowie Besitzer und Gruppe werden nicht gespeichert. Zweitens entspricht die Reihenfolge, in der der Inhalt von Verzeichnissen abgelegt wird, immer der Reihenfolge, in der die Dateinamen gemäß der C-Locale sortiert würden. Dadurch wird die Erstellung von Archivdateien völlig deterministisch.

Das Nar-Bündel-Format setzt sich im Prinzip aus null oder mehr aneinandergehängten Nars zusammen mit Metadaten für jedes enthaltene Store-Objekt, nämlich dessen Dateinamen, Referenzen, der zugehörigen Ableitung sowie einer digitalen Signatur.

Beim Exportieren versieht der Daemon den Inhalt des Archivs mit einer digitalen Signatur, auch Beglaubigung genannt. Diese digitale Signatur wird an das Archiv angehängt. Beim Importieren verifiziert der Daemon die Signatur und lehnt den Import ab, falls die Signatur ungültig oder der Signierschlüssel nicht autorisiert ist.

Die wichtigsten Befehlszeilenoptionen sind:

--export Exportiert die angegebenen Store-Dateien oder Pakete (siehe unten) und schreibt das resultierende Archiv auf die Standardausgabe.

Abhängigkeiten *fehlen* in der Ausgabe, außer wenn **--recursive** angegeben wurde.

-r

--recursive

Zusammen mit **--export** wird `guix archive` hiermit angewiesen, Abhängigkeiten der angegebenen Objekte auch ins Archiv aufzunehmen. Das resultierende Archiv ist somit eigenständig; es enthält den Abschluss der exportierten Store-Objekte.

--import Ein Archiv von der Standardeingabe lesen und darin enthaltende Dateien in den Store importieren. Der Import bricht ab, wenn das Archiv keine gültige digitale Signatur hat oder wenn es von einem öffentlichen Schlüssel signiert wurde, der keiner der autorisierten Schlüssel ist (siehe **--authorize** weiter unten).

--missing

Eine Liste der Store-Dateinamen von der Standardeingabe lesen, je ein Name pro Zeile, und auf die Standardausgabe die Teilmenge dieser Dateien schreiben, die noch nicht im Store vorliegt.

--generate-key [=Parameter]

Ein neues Schlüsselpaar für den Daemon erzeugen. Dies ist erforderlich, damit Archive mit **--export** exportiert werden können. Normalerweise wird diese Option sofort umgesetzt, jedoch kann sie, wenn erst der Entropie-Pool neu gefüllt werden muss, einige Zeit in Anspruch nehmen. Auf Guix System kümmert sich der `guix-service-type` darum, dass beim ersten Systemstart das Schlüsselpaar erzeugt wird.

Das erzeugte Schlüsselpaar wird typischerweise unter `/etc/guix` gespeichert, in den Dateien `signing-key.pub` (für den öffentlichen Schlüssel) und `signing-key.sec` (für den privaten Schlüssel, der gehalten werden muss). Wurden

keine *Parameters* angegeben, wird ein ECDSA-Schlüssel unter Verwendung der Kurve Ed25519 erzeugt, oder, falls die Libgcrypt-Version älter als 1.6.0 ist, ein 4096-Bit-RSA-Schlüssel. Sonst geben die *Parameter* für Libgcrypt geeignete Parameter für `genkey` an (siehe Abschnitt “General public-key related Functions” in *Referenzhandbuch von Libgcrypt*).

--authorize

Mit dem auf der Standardeingabe übergebenen öffentlichen Schlüssel signierte Importe autorisieren. Der öffentliche Schlüssel muss als „advanced“-formatierter S-Ausdruck gespeichert sein, d.h. im selben Format wie die Datei `signing-key.pub`.

Die Liste autorisierter Schlüssel wird in der Datei `/etc/guix/acl` gespeichert, die auch von Hand bearbeitet werden kann. Die Datei enthält „advanced“-formatierte S-Ausdrücke (<https://people.csail.mit.edu/rivest/Sexp.txt>) und ist als eine Access Control List für die Simple Public-Key Infrastructure (SPKI) (<https://theworld.com/~cme/spki.txt>) aufgebaut.

--extract=Verzeichnis

-x Verzeichnis

Ein Archiv mit einem einzelnen Objekt lesen, wie es von Substitutservern geliefert wird (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54), und ins *Verzeichnis* entpacken. Dies ist eine systemnahe Operation, die man nur selten direkt benutzt; siehe unten.

Zum Beispiel entpackt folgender Befehl das Substitut für Emacs, wie es von `bordeaux.guix.gnu.org` geliefert wird, nach `/tmp/emacs`:

```
$ wget -O - \
  https://bordeaux.guix.gnu.org/nar/gzip/...-emacs-24.5 \
  | gunzip | guix archive -x /tmp/emacs
```

Archive mit nur einem einzelnen Objekt unterscheiden sich von Archiven für mehrere Dateien, wie sie `guix archive --export` erzeugt; sie enthalten nur ein einzelnes Store-Objekt und *keine* eingebettete Signatur. Beim Entpacken findet also *keine* Signaturprüfung statt und ihrer Ausgabe sollte so erst einmal nicht vertraut werden.

Der eigentliche Zweck dieser Operation ist, die Inspektion von Archivinhalten von Substitutservern möglich zu machen, auch wenn diesen unter Umständen nicht vertraut wird (siehe Abschnitt 9.12 [Aufruf von `guix challenge`], Seite 260).

--list

-t

Ein Archiv mit einem einzelnen Objekt lesen, wie es von Substitutservern geliefert wird (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54), und die Dateien darin ausgeben, wie in diesem Beispiel:

```
$ wget -O - \
  https://bordeaux.guix.gnu.org/nar/lzip/...-emacs-26.3 \
  | lzip -d | guix archive -t
```

6 Kanäle

Guix und die Sammlung darin verfügbarer Pakete können Sie durch Ausführen von `guix pull` aktualisieren. Standardmäßig lädt `guix pull` Guix selbst vom offiziellen Repository von GNU Guix herunter und installiert es. Diesen Vorgang können Sie anpassen, indem Sie eine Datei mit den *Kanälen* angeben, die Sie möchten (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65). Ein Kanal enthält eine Angabe der URL und eines Branches eines zu installierenden Git-Repositorys. Sie können `guix pull` veranlassen, die Aktualisierungen von einem oder mehreren Kanälen zu beziehen. Mit anderen Worten können Kanäle benutzt werden, um Guix *anzupassen* und *zu erweitern*, wie wir im Folgenden sehen werden. Guix ist in der Lage, dabei Sicherheitsbedenken zu berücksichtigen und Aktualisierungen zu authentifizieren.

6.1 Weitere Kanäle angeben

Sie können auch *weitere Kanäle* als Bezugsquelle angeben. Um einen Kanal zu benutzen, tragen Sie ihn in `~/.config/guix/channels.scm` ein, damit `guix pull` diesen Kanal *zusätzlich* zu den standardmäßigen Guix-Kanälen als Paketquelle verwendet:

```
;; Paketvarianten zu denen von Guix dazunehmen.
(cons (channel
        (name 'paketvarianten)
        (url "https://example.org/variant-packages.git"))
      %default-channels)
```

Beachten Sie, dass der obige Schnipsel (wie immer!) Scheme-Code ist; mit `cons` fügen wir einen Kanal zur Liste der Kanäle hinzu, an die die Variable `%default-channels` gebunden ist (siehe Abschnitt “Pairs” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Mit diesem Dateiinhalt wird `guix pull` nun nicht mehr nur Guix, sondern auch die Paketmodule aus Ihrem Repository erstellen. Das Ergebnis in `~/.config/guix/current` ist so die Vereinigung von Guix und Ihren eigenen Paketmodulen.

```
$ guix describe
Generation 19 27. August 2018 16:20:48
guix d894ab8
  Repository-URL: https://git.guix.gnu.org/guix.git
  Branch: master
  Commit: d894ab8e9bfabcefa6c49d9ba2e834dd5a73a300
paketvarianten dd3df5e
  Repository-URL: https://example.org/variant-packages.git
  Branch: master
  Commit: dd3df5e2c8818760a8fc0bd699e55d3b69fef2bb
```

Obige Ausgabe von `guix describe` zeigt an, dass jetzt Generation 19 läuft und diese sowohl Guix als auch Pakete aus dem Kanal `paketvarianten` enthält (siehe Abschnitt 5.10 [Aufruf von `guix describe`], Seite 73).

6.2 Eigenen Guix-Kanal benutzen

Der Kanal namens `guix` gibt an, wovon Guix selbst – seine Befehlszeilenwerkzeuge und seine Paketsammlung – heruntergeladen werden sollen. Wenn Sie zum Beispiel mit einer anderen

Kopie des Guix-Repositorys arbeiten möchten und diese auf `example.org` zu finden ist, und zwar im Branch namens `super-hacks`, dann schreiben Sie folgende Spezifikation in `~/.config/guix/channels.scm`:

```
;; 'guix pull' ein anderes Repository benutzen lassen.
(list (channel
        (name 'guix)
        (url "https://example.org/anderes-guix.git")
        (branch "super-hacks")))
```

Ab dann wird `guix pull` seinen Code vom Branch `super-hacks` des Repositorys auf `example.org` beziehen. Wie man dessen Autorisierung bewerkstelligt, können Sie im Folgenden lesen (siehe Abschnitt 6.5 [Kanalauthentifizierung], Seite 81).

Wir weisen darauf hin, dass Sie oben im `url`-Feld den Namen eines lokalen Verzeichnisses angeben können, wenn sich der Kanal, den Sie benutzen möchten, auf einem lokalen Dateisystem befindet. Allerdings wird `guix` dabei überprüfen, ob das besagte Verzeichnis auch Ihrem Benutzer gehört, bevor es mit der Verarbeitung fortfährt. Das bedeutet, dass Benutzer, die ein Verzeichnis standardmäßig beziehen möchten, das ihnen *nicht* gehört, einen Eintrag in deren globaler Git-Konfigurationsdatei machen müssen, um das Verzeichnis ausdrücklich als sicher einzustufen. Andernfalls wird sich `guix` weigern, es auch nur zu lesen. Wenn wir annehmen, dass ein systemweites lokales Verzeichnis unter `/src/guix.git` benutzt werden soll, müsste dafür eine Git-Konfigurationsdatei namens `~/.gitconfig` mit folgendem Inhalt angelegt werden:

```
[safe]
directory = /src/guix.git
```

Dies gilt auch für den Administratorbenutzer `root`, *außer* wenn der Besitzer des Verzeichnisses einen Aufruf mit `sudo` macht.

6.3 Guix nachbilden

Der Befehl `guix describe` zeigt genau, aus welchen Commits die Guix-Instanz erstellt wurde, die Sie benutzen (siehe Abschnitt 5.10 [Aufruf von `guix describe`], Seite 73). Sie können diese Instanz auf einer anderen Maschine oder zu einem späteren Zeitpunkt nachbilden, indem Sie eine Kanalspezifikation angeben, die auf diese Commits „festgesetzt“ ist.

```
;; Ganz bestimmte Commits der relevanten Kanäle installieren.
(list (channel
        (name 'guix)
        (url "https://git.gnu.org/guix.git")
        (commit "6298c3ffd9654d3231a6f25390b056483e8f407c"))
      (channel
        (name 'paketvarianten)
        (url "https://example.org/variant-packages.git")
        (commit "dd3df5e2c8818760a8fc0bd699e55d3b69fef2bb"))))
```

Um so eine festgesetzte Kanalspezifikation zu bekommen, ist es am einfachsten, `guix describe` auszuführen und seine Ausgabe in `channels`-Formatierung in einer Datei zu speichern. Das geht so:

```
guix describe -f channels > channels.scm
```

Die erzeugte Datei `channels.scm` kann mit der Befehlszeilenoption `-C` von `guix pull` (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65) oder von `guix time-machine` (siehe Abschnitt 5.8 [Aufruf von `time-machine`], Seite 69) übergeben werden. Ein Beispiel:

```
guix time-machine -C channels.scm -- shell python -- python3
```

Anhand der Datei `channels.scm` ist festgelegt, dass der obige Befehl immer *genau dieselbe Guix-Instanz* lädt und dann mit dieser Instanz genau dasselbe Python startet (siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89). So werden auf jeder beliebigen Maschine zu jedem beliebigen Zeitpunkt genau dieselben Binärdateien ausgeführt, Bit für Bit.

Das Problem, das solche festgesetzten Kanäle lösen, ist ähnlich zu dem, wofür andere Werkzeuge zur Softwareauslieferung „Lockfiles“ einsetzen – ein Satz von Paketen wird reproduzierbar auf eine bestimmte Version festgesetzt. Im Fall von Guix werden allerdings sämtliche mit Guix ausgelieferte Pakete auf die angegebenen Commits fixiert; tatsächlich sogar der ganze Rest von Guix mitsamt seinen Kernmodulen und Programmen für die Befehlszeile. Dazu wird sicher garantiert, dass Sie wirklich genau dieselbe Software vorfinden werden.

Das verleiht Ihnen Superkräfte, mit denen Sie die Provenienz binärer Artefakte sehr feinkörnig nachverfolgen können und Software-Umgebungen nach Belieben nachbilden können. Sie können es als eine Art Fähigkeit zur „Meta-Reproduzierbarkeit“ auffassen, wenn Sie möchten. Der Abschnitt Abschnitt 5.9 [Untergeordnete], Seite 71, beschreibt eine weitere Möglichkeit, diese Superkräfte zu nutzen.

6.4 Anpassung des systemweiten Guix

Wenn bei Ihnen Guix System läuft oder Sie Guix System benutzen, um Abbilder („Images“) zu erstellen, möchten Sie vielleicht Anpassungen vornehmen, welches `guix` darin systemweit verfügbar ist – um genau zu sein, an `/run/current-system/profile/bin/guix`. Zum Beispiel könnten Sie zusätzliche Kanäle vorsehen oder genau festschreiben, welche Version es verwendet.

Dazu verwenden Sie die Prozedur `guix-for-channels`, die ein Paket für die angegebenen Pakete zurückliefert, welche sie in Ihrer Betriebssystemkonfiguration so benutzen wie in diesem Beispiel:

```
(use-modules (gnu packages package-management)
            (guix channels))

(define meine-kanäle
  ; Die Kanäle, die in /run/current-system/profile/bin/guix
  ; verfügbar sein sollen.
  (append
    (list (channel
            (name 'guix-science)
            (url "https://codeberg.org/guix-science/guix-science")
            (branch "master")))
    %default-channels))

(operating-system
  ;; ...
```

```
(services
  ;; Ändern, welches Paket 'guix-service-type' verwendet.
  (modify-services %base-services
    (guix-service-type
      config => (guix-configuration
        (inherit config)
        (channels meine-kanäle)
        (guix (guix-for-channels meine-kanäle))))))
```

Das Ergebnis ist ein Betriebssystem, in dem sowohl der guix-Kanal als auch der Kanal `guix-science` als Voreinstellung sichtbar sind. Das Feld `channels` in der obigen `guix-configuration` bewirkt zudem, dass die Datei `/etc/guix/channels.scm`, die von `guix pull` benutzt wird, dieselben Kanäle angibt (siehe [guix-configuration-channels], Seite 322).

Das Modul (`gnu packages package-management`) exportiert die Prozedur `guix-for-channels`, die im Folgenden beschrieben wird.

`guix-for-channels` Kanäle [Prozedur]

Liefert ein Paket mit jedem der Kanäle.

Das Ergebnis ist ein „normales“ Paket, das für die Nutzung in `guix-configuration` geeignet ist, wie oben gezeigt, aber auch überall sonst wo ein Paket erwartet wird.

6.5 Kanalauthentifizierung

Die Befehle `guix pull` und `guix time-machine authentifizieren` den von Kanälen bezogenen Code. Es wird geprüft, dass jeder geladene Commit von einem autorisierten Entwickler signiert wurde. Das Ziel ist, Sie vor unautorisierten Änderungen am Kanal, die Nutzer bösartigen Code ausführen lassen, zu schützen.

Als Nutzer müssen Sie eine *Kanaleinführung* („Channel Introduction“) in Ihrer Kanaldatei angeben, damit Guix weiß, wie der erste Commit authentifiziert werden kann. Eine Kanalspezifikation, zusammen mit seiner Einführung, sieht in etwa so aus:

```
(channel
  (name 'ein-kanal)
  (url "https://example.org/ein-kanal.git")
  (introduction
    (make-channel-introduction
      "6f0d8cc0d88abb59c324b2990bfee2876016bb86"
      (openpgp-fingerprint
        "CABB A931 COFF EEC6 900D 0CFB 090B 1199 3D9A EBB5"))))
```

Obige Spezifikation zeigt den Namen und die URL des Kanals. Der Aufruf von `make-channel-introduction`, den Sie oben sehen, gibt an, dass die Authentifizierung dieses Kanals bei Commit `6f0d8cc...` beginnt, welcher mit dem OpenPGP-Schlüssel mit Fingerabdruck `CABB A931...` signiert ist.

Für den Hauptkanal mit Namen `guix` bekommen Sie diese Informationen automatisch mit Ihrer Guix-Installation. Für andere Kanäle tragen Sie die Kanaleinführung, die Ihnen die Kanalautoren mitteilen, in die Datei `channels.scm` ein. Achten Sie dabei darauf, die Kanaleinführung von einer vertrauenswürdigen Quelle zu bekommen, denn sie stellt die Wurzel all Ihren Vertrauens dar.

Wenn Sie neugierig sind, wie die Authentifizierung funktioniert, lesen Sie weiter!

6.6 Kanäle mit Substituten

Wenn Sie `guix pull` ausführen, wird Guix als Erstes die Definition jedes verfügbaren Pakets kompilieren. Das ist eine teure Operation, für die es aber Substitute geben könnte (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Mit dem folgenden Schnipsel in `channels.scm` wird sichergestellt, dass `guix pull` den neuesten Commit benutzt, für den bereits Substitute für die Paketdefinitionen vorliegen. Dazu wird der Server für Kontinuierliche Integration auf <https://ci.guix.gnu.org> angefragt.

```
(use-modules (guix ci))

(list (channel-with-substitutes-available
        %default-guix-channel
        "https://ci.guix.gnu.org"))
```

Beachten Sie: Das heißt *nicht*, dass für alle Pakete, die Sie installieren werden, nachdem Sie `guix pull` durchgeführt haben, bereits Substitute vorliegen. Es wird nur sichergestellt, dass `guix pull` keine Paketdefinitionen zu kompilieren versucht. Das hilft besonders auf Maschinen mit eingeschränkten Rechenressourcen.

6.7 Einen Kanal erstellen

Sagen wir, Sie haben ein paar eigene Paketvarianten oder persönliche Pakete, von denen Sie meinen, dass sie *nicht* geeignet sind, ins Guix-Projekt selbst aufgenommen zu werden, die Ihnen aber dennoch wie andere Pakete auf der Befehlszeile zur Verfügung stehen sollen. Indem Sie einen *Kanal* damit anlegen, wird Ihre Sammlung von Paketen nutzbar und Sie können sie mit anderen teilen. Dazu sind folgende Schritte nötig:

1. Kanäle werden in Git-Repositorys verwaltet, daher ist der erste Schritt beim Anlegen eines Kanals, dass Sie sein Repository erzeugen.

```
mkdir my-channel
cd my-channel
git init
```

2. Im nächsten Schritt erzeugen Sie Dateien für Paketmodule (siehe Abschnitt 8.1 [Paket-module], Seite 115). In jeder können eine oder mehrere Paketdefinitionen stehen (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Über einen Kanal können Sie auch andere Dinge als nur Pakete bekommen, etwa Erstellungssysteme oder Dienste; hier geht es um Pakete, weil sie der häufigste Verwendungszweck sind.

Ein Beispiel: Alice könnte ein Modul mit dem Namen (`alice packages greetings`) bereitstellen für ihre Lieblings-Hallo-Welt-Implementierungen. Zu diesem Zweck würde Alice ein Verzeichnis entsprechend dem Modulnamen erzeugen.

```
mkdir -p alice/packages
$EDITOR alice/packages/greetings.scm
git add alice/packages/greetings.scm
```

Welchen Namen Sie einem Paketmodul geben möchten, bleibt Ihnen überlassen. Behalten Sie nur die Einschränkung im Kopf, dass sich der Name von anderen Paket-

sammlungen unterscheiden muss, deshalb trifft Alice aus unserem Beispiel die weise Entscheidung für (`alice packages ...`) als Namensraum.

Es sei erwähnt, dass Sie Paketmodule auch in einem Unterverzeichnis innerhalb des Repositorys ablegen können; siehe dazu Abschnitt 6.8 [Paketmodule in einem Unterverzeichnis], Seite 84.

3. Nachdem das erste Modul eingerichtet ist, geht es als nächster Schritt ans Testen der angebotenen Pakete. Dazu können Sie `guix build` verwenden, wobei Sie mitteilen, dass es die Module aus dem Git-Checkout verwenden soll. Nehmen wir zum Beispiel an, in (`alice packages greetings`) wird ein Paket namens `hi-from-alice` angeboten. Dann führt Alice aus dem Git-Checkout diesen Befehl aus:

```
guix build -L. hi-from-alice
```

Hier wird mit `-L.` das aktuelle Verzeichnis zu Guiles Ladepfad hinzugefügt (siehe Abschnitt “Load Paths” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*).

4. Es kann ein paar Versuche dauern, aber bald ist Alice zufrieden mit ihren Paketdefinitionen und committet die Datei:

```
git commit
```

Als Kanalautor möchten Sie vielleicht Materialien mitliefern, damit dessen Nutzer ihn authentifizieren können. Siehe Abschnitt 6.5 [Kanalauthentifizierung], Seite 81, und Abschnitt 6.10 [Kanalauthorisierungen angeben], Seite 85, für Informationen, wie das geht.

5. Wenn jemand also Alice’ Kanal benutzen möchte, muss er diese Kanalauthorisierungen nur in seiner Kanaldatei eintragen (siehe Abschnitt 6.1 [Weitere Kanäle angeben], Seite 78) und `guix pull` ausführen (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65):

```
$EDITOR ~/.config/guix/channels.scm
guix pull
```

Von nun an verhält sich Guix so, als hätte man das Wurzelverzeichnis des Git-Repositorys jenes Kanals dauerhaft zu Guiles Ladepfad hinzugefügt. In Alice’ Fall wird also (`alice packages greetings`) automatisch durch den `guix`-Befehl gefunden.

Erledigt!

Warnung: Ehe Sie Ihren Kanal der Welt zur Verfügung stellen, möchten wir Ihnen auch ein paar Worte der Warnung mit auf den Weg geben:

- Bevor Sie einen Kanal veröffentlichen, überlegen Sie sich bitte erst, ob Sie die Pakete nicht besser zum eigentlichen Guix-Projekt beisteuern (siehe Kapitel 22 [Mitwirken], Seite 903). Das Guix-Projekt ist gegenüber allen Arten freier Software offen und zum eigentlichen Guix gehörende Pakete stehen allen Guix-Nutzern zur Verfügung, außerdem profitieren sie von Guix’ Qualitätssicherungsprozess.
- Package modules and package definitions are Scheme code that uses various programming interfaces (APIs). Those may occasionally change, in accordance with our deprecation policy (siehe Abschnitt 22.17 [Richtlinie zu Veraltetem], Seite 951), and it is your responsibility as a channel author to adjust your code accordingly.

- Das bedeutet auch, dass Sie, wenn Sie einen externen Kanal verwenden und dieser kaputt geht, Sie dies bitte *den Autoren des Kanals* und nicht dem Guix-Projekt melden.

Wir haben Sie gewarnt! Allerdings denken wir auch, dass externe Kanäle eine praktische Möglichkeit sind, die Paketsammlung von Guix zu ergänzen und Ihre Verbesserungen mit anderen zu teilen, wie es dem Grundgedanken freier Software (<https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>) entspricht. Bitte schicken Sie eine E-Mail an `guix-devel@gnu.org`, wenn Sie dies diskutieren möchten.

6.8 Paketmodule in einem Unterverzeichnis

Als Kanalautoren möchten Sie vielleicht Ihre Kanalmodule in einem Unterverzeichnis anlegen. Wenn sich Ihre Module im Unterverzeichnis `guix` befinden, müssen Sie eine Datei `.guix-channel` mit Metadaten einfügen:

```
(channel
  (version 0)
  (directory "guix"))
```

Die Module müssen sich **unterhalb** des als `directory` angegebenen Verzeichnisses befinden, weil `directory` Guiles Einstellung für `load-path` verändert. Zum Beispiel muss sich, wenn in `.guix-channel` (`directory "base"`) eingetragen ist, ein Modul, was als `(define-module (gnu packages fun))` definiert ist, in `base/gnu/packages/fun.scm` befinden.

Dadurch ist es möglich, nur einen Teil eines Repositorys als Kanal zu benutzen, was nützlich ist, weil Guix verlangt, dass beim Beziehen von Kanälen alle Guile-Module darin auch gültig sind. Zum Beispiel handelt es sich bei Konfigurationsdateien der Maschinen für `guix deploy` *nicht* um gültige Guile-Module und sie zu beziehen würde `guix pull` fehlschlagen lassen.

6.9 Kanalabhängigkeiten deklarieren

Kanalautoren können auch beschließen, die Paketsammlung von anderen Kanälen zu erweitern. Dazu können sie in einer Metadatendatei `.guix-channel` deklarieren, dass ihr Kanal von anderen Kanälen abhängt. Diese Datei muss im Wurzelverzeichnis des Kanal-Repositorys platziert werden.

Die Metadatendatei sollte einen einfachen S-Ausdruck wie diesen enthalten:

```
(channel
  (version 0)
  (dependencies
    (channel
      (name irgendeine-sammlung)
      (url "https://example.org/erste-sammlung.git"))

    ;; Der Teil mit der 'introduction' hier ist optional. Sie geben hier
    ;; die Kanaleinführung an, wenn diese Abhängigkeiten authentifiziert
    ;; werden können.
    (introduction
```

```
(channel-introduction
  (version 0)
  (commit "a8883b58dc82e167c96506cf05095f37c2c2c6cd")
  (signer "CABB A931 COFF EEC6 900D 0CFB 090B 1199 3D9A EBB5")))
(channel
  (name eine-andere-sammlung)
  (url "https://example.org/zweite-sammlung.git")
  (branch "testing")))
```

Im Beispiel oben wird deklariert, dass dieser Kanal von zwei anderen Kanälen abhängt, die beide automatisch geladen werden. Die vom Kanal angebotenen Module werden in einer Umgebung kompiliert, in der die Module all dieser deklarierten Kanäle verfügbar sind.

Um Verlässlichkeit und Wartbarkeit zu gewährleisten, sollten Sie darauf verzichten, eine Abhängigkeit von Kanälen herzustellen, die Sie nicht kontrollieren, außerdem sollten Sie sich auf eine möglichst kleine Anzahl von Abhängigkeiten beschränken.

6.10 Kanalautorisierungen angeben

Wie wir oben gesehen haben, wird durch Guix sichergestellt, dass von Kanälen geladener Code von autorisierten Entwicklern stammt. Als Kanalautor müssen Sie die Liste der autorisierten Entwickler in der Datei `.guix-authorizations` im Git-Repository des Kanals festlegen. Die Regeln für die Authentifizierung sind einfach: Jeder Commit muss mit einem Schlüssel signiert sein, der in der Datei `.guix-authorizations` seines bzw. seiner Elterncommits steht¹ Die Datei `.guix-authorizations` sieht so aus:

```
;; Beispiel für eine '.guix-authorizations'-Datei.

(authorizations
  (version 0) ;aktuelle Version des Dateiformats

  (("AD17 A21E F8AE D8F1 CC02 DBD9 F8AE D8F1 765C 61E3"
    (name "alice"))
   ("2A39 3FFF 68F4 EF7A 3D29 12AF 68F4 EF7A 22FB B2D5"
    (name "bob"))
   ("CABB A931 COFF EEC6 900D 0CFB 090B 1199 3D9A EBB5"
    (name "charlie"))))
```

Auf jeden Fingerabdruck folgen optional Schlüssel-/Wert-Paare wie im obigen Beispiel. Derzeit werden diese Schlüssel-/Wert-Paare ignoriert.

Diese Authentifizierungsregel hat ein Henne-Ei-Problem zur Folge: Wie authentifizieren wir den ersten Commit? Und damit zusammenhängend: Was tun wir, wenn die Historie eines Kanal-Repositorys *nicht* signierte Commits enthält und eine `.guix-authorizations`-Datei fehlt? Und wie legen wir eine Abspaltung („Fork“) existierender Kanäle an?

Kanaleinführungen beantworten diese Fragen, indem sie den ersten Commit eines Kanals angeben, der authentifiziert werden soll. Das erste Mal, wenn ein Kanal durch `guix pull`

¹ Git-Commits bilden einen gerichteten azyklischen Graphen (englisch „directed acyclic graph“, kurz DAG). Jeder Commit kann null oder mehr Eltern haben; in der Regel haben Commits einen Elterncommit, Mergecommits haben zwei. Lesen Sie *Git for Computer Scientists* (<https://eagain.net/articles/git-for-computer-scientists/>) für eine gelungene Übersicht.

oder `guix time-machine` geladen wird, wird nachgeschaut, was der einführende Commit ist und ob er mit dem angegebenen OpenPGP-Schlüssel signiert wurde. Von da an werden Commits gemäß obiger Regel authentifiziert. Damit die Authentifizierung erfolgreich ist, muss der Ziel-Commit entweder Nachkomme oder Vorgänger des einführenden Commits sein.

Außerdem muss Ihr Kanal alle OpenPGP-Schlüssel zur Verfügung stellen, die jemals in `.guix-authorizations` erwähnt wurden, gespeichert in Form von `.key`-Dateien, entweder als Binärdateien oder mit „ASCII-Hülle“. Nach Vorgabe wird nach diesen `.key`-Dateien im Branch namens `keyring` gesucht, aber Sie können wie hier einen anderen Branchnamen in `.guix-channel` angeben:

```
(channel
  (version 0)
  (keyring-reference "my-keyring-branch"))
```

Zusammenfassen haben Kanalautoren drei Dinge zu tun, damit Nutzer deren Code authentifizieren können:

1. Exportieren Sie die OpenPGP-Schlüssel früherer und aktueller Committer mittels `gpg --export` und speichern Sie sie in `.key`-Dateien, nach Vorgabe gespeichert in einem Branch namens `keyring` (wir empfehlen, dass Sie diesen als einen *verwaisten Branch*, d.h. einen „Orphan Branch“, anlegen).
2. Sie müssen eine anfängliche `.guix-authorizations`-Datei im Kanalrepository platzieren. Der Commit dazu muss signiert sein (siehe Abschnitt 22.14 [Commit-Zugriff], Seite 945, für Informationen, wie Sie Git-Commits signieren).
3. Sie müssen veröffentlichen, wie die Kanaleinführung aussieht, zum Beispiel auf der Webseite des Kanals. Die Kanaleinführung besteht, wie wir oben gesehen haben, aus einem Paar aus Commit und Schlüssel – für denjenigen Commit, der `.guix-authorizations` hinzugefügt hat, mit dem Fingerabdruck des OpenPGP-Schlüssels, mit dem er signiert wurde.

Bevor Sie auf Ihr öffentliches Git-Repository pushen, können Sie `guix git authenticate` ausführen, um zu überprüfen, dass Sie alle Commits, die Sie pushen würden, mit einem autorisierten Schlüssel signiert haben:

```
guix git authenticate Commit Unterzeichner
```

Dabei sind `Commit` und `Unterzeichner` Ihre Kanaleinführung. Siehe Abschnitt 7.5 [Aufruf von `guix git authenticate`], Seite 112, für die Details.

Um einen signierten Kanal anzubieten, ist Disziplin vonnöten: Jeder Fehler, wie z.B. ein unsignierter Commit oder ein mit einem unautorisierten Schlüssel signierter Commit, verhindert, dass Nutzer den Kanal benutzen können – naja, das ist ja auch der Zweck der Authentifizierung! Passen Sie besonders bei Merges auf: Merge-Commits werden dann und nur dann als authentisch angesehen, wenn sie mit einem Schlüssel aus der `.guix-authorizations`-Datei *beider* Branches signiert wurden.

6.11 Primäre URL

Kanalautoren können die primäre URL des Git-Repositories ihres Kanals in der Datei `.guix-channel` hinterlegen, etwa so:

```
(channel
```

```
(version 0)
(url "https://example.org/guix.git"))
```

Dadurch kann der Befehl `guix pull` feststellen, ob er Code von einem Spiegelserver des Kanals lädt. In diesem Fall wird der Benutzer davor gewarnt, dass Spiegelserver veraltete Versionen anbieten könnten, und die eigentliche, primäre URL anzeigen. Auf diese Weise wird verhindert, dass Nutzer manipuliert werden, Code von einem veralteten Spiegelserver zu benutzen, der keine Sicherheitsaktualisierungen bekommt.

Diese Funktionalität ergibt nur bei authentifizierbaren Repositorys Sinn, wie zum Beispiel dem offiziellen `guix`-Kanal, für den `guix pull` sicherstellt, dass geladener Code authentisch ist.

6.12 Kanalneuigkeiten verfassen

Kanalautoren möchten ihren Nutzern vielleicht manchmal Informationen über wichtige Änderungen im Kanal zukommen lassen. Man könnte allen eine E-Mail schicken, aber das wäre unbequem.

Stattdessen können Kanäle eine Datei mit Neuigkeiten („News File“) anbieten: Wenn die Kanalnutzer `guix pull` ausführen, wird diese Datei automatisch ausgelesen. Mit `guix pull --news` kann man sich die Ankündigungen anzeigen lassen, die den neu gepullten Commits entsprechen, falls es welche gibt.

Dazu müssen Kanalautoren zunächst den Namen der Datei mit Neuigkeiten in der Datei `.guix-channel` nennen:

```
(channel
  (version 0)
  (news-file "etc/news.txt"))
```

Die Datei mit Neuigkeiten, `etc/news.txt` in diesem Beispiel, muss selbst etwa so aussehen:

```
(channel-news
  (version 0)
  (entry (tag "the-bug-fix")
    (title (en "Fixed terrible bug")
           (fr "Oh la la"))
    (body (en "@emph{Good news}! It's fixed!")
          (eo "Certe ĝi pli bone funkciás nun!")))
  (entry (commit "bdcabeb815cd28144a2d2b4bc3c5057b051fa9906")
    (title (en "Added a great package")
           (ca "Què vol dir guix?"))
    (body (en "Don't miss the @code{hello} package!"))))
```

Obwohl die Datei für Neuigkeiten Scheme-Syntax verwendet, sollten Sie ihr keinen Dateinamen mit der Endung `.scm` geben, sonst wird sie bei der Erstellung des Kanals mit-einbezogen und dann zu einem Fehler führen, weil es sich bei ihr um kein gültiges Modul handelt. Alternativ können Sie auch das Kanalmodul in einem Unterverzeichnis platzieren und die Datei für Neuigkeiten in einem Verzeichnis außerhalb platzieren.

Die Datei setzt sich aus einer Liste von Einträgen mit Neuigkeiten („News Entries“) zusammen. Jeder Eintrag ist mit einem Commit oder einem Git-Tag assoziiert und beschreibt

die Änderungen, die in diesem oder auch vorangehenden Commits gemacht wurden. Benutzer sehen die Einträge nur beim erstmaligen Übernehmen des Commits, auf den sich der jeweilige Eintrag bezieht.

Das **title**-Feld sollte eine einzeilige Zusammenfassung sein, während **body** beliebig lang sein kann. Beide können Texinfo-Auszeichnungen enthalten (siehe Abschnitt “Overview” in *GNU Texinfo*). Sowohl **title** als auch **body** sind dabei eine Liste aus Tupeln mit jeweils Sprachcode und Mitteilung, wodurch guix pull Neuigkeiten in derjenigen Sprache anzeigen kann, die der vom Nutzer eingestellten Locale entspricht.

Wenn Sie Neuigkeiten mit einem gettext-basierten Arbeitsablauf übersetzen möchten, können Sie übersetzbare Zeichenketten mit **xgettext** extrahieren (siehe Abschnitt “xgettext Invocation” in *GNU Gettext Utilities*). Unter der Annahme, dass Sie Einträge zu Neuigkeiten zunächst auf Englisch verfassen, können Sie mit diesem Befehl eine PO-Datei erzeugen, die die zu übersetzenden Zeichenketten enthält:

```
xgettext -o news.po -l scheme -ken etc/news.txt
```

Kurz gesagt, ja, Sie können Ihren Kanal sogar als Blog missbrauchen. Aber das ist *nicht ganz*, was Ihre Nutzer erwarten dürften.

7 Entwicklung

Wenn Sie ein Software-Entwickler sind, gibt Ihnen Guix Werkzeuge an die Hand, die Sie für hilfreich erachten dürften – ganz unabhängig davon, in welcher Sprache Sie entwickeln. Darum soll es in diesem Kapitel gehen.

Der Befehl `guix shell` stellt eine bequeme Möglichkeit dar, Umgebungen für einmalige Nutzungen zu erschaffen, etwa zur Entwicklung an einem Programm oder um einen Befehl auszuführen, den Sie nicht in Ihr Profil installieren möchten. Der Befehl `guix pack` macht es Ihnen möglich, Anwendungsbündel zu erstellen, die leicht an Nutzer verteilt werden können, die kein Guix benutzen.

7.1 guix shell aufrufen

Der Zweck von `guix shell` ist, dass Sie Software-Umgebungen für außergewöhnliche Fälle einfach aufsetzen können, ohne dass Sie Ihr Profil ändern müssen. Normalerweise braucht man so etwas für Entwicklungsumgebungen, aber auch wenn Sie Anwendungen ausführen wollen, ohne Ihr Profil mit ihnen zu verunreinigen.

Anmerkung: Der Befehl `guix shell` wurde erst kürzlich eingeführt als Neuauflage von `guix environment` (siehe Abschnitt 7.2 [Aufruf von `guix environment`], Seite 97). Wenn Sie mit `guix environment` vertraut sind, werden Sie die Ähnlichkeit bemerken, aber wir hoffen, der neue Befehl erweist sich als praktischer.

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix shell [Optionen] [Pakete...]
```

Manchmal will man keine interaktive Shell-Sitzung. Ein beliebiger Befehl kann aufgerufen werden, indem Sie nach Angabe der Pakete noch `--` vor den gewünschten Befehl schreiben, um ihn von den übrigen Argumenten abzutrennen.

Folgendes Beispiel zeigt, wie Sie eine Umgebung erzeugen lassen, die Python und NumPy enthält, – jedes dazu fehlende Paket wird erstellt oder heruntergeladen –, und in der Umgebung dann `python3` ausführen.

```
guix shell python python-numpy -- python3
```

Wir betonen, dass Sie auch das zu Grunde liegende `python`-Paket in dem Befehl angeben müssen, sogar wenn Python schon in Ihre Umgebung installiert ist. Das bewirkt, dass in der Shell-Umgebung `PYTHONPATH` und andere zugehörige Variable gesetzt werden können. Die Shell-Umgebung kann dafür nicht darauf zurückgreifen, was vorher in der Umgebung installiert war, weil es nichtdeterministisch wäre. Das gilt für die meisten Bibliotheken: Auch das zu deren Programmiersprache gehörige Paket muss im Shell-Aufruf angegeben werden.

Anmerkung: `guix shell` kann auch als Skript-Interpretierer dienen; man spricht auch von einem *Shebang*. Hier ist ein Beispiel, wie es in einem eigenständigen Python-Skript benutzt werden kann:

```
#!/usr/bin/env -S guix shell python python-numpy -- python3
import numpy
print("Hier spricht numpy", numpy.version.version)
```

Sie können beliebige Befehlszeilenoptionen auf diese Weise an `guix shell` übergeben, doch beachten Sie: Der Linux-Kernel beschränkt die Länge eines Shebangs auf maximal 127 Bytes.

Entwicklungsumgebungen erzeugen Sie wie im folgenden Beispiel, wo eine interaktive Shell gestartet wird, in der alle Abhängigkeiten und Variable vorliegen, die zur Arbeit an Inkscape nötig sind:

```
guix shell --development inkscape
```

Sobald er die Shell beendet, findet sich der Benutzer in der ursprünglichen Umgebung wieder, in der er sich vor dem Aufruf von `guix shell` befand. Beim nächsten Durchlauf des Müllsammlers (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62) dürfen Pakete von der Platte gelöscht werden, die innerhalb der Umgebung installiert worden sind und außerhalb nicht länger benutzt werden.

Um die Nutzung zu vereinfachen, wird `guix shell`, wenn Sie es interaktiv ohne Befehlszeilenargumente aufrufen, das bewirken, was es dann vermutlich soll. Also:

```
guix shell
```

Wenn im aktuellen Arbeitsverzeichnis oder irgendeinem übergeordneten Verzeichnis eine Datei `manifest.scm` vorkommt, wird sie so behandelt, als hätten Sie sie mit `--manifest` übergeben. Ebenso wird mit einer Datei `guix.scm`, wenn sie in selbigen Verzeichnissen enthalten ist, eine Entwicklungsumgebung hergestellt, als wären `--development` und `--file` beide angegeben worden. So oder so wird die jeweilige Datei nur dann geladen, wenn das Verzeichnis, in dem sie steckt, in `~/.config/guix/shell-authorized-directories` aufgeführt ist. Damit lassen sich Entwicklungsumgebungen leicht definieren, teilen und betreten.

Vorgegeben ist, dass für die Shell-Sitzung bzw. den Befehl eine *ergänzte* Umgebung aufgebaut wird, in der die neuen Pakete zu Suchpfad-Umgebungsvariablen wie `PATH` hinzugefügt werden. Sie können stattdessen auch beschließen, eine *isiolerte* Umgebung anzufordern mit nichts als den Paketen, die Sie angegeben haben. Wenn Sie die Befehlszeilenoption `--pure` angeben, werden alle Definitionen von Umgebungsvariablen aus der Elternumgebung gelöscht¹. Wenn Sie `--container` angeben, wird die Shell darüber hinaus in einem Container vom restlichen System isoliert:

```
guix shell --container emacs gcc-toolchain
```

Dieser Befehl startet eine interaktive Shell in einem Container, der den Zugriff auf alles außer `emacs`, `gcc-toolchain` und deren Abhängigkeiten unterbindet. Im Container haben Sie keinen Netzwerkzugriff und es werden außer dem aktuellen Arbeitsverzeichnis keine Dateien mit der äußeren Umgebung geteilt. Das dient dazu, den Zugriff auf systemweite Ressourcen zu verhindern, wie `/usr/bin` auf Fremddistributionen.

Diese `--container`-Befehlszeilenoption kann sich aber auch als nützlich erweisen, um Anwendungen mit hohem Sicherheitsrisiko wie z.B. Webbrowswer in eine isolierte Umgebung eingesperrt auszuführen. Folgender Befehl startet zum Beispiel Ungoogled-Chromium in einer isolierten Umgebung, für die gilt:

- Netzwerkzugriff des Wirtssystems wird geteilt
- Umgebungsvariable `DISPLAY` und `XAUTHORITY` bleiben erhalten

¹ Denken Sie daran, wenn Sie das erste Mal `guix shell` interaktiv benutzen, mit der Befehlszeilenoption `--check` zu prüfen, dass die Shell-Einstellungen die Wirkung von `--pure` nicht wieder zurücknehmen.

- hat Zugriff auf Wirts-Autorisierungsinformationen aus dem `XAUTHORITY` file
- das aktuelle Arbeitsverzeichnis des Wirts ist unbekannt

```
guix shell --container --network --no-cwd ungoogled-chromium \
--preserve='^XAUTHORITY$' --expose="${XAUTHORITY}" \
--preserve='^DISPLAY$' -- chromium
```

`guix shell` definiert die Variable `GUIX_ENVIRONMENT` in der neu erzeugten Shell. Ihr Wert ist der Dateiname des Profils dieser neuen Umgebung. Das könnten Nutzer verwenden, um zum Beispiel eine besondere Prompt als Eingabeaufforderung für Entwicklungsumgebungen in ihrer `.bashrc` festzulegen (siehe Abschnitt “Bash Startup Files” in *Referenzhandbuch von GNU Bash*):

```
if [ -n "$GUIX_ENVIRONMENT" ]
then
  export PS1="\u@\h \w [dev]\$\ "
fi
```

... oder um ihr Profil durchzusehen:

```
$ ls "$GUIX_ENVIRONMENT/bin"
```

Im Folgenden werden die verfügbaren Befehlszeilenoptionen zusammengefasst.

--check Hiermit wird die Umgebung angelegt und gemeldet, ob die Shell Umgebungsvariable überschreiben würde. Es ist eine gute Idee, diese Befehlszeilenoption anzugeben, wenn Sie zum ersten Mal `guix shell` zum Starten einer interaktiven Sitzung einsetzen, um sicherzugehen, dass Ihre Shell richtig eingestellt ist.

Wenn die Shell zum Beispiel den Wert der Umgebungsvariablen `PATH` ändert, meldet dies `--check`, weil Sie dadurch nicht die Umgebung bekämen, die Sie angefordert haben.

In der Regel sind solche Probleme ein Zeichen dafür, dass Dateien, die beim Start der Shell geladen werden, die Umgebungsvariablen unerwartet verändern. Wenn Sie zum Beispiel Bash benutzen, vergewissern Sie sich, dass Umgebungsvariable in `~/.bash_profile` festgelegt oder geändert werden, *nicht* in `~/.bashrc` – erstere Datei wird nur von Login-Shells mit „source“ geladen. Siehe Abschnitt “Bash Startup Files” in *Referenzhandbuch zu GNU Bash* für Details über beim Starten von Bash gelesene Dateien.

--development

-D Lässt `guix shell` die Abhängigkeiten des danach angegebenen Pakets anstelle des Pakets in die Umgebung aufnehmen. Es kann mit anderen Paketen kombiniert werden. Zum Beispiel wird mit folgendem Befehl eine interaktive Shell gestartet, die die zum Erstellen nötigen Abhängigkeiten von GNU Guile sowie Autoconf, Automake und Libtool enthält:

```
guix shell -D guile autoconf automake libtool
```

--expression=Ausdruck

-e Ausdruck

Eine Umgebung für das Paket oder die Liste von Paketen erzeugen, zu der der Ausdruck ausgewertet wird.

Zum Beispiel startet dies:

```
guix shell -D -e '(@ (gnu packages maths) petsc-openmpi)'
```

eine Shell mit der Umgebung für eben diese bestimmte Variante des Pakets PETSc.

Wenn man dies ausführt:

```
guix shell -e '(@ (gnu) %base-packages)'
```

bekommt man eine Shell, in der alle Basis-Pakete verfügbar sind.

Die obigen Befehle benutzen nur die Standard-Ausgabe des jeweiligen Pakets. Um andere Ausgaben auszuwählen, können zweielementige Tupel spezifiziert werden:

```
guix shell -e '(list (@ (gnu packages bash) bash) "include")'
```

Siehe [package-development-manifest], Seite 138, für Informationen, wie Sie die Entwicklungsumgebung für ein Paket in einem Manifest wiedergeben.

--file=Datei

-f Datei Eine Umgebung erstellen mit dem Paket oder der Liste von Paketen, zu der der Code in der *Datei* ausgewertet wird.

Zum Beispiel könnte die *Datei* eine Definition wie diese enthalten (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116):

```
(use-modules (guix)
             (gnu packages gdb)
             (gnu packages autotools)
             (gnu packages texinfo))

;; Augment the package definition of GDB with the build tools
;; needed when developing GDB (and which are not needed when
;; simply installing it.)
(package
  (inherit gdb)
  (native-inputs (modify-inputs (package-native-inputs gdb)
                                (prepend autoconf-2.69 automake texinfo))))
```

Mit so einer Datei können Sie eine Entwicklungsumgebung für GDB betreten, indem Sie dies ausführen:

```
guix shell -D -f gdb-devel.scm
```

--manifest=Datei

-m Datei Eine Umgebung für die Pakete erzeugen, die im Manifest-Objekt enthalten sind, das vom Scheme-Code in der *Datei* geliefert wird. Wenn diese Befehlszeilenoption mehrmals wiederholt angegeben wird, werden die Manifeste aneinandergehängt.

Dies verhält sich ähnlich wie die gleichnamige Option des Befehls `guix package` (siehe [profile-manifest], Seite 48) und benutzt auch dieselben Manifestdateien.

Siehe Abschnitt 8.4 [Manifeste verfassen], Seite 134, für Informationen dazu, wie man ein Manifest schreibt. Siehe `--export-manifest` im folgenden Text, um zu erfahren, wie Sie ein erstes Manifest erhalten.

--export-manifest

Auf die Standardausgabe ein Manifest ausgeben, das mit **--manifest** genutzt werden kann und den angegebenen Befehlszeilenoptionen entspricht.

Auf diese Weise können Sie die Argumente der Befehlszeile in eine Manifestdatei verwandeln. Nehmen wir an, Sie wären es leid, lange Befehlszeilen abzutippen, und hätten stattdessen lieber ein gleichbedeutendes Manifest:

```
guix shell -D guile git emacs emacs-geiser emacs-geiser-guile
Fügen Sie einfach --export-manifest zu der obigen Befehlszeile hinzu:
```

```
guix shell --export-manifest \
-D guile git emacs emacs-geiser emacs-geiser-guile
```

... und schon sehen Sie ein Manifest, was so ähnlich aussieht:

```
(concatenate-manifests
  (list (specifications->manifest
    (list "git"
          "emacs"
          "emacs-geiser"
          "emacs-geiser-guile"))
    (package->development-manifest
      (specification->package "guile"))))
```

Diese Ausgabe können Sie in einer Datei speichern, nennen wir sie **manifest.scm**, die Sie dann an **guix shell** oder so ziemlich jeden beliebigen **guix**-Befehl übergeben:

```
guix shell -m manifest.scm
```

Na bitte. Aus der langen Befehlszeile ist ein Manifest geworden! Beim Verwandlungsvorgang werden Paketumwandlungsoptionen berücksichtigt (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207), d.h. er sollte verlustfrei sein.

--profile=Profil

-p Profil Eine Umgebung mit den Paketen erzeugen, die im *Profil* installiert sind. Benutzen Sie **guix package** (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von **guix package**], Seite 43), um Profile anzulegen und zu verwalten.

--pure Bestehende Umgebungsvariable deaktivieren, wenn die neue Umgebung erzeugt wird, mit Ausnahme der mit **--preserve** angegebenen Variablen (siehe unten). Dies bewirkt, dass eine Umgebung erzeugt wird, in der die Suchpfade nur Paketeingaben nennen und sonst nichts.

--preserve=Regexp

-E Regexp Wenn das hier zusammen mit **--pure** angegeben wird, bleiben die zum regulären Ausdruck *Regexp* passenden Umgebungsvariablen erhalten – mit anderen Worten werden sie auf eine „weiße Liste“ von Umgebungsvariablen gesetzt, die erhalten bleiben müssen. Diese Befehlszeilenoption kann mehrmals wiederholt werden.

```
guix shell --pure --preserve=^SLURM openmpi ... \
-- mpirun ...
```

In diesem Beispiel wird `mpirun` in einem Kontext ausgeführt, in dem die einzige definierten Umgebungsvariablen `PATH` und solche sind, deren Name mit ‘SLURM’ beginnt, sowie die üblichen besonders „kostbaren“ Variablen (`HOME`, `USER`, etc.).

--search-paths

Die Umgebungsvariablendefinitionen anzeigen, aus denen die Umgebung besteht.

--system=System

-s System Versuchen, für das angegebene *System* zu erstellen – z.B. `i686-linux`.

--container

-C Den *Befehl* in einer isolierten Umgebung (einem sogenannten „Container“) ausführen. Das aktuelle Arbeitsverzeichnis außerhalb des Containers wird in den Container zugeordnet. Zusätzlich wird, wenn es mit der Befehlszeilenoption `--user` nicht anders spezifiziert wurde, ein stellvertretendes persönliches Verzeichnis erzeugt, dessen Inhalt der des wirklichen persönlichen Verzeichnisses ist, sowie eine passend konfigurierte Datei `/etc/passwd`.

Der erzeugte Prozess läuft außerhalb des Containers als der momentane Nutzer. Innerhalb des Containers hat er dieselbe UID und GID wie der momentane Nutzer, außer die Befehlszeilenoption `--user` wird übergeben (siehe unten).

--network

-N Bei isolierten Umgebungen („Containern“) wird hiermit der Netzwerk-Namensraum mit dem des Wirtssystems geteilt. Container, die ohne diese Befehlszeilenoption erzeugt wurden, haben nur Zugriff auf das Loopback-Gerät.

--link-profile

-P Bei isolierten Umgebungen („Containern“) wird das Umgebungsprofil im Container als `~/.guix-profile` verknüpft und `~/.guix-profile` dann in `GUIX_ENVIRONMENT` gespeichert. Das ist äquivalent dazu, `~/.guix-profile` im Container zu einer symbolischen Verknüpfung auf das tatsächliche Profil zu machen. Wenn das Verzeichnis bereits existiert, schlägt das Verknüpfen fehl und die Umgebung wird nicht hergestellt. Dieser Fehler wird immer eintreten, wenn `guix shell` im persönlichen Verzeichnis des Benutzers aufgerufen wurde.

Bestimmte Pakete sind so eingerichtet, dass sie in `~/.guix-profile` nach Konfigurationsdateien und Daten suchen,² weshalb `--link-profile` benutzt werden kann, damit sich diese Programme auch in der isolierten Umgebung wie erwartet verhalten.

--user=Benutzer

-u Benutzer

Bei isolierten Umgebungen („Containern“) wird der Benutzername *Benutzer* anstelle des aktuellen Benutzers benutzt. Der erzeugte Eintrag in `/etc/passwd` im Container wird also den Namen *Benutzer* enthalten und das persönliche Verzeichnis wird den Namen `/home/BENUTZER` tragen; keine GECOS-Daten über den Nutzer werden in die Umgebung übernommen. Des Weiteren sind UID und

² Zum Beispiel inspiriert das Paket `fontconfig` das Verzeichnis `~/.guix-profile/share/fonts`, um zusätzliche Schriftarten zu finden.

GID innerhalb der isolierten Umgebung auf 1000 gesetzt. Benutzer muss auf dem System nicht existieren.

Zusätzlich werden alle geteilten oder exponierten Pfade (siehe jeweils `--share` und `--expose`), deren Ziel innerhalb des persönlichen Verzeichnisses des aktuellen Benutzers liegt, relativ zu `/home/BENUTZER` erscheinen, einschließlich der automatischen Zuordnung des aktuellen Arbeitsverzeichnisses.

```
# wird Pfade als /home/foo/wd, /home/foo/test und /home/foo/target exponieren
cd $HOME/wd
guix shell --container --user=foo \
--expose=$HOME/test \
--expose=/tmp/target=$HOME/target
```

Obwohl dies das Datenleck von Nutzerdaten durch Pfade im persönlichen Verzeichnis und die Benutzereinträge begrenzt, kann dies nur als Teil einer größeren Lösung für Datenschutz und Anonymität sinnvoll eingesetzt werden. Es sollte nicht für sich allein dazu eingesetzt werden.

--no-cwd In isolierten Umgebungen („Containern“) ist das vorgegebene Verhalten, das aktuelle Arbeitsverzeichnis mit dem isolierten Container zu teilen und in der Umgebung sofort in dieses Verzeichnis zu wechseln. Wenn das nicht gewünscht wird, kann das Angeben von `--no-cwd` dafür sorgen, dass das Arbeitsverzeichnis *nicht* automatisch geteilt wird und stattdessen in das Persönliche Verzeichnis („Home“-Verzeichnis) gewechselt wird. Siehe auch `--user`.

--writable-root

Wenn Sie `--container` benutzen, bekommen Sie durch diese Befehlszeilenoption in dessen Wurzeldateisystem Schreibberechtigung (vorgegeben ist, dass nur Lesezugriffe möglich sind).

--expose=Quelle[=Ziel]

--share=Quelle[=Ziel]

Bei isolierten Umgebungen („Containern“) wird das Dateisystem unter *Quelle* vom Wirtssystem als Nur-Lese-Dateisystem *Ziel* (bzw. für `--share` auch mit Schreibrechten) im Container zugänglich gemacht. Wenn kein *Ziel* angegeben wurde, wird die *Quelle* auch als Ziel-Einhängepunkt in der isolierten Umgebung benutzt.

Im folgenden Beispiel wird eine Guile-REPL in einer isolierten Umgebung gestartet, in der das persönliche Verzeichnis des Benutzers als Verzeichnis `/austausch` nur für Lesezugriffe zugänglich gemacht wurde:

```
guix shell --container --expose=$HOME=/austausch guile -- guile
```

--symlink=Spezifikation

-S Spezifikation

Für Container werden hiermit die in der *Spezifikation* angegebenen symbolischen Verknüpfungen hergestellt. Siehe die Dokumentation in [pack-symlink-option], Seite 111.

--emulate-fhs

-F Wenn Sie dies zusammen mit `--container` angeben, wird im Container eine Konfiguration emuliert, die dem Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

(<https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>) folgt, so dass es /bin, /lib und weitere Verzeichnisse gibt, wie es der FHS vorschreibt.

Obwohl Guix vom FHS-Standard abweicht, kann das System in Ihrem Container mit dieser Befehlszeilenoption zu anderen GNU/Linux-Distributionen ähnlicher werden. Dadurch lassen sich dortige Entwicklungsumgebungen reproduzieren und Sie können Programme testen und benutzen, die das Befolgen des FHS-Standards voraussetzen. Wenn die Option angegeben wird, enthält der Container eine Version von glibc, die im Container befindliche /etc/ld.so.cache als Zwischenspeicher gemeinsamer Bibliotheken ausliest (anders als glibc im normalen Gebrauch von Guix), und die im FHS verlangten Verzeichnisse /bin, /etc, /lib und /usr werden aus dem Profil des Containers übernommen.

--nesting

-W

Wenn Sie dies zusammen mit --container angeben, wird Guix im Container verfügbar gemacht, so dass man sich von innerhalb mit dem Erstellungs-Daemon verbinden kann, der außerhalb des Containers läuft. Das können Sie gebrauchen, wenn Sie vom isolierten Container aus wiederum andere Container erzeugen lassen können wollen wie in dieser Beispielsitzung:

```
$ guix shell -CW coreutils
[env]$ guix shell -C guile -- guile -c '(display "Hallo!\n")'
Hallo!
[env]$ exit
```

In der Sitzung wird ein Container gestartet, in dem die `coreutils`-Programme in PATH zur Verfügung stehen. Von da aus legen wir mit `guix shell` einen inneren, verschachtelten Container an, der außer Guile nichts verfügbar macht.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist, wenn Sie eine `guix.scm` auswerten möchten, der Sie *nicht* vertrauen, wie hier:

```
guix shell -CW -- guix build -f guix.scm
```

Durch einen so durchgeführten Befehl `guix build` sind nur Zugriffe auf Ihr aktuelles Arbeitsverzeichnis möglich.

Intern werden für die Befehlszeilenoption -W mehrere Einstellungen vorgenommen:

- Der Socket für den Daemon (in der Vorgabeeinstellung ist das `/var/guix/daemon-socket/socket`) wird im Container verfügbar gemacht.
- Der gesamte Store (in der Vorgabeeinstellung ist das `/gnu/store`) wird im Container verfügbar gemacht, damit auf Store-Objekte von verschachtelten `guix`-Aufrufen zugegriffen werden kann.
- Der aktuell benutzte `guix`-Befehl wird zum Profil innerhalb des Containers hinzugefügt, so dass `guix describe` innerhalb und außerhalb des Containers den gleichen Zustand ausgibt.
- Der Zwischenspeicher (in der Vorgabeeinstellung ist das `~/.cache/guix`) des Wirtssystems wird mit Schreibzugriff zugänglich gemacht. Dadurch können Befehle wie `guix time-machine` und `guix shell` effizient ablaufen.

--rebuild-cache

In der Regel wird `guix shell` die Umgebung zwischenspeichern, damit weitere Aufrufe sie ohne Verzögerung verwenden können. Am längsten *nicht* verwendete („least recently used“) Einträge im Zwischenspeicher werden bei `guix shell` regelmäßig entfernt. Auch wenn Sie `--file` oder `--manifest` nutzen, wird der Zwischenspeicher ungültig, sobald die entsprechende Datei geändert wurde.

Mit der Befehlszeilenoption `--rebuild-cache` wird die zwischengespeicherte Umgebung erneuert. Sie können `--rebuild-cache` verwenden, wenn Sie `--file` oder `--manifest` nutzen und die Datei `guix.scm` oder `manifest.scm` auf externe Abhängigkeiten verweist oder eine andere Umgebung ergeben sollte, wenn sich zum Beispiel Umgebungsvariable geändert haben.

--root=Datei

-r Datei Die *Datei* zu einer symbolischen Verknüpfung auf das Profil dieser Umgebung machen und als eine Müllsamplerwurzel registrieren.

Das ist nützlich, um seine Umgebung vor dem Müllsampler zu schützen und sie „persistent“ zu machen.

Wenn diese Option weggelassen wird, wird das Profil von `guix shell` zwischengespeichert, damit weitere Aufrufe es ohne Verzögerung verwenden können. Das ist vergleichbar damit, wenn Sie `--root` angeben, jedoch wird `guix shell` die am längsten *nicht* verwendeten Müllsamplerwurzeln („least recently used“) regelmäßig entfernt.

In manchen Fällen wird `guix shell` keinen Zwischenspeicher für die Profile anlegen, z.B. wenn Umwandlungsoptionen wie `--with-latest` angegeben wurde. Das bedeutet, die Umgebung ist nur, solange die Sitzung von `guix shell` besteht, vor dem Müllsampler sicher. Dann müssen Sie, wenn Sie das nächste Mal dieselbe Umgebung neu erzeugen, vielleicht Pakete neu erstellen oder neu herunterladen.

Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62, hat mehr Informationen über Müllsamplerwurzeln.

`guix shell` unterstützt auch alle gemeinsamen Erstellungsoptionen, die von `guix build` unterstützt werden (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204), und die Paketumwandlungsoptionen (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207).

7.2 guix environment aufrufen

Der Zweck von `guix environment` ist es, dass Sie Entwicklungsumgebungen leicht anlegen können.

Diese Funktionalität wird demnächst verschwinden: Der Befehl `guix environment` gilt als veraltet. Stattdessen sollten Sie `guix shell` benutzen, was einen ähnlichen Zweck erfüllt, aber leichter zu benutzen ist. Siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89.

Veraltet heißt, `guix environment` wird letztendlich entfernt, aber das Guix-Projekt wird gewährleisten, dass `guix environment` bis zum 1. Mai 2023

verfügbar bleibt. Reden Sie mit uns unter guix-devel@gnu.org, wenn Sie dabei mitdiskutieren möchten!

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix environment Optionen Paket...
```

Folgendes Beispiel zeigt, wie eine neue Shell gestartet wird, auf der alles für die Entwicklung von GNU Guile eingerichtet ist:

```
guix environment guile
```

Wenn benötigte Abhängigkeiten noch nicht erstellt worden sind, wird **guix environment** sie automatisch erstellen lassen. Die Umgebung der neuen Shell ist eine ergänzte Version der Umgebung, in der **guix environment** ausgeführt wurde. Sie enthält neben den existierenden Umgebungsvariablen auch die nötigen Suchpfade, um das angegebene Paket erstellen zu können. Um eine „reine“ Umgebung zu erstellen, in der die ursprünglichen Umgebungsvariablen nicht mehr vorkommen, kann die Befehlszeilenoption **--pure** benutzt werden³.

Eine Guix-Umgebung zu verlassen ist gleichbedeutend mit dem Verlassen der Shell; danach findet sich der Benutzer in der alten Umgebung wieder, in der er sich vor dem Aufruf von **guix environment** befand. Beim nächsten Durchlauf des Müllsammlers (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von **guix gc**], Seite 62) werden Pakete von der Platte gelöscht, die innerhalb der Umgebung installiert worden sind und außerhalb nicht länger benutzt werden.

guix environment definiert die Variable **GUIX_ENVIRONMENT** in der neu erzeugten Shell. Ihr Wert ist der Dateiname des Profils dieser neuen Umgebung. Das könnten Nutzer verwenden, um zum Beispiel eine besondere Prompt als Eingabeaufforderung für Entwicklungsumgebungen in ihrer **.bashrc** festzulegen (siehe Abschnitt “Bash Startup Files” in *Referenzhandbuch von GNU Bash*):

```
if [ -n "$GUIX_ENVIRONMENT" ]
then
  export PS1="\u@\h \w [dev]\$ "
fi
...
... oder um ihr Profil durchzusehen:
$ ls "$GUIX_ENVIRONMENT/bin"
```

Des Weiteren kann mehr als ein Paket angegeben werden. In diesem Fall wird die Vereinigung der Eingaben der jeweiligen Pakete zugänglich gemacht. Zum Beispiel erzeugt der folgende Befehl eine Shell, in der alle Abhängigkeiten von sowohl Guile als auch Emacs verfügbar sind:

```
guix environment guile emacs
```

Manchmal will man keine interaktive Shell-Sitzung. Ein beliebiger Befehl kann aufgerufen werden, indem Sie nach Angabe der Pakete noch **--** vor den gewünschten Befehl schreiben, um ihn von den übrigen Argumenten abzutrennen:

```
guix environment guile -- make -j4
```

³ Manchmal ergänzen Nutzer fälschlicherweise Umgebungsvariable wie **PATH** in ihrer **~/.bashrc**-Datei. Das hat zur Folge, dass wenn **guix environment** Bash startet, selbige **~/.bashrc** von Bash gelesen wird und die neuen Umgebungen somit „verunreinigt“ werden. Es ist ein Fehler, solche Umgebungsvariable in **.bashrc** zu definieren, stattdessen sollten sie in **.bash_profile** geschrieben werden, was nur von Login-Shells mit „source“ geladen wird. Siehe Abschnitt “Bash Startup Files” in *Referenzhandbuch zu GNU Bash* für Details über beim Starten von Bash gelesene Dateien

In anderen Situationen ist es bequemer, aufzulisten, welche Pakete in der Umgebung benötigt werden. Zum Beispiel führt der folgende Befehl `python` aus einer Umgebung heraus aus, in der Python 3 und NumPy enthalten sind:

```
guix environment --ad-hoc python-numpy python -- python3
```

Man kann auch sowohl die Abhängigkeiten eines Pakets haben wollen als auch ein paar zusätzliche Pakete, die nicht Erstellungs- oder Laufzeitabhängigkeiten davon sind, aber trotzdem bei der Entwicklung nützlich sind. Deshalb hängt die Wirkung von der Position der Befehlszeilenoption `--ad-hoc` ab. Pakete, die links von `--ad-hoc` stehen, werden als Pakete interpretiert, deren Abhängigkeiten zur Umgebung hinzugefügt werden. Pakete, die rechts stehen, werden selbst zur Umgebung hinzugefügt. Zum Beispiel erzeugt der folgende Befehl eine Guix-Entwicklungsumgebung, die zusätzlich Git und strace umfasst:

```
guix environment --pure guix --ad-hoc git strace
```

Manchmal ist es wünschenswert, die Umgebung so viel wie möglich zu isolieren, um maximale Reinheit und Reproduzierbarkeit zu bekommen. Insbesondere ist es wünschenswert, den Zugriff auf `/usr/bin` und andere Systemressourcen aus der Entwicklungsumgebung heraus zu verhindern, wenn man Guix auf einer fremden Wirtsdistribution benutzt, die nicht Guix System ist. Zum Beispiel startet der folgende Befehl eine Guile-REPL in einer isolierten Umgebung, einem sogenannten „Container“, in der nur der Store und das aktuelle Arbeitsverzeichnis eingebunden sind:

```
guix environment --ad-hoc --container guile -- guile
```

Anmerkung: Die Befehlszeilenoption `--container` funktioniert nur mit Linux-libre 3.19 oder neuer.

Ein weiterer typischer Anwendungsfall für Container ist, gegenüber Sicherheitslücken anfällige Anwendungen auszuführen, z.B. Webbrowser. Um Eolie auszuführen, müssen wir den Zugriff auf manche Dateien und Verzeichnisse über `--expose` und `--share` gewähren. Wir lassen `nss-certs` bereitstellen und machen `/etc/ssl/certs/` für die HTTPS-Authentifizierung sichtbar. Zu guter Letzt behalten wir die `DISPLAY`-Umgebungsvariable bei, weil isolierte grafische Anwendungen ohne sie nicht angezeigt werden können.

```
guix environment --preserve='^DISPLAY$' --container --network \
  --expose=/etc/machine-id \
  --expose=/etc/ssl/certs/ \
  --share=$HOME/.local/share/eolie/=+$HOME/.local/share/eolie/ \
  --ad-hoc eolie nss-certs dbus -- eolie
```

Im Folgenden werden die verfügbaren Befehlszeilenoptionen zusammengefasst.

--check Hiermit wird die Umgebung angelegt und gemeldet, ob die Shell Umgebungsvariable überschreiben würde. Siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89, für weitere Informationen.

--root=Datei

-r Datei Die *Datei* zu einer symbolischen Verknüpfung auf das Profil dieser Umgebung machen und als eine Müllsamplerwurzel registrieren.

Das ist nützlich, um seine Umgebung vor dem Müllsampler zu schützen und sie „persistent“ zu machen.

Wird diese Option weggelassen, ist die Umgebung nur, solange die Sitzung von `guix environment` besteht, vor dem Müllsampler sicher. Das bedeutet, wenn

Sie das nächste Mal dieselbe Umgebung neu erzeugen, müssen Sie vielleicht Pakete neu erstellen oder neu herunterladen. Abschnitt 5.6 [Aufruf von guix gc], Seite 62, hat mehr Informationen über Müllsammlerwurzeln.

--expression=Ausdruck
-e Ausdruck

Eine Umgebung für das Paket oder die Liste von Paketen erzeugen, zu der der Ausdruck ausgewertet wird.

Zum Beispiel startet dies:

```
guix environment -e '(@ (gnu packages maths) petsc-openmpi)'
```

eine Shell mit der Umgebung für eben diese bestimmte Variante des Pakets PETSc.

Wenn man dies ausführt:

```
guix environment --ad-hoc -e '(@ (gnu) %base-packages)'
```

bekommt man eine Shell, in der alle Basis-Pakete verfügbar sind.

Die obigen Befehle benutzen nur die Standard-Ausgabe des jeweiligen Pakets. Um andere Ausgaben auszuwählen, können zweielementige Tupel spezifiziert werden:

```
guix environment --ad-hoc -e '(list (@ (gnu packages bash) bash) "include")'
```

--load=Datei

-l Datei Eine Umgebung erstellen für das Paket oder die Liste von Paketen, zu der der Code in der *Datei* ausgewertet wird.

Zum Beispiel könnte die *Datei* eine Definition wie diese enthalten (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116):

```
(use-modules (guix)
             (gnu packages gdb)
             (gnu packages autotools)
             (gnu packages texinfo))

;; Augment the package definition of GDB with the build tools
;; needed when developing GDB (and which are not needed when
;; simply installing it.)
(package
  (inherit gdb)
  (native-inputs (modify-inputs (package-native-inputs gdb)
                                (prepend autoconf-2.69 automake texinfo))))
```

--manifest=Datei

-m Datei Eine Umgebung für die Pakete erzeugen, die im Manifest-Objekt enthalten sind, das vom Scheme-Code in der *Datei* geliefert wird. Wenn diese Befehlszeilenoption mehrmals wiederholt angegeben wird, werden die Manifeste aneinandergehängt.

Dies verhält sich ähnlich wie die gleichnamige Option des Befehls `guix package` (siehe [profile-manifest], Seite 48) und benutzt auch dieselben Manifestdateien. Siehe [shell-export-manifest], Seite 92, für Informationen, wie Sie Befehlszeilenoptionen in ein Manifest „verwandeln“ können.

--ad-hoc Alle angegebenen Pakete in der resultierenden Umgebung einschließen, als wären sie Eingaben eines *ad hoc* definierten Pakets. Diese Befehlszeilenoption ist nützlich, um schnell Umgebungen aufzusetzen, ohne dafür einen Paketausdruck schreiben zu müssen, der die gewünschten Eingaben enthält.

Zum Beispiel wird mit diesem Befehl:

```
guix environment --ad-hoc guile guile-sdl -- guile
guile in einer Umgebung ausgeführt, in der sowohl Guile als auch Guile-SDL zur Verfügung stehen.
```

Beachten Sie, dass in diesem Beispiel implizit die vorgegebene Ausgabe von **guile** und **guile-sdl** verwendet wird, es aber auch möglich ist, eine bestimmte Ausgabe auszuwählen – z.B. wird mit **glib:bin** die Ausgabe **bin** von **glib** gewählt (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59).

Diese Befehlszeilenoption kann mit dem standardmäßigen Verhalten von **guix environment** verbunden werden. Pakete, die vor **--ad-hoc** aufgeführt werden, werden als Pakete interpretiert, deren Abhängigkeiten zur Umgebung hinzugefügt werden, was dem standardmäßigen Verhalten entspricht. Pakete, die danach aufgeführt werden, werden selbst zur Umgebung hinzugefügt.

--profile=Profil

-p Profil Eine Umgebung mit den Paketen erzeugen, die im *Profil* installiert sind. Benutzen Sie **guix package** (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von **guix package**], Seite 43), um Profile anzulegen und zu verwalten.

--pure Bestehende Umgebungsvariable deaktivieren, wenn die neue Umgebung erzeugt wird, mit Ausnahme der mit **--preserve** angegebenen Variablen (siehe unten). Dies bewirkt, dass eine Umgebung erzeugt wird, in der die Suchpfade nur Paketeingaben nennen und sonst nichts.

--preserve=Regexp

-E Regexp Wenn das hier zusammen mit **--pure** angegeben wird, bleiben die zum regulären Ausdruck *Regexp* passenden Umgebungsvariablen erhalten – mit anderen Worten werden sie auf eine „weiße Liste“ von Umgebungsvariablen gesetzt, die erhalten bleiben müssen. Diese Befehlszeilenoption kann mehrmals wiederholt werden.

```
guix environment --pure --preserve='^SLURM' --ad-hoc openmpi ... \
-- mpirun ...
```

In diesem Beispiel wird **mpirun** in einem Kontext ausgeführt, in dem die einzige definierten Umgebungsvariablen **PATH** und solche sind, deren Name mit ‘**SLURM**’ beginnt, sowie die üblichen besonders „kostbaren“ Variablen (**HOME**, **USER**, etc.).

--search-paths

Die Umgebungsvariablendefinitionen anzeigen, aus denen die Umgebung besteht.

--system=System

-s System Versuchen, für das angegebene *System* zu erstellen – z.B. **i686-linux**.

--container

-C Den *Befehl* in einer isolierten Umgebung (einem sogenannten „Container“) ausführen. Das aktuelle Arbeitsverzeichnis außerhalb des Containers wird in

den Container zugeordnet. Zusätzlich wird, wenn es mit der Befehlszeilenoption `--user` nicht anders spezifiziert wurde, ein stellvertretendes persönliches Verzeichnis erzeugt, dessen Inhalt der des wirklichen persönlichen Verzeichnisses ist, sowie eine passend konfigurierte Datei `/etc/passwd`.

Der erzeugte Prozess läuft außerhalb des Containers als der momentane Nutzer. Innerhalb des Containers hat er dieselbe UID und GID wie der momentane Nutzer, außer die Befehlszeilenoption `--user` wird übergeben (siehe unten).

`--network`

- N Bei isolierten Umgebungen („Containern“) wird hiermit der Netzwerk-Namensraum mit dem des Wirtssystems geteilt. Container, die ohne diese Befehlszeilenoption erzeugt wurden, haben nur Zugriff auf das Loopback-Gerät.

`--link-profile`

- P Bei isolierten Umgebungen („Containern“) wird das Umgebungsprofil im Container als `~/.guix-profile` verknüpft und `~/.guix-profile` dann in `GUIX_ENVIRONMENT` gespeichert. Das ist äquivalent dazu, `~/.guix-profile` im Container zu einer symbolischen Verknüpfung auf das tatsächliche Profil zu machen. Wenn das Verzeichnis bereits existiert, schlägt das Verknüpfen fehl und die Umgebung wird nicht hergestellt. Dieser Fehler wird immer eintreten, wenn `guix environment` im persönlichen Verzeichnis des Benutzers aufgerufen wurde.

Bestimmte Pakete sind so eingerichtet, dass sie in `~/.guix-profile` nach Konfigurationsdateien und Daten suchen,⁴ weshalb `--link-profile` benutzt werden kann, damit sich diese Programme auch in der isolierten Umgebung wie erwartet verhalten.

`--user=Benutzer`

`-u Benutzer`

Bei isolierten Umgebungen („Containern“) wird der Benutzername *Benutzer* anstelle des aktuellen Benutzers benutzt. Der erzeugte Eintrag in `/etc/passwd` im Container wird also den Namen *Benutzer* enthalten und das persönliche Verzeichnis wird den Namen `/home/BENUTZER` tragen; keine GECOS-Daten über den Nutzer werden in die Umgebung übernommen. Des Weiteren sind UID und GID innerhalb der isolierten Umgebung auf 1000 gesetzt. *Benutzer* muss auf dem System nicht existieren.

Zusätzlich werden alle geteilten oder exponierten Pfade (siehe jeweils `--share` und `--expose`), deren Ziel innerhalb des persönlichen Verzeichnisses des aktuellen Benutzers liegt, relativ zu `/home/BENUTZER` erscheinen, einschließlich der automatischen Zuordnung des aktuellen Arbeitsverzeichnisses.

```
# wird Pfade als /home/foo/wd, /home/foo/test und /home/foo/target exponieren
cd $HOME/wd
guix environment --container --user=foo \
  --expose=$HOME/test \
  --expose=/tmp/target=$HOME/target
```

⁴ Zum Beispiel inspiriert das Paket `fontconfig` das Verzeichnis `~/.guix-profile/share/fonts`, um zusätzliche Schriftarten zu finden.

Obwohl dies das Datenleck von Nutzerdaten durch Pfade im persönlichen Verzeichnis und die Benutzereinträge begrenzt, kann dies nur als Teil einer größeren Lösung für Datenschutz und Anonymität sinnvoll eingesetzt werden. Es sollte nicht für sich allein dazu eingesetzt werden.

- no-cwd In isolierten Umgebungen („Containern“) ist das vorgegebene Verhalten, das aktuelle Arbeitsverzeichnis mit dem isolierten Container zu teilen und in der Umgebung sofort in dieses Verzeichnis zu wechseln. Wenn das nicht gewünscht wird, kann das Angeben von `--no-cwd` dafür sorgen, dass das Arbeitsverzeichnis *nicht* automatisch geteilt wird und stattdessen in das Persönliche Verzeichnis („Home“-Verzeichnis) gewechselt wird. Siehe auch `--user`.

`--expose=Quelle[=Ziel]`
`--share=Quelle[=Ziel]`

Bei isolierten Umgebungen („Containern“) wird das Dateisystem unter *Quelle* vom Wirtssystem als Nur-Lese-Dateisystem *Ziel* (bzw. für `--share` auch mit Schreibrechten) im Container zugänglich gemacht. Wenn kein *Ziel* angegeben wurde, wird die *Quelle* auch als Ziel-Einhängepunkt in der isolierten Umgebung benutzt.

Im folgenden Beispiel wird eine Guile-REPL in einer isolierten Umgebung gestartet, in der das persönliche Verzeichnis des Benutzers als Verzeichnis `/austausch` nur für Lesezugriffe zugänglich gemacht wurde:

```
guix environment --container --expose=$HOME=/austausch --ad-hoc guile -- guile
```

`--emulate-fhs`

-F

In Containern wird eine Konfiguration emuliert, die dem Filesystem Hierarchy Standard (FHS) folgt, siehe dessen offizielle Spezifikation (<https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>). Obwohl Guix vom FHS-Standard abweicht, kann das System in Ihrem Container mit dieser Befehlszeilenoption zu anderen GNU/Linux-Distributionen ähnlicher werden. Dadurch lassen sich dortige Entwicklungsumgebungen reproduzieren und Sie können Programme testen und benutzen, die das Befolgen des FHS-Standards voraussetzen. Wenn die Option angegeben wird, enthält der Container eine Version von glibc, die die im Container befindliche `/etc/ld.so.cache` als Zwischenspeicher gemeinsamer Bibliotheken ausliest (anders als glibc im normalen Gebrauch von Guix), und die im FHS verlangten Verzeichnisse `/bin`, `/etc`, `/lib` und `/usr` werden aus dem Profil des Containers übernommen.

Guix environment unterstützt auch alle gemeinsamen Erstellungsoptionen, die von guix build unterstützt werden (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204), und die Paketumwandlungsoptionen (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207).

7.3 guix pack aufrufen

Manchmal möchten Sie Software an Leute weitergeben, die (noch!) nicht das Glück haben, Guix zu benutzen. Mit Guix würden sie nur `guix package -i irgendetwas` einzutippen brauchen, aber wenn sie kein Guix haben, muss es anders gehen. Hier kommt `guix pack` ins Spiel.

Anmerkung: Wenn Sie aber nach einer Möglichkeit suchen, Binärdateien unter Maschinen auszutauschen, auf denen Guix bereits läuft, sollten Sie einen Blick auf die Abschnitte Abschnitt 9.13 [Aufruf von `guix copy`], Seite 263, Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255, und Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75, werfen.

Der Befehl `guix pack` erzeugt ein gut verpacktes *Software-Bündel*: Konkret wird dadurch ein Tarball oder eine andere Art von Archiv mit den Binärdateien der Software erzeugt, die Sie sich gewünscht haben, zusammen mit all ihren Abhängigkeiten. Der resultierende Archiv kann auch auf jeder Maschine genutzt werden, die kein Guix hat, und jeder kann damit genau dieselben Binärdateien benutzen, die Ihnen unter Guix zur Verfügung stehen. Das Bündel wird dabei auf eine Bit für Bit reproduzierbare Art erzeugt, damit auch jeder nachprüfen kann, dass darin wirklich diejenigen Binärdateien enthalten sind, von denen Sie es behaupten.

Um zum Beispiel ein Bündel mit Guile, Emacs, Geiser und all ihren Abhängigkeiten zu erzeugen, führen Sie diesen Befehl aus:

```
$ guix pack guile emacs emacs-geiser
...
/gnu/store/...-pack.tar.gz
```

Als Ergebnis erhalten Sie einen Tarball mit einem Verzeichnis `/gnu/store`, worin sich alles relevanten Pakete befinden. Der resultierende Tarball enthält auch ein *Profil* mit den drei angegebenen Paketen; es ist dieselbe Art von Profil, die auch `guix package -i` erzeugen würde. Mit diesem Mechanismus wird auch der binäre Tarball zur Installation von Guix erzeugt (siehe Abschnitt 2.1 [Aus Binärdatei installieren], Seite 5).

Benutzer des Bündels müssten dann aber zum Beispiel `/gnu/store/...-profile/bin/guile` eintippen, um Guile auszuführen, was Ihnen zu unbequem sein könnte. Ein Ausweg wäre, dass Sie etwa eine symbolische Verknüpfung `/opt/gnu/bin` auf das Profil anlegen:

```
guix pack -S /opt/gnu/bin=bin guile emacs emacs-geiser
```

Benutzer müssten dann nur noch `/opt/gnu/bin/guile` eintippen, um Guile zu genießen.

Doch was ist, wenn die Empfängerin Ihres Bündels keine Administratorrechte auf ihrer Maschine hat, das Bündel also nicht ins Wurzelverzeichnis ihres Dateisystems entpacken kann? Dann möchten Sie vielleicht die Befehlszeilenoption `--relocatable` benutzen (siehe weiter unten). Mit dieser Option werden *verschiebbliche Binärdateien* erzeugt, die auch in einem beliebigen anderen Verzeichnis in der Dateisystemhierarchie abgelegt und von dort ausgeführt werden können. Man könnte sagen, sie sind pfad-agnostisch. In obigem Beispiel würden Benutzer Ihren Tarball in ihr Persönliches Verzeichnis (das „Home“-Verzeichnis) entpacken und von dort den Befehl `./opt/gnu/bin/guile` ausführen.

Eine weitere Möglichkeit ist, das Bündel im Format eines Docker-Abbilds (englisch Docker-Image) zu erzeugen. Das geht mit dem folgenden Befehl:

```
guix pack -f docker -S /bin=bin guile guile-readline
```

Das Ergebnis ist ein Tarball, der dem Befehl `docker load` übergeben werden kann, gefolgt von `docker run`:

```
docker load < Datei
docker run -ti guile-guile-readline /bin/guile
```

Dabei steht *Datei* für das durch `guix pack` gelieferte Abbild und `guile-guile-readline` für den „Image-Tag“, der diesem zugewiesen wurde. In der Dokumentation von Docker (<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/load/>) finden Sie nähere Informationen.

Und noch eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie ein SquashFS-Abbild mit folgendem Befehl erzeugen:

```
guix pack -f squashfs bash guile emacs emacs-geiser
```

Das Ergebnis ist ein SquashFS-Dateisystemabbild, dass entweder als Dateisystem eingebunden oder mit Hilfe der Singularity-Container-Ausführungsumgebung (<https://www.sylabs.io/docs/>) als Dateisystemcontainer benutzt werden kann, mit Befehlen wie `singularity shell` oder `singularity exec`.

Another format internally based on SquashFS is AppImage (<https://appimage.org/>). An AppImage file can be created and executed without any special privileges:

```
file=$(guix pack -f appimage --entry-point=bin/guile guile)
$file --help
```

Es gibt mehrere Befehlszeilenoptionen, mit denen Sie Ihr Bündel anpassen können:

--format=Format

-f Format Generiert ein Bündel im angegebenen *Format*.

Die verfügbaren Formate sind:

tarball Das standardmäßig benutzte Format. Damit wird ein Tarball generiert, der alle angegebenen Binärdateien und symbolischen Verknüpfungen enthält.

docker Generiert einen Tarball gemäß des Standards für Docker-Abbilder (<https://github.com/docker/docker/blob/master/image/spec/v1.2.md>). Der „Repository-Name“, wie er in der Ausgabe des Befehls `docker images` erscheint, wird in der Vorgabeeinstellung anhand der Paketnamen berechnet, die auf der Befehlszeile oder in der Manifest-Datei angegeben wurden. Sie können den Repository-Namen auch über die Befehlszeilenoption `--image-tag` festlegen. Siehe die Ausgabe mit `--help-docker-format` für mehr Details zu solchen weitergehenden Optionen.

squashfs Generiert ein SquashFS-Abbild, das alle angegebenen Binärdateien und symbolischen Verknüpfungen enthält, sowie leere Einhängepunkte für virtuelle Dateisysteme wie procfs.

Anmerkung: Für Singularity müssen Sie eine `/bin/sh` in das Abbild aufnehmen. Aus diesem Grund gilt für `guix pack -f squashfs` implizit immer auch `-S /bin=bin`. Daher muss Ihr Aufruf von `guix pack` immer ungefähr so beginnen:

```
guix pack -f squashfs bash ...
```

Wenn Sie vergessen, das `bash`-Paket (oder etwas Ähnliches) zu bündeln, werden `singularity run` und `singularity exec` mit der wenig hilfreichen Meldung „Datei oder Verzeichnis nicht gefunden“ scheitern.

deb Hiermit wird ein Debian-Archiv erzeugt (ein Paket mit der Dateinamenserweiterung „.deb“), in dem alle angegebenen Binärdateien und symbolischen Verknüpfungen enthalten sind. Es kann auf jeder dpkg-basierten GNU(/Linux)-Distribution installiert werden. Fortgeschrittene Optionen werden Ihnen angezeigt, wenn Sie die Befehlszeilenoption `--help-deb-format` angeben. Mit jenen können Control-Dateien hinzugefügt werden für eine genaue Steuerung z.B. welche bestimmten Trigger aktiviert werden oder um mit einem Betreuerskript beliebigen Konfigurations-Code einzufügen, der bei Installation ausgeführt werden soll.

```
guix pack -f deb -C xz -S /usr/bin/hello=bin/hello hello
```

Anmerkung: Weil in den mit `guix pack` erzeugten Archiven eine Ansammlung von Store-Objekten enthalten ist und weil in jedem dpkg-Paket keine im Konflikt stehenden Dateien enthalten sein dürfen, können Sie *de facto* wahrscheinlich nur ein einziges mit `guix pack` erzeugtes „.deb“-Archiv je System installieren. Allerdings dürfen beliebig viele Guix-Pakete Teil dieses einen Archivs sein.

Warnung: `dpkg` übernimmt die Zuständigkeit für alle Dateien, die im Bündel enthalten sind, auch wenn es die Dateien *nicht* kennt. Es ist unklug, mit Guix erzeugte „.deb“-Dateien auf einem System zu installieren, auf dem `/gnu/store` bereits von anderer Software verwendet wird, also wenn z.B. Guix bereits installiert ist oder andere Nicht-deb-Bündel installiert sind.

rpm Hiermit wird ein RPM-Archiv erzeugt (ein Paket mit der Dateinamenserweiterung „.rpm“), in dem alle angegebenen Binärdateien und symbolischen Verknüpfungen enthalten sind. Es kann auf jeder RPM-basierten GNU/Linux-Distribution installiert werden. Beim RPM-Format werden Prüfsummen zu jeder enthaltenen Datei eingebettet, welche der `rpm`-Befehl benutzt, um die Integrität des Archivs zu gewährleisten.

Fortgeschrittene RPM-bezogene Befehlszeilenoptionen werden Ihnen angezeigt, wenn Sie die Befehlszeilenoption `--help-rpm-format` angeben. Mit diesen Befehlszeilenoptionen können Paketbetreuer Skripte einbinden, die zum Beispiel vor oder nach der Installation des RPM-Archivs ablaufen sollen.

Das RPM-Format kennt verschiebbare Pakete. Mit der Befehlszeilenoption `--prefix` des `rpm`-Befehls ist es Ihnen möglich, ein RPM-Paket unter ein angegebenes Präfix zu installieren.

```
guix pack -f rpm -R -C xz -S /usr/bin/hello=bin/hello hello
sudo rpm --install --prefix=/opt /gnu/store/...-hello.rpm
```

Anmerkung: Anders als bei Debian-Paketen dürfen mehrere RPM-Pakete gleichzeitig installiert werden,

wenn Dateien darin im Konflikt stehen, aber identisch sind. Es ist daher in der Regel problemlos möglich, mehrere mit `guix pack` erzeugte RPM-Pakete nebeneinander zu installieren.

Warnung: `rpm` übernimmt die Zuständigkeit für alle Dateien, die im Bündel enthalten sind. Folglich wird `rpm` das Verzeichnis `/gnu/store` einfach löschen, sobald Sie ein mit Guix erzeugtes RPM-Paket deinstallieren, wenn Sie bei der Installation *nicht* die Befehlszeilenoption `--prefix` des `rpm`-Befehls benutzt haben. Es ist unklug, mit Guix erzeugte „`.rpm`“-Dateien auf einem System zu installieren, auf dem `/gnu/store` bereits von anderer Software verwendet wird, also wenn z.B. Guix bereits installiert ist oder andere Nicht-`rpm`-Bündel installiert sind.

- appimage** This produces an AppImage file (<https://appimage.org/>) with the ‘.AppImage’ extension. AppImage is a SquashFS volume prefixed with a runtime that mounts the SquashFS file system and executes the binary provided with `--entry-point`. This results in a self-contained archive that bundles the software and all its requirements into a single file. When the file is made executable it runs the packaged software.

```
guix pack -f appimage --entry-point=bin/vlc vlc
```

The runtime used by AppImages invokes the `fusermount3` command to mount the image quickly. If that command is unavailable, the AppImage fails to run, but it can still be started by passing the `--appimage-extract-and-run` flag.

Warnung: When building an AppImage, always *pass* the `--relocatable` option (or `-R`, or `-RR`) to make sure the image can be used on systems where Guix is not installed. A warning is printed when this option is not used.

```
guix pack -f appimage --entry-point=bin/hello --relocatable hello
```

Anmerkung: The resulting AppImage does not conform to the complete standard as it currently does not contain a `.DirIcon` file. This does not impact functionality of the AppImage itself, but possibly that of software used to manage AppImages.

Anmerkung: As the generated AppImage packages the complete dependency graph, it will be larger than comparable AppImage files found online, which depend on host system libraries.

--relocatable

- R** Erzeugt *verschiebbliche Binärdateien* – also pfad-agnostische, „portable“ Binärdateien, die an einer beliebigen Stelle in der Dateisystemhierarchie platziert und von dort ausgeführt werden können.

Wenn diese Befehlszeilenoption einmal übergeben wird, funktionieren die erzeugten Binärdateien nur dann, wenn *Benutzernamensräume* des Linux-Kernels unterstützt werden. Wenn sie *zweimal*⁵ übergeben wird, laufen die Binärdateien notfalls mit anderen Methoden, wenn keine Benutzernamensräume zur Verfügung stehen, funktionieren also ziemlich überall – siehe unten für die Auswirkungen.

Zum Beispiel können Sie ein Bash enthaltendes Bündel erzeugen mit:

```
guix pack -RR -S /meine-bin=bin bash
```

... Sie können dieses dann auf eine Maschine ohne Guix kopieren und als normaler Nutzer aus Ihrem Persönlichen Verzeichnis (auch „Home“-Verzeichnis genannt) dann ausführen mit:

```
tar xf pack.tar.gz
./meine-bin/sh
```

Wenn Sie in der so gestarteten Shell dann `ls /gnu/store` eintippen, sehen Sie, dass Ihnen angezeigt wird, in `/gnu/store` befänden sich alle Abhängigkeiten von `bash`, obwohl auf der Maschine überhaupt kein Verzeichnis `/gnu/store` existiert! Dies ist vermutlich die einfachste Art, mit Guix erstellte Software für eine Maschine ohne Guix auszuliefern.

Anmerkung: Wenn die Voreinstellung verwendet wird, funktionieren *verschiebbliche Binärdateien* nur mit *Benutzernamensräumen* (englisch *User namespaces*), einer Funktionalität des Linux-Kernels, mit der Benutzer ohne besondere Berechtigungen Dateisysteme einbinden (englisch „mount“) oder die Wurzel des Dateisystems wechseln können („change root“, kurz „chroot“). Alte Versionen von Linux haben diese Funktionalität noch nicht unterstützt und manche Distributionen von GNU/Linux schalten sie ab.

Um *verschiebbliche Binärdateien* zu erzeugen, die auch ohne Benutzernamensräume funktionieren, können Sie die Befehlszeilenoption `--relocatable` oder `-R zweimal` angeben. In diesem Fall werden die Binärdateien zuerst überprüfen, ob Benutzernamensräume unterstützt werden, und sonst notfalls einen anderen *Ausführungstreiber* benutzen, um das Programm auszuführen, wenn Benutzernamensräume nicht unterstützt werden. Folgende Ausführungstreiber werden unterstützt:

default Es wird versucht, Benutzernamensräume zu verwenden. Sind Benutzernamensräume nicht verfügbar (siehe unten), wird auf PRoot zurückgegriffen.

⁵ Es gibt einen Trick, wie Sie sich das merken können: `-RR`, womit PRoot-Unterstützung hinzugefügt wird, kann man sich als Abkürzung für „Rundum Relocatable“ oder englisch „Really Relocatable“ vorstellen. Ist das nicht prima?

performance

Es wird versucht, Benutzernamensräume zu verwenden. Sind Benutzernamensräume nicht verfügbar (siehe unten), wird auf Fakechroot zurückgegriffen.

usersns

Das Programm wird mit Hilfe von Benutzernamensräumen ausgeführt. Wenn sie nicht unterstützt werden, bricht das Programm ab.

proot

Durch PRoot ausführen. Das Programm PRoot (<https://prout-me.github.io/>) bietet auch Unterstützung für Dateisystemvirtualisierung, indem der Systemaufruf `ptrace` auf das laufende Programm angewendet wird. Dieser Ansatz funktioniert auch ohne besondere Kernel-Unterstützung, aber das Programm braucht mehr Zeit, um selbst Systemaufrufe durchzuführen.

fakechroot

Durch Fakechroot laufen lassen. Fakechroot (<https://github.com/dex4er/fakechroot/>) virtualisiert Dateisystemzugriffe, indem Aufrufe von Funktionen der C-Bibliothek wie `open`, `stat`, `exec` und so weiter abgefangen werden. Anders als bei PRoot entsteht dabei kaum Mehraufwand. Jedoch funktioniert das nicht immer, zum Beispiel werden manche Dateisystemzugriffe aus der C-Bibliothek heraus *nicht* abgefangen, ebenso wenig wie Dateisystemaufrufe über direkte Systemaufrufe, was zu fehlerbehaftetem Verhalten führt.

Wenn Sie ein verpacktes Programm ausführen, können Sie einen der oben angeführten Ausführungstreiber ausdrücklich anfordern, indem Sie die Umgebungsvariable `GUIX_EXECUTION_ENGINE` entsprechend festlegen.

--entry-point=Befehl

Den *Befehl* als den *Einsprungpunkt* des erzeugten Bündels verwenden, wenn das Bündelformat einen solchen unterstützt – derzeit tun das `docker`, `appimage` und `squashfs` (Singularity). Der *Befehl* wird relativ zum Profil ausgeführt, das sich im Bündel befindet.

Der Einsprungpunkt gibt den Befehl an, der mit `docker run` oder `singularity run` beim Start nach Voreinstellung automatisch ausgeführt wird. Zum Beispiel können Sie das hier benutzen:

```
guix pack -f docker --entry-point=bin/guile guile
```

Dann kann das erzeugte Bündel mit z.B. `docker run` ohne weitere Befehlszeilenargumente einfach geladen und ausgeführt werden, um `bin/guile` zu starten:

```
docker load -i pack.tar.gz
docker run Abbild-ID
```

--entry-point=Argument=Befehl

-A Befehl *Befehl* als Argument zum *Einsprungpunkt* des erzeugten Bündels mitgeben. Diese Befehlszeilenoption wirkt sich nur in Verbindung mit **--entry-point** aus und sie darf auf der Befehlszeile mehrmals angegeben werden.

```
guix pack -f docker --entry-point=bin/guile --entry-point-argument="--help"
```

--max-layers=n

Gibt an, auf wie viele Schichten ein Docker-Abbild höchstens aufgeteilt werden soll, wenn das Abbild erzeugt wird.

```
guix pack -f docker --max-layers=100 guile
```

Mit dieser Befehlszeilenoption können Sie begrenzen, wie kleinteilig ein Docker-Abbild geschichtet werden soll. Docker-Abbilder können auf mehrere Schichten aufgeteilt werden, wobei das Abbild mit jeder Schicht größer und komplexer wird. Indem Sie die Anzahl Schichten begrenzen, bestimmen Sie, inwieweit folgende Wirkungen erzielt werden sollen:

- Platzverbrauch: Wenn Sie mehr Schichten verwenden, können sich eher mehrere Abbilder gemeinsame Abschnitte ihres Paketgraphen teilen, wenn sich dieser ähnelt.
- Ladezeit: Bei der Übertragung der Abbilder auf andere Knoten oder Systeme müssen Sie bei mehrschichtigen Abbildern in diesem Fall weniger lang warten.

--expression=Ausdruck**-e Ausdruck**

Als Paket benutzen, wozu der *Ausdruck* ausgewertet wird.

Der Zweck hiervon ist derselbe wie bei der gleichnamigen Befehlszeilenoption in **guix build** (siehe Abschnitt 9.1.3 [Zusätzliche Erstellungsoptionen], Seite 214).

--file=Datei

Build a pack containing the package or other object the code within *file* evaluates to.

This has the same purpose as the same-named option in **guix build** (siehe Abschnitt 9.1.3 [Zusätzliche Erstellungsoptionen], Seite 214), but it has no shorthand, because **-f** already means **--format**.

--manifest=Datei

-m Datei Die Pakete benutzen, die im Manifest-Objekt aufgeführt sind, das vom Schema-Code in der angegebenen *Datei* geliefert wird. Wenn diese Befehlszeilenoption mehrmals wiederholt angegeben wird, werden die Manifeste aneinandergehängt.

Dies hat einen ähnlichen Zweck wie die gleichnamige Befehlszeilenoption in **guix package** (siehe [profile-manifest], Seite 48) und benutzt dieselben Regeln für Manifest-Dateien. Damit können Sie eine Reihe von Paketen einmal definieren und dann sowohl zum Erzeugen von Profiles als auch zum Erzeugen von Archiven benutzen, letztere für Maschinen, auf denen Guix nicht installiert ist. Beachten Sie, dass Sie *entweder* eine Manifest-Datei *oder* eine Liste von Paketen angeben können, aber nicht beides.

Siehe Abschnitt 8.4 [Manifste verfassen], Seite 134, für Informationen dazu, wie man ein Manifest schreibt. Siehe [shell-export-manifest], Seite 92, für Informationen, wie Sie Befehlszeilenoptionen in ein Manifest „verwandeln“ können.

--system=System

-s System Versuchen, für die angegebene Art von *System* geeignete Binärdateien zu erstellen – z.B. `i686-linux` – statt für die Art von System, das die Erstellung durchführt.

--target=Tripel

Lässt für das angegebene *Tripel* cross-erstellen, dieses muss ein gültiges GNU-Tripel wie z.B. "aarch64-linux-gnu" sein (siehe Abschnitt "Specifying target triplets" in Autoconf).

--compression=Werkzeug

-C Werkzeug

Komprimiert den resultierenden Tarball mit dem angegebenen *Werkzeug* – dieses kann `gzip`, `zstd`, `bzip2`, `xz`, `lzip` oder `none` für keine Kompression sein.

--symlink=Spezifikation

-S Spezifikation

Fügt die in der *Spezifikation* festgelegten symbolischen Verknüpfungen zum Bündel hinzu. Diese Befehlszeilenoption darf mehrmals vorkommen.

Die *Spezifikation* muss von der Form `Quellort=Zielort` sein, wobei der *Quellort* der Ort der symbolischen Verknüpfung, die erstellt wird, und *Zielort* das Ziel der symbolischen Verknüpfung ist.

Zum Beispiel wird mit `-S /opt/gnu/bin=bin` eine symbolische Verknüpfung `/opt/gnu/bin` auf das Unterverzeichnis `bin` im Profil erzeugt.

--save-provenance

Provenienzinformationen für die auf der Befehlszeile übergebenen Pakete speichern. Zu den Provenienzinformationen gehören die URL und der Commit jedes benutzten Kanals (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78).

Provenienzinformationen werden in der Datei `/gnu/store/...-profile/manifest` im Bündel zusammen mit den üblichen Paketmetadaten abgespeichert – also Name und Version jedes Pakets, welche Eingaben dabei propagiert werden und so weiter. Die Informationen nützen den Empfängern des Bündels, weil sie dann wissen, woraus das Bündel (angeblich) besteht.

Der Vorgabe nach wird diese Befehlszeilenoption *nicht* verwendet, weil Provenienzinformationen genau wie Zeitstempel nichts zum Erstellungsprozess beitragen. Mit anderen Worten gibt es unendlich viele Kanal-URLs und Commit-IDs, aus denen dasselbe Bündel stammen könnte. Wenn solche „stillen“ Metadaten Teil des Ausgabe sind, dann wird also die bitweise Reproduzierbarkeit von Quellcode zu Binärdateien eingeschränkt.

--root=Datei

-r Datei Die *Datei* zu einer symbolischen Verknüpfung auf das erzeugte Bündel machen und als Müllsammlerwurzel registrieren.

--localstatedir
--profile-name=*Name*

Das „lokale Zustandsverzeichnis“ `/var/guix` ins resultierende Bündel aufnehmen, speziell auch das Profil `/var/guix/profiles/per-user/root/Name` – der vorgegebene *Name* ist `guix-profile`, was `~root/.guix-profile` entspricht.

`/var/guix` enthält die Store-Datenbank (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178) sowie die Müllsamplerwurzeln (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62). Es ins Bündel aufzunehmen, bedeutet, dass der enthaltene Store „vollständig“ ist und von Guix verwaltet werden kann, andernfalls wäre der Store im Bündel „tot“ und nach dem Auspacken des Bündels könnte Guix keine Objekte mehr dort hinzufügen oder entfernen.

Ein Anwendungsfall hierfür ist der eigenständige, alle Komponenten umfassende binäre Tarball von Guix (siehe Abschnitt 2.1 [Aus Binärdatei installieren], Seite 5).

--derivation

-d Den Namen der Ableitung ausgeben, die das Bündel erstellt.

--bootstrap

Mit den Bootstrap-Binärdateien das Bündel erstellen. Diese Option ist nur für Guix-Entwickler nützlich.

Außerdem unterstützt `guix pack` alle gemeinsamen Erstellungsoptionen (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204) und alle Paketumwandlungsoptionen (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207).

7.4 GCC-Toolchain

Wenn Sie einen vollständigen Werkzeugsatz zum Kompilieren und Binden von Quellcode in C oder C++ brauchen, werden Sie das Paket `gcc-toolchain` haben wollen. Das Paket bietet eine vollständige GCC-Toolchain für die Entwicklung mit C/C++, einschließlich GCC selbst, der GNU-C-Bibliothek (Header-Dateien und Binärdateien samt Symbolen zur Fehlersuche/Debugging in der `debug`-Ausgabe), Binutils und einen Wrapper für den Binder/Linker.

Der Zweck des Wrappers ist, die an den Binder übergebenen Befehlszeilenoptionen mit `-L` und `-l` zu überprüfen und jeweils passende Argumente mit `-rpath` anzufügen, womit dann der echte Binder aufgerufen wird. Standardmäßig weigert sich der Binder-Wrapper, mit Bibliotheken außerhalb des Stores zu binden, um „Reinheit“ zu gewährleisten. Das kann aber stören, wenn man die Toolchain benutzt, um mit lokalen Bibliotheken zu binden. Um Referenzen auf Bibliotheken außerhalb des Stores zu erlauben, müssen Sie die Umgebungsvariable `GUIX_LD_WRAPPER_ALLOW_IMPURITIES` setzen.

Das Paket `gfortran-toolchain` stellt eine vollständige GCC-Toolchain für die Entwicklung mit Fortran zur Verfügung. Pakete für die Entwicklung mit anderen Sprachen suchen Sie bitte mit ‘`guix search gcc toolchain`’ (siehe [Invoking `guix package`], Seite 50).

7.5 `guix git authenticate` aufrufen

Der Befehl `guix git authenticate` authentifiziert ein Git-Checkout nach derselben Regel wie für Kanäle (siehe [channel-authentication], Seite 81). Das bedeutet, dass ange-

fangen beim angegebenen Commit sichergestellt wird, dass alle nachfolgenden Commits mit einem OpenPGP-Schlüssel signiert worden sind, dessen Fingerabdruck in der `.guix-authorizations`-Datei seines bzw. seiner jeweiligen Elterncommits aufgeführt ist.

Sie werden diesen Befehl zu schätzen wissen, wenn Sie einen Kanal betreuen. Tatsächlich ist dieser Authentifizierungsmechanismus aber auch bei weiteren Dingen nützlich; vielleicht möchten Sie ihn für Git-Repositorys einsetzen, die gar nichts mit Guix zu tun haben?

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix git authenticate Commit Unterzeichner [Optionen...]
```

Nach Vorgabe wird mit diesem Befehl das Git-Checkout im aktuellen Arbeitsverzeichnis authentifiziert. Es wird bei Erfolg nichts ausgegeben und der Exit-Status null zurückgeliefert; bei einem Fehler wird ein von null verschiedener Exit-Status zurückgeliefert. `Commit` gibt den ersten Commit an, der authentifiziert wird, und `Unterzeichner` ist der OpenPGP-Fingerabdruck des öffentlichen Schlüssels, mit dem der `Commit` signiert wurde. Zusammen bilden sie eine „Kanaleinführung“ (siehe [channel-authentication], Seite 81). Bei Ihrer ersten erfolgreichen Ausführung wird die Einführung in der Datei `.git/config` in Ihrem Checkout gespeichert, so dass Sie sie bei späteren Aufrufen nicht mehr anzugeben brauchen:

```
guix git authenticate [Optionen...]
```

Should you have branches that require different introductions, you can specify them directly in `.git/config`. For example, if the branch called `personal-fork` has a different introduction than other branches, you can extend `.git/config` along these lines:

```
[guix "authentication-personal-fork"]
introduction-commit = cabba936fd807b096b48283debdccddccfea3900d
introduction-signer = COFF EECA BBA9 E6A8 0D1D E643 A2A0 6DF2 A33A 54FA
keyring = keyring
```

The first run also attempts to install pre-push and post-merge hooks, such that `guix git authenticate` is invoked as soon as you run `git push`, `git pull`, and related commands; it does not overwrite preexisting hooks though.

The command-line options described below allow you to fine-tune the process.

`--repository=Verzeichnis`
`-r Verzeichnis`

Das Git-Repository im `Verzeichnis` statt im aktuellen Verzeichnis öffnen.

`--keyring=Referenz`
`-k Referenz`

Den OpenPGP-Schlüsselbund („Keyring“) von der angegebenen `Referenz` laden, einem Verweis auf einen Branch wie `origin/keyring` oder `my-keyring`. Der Branch muss öffentliche Schlüssel im OpenPGP-Format in `.key`-Dateien enthalten, entweder als Binärdateien oder mit „ASCII-Hülle“. Nach Vorgabe wird der Schlüsselbund von einem Branch namens `keyring` geladen.

`--end=Commit`

Revisionen bis `Commit` authentifizieren.

`--stats` Nach Abschluss Statistiken über die signierten Commits anzeigen.

--cache-key=*Schlüssel*

Bereits authentifizierte Commits werden in einer Datei unter `~/.cache/guix/authentication` zwischengespeichert. Diese Option erzwingt, dass der Speicher innerhalb dieses Verzeichnisses in der Datei *Schlüssel* angelegt wird.

--historical-authorizations=*Datei*

Nach Vorgabe wird jeder Commit, dessen Elterncommit(s) die Datei `.guix-authorizations` fehlt, als gefälscht angesehen. Mit dieser Option werden dagegen die Autorisierungen in der *Datei* für jeden Commit ohne `.guix-authorizations` verwendet. Das Format der *Datei* ist dasselbe wie bei `.guix-authorizations` (siehe [channel-authorizations], Seite 85).

8 Programmierschnittstelle

GNU Guix bietet mehrere Programmierschnittstellen (APIs) in der Programmiersprache Scheme an, mit denen Software-Pakete definiert, erstellt und gesucht werden können. Die erste Schnittstelle erlaubt es Nutzern, ihre eigenen Paketdefinitionen in einer Hochsprache zu schreiben. Diese Definitionen nehmen Bezug auf geläufige Konzepte der Paketverwaltung, wie den Namen und die Version eines Pakets, sein Erstellungssystem (Build System) und seine Abhängigkeiten (Dependencies). Diese Definitionen können dann in konkrete Erstellungsaktionen umgewandelt werden.

Erstellungsaktionen werden vom Guix-Daemon für dessen Nutzer durchgeführt. Bei einer normalen Konfiguration hat der Daemon Schreibzugriff auf den Store, also das Verzeichnis `/gnu/store`, Nutzer hingegen nicht. Die empfohlene Konfiguration lässt den Daemon die Erstellungen in chroot-Umgebungen durchführen, mit eigenen Benutzerkonten für „Erstellungsbenutzer“, um gegenseitige Beeinflussung der Erstellung und des übrigen Systems zu minimieren.

Systemnahe APIs stehen zur Verfügung, um mit dem Daemon und dem Store zu interagieren. Um den Daemon anzuleiten, eine Erstellungsaktion durchzuführen, versorgen ihn Nutzer jeweils mit einer *Ableitung*. Eine Ableitung ist, wie durchzuführende Erstellungsaktionen, sowie die Umgebungen, in denen sie durchzuführen sind, in Guix eigentlich intern dargestellt werden. Ableitungen verhalten sich zu Paketdefinitionen vergleichbar mit Assembler-Code zu C-Programmen. Der Begriff „Ableitung“ kommt daher, dass Erstellungsergebnisse daraus *abgeleitet* werden.

Dieses Kapitel beschreibt der Reihe nach all diese Programmierschnittstellen (APIs), angefangen mit hochsprachlichen Paketdefinitionen. Siehe Abschnitt 22.7 [Aufbau des Quellbaums], Seite 914, für einen Gesamtüberblick über den Quellcode.

8.1 Paketmodule

Aus Programmierersicht werden die Paketdefinitionen der GNU-Distribution als Guile-Module in Namensräumen wie (`gnu packages ...`) sichtbar gemacht¹ (siehe Abschnitt “Modules” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Zum Beispiel exportiert das Modul (`gnu packages emacs`) eine Variable namens `emacs`, die an ein `<package>`-Objekt gebunden ist (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116).

Der Modulnamensraum (`gnu packages ...`) wird von Befehlszeilenwerkzeugen automatisch nach Paketen durchsucht. Wenn Sie zum Beispiel `guix install emacs` ausführen, werden alle (`gnu packages ...`)-Module durchlaufen, bis eines gefunden wird, das ein Paketobjekt mit dem Namen `emacs` exportiert. Diese Paketsuchfunktion ist im Modul (`gnu packages`) implementiert.

Benutzer können Paketdefinitionen auch in Modulen mit anderen Namen unterbringen – z.B. (`my-packages emacs`)². Es gibt zwei Arten, solche Paketdefinitionen für die Benutzungsschnittstelle sichtbar zu machen:

¹ Beachten Sie, dass Pakete unter dem Modulnamensraum (`gnu packages ...`) nicht notwendigerweise auch „GNU-Pakete“ sind. Dieses Schema für die Benennung von Modulen folgt lediglich den üblichen Guile-Konventionen: `gnu` bedeutet, dass die Module als Teil des GNU-Systems ausgeliefert werden, und `packages` gruppiert Module mit Paketdefinitionen.

² Beachten Sie, dass Dateiname und Modulname übereinstimmen müssen. Zum Beispiel muss das Modul (`my-packages emacs`) in einer Datei `my-packages/emacs.scm` relativ zum mit `--load-path` oder

1. Eine Möglichkeit ist, das Verzeichnis, in dem Ihre Paketmodule stehen, mit der Befehlszeilenoption `-L` von `guix package` und anderen Befehlen (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204) oder durch Setzen der unten beschriebenen Umgebungsvariablen `GUIX_PACKAGE_PATH` zum Suchpfad hinzuzufügen.
2. Die andere Möglichkeit ist, einen *Kanal* zu definieren und `guix pull` so zu konfigurieren, dass es davon seine Module bezieht. Ein Kanal ist im Kern nur ein Git-Repository, in welchem Paketmodule liegen. Siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78, für mehr Informationen, wie Kanäle definiert und benutzt werden.

`GUIX_PACKAGE_PATH` funktioniert ähnlich wie andere Variable mit Suchpfaden:

`GUIX_PACKAGE_PATH` [Umgebungsvariable]
 Dies ist eine doppelpunktgetrennte Liste von Verzeichnissen, die nach zusätzlichen Paketmodulen durchsucht werden. In dieser Variablen aufgelistete Verzeichnisse haben Vorrang vor den Modulen, die zur Distribution gehören.

Die Distribution wird komplett von Grund auf initialisiert – man sagt zur Initialisierung auch *Bootstrapping* – und sie ist *eigenständig* („self-contained“): Jedes Paket wird nur auf Basis von anderen Paketen in der Distribution erstellt. Die Wurzel dieses Abhängigkeitsgraphen ist ein kleiner Satz von Initialisierungsbinärdateien, den *Bootstrap-Binärdateien*, die im Modul (`gnu packages bootstrap`) verfügbar gemacht werden. Für mehr Informationen über Bootstrapping, siehe Kapitel 20 [Bootstrapping], Seite 894.

8.2 Pakete definieren

Mit den Modulen (`guix packages`) und (`guix build-system`) können Paketdefinitionen auf einer hohen Abstraktionsebene geschrieben werden. Zum Beispiel sieht die Paketdefinition bzw. das *Rezept* für das Paket von GNU Hello so aus:

```
(define-module (gnu packages hello)
  #:use-module (guix packages)
  #:use-module (guix download)
  #:use-module (guix build-system gnu)
  #:use-module (guix licenses)
  #:use-module (gnu packages gawk))

(define-public hello
  (package
    (name "hello")
    (version "2.10")
    (source (origin
              (method url-fetch)
              (uri (string-append "mirror://gnu/hello/hello-" version
                                  ".tar.gz")))
    (sha256
```

`GUIX_PACKAGE_PATH` angegebenen Ladepfad stehen. Siehe Abschnitt “Modules and the File System” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile* für Details.

```
(base32
  "Ossi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vd1b9kz17c91ng89ndq1i"))
  (build-system gnu-build-system)
  (arguments
    (list #:configure-flags #~(list "--enable-silent-rules")))
  (inputs (list gawk))
  (synopsis "Hello, GNU world: An example GNU package")
  (description "Guess what GNU Hello prints!")
  (home-page "https://www.gnu.org/software/hello/")
  (license gpl3+)))
```

Auch ohne ein Experte in Scheme zu sein, könnten Leser erraten haben, was die verschiedenen Felder dabei bedeuten. Dieser Ausdruck bindet die Variable `hello` an einen `<package>`-Verbund (Record) (siehe Abschnitt “SRFI-9” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Die Felder dieses Paket-Objekts lassen sich mit den Prozeduren aus dem Modul (`guix packages`) auslesen, zum Beispiel liefert (`package-name hello`) – Überraschung! – “`hello`”.

Schnelleinstieg: Ungeduldig? Mit etwas Glück können Sie die Definition vielleicht teilweise oder sogar ganz aus einer anderen Paketsammlung importieren, indem Sie den Befehl `guix import` verwenden (siehe Abschnitt 9.5 [Aufruf von `guix import`], Seite 223).

Alternativ probieren Sie mal die Guix-Packager-Schnittstelle (<https://guix-hpc.gitlabpages.inria.fr/guix-packager/>) in Ihrem Web-Browser aus, um eine erste Version einer Paketdefinition vorgeschlagen zu bekommen.

In obigem Beispiel wurde `hello` in einem eigenen Modul ganz für sich alleine definiert, und zwar (`(gnu packages hello)`). Technisch gesehen muss es nicht unbedingt in einem solchen Modul definiert werden, aber es ist bequem, denn alle Module unter (`gnu packages ...`) werden automatisch von den Befehlszeilenwerkzeugen gefunden (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

Ein paar Dinge sind noch erwähnenswert in der obigen Paketdefinition:

- Das `source`-Feld für die Quelle des Pakets ist ein `<origin>`-Objekt, was den Paketursprung angibt (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125, für eine vollständige Referenz). Hier wird dafür die Methode `url-fetch` aus dem Modul (`guix download`) benutzt, d.h. die Quelle ist eine Datei, die über FTP oder HTTP heruntergeladen werden soll.

Das Präfix `mirror://gnu` lässt `url-fetch` einen der GNU-Spiegelserver benutzen, die in (`guix download`) definiert sind.

Das Feld `sha256` legt den erwarteten SHA256-Hashwert der herunterzuladenden Datei fest. Ihn anzugeben ist Pflicht und er ermöglicht es Guix, die Integrität der Datei zu überprüfen. Die Form (`base32 ...`) geht der base32-Darstellung des Hash-Wertes voraus. Sie finden die base32-Darstellung mit Hilfe der Befehle `guix download` (siehe Abschnitt 9.3 [Aufruf von `guix download`], Seite 221) und `guix hash` (siehe Abschnitt 9.4 [Aufruf von `guix hash`], Seite 222).

Wenn nötig kann in der `origin`-Form auch ein `patches`-Feld stehen, wo anzuwendende Patches aufgeführt werden, sowie ein `snippet`-Feld mit einem Scheme-Ausdruck mit den Anweisungen, wie der Quellcode zu modifizieren ist.

- Das Feld `build-system` legt fest, mit welcher Prozedur das Paket erstellt werden soll (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). In diesem Beispiel steht `gnu-build-system` für das wohlbekannte GNU-Erstellungssystem, wo Pakete mit der üblichen Befehlsfolge `./configure && make && make check && make install` konfiguriert, erstellt und installiert werden.

Sobald Sie anfangen, Pakete für nichttriviale Software zu schreiben, könnten Sie Werkzeuge benötigen, um jene Erstellungsphasen abzuändern, Dateien zu verändern oder Ähnliches. Siehe Abschnitt 8.7 [Werkzeuge zur Erstellung], Seite 167, für mehr Informationen dazu.

- Das Feld `arguments` gibt an, welche Optionen dem Erstellungssystem mitgegeben werden sollen (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). In diesem Fall interpretiert `gnu-build-system` diese als Auftrag, `configure` mit der Befehlszeilenoption `--enable-silent-rules` auszuführen.

Der Wert des `arguments`-Feldes ist eine Liste von Argumenten, die an das Erstellungssystem weitergereicht werden, wie bei `apply` (siehe Abschnitt “Fly Evaluation” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*).

Ein Doppelkreuz gefolgt von einem Doppelpunkt (`#:`) definiert ein Scheme-Schlüsselwort (siehe Abschnitt “Keywords” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*) und `#:configure-flags` ist ein Schlüsselwort, um eine Befehlszeilenoption an das Erstellungssystem mitzugeben (siehe Abschnitt “Coding With Keywords” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*).

Die Doppelkreuz-Tilde-Zeichen (`#~`) wiederum sind Guix-eigene Syntax, mit der ein sogenannter G-Aussdruck begonnen wird (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), womit wir Code zur späteren Ausführung vormerken (wir nennen ihn *staged*). Staged Code wird dann und nur dann ausgewertet, wenn das Paket durch den Erstellungs-Daemon erstellt wird. In diesem Beispiel ist der Staged Code der `(list ...)`-Ausdruck, der eine einelementige Liste mit der `configure`-Befehlszeilenoption erstellt.

- Das Feld `inputs` legt Eingaben an den Erstellungsprozess fest – d.h. Abhängigkeiten des Pakets zur Erstellungs- oder Laufzeit. Hier fügen wir eine Eingabe hinzu, eine Referenz auf die Variable `gawk`; `gawk` ist auch selbst wiederum an ein `<package>`-Objekt als Variablenwert gebunden.

Beachten Sie, dass GCC, Coreutils, Bash und andere essenzielle Werkzeuge hier nicht als Eingaben aufgeführt werden müssen. Stattdessen sorgt schon `gnu-build-system` dafür, dass diese vorhanden sein müssen (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139).

Sämtliche anderen Abhängigkeiten müssen aber im `inputs`-Feld aufgezählt werden. Jede hier nicht angegebene Abhängigkeit wird während des Erstellungsprozesses schlicht nicht verfügbar sein, woraus ein Erstellungsfehler resultieren kann.

Siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119, für eine umfassende Beschreibung aller erlaubten Felder.

Vertiefung: Fühlen Sie sich eingeschüchtert von der Scheme-Sprache oder wurde Ihre Neugier geweckt? Im Kochbuch gibt es einen kurzen Abschnitt, wie man anfängt. Dort werden einige der oben gezeigten Dinge wiederholt und die Grundlagen erklärt. Siehe Abschnitt “Ein Schnellkurs in Scheme” in *GNU-Guix-Kochbuch* für weitere Informationen.

Sobald eine Paketdefinition eingesetzt wurde, können Sie das Paket mit Hilfe des Befehlszeilenwerkzeugs `guix build` dann auch tatsächlich erstellen (siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von `guix build`], Seite 204) und dabei jegliche Erstellungsfehler, auf die Sie stoßen, beseitigen (siehe Abschnitt 9.1.4 [Fehlschläge beim Erstellen untersuchen], Seite 219). Sie können den Befehl `guix edit` benutzen, um leicht zur Paketdefinition zurückzuspringen (siehe Abschnitt 9.2 [Aufruf von `guix edit`], Seite 220). Unter Abschnitt 22.8 [Paketrichtlinien], Seite 918, finden Sie mehr Informationen darüber, wie Sie Paketdefinitionen testen, und unter Abschnitt 9.8 [Aufruf von `guix lint`], Seite 244, finden Sie Informationen, wie Sie prüfen, ob eine Definition alle Stilkonventionen einhält. Zuletzt finden Sie unter Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78, Informationen, wie Sie die Distribution um Ihre eigenen Pakete in einem „Kanal“ erweitern.

Zu all dem sei auch erwähnt, dass Sie das Aktualisieren einer Paketdefinition auf eine vom Anbieter neu veröffentlichte Version mit dem Befehl `guix refresh` teilweise automatisieren können (siehe Abschnitt 9.6 [Aufruf von `guix refresh`], Seite 233).

Hinter den Kulissen wird die einem `<package>`-Objekt entsprechende Ableitung zuerst durch `package-derivation` berechnet. Diese Ableitung wird in der `.drv`-Datei unter `/gnu/store` gespeichert. Die von ihr vorgeschriebenen Erstellungsaktionen können dann durch die Prozedur `build-derivations` umgesetzt werden (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178).

package-derivation *Store Paket [System]* [Prozedur]

Das `<derivation>`-Objekt zum *Paket* für das angegebene *System* liefern (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).

Als *Paket* muss ein gültiges `<package>`-Objekt angegeben werden und das *System* muss eine Zeichenkette sein, die das Zielsystem angibt – z.B. "`x86_64-linux`" für ein auf x86_64 laufendes, Linux-basiertes GNU-System. *Store* muss eine Verbindung zum Daemon sein, der die Operationen auf dem Store durchführt (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178).

Auf ähnliche Weise kann eine Ableitung berechnet werden, die ein Paket für ein anderes System cross-erstellt.

package-cross-derivation *Store Paket Ziel [System]* [Prozedur]

Liefert das `<derivation>`-Objekt, um das *Paket* zu cross-erstellen vom *System* aus für das *Ziel*-System.

Als *Ziel* muss ein gültiges GNU-Tripel angegeben werden, was die Ziel-Hardware und das zugehörige Betriebssystem beschreibt, wie z.B. "`aarch64-linux-gnu`" (siehe Abschnitt "Specifying Target Triplets" in *Autoconf*).

Wenn Sie einmal Paketdefinitionen fertig verfasst haben, können Sie leicht *Varianten* derselben Pakete definieren. Siehe Abschnitt 8.3 [Paketvarianten definieren], Seite 130, für mehr Informationen dazu.

8.2.1 package-Referenz

Dieser Abschnitt fasst alle in `package`-Deklarationen zur Verfügung stehenden Optionen zusammen (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116).

package [Datentyp]

Dieser Datentyp steht für ein Paketrezept.

name Der Name des Pakets als Zeichenkette.

version Die Version des Pakets als Zeichenkette. Siehe Abschnitt 22.8.3 [Versionsnummern], Seite 920, wo erklärt wird, worauf Sie achten müssen.

source Ein Objekt, das beschreibt, wie der Quellcode des Pakets bezogen werden soll. Meistens ist es ein `origin`-Objekt, welches für eine aus dem Internet heruntergeladene Datei steht (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125). Es kann aber auch ein beliebiges anderes „dateiähnliches“ Objekt sein, wie z.B. ein `local-file`, was eine Datei im lokalen Dateisystem bezeichnet (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

build-system

Das Erstellungssystem, mit dem das Paket erstellt werden soll (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139).

arguments (Vorgabe: '())

Die Argumente, die an das Erstellungssystem übergeben werden sollen (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). Dies ist eine Liste, typischerweise eine Reihe von Schlüssel-Wert-Paaren wie in diesem Beispiel:

```
(package
  (name "beispiel")
  ;; hier würden noch ein paar Felder stehen
  (arguments
    (list #:tests? #f ;Tests überspringen
          #:make-flags #'("VERBOSE=1") ;Optionen für 'make'
          #:configure-flags #'("--enable-frobbing"))))
```

Welche Schlüsselwortargumente genau unterstützt werden, hängt vom jeweiligen Erstellungssystem ab (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139), doch werden Sie feststellen, dass fast alle `#:configure-flags`, `#:make-flags`, `#:tests?` und `#:phases` berücksichtigen. Insbesondere können Sie mit dem Schlüsselwort `#:phases` den Satz von Erstellungsphasen, der für Ihr Paket zum Einsatz kommt, ändern (siehe Abschnitt 8.6 [Erstellungsphasen], Seite 163).

Auf der REPL können Sie sich mit speziellen Befehlen interaktiv anzeigen lassen, welchen Wert einige dieser Argumente haben, um Ihnen bei der Fehlersuche zu helfen (siehe Abschnitt 8.14 [Interaktiv mit Guix arbeiten], Seite 201).

Anmerkung zur Kompatibilität: Bis Version 1.3.0 hat man im `arguments`-Feld üblicherweise `quote (')` oder `quasiquote (^)` geschrieben, statt G-Ausdrücke zu verwenden, etwa so:

```
(package
  ;; hier würden noch ein paar Felder stehen
  (arguments ;quotierte Argumente, die im alten Stil benutzt wurden
    '(#:tests? #f
```

```
#:configure-flags '("--enable-frobbing")))
```

Um ein Paket vom diesem Stil in den darüber umzuwandeln, können Sie `guix style -S arguments Paket` ausführen (siehe Abschnitt 9.7 [Aufruf von `guix style`], Seite 241).

```
inputs (Vorgabe: '())
native-inputs (Vorgabe: '())
propagated-inputs (Vorgabe: '())
```

In diesen Feldern wird eine Liste der Abhängigkeiten des Pakets aufgeführt. Dabei ist jedes Listenelement ein „package“-, „origin“- oder sonstiges dateiartiges Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188). Um die zu benutzende Ausgabe zu benennen, übergeben Sie eine zweielementige Liste mit der Ausgabe als zweitem Element (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59, für mehr Informationen zu Paketausgaben). Im folgenden Beispiel etwa werden drei Eingaben festgelegt:

```
(list libffi libunistring
      `,(glib "bin")) ;Ausgabe "bin" von GLib
```

Im obigen Beispiel wird die Ausgabe "out" für `libffi` und `libunistring` benutzt.

Anmerkung zur Kompatibilität: Bis Version 1.3.0 waren Eingabelisten noch Listen von Tupeln, wobei jedes Tupel eine Bezeichnung für die Eingabe (als Zeichenkette) als erstes Element, dann ein „package“-, „origin“- oder „derivation“-Objekt (Paket, Ursprung oder Ableitung) als zweites Element und optional die Benennung der davon zu benutzenden Ausgabe umfasste; letztere hatte als Vorgabewert "out". Im folgenden Beispiel wird dasselbe wie oben angegeben, aber im alten Stil für Eingaben:

```
; ; Alter Eingabenstil (veraltet).
`(("libffi" ,libffi)
  ("libunistring" ,libunistring)
  ("glib:bin" ,glib "bin")) ;Ausgabe "bin" von GLib
```

Dieser Stil gilt als veraltet. Er wird bislang unterstützt, aber er wird in einer zukünftigen Version entfernt werden. Man sollte ihn nicht für neue Paketdefinitionen gebrauchen. Siehe Abschnitt 9.7 [Aufruf von `guix style`], Seite 241, für eine Erklärung, wie Sie zum neuen Stil migrieren.

Die Unterscheidung zwischen `native-inputs` und `inputs` ist wichtig, damit Cross-Kompilieren möglich ist. Beim Cross-Kompilieren werden als `inputs` aufgeführte Abhängigkeiten für die Ziel-Prozessorarchitektur (*target*) erstellt, andersherum werden als `native-inputs` aufgeführte Abhängigkeiten für die Prozessorarchitektur der erstellenden Maschine (*build*) erstellt.

`native-inputs` listet typischerweise die Werkzeuge auf, die während der Erstellung gebraucht werden, aber nicht zur Laufzeit des Programms ge-

braucht werden. Beispiele sind Autoconf, Automake, pkg-config, Gettext oder Bison. `guix lint` kann melden, ob wahrscheinlich Fehler in der Aufstellung sind (siehe Abschnitt 9.8 [Aufruf von `guix lint`], Seite 244).

Schließlich ist `propagated-inputs` ähnlich wie `inputs`, aber die angegebenen Pakete werden automatisch mit ins Profil installiert (siehe Abschnitt 5.1 [Funktionalitäten], Seite 42), wenn das Paket installiert wird, zu dem sie gehören (siehe [package-cmd-propagated-inputs], Seite 45, für Informationen darüber, wie `guix package` mit propagierten Eingaben umgeht).

Dies ist zum Beispiel nötig, wenn Sie ein Paket für eine C-/C++-Bibliothek schreiben, die Header-Dateien einer anderen Bibliothek braucht, um mit ihr kompilieren zu können, oder wenn sich eine `pkg-config`-Datei auf eine andere über ihren `Requires`-Eintrag bezieht.

Noch ein Beispiel, wo `propagated-inputs` nützlich ist, sind Sprachen, die den Laufzeit-Suchpfad *nicht* zusammen mit dem Programm abspeichern (*nicht* wie etwa im `RUNPATH` bei ELF-Dateien), also Sprachen wie Guile, Python, Perl und weitere. Wenn Sie ein Paket für eine in solchen Sprachen geschriebene Bibliothek schreiben, dann sorgen Sie dafür, dass es zur Laufzeit den von ihr benötigten Code finden kann, indem Sie ihre Laufzeit-Abhängigkeiten in `propagated-inputs` statt in `inputs` aufführen.

`outputs` (Vorgabe: '("out"))

Die Liste der Benennungen der Ausgaben des Pakets. Der Abschnitt Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59, beschreibt übliche Nutzungen zusätzlicher Ausgaben.

`native-search-paths` (Vorgabe: '())

`search-paths` (Vorgabe: '())

Eine Liste von `search-path-specification`-Objekten, die Umgebungsvariable für von diesem Paket beachtete Suchpfade („search paths“) beschreiben. Siehe Abschnitt 8.8 [Suchpfade], Seite 175, wenn Sie mehr über Suchpfadspezifikationen erfahren möchten.

Wie auch bei Eingaben wird zwischen `native-search-paths` und `search-paths` nur dann ein Unterschied gemacht, wenn Sie cross-kompilieren. Beim Cross-Kompilieren bezieht sich `native-search-paths` ausschließlich auf native Eingaben, wohingegen sich die `search-paths` ausschließlich auf Eingaben für den „Host“ genannten Rechner beziehen. Für Pakete wie z.B. Cross-Compiler sind die Ziel-Eingaben wichtig, z.B. hat unser (angepasster) GCC-Cross-Compiler einen Eintrag für `CROSS_C_INCLUDE_PATH` in `search-paths`, damit er .h-Dateien für das Zielsystem auswählt und *nicht* die aus nativen Eingaben. Für die meisten Pakete ist aber einzig `native-search-paths` von Bedeutung.

`replacement` (Vorgabe: #f)

Dies muss entweder `#f` oder ein package-Objekt sein, das als Ersatz (`replacement`) dieses Pakets benutzt werden soll. Im Abschnitt zu Kapitel 19 [Sicherheitsaktualisierungen], Seite 892, wird dies erklärt.

- synopsis** Eine einzeilige Beschreibung des Pakets.
- description**
Eine ausführlichere Beschreibung des Pakets, als eine Zeichenkette in Texinfo-Syntax.
- license** Die Lizenz des Pakets; benutzt werden kann ein Wert aus dem Modul (`guix licenses`) oder eine Liste solcher Werte.
- home-page**
Die URL, die die Homepage des Pakets angibt, als Zeichenkette.
- supported-systems** (Vorgabe: `%supported-systems`)
Die Liste der vom Paket unterstützten Systeme als Zeichenketten der Form Architektur-Kernel, zum Beispiel "x86_64-linux".
- location** (Vorgabe: die Stelle im Quellcode, wo die `package`-Form steht)
Wo im Quellcode das Paket definiert wurde. Es ist sinnvoll, dieses Feld manuell zuzuweisen, wenn das Paket von einem anderen Paket erbt, weil dann dieses Feld nicht automatisch berichtet wird.

this-package [Makro]
Wenn dies im *lexikalischen Geltungsbereich* der Definition eines Feldes im Paket steht, bezieht sich dieser Bezeichner auf das Paket, das gerade definiert wird.
Das folgende Beispiel zeigt, wie man ein Paket als native Eingabe von sich selbst beim Cross-Kompilieren deklariert:

```
(package
  (name "guile")
  ; ; ...

  ; ; Wenn es cross-kompiliert wird, hängt zum Beispiel
  ; ; Guile von einer nativen Version von sich selbst ab.
  ; ; Wir fügen sie hier hinzu.
  (native-inputs (if (%current-target-system)
                    (list this-package)
                    '())))

```

Es ist ein Fehler, außerhalb einer Paketdefinition auf `this-package` zu verweisen.

Die folgenden Hilfsprozeduren sind für den Umgang mit Paketeingaben gedacht.

- | | |
|---|------------|
| <code>lookup-package-input Paket Name</code> | [Prozedur] |
| <code>lookup-package-native-input Paket Name</code> | [Prozedur] |
| <code>lookup-package-propagated-input Paket Name</code> | [Prozedur] |
| <code>lookup-package-direct-input Paket Name</code> | [Prozedur] |

Name unter den (nativen, propagierten, direkten) Eingaben von *Paket* suchen und die Eingabe zurückliefern, wenn sie gefunden wird, ansonsten `#f`.

name is the name of a package or the file name of an origin depended on. Here's how you might use it:

```
(use-modules (guix packages) (gnu packages base))
```

```
(lookup-package-direct-input coreutils "gmp")
⇒ #<package gmp@6.2.1 ...>
```

In diesem Beispiel erhalten wir das `gmp`-Paket, das zu den direkten Eingaben von `coreutils` gehört.

When looking up an origin, use the name that appears in the origin's `file-name` field or its default file name—e.g., `"foo-1.2.tar.gz"`.

Manchmal werden Sie die Liste der zur Entwicklung an einem Paket nötigen Eingaben brauchen, d.h. alle Eingaben, die beim Kompilieren des Pakets sichtbar gemacht werden. Diese Liste wird von der Prozedur `package-development-inputs` geliefert.

package-development-inputs *Paket [System] [#:target #t]* [Prozedur]

Liefert die Liste derjenigen Eingaben, die das *Paket* zu Entwicklungszwecken für *System* braucht. Wenn *target* wahr ist, muss dafür ein Ziel wie das GNU-Tripel `"aarch64-linux-gnu"` übergeben werden, damit die Eingaben zum Cross-Kompilieren von *Paket* zurückgeliefert werden.

Beachten Sie, dass dazu sowohl explizite als auch implizite Eingaben gehören. Mit impliziten Eingaben meinen wir solche, die vom Erstellungssystem automatisch hinzugefügt werden (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). Nehmen wir das Paket `hello` zur Illustration:

```
(use-modules (gnu packages base) (guix packages))

hello
⇒ #<package hello@2.10 gnu/packages/base.scm:79 7f585d4f6790>

(package-direct-inputs hello)
⇒ ()

(package-development-inputs hello)
⇒ (("source" ...) ("tar" #<package tar@1.32 ...>) ...)
```

Für dieses Beispiel liefert `package-direct-inputs` die leere Liste zurück, weil `hello` keinerlei explizite Abhängigkeiten hat. Zu `package-development-inputs` gehören auch durch `gnu-build-system` implizit hinzugefügte Eingaben, die für die Erstellung von `hello` gebraucht werden, nämlich `tar`, `gzip`, `GCC`, `libc`, `Bash` und weitere. Wenn Sie sich das anschauen wollen, zeigt Ihnen `guix graph hello` die expliziten Eingaben, dagegen zeigt `guix graph -t bag hello` auch die impliziten Eingaben (siehe Abschnitt 9.10 [Aufruf von `guix graph`], Seite 250).

Weil Pakete herkömmliche Scheme-Objekte sind, die einen vollständigen Abhängigkeitsgraphen und die zugehörigen Erstellungsprozeduren umfassen, bietet es sich oftmals an, Prozeduren zu schreiben, die ein Paket entgegennehmen und in Abhängigkeit bestimmter Parameter eine abgeänderte Fassung desselben zurückliefern. Es folgen einige Beispiele.

package-with-c-toolchain *Paket Toolchain* [Prozedur]

Liefert eine Variante des *Pakets*, die die angegebene *Toolchain* anstelle der vorgegebenen GNU-C/C++-Toolchain benutzt. Als *Toolchain* muss eine Liste von Eingaben

(als Tupel aus Bezeichnung und bezeichnetem Paket) angegeben werden, die eine gleichartige Funktion erfüllen, wie zum Beispiel das Paket `gcc-toolchain`.

Das folgende Beispiel liefert eine Variante des Pakets `hello`, die mit GCC 10.x und den übrigen Komponenten der GNU-Toolchain (Binutils und GNU-C-Bibliothek) erstellt wurde statt mit der vorgegebenen Toolchain:

```
(let ((toolchain (specification->package "gcc-toolchain@10")))
  (package-with-c-toolchain hello `(("toolchain" ,toolchain))))
```

Die Erstellungs-Toolchain gehört zu den *impliziten Eingaben* von Paketen – sie wird normalerweise nicht ausdrücklich unter den verschiedenen „inputs“-Feldern mit verschiedenen Arten von Eingaben aufgeführt, stattdessen kommt sie über das Erstellungssystem dazu. Daher funktioniert diese Prozedur intern so, dass sie das Erstellungssystem des *Pakets* verändert, damit es die ausgewählte *Toolchain* statt der vorgegebenen benutzt. Siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139, für weitere Informationen zu Erstellungssystemen.

8.2.2 origin-Referenz

In diesem Abschnitt werden Paketursprünge – englisch *Origins* – beschrieben. Eine `origin`-Deklaration legt Daten fest, die „produziert“ werden müssen – normalerweise heißt das heruntergeladen. Die Hash-Prüfsumme von deren Inhalt muss dabei im Voraus bekannt sein. Ursprünge werden in erster Linie benutzt, um den Quellcode von Paketen zu repräsentieren (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Aus diesem Grund können Sie mit der `origin`-Form Patches angeben, die auf den ursprünglichen Quellcode angewandt werden sollen, oder auch Schnipsel von Code, der Veränderungen daran vornimmt.

`origin` [Datentyp]

Mit diesem Datentyp wird ein Ursprung, von dem Quellcode geladen werden kann, beschrieben.

`uri` Ein Objekt, was die URI des Quellcodes enthält. Der Objekttyp hängt von der `Methode` ab (siehe unten). Zum Beispiel sind, wenn die `url-fetch`-Methode aus (`guix download`) benutzt wird, die gültigen Werte für `uri`: eine URL dargestellt als Zeichenkette oder eine Liste solcher URLs.

`method` Eine monadische Prozedur, um die angegebene URL zu benutzen. Die Prozedur muss mindestens drei Argumente akzeptieren: den Wert des `uri`-Feldes, den Hash-Algorithmus und den Hash-Wert, der im `hash`-Feld angegeben wird. Sie muss ein Store-Objekt oder eine Ableitung in der Store-Monade liefern (siehe Abschnitt 8.11 [Die Store-Monade], Seite 183). Die meisten Methoden liefern eine Ableitung mit fester Ausgabe (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).

Zu den häufig benutzten Methoden gehören `url-fetch`, das Daten von einer URL lädt, und `git-fetch`, das Daten aus einem Git-Repository lädt (siehe unten).

`sha256` Ein Byte-Vektor mit dem SHA-256-Hash des Quellcodes. Seine Funktion ist dieselbe wie das Angeben eines `content-hash-SHA256`-Objekts im weiter unten beschriebenen `hash`-Feld.

hash	Das <code>content-hash</code> -Objekt des Quellcodes. Siehe unten für eine Erklärung, wie Sie <code>content-hash</code> benutzen. Diese Informationen liefert Ihnen der Befehl <code>guix download</code> (siehe Abschnitt 9.3 [Aufruf von <code>guix download</code>], Seite 221) oder <code>guix hash</code> (siehe Abschnitt 9.4 [Aufruf von <code>guix hash</code>], Seite 222).
file-name (Vorgabe: <code>#f</code>)	Der Dateiname, unter dem der Quellcode abgespeichert werden soll. Wenn er auf <code>#f</code> steht, wird ein vernünftiger Name automatisch gewählt. Falls der Quellcode von einer URL geladen wird, wird der Dateiname aus der URL genommen. Wenn der Quellcode von einem Versionskontrollsysteem bezogen wird, empfiehlt es sich, den Dateinamen ausdrücklich anzugeben, weil dann keine sprechende Benennung automatisch gefunden werden kann.
patches (Vorgabe: <code>'()</code>)	Eine Liste von Dateinamen, Ursprüngen oder dateiähnlichen Objekten (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) mit Patches, welche auf den Quellcode anzuwenden sind. Die Liste von Patches kann nicht von Parametern der Erstellung abhängen. Insbesondere kann sie nicht vom Wert von <code>%current-system</code> oder <code>%current-target-system</code> abhängen.
snippet (Vorgabe: <code>#f</code>)	Ein im Quellcode-Verzeichnis auszuführender G-Ausdruck (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) oder S-Ausdruck. Hiermit kann der Quellcode bequem modifiziert werden, manchmal ist dies bequemer als mit einem Patch.
patch-flags (Vorgabe: <code>'("-p1")</code>)	Eine Liste der Befehlszeilenoptionen, die dem <code>patch</code> -Befehl übergeben werden sollen.
patch-inputs (Vorgabe: <code>#f</code>)	Eingabepakete oder -ableitungen für den Patch-Prozess. Bei <code>#f</code> werden die üblichen Patcheingaben wie GNU Patch bereitgestellt.
modules (Vorgabe: <code>'()</code>)	Eine Liste von Guile-Modulen, die während des Patch-Prozesses und während der Ausführung des <code>snippet</code> -Felds geladen sein sollen.
patch-guile (Vorgabe: <code>#f</code>)	Welches Guile-Paket für den Patch-Prozess benutzt werden soll. Bei <code>#f</code> wird ein vernünftiger Vorgabewert angenommen.
content-hash <i>Wert [Algorithmus]</i>	[Datentyp] Erzeugt ein Inhaltshash-Objekt für den gegebenen <i>Algorithmus</i> und benutzt dabei den <i>Wert</i> als dessen Hashwert. Wenn kein <i>Algorithmus</i> angegeben wird, wird <code>sha256</code> angenommen. Als <i>Wert</i> kann ein Zeichenketten-Literal, was base32-dekodiert wird, oder ein Byte-Vektor angegeben werden.

Folgende Formen sind äquivalent:

```
(content-hash "05zxkxyz9bv3j9h0xyid1rvh3klhsmpkf3bcs6frvlgyr2gwilj")■
(content-hash "05zxkxyz9bv3j9h0xyid1rvh3klhsmpkf3bcs6frvlgyr2gwilj"■
             sha256)
(content-hash (base32
               "05zxkxyz9bv3j9h0xyid1rvh3klhsmpkf3bcs6frvlgyr2gwilj"))■
(content-hash (base64 "kkb+RPaP7uyMZmu4eXPVkJ4BN8yhRd8BTHLs1b6f/Rc=")■
             sha256)
```

Als interne Implementierung wird für `content-hash` derzeit ein Makro benutzt. Es überprüft, wenn möglich, zum Zeitpunkt der Makroumschreibung, ob die Angaben in Ordnung sind, z.B. ob der Wert die richtige Größe für den angegebenen *Algorithmus* hat.

Wie wir oben gesehen haben, hängt es von der im `method`-Feld angegebenen Methode ab, wie die in einem Paketursprung verwiesenen Daten geladen werden. Das Modul (`guix download`) stellt die am häufigsten benutzte Methode zur Verfügung, nämlich `url-fetch`, die im Folgenden beschrieben wird.

url-fetch *URL Hash-Algo Hash [Name] [#:executable? #f]* [Prozedur]

Liefert eine Ableitung mit fester Ausgabe, die Daten von der *URL* lädt (einer Zeichenkette oder Liste von Zeichenketten für alternativ mögliche URLs). Es wird erwartet, dass die Daten *Hash* als Prüfsumme haben, gemäß dem Algorithmus, der in *Hash-Algo* (einem Symbol) angegebenen wurde. Nach Vorgabe ergibt sich der Dateiname aus dem Basisnamen der URL; optional kann in *Name* ein anderslautender Name festgelegt werden. Wenn `executable?` wahr ist, wird die heruntergeladene Datei als ausführbar markiert.

Wenn eine der URL mit `mirror://` beginnt, wird der „Host Part“ an deren Anfang als Name eines Spiegelserver-Schemas aufgefasst, wie es in `%mirror-file` steht.

Alternativ wird, wenn die URL mit `file://` beginnt, der zugehörige Dateiname in den Store eingefügt und zurückgeliefert.

Ebenso ist im Modul (`guix git-download`) die `git-fetch`-Methode für Paketursprünge definiert. Sie lädt Daten aus einem Repository des Versionskontrollsystems Git. Der Datentyp `git-reference` beschreibt dabei das Repository und den daraus zu ladenden Commit.

git-fetch *Ref Hash-Algo Hash [Name]* [Prozedur]

Liefert eine Ableitung mit fester Ausgabe, die *Ref* lädt, ein `<git-reference>`-Objekt. Es wird erwartet, dass die Ausgabe rekursiv die Prüfsumme *Hash* aufweist (ein „rekursiver Hash“) gemäß dem Typ *Hash-Algo* (einem Symbol). Als Dateiname wird *Name* verwendet, oder ein generischer Name, falls *Name #f* ist.

git-fetch/lfs *Ref Hash-Algo Hash [Name]* [Prozedur]

Dies ist eine Variante der Prozedur `git-fetch`, die die Git-Erweiterung LFS (Large File Storage) unterstützt. Sie kann zum Beispiel dabei helfen, binäre Testdaten herunterzuladen, die im Testkatalog eines Pakets gebraucht werden.

git-reference [Datentyp]

Dieser Datentyp steht für eine Git-Referenz, die `git-fetch` laden soll.

url Die URL des zu klonenden Git-Repositorys.

commit Diese Zeichenkette gibt entweder den zu ladenden Commit an (als Zeichenkette aus Hexadezimalzeichen) oder sie entspricht dem zu ladenden Tag. Sie können auch eine „kurze“ Commit-Zeichenkette oder einen Bezeichner wie von `git describe`, z.B. `v1.0.1-10-g58d7909c97`, verwenden.

recursive? (Vorgabe: `#f`)

Dieser boolesche Wert gibt an, ob Git-Submodule rekursiv geladen werden sollen.

Im folgenden Beispiel wird der Tag `v2.10` des Repositorys für GNU Hello bezeichnet:

```
(git-reference
  (url "https://git.savannah.gnu.org/git/hello.git")
  (commit "v2.10"))
```

Das ist äquivalent zu folgender Referenz, wo der Commit ausdrücklich benannt wird:

```
(git-reference
  (url "https://git.savannah.gnu.org/git/hello.git")
  (commit "dc7dc56a00e48fe6f231a58f6537139fe2908fb9"))
```

Bei Mercurial-Repositorys finden Sie im Modul (`guix hg-download`) Definitionen für die Methode `hg-fetch` für Paketursprünge sowie den Datentyp `hg-reference`. Mit ihnen wird das Versionskontrollsystem Mercurial unterstützt.

hg-fetch Ref Hash-Algo Hash [Name]

[Prozedur]

Liefert eine Ableitung mit fester Ausgabe, die `Ref` lädt, ein `<hg-reference>`-Objekt. Es wird erwartet, dass die Ausgabe rekursiv die Prüfsumme `Hash` aufweist (ein „rekursiver Hash“) gemäß dem Typ `Hash-Algo` (einem Symbol). Als Dateiname wird `Name` verwendet, oder ein generischer Name, falls `Name #f` ist.

hg-reference

[Datentyp]

Dieser Datentyp steht für eine Mercurial-Referenz, die `hg-fetch` laden soll.

url Die URL des zu klonenden Mercurial-Repositorys.

changeset

Diese Zeichenkette gibt den zu ladenden Änderungssatz an.

Bei Subversion-Repositorys finden Sie im Modul (`guix svn-download`) Definitionen für die Methode `svn-fetch` für Paketursprünge sowie den Datentyp `svn-reference`. Mit ihnen wird das Versionskontrollsystem Subversion unterstützt.

svn-fetch Ref Hash-Algo Hash [Name]

[Prozedur]

Liefert eine Ableitung mit fester Ausgabe, die `Ref` lädt, ein `<svn-reference>`-Objekt. Es wird erwartet, dass die Ausgabe rekursiv die Prüfsumme `Hash` aufweist (ein „rekursiver Hash“) gemäß dem Typ `Hash-Algo` (einem Symbol). Als Dateiname wird `Name` verwendet, oder ein generischer Name, falls `Name #f` ist.

svn-reference

[Datentyp]

Dieser Datentyp steht für eine Subversion-Referenz, die `svn-fetch` laden soll.

url Die URL des zu klonenden Subversion-Repositorys.

revision Diese Zeichenkette gibt die zu ladende Revision als Zahl an.

recursive? (Vorgabe: #f)
Dieser boolesche Wert gibt an, ob Subversions „externe Verweise“ rekursiv geladen werden sollen.

user-name (Vorgabe: #f)
Der Name eines Kontos mit Lesezugriff auf das Repository, wenn das Repository nicht öffentlich ist.

password (Vorgabe: #f)
Das Passwort zum Zugriff auf das Subversion-Repository, wenn nötig.

Bei Bazaar-Repositories finden Sie im Modul (`guix bzr-download`) Definitionen für die Methode `bzr-fetch` für Paketursprünge sowie den Datentyp `bzr-reference`. Mit ihnen wird das Versionskontrollsystem Bazaar unterstützt.

bzr-fetch Ref Hash-Algo Hash [Name] [Prozedur]
Liefert eine Ableitung mit fester Ausgabe, die `Ref` lädt, ein `<bzr-reference>`-Objekt. Es wird erwartet, dass die Ausgabe rekursiv die Prüfsumme `Hash` aufweist (ein „rekursiver Hash“) gemäß dem Typ `Hash-Algo` (einem Symbol). Als Dateiname wird `Name` verwendet, oder ein generischer Name, falls `Name #f` ist.

bzr-reference [Datentyp]
Dieser Datentyp steht für eine Bazaar-Referenz, die `bzr-fetch` laden soll.

url Die URL des zu klonenden Bazaar-Repositories.

revision Diese Zeichenkette gibt die zu ladende Revision als Zahl an.

For CVS repositories, the module (`guix cvs-download`) defines the `cvs-fetch` origin method and `cvs-reference` data type for support of the Concurrent Versions System (CVS).

cvs-fetch ref hash-algo hash [name] [Procedure]
Liefert eine Ableitung mit fester Ausgabe, die `Ref` lädt, ein `<cvs-reference>`-Objekt. Es wird erwartet, dass die Ausgabe rekursiv die Prüfsumme `Hash` aufweist (ein „rekursiver Hash“) gemäß dem Typ `Hash-Algo` (einem Symbol). Als Dateiname wird `Name` verwendet, oder ein generischer Name, falls `Name #f` ist.

cvs-reference [Data Type]
Dieser Datentyp steht für eine CVS-Referenz, die `cvs-fetch` laden soll.

root-directory The CVS root directory.

module Module to fetch.

revision Revision to fetch.

The example below denotes a version of gnu-standards to fetch:

```
(cvs-reference
  (root-directory ":pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/sources/gnustandards")
  (module "gnustandards")
  (revision "2020-11-25"))
```

8.3 Paketvarianten definieren

Eine der schönen Sachen an Guix ist, dass Sie aus einer Paketdefinition leicht Varianten des selben Pakets *ableiten* können – solche, die vom Anbieter eine andere Paketversion nehmen, als im Guix-Repository angegeben, solche mit anderen Abhängigkeiten, anders gearteten Compiler-Optionen und mehr. Manche dieser eigenen Pakete lassen sich direkt aus der Befehlszeile definieren (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207). Dieser Abschnitt beschreibt, wie man Paketvarianten mit Code definiert. Das kann in „Manifesten“ nützlich sein (siehe Abschnitt 8.4 [Manifeste verfassen], Seite 134) und in Ihrer eigenen Paketsammlung (siehe Abschnitt 6.7 [Einen Kanal erstellen], Seite 82), unter anderem!

Wie zuvor erörtert, sind Pakete Objekte erster Klasse in der Scheme-Sprache. Das Modul (`guix packages`) stellt das `package`-Konstrukt zur Verfügung, mit dem neue Paketobjekte definiert werden können (siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119). Am einfachsten ist es, eine Paketvariante zu definieren, indem Sie das `inherit`-Schlüsselwort mit einem `package`-Objekt verwenden. Dadurch können Sie die Felder einer Paketdefinition erben lassen, aber die Felder selbst festlegen, die Sie festlegen möchten.

Betrachten wir zum Beispiel die Variable `hello`, die eine Definition für die aktuelle Version von GNU Hello enthält. So können Sie eine Variante für Version 2.2 definieren (welche 2006 veröffentlicht wurde – ein guter Jahrgang!):

```
(use-modules (gnu packages base)) ;für „hello“

(define hello-2.2
  (package
    (inherit hello)
    (version "2.2")
    (source (origin
              (method url-fetch)
              (uri (string-append "mirror://gnu/hello/hello-" version
                                  ".tar.gz")))
              (sha256
                (base32
                  "0lappv4s1gb5spyqbh6y15r013zv72yqg2pc130mginf3wdqd8k9")))))■
```

Das obige Beispiel entspricht dem, was Sie mit den Paketumwandlungsoptionen `--with-version` oder `--with-source` erreichen können. Im Kern erhält `hello-2.2` alle Felder von `hello` mit Ausnahme von `version` und `source`, die ersetzt werden (die beiden unterliegen einem „Override“). Beachten Sie, dass es die ursprüngliche `hello`-Variable weiterhin gibt, sie bleibt unverändert in dem Modul (`gnu packages base`). Wenn Sie auf diese Weise ein eigenes Paket definieren, fügen Sie tatsächlich eine neue Paketdefinition hinzu; das Original bleibt erhalten.

Genauso gut können Sie Varianten mit einer anderen Menge von Abhängigkeiten als im ursprünglichen Paket definieren. Zum Beispiel hängt das vorgegebene `gdb`-Paket von `guile` ab, aber weil es eine optionale Abhängigkeit ist, können Sie eine Variante definieren, die jene Abhängigkeit entfernt, etwa so:

```
(use-modules (gnu packages gdb)) ;für „gdb“

(define gdb-sans-guile
```

```
(package
  (inherit gdb)
  (inputs (modify-inputs (package-inputs gdb)
    (delete "guile"))))
```

Mit obiger `modify-inputs`-Form wird das "guile"-Paket aus den Eingaben im `inputs`-Feld von `gdb` entfernt. Das `modify-inputs`-Makro hilft Ihnen, wann immer Sie etwas aus den Paketeingaben entfernen, hinzufügen oder ersetzen möchten.

modify-inputs Eingaben Klauseln [Makro]

Ändert die übergebenen Paketeingaben, die `package-inputs` & Co. liefern können, entsprechend der angegebenen Klauseln. Jede Klausel muss eine der folgenden Formen aufweisen:

(delete Name...)

Die Pakete mit den angegebenen Namen (als Zeichenketten) aus den Eingaben entfernen.

(prepend Paket...)

Jedes Paket vorne an die Eingabenliste anstellen.

(append Paket...)

Jedes Paket am Ende der Eingabenliste anhängen.

(replace Name Ersatz)

Das Paket namens `Name` durch `Ersatz` ersetzen.

Mit folgendem Beispiel werden die Eingaben GMP und ACL unter denen von Coreutils weggelassen und libcap wird an dem Anfang hinzugefügt:

```
(modify-inputs (package-inputs coreutils)
  (delete "gmp" "acl")
  (prepend libcap))
```

Mit folgendem Beispiel wird das `guile`-Paket unter den Eingaben von `guile-redis` weggelassen und stattdessen wird `guile-2.2` verwendet:

```
(modify-inputs (package-inputs guile-redis)
  (replace "guile" guile-2.2))
```

Die letzte Art Klausel ist `append`, was bedeutet, dass Eingaben hinten an die Liste angehängt werden.

Manchmal bietet es sich an, Funktionen (also „Prozeduren“, wie Scheme-Anwender sagen) zu schreiben, die ein Paket abhängig von bestimmten Parametern zurückliefern. Als Beispiel betrachten wir die `luasocket`-Bibliothek für die Programmiersprache Lua. Wir möchten `luasocket`-Pakete für die hauptsächlichen Versionen von Lua verfügbar machen. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, ist, eine Prozedur zu definieren, die ein Lua-Paket nimmt und ein von diesem abhängiges `luasocket`-Paket liefert.

```
(define (make-lua-socket name lua)
  ;; Liefert ein luasocket-Paket, das mit LUA erstellt wird.
  (package
    (name name)
    (version "3.0"))
```

```

;; hier würden noch ein paar Felder stehen
(inputs (list lua)
        (synopsis "Socket library for Lua"))

(define-public lua5.1-socket
  (make-lua-socket "lua5.1-socket" lua-5.1))

(define-public lua5.2-socket
  (make-lua-socket "lua5.2-socket" lua-5.2))

```

Damit haben wir Pakete `lua5.1-socket` und `lua5.2-socket` definiert, indem wir `make-lua-socket` mit verschiedenen Argumenten aufgerufen haben. Siehe Abschnitt “Procedures” in *Referenzhandbuch von GNU Guile* für mehr Informationen über Prozeduren. Weil wir mit `define-public` öffentlich sichtbare Definitionen auf oberster Ebene („top-level“) für diese beiden Pakete angegeben haben, kann man sie von der Befehlszeile aus benutzen (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

Bei diesen handelt es sich um sehr einfache Paketvarianten. Bequemer ist es dann, mit dem Modul (`guix transformations`) eine hochsprachliche Schnittstelle einzusetzen, die auf die komplexeren Paketumwandlungsoptionen direkt abbildet (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207):

`options->transformation Optionen` [Prozedur]
Liefert eine Prozedur, die gegeben ein zu erstellendes Objekt (ein Paket, eine Ableitung oder Ähnliches) die durch `Optionen` festgelegten Umwandlungen daran umsetzt und die sich ergebenden Objekte zurückliefert. `Optionen` muss eine Liste von Paaren aus Symbol und Zeichenkette sein wie:

```
((with-branch . "guile-gcrypt=master")
  (without-tests . "libgcrypt"))
```

Jedes Symbol benennt eine Umwandlung. Die entsprechende Zeichenkette ist ein Argument an diese Umwandlung.

Zum Beispiel wäre ein gleichwertiges Manifest zu diesem Befehl:

```
guix build guix \
--with-branch=guile-gcrypt=master \
--with-debug-info=zlib

... dieses hier:

(use-modules (guix transformations))

(define transform
  ;; Die Prozedur zur Paketumwandlung.
  (options->transformation
    '((with-branch . "guile-gcrypt=master")
      (with-debug-info . "zlib")))

(packages->manifest
  (list (transform (specification->package "guix"))))
```

Die Prozedur `options->transformation` lässt sich einfach benutzen, ist aber vielleicht nicht so flexibel, wie Sie es sich wünschen. Wie sieht ihre Implementierung aus? Aufmerksamen Lesern mag aufgefallen sein, dass die meisten Paketumwandlungen die oberflächlichen Änderungen aus den ersten Beispielen in diesem Abschnitt übersteigen: Sie schreiben *Eingaben um*, was im Abhängigkeitsgraphen bestimmte Eingaben durch andere ersetzt.

Das Umschreiben des Abhängigkeitsgraphen, damit Pakete im Graphen ausgetauscht werden, ist in der Prozedur `package-input-rewriting` aus (`guix packages`) implementiert.

`package-input-rewriting` *Ersetzungen* [*umgeschriebener-Name*] [Prozedur]
[`#:deep?` *#t*] [`#:recursive?` *#f*]

Eine Prozedur liefern, die für ein ihr übergebenes Paket dessen direkte und indirekte Abhängigkeit gemäß den *Ersetzungen* umschreibt, einschließlich ihrer impliziten Eingaben, wenn `deep?` wahr ist. *Ersetzungen* ist eine Liste von Paketpaaren; das erste Element eines Paares ist das zu ersetzbende Paket und das zweite ist, wodurch es ersetzt werden soll.

Wenn `recursive?` wahr ist, werden die Ersetzungen außerdem auf die rechte Seite der *Ersetzungen* rekursiv angewendet.

Optional kann als *umgeschriebener-Name* eine ein Argument nehmende Prozedur angegeben werden, die einen Paketnamen nimmt und den Namen nach dem Umschreiben zurückliefernt.

Betrachten Sie dieses Beispiel:

```
(define libressl-statt-openssl
  ;; Dies ist eine Prozedur, mit der OPENSSL durch LIBRESSL
  ;; rekursiv ersetzt wird.
  (package-input-rewriting `((,openssl . ,libressl)))

(define git-mit-libressl
  (libressl-statt-openssl git))
```

Hier definieren wir zuerst eine Umschreibeprozedur, die `openssl` durch `libressl` ersetzt. Dann definieren wir damit eine Variante des `git`-Pakets, die `libressl` statt `openssl` benutzt. Das ist genau, was auch die Befehlszeilenoption `--with-input` tut (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207).

Die folgende Variante von `package-input-rewriting` kann für die Ersetzung passende Pakete anhand ihres Namens finden, statt zu prüfen, ob der Wert identisch ist.

`package-input-rewriting/spec` *Ersetzungen* [`#:deep?` *#t*] [Prozedur]
[`#:replace-hidden?` *#f*]

Liefert eine Prozedur, die für ein gegebenes Paket die angegebenen *Ersetzungen* auf dessen gesamten Paketgraphen anwendet (einschließlich impliziter Eingaben, außer wenn `deep?` falsch ist).

replacements is a list of spec/procedures pair; each spec is a package specification such as "gcc" or "guile@2", and each procedure takes a matching package and returns a replacement for that package. Matching packages that have the `hidden?` property set are not replaced unless `replace-hidden?` is set to true.

Das obige Beispiel könnte auch so geschrieben werden:

```
(define libressl-statt-openssl
  (package-input-rewriting/spec `(("openssl" . ,(const libressl)))))
```

Der Hauptunterschied ist hier, dass diesmal Pakete zur Spezifikation passen müssen und nicht deren Wert identisch sein muss, damit sie ersetzt werden. Mit anderen Worten wird jedes Paket im Graphen ersetzt, das `openssl` heißt.

Eine allgemeiner anwendbare Prozedur, um den Abhängigkeitsgraphen eines Pakets umzuschreiben, ist `package-mapping`. Sie unterstützt beliebige Änderungen an den Knoten des Graphen.

package-mapping *Prozedur [Schnitt?] [#:deep? #f]* [Prozedur]

Liefert eine Prozedur, die, wenn ihr ein Paket übergeben wird, die an `package-mapping` übergebene *Prozedur* auf alle vom Paket abhängigen Pakete anwendet. Die Prozedur liefert das resultierende Paket. Wenn *Schnitt?* für ein Paket davon einen wahren Wert liefert, findet kein rekursiver Abstieg in dessen Abhängigkeiten statt. Steht *deep?* auf wahr, wird die *Prozedur* auch auf implizite Eingaben angewandt.

Tipps: Es kann kompliziert werden, zu verstehen, was für eine Variante sich nach Behandlung mit einem Gemisch aus obigen Werkzeugen ergibt. Abhilfe leisten Mittel, mit denen Sie die Pakete untersuchen können:

- Sie können das Paket interaktiv auf der REPL untersuchen, um sich zum Beispiel die benutzten Eingaben, den Code in Erstellungsphasen oder die an `configure` übergebenen Befehlszeilenoptionen anzuschauen (siehe Abschnitt 8.14 [Interaktiv mit Guix arbeiten], Seite 201).
- Wenn Sie die Abhängigkeiten umschreiben, können Sie mit `guix graph` oftmals leichter visualisiert bekommen, welche Änderungen passieren (siehe Abschnitt 9.10 [Aufruf von `guix graph`], Seite 250).

8.4 Manifeste verfassen

Sie können die Paketlisten für `guix`-Befehle auf der Befehlszeile angeben. Das ist bequem, bis die Paketlisten länger und weniger trivial werden. Dann nämlich wird es bald bequemer, die Paketliste in einer Form zu haben, die wir ein *Manifest* nennen. Neudeutsch kann man ein Manifest wie eine „Bill of Materials“, eine Stückliste oder Güterliste auffassen, womit ein Satz von Paketen festgelegt wird. Im Normalfall denken Sie sich ein Code-Schnipper aus, mit dem das Manifest erstellt wird, bringen den Code in einer Datei unter, sagen wir `manifest.scm`, und übergeben diese Datei mit der Befehlszeilenoption `-m` (oder `--manifest`), die von vielen `guix`-Befehlen unterstützt wird. Zum Beispiel könnte so ein Manifest für einen einfachen Satz Pakete aussehen:

```
(specifications->manifest '("gcc-toolchain" "make" "git"))
```

Sobald Sie das Manifest haben, können Sie es an z.B. `guix package` übergeben, was dann nur genau diese drei Pakete in Ihr Profil installiert (siehe [profile-manifest], Seite 48):

```
guix package -m manifest.scm
```

... oder Sie übergeben das Manifest an `guix shell` (siehe [shell-manifest], Seite 92) und richten sich so eine vergängliche Umgebung ein:

```
guix shell -m manifest.scm
```

... oder Sie übergeben das Manifest an `guix pack`, was ziemlich genauso geht (siehe [pack-manifest], Seite 110). Ein Manifest können Sie unter Versionskontrolle stellen oder es mit anderen Teilen, um deren System schnell auf den gleichen Stand zu bringen, und vieles mehr.

Doch wie schreibt man eigentlich sein erstes Manifest? Für den Anfang möchten Sie vielleicht ein Manifest, das dem nachempfunden ist, was Sie schon in einem Ihrer Profile haben. Statt bei null anzufangen, können Sie sich mit `guix package` ein Manifest generieren lassen (siehe [export-manifest], Seite 53):

```
# Wir schreiben in 'manifest.scm' ein Manifest, das dem
# Standardprofil ~/.guix-profile entspricht.
guix package --export-manifest > manifest.scm
```

Oder vielleicht möchten Sie die Argumente von der Befehlszeile in ein Manifest übertragen. Dabei kann `guix shell` helfen (siehe [shell-export-manifest], Seite 92):

```
# Wir schreiben ein Manifest für die auf der Befehlszeile
# angegebenen Pakete.
guix shell --export-manifest gcc-toolchain make git > manifest.scm
```

In beiden Fällen werden bei der Befehlszeilenoption `--export-manifest` etliche Feinheiten berücksichtigt, um ein originalgetreues Manifest zu erzeugen. Insbesondere werden Paketumwandlungsoptionen wiedergegeben (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207).

Anmerkung: Manifeste sind *symbolisch*: Sie beziehen sich auf die Pakete, die in den *aktuell verwendeten* Kanälen enthalten sind (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78). Im obigen Beispiel bezieht sich `gcc-toolchain` heute vielleicht auf Version 14, aber in zwei Jahren kann es Version 16 heißen.

Wenn Sie wollen, dass immer dieselben Paketversionen und -varianten in Ihre Software-Umgebung aufgenommen werden, sind mehr Informationen nötig, nämlich welche Kanalversionen zur Zeit in Benutzung sind. Das sagt uns `guix describe`. Siehe Abschnitt 6.3 [Guix nachbilden], Seite 79, für weitere Informationen.

Sobald Sie sich Ihr erstes Manifest beschafft haben, möchten Sie vielleicht Anpassungen daran vornehmen. Da es sich beim Manifest um Code handelt, stehen Ihnen alle Guix-Programmierschnittstellen zur Verfügung!

Nehmen wir an, Sie hätten gerne ein Manifest, um eine angepasste Variante von GDB, dem GNU-Debugger, einzusetzen, die von Guile *nicht* abhängt, zusammen mit noch einem anderen Paket. Um auf dem Beispiel aus dem vorigen Abschnitt aufzubauen (siehe Abschnitt 8.3 [Paketvarianten definieren], Seite 130), können Sie das Manifest z.B. folgendermaßen schreiben:

```
(use-modules (guix packages)
  (gnu packages gdb) ;für 'gdb'
  (gnu packages version-control)) ;für 'git'
```



```
(symlink $$hello
      (string-append bin "/hello"))))))))
```

Diese Felder stehen zur Verfügung:

name

version Name und Version für diesen Eintrag als Zeichenkette.

item Ein Paket oder anderes dateiartiges Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [GAusdrücke], Seite 188).

output (Vorgabe: "out")

Welche der Ausgaben von **item** genommen werden soll, sofern **item** mehrere Ausgaben umfasst (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59).

dependencies (Vorgabe: '())

Die Liste der Manifesteinträge, von denen dieser Eintrag abhängt. Wenn ein Profil erstellt wird, werden die aufgeführten Abhängigkeiten zum Profil hinzugefügt.

In der Regel landen die propagierten Eingaben eines Pakets (siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119) in je einem Manifesteintrag unter den Abhängigkeiten des Manifesteintrags des Pakets.

search-paths (Vorgabe: '())

Die Liste der Suchpfadspezifikationen, die für diesen Eintrag beachtet werden (siehe Abschnitt 8.8 [Suchpfade], Seite 175).

properties (Vorgabe: '())

Eine Liste von Paaren aus jeweils einem Symbol und dem Wert dazu. Beim Erstellen eines Profils werden die Eigenschaften serialisiert.

So kann man den Paketen zusätzliche Metadaten aufschnallen wie z.B. welche Umwandlungsoptionen darauf angewendet wurden (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207).

parent (Vorgabe: (delay #f))

Ein Versprechen (unter englischsprechenden Schemern bekannt als „Promise“), das auf den übergeordneten Manifesteintrag zeigt.

Es wird benutzt, um in auf Manifesteinträge in **dependencies** bezogenen Fehlermeldungen Hinweise auf den Kontext zu geben.

concatenate-manifests *Liste*

[Prozedur]

Fasst die Manifeste in der *Liste* zu einem zusammen und liefert es zurück.

package->manifest-entry *Paket* [*Ausgabe*] [#:properties]

[Prozedur]

Liefert einen Manifesteintrag für die *Ausgabe* von *Paket*, wobei *Ausgabe* als Vorgabe "out" hat. Als Eigenschaften werden die **properties** benutzt; vorgegeben ist die leere Liste oder, wenn eine oder mehrere Paketumwandlungen auf das *Paket* angewendet wurden, eine assoziative Liste mit diesen Umwandlungen, die als Argument an **options->transformation** gegeben werden kann (siehe Abschnitt 8.3 [Paketvarianten definieren], Seite 130).

Mit folgendem Code-Schnipsel wird ein Manifest mit einem Eintrag für die Standardausgabe sowie die Ausgabe namens `send-email` des Pakets `git` erstellt:

```
(use-modules (gnu packages version-control))

(manifest (list (package->manifest-entry git)
                 (package->manifest-entry git "send-email")))
```

packages->manifest Pakete [Prozedur]

Liefert eine Liste von Manufesteinträgen, jeweils einer für jedes Listenelement in *Pakete*. In *Pakete* können Paketobjekte oder Tupel aus Paket und Zeichenkette stehen, wobei die Zeichenkette die Paketausgabe angibt.

Mithilfe dieser Prozedur kann man das obige Manifest auch kürzer aufschreiben:

```
(use-modules (gnu packages version-control))

(packages->manifest (list git `,(git "send-email"))))
```

package->development-manifest Paket [System] [#:target] [Prozedur]

Liefert ein Manifest mit den *Entwicklungseingaben* des *Pakets* für *System*. Optional kann mit *target* das Zielsystem zum Cross-Kompilieren angegeben werden. Zu den Entwicklungseingaben gehören die expliziten und impliziten Eingaben vom *Paket*.

Genau wie bei der Option `-D` für `guix shell` (siehe [shell-development-option], Seite 91) beschreibt das sich daraus ergebende Manifest die Umgebung, um am *Paket* als Entwickler mitzuarbeiten. Wenn Sie zum Beispiel eine Entwicklungsumgebung für Inkscape aufsetzen wollen und darin auch Git für die Versionskontrolle zur Verfügung haben möchten, geben Sie diese Bestandteilliste mit folgendem Manifest wieder:

```
(use-modules (gnu packages inkscape) ;für 'inkscape'
            (gnu packages version-control)) ;für 'git'

(concatenate-manifests
  (list (package->development-manifest inkscape)
        (packages->manifest (list git))))
```

Dieses Beispiel zeigt, wie `package->development-manifest` ein Entwicklungsmanifest mit einem Compiler (GCC), den vielen benutzten Bibliotheken (Boost, GLib, GTK, etc.) und noch ein paar zusätzlichen Entwicklungswerkzeugen liefert – das sagen uns die von `guix show inkscape` aufgeführten Abhängigkeiten.

Zum Schluss sind im Modul (`gnu packages`) noch Abstraktionen enthalten, um Manifeste anzufertigen. Dazu gehört, Pakete anhand ihres Namens zu finden – siehe unten.

specifications->manifest Spezifikationen [Prozedur]

Liefert ein Manifest für die *Spezifikationen*, einer Liste von Spezifikationen wie `"emacs@25.2"` oder `"guile:debug"`. Das Format für die Spezifikationen ist dasselbe wie bei den Befehlszeilenwerkzeugen `guix install`, `guix package` und so weiter (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

Ein Beispiel wäre diese Möglichkeit, das zuvor gezeigte Git-Manifest anders zu formulieren wie hier:

```
(specifications->manifest '("git" "git:send-email"))
```

Man bemerke, dass wir uns nicht um `use-modules` kümmern müssen, um die richtige Auswahl von Modulen zu importieren und die richtigen Variablen zu referenzieren. Stattdessen nehmen wir auf Pakete direkt auf die Weise Bezug, die wir von der Befehlszeile kennen. Wie praktisch!

8.5 Erstellungssysteme

Jede Paketdefinition legt ein *Erstellungssystem* („build system“) sowie dessen Argumente fest (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Das `build-system`-Feld steht für die Erstellungsprozedur des Pakets sowie für weitere implizite Eingaben für die Erstellungsprozedur.

Erstellungssysteme sind `<build-system>`-Objekte. Die Schnittstelle, um solche zu erzeugen und zu verändern, ist im Modul (`guix build-system`) zu finden, und die eigentlichen Erstellungssysteme werden jeweils von ihren eigenen Modulen exportiert.

Intern funktionieren Erstellungssysteme, indem erst Paketobjekte zu *Bags* kompiliert werden. Eine Bag (deutsch: Beutel, Sack) ist wie ein Paket, aber mit weniger Zierrat – anders gesagt ist eine Bag eine systemnähere Darstellung eines Pakets, die sämtliche Eingaben des Pakets einschließlich vom Erstellungssystem hinzugefügter Eingaben enthält. Diese Zwischendarstellung wird dann zur eigentlichen Ableitung kompiliert (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180). Die Prozedur `package-with-c-toolchain` ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie die durch das Erstellungssystem hinzugenommenen impliziten Eingaben abgeändert werden können (siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119).

Erstellungssysteme akzeptieren optional eine Liste von *Argumenten*. In Paketdefinitionen werden diese über das `arguments`-Feld übergeben (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Sie sind in der Regel Schlüsselwort-Argumente (siehe Abschnitt “Optional Arguments” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Der Wert dieser Argumente wird normalerweise vom Erstellungssystem in der *Erstellungsschicht* ausgewertet, d.h. von einem durch den Daemon gestarteten Guile-Prozess (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).

Das häufigste Erstellungssystem ist `gnu-build-system`, was die übliche Erstellungsprozedur für GNU-Pakete und viele andere Pakete darstellt. Es wird vom Modul (`guix build-system gnu`) bereitgestellt.

gnu-build-system [Variable]
`gnu-build-system` steht für das GNU-Erstellungssystem und Varianten desselben (siehe Abschnitt “Configuration” in *GNU Coding Standards*).

Kurz gefasst werden Pakete, die es benutzen, konfiguriert, erstellt und installiert mit der üblichen Befehlsfolge `./configure && make && make check && make install`. In der Praxis braucht man oft noch ein paar weitere Schritte. Alle Schritte sind in voneinander getrennte *Phasen* unterteilt. Siehe Abschnitt 8.6 [Erstellungsphasen], Seite 163, für mehr Informationen zu Erstellungsphasen und wie man sie anpassen kann.

Zusätzlich stellt dieses Erstellungssystem sicher, dass die „Standard“-Umgebung für GNU-Pakete zur Verfügung steht. Diese umfasst Werkzeuge wie GCC, libc, Coreutils, Bash, Make, Diffutils, grep und sed (siehe das Modul (`guix build-system gnu`) für eine vollständige Liste). Wir bezeichnen sie als *implizite Eingaben* eines Pakets, weil Paketdefinitionen sie nicht aufführen müssen.

Dieses Erstellungssystem unterstützt eine Reihe von Schlüsselwortargumenten, die über das `arguments`-Feld eines Pakets übergeben werden können. Hier sind einige der wichtigen Parameter:

#:phases Mit diesem Argument wird erstellungsseitiger Code angegeben, der zu einer assoziativen Liste von Erstellungsphasen ausgewertet wird. Siehe Abschnitt 8.6 [Erstellungsphasen], Seite 163, für nähere Informationen.

#:configure-flags
Diese Liste von Befehlszeilenoptionen (als Zeichenketten) werden dem `configure`-Skript übergeben. Siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116, für ein Beispiel.

#:make-flags
Diese Zeichenkettenliste enthält Befehlszeilenoptionen, die als Argumente an `make`-Aufrufe in den Phasen `build`, `check` und `install` übergeben werden.

#:out-of-source?
Dieser Boolesche Ausdruck, nach Vorgabe steht er auf `#f`, zeigt an, ob Erstellungen in einem gesonderten Erstellungsverzeichnis abseits des Quellbaums ausgeführt werden sollen.

Wenn es auf wahr steht, wird in der `configure`-Phase eigens ein Erstellungsverzeichnis angelegt, dorthin gewechselt und das `configure`-Skript von dort ausgeführt. Das ist nützlich bei Paketen, die so etwas voraussetzen, wie `glibc`.

#:tests? Dieser Boolesche Ausdruck, nach Vorgabe steht er auf `#t`, zeigt an, ob in der `check`-Phase der Testkatalog des Pakets ausgeführt werden soll.

#:test-target
In dieser Zeichenkette, nach Vorgabe "check", wird der Name des Makefile-Ziels angegeben, das die `check`-Phase benutzt.

#:parallel-build?
#:parallel-tests?
Mit diesen Booleschen Werten wird festgelegt, ob die Erstellung respektive der Testkatalog parallel ausgeführt werden soll, indem die Befehlszeilenoption `-j` an `make` übergeben wird. Wenn die Werte wahr sind, wird an `make` die Option `-jn` übergeben, wobei `n` die Zahl ist, die in der `--cores`-Befehlszeilenoption an `guix-daemon` oder an den `guix`-Clientbefehl übergeben wurde (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204).

#:validate-runpath?
Dieser Boolesche Ausdruck, nach Vorgabe `#t`, bestimmt, ob der in ELF-Binärdateien, die in der `install`-Phase installiert worden sind, eingetragene `RUNPATH` „validiert“ werden soll. ELF-Binärdateien sind gemeinsame Bibliotheken („Shared Libraries“ mit Dateiendung `.so`) sowie ausführbare Dateien. Siehe [phase-validate-runpath], Seite 164, für die Details.

#:substitutable?

Dieser Boolesche Ausdruck, nach Vorgabe `#t`, sagt aus, ob Paketausgaben substituierbar sein sollen, d.h. ob Benutzer Substitute dafür beziehen können sollen, statt sie lokal erstellen zu müssen (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54).

#:allowed-references**#:disallowed-references**

Wenn für diese Argumente ein wahrer Wert angegeben wird, muss er einer Liste von Abhängigkeiten entsprechen, die *nicht* unter den Referenzen der Erstellungsergebnisse vorkommen dürfen. Wenn nach dem Ende der Erstellung eine solche Referenz noch vorhanden ist, schlägt der Erstellungsvorgang fehl.

Sie eignen sich, um zu garantieren, dass ein Paket nicht fälschlich seine Abhängigkeiten aus der Erstellungszeit weiter referenziert, wenn das, zum Beispiel, die Größe unnötig in die Höhe treiben würde.

Auch die meisten anderen Erstellungssysteme unterstützen diese Schlüsselwortargumente.

Andere `<build-system>`-Objekte werden definiert, um andere Konventionen und Werkzeuge von Paketen für freie Software zu unterstützen. Die anderen Erstellungssysteme erben den Großteil vom `gnu-build-system` und unterscheiden sich hauptsächlich darin, welche Eingaben dem Erstellungsprozess implizit hinzugefügt werden und welche Liste von Phasen durchlaufen wird. Manche dieser Erstellungssysteme sind im Folgenden aufgeführt.

agda-build-system

[Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system agda`) exportiert. Sie implementiert eine Erstellungsprozedur für Agda-Bibliotheken.

Das Erstellungssystem fügt `agda` zu den Eingaben hinzu. Ein anderes Agda-Paket kann mit dem Schlüssel `#:agda` angegeben werden.

Für den Schlüssel `#:plan` wird eine Liste von Cons-Zellen der Form (`Regexp . Parameterliste`) angegeben, wobei `Regexp` ein regulärer Ausdruck ist, der auf die zu erstellenden `.agda`-Dateien passt, und `Parameterliste` eine Liste von Parametern sein kann, die an `agda` bei dessen Typprüfung übergeben werden.

Wenn die Bibliothek Haskell benutzt, um eine Datei zu erzeugen, in der alle importierten Module stehen, können Sie `#:gnu-and-haskell?` auf `#t` setzen, damit automatisch `ghc` und die Standardeingaben des `gnu-build-system` zur Liste der Eingaben hinzugefügt werden. Sie werden trotzdem von Hand eine Phase hinzufügen oder die `'build`-Phase anpassen müssen, wie es in der Definition von `agda-stdlib` gemacht worden ist.

ant-build-system

[Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system ant`) exportiert. Sie implementiert die Erstellungsprozedur für Java-Pakete, die mit dem Ant build tool (<https://ant.apache.org/>) erstellt werden können.

Sowohl `ant` als auch der *Java Development Kit* (JDK), wie er vom Paket `icedtea` bereitgestellt wird, werden zu den Eingaben hinzugefügt. Wenn andere Pakete dafür

benutzt werden sollen, können sie jeweils mit den Parametern `#:ant` und `#:jdk` festgelegt werden.

Falls das ursprüngliche Paket über keine nutzbare Ant-Erstellungsdatei („Ant-Buildfile“) verfügt, kann aus der Angabe im Parameter `#:jar-name` eine minimale Ant-Erstellungsdatei `build.xml` erzeugt werden, in der die für die Erstellung durchzuführenden Aufgaben (Tasks) für die Erstellung des angegebenen Jar-Archivs stehen. In diesem Fall kann der Parameter `#:source-dir` benutzt werden, um das Unterverzeichnis mit dem Quellcode anzugeben; sein Vorgabewert ist „src“.

Der Parameter `#:main-class` kann mit einer minimalen Ant-Erstellungsdatei benutzt werden, um die Hauptklasse des resultierenden Jar-Archivs anzugeben. Dies ist nötig, wenn die Jar-Datei ausführbar sein soll. Mit dem Parameter `#:test-include` kann eine Liste angegeben werden, welche Junit-Tests auszuführen sind. Der Vorgabewert ist (`list "**/*Test.java"`). Mit `#:test-exclude` kann ein Teil der Testdateien ignoriert werden. Der Vorgabewert ist (`list "**/Abstract*.java"`), weil abstrakte Klassen keine ausführbaren Tests enthalten können.

Der Parameter `#:build-target` kann benutzt werden, um die Ant-Aufgabe (Task) anzugeben, die während der build-Phase ausgeführt werden soll. Vorgabe ist, dass die Aufgabe (Task) „jar“ ausgeführt wird.

`android-ndk-build-system` [Variable]

Diese Variable wird von (`guix build-system android-ndk`) exportiert. Sie implementiert eine Erstellungsprozedur für das Android NDK (Native Development Kit) benutzende Pakete mit einem Guix-spezifischen Erstellungsprozess.

Für das Erstellungssystem wird angenommen, dass Pakete die zu ihrer öffentlichen Schnittstelle gehörenden Header-Dateien im Unterverzeichnis `include` der Ausgabe `out` und ihre Bibliotheken im Unterverzeichnis `lib` der Ausgabe `out` platzieren.

Ebenso wird angenommen, dass es keine im Konflikt stehenden Dateien unter der Vereinigung aller Abhängigkeiten gibt.

Derzeit wird Cross-Kompilieren hierfür nicht unterstützt, also wird dabei vorausgesetzt, dass Bibliotheken und Header-Dateien dieselben wie im Wirtssystem sind.

`asdf-build-system/source` [Variable]

`asdf-build-system/sbcl` [Variable]

`asdf-build-system/ecl` [Variable]

`asdf-build-system/clasp` [Variable]

Diese Variablen, die vom Modul (`guix build-system asdf`) exportiert werden, implementieren Erstellungsprozeduren für Common-Lisp-Pakete, welche „ASDF“ (<https://common-lisp.net/project/asdf/>) benutzen. ASDF dient der Systemdefinition für Common-Lisp-Programme und -Bibliotheken.

Das Erstellungssystem `asdf-build-system/source` installiert die Pakete in Quellcode-Form und kann *via* ASDF mit jeder Common-Lisp-Implementierung geladen werden. Die anderen Erstellungssysteme wie `asdf-build-system/sbcl` installieren binäre Systeme in dem Format, das von einer bestimmten Implementierung verstanden wird. Diese Erstellungssysteme können auch benutzt werden, um ausführbare Programme zu erzeugen oder um Lisp-Abbildungen mit einem vorab geladenen Satz von Paketen zu erzeugen.

Das Erstellungssystem benutzt gewisse Namenskonventionen. Bei Binärpaketen sollte dem Paketnamen die Lispimplementierung als Präfix vorangehen, z.B. `sbcl-` für `asdf-build-system/sbcl`.

Zudem sollte das entsprechende Quellcode-Paket mit der Konvention wie bei Python-Paketen (siehe Abschnitt 22.8.9 [Python-Module], Seite 925) ein `c1-` als Präfix bekommen.

Um ausführbare Programme und Abbilder zu erzeugen, können die erstellungsseitigen Prozeduren `build-program` und `build-image` benutzt werden. Sie sollten in einer Erstellungsphase nach der `create-asdf-configuration`-Phase aufgerufen werden, damit das gerade erstellte System Teil des resultierenden Abbilds sein kann. An `build-program` muss eine Liste von Common-Lisp-Ausdrücken über das Argument `#:entry-program` übergeben werden.

Vorgegeben ist, alle `.asd`-Dateien im Quellverzeichnis zu lesen, um zu ermitteln, welche Systeme definiert sind. Mit dem Parameter `#:asd-files` kann die Liste zu lesernder `.asd`-Dateien festgelegt werden. Außerdem wird bei Paketen, für deren Tests ein System in einer separaten Datei definiert wurde, dieses System geladen, bevor die Tests ablaufen, wenn es im Parameter `#:test-asd-file` steht. Ist dafür kein Wert gesetzt, werden die Dateien `<system>-tests.asd`, `<system>-test.asd`, `tests.asd` und `test.asd` durchsucht, wenn sie existieren.

Wenn aus irgendeinem Grund der Paketname nicht den Namenskonventionen folgen kann oder wenn mehrere Systeme kompiliert werden, kann der Parameter `#:asd-systems` benutzt werden, um die Liste der Systemnamen anzugeben.

`cargo-build-system` [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system cargo`) exportiert. Damit können Pakete mit Cargo erstellt werden, dem Erstellungswerkzeug der Rust-Programmiersprache (<https://www.rust-lang.org>).

Diese Funktionalität wird demnächst verschwinden: Parameters `#:cargo-inputs` and `#:cargo-development-inputs`, previously used for specifying source inputs, are deprecated. Their support will be removed after Dec. 31, 2026.

It adds `rust` and `rust:cargo` to the set of inputs. A different Rust package can be specified with the `#:rust` parameter.

In its `unpack-rust-crates`, `configure` and `patch-cargo-checksums` phases, this build system will make any source inputs available to Cargo. It will also remove an included `Cargo.lock` file to be recreated by `cargo` during the `build` phase. The `package` phase will run `cargo package` to create a source crate for future use. The `install` phase installs the binaries defined by the crate. Unless `install-source? #f` is defined it will also install a source crate repository of itself and unpacked sources, to ease in future hacking on Rust packages.

This build system supports Cargo workspaces (<https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/workspaces.html>). Parameter `#:cargo-package-crates` (default: `'()`) allows specifying names of library crates to package in the `package` phase. Specified crates are packaged from left to right, in case there's dependency among them. For example, specifying `'("pcre2-sys" "pcre2")` will package

"pcre2-sys" first and then "pcre2". Parameter `#:cargo-install-paths` (default: `'()()`) allows specifying paths of binary crates to install in the `install` phase, `'("crates/atuin")`, for example.

Siehe Abschnitt 22.8.12 [Rust-Crates], Seite 928, for packaging guidelines.

chicken-build-system

[Variable]

Diese Variable wird von (`guix build-system chicken`) exportiert. Mit ihr werden Module von CHICKEN Scheme (<https://call-cc.org/>) kompiliert. Sie sind auch bekannt als „Eggs“ oder als „Erweiterungen“. CHICKEN erzeugt C-Quellcode, der dann von einem C-Compiler kompiliert wird; in diesem Fall vom GCC.

Dieses Erstellungssystem fügt `chicken` neben den Paketen des `gnu-build-system` zu den Paketeingaben hinzu.

Das Erstellungssystem kann den Namen des Eggs (noch) nicht automatisch herausfinden, also müssen Sie, ähnlich wie beim `#:import-path` des `go-build-system`, im `arguments`-Feld des Pakets den `#:egg-name` festlegen.

Zum Beispiel würden Sie so vorgehen, um ein Paket für das Egg `srfi-1` zu schreiben:

```
(arguments '(:egg-name "srfi-1"))
```

Abhängigkeiten von Eggs müssen in `propagated-inputs` genannt werden und *nicht* in `inputs`, weil CHICKEN keine absoluten Referenzen in kompilierte Eggs einbettet. Abhängigkeiten für Tests sollten wie üblich in `native-inputs` stehen.

copy-build-system

[Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system copy`) exportiert. Damit können einfache Pakete erstellt werden, für die nur wenig kompiliert werden muss, sondern in erster Linie Dateien kopiert werden.

Dadurch wird ein Großteil der Pakete von `gnu-build-system` zur Menge der Paketeingaben hinzugefügt. Deswegen kann man bei Nutzung des `copy-build-system` auf große Teile des Codes verzichten, der beim `trivial-build-system` anfallen würde.

Um den Dateiinstallationsvorgang weiter zu vereinfachen, wird ein Argument `#:install-plan` zur Verfügung gestellt, mit dem der Paketautor angeben kann, welche Dateien wohin gehören. Der Installationsplan ist eine Liste aus (*Quelle Ziel [Filter]*). Die *Filter* sind optional.

- Wenn die *Quelle* einer Datei oder einem Verzeichnis ohne Schrägstrich am Ende entspricht, wird sie nach *Ziel* installiert.
 - Hat das *Ziel* einen Schrägstrich am Ende, wird mit dem Basisnamen der *Quelle* innerhalb von *Ziel* installiert.
 - Andernfalls wird die *Quelle* als *Ziel* installiert.
- Falls es sich bei der *Quelle* um ein Verzeichnis mit Schrägstrich am Ende handelt oder wenn *Filter* benutzt werden, so ist der Schrägstrich am Ende von *Ziel* mit der Bedeutung wie oben implizit.
 - Ohne Angabe von *Filtern* wird der gesamte *Inhalt* der *Quelle* nach *Ziel* installiert.
 - Werden *Filter* als `#:include`, `#:include-regexp`, `#:exclude` oder `#:exclude-regexp` aufgeführt, werden je nach Filter nur die ausgewählten Dateien installiert. Jeder Filter wird als Liste von Zeichenketten angegeben.

- Bei `#:include` werden all die Dateien installiert, deren Pfad als Suffix zu mindestens einem der Elemente der angegebenen Liste passt.
- Bei `#:include-regexp` werden all die Dateien installiert, deren Unterpfad zu mindestens einem der regulären Ausdrücke in der angegebenen Liste passt.
- Die Filter `#:exclude` und `#:exclude-regexp` bewirken das Gegenteil ihrer Include-Entsprechungen. Ohne `#:include`-Angaben werden alle Dateien außer den zu den Exclude-Filters passenden installiert. Werden sowohl `#:include` als auch `#:exclude` angegeben, werden zuerst die `#:include`-Angaben beachtet und danach wird durch `#:exclude` gefiltert.
- When a package has multiple outputs, the `#:output` argument can be used to specify which output label the files should be installed to.

In jedem Fall bleiben die Pfade relativ zur *Quelle* innerhalb des Ziels erhalten.

Beispiele:

- `("foo/bar" "share/my-app/")`: Installiert `bar` nach `share/my-app/bar`.
- `("foo/bar" "share/my-app/baz")`: Installiert `bar` nach `share/my-app/baz`.
- `("foo/" "share/my-app")`: Installiert den Inhalt von `foo` innerhalb von `share/my-app`. Zum Beispiel wird `foo/sub/datei` nach `share/my-app/sub/datei` installiert.
- `("foo/" "share/my-app" #:include ("sub/datei"))`: Installiert nur `foo/sub/datei` nach `share/my-app/sub/datei`.
- `("foo/sub" "share/my-app" #:include ("datei"))`: Installiert `foo/sub/datei` nach `share/my-app/datei`.
- `("foo/doc" "share/my-app/doc" #:output "doc")`: Install "foo/doc" to "share/my-app/doc" within the "doc" output.

`vim-build-system`

[Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system vim`) exportiert. Sie ist eine Erweiterung des `copy-build-system`, mit der Plugins für Vim und Neovim an die Stelle installiert werden, die von den beiden Texteditoren als „packpaths“ erwartet wird.

Pakete, die mit dem Präfix `vim-` beginnen, werden in den Packpath von Vim installiert und die, die mit dem Präfix `neovim-` beginnen, werden in den Packpath von Neovim installiert. Wenn ein Verzeichnis `doc` beim Plugin enthalten ist, werden automatisch Helptags generiert.

Für `vim-build-system` stehen ein paar mehr Schlüsselwörter zur Verfügung:

- Mit `plugin-name` ist es möglich, den Namen des Plugins anzugeben. Vorgegeben ist hierfür der Name und die Version des Pakets, aber hilfreicher ist, den Namen anzugeben, der vom Autor beim Anbieter für das Plugin hinterlegt wurde. Dieser Name ist der, den Sie in Vim für `:packadd` benutzen.
- With `install-plan` it is possible to augment the built-in install-plan of the `vim-build-system`. This is particularly helpful if you have files which should be

installed in other locations. For more information about using the `install-plan`, see the `copy-build-system` (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139).

- With `#:vim` it is possible to add this package to Vim's packpath, in addition to if it is added automatically because of the `vim-` prefix in the package's name.
- With `#:neovim` it is possible to add this package to Neovim's packpath, in addition to if it is added automatically because of the `neovim-` prefix in the package's name.
- With `#:mode` it is possible to adjust the path which the plugin is installed into. By default the plugin is installed into `start` and other options are available, including `opt`. Adding a plugin into `opt` will mean you will need to run, for example, `:packadd foo` to load the `foo` plugin from inside of Vim.

`clojure-build-system`

[Variable]

Diese Variable wird durch das Modul (`guix build-system clojure`) exportiert. Sie implementiert eine einfache Erstellungsprozedur für in Clojure (<https://clojure.org/>) geschriebene Pakete mit dem guten alten `compile` in Clojure. Cross-Kompilieren wird noch nicht unterstützt.

Das Erstellungssystem fügt `clojure`, `icedtea` und `zip` zu den Eingaben hinzu. Sollen stattdessen andere Pakete benutzt werden, können diese jeweils mit den Parametern `#:clojure`, `#:jdk` und `#:zip` spezifiziert werden.

Eine Liste der Quellcode-Verzeichnisse, Test-Verzeichnisse und Namen der Jar-Dateien können jeweils über die Parameter `#:source-dirs`, `#:test-dirs` und `#:jar-names` angegeben werden. Das Verzeichnis, in das kompiliert wird, sowie die Hauptklasse können jeweils mit den Parametern `#:compile-dir` und `#:main-class` angegeben werden. Andere Parameter sind im Folgenden dokumentiert.

Dieses Erstellungssystem ist eine Erweiterung des `ant-build-system`, bei der aber die folgenden Phasen geändert wurden:

<code>build</code>	Diese Phase ruft <code>compile</code> in Clojure auf, um Quelldateien zu kompilieren, und führt <code>jar</code> aus, um Jar-Dateien aus sowohl Quelldateien als auch kompilierten Dateien zu erzeugen, entsprechend der jeweils in <code>#:aot-include</code> und <code>#:aot-exclude</code> festgelegten Listen aus in der Menge der Quelldateien eingeschlossenen und ausgeschlossenen Bibliotheken. Die Ausschlussliste hat Vorrang vor der Einschlussliste. Diese Listen setzen sich aus Symbolen zusammen, die für Clojure-Bibliotheken stehen oder dem Schlüsselwort <code>#:all</code> entsprechen, was für alle im Quellverzeichnis gefundenen Clojure-Bibliotheken steht. Der Parameter <code>#:omit-source?</code> entscheidet, ob Quelldateien in die Jar-Archive aufgenommen werden sollen.
<code>check</code>	In dieser Phase werden Tests auf die durch Einschluss- und Ausschlussliste <code>#:test-include</code> bzw. <code>#:test-exclude</code> angegebenen Dateien ausgeführt. Deren Bedeutung ist analog zu <code>#:aot-include</code> und <code>#:aot-exclude</code> , außer dass das besondere Schlüsselwort <code>#:all</code> jetzt für alle Clojure-Bibliotheken in den Test-Verzeichnissen steht. Der Parameter <code>#:tests?</code> entscheidet, ob Tests ausgeführt werden sollen.
<code>install</code>	In dieser Phase werden alle zuvor erstellten Jar-Dateien installiert.

Zusätzlich zu den bereits angegebenen enthält dieses Erstellungssystem noch eine weitere Phase.

`install-doc`

Diese Phase installiert alle Dateien auf oberster Ebene, deren Basisnamen ohne Verzeichnisangabe zu `%doc-regex` passen. Ein anderer regulärer Ausdruck kann mit dem Parameter `#:doc-regex` verwendet werden. All die so gefundenen oder (rekursiv) in den mit `#:doc-dirs` angegebenen Dokumentationsverzeichnissen liegenden Dateien werden installiert.

`cmake-build-system` [Variable]

Diese Variable wird von (`guix build-system cmake`) exportiert. Sie implementiert die Erstellungsprozedur für Pakete, die das CMake-Erstellungswerkzeug (<https://www.cmake.org>) benutzen.

This build system adds the following keyword parameters to the ones defined by `gnu-build-system`:

`#:cmake` The `cmake` package is added to the set of inputs. Which package is used can be specified with the `#:cmake` parameter.

`#:build-type`

The `#:build-type` parameter specifies in abstract terms the flags passed to the compiler; it defaults to "RelWithDebInfo" (short for “release mode with debugging information”), which roughly means that code is compiled with `-O2 -g`, as is the case for Autoconf-based packages by default.

`#:generator`

This parameter specifies the CMake generator (<https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-generators.7.html>) responsible for writing the input files for the native build system.

`#:test-exclude`

Tests matching this regular expression are excluded from testing by `ctest` (<https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/ctest.1.html>).

`#:test-repeat-until-pass?`

Directs `ctest` (<https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/ctest.1.html>) to repeat (<https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/ctest.1.html#cmdoption-ctest-repeat>) failed tests up to `#:test-repeat-until-pass-count` times and is enabled by default.

`#:test-repeat-until-pass-count`

When `#:test-repeat-until-pass?` is enabled this parameter sets the maximum number of failures for each test. The default is 5.

`composer-build-system` [Variable]

Diese Variable wird von (`guix build-system composer`) exportiert. Sie implementiert die Erstellungsprozedur für Pakete, die auf die PHP-Paketverwaltung Composer (<https://getcomposer.org/>) zugeschnitten sind.

Das Erstellungssystem fügt automatisch das Paket `php` zu den Eingaben hinzu. Welches Paket benutzt wird, kann mit dem Parameter `#:php` geändert werden.

Mit dem Parameter `#:test-target` stellen Sie ein, welcher Skript die Tests laufen lässt. Vorgegeben ist, den Skript `test` zu starten, wenn er existiert. Wenn der Skript *nicht* existiert, wird durch das Erstellungssystem `PHPUnit` im Quellverzeichnis ausgeführt, sofern eine Datei `PHPUnit.xml` existiert.

dune-build-system

[Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system dune`) exportiert. Sie unterstützt es, Pakete mit Dune (<https://dune.build/>) zu erstellen, einem Erstellungswerkzeug für die Programmiersprache OCaml, und ist als Erweiterung des unten beschriebenen OCaml-Erstellungssystems `ocaml-build-system` implementiert. Als solche können auch die Parameter `#:ocaml` und `#:findlib` an dieses Erstellungssystem übergeben werden.

Das Erstellungssystem fügt automatisch das Paket `dune` zu den Eingaben hinzu. Welches Paket benutzt wird, kann mit dem Parameter `#:dune` geändert werden.

Es gibt keine `configure`-Phase, weil `dune`-Pakete typischerweise nicht konfiguriert werden müssen. Vom Parameter `#:build-flags` wird erwartet, dass es sich um eine Liste von Befehlszeilenoptionen handelt, die zur Erstellung an den `dune`-Befehl übergeben werden.

Der Parameter `#:jbuild?` kann übergeben werden, um den Befehl `jbuild` anstelle des neueren `dune`-Befehls aufzurufen, um das Paket zu erstellen. Der Vorgabewert ist `#f`.

Mit dem Parameter `#:package` kann ein Paketname angegeben werden, wenn im Paket mehrere Pakete enthalten sind und nur eines davon erstellt werden soll. Es ist äquivalent dazu, die Befehlszeilenoption `-p` an `dune` zu übergeben.

elm-build-system

[Variable]

Diese Variable wird von (`guix build-system elm`) exportiert. Sie implementiert eine Erstellungsprozedur für Elm-Pakete (<https://elm-lang.org>) ähnlich wie ‘`elm install`’.

Mit dem Erstellungssystem wird ein Elm-Compiler-Paket zu der Menge der Eingaben hinzugefügt. Anstelle des vorgegebenen Compiler-Pakets (derzeit ist es `elm-sans-reactor`) kann das stattdessen zu verwendende Compiler-Paket im Argument `#:elm` angegeben werden. Zudem werden Elm-Pakete, die vom Erstellungssystem selbst vorausgesetzt werden, als implizite Eingaben hinzugefügt, wenn sie noch keine sind; wenn Sie das verhindern möchten, übergeben Sie das Argument `#:implicit-elm-package-inputs?`, was in erster Linie zum Bootstrapping gebraucht wird.

Die Einträge für “`dependencies`” und “`test-dependencies`” in der Datei `elm.json` eines Elm-Pakets werden jeweils mit `propagated-inputs` bzw. `inputs` wiedergegeben.

In Elm wird von Paketnamen eine bestimmte Struktur verlangt. Siehe Abschnitt 22.8.13 [Elm-Pakete], Seite 929, für mehr Details auch zu den Werkzeugen in (`guix build-system elm`), um damit umzugehen.

Derzeit gelten für `elm-build-system` ein paar nennenswerte Einschränkungen:

- Der Fokus für das Erstellungssystem liegt auf dem, was in Elm *Pakete* genannt wird, also auf *Projekten in Elm*, für die `{ "type": "package" }` in deren `elm.json`-Dateien deklariert wurde. Wenn jemand mit `elm-build-system`

Elm-Anwendungen erstellen möchte (für die `{ "type": "application" }` deklariert wurde), ist das möglich, aber es müssen eigens Änderungen an den Erstellungsphasen vorgenommen werden. Beispiele sind in den Definitionen der Beispielanwendung `elm-todomvc` und im `elm`-Paket selbst zu finden (weil die Web-Oberfläche des Befehls ‘`elm reactor`’ eine Elm-Anwendung ist).

- In Elm können mehrere Versionen desselben Pakets nebeneinander unter `ELM_HOME` vorkommen, aber mit `elm-build-system` klappt das noch nicht so gut. Diese Einschränkung gilt vor allem für Elm-Anwendungen, weil dort die Versionen ihrer Abhängigkeiten genau festgelegt werden, während Elm-Pakete mit einem Bereich von Versionen umgehen können. Ein Ausweg wird in der oben genannten Beispielanwendung genommen, nämlich benutzt sie die Prozedur `patch-application-dependencies` aus (`guix build elm-build-system`), um die `elm.json`-Dateien umzuschreiben, damit sie sich stattdessen auf die Paketversionen beziehen, die es in der Erstellungsumgebung tatsächlich gibt. Alternativ könnte man auch auf Guix-Paketumwandlungen zurückgreifen (siehe Abschnitt 8.3 [Paketvarianten definieren], Seite 130), um den gesamten Abhängigkeitsgraphen einer Anwendung umzuschreiben.
- Wir sind noch nicht so weit, dass wir den Testkatalog für Elm-Projekte durchlaufen lassen könnten, weil es in Guix weder ein Paket für `elm-test-rs` (<https://github.com/mpizenberg/elm-test-rs>) noch für den Node.js-basierten `elm-test` (<https://github.com/rtfeldman/node-test-runner>) gibt, um Testläufe durchzuführen.

go-build-system

[Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system go`) exportiert. Mit ihr ist eine Erstellungsprozedur für Go-Pakete implementiert, die dem normalen Go-Erstellungsmechanismus (https://golang.org/cmd/go/#hdr-Compile_packages_and_dependencies) entspricht.

Beim Aufruf wird ein Wert für den Schlüssel `#:import-path` und manchmal auch für `#:unpack-path` erwartet. Der „import path“ (<https://golang.org/doc/code.html#importPaths>) entspricht dem Dateisystempfad, den die Erstellungsskripts des Pakets und darauf Bezug nehmende Pakete erwarten; durch ihn wird ein Go-Paket eindeutig bezeichnet. Typischerweise setzt er sich aus einer Kombination der entfernten URI des Paketquellcodes und der Dateisystemhierarchie zusammen. Manchmal ist es nötig, den Paketquellcode in ein anderes als das vom „import path“ bezeichnete Verzeichnis zu entpacken; diese andere Verzeichnisstruktur sollte dann als `#:unpack-path` angegeben werden.

Pakete, die Go-Bibliotheken zur Verfügung stellen, sollten ihren Quellcode auch in die Erstellungsausgabe installieren. Der Schlüssel `#:install-source?`, sein Vorgabewert ist `#t`, steuert, ob Quellcode installiert wird. Bei Paketen, die nur ausführbare Dateien liefern, kann der Wert auf `#f` gesetzt werden.

Cross-Erstellungen von Paketen sind möglich. Wenn für eine bestimmte Architektur oder ein bestimmtes Betriebssystem erstellt werden muss, kann man mit den Schlüsselwörtern `#:goarch` und `#:goos` erzwingen, dass das Paket für diese Architektur und dieses Betriebssystem erstellt wird. Die für Go nutzbaren Kombinatio-

nen sind in der Go-Dokumentation (<https://golang.org/doc/install/source#environment>) nachlesbar.

Nach dem Schlüsselwort `#:go` kann festgelegt werden, mit welchem Go-Compiler-Paket das Paket erstellt werden soll.

The phase `check` provides a wrapper for `go test` which builds a test binary (or multiple binaries), vets the code and then runs the test binary. Build, test and test binary flags can be provided as `#:test-flags` parameter, default is '`()`'. See `go help testflag` for more details.

The key `#:embed-files`, default is '`()`', provides a list of future embedded files or regexps matching files. They will be copied to build directory after `unpack` phase. See <https://pkg.go.dev/embed> for more details.

glib-or-gtk-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (guix build-system glib-or-gtk) exportiert. Sie ist für Pakete gedacht, die GLib oder GTK benutzen.

Dieses Erstellungssystem fügt die folgenden zwei Phasen zu denen von `gnu-build-system` hinzu:

glib-or-gtk-wrap

Die Phase `glib-or-gtk-wrap` stellt sicher, dass Programme in `bin/` in der Lage sind, GLib-„Schemata“ und GTK-Module (<https://developer.gnome.org/gtk3/stable/gtk-running.html>) zu finden. Dazu wird für das Programm ein Wrapper-Skript erzeugt, dass das eigentliche Programm mit den richtigen Werten für die Umgebungsvariablen `XDG_DATA_DIRS` und `GTK_PATH` aufruft.

Es ist möglich, bestimmte Paketausgaben von diesem Wrapping-Prozess auszunehmen, indem Sie eine Liste ihrer Namen im Parameter `#:glib-or-gtk-wrap-excluded-outputs` angeben. Das ist nützlich, wenn man von einer Ausgabe weiß, dass sie keine Binärdateien enthält, die GLib oder GTK benutzen, und diese Ausgabe durch das Wrappen ohne Not eine weitere Abhängigkeit von GLib und GTK bekäme.

glib-or-gtk-compile-schemas

Mit der Phase `glib-or-gtk-compile-schemas` wird sichergestellt, dass alle GSettings-Schemata (<https://developer.gnome.org/gio/stable/glib-compile-schemas.html>) für GLib kompiliert werden. Dazu wird das Programm `glib-compile-schemas` ausgeführt. Es kommt aus dem Paket `glib:bin`, was automatisch vom Erstellungssystem importiert wird. Welches `glib`-Paket dieses `glib-compile-schemas` bereitstellt, kann mit dem Parameter `#:glib` spezifiziert werden.

Beide Phasen finden nach der `install`-Phase statt.

guile-build-system [Variable]

Dieses Erstellungssystem ist für Guile-Pakete gedacht, die nur aus Scheme-Code bestehen und so schlicht sind, dass sie nicht einmal ein Makefile und erst recht keinen `configure`-Skript enthalten. Hierzu wird Scheme-Code mit `guile compile` kompiliert (siehe Abschnitt “Compilation” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*) und die

.scm- und .go-Dateien an den richtigen Pfad installiert. Auch Dokumentation wird installiert.

Das Erstellungssystem unterstützt Cross-Kompilieren durch die Befehlszeileoption `--target` für ‘`guild compile`’.

Mit `guile-build-system` erstellte Pakete müssen ein Guile-Paket in ihrem `native-inputs`-Feld aufführen.

`julia-build-system` [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system julia`) exportiert. Sie entspricht einer Implementierung der durch Julia-Pakete (<https://julialang.org/>) genutzten Erstellungsprozedur und verhält sich im Prinzip so, wie wenn man ‘`julia -e 'using Pkg; Pkg.add(paket)'`’ in einer Umgebung ausführt, in der die Umgebungsvariable `JULIA_LOAD_PATH` die Pfade aller Julia-Pakete unter den Paketeingaben enthält. Tests werden durch Aufruf von `/test/runtests.jl` ausgeführt.

Der Name des Julia-Pakets und seine UUID werden aus der Datei `Project.toml` ausgelesen. Durch Angabe des Arguments `#:julia-package-name` (die Groß-/Kleinschreibung muss stimmen) bzw. durch `#:julia-package-uuid` können andere Werte verwendet werden.

Julia-Pakete verwalten ihre Abhängigkeiten zu Binärdateien für gewöhnlich mittels `JLLWrappers.jl`, einem Julia-Paket, das ein Modul erzeugt (benannt nach der Bibliothek, die zugänglich gemacht wird, gefolgt von `_jll.jl`).

Um die `_jll.jl`-Pakete mit den Pfaden zu Binärdateien hinzuzufügen, müssen Sie die Dateien in `src/wrappers/` patchen, um dem Aufruf an das Makro `JLLWrappers.@generate_wrapper_header` noch ein zweites Argument mit dem Store-Pfad der Binärdatei mitzugeben.

Zum Beispiel fügen wir für das MbedTLS-Julia-Paket eine Erstellungsphase hinzu (siehe Abschnitt 8.6 [Erstellungsphasen], Seite 163), in der der absolute Dateiname des zugänglich gemachten MbedTLS-Pakets hinzugefügt wird:

```
(add-after 'unpack 'override-binary-path
  (lambda* (#:key inputs #:allow-other-keys)
    (for-each (lambda (wrapper)
      (substitute* wrapper
        (("\\generate_wrapper_header.*"))
        (string-append
          "generate_wrapper_header(\"MbedTLS\", \""
          (assoc-ref inputs "mbedtls") "\")\n")))
      ;; Es gibt eine Julia-Datei für jede Plattform,
      ;; wir ändern sie alle.
      (find-files "src/wrappers/" "\\.\$jl")))))
```

Für manche ältere Pakete, die noch keine `Project.toml` benutzen, muss auch diese Datei erstellt werden. Das geht intern vonstatten, sofern die Argumente `#:julia-package-name` und `#:julia-package-uuid` übergeben werden.

`maven-build-system` [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system maven`) exportiert. Darin wird eine Erstellungsprozedur für Maven-Pakete (<https://maven.apache.org>) implementiert.

tiert. Maven ist ein Werkzeug zur Verwaltung der Abhängigkeiten und des „Lebenszyklus“ eines Java-Projekts. Um Maven zu benutzen, werden Abhängigkeiten und Plugins in einer Datei `pom.xml` angegeben, die Maven ausliest. Wenn Maven Abhängigkeiten oder Plugins fehlen, lädt es sie herunter und erstellt damit das Paket.

Durch Guix' Maven-Erstellungssystem wird gewährleistet, dass Maven im Offline-Modus läuft und somit nicht versucht, Abhängigkeiten herunterzuladen. Maven wird in einen Fehler laufen, wenn eine Abhängigkeit fehlt. Bevor Maven ausgeführt wird, wird der Inhalt der `pom.xml` (auch in Unterprojekten) so verändert, dass darin die diejenige Version von Abhängigkeiten und Plugins aufgeführt wird, die in Guix' Erstellungsumgebung vorliegt. Abhängigkeiten und Plugins müssen in das vorgetäuschte Maven-Repository unter `lib/m2` installiert werden; bevor Maven ausgeführt wird, werden symbolische Verknüpfungen in ein echtes Repository hergestellt. Maven wird angewiesen, dieses Repository für die Erstellung zu verwenden und installiert erstellte Artefakte dorthin. Geänderte Dateien werden ins Verzeichnis `lib/m2` der Paketausgabe kopiert.

Sie können eine `pom.xml`-Datei über das Argument `#:pom-file` festlegen oder die vom Erstellungssystem vorgegebene `pom.xml`-Datei im Quellverzeichnis verwenden lassen. Sollten Sie die Version einer Abhängigkeit manuell angeben müssen, können Sie dafür das Argument `#:local-packages` benutzen. Es nimmt eine assoziative Liste entgegen, deren Schlüssel jeweils die `groupId` des Pakets und deren Wert eine assoziative Liste ist, deren Schlüssel wiederum die `artifactId` des Pakets und deren Wert die einzusetzende Version in `pom.xml` ist.

Manche Pakete haben Abhängigkeiten oder Plugins, die weder zur Laufzeit noch zur Erstellungszeit in Guix sinnvoll sind. Sie können sie entfernen, indem Sie das `#:exclude`-Argument verwenden, um die `pom.xml`-Datei zu bearbeiten. Sein Wert ist eine assoziative Liste, deren Schlüssel die `groupId` des Plugins oder der Abhängigkeit ist, die Sie entfernen möchten, und deren Wert eine Liste von zu entfernenden `artifactId`-Vorkommen angibt.

Sie können statt der vorgegebenen `jdk`- und `maven`-Pakete andere Pakete mit dem entsprechenden Argument, `#:jdk` bzw. `#:maven`, verwenden.

Mit dem Argument `#:maven-plugins` geben Sie eine Liste von Maven-Plugins zur Nutzung während der Erstellung an, im gleichen Format wie das `inputs`-Feld der Paketdeklaration. Der Vorgabewert ist `(default-maven-plugins)`; diese Variable wird exportiert, falls Sie sie benutzen möchten.

`minetest-mod-build-system`

[Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system minetest`) exportiert. Mit ihr ist ein Erstellungssystem für Mods für Minetest (<https://www.minetest.net>) implementiert, was bedeutet, Lua-Code, Bilder und andere Ressourcen an den Ort zu kopieren, wo Minetest nach Mods sucht. Das Erstellungssystem verkleinert auch PNG-Bilder und prüft, dass Minetest die Mod fehlerfrei laden kann.

`minify-build-system`

[Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system minify`) exportiert. Sie implementiert eine Prozedur zur Minifikation einfacher JavaScript-Pakete.

Es fügt `uglify-js` zur Menge der Eingaben hinzu und komprimiert damit alle JavaScript-Dateien im `src`-Verzeichnis. Ein anderes Programm zur Minifikation kann verwendet werden, indem es mit dem Parameter `#:uglify-js` angegeben wird; es wird erwartet, dass das angegebene Paket den minifizierten Code auf der Standardausgabe ausgibt.

Wenn die Eingabe-JavaScript-Dateien nicht alle im `src`-Verzeichnis liegen, kann mit dem Parameter `#:javascript-files` eine Liste der Dateinamen übergeben werden, auf die das Minifikationsprogramm aufgerufen wird.

mix-build-system [Variable]

This is a variable exported by `guix build-system mix`. It implements the standard build procedure used by Elixir programs with Mix (<https://hexdocs.pm/mix/Mix.html>), which consists of running `mix compile`, thereby creating bytecode.

The API is similar to the `gnu-build-system`, with some specifics for Elixir:

- `#:tests?` is a boolean, `#true` by default, determining whether tests for the current build have to be run or not.
- `#:test-flags` is a list of arguments append to the `mix test` invocation. It defaults to `'()`.
- `#:mix-exs`, changes the full path to the `mix.exs` file. It defaults to `"mix.exs"`. Please refer to upstream (<https://hexdocs.pm/mix/Mix.html#module-environment-variables>) documentation for more details.
- `#:mix-path`, appends extra code paths. It defaults to `#f`. Please refer to upstream (<https://hexdocs.pm/mix/Mix.html#module-environment-variables>) documentation for more details.

mozilla-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system mozilla`) exportiert. Durch Sie werden die `configure`-Befehlszeilenoptionen `--target` und `--host` so verwendet, wie es bei von Mozilla entwickelter Software erwartet wird – aus historischen Gründen wird bei Mozilla-Software für `--host` das System verlangt, von dem aus cross-kompiliert wird, und für `--target` das System, für das cross-kompiliert wird, entgegen der bei Autotools üblichen Konvention.

ocaml-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system ocaml`) exportiert. Mit ihr ist ein Erstellungssystem für OCaml-Pakete (<https://ocaml.org>) implementiert, was bedeutet, dass es die richtigen auszuführenden Befehle für das jeweilige Paket auswählt. OCaml-Pakete können sehr unterschiedliche Befehle erwarten. Dieses Erstellungssystem probiert manche davon durch.

Wenn im Paket eine Datei `setup.ml` auf oberster Ebene vorhanden ist, wird `ocaml setup.ml -configure`, `ocaml setup.ml -build` und `ocaml setup.ml -install` ausgeführt. Das Erstellungssystem wird annehmen, dass die Datei durch OASIS (<http://oasis.forge.ocamlcore.org/>) erzeugt wurde, und wird das Präfix setzen und Tests aktivieren, wenn diese nicht abgeschaltet wurden. Sie können Befehlszeilenoptionen zum Konfigurieren und Erstellen mit den Parametern `#:configure-flags` und `#:build-flags` übergeben. Der Schlüssel `#:test-flags`

kann übergeben werden, um die Befehlszeilenoptionen zu ändern, mit denen die Tests aktiviert werden. Mit dem Parameter `#:use-make?` kann dieses Erstellungssystem für die build- und install-Phasen abgeschaltet werden.

Verfügt das Paket über eine `configure`-Datei, wird angenommen, dass diese von Hand geschrieben wurde mit einem anderen Format für Argumente als bei einem Skript des `gnu-build-system`. Sie können weitere Befehlszeilenoptionen mit dem Schlüssel `#:configure-flags` hinzufügen.

Falls dem Paket ein `Makefile` beiliegt (oder `#:use-make?` auf `#t` gesetzt wurde), wird dieses benutzt und weitere Befehlszeilenoptionen können mit dem Schlüssel `#:make-flags` zu den build- und install-Phasen hinzugefügt werden.

Letztlich gibt es in manchen Paketen keine solchen Dateien, sie halten sich aber an bestimmte Konventionen, wo ihr eigenes Erstellungssystem zu finden ist. In diesem Fall führt Guix' OCaml-Erstellungssystem `ocaml pkg/pkg.ml` oder `ocaml pkg/build.ml` aus und kümmert sich darum, dass der Pfad zu dem benötigten `findlib`-Modul passt. Weitere Befehlszeilenoptionen können über den Schlüssel `#:build-flags` übergeben werden. Um die Installation kümmert sich `opam-installer`. In diesem Fall muss das `opam`-Paket im `native-inputs`-Feld der Paketdefinition stehen.

Beachten Sie, dass die meisten OCaml-Pakete davon ausgehen, dass sie in dasselbe Verzeichnis wie OCaml selbst installiert werden, was wir in Guix aber nicht so haben wollen. Solche Pakete installieren ihre `.so`-Dateien in das Verzeichnis ihres Moduls, was für die meisten anderen Einrichtungen funktioniert, weil es im OCaml-Compilerverzeichnis liegt. Jedoch können so in Guix die Bibliotheken nicht gefunden werden, deswegen benutzen wir `CAML_LD_LIBRARY_PATH`. Diese Umgebungsvariable zeigt auf `lib/ocaml/site-lib/stublibs` und dorthin sollten `.so`-Bibliotheken installiert werden.

`python-build-system` [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system python`) exportiert. Sie implementiert mehr oder weniger die konventionelle Erstellungsprozedur, wie sie für Python-Pakete üblich ist, d.h. erst wird `python setup.py build` ausgeführt und dann `python setup.py install --prefix=/gnu/store/....`

Für Pakete, die eigenständige Python-Programme nach `bin/` installieren, sorgt dieses Erstellungssystem dafür, dass die Programme in ein Wrapper-Skript verpackt werden, welches die eigentlichen Programme mit einer Umgebungsvariablen `GUIX_PYTHONPATH` aufruft, die alle Python-Bibliotheken auflistet, von denen die Programme abhängen.

Welches Python-Paket benutzt wird, um die Erstellung durchzuführen, kann mit dem Parameter `#:python` bestimmt werden. Das ist nützlich, wenn wir erzwingen wollen, dass ein Paket mit einer bestimmten Version des Python-Interpretierers arbeitet. Das kann nötig sein, wenn das Programm nur mit einer einzigen Interpretiererversion kompatibel ist.

Standardmäßig ruft Guix `setup.py` auf, was zu `setuptools` gehört, ähnlich wie es auch `pip` tut. Manche Pakete sind mit `setuptools` (und `pip`) inkompatibel, deswegen können Sie diese Einstellung abschalten, indem Sie den Parameter `#:use-setuptools?` auf `#f` setzen.

Wenn eine der Ausgaben "python" heißt, wird das Paket dort hinein installiert und *nicht* in die vorgegebene Ausgabe "out". Das ist für Pakete gedacht, bei denen ein

Python-Paket nur einen Teil der Software ausmacht, man also die Phasen des `python-build-system` mit einem anderen Erstellungssystem zusammen verwenden wollen könnte. Oft kann man das bei Anbindungen für Python gebrauchen.

`pyproject-build-system` [Variable]

Diese Variable wird vom Modul `guix build-system pyproject` exportiert. Es basiert auf `python-build-system` und fügt Unterstützung für `pyproject.toml` und PEP 517 (<https://peps.python.org/pep-0517/>) hinzu. Auch kommt Unterstützung für verschiedene Build Backends und Testrahmen hinzu.

Die Programmierschnittstelle unterscheidet sich leicht von `python-build-system`:

- `#:use-setuptools?` und `#:test-target` wurden entfernt.
- `#:configure-flags` is changed. Instead of a list this option must be a JSON object, whose interpretation depends on the build backend. For instance the example from PEP 517 (<https://peps.python.org/pep-0517/#config-settings>) should be written as '`(@ ("CC" "gcc") ("--global-option" ("--some-global-option")) ("--build-option" ("--build-option1" "--build-option2")))`
- `#:backend-path` is added. It defaults to `#false`, but when set to a list it will be appended to Python's search path and overrides the definition in `pyproject.toml`.
- `#:build-backend` ist neu. Die Vorgabe dafür ist `#false`, so dass das richtige Backend wenn möglich aufgrund von `pyproject.toml` bestimmt wird.
- `#:test-backend` ist neu. Die Vorgabe dafür ist `#false`, so dass das richtige Test-Backend wenn möglich aufgrund der Paketeingaben gewählt wird.
- `#:test-flags` ist neu. Vorgegeben ist '`()`'. Die Optionen darin werden als Befehlszeilenargumente an den Test-Befehl übermittelt. Beachten Sie, dass ausführliche Ausgaben immer aktiviert werden, falls dies für das Backend implementiert ist.

Wir stufen es als „experimentell“ ein, weil die Details der Implementierung noch *nicht* in Stein gemeißelt sind. Dennoch würden wir es begrüßen, wenn Sie es für neue Python-Projekte verwenden (auch für solche, die `setup.py` haben). Die Programmierschnittstelle wird sich noch ändern, aber wir werden uns um im Guix-Kanal aufkommende Probleme kümmern.

Schlussendlich wird dieses Erstellungssystem für veraltet erklärt werden und in `python-build-system` aufgehen, wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2024.

`perl-build-system` [Variable]

Diese Variable wird vom Modul `(guix build-system perl)` exportiert. Mit ihr wird die Standard-Erstellungsprozedur für Perl-Pakete implementiert, welche entweder darin besteht, `perl Build.PL --prefix=/gnu/store/...` gefolgt von `Build` und `Build install` auszuführen, oder `perl Makefile.PL PREFIX=/gnu/store/...` gefolgt von `make` und `make install` auszuführen, je nachdem, ob eine Datei `Build.PL` oder eine Datei `Makefile.PL` in der Paketdistribution vorliegt. Den Vorrang hat erstere, wenn sowohl `Build.PL` als auch `Makefile.PL` in der Paketdistribution existieren. Der Vorrang kann umgekehrt werden, indem `#t` für den Parameter `#:make-maker?` angegeben wird.

Der erste Aufruf von `perl Makefile.PL` oder `perl Build.PL` übergibt die im Parameter `#:make-maker-flags` bzw. `#:module-build-flags` angegebenen Befehlszeilenoptionen, je nachdem, was verwendet wird.

Welches Perl-Paket dafür benutzt wird, kann mit `#:perl` angegeben werden.

renpy-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system renpy`) exportiert. Sie implementiert mehr oder weniger die herkömmliche Erstellungsprozedur, die für Ren'py-Spiele benutzt wird. Das bedeutet, das `#:game` wird einmal geladen, wodurch Bytecode dafür erzeugt wird.

Des Weiteren wird ein Wrapper-Skript in `bin/` und eine `*.desktop`-Datei in `share/applications` erzeugt. Mit beiden davon kann man das Spiel starten.

Welches Ren'py-Paket benutzt wird, gibt man mit `#:renpy` an. Spiele können auch in andere Ausgaben als in „out“ installiert werden, indem man `#:output` benutzt.

qt-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system qt`) exportiert. Sie ist für Anwendungen gedacht, die Qt oder KDE benutzen.

Dieses Erstellungssystem fügt die folgenden zwei Phasen zu denen von `cmake-build-system` hinzu:

check-setup

Die Phase `check-setup` bereitet die Umgebung für Überprüfungen vor, wie sie von Qt-Test-Programmen üblicherweise benutzt werden. Zurzeit werden nur manche Umgebungsvariable gesetzt: `QT_QPA_PLATFORM=offscreen`, `DBUS_FATAL_WARNINGS=0` und `CTEST_OUTPUT_ON_FAILURE=1`.

Diese Phase wird vor der `check`-Phase hinzugefügt. Es handelt sich um eine eigene Phase, die nach Bedarf angepasst werden kann.

qt-wrap

In der Phase `qt-wrap` wird nach Qt5-Plugin-Pfaden, QML-Pfaden und manchen XDG-Daten in den Ein- und Ausgaben gesucht. Wenn solch ein Pfad gefunden wird, werden für alle Programme in den Verzeichnissen `bin/`, `sbin/`, `libexec/` und `lib/libexec/` in der Ausgabe Wrapper-Skripte erzeugt, die die nötigen Umgebungsvariablen definieren.

Es ist möglich, bestimmte Paketausgaben von diesem Wrapping-Prozess auszunehmen, indem Sie eine Liste ihrer Namen im Parameter `#:qt-wrap-excluded-outputs` angeben. Das ist nützlich, wenn man von einer Ausgabe weiß, dass sie keine Qt-Binärdateien enthält, und diese Ausgabe durch das Wrappen ohne Not eine weitere Abhängigkeit von Qt, KDE oder Ähnlichem bekäme.

Diese Phase wird nach der `install`-Phase hinzugefügt.

r-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system r`) exportiert. Sie entspricht einer Implementierung der durch R-Pakete (<https://r-project.org>) genutzten Erstellungsprozedur, die wenig mehr tut, als ‘`R CMD INSTALL`

`--library=/gnu/store/...'` in einer Umgebung auszuführen, in der die Umgebungsvariable `R_LIBS_SITE` die Pfade aller R-Pakete unter den Paket eingaben enthält. Tests werden nach der Installation mit der R-Funktion `tools::testInstalledPackage` ausgeführt.

rakudo-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system rakudo`) exportiert. Sie implementiert die Erstellungsprozedur, die von Rakudo (<https://rakudo.org/>) für Perl6-Pakete (<https://perl6.org/>) benutzt wird. Pakete werden ins Verzeichnis `/gnu/store/.../NAME-VERSION/share/perl6` abgelegt und Binärdateien, Bibliotheksdateien und Ressourcen werden installiert, zudem werden die Dateien im Verzeichnis `bin/` in Wrapper-Skripte verpackt. Tests können übersprungen werden, indem man `#f` im Parameter `tests?` übergibt.

Welches rakudo-Paket benutzt werden soll, kann mit dem Parameter `rakudo` angegeben werden. Das perl6-tap-harness-Paket, das für die Tests benutzt wird, kann mit `#:prove6` ausgewählt werden; es kann auch entfernt werden, indem man `#f` für den Parameter `with-prove6?` übergibt. Welches perl6-zef-Paket für Tests und Installation verwendet wird, kann mit dem Parameter `#:zef` angegeben werden; es kann auch entfernt werden, indem man `#f` für den Parameter `with-zef?` übergibt.

rebar-build-system [Variable]

Diese Variable wird von (`guix build-system rebar`) exportiert. Sie implementiert eine Erstellungsprozedur, die auf rebar3 (<https://rebar3.org>) aufbaut, einem Erstellungssystem für Programme, die in der Sprache Erlang geschrieben sind.

Das Erstellungssystem fügt sowohl `rebar3` als auch `erlang` zu den Eingaben hinzu. Sollen stattdessen andere Pakete benutzt werden, können diese jeweils mit den Parametern `#:rebar` und `#:erlang` spezifiziert werden.

Dieses Erstellungssystem basiert auf `gnu-build-system`, bei dem aber die folgenden Phasen geändert wurden:

unpack Diese Phase entpackt die Quelle wie es auch das `gnu-build-system` tut, schaut nach einer Datei `contents.tar.gz` auf der obersten Ebene des Quellbaumes und wenn diese existiert, wird auch sie entpackt. Das erleichtert den Umgang mit Paketen, die auf <https://hex.pm/>, der Paketsammlung für Erlang und Elixir, angeboten werden.

bootstrap
configure Die Phasen `bootstrap` und `configure` fehlen, weil Erlang-Pakete normalerweise nicht konfiguriert werden müssen.

build In dieser Phase wird `rebar3 compile` mit den Befehlszeilenoptionen aus `#:rebar-flags` ausgeführt.

check Sofern *nicht* `#:tests? #f` übergeben wird, wird in dieser Phase `rebar3 eunit` ausgeführt oder das Gleiche auf ein anderes bei `#:test-target` angegebenes Ziel. Dabei werden die Befehlszeilenoptionen aus `#:rebar-flags` übergeben.

install Hier werden die im standardmäßigen Profil *default* erzeugten Dateien installiert oder die aus einem mit `#:install-profile` angegebenen anderen Profil.

texlive-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system texlive`) exportiert. Mit ihr werden TeX-Pakete in Stapelverarbeitung („batch mode“) mit der angegebenen Engine erstellt. Das Erstellungssystem setzt die Variable `TEXINPUTS` so, dass alle TeX-Quelldateien unter den Eingaben gefunden werden können.

Standardmäßig wird versucht, `luatex` auf allen Dateien mit der Dateiendung `.ins` auszuführen, und wenn keine gefunden werden, wird es auf allen `.dtx`-Dateien ausgeführt. Eine andere Engine oder ein anderes Format kann mit dem Argument `#:tex-engine` bzw. `#:tex-format` angegeben werden. Verschiedene Erstellungsziele können mit dem Argument `#:build-targets` festgelegt werden, das eine Liste von Dateinamen erwartet.

Es werden außerdem Font-Metriken (d.h. `.tfm`-Dateien) aus Metafont-Dateien erzeugt, wenn möglich. Auch können formatierte Dateien für TeX (d.h. `.fmt`-Dateien) erzeugt werden, die im Argument `#:create-formats` aufzulisten sind, und es wird je eine symbolische Verknüpfung im `bin`-Verzeichnis zu in `texmf-dist/scripts/` befindlichen Skripts angelegt, wenn der Name der Datei im Argument `#:link-scripts` aufgelistet ist.

Das Erstellungssystem fügt `texlive-bin` aus dem Modul (`gnu packages tex`) zu den nativen Eingaben hinzu. Das zu benutzende Paket kann mit dem Argument `#:texlive-bin` geändert werden.

Das Paket `texlive-latex-bin` aus demselben Modul enthält den Großteil der Werkzeuge zum Erstellen von TeX-Live-Paketen; weil es praktisch ist, wird es auch in der Vorgabeeinstellung zu den nativen Eingaben hinzugefügt. Das kann jedoch störend sein, wenn eine Abhängigkeit von `texlive-latex-bin` selbst erstellt wird. In diesem speziellen Fall sollten Sie das Argument `#:texlive-latex-bin?` auf `#f` setzen.

ruby-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system ruby`) exportiert. Sie steht für eine Implementierung der RubyGems-Erstellungsprozedur, die für Ruby-Pakete benutzt wird, wobei `gem build` gefolgt von `gem install` ausgeführt wird.

Das `source`-Feld eines Pakets, das dieses Erstellungssystem benutzt, verweist typischerweise auf ein Gem-Archiv, weil Ruby-Entwickler dieses Format benutzen, wenn sie ihre Software veröffentlichen. Das Erstellungssystem entpackt das Gem-Archiv, spielt eventuell Patches für den Quellcode ein, führt die Tests aus, verpackt alles wieder in ein Gem-Archiv und installiert dieses. Neben Gem-Archiven darf das Feld auch auf Verzeichnisse und Tarballs verweisen, damit es auch möglich ist, unveröffentlichte Gems aus einem Git-Repository oder traditionelle Quellcode-Veröffentlichungen zu benutzen.

Welches Ruby-Paket benutzt werden soll, kann mit dem Parameter `#:ruby` festgelegt werden. Eine Liste zusätzlicher Befehlszeilenoptionen für den Aufruf des `gem`-Befehls kann mit dem Parameter `#:gem-flags` angegeben werden.

waf-build-system

[Variable]

Diese Variable wird durch das Modul (`guix build-system waf`) exportiert. Damit ist eine Erstellungsprozedur rund um das `waf`-Skript implementiert. Die üblichen Phasen – `configure`, `build` und `install` – sind implementiert, indem deren Namen als Argumente an das `waf`-Skript übergeben werden.

Das `waf`-Skript wird vom Python-Interpetierer ausgeführt. Mit welchem Python-Paket das Skript ausgeführt werden soll, kann mit dem Parameter `#:python` angegeben werden.

zig-build-system

[Variable]

Diese Variable wird von (`guix build-system zig`) exportiert. Sie implementiert die Erstellungsprozeduren für Pakete, die das für Zig (<https://ziglang.org/>) vorgesehene Erstellungssystem (den Befehl `zig build`) benutzen.

Dieses Erstellungssystem fügt `zig` neben den Paketen des `gnu-build-system` zu den Paketeingaben hinzu.

Vorgegeben ist, dass dieses Erstellungssystem den Paketquellcode in die Ausgabe installiert. Dieses Verhalten kann unterbunden werden, indem Sie den Parameter `#:install-source?` auf `#f` setzen.

Bei Paketen, die nichts installieren und keinen Testkatalog mitbringen (vermutlich Bibliothekspakete, die von anderen Zig-Paketen benutzt werden sollen), können Sie den Parameter `#:skip-build?` auf `#t` setzen, um die Phasen `build` und `check` zu überspringen.

In der Phase `configure` werden Umgebungsvariable für `zig build` eingestellt. Eigene Phasen müssen Sie danach laufen lassen, wenn Sie darin `zig` aufrufen möchten.

Für den Parameter `#:zig-build-flags` geben Sie eine Liste von Befehlszeilenoptionen an, die zur Erstellung in der `build`-Phase an den Befehl `zig build` übergeben werden. Für den Parameter `#:zig-test-flags` geben Sie eine Liste von Befehlszeilenoptionen an, die während der `check`-Phase an `zig build test` übergeben werden. Sie können einen anderen Compiler als vorgegeben verwenden, indem Sie den Parameter `#:zig` angeben.

Mit dem optionalen Parameter `#:zig-release-type` deklarieren Sie, für welche Art von Release optimiert wird. Diese Werte sind möglich: `"safe"` (sicher), `"fast"` (schnell) oder `"small"` (klein). Vorgegeben ist der Wert `#f`, durch den kein Release als Befehlszeilenoption an den `zig`-Befehl übergeben wird. Dadurch wird eine `"debug"`-Version zur Fehlersuche erstellt.

scons-build-system

[Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system scons`) exportiert. Sie steht für eine Implementierung der Erstellungsprozedur, die das SCons-Softwarekonstruktionswerkzeug („software construction tool“) benutzt. Das Erstellungssystem führt `scons` aus, um das Paket zu erstellen, führt mit `scons test` Tests aus und benutzt `scons install`, um das Paket zu installieren.

Zusätzliche Optionen, die an `scons` übergeben werden sollen, können mit dem Parameter `#:scons-flags` angegeben werden. Die voreingestellten Erstellungs- und Installationsziele können jeweils durch `#:build-targets` und `#:install-targets` ersetzt werden. Die Python-Version, die benutzt werden soll, um SCons auszuführen,

kann festgelegt werden, indem das passende SCons-Paket mit dem Parameter `#:scons` ausgewählt wird.

hare-build-system [Variable]

This variable is exported by (`guix build-system hare`). It implements the Makefile build process typically used by Hare packages, removing the `configure` phase used by `gnu-build-system` and modifying existing phases to set the Hare architecture tag, module path, and package install destinations appropriately.

This relies on the package's Makefile supporting, at minimum, the variables `HAREFLAGS` and `THIRDPARTYDIR`. Packages may set `make-flags` to override or supplement these variables.

By default, Hare modules are installed to the `lib` output if it exists, and all other files to the `bin` output. If an output does not exist, the default `out` output is used instead. This behavior may be overridden through the `#:binary-output` and `#:module-output` keyword arguments.

(`guix build-system hare`) also provides utility definitions for creating Hare packages. The variable `%hare-supported-systems` is the list of build targets currently supported by `hare`, for use in `supported-systems` (siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119). The procedure `target->hare-arch` may be used to get the Hare architecture tag for a given (supported) Guix target or system.

haskell-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system haskell`) exportiert. Sie bietet Zugang zur Cabal-Erstellungsprozedur, die von Haskell-Paketen benutzt wird, was bedeutet, `runhaskell Setup.hs configure --prefix=/gnu/store/...` und `runhaskell Setup.hs build` auszuführen. Statt das Paket mit dem Befehl `runhaskell Setup.hs install` zu installieren, benutzt das Erstellungssystem `runhaskell Setup.hs copy` gefolgt von `runhaskell Setup.hs register`, um keine Bibliotheken im Store-Verzeichnis des Compilers zu speichern, auf dem keine Schreibberechtigung besteht. Zusätzlich generiert das Erstellungssystem Dokumentation durch Ausführen von `runhaskell Setup.hs haddock`, außer `#:haddock? #f` wurde übergeben. Optional können an Haddock Parameter mit Hilfe des Parameters `#:haddock-flags` übergeben werden. Wird die Datei `Setup.hs` nicht gefunden, sucht das Erstellungssystem stattdessen nach `Setup.lhs`.

Welcher Haskell-Compiler benutzt werden soll, kann über den `#:haskell`-Parameter angegeben werden. Als Vorgabewert verwendet er `ghc`.

dub-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system dub`) exportiert. Sie verweist auf eine Implementierung des Dub-Erstellungssystems, das von D-Paketen benutzt wird. Dabei werden `dub build` und `dub run` ausgeführt. Die Installation wird durch manuelles Kopieren der Dateien durchgeführt.

Welcher D-Compiler benutzt wird, kann mit dem Parameter `#:ldc` festgelegt werden, was als Vorgabewert `ldc` benutzt.

emacs-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system emacs`) exportiert. Darin wird eine Installationsprozedur ähnlich der des Paketsystems von Emacs selbst implementiert (siehe Abschnitt “Packages” in *The GNU Emacs Manual*).

Zunächst wird eine Datei `Paket-autoloads.el` erzeugt, dann werden alle Emacs-Lisp-Dateien zu Bytecode kompiliert. Anders als beim Emacs-Paketsystem werden die Info-Dokumentationsdateien in das Standardverzeichnis für Dokumentation verschoben und die Datei `dir` gelöscht. Die Dateien des Elisp-Pakets werden direkt in `share/emacs/site-lisp` installiert.

font-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system font`) exportiert. Mit ihr steht eine Installationsprozedur für Schriftarten-Pakete zur Verfügung für vom Anbieter vorkompilierte TrueType-, OpenType- und andere Schriftartendateien, die nur an die richtige Stelle kopiert werden müssen. Dieses Erstellungssystem kopiert die Schriftartendateien an den Konventionen folgende Orte im Ausgabeverzeichnis.

meson-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system meson`) exportiert. Sie enthält die Erstellungsprozedur für Pakete, die Meson (<https://mesonbuild.com>) als ihr Erstellungssystem benutzen.

Mit ihr werden sowohl Meson als auch Ninja (<https://ninja-build.org/>) zur Menge der Eingaben hinzugefügt; die Pakete dafür können mit den Parametern `#:meson` und `#:ninja` geändert werden, wenn nötig.

Dieses Erstellungssystem ist eine Erweiterung für das `gnu-build-system`, aber mit Änderungen an den folgenden Phasen, die Meson-spezifisch sind:

configure

Diese Phase führt den `meson`-Befehl mit den in `#:configure-flags` angegebenen Befehlszeilenoptionen aus. Die Befehlszeilenoption `--build-type` wird immer auf `debugoptimized` gesetzt, solange nichts anderes mit dem Parameter `#:build-type` angegeben wurde.

build Diese Phase ruft `ninja` auf, um das Paket standardmäßig parallel zu erstellen. Die Vorgabeeinstellung, dass parallel erstellt wird, kann verändert werden durch Setzen von `#:parallel-build?`.

check Die Phase führt ‘`meson test`’ mit einer unveränderlichen Grundmenge von Optionen aus. Diese Grundmenge können Sie mit dem Argument `#:test-options` erweitern, um zum Beispiel einen bestimmten Testkatalog auszuwählen oder zu überspringen.

install Diese Phase führt `ninja install` aus und kann nicht verändert werden.

Dazu fügt das Erstellungssystem noch folgende neue Phasen:

fix-runpath

In dieser Phase wird sichergestellt, dass alle Binärdateien die von ihnen benötigten Bibliotheken finden können. Die benötigten Bibliotheken werden in den Unterverzeichnissen des Pakets, das erstellt wird, gesucht,

und zum `RUNPATH` hinzugefügt, wann immer es nötig ist. Auch werden diejenigen Referenzen zu Bibliotheken aus der Erstellungsphase wieder entfernt, die bei `meson` hinzugefügt wurden, aber eigentlich zur Laufzeit nicht gebraucht werden, wie Abhängigkeiten nur für Tests.

`glib-or-gtk-wrap`

Diese Phase ist dieselbe, die auch im `glib-or-gtk-build-system` zur Verfügung gestellt wird, und mit Vorgabeeinstellungen wird sie nicht durchlaufen. Wenn sie gebraucht wird, kann sie mit dem Parameter `#:glib-or-gtk?` aktiviert werden.

`glib-or-gtk-compile-schemas`

Diese Phase ist dieselbe, die auch im `glib-or-gtk-build-system` zur Verfügung gestellt wird, und mit Vorgabeeinstellungen wird sie nicht durchlaufen. Wenn sie gebraucht wird, kann sie mit dem Parameter `#:glib-or-gtk?` aktiviert werden.

`linux-module-build-system` [Variable]

Mit `linux-module-build-system` können Linux-Kernelmodule erstellt werden.

Dieses Erstellungssystem ist eine Erweiterung des `gnu-build-system`, bei der aber die folgenden Phasen geändert wurden:

`configure`

Diese Phase konfiguriert die Umgebung so, dass das externe Kernel-Modul durch das Makefile des Linux-Kernels erstellt werden kann.

`build`

Diese Phase benutzt das Makefile des Linux-Kernels, um das externe Kernel-Modul zu erstellen.

`install`

Diese Phase benutzt das Makefile des Linux-Kernels zur Installation des externen Kernel-Moduls.

Es ist möglich und hilfreich, den für die Erstellung des Moduls zu benutzenden Linux-Kernel anzugeben (in der `arguments`-Form eines Pakets, dass das `linux-module-build-system` als Erstellungssystem benutzt, wird dazu der Schlüssel `#:linux` benutzt).

`node-build-system` [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system node`) exportiert. Sie stellt eine Implementierung der Erstellungsprozedur von Node.js (<https://nodejs.org>) dar, die annäherungsweise der Funktion des Befehls `npm install` gefolgt vom Befehl `npm test` entspricht.

Welches Node.js-Paket zur Interpretation der `npm`-Befehle benutzt wird, kann mit dem Parameter `#:node` angegeben werden. Dessen Vorgabewert ist `node`.

`tree-sitter-build-system` [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system tree-sitter`) exportiert. Sie implementiert, wie Grammatiken für Tree-sitter (<https://tree-sitter.github.io/tree-sitter/>), einer Bibliothek zur Syntaxanalyse, kompiliert werden. Dazu wird hauptsächlich `tree-sitter generate` ausgeführt, um Grammatiken in `grammar.js`-Dateien nach JSON und anschließend nach C zu übersetzen. Daraus wird dann Maschinencode kompiliert.

Tree-sitter-Pakete können mehrere Grammatiken enthalten. Deswegen ermöglicht es dieses Erstellungssystem, mit einem Schlüsselwort `#:grammar-directories` eine Liste von Orten anzugeben, wo je eine `grammar.js` zu finden ist.

In manchen Fällen hängt die eine Grammatik von der anderen ab, etwa wenn C++ von C abhängt oder TypeScript von JavaScript. Solche Abhängigkeiten können Sie als Eingaben unter `#:inputs` angeben.

Letztlich gibt es für die Pakete, die bei weitem nichts so komplexes brauchen, ein „triviales“ Erstellungssystem. Es ist in dem Sinn trivial, dass es praktisch keine Hilfestellungen gibt: Es fügt keine impliziten Eingaben hinzu und hat kein Konzept von Erstellungsphasen.

trivial-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system trivial`) exportiert.

Diesem Erstellungssystem muss im Argument `#:builder` ein Scheme-Ausdruck übergeben werden, der die Paketausgabe(n) erstellt – wie bei `build-expression->derivation` (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).

channel-build-system [Variable]

Diese Variable wird vom Modul (`guix build-system channel`) exportiert.

Dieses Erstellungssystem ist in erster Linie auf interne Nutzung ausgelegt. Ein Paket mit diesem Erstellungssystem muss im `source`-Feld eine Kanalspezifikation stehen haben (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78); alternativ kann für `source` der Name eines Verzeichnisses angegeben werden, dann muss aber ein Argument `#:commit` mit dem gewünschten Commit (einer hexadezimalen Zeichenkette) übergeben werden, so dass dieser erstellt wird.

Optional kann ein `#:channels`-Argument mit zusätzlichen Kanälen angegeben werden.

Damit ergibt sich ein Paket mit einer Guix-Instanz der angegebenen Kanäle, ähnlich der, die `guix time-machine` erstellen würde.

8.6 Erstellungsphasen

Fast alle Erstellungssysteme für Pakete implementieren ein Konzept von *Erstellungsphasen*: einer Abfolge von Aktionen, die vom Erstellungssystem ausgeführt werden, wenn Sie das Paket erstellen. Dabei fallen in den Store installierte Nebenerzeugnisse an. Eine Ausnahme ist der Erwähnung wert: das magere `trivial-build-system` (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139).

Wie im letzten Abschnitt erläutert, stellen diese Erstellungssysteme eine standardisierte Liste von Phasen zur Verfügung. Für `gnu-build-system` sind dies die hauptsächlichen Erstellungsphasen:

set-paths

Suchpfade in Umgebungsvariablen definieren. Dies geschieht für alle Eingabepakete. PATH wird so auch festgelegt. Siehe Abschnitt 8.8 [Suchpfade], Seite 175.

unpack Den Quell-Tarball entpacken und das Arbeitsverzeichnis wechseln in den entpackten Quellbaum. Wenn die Quelle bereits ein Verzeichnis ist, wird es in den Quellbaum kopiert und dorthin gewechselt.

patch-source-shebangs

„Shebangs“ in Quelldateien beheben, damit Sie sich auf die richtigen Store-Dateipfade beziehen. Zum Beispiel könnte `#!/bin/sh` zu `#!/gnu/store/...-bash-4.3/bin/sh` geändert werden.

configure

Das Skript `configure` mit einigen vorgegebenen Befehlszeilenoptionen ausführen, wie z.B. mit `--prefix=/gnu/store/...`, sowie mit den im `#:configure-flags`-Argument angegebenen Optionen.

build `make` ausführen mit den Optionen aus der Liste in `#:make-flags`. Wenn das Argument `#:parallel-build?` auf wahr gesetzt ist (was der Vorgabewert ist), wird `make -j` zum Erstellen ausgeführt.

check `make check` (oder statt `check` ein anderes bei `#:test-target` angegebenes Ziel) ausführen, außer falls `#:tests? #f` gesetzt ist. Wenn das Argument `#:parallel-tests?` auf wahr gesetzt ist (der Vorgabewert), führe `make check -j` aus.

install `make install` mit den in `#:make-flags` aufgelisteten Optionen ausführen.

patch-shebangs

Shebangs in den installierten ausführbaren Dateien beheben.

strip Symbole zur Fehlerbehebung aus ELF-Dateien entfernen (außer `#:strip-binaries?` ist auf falsch gesetzt) und in die `debug`-Ausgabe kopieren, falls diese verfügbar ist (siehe Kapitel 17 [Dateien zur Fehlersuche installieren], Seite 887).

validate-runpath

Den RUNPATH von ELF-Binärdateien validieren, sofern `#:validate-runpath?` falsch ist (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139).

Die Validierung besteht darin, sicherzustellen, dass jede gemeinsame Bibliothek, die von einer ELF-Binärdatei gebraucht wird (sie sind in DT_NEEDED-Einträgen im PT_DYNAMIC-Segment der ELF-Datei aufgeführt), im DT_RUNPATH-Eintrag der Datei gefunden wird. Mit anderen Worten wird gewährleistet, dass es beim Ausführen oder Benutzen einer solchen Binärdatei nicht zur Laufzeit zu einem Fehler kommt, eine Datei würde nicht gefunden. Siehe Abschnitt “Options” in *The GNU Linker* für mehr Informationen zum RUNPATH.

Andere Erstellungssysteme haben ähnliche, aber etwas unterschiedliche Phasen. Zum Beispiel hat das `cmake-build-system` gleichnamige Phasen, aber seine `configure`-Phase führt `cmake` statt `./configure` aus. Andere Erstellungssysteme wie z.B. `python-build-system` haben eine völlig andere Liste von Standardphasen. Dieser gesamte Code läuft erstellungsseitig: Er wird dann ausgewertet, wenn Sie das Paket wirklich erstellen, in einem eigenen Erstellungprozess nur dafür, den der Erstellungs-Daemon erzeugt (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des guix-daemon], Seite 17).

Erstellungsphasen werden durch assoziative Listen (kurz „Alists“) repräsentiert (siehe Abschnitt “Association Lists” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*) wo jeder Schlüssel ein Symbol für den Namen der Phase ist und der assozierte Wert eine Prozedur ist, die eine beliebige Anzahl von Argumenten nimmt. Nach Konvention empfangen diese Prozeduren

dadurch Informationen über die Erstellung in Form von *Schlüsselwort-Parametern*, die darin benutzt oder ignoriert werden können.

Zum Beispiel werden die `%standard-phases`, das ist die Variable mit der Alist der Erstellungsphasen, in (`guix build gnu-build-system`) so definiert³:

```
; ; Die Erstellungsphasen von 'gnu-build-system'.

(define* (unpack #:key source #:allow-other-keys)
  ;; Quelltarball extrahieren.
  (invoke "tar" "xvf" source))

(define* (configure #:key outputs #:allow-other-keys)
  ;; 'configure'-Skript ausführen. In Ausgabe "out" installieren.
  (let ((out (assoc-ref outputs "out")))
    (invoke "./configure"
           (string-append "--prefix=" out)))

(define* (build #:allow-other-keys)
  ;; Kompilieren.
  (invoke "make"))

(define* (check #:key (test-target "check") (tests? #true)
               #:allow-other-keys)
  ;; Testkatalog ausführen.
  (if tests?
      (invoke "make" test-target)
      (display "test suite not run\n"))

(define* (install #:allow-other-keys)
  ;; Dateien ins bei 'configure' festgelegte Präfix installieren.
  (invoke "make" "install"))

(define %standard-phases
  ;; Die Liste der Standardphasen (der Kürze halber lassen wir einige
  ;; aus). Jedes Element ist ein Paar aus Symbol und Prozedur.
  (list (cons 'unpack unpack)
        (cons 'configure configure)
        (cons 'build build)
        (cons 'check check)
        (cons 'install install)))
```

Hier sieht man wie `%standard-phases` als eine Liste von Paaren aus Symbol und Prozedur (siehe Abschnitt “Pairs” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*) definiert ist. Das erste Paar assoziiert die `unpack`-Prozedur mit dem `unpack`-Symbol – es gibt einen Namen an. Das zweite Paar definiert die `configure`-Phase auf ähnliche Weise, ebenso die anderen. Wenn ein Paket erstellt wird, das `gnu-build-system` benutzt, werden diese Phasen der

³ Wir stellen hier nur eine vereinfachte Sicht auf diese Erstellungsphasen vor. Wenn Sie alle Details wollen, schauen Sie sich (`guix build gnu-build-system`) an!

Reihe nach ausgeführt. Sie können beim Erstellen von Paketen im Erstellungsprotokoll den Namen jeder gestarteten und abgeschlossenen Phase sehen.

Schauen wir uns jetzt die Prozeduren selbst an. Jede davon wird mit `define*` definiert, dadurch können bei `#:key` die Schlüsselwortparameter aufgelistet werden, die die Prozedur annimmt, wenn gewünscht auch zusammen mit einem Vorgabewert, und durch `#:allow-other-keys` wird veranlasst, dass andere Schlüsselwortparameter ignoriert werden (siehe Abschnitt “Optional Arguments” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*).

Die `unpack`-Prozedur berücksichtigt den `source`-Parameter; das Erstellungssystem benutzt ihn, um den Dateinamen des Quell-Tarballs (oder des Checkouts aus einer Versionskontrolle) zu finden. Die anderen Parameter ignoriert sie. Die `configure`-Phase interessiert sich nur für den `outputs`-Parameter, eine Alist, die die Namen von Paketausgaben auf ihre Dateinamen im Store abbildet (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59). Sie extrahiert den Dateinamen für `out`, die Standardausgabe, und gibt ihn an `./configure` als das Installationspräfix weiter, wodurch `make install` zum Schluss alle Dateien in dieses Verzeichnis kopieren wird (siehe Abschnitt “Configuration” in *GNU Coding Standards*). `build` und `install` ignorieren all ihre Argumente. `check` berücksichtigt das Argument `test-target`, worin der Name des Makefile-Ziels angegeben wird, um die Tests auszuführen. Es wird stattdessen eine Nachricht angezeigt und die Tests übersprungen, wenn `tests?` falsch ist.

Die Liste der Phasen, die für ein bestimmtes Paket benutzt werden, kann über den `#:phases`-Parameter an das Erstellungssystem geändert werden. Das Ändern des Satzes von Erstellungsphasen funktioniert so, dass eine neue Alist von Phasen aus der oben beschriebenen `%standard-phases`-Alist heraus erzeugt wird. Dazu können die Standardprozeduren zur Bearbeitung von assoziativen Listen wie `alist-delete` benutzt werden (siehe Abschnitt “SRFI-1 Association Lists” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*), aber es ist bequemer, dafür die Prozedur `modify-phases` zu benutzen (siehe Abschnitt 8.7 [Werkzeuge zur Erstellung], Seite 167).

Hier ist ein Beispiel für eine Paketdefinition, die die `configure`-Phase aus `%standard-phases` entfernt und eine neue Phase vor der `build`-Phase namens `set-prefix-in-makefile` einfügt:

```
(define-public beispiel
  (package
    (name "beispiel")
    ;; wir lassen die anderen Felder aus
    (build-system gnu-build-system)
    (arguments
      (list
        #:phases
        #~(modify-phases %standard-phases
          (delete 'configure)
          (add-before 'build 'set-prefix-in-makefile
            (lambda* (#:key inputs #:allow-other-keys)
              ;; Makefile anpassen, damit die 'PREFIX'-
              ;; Variable auf #$output verweist und
              ;; 'XMLLINT' auf den richtigen Pfad verweist.
              (substitute* "Makefile"
                ())))
        ))))
```

```
(("PREFIX =.*")
  (string-append "PREFIX = " #$output "\n"))
(("XMLLINT =.*")
  (string-append "XMLLINT = "
    (search-input-file inputs "/bin/xmllint")■
    "\n")))))))))
```

Die neu eingefügte Phase wurde als anonyme Prozedur geschrieben. Solche namenlosen Prozeduren schreibt man mit `lambda*`. Durch sie wird nach der ausführbaren Datei `xmllint` in jedem Verzeichnis `/bin` aller Paketeingaben gesucht (siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119). Oben berücksichtigt sie den `outputs`-Parameter, den wir zuvor gesehen haben. Siehe Abschnitt 8.7 [Werkzeuge zur Erstellung], Seite 167, für mehr Informationen über die in dieser Phase benutzten Hilfsmittel und für mehr Beispiele zu `modify-phases`.

Tipp: Sie können den Code, der sich für das `#:phases`-Argument ergibt, interaktiv auf der REPL untersuchen (siehe Abschnitt 8.14 [Interaktiv mit Guix arbeiten], Seite 201).

Sie sollten im Kopf behalten, dass Erstellungsphasen aus Code bestehen, der erst dann ausgewertet wird, wenn das Paket erstellt wird. Das ist der Grund, warum der gesamte `modify-phases`-Ausdruck oben quotiert wird. Quotiert heißt, er steht nach einem `#~` oder Doppelkreuz-Tilde: Er wird nicht sofort als Code ausgewertet, sondern nur zur späteren Ausführung vorgemerkt (wir sagen *staged*, siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188, für eine Erläuterung von Code-Staging und den beteiligten *Code-Schichten* (oder „Strata“)).

8.7 Werkzeuge zur Erstellung

Sobald Sie anfangen, nichttriviale Paketdefinitionen (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116) oder andere Erstellungsaktionen (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) zu schreiben, würden Sie sich wahrscheinlich darüber freuen, Helferlein für „Shell-artige“ Aktionen vordefiniert zu bekommen, also Code, den Sie benutzen können, um Verzeichnisse anzulegen, Dateien rekursiv zu kopieren oder zu löschen, Erstellungsphasen anzupassen und Ähnliches. Das Modul (`guix build utils`) macht solche nützlichen Werkzeugprozeduren verfügbar.

Die meisten Erstellungssysteme laden (`guix build utils`) (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). Wenn Sie also eigene Erstellungsphasen für Ihre Paketdefinitionen schreiben, können Sie in den meisten Fällen annehmen, dass diese Prozeduren bei der Auswertung sichtbar sein werden.

Beim Schreiben von G-Ausdrücken können Sie auf der „Erstellungsseite“ (`guix build utils`) mit `with-imported-modules` importieren und anschließend mit der `use-modules`-Form sichtbar machen (siehe Abschnitt “Using Guile Modules” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*):

```
(with-imported-modules '((guix build utils)) ;importieren
  (computed-file "leerer-verzeichnisbaum"
    #~(begin
      ;; Sichtbar machen.
      (use-modules (guix build utils)))
```

```
; ; Jetzt kann man problemlos 'mkdir-p' nutzen.  
(mkdir-p (string-append #$output "/a/b/c"))))
```

Der Rest dieses Abschnitts stellt eine Referenz der meisten Werkzeugprozeduren dar, die (`guix build utils`) anbietet.

8.7.1 Umgehen mit Store-Dateinamen

Dieser Abschnitt dokumentiert Prozeduren, die sich mit Dateinamen von Store-Objekten befassen.

%store-directory	[Prozedur]
Liefert den Verzeichnisnamen des Stores.	
store-file-name? Datei	[Prozedur]
Liefert wahr zurück, wenn sich <i>Datei</i> innerhalb des Stores befindet.	
strip-store-file-name Datei	[Prozedur]
Liefert den Namen der <i>Datei</i> , die im Store liegt, ohne den Anfang <code>/gnu/store</code> und ohne die Prüfsumme am Namensanfang. Als Ergebnis ergibt sich typischerweise eine Zeichenkette aus " <i>Paket-Version</i> ".	
package-name->name+version Name	[Prozedur]
Liefert für den Paket-Namen (so etwas wie "foo-0.9.1b") zwei Werte zurück: zum einen "foo" und zum anderen "0.9.1b". Wenn der Teil mit der Version fehlt, werden der <i>Name</i> und <code>#f</code> zurückgeliefert. Am ersten Bindestrich, auf den eine Ziffer folgt, wird der Versionsteil abgetrennt.	

8.7.2 Dateitypen

Bei den folgenden Prozeduren geht es um Dateien und Dateitypen.

directory-exists? Verzeichnis	[Prozedur]
Liefert <code>#t</code> , wenn das <i>Verzeichnis</i> existiert und ein Verzeichnis ist.	
executable-file? Datei	[Prozedur]
Liefert <code>#t</code> , wenn die <i>Datei</i> existiert und ausführbar ist.	
symbolic-link? Datei	[Prozedur]
Liefert <code>#t</code> , wenn die <i>Datei</i> eine symbolische Verknüpfung ist (auch bekannt als „Symbolik“).	
elf-file? Datei	[Prozedur]
ar-file? Datei	[Prozedur]
gzip-file? Datei	[Prozedur]
Liefert <code>#t</code> , wenn die <i>Datei</i> jeweils eine ELF-Datei, ein <code>ar</code> -Archiv (etwa eine statische Bibliothek mit <code>.a</code>) oder eine gzip-Datei ist.	
reset-gzip-timestamp Datei [#:keep-mtime? #t]	[Prozedur]
Wenn die <i>Datei</i> eine gzip-Datei ist, wird ihr eingebetteter Zeitstempel zurückgesetzt (wie bei <code>gzip --no-name</code>) und wahr geliefert. Ansonsten wird <code>#f</code> geliefert. Wenn <code>keep-mtime?</code> wahr ist, wird der Zeitstempel der letzten Modifikation von <i>Datei</i> beibehalten.	

8.7.3 Änderungen an Dateien

Die folgenden Prozeduren und Makros helfen beim Erstellen, Ändern und Löschen von Dateien. Sie machen Funktionen ähnlich zu Shell-Werkzeugen wie `mkdir -p`, `cp -r`, `rm -r` und `sed` verfügbar. Sie ergänzen Guiles ausgiebige aber kleinschrittige Dateisystemschnittstelle (siehe Abschnitt “POSIX” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*).

with-directory-excursion Verzeichnis Rumpf... [Makro]

Den *Rumpf* ausführen mit dem *Verzeichnis* als aktuellem Verzeichnis des Prozesses.

Im Grunde ändert das Makro das aktuelle Arbeitsverzeichnis auf *Verzeichnis* bevor der *Rumpf* ausgewertet wird, mittels `.chdir` (siehe Abschnitt “Processes” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Wenn der dynamische Bereich von *Rumpf* wieder verlassen wird, wechselt es wieder ins anfängliche Verzeichnis zurück, egal ob der *Rumpf* durch normales Zurückliefern eines Ergebnisses oder durch einen nichtlokalen Sprung wie etwa eine Ausnahme verlassen wurde.

mkdir-p Verzeichnis [Prozedur]

Das *Verzeichnis* und all seine Vorgänger erstellen.

install-file Datei Verzeichnis [Prozedur]

Verzeichnis erstellen, wenn es noch nicht existiert, und die *Datei* mit ihrem Namen dorthin kopieren.

make-file-writable Datei [Prozedur]

Dem Besitzer der *Datei* Schreibberechtigung darauf erteilen.

copy-recursively Quelle Zielort [#:log (current-output-port)] [Prozedur]

[#:follow-symlinks? #f] [#:copy-file copy-file] [#:keep-mtime? #f]
[#:keep-permissions? #t] [#:select? (const #t)]

Das *Verzeichnis Quelle* rekursiv an den *Zielort* kopieren. Wenn *follow-symlinks?* wahr ist, folgt die Rekursion symbolischen Verknüpfungen, ansonsten werden die Verknüpfungen als solche beibehalten. Zum Kopieren regulärer Dateien wird *copy-file* aufgerufen. Dabei wird *select?* auf jedem Eintrag in *Quelle* mit zwei Argumenten aufgerufen, *Datei* und *Stat*. *Datei* ist der absolute Dateiname des Eintrags und *Stat* ist das, was ein Aufruf von `lstat` zurückgibt (bzw. `stat`, wenn *follow-symlinks?* wahr ist). Einträge, für die *select?* nicht wahr zurückliefert, werden ausgelassen. Wenn *keep-mtime?* wahr ist, bleibt der Zeitstempel der letzten Änderung an den Dateien in *Quelle* dabei bei denen am *Zielort* erhalten. Wenn *keep-permissions?* wahr ist, bleiben Dateiberechtigungen erhalten. Ein ausführliches Protokoll wird in den bei *log* angegebenen Port geschrieben.

delete-file-recursively Verzeichnis [#:follow-mounts? #f] [Prozedur]

Das *Verzeichnis* rekursiv löschen, wie bei `rm -rf`, ohne symbolischen Verknüpfungen zu folgen. Auch Einhängepunkten wird *nicht* gefolgt, außer falls *follow-mounts?* wahr ist. Fehler dabei werden angezeigt aber ignoriert.

substitute* Datei ((Regexp Muster-Variable...) Rumpf...) ... [Makro]

Den regulären Ausdruck *Regexp* in der *Datei* durch die durch *Rumpf* berechnete Zeichenkette ersetzen. Bei der Auswertung von *Rumpf* wird jede *Muster-Variable* an den Teilausdruck an der entsprechenden Position der *Regexp* gebunden. Zum Beispiel:

(`substitute* file`

```
(("Hallo")
 "Guten Morgen\n")
((("foo([a-z]+)bar(.*)$" alles Buchstaben Ende)
 (string-append "baz" Buchstaben Ende)))
```

Jedes Mal, wenn eine Zeile in der *Datei* den Text `Hallo` enthält, wird dieser durch `Guten Morgen` ersetzt. Jedes Mal, wenn eine Zeile zum zweiten regulären Ausdruck passt, wird `alles` an die vollständige Übereinstimmung gebunden, `Buchstaben` wird an den ersten Teilausdruck gebunden und `Ende` an den letzten.

Wird für eine *Muster-Variable* nur `_` geschrieben, so wird keine Variable an die Teilzeichenkette an der entsprechenden Position im Muster gebunden.

Alternativ kann statt einer *Datei* auch eine Liste von Dateinamen angegeben werden. In diesem Fall wird jede davon den Substitutionen unterzogen.

Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung von `$`, um auf das Ende einer Zeile zu passen. `$` passt nämlich *nicht* auf den Zeilenumbruch am Ende einer Zeile. Wenn es zum Beispiel zu einer ganzen Zeile passen soll, an deren Ende ein Backslash steht, kann der benötigte reguläre Ausdruck etwa `"(.*)\\\\\\n$"` lauten.

8.7.4 Dateien suchen

Dieser Abschnitt beschreibt Prozeduren, um Dateien zu suchen und zu filtern.

file-name-predicate *Regexp* [Prozedur]

Liefert ein Prädikat, das gegeben einen Dateinamen, dessen Basisnamen auf *Regexp* passt, wahr liefert.

find-files *Verzeichnis* [*Prädikat*] [`#:stat lstat`] [`#:directories? #f`] [`#:fail-on-error? #f`] [Prozedur]

Liefert die lexikografisch sortierte Liste der Dateien innerhalb *Verzeichnis*, für die das *Prädikat* wahr liefert. An *Prädikat* werden zwei Argumente übergeben: Der absolute Dateiname und der zugehörige Stat-Puffer. Das vorgegebene Prädikat liefert immer wahr. Als *Prädikat* kann auch ein regulärer Ausdruck benutzt werden; in diesem Fall ist er äquivalent zu (**file-name-predicate** *Prädikat*). Mit *stat* werden Informationen über die Datei ermittelt; wenn dafür *lstat* benutzt wird, bedeutet das, dass symbolische Verknüpfungen nicht verfolgt werden. Wenn *directories?* wahr ist, dann werden auch Verzeichnisse aufgezählt. Wenn *fail-on-error?* wahr ist, dann wird bei einem Fehler eine Ausnahme ausgelöst.

Nun folgen ein paar Beispiele, wobei wir annehmen, dass das aktuelle Verzeichnis der Wurzel des Guix-Quellbaums entspricht.

```
; Alle regulären Dateien im aktuellen Verzeichnis auflisten.
(find-files ".")
⇒ ("./.dir-locals.el" "./.gitignore" ...)

; Alle .scm-Dateien unter gnu/services auflisten.
(find-files "gnu/services" "\\.scm$")
⇒ ("gnu/services/admin.scm" "gnu/services/audio.scm" ...)

; ar-Dateien im aktuellen Verzeichnis auflisten.
```

```
(find-files "." (lambda (file stat) (ar-file? file)))
⇒ ("./libformat.a" "./libstore.a" ...)
```

which Programm [Prozedur]

Liefert den vollständigen Dateinamen für das *Programm*, der in \$PATH gesucht wird, oder #f, wenn das *Programm* nicht gefunden werden konnte.

search-input-file Eingaben Name [Prozedur]

search-input-directory Eingaben Name [Prozedur]

Liefert den vollständigen Dateinamen von *Name*, das in allen *Eingaben* gesucht wird. **search-input-file** sucht nach einer regulären Datei, während **search-input-directory** nach einem Verzeichnis sucht. Wenn der *Name* nicht vorkommt, wird eine Ausnahme ausgelöst.

Hierbei muss für *Eingaben* eine assoziative Liste wie **inputs** oder **native-inputs** übergeben werden, die für Erstellungsphasen zur Verfügung steht (siehe Abschnitt 8.6 [Erstellungsphasen], Seite 163).

Hier ist ein (vereinfachtes) Beispiel, wie **search-input-file** in einer Erstellungsphase des **wireguard-tools**-Pakets benutzt wird:

```
(add-after 'install 'wrap-wg-quick
  (lambda* (#:key inputs outputs #:allow-other-keys)
    (let ((coreutils (string-append (assoc-ref inputs "coreutils")
                                    "/bin")))
      (wrap-program (search-input-file outputs "bin/wg-quick")
                    #:sh (search-input-file inputs "bin/bash")
                    `("PATH" ":" prefix ,(list coreutils))))))
```

8.7.5 Programme aufrufen

Im Modul finden Sie Prozeduren, die geeignet sind, Prozesse zu erzeugen. Hauptsächlich handelt es sich um praktische Wrapper für Guiles **system*** (siehe Abschnitt “Processes” in Referenzhandbuch zu GNU Guile).

invoke Programm Argumente... [Prozedur]

Programm mit Argumenten aufrufen. Es wird eine &invoke-error-Ausnahme ausgelöst, wenn der Exit-Code ungleich null ist, ansonsten wird #t zurückgeliefert.

Der Vorteil gegenüber **system*** ist, dass Sie den Rückgabewert nicht zu überprüfen brauchen. So vermeiden Sie umständlichen Code in Shell-Skript-haften Schnipseln etwa in Erstellungsphasen von Paketen.

invoke-error? c [Prozedur]

Liefert wahr, wenn *c* ein &invoke-error-Zustand ist.

invoke-error-program c [Prozedur]

invoke-error-arguments c [Prozedur]

invoke-error-exit-status c [Prozedur]

invoke-error-term-signal c [Prozedur]

invoke-error-stop-signal c [Prozedur]

Auf bestimmte Felder von *c* zugreifen, einem &invoke-error-Zustand.

report-invoke-error *c Port* [Prozedur]

Auf *Port* (nach Vorgabe der `current-error-port`) eine Meldung für *c*, einem &invoke-error-Zustand, menschenlesbar ausgeben.

Normalerweise würden Sie das so benutzen:

```
(use-modules (srfi srfi-34) ;für 'guard'
            (guix build utils))

(guard (c ((invoke-error? c)
           (report-invoke-error c)))
       (invoke "date" "--imaginary-option"))

⇒ command "date" "--imaginary-option" failed with status 1
```

invoke/quiet *Programm Argumente...* [Prozedur]

Programm mit *Argumente* aufrufen und dabei die Standardausgabe und Standardfehlerausgabe von *Programm* einfangen. Wenn *Programm* erfolgreich ausgeführt wird, wird *nichts* ausgegeben und der unbestimmte Wert `*unspecified*` zurückgeliefert. Andernfalls wird ein &message-Fehlerzustand ausgelöst, der den Status-Code und die Ausgabe von *Programm* enthält.

Hier ist ein Beispiel:

```
(use-modules (srfi srfi-34) ;für 'guard'
            (srfi srfi-35) ;für 'message-condition?'
            (guix build utils))

(guard (c ((message-condition? c)
           (display (condition-message c))))
       (invoke/quiet "date") ;alles in Ordnung
       (invoke/quiet "date" "--imaginary-option"))

⇒ 'date --imaginary-option' exited with status 1; output follows:

date: Unbekannte Option »--imaginary-option«
„date --help“ liefert weitere Informationen.
```

8.7.6 Erstellungsphasen

(`guix build utils`) enthält auch Werkzeuge, um die von Erstellungssystemen benutzten Erstellungsphasen zu verändern (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). Erstellungsphasen werden durch assoziative Listen oder „Alists“ repräsentiert (siehe Abschnitt “Association Lists” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*), wo jeder Schlüssel ein Symbol ist, das den Namen der Phase angibt, und der assoziierte Wert eine Prozedur ist (siehe Abschnitt 8.6 [Erstellungsphasen], Seite 163).

Die zum Kern von Guile („Guile core“) gehörenden Prozeduren und das Modul (`srfi srfi-1`) stellen beide Werkzeuge zum Bearbeiten von Alists zur Verfügung. Das Modul (`guix build utils`) ergänzt sie um Werkzeuge, die speziell für Erstellungsphasen gedacht sind.

modify-phases Phasen Klausel...

[Makro]

Die Phasen der Reihe nach entsprechend jeder Klausel ändern. Die Klauseln dürfen eine der folgenden Formen haben:

```
(delete alter-Phasename)
(replace alter-Phasename neue-Phase)
(add-before alter-Phasename neuer-Phasename neue-Phase)
(add-after alter-Phasename neuer-Phasename neue-Phase)
```

Jeder Phasename oben ist ein Ausdruck, der zu einem Symbol auswertet, und neue-Phase ist ein Ausdruck, der zu einer Prozedur auswertet.

Folgendes Beispiel stammt aus der Definition des grep-Pakets. Es fügt eine neue Phase namens `egrep-und-fgrep-korrigieren` hinzu, die auf die `install`-Phase folgen soll. Diese Phase ist eine Prozedur (`lambda*` bedeutet, sie ist eine Prozedur ohne eigenen Namen), die ein Schlüsselwort `#:outputs` bekommt und die restlichen Schlüsselwortargumente ignoriert (siehe Abschnitt ‘Optional Arguments’ in Referenzhandbuch zu GNU Guile für mehr Informationen zu `lambda*` und optionalen sowie Schlüsselwort-Argumenten). In der Phase wird `substitute*` benutzt, um die installierten Skripte `egrep` und `fgrep` so zu verändern, dass sie `grep` anhand seines absoluten Dateinamens aufrufen:

```
(modify-phases %standard-phases
  (add-after 'install 'egrep-und-fgrep-korrigieren
    ';; 'egrep' und 'fgrep' patchen, damit diese 'grep' über den
    ';; absoluten Dateinamen ausführen, statt es in $PATH zu suchen.
    (lambda* (#:key outputs #:allow-other-keys)
      (let* ((out (assoc-ref outputs "out"))
             (bin (string-append out "/bin")))
        (substitute* (list (string-append bin "/egrep")
                           (string-append bin "/fgrep"))
                     ('(^exec grep)
                       (string-append "exec " bin "/grep"))))))))
```

In dem Beispiel, das nun folgt, werden Phasen auf zweierlei Art geändert: Die Standard-`configure`-Phase wird gelöscht, meistens weil das Paket über kein `configure`-Skript oder etwas Ähnliches verfügt, und die vorgegebene `install`-Phase wird durch eine ersetzt, in der die zu installierenden ausführbaren Dateien manuell kopiert werden.

```
(modify-phases %standard-phases
  (delete 'configure)      ;kein 'configure'-Skript
  (replace 'install
    (lambda* (#:key outputs #:allow-other-keys)
      ';; Das Makefile im Paket enthält kein "install"-Ziel,
      ';; also müssen wir es selber machen.
      (let ((bin (string-append (assoc-ref outputs "out")
                                "/bin")))
        (install-file "footswitch" bin)
        (install-file "scythe" bin))))))
```

8.7.7 Wrapper

Es kommt vor, dass Befehle nur richtig funktionieren, wenn bestimmte Umgebungsvariable festgelegt sind. Meistens geht es dabei um Suchpfade (siehe Abschnitt 8.8 [Suchpfade], Seite 175). Wenn man sie nicht zuweist, finden die Programme vielleicht benötigte Dateien oder andere Befehle *nicht* oder sie nehmen die „falschen“, je nachdem, in welcher Umgebung man sie ausführt. Einige Beispiele:

- ein Shell-Skript, wo erwartet wird, dass die darin benutzten Befehle in PATH zu finden sind,
- ein Guile-Programm, wo erwartet wird, dass dessen Module in GUILE_LOAD_PATH und GUILE_LOAD_COMPILED_PATH liegen,
- eine Qt-Anwendung, für die bestimmte Plugins in QT_PLUGIN_PATH erwartet werden.

Das Ziel einer Paketautorin ist, dass Befehle immer auf gleiche Weise funktionieren statt von externen Einstellungen abhängig zu sein. Eine Möglichkeit, das zu bewerkstelligen, ist, Befehle in ein dünnes Wrapper-Skript einzukleiden, welches diese Umgebungsvariablen festlegt und so dafür sorgt, dass solche Laufzeitabhängigkeiten sicherlich gefunden werden. Der Wrapper würde in den obigen Beispielen also benutzt, um PATH, GUILE_LOAD_PATH oder QT_PLUGIN_PATH festzulegen.

Das Wrappen wird erleichtert durch ein paar Hilfsprozeduren im Modul (`guix build utils`), mit denen Sie Befehle wrappen können.

wrap-program *Programm* [`#:sh sh`] [`#:rest Variable`] [Prozedur]

Einen Wrapper für *Programm* anlegen. Die Liste *Variable* sollte so aussehen:

`'(Variable Trennzeichen Position Liste-von-Verzeichnissen)`

Das *Trennzeichen* ist optional. Wenn Sie keines angeben, wird `:` genommen.

Zum Beispiel kopiert dieser Aufruf:

```
(wrap-program "foo"
             '("PATH" ":" = ("/gnu/.../bar/bin"))
             '("CERT_PATH" suffix ("gnu/.../baz/certs"
                                   "/qux/certs")))
```

foo nach *.foo-real* und erzeugt die Datei *foo* mit folgendem Inhalt:

```
#!/usr/bin/bash
export PATH="/gnu/.../bar/bin"
export CERT_PATH="$CERT_PATH${CERT_PATH:+:}/gnu/.../baz/certs:/qux/certs"
exec -a $0 /usr/bin/.foo-real "$@"
```

Wenn *Programm* bereits mit `wrap-program` gewrapped wurde, wird sein bestehender Wrapper um die Definitionen jeder Variable in der *Variable*-Liste ergänzt. Ansonsten wird ein Wrapper mit *sh* als Interpretierer angelegt.

wrap-script *Programm* [`#:guile guile`] [`#:rest Variable`] [Prozedur]

Das Skript *Programm* in einen Wrapper wickeln, damit *Variable* vorher festgelegt werden. Das Format für *Variable* ist genau wie bei der Prozedur `wrap-program`. Der Unterschied zu `wrap-program` ist, dass kein getrenntes Shell-Skript erzeugt wird, sondern das *Programm* selbst abgeändert wird, indem zu Beginn von *Programm* ein Guile-Skript platziert wird. In der Sprache des Skripts wird das Guile-Skript als Kommentar interpretiert.

Besondere Kommentare zur Kodierung der Datei, wie es sie bei Python geben kann, werden auf der zweiten Zeile neu erzeugt.

Beachten Sie, dass diese Prozedur auf dieselbe Datei nur einmal angewandt werden kann, denn sie auf Guile-Skripts loszulassen wird *nicht* unterstützt.

8.8 Suchpfade

Zahlreiche Programme und Bibliotheken suchen nach Eingabedaten in einem *Suchpfad*, d.h. einer Liste von Verzeichnissen: Shells wie Bash suchen ausführbare Dateien im Befehls-Suchpfad, ein C-Compiler sucht .h-Dateien in seinem Header-Suchpfad, der Python-Interpretierer sucht .py-Dateien in seinem Suchpfad, der Rechtschreibprüfer hat einen Suchpfad für Wörterbücher und so weiter.

Suchpfade kann man für gewöhnlich über Umgebungsvariable festlegen (siehe Abschnitt “Environment Variables” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Zum Beispiel ändern Sie die oben genannten Suchpfade, indem Sie den Wert der Umgebungsvariablen PATH, C_INCLUDE_PATH, PYTHONPATH (oder GUIX_PYTHONPATH) und DICPATH festlegen – Sie wissen schon, diese Variablen, die auf PATH enden und wenn Sie etwas daran falsch machen, werden Dinge „nicht gefunden“.

Vielleicht ist Ihnen auf der Befehlszeile aufgefallen, dass Guix Bescheid weiß, welche Umgebungsvariablen definiert sein müssen und wie. Wenn Sie Pakete in Ihr Standardprofil installieren, wird die Datei `~/.guix-profile/etc/profile` angelegt, die Sie mit `source` in Ihre Shell übernehmen können, damit die Variablen richtig festgelegt sind. Genauso werden Ihnen, wenn Sie mit `guix shell` eine Umgebung mit Python und der Python-Bibliothek NumPy erzeugen lassen und die Befehlszeilenoption `--search-paths` angeben, die Variablen PATH und GUIX_PYTHONPATH gezeigt (siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89):

```
$ guix shell python python-numpy --pure --search-paths
export PATH="/gnu/store/...-profile/bin"
export GUIX_PYTHONPATH="/gnu/store/...-profile/lib/python3.9/site-packages"■
```

Wenn Sie `--search-paths` weglassen, werden diese Umgebungsvariablen direkt festgelegt, so dass Python NumPy vorfinden kann:

```
$ guix shell python python-numpy -- python3
Python 3.9.6 (default, Jan  1 1970, 00:00:01)
[GCC 10.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import numpy
>>> numpy.version.version
'1.20.3'
```

Damit das funktioniert, wurden in der Definition des `python`-Pakets der dafür nötige Suchpfad und die zugehörige Umgebungsvariable GUIX_PYTHONPATH *deklariert*. Das sieht so aus:

```
(package
  (name "python")
  (version "3.9.9")
  ;; davor stehen andere Felder ...
```

```
(native-search-paths
  (list (search-path-specification
    (variable "GUIX_PYTHONPATH")
    (files (list "lib/python/3.9/site-packages")))))
```

Die Aussage hinter dem `native-search-paths`-Feld ist, dass wenn das `python`-Paket benutzt wird, die Umgebungsvariable `GUIX_PYTHONPATH` so definiert wird, dass alle Unterverzeichnisse `lib/python/3.9/site-packages` in seiner Umgebung enthalten sind. (Mit `native-` meinen wir, dass in einer Umgebung zur Cross-Kompilierung nur native Eingaben zum Suchpfad hinzugefügt werden dürfen; siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119.) In unserem NumPy-Beispiel oben enthält das Profil, in dem `python` auftaucht, genau ein solches Unterverzeichnis, auf das `GUIX_PYTHONPATH` festgelegt wird. Wenn es mehrere `lib/python/3.9/site-packages` gibt – etwa wenn wir über Erstellungsumgebungen reden –, dann werden alle durch Doppelpunkte (`:`) getrennt zu `GUIX_PYTHONPATH` hinzugefügt.

Anmerkung: Wir weisen darauf hin, dass `GUIX_PYTHONPATH` als Teil der Definition des `python`-Pakets spezifiziert wird und *nicht* als Teil von `python-numpy`. Der Grund ist, dass diese Umgebungsvariable zu Python „gehört“ und nicht zu NumPy: Python ist es, das den Wert der Variablen ausliest und befolgt.

Daraus folgt, dass wenn Sie ein Profil ohne `python` erzeugen, `GUIX_PYTHONPATH` *nicht* definiert wird, selbst wenn .py-Dateien zum Profil gehören:

```
$ guix shell python-numpy --search-paths --pure
  export PATH="/gnu/store/...-profile/bin"
```

Das ist logisch, wenn wir das Profil alleine betrachten: Keine Software im Profil würde `GUIX_PYTHONPATH` auslesen.

Selbstverständlich gibt es mehr als nur eine Sorte Suchpfad: Es gibt Pakete, die mehrere Suchpfade berücksichtigen, solche mit anderen Trennzeichen als dem Doppelpunkt, solche, die im Suchpfad gleich mehrere Verzeichnisse aufnehmen, und so weiter. Ein weiterführendes Beispiel ist der Suchpfad von libxml2: Der Wert der Umgebungsvariablen `XML_CATALOG_FILES` wird durch Leerzeichen getrennt, er muss eine Liste von `catalog.xml`-Dateien (keinen Verzeichnissen) fassen und diese sind in `xml`-Unterverzeichnissen zu finden – ganz schön anspruchsvoll. Die Suchpfadspezifikation dazu sieht so aus:

```
(search-path-specification
  (variable "XML_CATALOG_FILES")
  (separator " ")
  (files '("xml"))
  (file-pattern "^catalog\\\\.xml$")
  (file-type 'regular))
```

Keine Angst; die meisten Suchpfadspezifikationen sind einfacher.

Im Modul (`guix search-paths`) wird der Datentyp für Suchpfadspezifikationen definiert sowie eine Reihe von Hilfsprozeduren. Es folgt nun die Referenz der Suchpfadspezifikationen.

search-path-specification Der Datentyp für Suchpfadspezifikationen.	[Datentyp]
---	------------

variable Welchen Namen die Umgebungsvariable für diesen Suchpfad trägt (als Zeichenkette).

files Eine Liste der Unterverzeichnisse, die zum Suchpfad hinzugefügt werden sollen.

separator (Vorgabe: ":")
Die Zeichenkette, wodurch Komponenten des Suchpfads voneinander getrennt werden.
Für den Sonderfall, dass für **separator** der Wert **#f** gewählt wird, handelt es sich um einen „Suchpfad mit nur einer Komponente“, mit anderen Worten einen Suchpfad, der höchstens ein Element enthalten darf. Das ist für Fälle gedacht wie die **SSL_CERT_DIR**-Variable (die OpenSSL, cURL und ein paar andere Pakete beachten) oder die **ASPELL_DICT_DIR**-Variable (auf die das Rechtschreibprüffprogramm GNU Aspell achtet), welche beide auf ein einzelnes Verzeichnis zeigen müssen.

file-type (Vorgabe: 'directory')
Welche Art von Datei passt – hier kann 'directory' (für Verzeichnisse) oder 'regular' (für reguläre Dateien) angegeben werden, aber auch jedes andere Symbol, was **stat:type** zurückliefern kann (siehe Abschnitt “File System” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*).
In the **XML_CATALOG_FILES** example above, we would match regular files; in the Python example, we would match directories.

file-pattern (Vorgabe: **#f**)
Das hier muss entweder **#f** oder ein regulärer Ausdruck sein, der angibt, welche Dateien *innerhalb* der mit dem Feld **files** angegebenen Unterverzeichnisse darauf passen.
Again, the **XML_CATALOG_FILES** example shows a situation where this is needed.

Manche Suchpfade sind an mehr als ein Paket gekoppelt. Um sie nicht doppelt und dreifach zu spezifizieren, sind manche davon vordefiniert in (**guix search-paths**).

\$SGML_CATALOG_FILES [Variable]
\$XML_CATALOG_FILES [Variable]
These two search paths indicate where the TR9401 catalog (<https://www.oasis-open.org/specs/a401.htm>)⁴ or XML catalog (<https://www.oasis-open.org/committees/download.php/14809/xml-catalogs.html>) files can be found.

\$SSL_CERT_DIR [Variable]
\$SSL_CERT_FILE [Variable]
Mit diesen beiden Suchpfaden wird angegeben, wo X.509-Zertifikate zu finden sind (siehe Abschnitt 11.12 [X.509-Zertifikate], Seite 750).

Diese vordefinierten Suchpfade kann man wie im folgenden Beispiel benutzen:

(package

⁴ Alternatively known as SGML catalog.

```
(name "curl")
;; eigentlich stehen hier noch ein paar Felder ...
(native-search-paths (list $SSL_CERT_DIR $SSL_CERT_FILE)))
```

Wie macht man aus Suchpfadspezifikationen einerseits und einem Haufen Verzeichnisse andererseits nun eine Menge von Definitionen für Umgebungsvariable? Das ist die Aufgabe von `evaluate-search-paths`.

evaluate-search-paths *Suchpfade Verzeichnisse [getenv]* [Prozedur]

Die *Suchpfade* auswerten. Sie werden als Liste von Suchpfadspezifikationen übergeben und untersucht werden Verzeichnisse, eine Liste von Verzeichnisnamen. Das Ergebnis wird als Liste von Paaren aus Spezifikation und Wert zurückgeliefert. Wenn Sie `getenv` angeben, werden darüber die momentanen Festlegungen erfasst und nur die *nicht* bereits gültigen gemeldet.

Das Modul (`guix profiles`) enthält eine zugeschnittenere Hilfsprozedur `load-profile`, mit der Umgebungsvariable eines Profils festgelegt werden.

8.9 Der Store

Konzeptionell ist der *Store* der Ort, wo Ableitungen nach erfolgreicher Erstellung gespeichert werden – standardmäßig finden Sie ihn in `/gnu/store`. Unterverzeichnisse im Store werden *Store-Objekte* oder manchmal auch *Store-Pfade* genannt. Mit dem Store ist eine Datenbank assoziiert, die Informationen enthält wie zum Beispiel, welche Store-Pfade jeder Store-Pfad jeweils referenziert, und eine Liste, welche Store-Objekte *gültig* sind, also Ergebnisse erfolgreicher Erstellungen sind. Die Datenbank befindet sich in `localstatedir/guix/db`, wobei `localstatedir` das mit `--localstatedir` bei der Ausführung von „configure“ angegebene Zustandsverzeichnis ist, normalerweise `/var`.

Auf den Store wird *nur* durch den Daemon im Auftrag seiner Clients zugegriffen (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17). Um den Store zu verändern, verbinden sich Clients über einen Unix-Socket mit dem Daemon, senden ihm entsprechende Anfragen und lesen dann dessen Antwort – so etwas nennt sich entfernter Prozederaufruf (englisch „Remote Procedure Call“ oder kurz RPC).

Anmerkung: Benutzer dürfen *niemals* Dateien in `/gnu/store` direkt verändern, sonst wären diese nicht mehr konsistent und die Grundannahmen im funktionalen Modell von Guix, dass die Objekte unveränderlich sind, wären dahin (siehe Kapitel 1 [Einführung], Seite 1).

Siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62, für Informationen, wie die Integrität des Stores überprüft und nach versehentlichen Veränderungen unter Umständen wiederhergestellt werden kann.

Das Modul (`guix store`) bietet Prozeduren an, um sich mit dem Daemon zu verbinden und entfernte Prozederaufrufe durchzuführen. Diese werden im Folgenden beschrieben. Das vorgegebene Verhalten von `open-connection`, und daher allen `guix`-Befehlen, ist, sich mit dem lokalen Daemon oder dem an der in der Umgebungsvariablen `GUIX_DAEMON_SOCKET` angegeben URL zu verbinden.

GUIX_DAEMON_SOCKET [Umgebungsvariable]

Ist diese Variable gesetzt, dann sollte ihr Wert ein Dateipfad oder eine URI sein, worüber man sich mit dem Daemon verbinden kann. Ist der Wert der Pfad zu ei-

ner Datei, bezeichnet dieser einen Unix-Socket, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Ist er eine URI, so werden folgende URI-Schemata unterstützt:

file
unix Für Unix-Sockets. `file:///var/guix/daemon-socket/socket` kann gleichbedeutend auch als `/var/guix/daemon-socket/socket` angegeben werden.

guix Solche URIs benennen Verbindungen über TCP/IP ohne Verschlüsselung oder Authentifizierung des entfernten Rechners. Die URI muss den Hostnamen, also den Rechnernamen des entfernten Rechners, und optional eine Portnummer angeben (sonst wird als Vorgabe der Port 44146 benutzt):

```
guix://master.guix.example.org:1234
```

Diese Konfiguration ist für lokale Netzwerke wie etwa in Rechen-Clustern geeignet, wo sich nur vertrauenswürdige Knoten mit dem Erstellungs-Daemon z.B. unter `master.guix.example.org` verbinden können.

Die Befehlszeilenoption `--listen` von `guix-daemon` kann benutzt werden, damit er auf TCP-Verbindungen lauscht (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17).

ssh Mit solchen URIs kann eine Verbindung zu einem entfernten Daemon über SSH hergestellt werden. Diese Funktionalität setzt Guile-SSH voraus (siehe Abschnitt 22.1 [Voraussetzungen], Seite 903) sowie eine funktionierende `guile`-Binärdatei, deren Ort im PATH der Zielmaschine eingetragen ist. Authentisierung über einen öffentlichen Schlüssel oder GSSAPI ist möglich. Eine typische URL sieht so aus:

```
ssh://charlie@guix.example.org:22
```

Was `guix copy` betrifft, richtet es sich nach den üblichen OpenSSH-Client-Konfigurationsdateien (siehe Abschnitt 9.13 [Aufruf von `guix copy`], Seite 263).

In Zukunft könnten weitere URI-Schemata unterstützt werden.

Anmerkung: Die Fähigkeit, sich mit entfernten Erstellungs-Daemons zu verbinden, sehen wir als experimentell an, Stand 1.5.0. Bitte diskutieren Sie mit uns jegliche Probleme oder Vorschläge, die Sie haben könnten (siehe Kapitel 22 [Mitwirken], Seite 903).

open-connection [*URI*] [`#:reserve-space? #t`] [Prozedur]

Sich mit dem Daemon über den Unix-Socket an *URI* verbinden (einer Zeichenkette). Wenn `reserve-space?` wahr ist, lässt ihn das etwas zusätzlichen Speicher im Dateisystem reservieren, damit der Müllsampler auch dann noch funktioniert, wenn die Platte zu voll wird. Liefert ein Server-Objekt.

URI nimmt standardmäßig den Wert von `%default-socket-path` an, was dem bei der Installation mit dem Aufruf von `configure` ausgewählten Vorgabeort entspricht, gemäß den Befehlszeilenoptionen, mit denen `configure` aufgerufen wurde.

close-connection *Server* [Prozedur]

Die Verbindung zum *Server* trennen.

current-build-output-port [Variable]

Diese Variable ist an einen SRFI-39-Parameter gebunden, der auf den Scheme-Port verweist, an den vom Daemon empfangene Erstellungsprotokolle und Fehlerprotokolle geschrieben werden sollen.

Prozeduren, die entfernte Prozeduraufrufe durchführen, nehmen immer ein Server-Objekt als ihr erstes Argument.

valid-path? Server Pfad [Prozedur]

Liefert `#t`, wenn der *Pfad* ein gültiges Store-Objekt benennt, und sonst `#f` (ein ungültiges Objekt kann auf der Platte gespeichert sein, tatsächlich aber ungültig sein, zum Beispiel weil es das Ergebnis einer abgebrochenen oder fehlgeschlagenen Erstellung ist).

Ein `&store-protocol-error`-Fehlerzustand wird ausgelöst, wenn der *Pfad* nicht mit dem Store-Verzeichnis als Präfix beginnt (`/gnu/store`).

add-text-to-store Server Name Text [Referenzen] [Prozedur]

Den *Text* im Store in einer Datei namens *Name* ablegen und ihren Store-Pfad zurückliefern. *Referenzen* ist die Liste der Store-Pfade, die der Store-Pfad dann referenzieren soll.

build-derivations Store Ableitungen [Modus] [Prozedur]

Die *Ableitungen* erstellen (eine Liste von `<derivation>`-Objekten, `.drv`-Dateinamen oder Paaren aus je Ableitung und Ausgabe. Dabei gilt der angegebene *Modus* – vorgegeben ist (`build-mode normal`).

Es sei erwähnt, dass im Modul (`guix monads`) eine Monade sowie monadische Versionen obiger Prozeduren angeboten werden, damit an Code, der auf den Store zugreift, bequemer gearbeitet werden kann (siehe Abschnitt 8.11 [Die Store-Monade], Seite 183).

Dieser Abschnitt ist im Moment noch unvollständig.

8.10 Ableitungen

Systemnahe Erstellungsaktionen sowie die Umgebung, in der selbige durchzuführen sind, werden durch *Ableitungen* dargestellt. Eine Ableitung enthält folgende Informationen:

- Die Ausgaben, die die Ableitung hat. Ableitungen erzeugen mindestens eine Datei bzw. ein Verzeichnis im Store, können aber auch mehrere erzeugen.
- Die Eingaben der Ableitung, also Abhängigkeiten zur Zeit ihrer Erstellung, die entweder andere Ableitungen oder einfache Dateien im Store sind (wie Patches, Erstellungs-skripts usw.).
- Das System, wofür mit der Ableitung erstellt wird, also ihr Ziel – z.B. `x86_64-linux`.
- Der Dateiname eines Erstellungsskripts im Store, zusammen mit den Argumenten, mit denen es aufgerufen werden soll.
- Eine Liste zu definierender Umgebungsvariabler.

Ableitungen ermöglichen es den Clients des Daemons, diesen Erstellungsaktionen für den Store mitzuteilen. Es gibt davon zwei Arten, sowohl Darstellungen im Arbeitsspei-cher jeweils für Client und Daemon als auch Dateien im Store, deren Namen auf `.drv`

enden – diese Dateien werden als *Ableitungspfade* bezeichnet. Ableitungspfade können an die Prozedur `build-derivations` übergeben werden, damit die darin niedergeschriebenen Erstellungsaktionen durchgeführt werden (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178).

Operationen wie das Herunterladen von Dateien und Checkouts von unter Versionskontrolle stehenden Quelldateien, bei denen der Hash des Inhalts im Voraus bekannt ist, werden als *Ableitungen mit fester Ausgabe* modelliert. Anders als reguläre Ableitungen sind die Ausgaben von Ableitungen mit fester Ausgabe unabhängig von ihren Eingaben – z.B. liefert das Herunterladen desselben Quellcodes dasselbe Ergebnis unabhängig davon, mit welcher Methode und welchen Werkzeugen er heruntergeladen wurde.

Den Ausgaben von Ableitungen – d.h. Erstellungsergebnissen – ist eine Liste von *Referenzen* zugeordnet, die auch der entfernte Prozeduraufgriff `references` oder der Befehl `guix gc --references` liefert (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von guix gc], Seite 62). Referenzen sind die Menge der Laufzeitabhängigkeiten von Erstellungsergebnissen. Referenzen sind eine Teilmenge der Eingaben von Ableitungen; die Teilmenge wird automatisch ermittelt, indem der Erstellungsdaemon alle Dateien unter den Ausgaben nach Referenzen durchsucht.

Das Modul (`guix derivations`) stellt eine Repräsentation von Ableitungen als Scheme-Objekte zur Verfügung, zusammen mit Prozeduren, um Ableitungen zu erzeugen und zu manipulieren. Die am wenigsten abstrahierte Methode, eine Ableitung zu erzeugen, ist mit der Prozedur `derivation`:

```
derivation Store Name Ersteller Argumente [#:outputs '("out")]
[#:hash #f] [#:hash-algo #f] [#:recursive? #f] [#:inputs '()]
[#:env-vars '()]
[#:system (%current-system)] [#:references-graphs #f]
[#:allowed-references #f] [#:disallowed-references #f]
[#:leaked-env-vars #f] [#:local-build? #f] [#:substitutable? #t]
[#:properties '()]
```

Eine Ableitung mit den Argumenten erstellen und das resultierende `<derivation>`-Objekt liefern.

Wurden `hash` und `hash-algo` angegeben, wird eine *Ableitung mit fester Ausgabe* erzeugt – d.h. eine, deren Ausgabe schon im Voraus bekannt ist, wie z.B. beim Herunterladen einer Datei. Wenn `recursive?` wahr ist, darf die Ableitung mit fester Ausgabe eine ausführbare Datei oder ein Verzeichnis sein und `hash` muss die Prüfsumme eines Archivs mit dieser Ausgabe sein.

Ist `references-graphs` wahr, dann muss es eine Liste von Paaren aus je einem Dateinamen und einem Store-Pfad sein. In diesem Fall wird der Referenzengraph jedes Store-Pfads in einer Datei mit dem angegebenen Namen in der Erstellungsumgebung zugänglich gemacht, in einem einfachen Text-Format.

Ist `allowed-references` ein wahr, muss es eine Liste von Store-Objekten oder Ausgaben sein, die die Ausgabe der Ableitung referenzieren darf. Ebenso muss `disallowed-references`, wenn es auf wahr gesetzt ist, eine Liste von Dingen bezeichnen, die die Ausgaben *nicht* referenzieren dürfen.

Ist `leaked-env-vars` wahr, muss es eine Liste von Zeichenketten sein, die Umgebungsvariable benennen, die aus der Umgebung des Daemons in die Erstellungsumgebung überlaufen – ein „Leck“, englisch „leak“. Dies kann nur in Ableitungen mit fester Ausgabe benutzt werden, also wenn `hash` wahr ist. So ein Leck kann zum Beispiel benutzt werden, um Variable wie `http_proxy` an Ableitungen zu übergeben, die darüber Dateien herunterladen.

Ist `local-build?` wahr, wird die Ableitung als schlechter Kandidat für das Auslagern deklariert, der besser lokal erstellt werden sollte (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11). Dies betrifft kleine Ableitungen, wo das Übertragen der Daten aufwendiger als ihre Erstellung ist.

Ist `substitutable?` falsch, wird deklariert, dass für die Ausgabe der Ableitung keine Substitute benutzt werden sollen (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Das ist nützlich, wenn Pakete erstellt werden, die Details über den Prozessorbefehlssatz des Wirtssystems auslesen.

`properties` muss eine assoziative Liste enthalten, die „Eigenschaften“ der Ableitungen beschreibt. Sie wird genau so, wie sie ist, in der Ableitung gespeichert.

Hier ist ein Beispiel mit einem Shell-Skript, das als Ersteller benutzt wird. Es wird angenommen, dass `Store` eine offene Verbindung zum Daemon ist und `bash` auf eine ausführbare Bash im Store verweist:

```
(use-modules (guix utils)
            (guix store)
            (guix derivations))

(let ((builder    ; das Ersteller-Bash-Skript in den Store einfügen
       (add-text-to-store store "my-builder.sh"
                           "echo Hallo Welt > $out\n" '()))
      (derivation store "foo"
                    bash `("-e" ,builder)
                    #:inputs `((,bash) (,builder))
                    #:env-vars '(("HOME" . "/homeless")))
      ⇒ #<derivation /gnu/store/...-foo.drv => /gnu/store/...-foo>
```

Wie man sehen kann, ist es umständlich, diese grundlegende Methode direkt zu benutzen. Natürlich ist es besser, Erstellungsscripts in Scheme zu schreiben! Am besten schreibt man den Erstellungscode als „G-Ausdruck“ und übergibt ihn an `gexp->derivation`. Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188.

Doch es gab einmal eine Zeit, zu der `gexp->derivation` noch nicht existiert hatte und wo das Zusammenstellen von Ableitungen mit Scheme-Erstellungscode noch mit `build-expression->derivation` bewerkstelligt wurde, was im Folgenden beschrieben wird. Diese Prozedur gilt als veraltet und man sollte nunmehr die viel schönere Prozedur `gexp->derivation` benutzen.

```
build-expression->derivation Store Name Ausdruck [#:system      [Prozedur]
                                         (%current-system)] [#:inputs '()] [#:outputs '("out")] [#:hash #f]
                                         [#:hash-algo #f] [#:recursive? #f] [#:env-vars '()] [#:modules '()]
                                         [#:references-graphs #f] [#:allowed-references #f]
                                         [#:disallowed-references #f] [#:local-build? #f] [#:substitutable? #t]
                                         [#:guile-for-build #f]
```

Liefert eine Ableitung, die den Scheme-Ausdruck `Ausdruck` als Ersteller einer Ableitung namens `Name` ausführt. `inputs` muss die Liste der Eingaben enthalten, jeweils als Tupel (`Name` `Ableitungspfad` `Unterableitung`); wird keine `Unterableitung` angegeben, wird "out" angenommen. `Module` ist eine Liste der Namen von Guile-Modulen

im momentanen Suchpfad, die in den Store kopiert, kompiliert und zur Verfügung gestellt werden, wenn der *Ausdruck* ausgeführt wird – z.B. `((guix build utils) (guix build gnu-build-system))`.

Der *Ausdruck* wird in einer Umgebung ausgewertet, in der `%outputs` an eine Liste von Ausgabe-/Pfad-Paaren gebunden wurde und in der `%build-inputs` an eine Liste von Zeichenkette-/Ausgabepfad-Paaren gebunden wurde, die aus den `inputs`-Eingaben konstruiert worden ist. Optional kann in `env-vars` eine Liste von Paaren aus Zeichenketten stehen, die Name und Wert von für den Ersteller sichtbaren Umgebungsvariablen angeben. Der Ersteller terminiert, indem er `exit` mit dem Ergebnis des *Ausdrucks* aufruft; wenn also der *Ausdruck* den Wert `#f` liefert, wird angenommen, dass die Erstellung fehlgeschlagen ist.

Ausdruck wird mit einer Ableitung *guile-for-build* erstellt. Wird kein *guile-for-build* angegeben oder steht es auf `#f`, wird stattdessen der Wert der Fluiden `%guile-for-build` benutzt.

Siehe die Erklärungen zur Prozedur `derivation` für die Bedeutung von `references-graphs`, `allowed-references`, `disallowed-references`, `local-build?` und `substitutable?`.

Hier ist ein Beispiel einer Ableitung mit nur einer Ausgabe, die ein Verzeichnis erzeugt, in dem eine einzelne Datei enthalten ist:

```
(let ((builder '(let ((out (assoc-ref %outputs "out")))
                  (mkdir out)      ; das Verzeichnis
                  ; /gnu/store/...-goo erstellen
                  (call-with-output-file (string-append out "/test")
                  (lambda (p)
                  (display '(Hallo Guix) p))))))
  (build-expression->derivation store "goo" builder))

⇒ #<derivation /gnu/store/...-goo.drv => ...>
```

8.11 Die Store-Monade

Die auf dem Store arbeitenden Prozeduren, die in den vorigen Abschnitten beschrieben wurden, nehmen alle eine offene Verbindung zum Erstellungs-Daemon als ihr erstes Argument entgegen. Obwohl das ihnen zu Grunde liegende Modell funktional ist, weisen sie doch alle Nebenwirkungen auf oder hängen vom momentanen Zustand des Stores ab.

Ersteres ist umständlich, weil die Verbindung zum Erstellungs-Daemon zwischen all diesen Funktionen durchgereicht werden muss, so dass eine Komposition mit Funktionen ohne diesen Parameter unmöglich wird. Letzteres kann problematisch sein, weil Operationen auf dem Store Nebenwirkungen und/oder Abhängigkeiten von externem Zustand haben und ihre Ausführungsreihenfolge deswegen eine Rolle spielt.

Hier kommt das Modul `(guix monads)` ins Spiel. Im Rahmen dieses Moduls können *Monaden* benutzt werden und dazu gehört insbesondere eine für unsere Zwecke sehr nützliche Monade, die *Store-Monade*. Monaden sind ein Konstrukt, mit dem zwei Dinge möglich sind: eine Assoziation von Werten mit einem „Kontext“ (in unserem Fall ist das die Verbindung zum Store) und das Festlegen einer Reihenfolge für Berechnungen (hiermit sind auch Zugriffe auf den Store gemeint). Werte in einer Monade – solche, die mit weiterem Kontext

assoziiert sind – werden *monadische Werte* genannt; Prozeduren, die solche Werte liefern, heißen *monadische Prozeduren*.

Betrachten Sie folgende „normale“ Prozedur:

```
(define (sh-symlink store)
  ; Eine Ableitung liefern, die mit der ausführbaren Datei „bash“
  ; symbolisch verknüpft.
  (let* ((drv (package-derivation store bash))
         (out (derivation->output-path drv))
         (sh (string-append out "/bin/bash")))
    (build-expression->derivation store "sh"
      `(symlink ,sh %output))))
```

Unter Verwendung von (`guix monads`) und (`guix gexp`) lässt sie sich als monadische Funktion aufschreiben:

```
(define (sh-symlink)
  ; Ebenso, liefert aber einen monadischen Wert.
  (mlet %store-monad ((drv (package->derivation bash)))
    (gexp->derivation "sh"
      #~(symlink (string-append #$drv "/bin/bash")
                  #$output))))
```

An der zweiten Version lassen sich mehrere Dinge beobachten: Der Parameter `Store` ist jetzt implizit geworden und wurde in die Aufrufe der monadischen Prozeduren `package->derivation` und `gexp->derivation` „eingefädelt“ und der von `package->derivation` gelieferte monadische Wert wurde mit `mlet` statt einem einfachen `let` gebunden.

Wie sich herausstellt, muss man den Aufruf von `package->derivation` nicht einmal aufschreiben, weil er implizit geschieht, wie wir später sehen werden (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188):

```
(define (sh-symlink)
  (gexp->derivation "sh"
    #~(symlink (string-append #$bash "/bin/bash")
                #$output)))
```

Die monadische `sh-symlink` einfach aufzurufen, bewirkt nichts. Wie jemand einst sagte: „Mit einer Monade geht man um, wie mit Gefangenen, gegen die man keine Beweise hat: Man muss sie laufen lassen.“ Um also aus der Monade auszubrechen und die gewünschte Wirkung zu erzielen, muss man `run-with-store` benutzen:

```
(run-with-store (open-connection) (sh-symlink))
⇒ /gnu/store/...-sh-symlink
```

Erwähnenswert ist, dass das Modul (`guix monad-repl`) die REPL von Guile um neue „Befehle“ erweitert, mit denen es leichter ist, mit monadischen Prozeduren umzugehen: `run-in-store` und `enter-store-monad` (siehe Abschnitt 8.14 [Interaktiv mit Guix arbeiten], Seite 201). Mit Ersterer wird ein einzelner monadischer Wert durch den Store „laufen gelassen“:

```
scheme@(guile-user)> ,run-in-store (package->derivation hello)
$1 = #<derivation /gnu/store/...-hello-2.9.drv => ...>
```

Mit Letzterer wird rekursiv eine weitere REPL betreten, in der alle Rückgabewerte automatisch durch den Store laufen gelassen werden:

```
scheme@(guile-user)> ,enter-store-monad
store-monad@(guile-user) [1]> (package->derivation hello)
$2 = #<derivation /gnu/store/...-hello-2.9 drv => ...
store-monad@(guile-user) [1]> (text-file "foo" "Hallo!")
$3 = "/gnu/store/...-foo"
store-monad@(guile-user) [1]> ,q
scheme@(guile-user)>
```

Beachten Sie, dass in einer `store-monad`-REPL keine nicht-monadischen Werte zurückgeliefert werden können.

Es gibt noch andere Meta-Befehle auf der REPL, so etwa `,build`, womit ein dateiartiges Objekt erstellt wird (siehe Abschnitt 8.14 [Interaktiv mit Guix arbeiten], Seite 201).

Die wichtigsten syntaktischen Formen, um mit Monaden im Allgemeinen umzugehen, werden im Modul (`guix monads`) bereitgestellt und sind im Folgenden beschrieben.

with-monad *Monade Rumpf ...* [Makro]

Alle `>>=`- oder `return`-Formen im *Rumpf* in der *Monade* auswerten.

return *Wert* [Makro]

Einen monadischen Wert liefern, der den übergebenen *Wert* kapselt.

>>= *mWert mProz ...* [Makro]

Den monadischen Wert *mWert* binden, wobei sein „Inhalt“ an die monadischen Prozeduren *mProz...* übergeben wird⁵. Es kann eine einzelne *mProz* oder mehrere davon geben, wie in diesem Beispiel:

```
(run-with-state
  (with-monad %state-monad
    (>>= (return 1)
           (lambda (x) (return (+ 1 x)))
           (lambda (x) (return (* 2 x))))
    'irgendein-Zustand)

  ⇒ 4
  ⇒ irgendein-Zustand
```

mlet *Monade ((Variable mWert) ...) Rumpf ...* [Makro]

mlet* *Monade ((Variable mWert) ...) Rumpf ...* [Makro]

Die Variablen an die monadischen Werte *mWert* im *Rumpf* binden, der eine Folge von Ausdrücken ist. Wie beim bind-Operator kann man es sich vorstellen als „Auspicken“ des rohen, nicht-monadischen Werts, der im *mWert* steckt, wobei anschließend dieser rohe, nicht-monadische Wert im Sichtbarkeitsbereich des *Rumpfs* von der Variablen bezeichnet wird. Die Form *(Variable -> Wert)* bindet die *Variable* an den „normalen“ Wert, wie es `let` tun würde. Die Bindungsoperation geschieht in der Reihenfolge von

⁵ Diese Operation wird gemeinhin „bind“ genannt, aber mit diesem Begriff wird in Guile eine völlig andere Prozedur bezeichnet, die nichts damit zu tun hat. Also benutzen wir dieses etwas kryptische Symbol als Erbe der Haskell-Programmiersprache.

links nach rechts. Der letzte Ausdruck des *Rumpfs* muss ein monadischer Ausdruck sein und dessen Ergebnis wird das Ergebnis von `mlet` oder `mlet*` werden, wenn es durch die Monad laufen gelassen wurde.

`mlet*` verhält sich gegenüber `mlet` wie `let*` gegenüber `let` (siehe Abschnitt ‘‘Local Bindings’’ in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*).

mbegin Monade mAusdruck . . .

[Makro]

Der Reihe nach den `mAusdruck` und die nachfolgenden monadischen Ausdrücke binden und als Ergebnis das des letzten Ausdrucks liefern. Jeder Ausdruck in der Abfolge muss ein monadischer Ausdruck sein.

Dies verhält sich ähnlich wie `mlet`, außer dass die Rückgabewerte der monadischen Prozeduren ignoriert werden. In diesem Sinn verhält es sich analog zu `begin`, nur auf monadischen Ausdrücken.

mwhen Bedingung mAusdr0 mAusdr* . . .

[Makro]

Wenn die `Bedingung` wahr ist, wird die Folge monadischer Ausdrücke `mAusdr0..mAusdr*` wie bei `mbegin` ausgewertet. Wenn die `Bedingung` falsch ist, wird `*unspecified*` (‘‘unbestimmt’’) in der momentanen Monade zurückgeliefert. Jeder Ausdruck in der Folge muss ein monadischer Ausdruck sein.

munless Bedingung mAusdr0 mAusdr* . . .

[Makro]

Wenn die `Bedingung` falsch ist, wird die Folge monadischer Ausdrücke `mAusdr0..mAusdr*` wie bei `mbegin` ausgewertet. Wenn die `Bedingung` wahr ist, wird `*unspecified*` (‘‘unbestimmt’’) in der momentanen Monade zurückgeliefert. Jeder Ausdruck in der Folge muss ein monadischer Ausdruck sein.

Das Modul (`guix monads`) macht die *Zustandsmonade* (englisch ‘‘state monad’’) verfügbar, mit der ein zusätzlicher Wert – der Zustand – durch die monadischen Prozeduraufälle gefädeln werden kann.

%state-monad

[Variable]

Die Zustandsmonade. Prozeduren in der Zustandsmonade können auf den gefädelten Zustand zugreifen und ihn verändern.

Betrachten Sie das folgende Beispiel. Die Prozedur `Quadrat` liefert einen Wert in der Zustandsmonade zurück. Sie liefert das Quadrat ihres Arguments, aber sie inkrementiert auch den momentanen Zustandswert:

```
(define (Quadrat x)
  (mlet %state-monad ((Anzahl (current-state)))
    (mbegin %state-monad
      (set-current-state (+ 1 Anzahl))
      (return (* x x)))))

(run-with-state (sequence %state-monad (map Quadrat (iota 3))) 0)
⇒ (0 1 4)
⇒ 3
```

Wird das ‘‘durch’’ die Zustandsmonade `%state-monad` laufen gelassen, erhalten wir jenen zusätzlichen Zustandswert, der der Anzahl der Aufrufe von `Quadrat` entspricht.

current-state [Monadische Prozedur]

Liefert den momentanen Zustand als einen monadischen Wert.

set-current-state Wert [Monadische Prozedur]

Setzt den momentanen Zustand auf Wert und liefert den vorherigen Zustand als einen monadischen Wert.

state-push Wert [Monadische Prozedur]

Hängt den Wert vorne an den momentanen Zustand an, der eine Liste sein muss.
Liefert den vorherigen Zustand als monadischen Wert.

state-pop [Monadische Prozedur]

Entfernt einen Wert vorne vom momentanen Zustand und liefert ihn als monadischen Wert zurück. Dabei wird angenommen, dass es sich beim Zustand um eine Liste handelt.

run-with-state mWert [Zustand] [Prozedur]

Den monadischen Wert *mWert* mit *Zustand* als initialem Zustand laufen lassen. Dies liefert zwei Werte: den Ergebniswert und den Ergebniszustand.

Die zentrale Schnittstelle zur Store-Monade, wie sie vom Modul (`guix store`) angeboten wird, ist die Folgende:

%store-monad [Variable]

Die Store-Monade – ein anderer Name für `%state-monad`.

Werte in der Store-Monade kapseln Zugriffe auf den Store. Sobald ihre Wirkung gebraucht wird, muss ein Wert der Store-Monade „ausgewertet“ werden, indem er an die Prozedur `run-with-store` übergeben wird (siehe unten).

run-with-store Store mWert [#:guile-for-build] [#:system (%current-system)] [Prozedur]

Den *mWert*, einen monadischen Wert in der Store-Monade, in der offenen Verbindung *Store* laufen lassen.

text-file Name Text [Referenzen] [Monadische Prozedur]

Als monadischen Wert den absoluten Dateinamen im Store für eine Datei liefern, deren Inhalt der Zeichenkette *Text* ist. *Referenzen* ist dabei eine Liste von Store-Objekten, die die Ergebnis-Textdatei referenzieren wird; der Vorgabewert ist die leere Liste.

binary-file Name Daten [Referenzen] [Monadische Prozedur]

Den absoluten Dateinamen im Store als monadischen Wert für eine Datei liefern, deren Inhalt der des Byte-Vektors *Daten* ist. *Referenzen* ist dabei eine Liste von Store-Objekten, die die Ergebnis-Binärdatei referenzieren wird; der Vorgabewert ist die leere Liste.

interned-file Datei [Name] [#:recursive? #t] [#:select? (const #t)] [Monadische Prozedur]

Liefert den Namen der *Datei*, nachdem sie in den Store interniert wurde. Dabei wird der *Name* als ihr Store-Name verwendet, oder, wenn kein *Name* angegeben wurde, der Basisname der *Datei*.

Ist *recursive?* wahr, werden in der *Datei* enthaltene Dateien rekursiv hinzugefügt; ist die *Datei* eine flache Datei und *recursive?* ist wahr, wird ihr Inhalt in den Store eingelagert und ihre Berechtigungs-Bits übernommen.

Steht *recursive?* auf wahr, wird (*select? Datei Stat*) für jeden Verzeichniseintrag aufgerufen, wobei *Datei* der absolute Dateiname und *Stat* das Ergebnis von *lstat* ist, außer auf den Einträgen, wo *select?* keinen wahren Wert liefert.

Folgendes Beispiel fügt eine Datei unter zwei verschiedenen Namen in den Store ein:

```
(run-with-store (open-connection)
  (mlet %store-monad ((a (interned-file "README"))
                        (b (interned-file "README" "LEGU-MIN"))))
    (return (list a b)))

⇒ ("/gnu/store/rwm...-README" "/gnu/store/44i...-LEGU-MIN")
```

Das Modul (*guix packages*) exportiert die folgenden paketbezogenen monadischen Prozeduren:

package-file Paket [Datei] [#:system (%current-system)]	[#:target #f] [#:output "out"]	[Monadische Prozedur]
--	--------------------------------	-----------------------

Liefert als monadischen Wert den absoluten Dateinamen der *Datei* innerhalb des Ausgabeverzeichnisses *output* des *Pakets*. Wird keine *Datei* angegeben, wird der Name des Ausgabeverzeichnisses *output* für das *Paket* zurückgeliefert. Ist *target* wahr, wird sein Wert als das Zielsystem bezeichnendes Tripel zum Cross-Kompilieren benutzt.

Beachten Sie, dass durch diese Prozedur das *Paket* *nicht* erstellt wird, also muss ihr Ergebnis keine bereits existierende Datei bezeichnen, kann aber. Wir empfehlen, diese Prozedur nur dann zu benutzen, wenn Sie wissen, was Sie tun.

package->derivation Paket [System]	[Monadische Prozedur]
package->cross-derivation Paket Ziel [System]	[Monadische Prozedur]

Monadische Version von *package-derivation* und *package-cross-derivation* (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116).

8.12 G-Ausdrücke

Es gibt also „Ableitungen“, die eine Abfolge von Erstellungsaktionen repräsentieren, die durchgeführt werden müssen, um ein Objekt im Store zu erzeugen (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180). Diese Erstellungsaktionen werden durchgeführt, nachdem der Daemon gebeten wurde, die Ableitungen tatsächlich zu erstellen; dann führt der Daemon sie in einer isolierten Umgebung (einem sogenannten Container) aus (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des *guix-daemon*], Seite 17).

Wenig überraschend ist, dass wir diese Erstellungsaktionen gerne in Scheme schreiben würden. Wenn wir das tun, bekommen wir zwei verschiedene *Schichten* von Scheme-Code⁶: den „wirtsseitigen Code“ („host code“) – also Code, der Pakete definiert, mit dem Daemon

⁶ Der Begriff *Schicht*, englisch *Stratum*, wurde in diesem Kontext von Manuel Serrano et al. in ihrer Arbeit an Hop geprägt. Oleg Kiselyov, der aufschlussreiche Essays und Code zu diesem Thema (<http://okmij.org/ftp/meta-programming/#meta-scheme>) geschrieben hat, nennt diese Art der Code-Generierung *Stacking*, deutsch etwa Inszenierung bzw. Aufführung.

kommuniziert etc. – und den „erstellungsseitigen Code“ („build code“) – also Code, der die Erstellungsaktionen auch wirklich umsetzt, indem Dateien erstellt werden, `make` aufgerufen wird und so weiter (siehe Abschnitt 8.6 [Erstellungsphasen], Seite 163).

Um eine Ableitung und ihre Erstellungsaktionen zu beschreiben, muss man normalerweise erstellungsseitigen Code im wirtsseitigen Code einbetten. Das bedeutet, man behandelt den erstellungsseitigen Code als Daten, was wegen der Homoikonizität von Scheme – dass Code genauso als Daten repräsentiert werden kann – sehr praktisch ist. Doch brauchen wir hier mehr als nur den normalen Quasimaskierungsmechanismus mit `quasiquote` in Scheme, wenn wir Erstellungsausdrücke konstruieren möchten.

Das Modul (`guix gexp`) implementiert *G-Ausdrücke*, eine Form von S-Ausdrücken, die zu Erstellungsausdrücken angepasst wurden. G-Ausdrücke (englisch „G-expressions“, kurz `Gexp`) setzen sich grundlegend aus drei syntaktischen Formen zusammen: `gexp`, `ungexp` und `ungexp-splicing` (alternativ einfach: `#~`, `#$` und `#$@`), die jeweils mit `quasiquote`, `unquote` und `unquote-splicing` vergleichbar sind (siehe Abschnitt “Expression Syntax” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Es gibt aber auch erhebliche Unterschiede:

- G-Ausdrücke sind dafür gedacht, in eine Datei geschrieben zu werden, wo sie von anderen Prozessen ausgeführt oder manipuliert werden können.
- Wenn ein abstraktes Objekt wie ein Paket oder eine Ableitung innerhalb eines G-Ausdrucks demaskiert wird, ist das Ergebnis davon dasselbe, wie wenn dessen Ausgabeatename genannt worden wäre.
- G-Ausdrücke tragen Informationen über die Pakete oder Ableitungen mit sich, auf die sie sich beziehen, und diese Abhängigkeiten werden automatisch zu den sie benutzenden Erstellungsprozessen als Eingaben hinzugefügt.

Dieser Mechanismus ist nicht auf Pakete und Ableitung beschränkt: Es können *Compiler* definiert werden, die weitere abstrakte, hochsprachliche Objekte auf Ableitungen oder Dateien im Store „herunterbrechen“, womit diese Objekte dann auch in G-Ausdrücken eingefügt werden können. Zum Beispiel sind „dateiartige Objekte“ ein nützlicher Typ solcher abstrakter Objekte. Mit ihnen können Dateien leicht in den Store eingefügt und von Ableitungen und anderem referenziert werden (siehe unten `local-file` und `plain-file`).

Zur Veranschaulichung dieser Idee soll uns dieses Beispiel eines G-Ausdrucks dienen:

```
(define build-exp
  #~(begin
      (mkdir #$output)
      (chdir #$output)
      (symlink (string-append #$coreutils "/bin/ls")
               "list-files")))
```

Indem wir diesen G-Ausdruck an `gexp->derivation` übergeben, bekommen wir eine Ableitung, die ein Verzeichnis mit genau einer symbolischen Verknüpfung auf `/gnu/store/...-coreutils-8.22/bin/ls` erstellt:

```
(gexp->derivation "das-ding" build-exp)
```

Wie man es erwarten würde, wird die Zeichenkette `"/gnu/store/...-coreutils-8.22"` anstelle der Referenzen auf das Paket `coreutils` im eigentlichen Erstellungscode eingefügt und `coreutils` automatisch zu einer Eingabe der Ableitung gemacht. Genauso wird auch `#$output` (was äquivalent zur Schreibweise (`ungexp output`) ist) ersetzt durch eine Zeichenkette mit dem Namen der Ausgabe der Ableitung.

Im Kontext der Cross-Kompilierung bietet es sich an, zwischen Referenzen auf die *native* Erstellung eines Pakets – also der, die auf dem Wirtssystem ausgeführt werden kann – und Referenzen auf Cross-Erstellungen eines Pakets zu unterscheiden. Hierfür spielt `#+` dieselbe Rolle wie `#$`, steht aber für eine Referenz auf eine native Paketerstellung.

```
(gexp->derivation "vi"
  #~(begin
    (mkdir #$output)
    (mkdir (string-append #$output "/bin"))
    (system* (string-append #+coreutils "/bin/ln")
              "-s"
              (string-append #$emacs "/bin/emacs")
              (string-append #$output "/bin/vi")))
  #:target "aarch64-linux-gnu")
```

Im obigen Beispiel wird die native Erstellung der `coreutils` benutzt, damit `ln` tatsächlich auf dem Wirtssystem ausgeführt werden kann, aber danach die cross-kompilierte Erstellung von `emacs` referenziert.

Eine weitere Funktionalität von G-Ausdrücken stellen *importierte Module* dar. Manchmal will man bestimmte Guile-Module von der „wirtsseitigen Umgebung“ im G-Ausdruck benutzen können, deswegen sollten diese Module in die „erstellungsseitige Umgebung“ importiert werden. Die `with-imported-modules`-Form macht das möglich:

```
(let ((build (with-imported-modules '((guix build utils))
  #~(begin
    (use-modules (guix build utils))
    (mkdir-p (string-append #$output "/bin"))))))
  (gexp->derivation "leeres-Verzeichnis"
    #~(begin
      #$build
      (display "Erfolg!\n")
      #t)))
```

In diesem Beispiel wird das Modul `(guix build utils)` automatisch in die isolierte Erstellungsumgebung unseres G-Ausdrucks geholt, so dass `(use-modules (guix build utils))` wie erwartet funktioniert.

Normalerweise möchten Sie, dass der *Abschluss* eines Moduls importiert wird – also das Modul und alle Module, von denen es abhängt – statt nur das Modul selbst. Ansonsten scheitern Versuche, das Modul zu benutzen, weil seine Modulabhängigkeiten fehlen. Die Prozedur `source-module-closure` berechnet den Abschluss eines Moduls, indem es den Kopf seiner Quelldatei analysiert, deswegen schafft die Prozedur hier Abhilfe:

```
(use-modules (guix modules)) ; „source-module-closure“ verfügbar machen

(with-imported-modules (source-module-closure
  '((guix build utils)
    (gnu build image)))
  (gexp->derivation "etwas-mit-vm"
    #~(begin
      (use-modules (guix build utils)
```

```
(gnu build image))
...))
```

Auf die gleiche Art können Sie auch vorgehen, wenn Sie nicht bloß reine Scheme-Module importieren möchten, sondern auch „Erweiterungen“ wie Guile-Anbindungen von C-Bibliotheken oder andere „volumfängliche“ Pakete. Sagen wir, Sie bräuchten das Paket `guile-json` auf der Erstellungsseite, dann könnten Sie es hiermit bekommen:

```
(use-modules (gnu packages guile)) ;für „guile-json“

(with-extensions (list guile-json)
  (gexp->derivation "etwas-mit-json"
    #~(begin
      (use-modules (json))
      ...)))
```

Die syntaktische Form, in der G-Ausdrücke konstruiert werden, ist im Folgenden zusammengefasst.

#~ Ausdruck	[Makro]
(gexp Ausdruck)	[Makro]

Liefert einen G-Ausdruck, der den *Ausdruck* enthält. Der *Ausdruck* kann eine oder mehrere der folgenden Formen enthalten:

##Objekt
(ungexp Objekt)

Eine Referenz auf das *Objekt* einführen. Das *Objekt* kann einen der unterstützten Typen haben, zum Beispiel ein Paket oder eine Ableitung, so dass die `ungexp`-Form durch deren Ausgabedateiname ersetzt wird – z.B. `"/gnu/store/...-coreutils-8.22`.

Wenn das *Objekt* eine Liste ist, wird diese durchlaufen und alle unterstützten Objekte darin auf diese Weise ersetzt.

Wenn das *Objekt* ein anderer G-Ausdruck ist, wird sein Inhalt eingefügt und seine Abhängigkeiten zu denen des äußeren G-Ausdrucks hinzugefügt.

Wenn das *Objekt* eine andere Art von Objekt ist, wird es so wie es ist eingefügt.

##Objekt:Ausgabe
(ungexp Objekt Ausgabe)

Dies verhält sich wie die Form oben, bezieht sich aber ausdrücklich auf die angegebene *Ausgabe* des *Objekts* – dies ist nützlich, wenn das *Objekt* mehrere Ausgaben generiert (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59).

Manchmal wird in einem G-Ausdruck grundsätzlich auf die Ausgabe `"out"` von etwas verwiesen, aber man möchte ihn eigentlich mit einem Verweis auf eine andere Ausgabe einfügen. Für solche Fälle gibt es die Prozedur `gexp-input`. Siehe [gexp-input], Seite 198.

```
#+Objekt
#+Objekt:Ausgabe
(ungexp-native Objekt)
(ungexp-native Objekt Ausgabe)
```

Das Gleiche wie `ungexp`, jedoch wird im Kontext einer Cross-Kompilierung eine Referenz auf die *native* Erstellung des *Objekts* eingefügt.

```
##$output[:Ausgabe]
(ungexp output [Ausgabe])
```

Fügt eine Referenz auf die angegebene *Ausgabe* dieser Ableitung ein, oder auf die Hauptausgabe, wenn keine *Ausgabe* angegeben wurde.

Dies ist nur bei G-Ausdrücken sinnvoll, die an `gexp->derivation` übergeben werden.

```
##$@Liste
```

```
(ungexp-splicing Liste)
```

Das Gleiche wie oben, jedoch wird nur der Inhalt der *Liste* in die äußere Liste eingespleißt.

```
#+@Liste
```

```
(ungexp-native-splicing Liste)
```

Das Gleiche, aber referenziert werden native Erstellungen der Objekte in der *Liste*.

G-Ausdrücke, die mit `gexp` oder `#~` erzeugt wurden, sind zur Laufzeit Objekte vom Typ `gexp?` (siehe unten).

with-imported-modules *Module Rumpf...*

[Makro]

Markiert die in *Rumpf...* definierten G-Ausdrücke, dass sie in ihrer Ausführungsumgebung die angegebenen *Module* brauchen.

Jedes Objekt unter den *Modulen* kann der Name eines Moduls wie (`guix build utils`) sein, oder es kann nacheinander ein Modulname, ein Pfeil und ein dateiartiges Objekt sein:

```
 `((guix build utils)
  (guix gcrypt)
  ((guix config) => ,(scheme-file "config.scm
                           #~(define-module ...))))
```

Im Beispiel oben werden die ersten beiden Module vom Suchpfad genommen und das letzte aus dem angegebenen dateiartigen Objekt erzeugt.

Diese Form hat einen *lexikalischen* Sichtbarkeitsbereich: Sie wirkt sich auf die direkt in *Rumpf...* definierten G-Ausdrücke aus, aber nicht auf jene, die, sagen wir, in aus *Rumpf...* heraus aufgerufenen Prozeduren definiert wurden.

with-extensions *Erweiterungen Rumpf...*

[Makro]

Markiert die in *Rumpf...* definierten G-Ausdrücke, dass sie *Erweiterungen* in ihrer Erstellungs- und Ausführungsumgebung benötigen. *Erweiterungen* sind typischerweise eine Liste von Paketobjekten wie zum Beispiel die im Modul (`gnu packages guile`) definierten.

Konkret werden die unter den *Erweiterungen* aufgeführten Pakete zum Ladepfad hinzugefügt, während die in *Rumpf...* aufgeführten importierten Module kompiliert werden und sie werden auch zum Ladepfad des von *Rumpf...* gelieferten G-Ausdrucks hinzugefügt.

gexp? Objekt [Prozedur]
Liefert #t, wenn das *Objekt* ein G-Ausdruck ist.

G-Ausdrücke sind dazu gedacht, auf die Platte geschrieben zu werden, entweder als Code, der eine Ableitung erstellt, oder als einfache Dateien im Store. Die monadischen Prozeduren unten ermöglichen Ihnen das (siehe Abschnitt 8.11 [Die Store-Monade], Seite 183, wenn Sie mehr Informationen über Monaden suchen).

gexp->derivation Name Ausdruck [#:system [Monadische Prozedur]
(%current-system)] [#:target #f] [#:graft? #t] [#:hash #f] [#:hash-algo
#f] [#:recursive? #f] [#:env-vars '()] [#:modules '()] [#:module-path
%load-path] [#:effective-version "2.2"] [#:references-graphs #f]
[#:allowed-references #f] [#:disallowed-references #f] [#:leaked-env-vars
#f] [#:script-name (string-append Name "-builder")]
[#:deprecation-warnings #f] [#:local-build? #f] [#:substitutable? #t]
[#:properties '()]] [#:guile-for-build #f]

Liefert eine Ableitung unter dem Namen, die jeden Ausdruck (ein G-Ausdruck) mit *guile-for-build* (eine Ableitung) für das *System* erstellt; der Ausdruck wird dabei in einer Datei namens *script-name* gespeichert. Wenn „target“ wahr ist, wird es beim Cross-Kompilieren als Zieltripel für mit *Ausdruck* bezeichnete Pakete benutzt.

modules gilt als veraltet; stattdessen sollte **with-imported-modules** benutzt werden. Die Bedeutung ist, dass die *Module* im Ausführungskontext des *Ausdrucks* verfügbar gemacht werden; *modules* ist dabei eine Liste von Namen von Guile-Modulen, die im Modulpfad *module-path* gesucht werden, um sie in den Store zu kopieren, zu kompilieren und im Ladepfad während der Ausführung des *Ausdrucks* verfügbar zu machen – z.B. ((**guix build utils**) (**guix build gnu-build-system**)).

effective-version bestimmt, unter welcher Zeichenkette die Erweiterungen des *Ausdrucks* zum Suchpfad hinzugefügt werden (siehe **with-extensions**) – z.B. "2.2".

graft? bestimmt, ob vom *Ausdruck* benannte Pakete veredelt werden sollen, falls Veredelungen zur Verfügung stehen.

Ist *references-graphs* wahr, muss es eine Liste von Tupeln in einer der folgenden Formen sein:

```
(Dateiname Objekt)
(Dateiname Objekt Ausgabe)
(Dateiname Gexp-Input)
(Dateiname Store-Objekt)
```

Bei jedem Element von *references-graphs* wird das rechts Stehende automatisch zu einer Eingabe des Erstellungsprozesses vom *Ausdruck* gemacht. In der Erstellungs-umgebung enthält das, was mit *Dateiname* bezeichnet wird, den Referenzgraphen des entsprechenden Objekts in einem einfachen Textformat.

allowed-references muss entweder #f oder eine Liste von Ausgabenamen und Paketen sein. Eine solche Liste benennt Store-Objekte, die das Ergebnis referenzieren darf.

Jede Referenz auf ein nicht dort aufgeführtes Store-Objekt löst einen Erstellungsfehler aus. Genauso funktioniert *disallowed-references*, was eine Liste von Objekten sein kann, die von den Ausgaben nicht referenziert werden dürfen.

deprecation-warnings bestimmt, ob beim Kompilieren von Modulen Warnungen angezeigt werden sollen, wenn auf als veraltet markierten Code zugegriffen wird. *deprecation-warnings* kann `#f`, `#t` oder `'detailed` (detailliert) sein.

Die anderen Argumente verhalten sich wie bei `derivation` (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).

Die im Folgenden erklärten Prozeduren `local-file`, `plain-file`, `computed-file`, `program-file` und `scheme-file` liefern *dateiartige Objekte*. Das bedeutet, dass diese Objekte, wenn sie in einem G-Ausdruck demaskiert werden, zu einer Datei im Store führen. Betrachten Sie zum Beispiel diesen G-Ausdruck:

```
#~(system* #$(file-append glibc "/sbin/nscd") "-f"
           #$(local-file "/tmp/my-nscd.conf"))
```

Der Effekt hiervon ist, dass `/tmp/my-nscd.conf` „interniert“ wird, indem es in den Store kopiert wird. Sobald er umgeschrieben wurde, zum Beispiel über `gexp->derivation`, referenziert der G-Ausdruck diese Kopie im `/gnu/store`. Die Datei in `/tmp` zu bearbeiten oder zu löschen, hat dann keinen Effekt mehr darauf, was der G-Ausdruck tut. `plain-file` kann in ähnlicher Weise benutzt werden, es unterscheidet sich aber darin, dass dort der Prozedur der Inhalt der Datei als eine Zeichenkette übergeben wird.

local-file Datei [Name] [#:recursive? #f] [#:select? (const #t)] [Prozedur]

Liefert ein Objekt, dass die lokale Datei *Datei* repräsentiert und sie zum Store hinzufügen lässt; dieses Objekt kann in einem G-Ausdruck benutzt werden. Wurde für die *Datei* ein relativer Dateiname als literaler Ausdruck angegeben, wird sie relativ zur Quelldatei gesucht, in der diese Form steht. Wurde die *Datei* nicht als literale Zeichenkette angegeben, wird sie zur Laufzeit relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis gesucht. Die *Datei* wird unter dem angegebenen Namen im Store abgelegt – als Vorgabe wird dabei der Basisname der *Datei* genommen.

Ist *recursive?* wahr, werden in der *Datei* enthaltene Dateien rekursiv hinzugefügt; ist die *Datei* eine flache Datei und *recursive?* ist wahr, wird ihr Inhalt in den Store eingelagert und ihre Berechtigungs-Bits übernommen.

Steht *recursive?* auf wahr, wird (`select? Datei Stat`) für jeden Verzeichniseintrag aufgerufen, wobei *Datei* der absolute Dateiname und *Stat* das Ergebnis von `lstat` ist, außer auf den Einträgen, wo *select?* keinen wahren Wert liefert.

file can be wrapped in the `assume-valid-file-name` syntactic keyword. When this is done, there will not be a warning when `local-file` is used with a non-literal path. The path is still looked up relative to the current working directory at run time. Wrapping is done like this:

```
(define alice-key-file-path "alice.pub")
;;
(local-file (assume-valid-file-name alice-key-file-path))
```

file can be wrapped in the `assume-source-relative-file-name` syntactic keyword. When this is done, the file name will be looked up relative to the source file where it appears even when it is not a string literal.

Dies ist das deklarative Gegenstück zur monadischen Prozedur `interned-file` (siehe Abschnitt 8.11 [Die Store-Monade], Seite 183).

plain-file Name Inhalt [Prozedur]

Liefert ein Objekt, das eine Textdatei mit dem angegebenen *Namen* repräsentiert, die den angegebenen *Inhalt* hat (eine Zeichenkette oder ein Bytevektor), welche zum Store hinzugefügt werden soll.

Dies ist das deklarative Gegenstück zu `text-file`.

computed-file Name G-Ausdruck [#:guile] [#:local-build? #t] [Prozedur]
[#:options '()]

Liefert ein Objekt, das das Store-Objekt mit dem *Namen* repräsentiert, eine Datei oder ein Verzeichnis, das vom *G-Ausdruck* berechnet wurde. Wenn *local-build?* auf wahr steht (wie vorgegeben), wird auf der lokalen Maschine erstellt. *options* ist eine Liste zusätzlicher Argumente, die an `gexp->derivation` übergeben werden.

Dies ist das deklarative Gegenstück zu `gexp->derivation`.

gexp->script Name Ausdruck [#:guile (default-guile)] [Monadische Prozedur]
[#:module-path %load-path] [#:system (%current-system)] [#:target
'current]

Liefert ein ausführbares Skript namens *Name*, das den *Ausdruck* mit dem angegebenen *guile* ausführt, wobei vom *Ausdruck* importierte Module in seinem Suchpfad stehen. Die Module des *Ausdrucks* werden dazu im Modulpfad *module-path* gesucht.

Folgendes Beispiel erstellt ein Skript, das einfach nur den Befehl `ls` ausführt:

```
(use-modules (guix gexp) (gnu packages base))

(gexp->script "list-files"
  #~(execl #$ (file-append coreutils "/bin/ls")
    "ls"))
```

Lässt man es durch den Store „laufen“ (siehe Abschnitt 8.11 [Die Store-Monade], Seite 183), erhalten wir eine Ableitung, die eine ausführbare Datei `/gnu/store/...-list-files` generiert, ungefähr so:

```
#!/gnu/store/...-guile-2.0.11/bin/guile -ds
!#
(execl "/gnu/store/...-coreutils-8.22/bin/ls" "ls")
```

program-file Name G-Ausdruck [#:guile #f] [#:module-path
%load-path] [Prozedur]

Liefert ein Objekt, das eine ausführbare Store-Datei *Name* repräsentiert, die den *G-Ausdruck* ausführt. *guile* ist das zu verwendende Guile-Paket, mit dem das Skript ausgeführt werden kann. Importierte Module des *G-Ausdrucks* werden im Modulpfad *module-path* gesucht.

Dies ist das deklarative Gegenstück zu `gexp->script`.

```
gexp->file Name G-Ausdruck [#:set-load-path? #t] [Monadische Prozedur]
[#:module-path %load-path] [#:splice? #f] [#:guile (default-guile)]
[#:system (%current-system)] [#:target 'current]
```

Liefert eine Ableitung, die eine Datei *Name* erstellen wird, deren Inhalt der *G-Ausdruck* ist. Ist *splice?* wahr, dann wird *G-Ausdruck* stattdessen als eine Liste von mehreren *G-Ausdrücken* behandelt, die alle in die resultierende Datei gespleißt werden.

Ist *set-load-path?* wahr, wird in die resultierende Datei Code hinzugefügt, der den Ladepfad *%load-path* und den Ladepfad für kompilierte Dateien *%load-compiled-path* festlegt, die für die importierten Module des *G-Ausdrucks* nötig sind. Die Module des *G-Ausdrucks* werden im Modulpfad *module-path* gesucht.

Die resultierende Datei referenziert alle Abhängigkeiten des *G-Ausdrucks* oder eine Teilmenge davon.

```
scheme-file Name G-Ausdruck [#:splice? #f] [#:guile #f] [Prozedur]
[#:set-load-path? #t]
```

Liefert ein Objekt, das die Scheme-Datei *Name* mit dem *G-Ausdruck* als Inhalt repräsentiert. *guile* ist das zu verwendende Guile-Paket, mit dem die Datei angelegt wird.

Dies ist das deklarative Gegenstück zu **gexp->file**.

```
text-file* Name Text ... [Monadische Prozedur]
```

Liefert eine Ableitung als monadischen Wert, welche eine Textdatei erstellt, in der der gesamte *Text* enthalten ist. *Text* kann eine Folge nicht nur von Zeichenketten, sondern auch Objekten beliebigen Typs sein, die in einem *G-Ausdruck* benutzt werden können, also Paketen, Ableitungen, Objekte lokaler Dateien und so weiter. Die resultierende Store-Datei referenziert alle davon.

Diese Variante sollte gegenüber **text-file** bevorzugt verwendet werden, wann immer die zu erstellende Datei Objekte im Store referenzieren wird. Typischerweise ist das der Fall, wenn eine Konfigurationsdatei erstellt wird, die Namen von Store-Dateien enthält, so wie hier:

```
(define (profile.sh)
  ;; Liefert den Namen eines Shell-Skripts im Store,
  ;; welcher die Umgebungsvariable „PATH“ initialisiert.
  (text-file* "profile.sh"
    "export PATH=\" coreutils "/bin:"
      grep "/bin:" sed "/bin\n")")
```

In diesem Beispiel wird die resultierende Datei */gnu/store/...-profile.sh* sowohl *coreutils*, *grep* als auch *sed* referenzieren, so dass der Müllsampler diese nicht löscht, während die resultierende Datei noch lebendig ist.

```
mixed-text-file Name Text ... [Prozedur]
```

Liefert ein Objekt, was die Store-Datei *Name* repräsentiert, die *Text* enthält. *Text* ist dabei eine Folge von Zeichenketten und dateiartigen Objekten wie zum Beispiel:

```
(mixed-text-file "profile"
  "export PATH=\" coreutils "/bin:" grep "/bin")")
```

Dies ist das deklarative Gegenstück zu **text-file***.

file-union *Name Dateien* [#:dangling-symlinks? #f] [Prozedur]

Liefert ein <computed-file>, das ein Verzeichnis mit allen *Dateien* enthält. Jedes Objekt in *Dateien* muss eine zweielementige Liste sein, deren erstes Element der im neuen Verzeichnis zu benutzende Dateiname ist und deren zweites Element ein G-Ausdruck ist, der die Zielfile benennt. #:dangling-symlinks? bestimmt, ob vorausgesetzt wird, dass ein G-Ausdruck auf eine existierende Datei heruntergebrochen wird. Hier ist ein Beispiel:

```
(file-union "etc"
  `(("hosts" ,(plain-file "hosts"
    "127.0.0.1 localhost"))
  ("bashrc" ,(plain-file "bashrc"
    "alias ls='ls --color=auto'"))))■
```

Dies liefert ein Verzeichnis **etc**, das zwei Dateien enthält.

symlink-to *target* [Procedure]

Return a <computed-file> that is a symbolic link to *target*. Note, that the *target* does not need to exist at the build time. One of uses is to put arbitrary symlinks into user's home:

```
(service home-files-service-type
  `(("Sync" ,(symlink-to "/storage/Sync"))))
```

directory-union *Name Dinge* [Prozedur]

Liefert ein Verzeichnis, was die Vereinigung der *Dinge* darstellt, wobei *Dinge* eine Liste dateiartiger Objekte sein muss, die Verzeichnisse bezeichnen. Zum Beispiel:

```
(directory-union "guile+emacs" (list guile emacs))
```

Das liefert ein Verzeichnis, welches die Vereinigung der Pakete **guile** und **emacs** ist.

file-append *Objekt Suffix* . . . [Prozedur]

Liefert ein dateiartiges Objekt, das zur Aneinanderreihung von *Objekt* und *Suffix* umgeschrieben wird, wobei das *Objekt* ein herunterbrechbares Objekt und jedes *Suffix* eine Zeichenkette sein muss.

Betrachten Sie zum Beispiel diesen G-Ausdruck:

```
(gexp->script "uname-ausfuehren"
  #~(system* #$(file-append coreutils
    "/bin/uname")))
```

Denselben Effekt könnte man erreichen mit:

```
(gexp->script "uname-ausfuehren"
  #~(system* (string-append #\$coreutils
    "/bin/uname")))
```

Es gibt jedoch einen Unterschied, nämlich enthält das resultierende Skript bei **file-append** tatsächlich den absoluten Dateinamen als Zeichenkette, während im anderen Fall das resultierende Skript einen Ausdruck (**string-append** . . .) enthält, der den Dateinamen erst *zur Laufzeit* zusammensetzt.

let-system *System Rumpf...* [Makro]
let-system (*System Zielsystem*) *Rumpf...* [Makro]

System an das *System* binden, für das momentan erstellt wird – z.B. "x86_64-linux" –, während der *Rumpf* ausgeführt wird.

In der zweiten Form wird zusätzlich das *Ziel* an das aktuelle Ziel („Target“) bei der Cross-Kompilierung gebunden. Dabei handelt es sich um ein GNU-Tripel wie z.B. "arm-linux-gnueabihf" – oder um #f, wenn nicht cross-kompiliert wird.

let-system zu benutzen, bietet sich dann an, wenn einmal das in den G-Ausdruck gespleißte Objekt vom Zielsystem abhängen sollte, wie in diesem Beispiel:

```
#~(system*
  #+(let-system system
    (cond ((string-prefix? "armhf-" system)
           (file-append qemu "/bin/qemu-system-arm"))
          ((string-prefix? "x86_64-" system)
           (file-append qemu "/bin/qemu-system-x86_64"))
          (else
           (error "weiß nicht!"))))
  "-net" "user" #$image)
```

with-parameters ((*Parameter Wert*) ...) *Ausdruck* [Makro]

Mit diesem Makro verhält es sich ähnlich wie mit der **parameterize**-Form für dynamisch gebundene *Parameter* (siehe Abschnitt “Parameters” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Der Hauptunterschied ist, dass es sich erst auswirkt, wenn das vom *Ausdruck* zurückgelieferte dateiartige Objekt auf eine Ableitung oder ein Store-Objekt heruntergebrochen wird.

Eine typische Anwendung von **with-parameters** ist, den für ein bestimmtes Objekt geltenden Systemtyp zwingend festzulegen:

```
(with-parameters (%current-system "i686-linux")
  coreutils)
```

Obiges Beispiel liefert ein Objekt, das der Erstellung von Coreutils für die i686-Architektur entspricht, egal was der aktuelle Wert von **%current-system** ist.

gexp-input *Objekt [Ausgabe] [#:native? #f]* [Prozedur]

Liefert ein **gexp-input**-Verbundobjekt, das für die *Ausgabe* des dateiartigen Objekts *Objekt* steht. Dabei legt man mit **#:native?** fest, ob eine native Erstellung referenziert wird (wie bei **ungexp-native**) oder nicht.

Diese Prozedur verwendet man, um eine Referenz auf eine bestimmte Ausgabe eines Objekts an eine Prozedur zu übergeben, in der keine Ausgabe ausgewählt wird. Zum Beispiel, wenn Sie diese Prozedur vorliegen haben, die ein dateiartiges Objekt entgegennimmt:

```
(define (make-symlink Ziel)
  (computed-file "eine-symbolische-verknüpfung"
    #~(symlink #$Ziel #$output)))
```

Mit **make-symlink** wird hier für sich alleine immer auf die Standardausgabe von *Ziel* verwiesen – also auf die Ausgabe "out" (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren

Ausgaben.], Seite 59). Um die Prozedur auf z.B. die Ausgabe "lib" des Pakets `hwloc` verweisen zu lassen, ruft man sie so auf:

```
(make-symlink (gexp-input hwloc "lib"))
```

Auch eine Komposition mit Funktionen für dateiartige Objekte ist möglich:

```
(make-symlink
  (file-append (gexp-input hwloc "lib") "/lib/libhwloc.so"))
```

Natürlich gibt es zusätzlich zu in „wirtsseitigem“ Code eingebetteten G-Ausdrücken auch Module mit „erstellungsseitig“ nutzbaren Werkzeugen. Um klarzustellen, dass sie dafür gedacht sind, in der Erstellungsschicht benutzt zu werden, bleiben diese Module im Namensraum (`guix build` ...).

Intern werden hochsprachliche, abstrakte Objekte mit ihrem Compiler entweder zu Ableitungen oder zu Store-Objekten *heruntergebrochen*. Wird zum Beispiel ein Paket heruntergebrochen, bekommt man eine Ableitung, während ein `plain-file` zu einem Store-Objekt heruntergebrochen wird. Das wird mit der monadischen Prozedur `lower-object` bewerkstelligt.

lower-object *Objekt* [*System*] [#:target #*f*] [Monadische Prozedur]

Liefert die Ableitung oder das Store-Objekt, das dem *Objekt* für *System* als Wert in der Store-Monade `%store-monad` entspricht, cross-kompliert für das Zieltripel *target*, wenn *target* wahr ist. Das *Objekt* muss ein Objekt sein, für das es einen mit ihm assoziierten G-Ausdruck-Compiler gibt, wie zum Beispiel ein `<package>`.

gexp->approximate-sexp *G-Ausdruck* [Prozedur]

Es kann gelegentlich nützlich sein, einen G-Ausdruck in einen S-Ausdruck umzuwandeln, weil zum Beispiel manche Prüfer (siehe Abschnitt 9.8 [Aufruf von `guix lint`], Seite 244) einen Blick auf die Erstellungsphasen eines Pakets werfen, um mögliche Fehler zu finden. Diese Umwandlung können Sie mit dieser Prozedur bewerkstelligen. Allerdings kann dabei manche Information verloren gehen. Genauer gesagt werden herunterbrechbare Objekte stillschweigend durch ein beliebiges Objekt ersetzt. Zurzeit ist dieses beliebige Objekt die Liste `(*approximate*)`, aber verlassen Sie sich nicht darauf, dass es so bleibt.

8.13 guix repl aufrufen

Der Befehl `guix repl` erleichtert es, Guix von Guile aus zu programmieren. Dazu startet er eine Guile-REPL (*Read-Eval-Print Loop*, kurz REPL, deutsch Lese-Auswerten-Schreiben-Schleife) zur interaktiven Programmierung (siehe Abschnitt “Using Guile Interactively” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*) oder er führt Guile-Skripts aus (siehe Abschnitt “Running Guile Scripts” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Im Vergleich dazu, einfach den Befehl `guile` aufzurufen, garantiert `guix repl`, dass alle Guix-Module und deren Abhängigkeiten im Suchpfad verfügbar sind.

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix repl Optionen [Datei Argumente]
```

Wird ein *Datei*-Argument angegeben, wird die angegebene *Datei* als Guile-Skript ausgeführt.

```
guix repl my-script.scm
```

Um Argumente an das Skript zu übergeben, geben Sie davor `--` an, damit Sie nicht als Argumente an `guix repl` verstanden werden:

```
guix repl -- my-script.scm --input=foo.txt
```

Wenn Sie möchten, dass ein Skript direkt aus der Shell heraus ausgeführt werden kann und diejenige ausführbare Datei von Guix benutzt wird, die sich im Suchpfad des Benutzers befindet, dann fügen Sie die folgenden zwei Zeilen ganz oben ins Skript ein.

```
#!/usr/bin/env -S guix repl --
!#
```

Wenn ein Skript in einer interaktiven REPL direkt aus der Shell heraus ausgeführt werden soll, verwenden Sie die Befehlszeilenoption `--interactive`:

```
#!/usr/bin/env -S guix repl --interactive
!#
```

Ohne einen Dateinamen als Argument wird eine Guile-REPL gestartet, so dass man Guix interaktiv benutzen kann (siehe Abschnitt 8.14 [Interaktiv mit Guix arbeiten], Seite 201):

```
$ guix repl
scheme@(guile-user)> ,use (gnu packages base)
scheme@(guile-user)> coreutils
$1 = #<package coreutils@8.29 gnu/packages/base.scm:327 3e28300>
```

`guix repl` implementiert zusätzlich ein einfaches maschinenlesbares Protokoll für die REPL, das von (`guix inferior`) benutzt wird, um mit *Untergeordneten* zu interagieren, also mit getrennten Prozessen einer womöglich anderen Version von Guix.

Folgende *Optionen* gibt es:

`--list-types`

Zeigt an, welche Möglichkeiten Sie für *Typ* angeben können, wenn Sie `guix repl --type=Typ` benutzen, und terminiert.

`--type=Typ`

`-t Typ` Startet eine REPL des angegebenen *Typs*, der einer der Folgenden sein darf:

guile Die Voreinstellung, mit der eine normale, voll funktionsfähige Guile-REPL gestartet wird.

machine Startet eine REPL, die ein maschinenlesbares Protokoll benutzt. Dieses Protokoll wird vom Modul (`guix inferior`) gesprochen.

`--listen=Endpunkt`

Der Vorgabe nach würde `guix repl` von der Standardeingabe lesen und auf die Standardausgabe schreiben. Wird diese Befehlszeilenoption angegeben, lauscht die REPL stattdessen auf dem *Endpunkt* auf Verbindungen. Hier sind Beispiele gültiger Befehlszeilenoptionen:

`--listen=tcp:37146`

Verbindungen mit dem „localhost“ auf Port 37146 akzeptieren.

`--listen=unix:/tmp/socket`

Verbindungen zum Unix-Socket `/tmp/socket` akzeptieren.

`--interactive`

`-i` Im Anschluss, nachdem *Datei* ausgeführt wurde, die interaktive REPL starten.

- load-path=Verzeichnis
 - L Verzeichnis
 - Das Verzeichnis vorne an den Suchpfad für Paketmodule anfügen (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).
 - Damit können Nutzer dafür sorgen, dass ihre eigenen selbstdefinierten Pakete für Skript oder REPL sichtbar sind.
- q
 - Das Laden der `~/.guile`-Datei unterdrücken. Nach Voreinstellung würde diese Konfigurationsdatei beim Erzeugen einer REPL für `guile` geladen.

8.14 Interaktiv mit Guix arbeiten

Mit dem Befehl `guix repl` finden Sie sich in einer netten und freundlichen REPL wieder (das steht für Read-Eval-Print Loop, deutsch Lese-Auswerten-Schreiben-Schleife) (siehe Abschnitt 8.13 [Aufruf von `guix repl`], Seite 199). Wenn Sie mit Guix programmieren möchten – also eigene Pakete definieren, Manifeste schreiben, Dienste für Guix System oder Guix Home definieren und so –, dann wird Ihnen sicher gefallen, dass Sie Ihre Ideen auf der REPL ausprobieren können.

Wenn Sie Emacs benutzen, eignet sich dafür Geiser am meisten (siehe Abschnitt 22.5 [Perfekt eingerichtet], Seite 910), aber Emacs zu benutzen ist nicht unbedingt erforderlich, um Spaß an der REPL zu haben. Beim Verwenden von `guix repl` oder `guile` auf dem Terminal raten wir dazu, dass Sie Readline aktivieren, um Autovervollständigung zu genießen, und Colorized aktivieren für farbige Ausgaben. Führen Sie dazu dies aus:

```
guix install guile guile-readline guile-colorized
... und legen Sie dann eine Datei .guile in Ihrem Persönlichen Verzeichnis („Home“-Verzeichnis) an mit diesem Inhalt:
```

```
(use-modules (ice-9 readline) (ice-9 colorized))

(activate-readline)
(activate-colorized)
```

Auf der REPL können Sie Scheme-Code auswerten lassen. Sie tippen also einen Scheme-Ausdruck nach der Eingabeaufforderung und schon zeigt die REPL, zu was er ausgewertet wird:

```
$ guix repl
scheme@(guix-user)> (+ 2 3)
$1 = 5
scheme@(guix-user)> (string-append "a" "b")
$2 = "ab"
```

Interessant wird es, wenn Sie auf der REPL anfangen, mit Guix herumzubasteln. Dazu „importieren“ Sie zunächst das Modul (`guix`), damit Sie Zugriff auf den Hauptteil der Programmierschnittstelle haben, und vielleicht wollen Sie auch noch andere nützliche Guix-Module importieren. Sie könnten `(use-modules (guix))` eintippen, denn es ist gültiger Scheme-Code zum Importieren eines Moduls (siehe Abschnitt “Using Guile Modules” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*), aber auf der REPL können Sie den Befehl `use` als Kurzschreibweise einsetzen (siehe Abschnitt “REPL Commands” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*):

```
scheme@(guix-user)> ,use (guix)
scheme@(guix-user)> ,use (gnu packages base)
```

Beachten Sie, dass am Anfang jedes REPL-Befehls ein führendes Komma stehen muss. Der Grund ist, dass ein REPL-Befehl wie `use` eben *kein* gültiger Scheme-Code ist; er wird von der REPL gesondert interpretiert.

Durch Guix wird die Guile-REPL um zusätzliche Befehle erweitert, die dort praktisch sind. Einer davon, der Befehl `build`, ist hier nützlich: Mit ihm wird sichergestellt, dass das angegebene dateiartige Objekt erstellt wurde; wenn nicht, wird es erstellt. In jedem Fall wird der Dateiname jeder Ausgabe der Erstellung zurückgeliefert. Im folgenden Beispiel erstellen wir die Pakete `coreutils` und `grep` sowie eine als `computed-file` angegebene Datei (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), um sogleich mit der Prozedur `scandir` aufzulisten, was für Dateien in Grep im Verzeichnis `/bin` enthalten sind:

```
scheme@(guix-user)> ,build coreutils
$1 = "/gnu/store/...-coreutils-8.32-debug"
$2 = "/gnu/store/...-coreutils-8.32"
scheme@(guix-user)> ,build grep
$3 = "/gnu/store/...-grep-3.6"
scheme@(guix-user)> ,build (computed-file "x" #~(mkdir #$output))
/gnu/store/...-x.drv wird erstellt ...
$4 = "/gnu/store/...-x"
scheme@(guix-user)> ,use(ice-9 ftw)
scheme@(guix-user)> (scandir (string-append $3 "/bin"))
$5 = ("." ".." "egrep" "fgrep" "grep")
```

Paketautoren kann es gefallen, die Erstellungsphasen oder -optionen für ein bestimmtes Paket zu untersuchen. Dessen bedarf es vor allem, wenn Sie viel mit Vererbung von Paketen (`inherit`) arbeiten, um Paketvarianten zu definieren (siehe Abschnitt 8.3 [Paketvarianten definieren], Seite 130) oder wenn Paketargumente im `arguments`-Feld das Ergebnis einer Berechnung sind. In beiden Fällen kommt man leicht durcheinander, was am Ende die Paketargumente sind. Mit diesen Befehlen können Sie diese Paketargumente inspizieren:

```
scheme@(guix-user)> ,phases grep
$1 = (modify-phases %standard-phases
      (add-after 'install 'fix-egrep-and-fgrep
                 (lambda* (#:key outputs #:allow-other-keys)
                   (let* ((out (assoc-ref outputs "out"))
                          (bin (string-append out "/bin")))
                     (substitute* (list (string-append bin "/egrep")
                                         (string-append bin "/fgrep"))
                                   ('(^exec grep)
                                     (string-append "exec " bin "/grep"))))))
      (("^exec grep")
       (string-append "exec " bin "/grep")))))
scheme@(guix-user)> ,configure-flags findutils
$2 = (list "--localstatedir=/var")
scheme@(guix-user)> ,make-flags binutils
$3 = ('("MAKEINFO=true")')
```

Will man die einzelnen Schritte von Guix nachvollziehen, eignet sich der Befehl `lower`: Er nimmt ein dateiartiges Objekt, um es zu einer Ableitung oder einem Store-Objekt „herunterzubrechen“ (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180):

```
scheme@(guix-user)> ,lower grep
$6 = #<derivation /gnu/store/...-grep-3.6.drv => /gnu/store/...-grep-3.6 7f0e639115f0>
scheme@(guix-user)> ,lower (plain-file "x" "Hallo!")
$7 = "/gnu/store/...-x"
```

Die vollständige Liste der REPL-Befehle bekommen Sie zu sehen, wenn Sie `,help guix` eingeben. Hier eine Referenz:

build Objekt

[REPL-Befehl]

Das *Objekt* herunterbrechen und erstellen, wenn es noch nicht erstellt ist. Als Ergebnis zurückgeliefert wird der Dateiname jeder Ausgabe.

build-options options

[REPL command]

Set build options for rest of the REPL commands to *options*. Must be a list of keywords with values accepted by procedure `(@ (guix store) set-build-options)`. An example would be:

```
,build-options '(:offload? #f)
```

graft? Veredeln?

[REPL-Befehl]

Bestimmt, ob während der Erstellung Veredelungen durchgeführt werden sollen. Entspricht dem Argument `--no-grafts` für `guix build`.

lower Objekt

[REPL-Befehl]

Das *Objekt* zu einer Ausgabe oder einem Dateinamen im Store herunterbrechen und diesen zurückliefern.

verbosity Stufe

[REPL-Befehl]

Legt *Stufe* als die Ausführlichkeitsstufe für Erstellungen fest.

Das ist das Gleiche wie die Befehlszeilenoption `--verbosity` (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204): Stufe 0 zeigt gar nichts an, Stufe 1 nur Ereignisse bei der Erstellung und auf höheren Stufen bekommen Sie Erstellungsprotokolle angezeigt.

phases Paket

[REPL-Befehl]

configure-flags Paket

[REPL-Befehl]

make-flags Paket

[REPL-Befehl]

Diese REPL-Befehle liefern den Wert eines Bestandteils des `arguments`-Feldes von *Paket* zurück (siehe Abschnitt 8.2.1 [`,package`-Referenz], Seite 119): Ersterer zeigt den „staged code“, der mit `#:phases` assoziiert ist (siehe Abschnitt 8.6 [Erstellungsphasen], Seite 163), der zweite Befehl zeigt den Code für `#:configure-flags` und mit `,make-flags` wird einem der Code für `#:make-flags` geliefert.

run-in-store Ausdruck

[REPL-Befehl]

Den *Ausdruck*, einen monadischen Ausdruck, durch die Store-Monade laufen lassen. Siehe Abschnitt 8.11 [Die Store-Monade], Seite 183, für mehr Erklärungen.

enter-store-monad

[REPL-Befehl]

Damit betreten Sie eine neue REPL, die monadische Ausdrücke auswerten kann (siehe Abschnitt 8.11 [Die Store-Monade], Seite 183). Sie können diese „innere“ REPL verlassen, indem Sie `,q` eintippen.

9 Zubehör

Dieser Abschnitt beschreibt die Befehlszeilenwerkzeuge von Guix. Manche davon richten sich hauptsächlich an Entwickler und solche Nutzer, die neue Paketdefinitionen schreiben, andere sind auch für ein breiteres Publikum nützlich. Sie ergänzen die Scheme-Programmierschnittstelle um bequeme Befehle.

9.1 Aufruf von guix build

Der Befehl `guix build` lässt Pakete oder Ableitungen samt ihrer Abhängigkeiten erstellen und gibt die resultierenden Pfade im Store aus. Beachten Sie, dass das Nutzerprofil dadurch nicht modifiziert wird – eine solche Installation bewirkt der Befehl `guix package` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43). `guix build` wird also hauptsächlich von Entwicklern der Distribution benutzt.

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix build Optionen Paket-oder-Ableitung...
```

Zum Beispiel wird mit folgendem Befehl die neueste Version von Emacs und von Guile erstellt, das zugehörige Erstellungsprotokoll angezeigt und letztendlich werden die resultierenden Verzeichnisse ausgegeben:

```
guix build emacs guile
```

Folgender Befehl erstellt alle Pakete, die zur Verfügung stehen:

```
guix build --quiet --keep-going \
$(guix package -A | awk '{ print $1 "@@" $2 }')
```

Als *Paket-oder-Ableitung* muss entweder der Name eines in der Software-Distribution zu findenden Pakets, wie etwa `coreutils` oder `coreutils@8.20`, oder eine Ableitung wie `/gnu/store/...-coreutils-8.19 drv` sein. Im ersten Fall wird nach einem Paket mit entsprechendem Namen (und optional der entsprechenden Version) in den Modulen der GNU-Distribution gesucht (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

Alternativ kann die Befehlszeilenooption `--expression` benutzt werden, um einen Scheme-Ausdruck anzugeben, der zu einem Paket ausgewertet wird; dies ist nützlich, wenn zwischen mehreren gleichnamigen Paketen oder Paket-Varianten unterschieden werden muss.

Null oder mehr *Optionen* können angegeben werden. Zur Verfügung stehen die in den folgenden Unterabschnitten beschriebenen Befehlszeilenooptionen.

9.1.1 Gemeinsame Erstellungsoptionen

Einige dieser Befehlszeilenooptionen zur Steuerung des Erstellungsprozess haben `guix build` und andere Befehle, mit denen Erstellungen ausgelöst werden können, wie `guix package` oder `guix archive`, gemeinsam. Das sind folgende:

```
--load-path=Verzeichnis
-L Verzeichnis
```

Das `Verzeichnis` vorne an den Suchpfad für Paketmodule anfügen (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

Damit können Nutzer dafür sorgen, dass ihre eigenen selbstdefinierten Pakete für die Befehlszeilenwerkzeuge sichtbar sind.

--keep-failed

- K** Den Verzeichnisbaum, in dem fehlgeschlagene Erstellungen durchgeführt wurden, behalten. Wenn also eine Erstellung fehlschlägt, bleibt ihr Erstellungsbaum in `/tmp` erhalten. Der Name dieses Unterverzeichnisses wird am Ende des Erstellungsprotokolls ausgegeben. Dies hilft bei der Suche nach Fehlern in Erstellungen. Der Abschnitt Abschnitt 9.1.4 [Fehlschläge beim Erstellen untersuchen], Seite 219, zeigt Ihnen Hinweise und Tricks, wie Erstellungsfehler untersucht werden können.

Diese Option impliziert `--no-offload` und sie hat keine Auswirkungen, wenn eine Verbindung zu einem entfernten Daemon über eine `guix://`-URI verwendet wurde (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178).

--keep-going

- k** Weitermachen, auch wenn ein Teil der Erstellungen fehlschlägt. Das bedeutet, dass der Befehl erst terminiert, wenn alle Erstellungen erfolgreich oder mit Fehler durchgeführt wurden.

Das normale Verhalten ist, abzubrechen, sobald eine der angegebenen Ableitungen fehlschlägt.

--dry-run

- n** Die Ableitungen nicht erstellen.

--fallback

Wenn das Substituieren vorerstellter Binärdateien fehlschlägt, diese ersatzweise lokal selbst erstellen (siehe Abschnitt 5.3.6 [Fehler bei der Substitution], Seite 58).

--substitute-urls=URLs

Die `urls` als durch Leerzeichen getrennte Liste von Quell-URLs für Substitute anstelle der vorgegebenen URL-Liste für den `guix-daemon` verwenden (siehe [guix-daemon URLs], Seite 18).

Das heißt, die Substitute dürfen von den `urls` heruntergeladen werden, sofern sie mit einem durch den Systemadministrator autorisierten Schlüssel signiert worden sind (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54).

Wenn als `urls` eine leere Zeichenkette angegeben wurde, verhält es sich, als wären Substitute abgeschaltet.

--no-substitutes

Benutze keine Substitute für Erstellungsergebnisse. Das heißt, dass alle Objekte lokal erstellt werden müssen, und kein Herunterladen von vorab erstellten Binärdateien erlaubt ist (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54).

--no-grafts

Pakete nicht „veredeln“ (engl. „graft“). Praktisch heißt das, dass als Veredelungen verfügbare Paketaktualisierungen nicht angewandt werden. Der Abschnitt Kapitel 19 [Sicherheitsaktualisierungen], Seite 892, hat weitere Informationen zu Veredelungen.

--rounds=n

Jede Ableitung `n`-mal nacheinander erstellen und einen Fehler melden, wenn die aufeinanderfolgenden Erstellungsergebnisse nicht Bit für Bit identisch sind.

Das ist eine nützliche Methode, um nicht-deterministische Erstellungsprozesse zu erkennen. Nicht-deterministische Erstellungsprozesse sind ein Problem, weil Nutzer dadurch praktisch nicht *verifizieren* können, ob von Drittanbietern bereitgestellte Binärdateien unverfälscht sind. Der Abschnitt Abschnitt 9.12 [Aufruf von guix challenge], Seite 260, erklärt dies genauer.

Wenn dies zusammen mit `--keep-failed` benutzt wird, bleiben die sich unterscheidenden Ausgaben im Store unter dem Namen `/gnu/store/...-check`. Dadurch können Unterschiede zwischen den beiden Ergebnissen leicht erkannt werden.

`--no-offload`

Nicht versuchen, an andere Maschinen ausgelagerte Erstellungen zu benutzen (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11). Somit wird lokal erstellt, statt Erstellungen auf entfernte Maschinen auszulagern.

`--max-silent-time=Sekunden`

Wenn der Erstellungs- oder Substitutionsprozess länger als *Sekunden*-lang keine Ausgabe erzeugt, wird er abgebrochen und ein Fehler beim Erstellen gemeldet.

Standardmäßig wird die Einstellung für den Daemon benutzt (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des guix-daemon], Seite 17).

`--timeout=Sekunden`

Entsprechend wird hier der Erstellungs- oder Substitutionsprozess abgebrochen und als Fehlschlag gemeldet, wenn er mehr als *Sekunden*-lang dauert.

Standardmäßig wird die Einstellung für den Daemon benutzt (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des guix-daemon], Seite 17).

`-v Stufe`

`--verbosity=Stufe`

Die angegebene Ausführlichkeitsstufe verwenden. Als *Stufe* muss eine ganze Zahl angegeben werden. Wird 0 gewählt, wird keine Ausgabe zur Fehlersuche angezeigt, 1 bedeutet eine knappe Ausgabe, 2 ist wie 1, aber zeigt zusätzlich an, von welcher URL heruntergeladen wird, und 3 lässt alle Erstellungsprotokollausgaben auf die Standardfehlerausgabe schreiben.

`--cores=n`

`-c n` Die Nutzung von bis zu *n* Prozessorkernen für die Erstellungen gestatten. Der besondere Wert 0 bedeutet, dass so viele wie möglich benutzt werden.

`--max-jobs=n`

`-M n` Höchstens *n* gleichzeitige Erstellungsaufträge erlauben. Im Abschnitt Abschnitt 2.3 [Aufruf des guix-daemon], Seite 17, finden Sie Details zu dieser Option und der äquivalenten Option des `guix-daemon`.

`--debug=Stufe`

Ein Protokoll zur Fehlersuche ausgeben, das vom Erstellungsdaemon kommt. Als *Stufe* muss eine ganze Zahl zwischen 0 und 5 angegeben werden; höhere Zahlen stehen für ausführlichere Ausgaben. Stufe 4 oder höher zu wählen, kann bei der Suche nach Fehlern, wie der Erstellungs-Daemon eingerichtet ist, helfen.

Intern ist `guix build` im Kern eine Schnittstelle zur Prozedur `package-derivation` aus dem Modul (`guix packages`) und zu der Prozedur `build-derivations` des Moduls (`guix derivations`).

Neben auf der Befehlszeile übergebenen Optionen beachten `guix build` und andere `guix`-Befehle, die Erstellungen durchführen lassen, die Umgebungsvariable `GUIX_BUILD_OPTIONS`.

`GUIX_BUILD_OPTIONS`

[Umgebungsvariable]

Nutzer können diese Variable auf eine Liste von Befehlszeilenoptionen definieren, die automatisch von `guix build` und anderen `guix`-Befehlen, die Erstellungen durchführen lassen, benutzt wird, wie in folgendem Beispiel:

```
$ export GUIX_BUILD_OPTIONS="--no-substitutes -c 2 -L /foo/bar"
```

Diese Befehlszeilenoptionen werden unabhängig von den auf der Befehlszeile übergebenen Befehlszeilenoptionen grammatisch analysiert und das Ergebnis an die bereits analysierten auf der Befehlszeile übergebenen Befehlszeilenoptionen angehängt.

9.1.2 Paketumwandlungsoptionen

Eine weitere Gruppe von Befehlszeilenoptionen, die `guix build` und auch `guix package` unterstützen, sind *Paketumwandlungsoptionen*. Diese Optionen ermöglichen es, *Paketvarianten* zu definieren – zum Beispiel können Pakete aus einem anderen Quellcode als normalerweise erstellt werden. Damit ist es leicht, angepasste Pakete schnell zu erstellen, ohne die vollständigen Definitionen von Paketvarianten einzutippen (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116).

Paketumwandlungsoptionen bleiben über Aktualisierungen hinweg erhalten: `guix upgrade` versucht, Umwandlungsoptionen, die vorher zur Erstellung des Profils benutzt wurden, auf die aktualisierten Pakete anzuwenden.

Im Folgenden finden Sie die verfügbaren Befehlszeilenoptionen. Die meisten Befehle unterstützen sie ebenso wie eine Option `--help-transform`, mit der all die verfügbaren Optionen und je eine Kurzbeschreibung dazu angezeigt werden. (Diese Optionen werden der Kürze wegen nicht in der Ausgabe von `--help` aufgeführt.)

`--tune [=CPU]`

Die optimierte Version als „tunear“ markierter Pakete benutzen. *CPU* gibt die Prozessorarchitektur an, für die optimiert werden soll. Wenn als *CPU* die Bezeichnung `native` angegeben wird oder nichts angegeben wird, wird für den Prozessor optimiert, auf dem der Befehl `guix` läuft.

Gültige Namen für *CPU* sind genau die, die vom zugrunde liegenden Compiler erkannt werden. Vorgegeben ist, dass als Compiler die GNU Compiler Collection benutzt wird. Auf x86_64-Prozessoren gehören `nehalem`, `haswell`, und `skylake` zu den CPU-Namen (siehe Abschnitt “x86 Options” in *Using the GNU Compiler Collection (GCC)*).

Mit dem Erscheinen neuer Generationen von Prozessoren wächst der Standardbefehlssatz (die „Instruction Set Architecture“, ISA) um neue Befehle an, insbesondere wenn es um Befehle zur Parallelverarbeitung geht („Single-Instruction/Multiple-Data“, SIMD). Zum Beispiel implementieren

sowohl die Core2- als auch die Skylake-Prozessoren den x86_64-Befehlssatz, jedoch können nur letztere AVX2-SIMD-Befehle ausführen.

Der Mehrwert, den `--tune` bringt, besteht in erster Linie bei Programmen, für die SIMD-Fähigkeiten geeignet wären *und* die über keinen Mechanismus verfügen, zur Laufzeit die geeigneten Codeoptimierungen zuzuschalten. Pakete, bei denen die Eigenschaft `tunable?` angegeben wurde, werden bei der Befehlszeilenoption `--tune` als *tunebare Pakete* optimiert. Eine Paketdefinition, bei der diese Eigenschaft hinterlegt wurde, sieht so aus:

```
(package
  (name "hello-simd")
  ;; ...
  ;; Dieses Paket kann von SIMD-Erweiterungen profitieren,
  ;; deshalb markieren wir es als "tunebar".
  (properties '((tunable? . #t))))
```

Andere Pakete werden als *nicht* tunebar aufgefasst. Dadurch kann Guix allgemeine Binärdateien verwenden, wenn sich die Optimierung für einen bestimmten Prozessor wahrscheinlich *nicht* lohnt.

Bei der Erstellung tunebarer Pakete wird `-march=CPU` übergeben. Intern wird die Befehlszeilenoption `-march` durch einen Compiler-Wrapper an den eigentlichen Wrapper übergeben. Weil die Erstellungsmaschine den Code für die Mikroarchitektur vielleicht gar nicht ausführen kann, wird der Testkatalog bei der Erstellung tunebarer Pakete übersprungen.

Damit weniger Neuerstellungen erforderlich sind, werden die von tunebaren Paketen abhängigen Pakete mit den optimierten Paketen *veredelt* (siehe Kapitel 19 [Sicherheitsaktualisierungen], Seite 892). Wenn Sie `--no-grafts` übergeben, wirkt `--tune` deshalb *nicht* mehr.

Wir geben dieser Technik den Namen *Paket-Multiversionierung*: Mehrere Varianten des tunebaren Pakets können erstellt werden; eine für jede Prozessorvariante. Das ist die grobkörnige Entsprechung der *Funktions-Multiversionierung*, die in der GNU-Toolchain zu finden ist (siehe Abschnitt “Function Multiversioning” in *Using the GNU Compiler Collection (GCC)*).

`--with-source=Quelle`
`--with-source=Paket=Quelle`
`--with-source=Paket@Version=Quelle`

Den Paketquellcode für das *Paket* von der angegebenen *Quelle* holen und die *Version* als seine Versionsnummer verwenden. Die *Quelle* muss ein Dateiname oder eine URL sein wie bei `guix download` (siehe Abschnitt 9.3 [Aufruf von `guix download`], Seite 221).

Wird kein *Paket* angegeben, wird als Paketname derjenige auf der Befehlszeile angegebene Paketname angenommen, der zur Basis am Ende der *Quelle* passt – wenn z.B. als *Quelle* die Datei `/src/guile-2.0.10.tar.gz` angegeben wurde, entspricht das dem `guile`-Paket.

Ebenso wird, wenn keine *Version* angegeben wurde, die Version als Zeichenkette aus der *Quelle* abgeleitet; im vorherigen Beispiel wäre sie `2.0.10`.

Mit dieser Option können Nutzer versuchen, eine andere Version ihres Pakets auszuprobieren, als die in der Distribution enthaltene Version. Folgendes Beispiel lädt `ed-1.7.tar.gz` von einem GNU-Spiegelserver herunter und benutzt es als Quelle für das `ed`-Paket:

```
guix build ed --with-source=mirror://gnu/ed/ed-1.4.tar.gz
```

Für Entwickler wird es einem durch `--with-source` leicht gemacht, „Release Candidates“, also Vorabversionen, zu testen, oder sogar welchen Einfluss diese auf abhängige Pakete haben:

```
guix build elogind --with-source=.../shepherd-0.9.0rc1.tar.gz
```

... oder ein Checkout eines versionskontrollierten Repositorys in einer isolierten Umgebung zu erstellen:

```
$ git clone git://git.sv.gnu.org/guix.git
```

```
$ guix build guix --with-source=guix@1.0=./guix
```

`--with-input=Paket=Ersatz`

Abhängigkeiten vom *Paket* durch eine Abhängigkeit vom *Ersatz*-Paket ersetzen. Als *Paket* muss ein Paketname angegeben werden und als *Ersatz* eine Paketspezifikation wie `guile` oder `guile@1.8`.

Mit folgendem Befehl wird zum Beispiel Guix erstellt, aber statt der aktuellen stabilen Guile-Version hängt es von der alten Guile-Version `guile@2.2` ab:

```
guix build --with-input=guile=guile@2.2 guix
```

Die Ersetzung ist rekursiv und umfassend. In diesem Beispiel würde nicht nur `guix`, sondern auch seine Abhängigkeit `guile-json` (was auch von `guile` abhängt) für `guile@2.2` neu erstellt.

Implementiert wird das alles mit der Scheme-Prozedur `package-input-rewriting/spec` (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116).

`--with-graft=Paket=Ersatz`

Dies verhält sich ähnlich wie mit `--with-input`, aber mit dem wichtigen Unterschied, dass nicht die gesamte Abhängigkeitskette neu erstellt wird, sondern das *Ersatz*-Paket erstellt und die ursprünglichen Binärdateien, die auf das *Paket* verwiesen haben, damit veredelt werden. Im Abschnitt Kapitel 19 [Sicherheitsaktualisierungen], Seite 892, finden Sie weitere Informationen über Veredelungen.

Zum Beispiel veredelt folgender Befehl Wget und alle Abhängigkeiten davon mit der Version 3.5.4 von GnuTLS, indem Verweise auf die ursprünglich verwendete GnuTLS-Version ersetzt werden:

```
guix build --with-graft=gnutls=gnutls@3.5.4 wget
```

Das hat den Vorteil, dass es viel schneller geht, als alles neu zu erstellen. Die Sache hat aber einen Haken: Veredelung funktioniert nur, wenn das *Paket* und sein *Ersatz* miteinander streng kompatibel sind – zum Beispiel muss, wenn diese eine Programmbibliothek zur Verfügung stellen, deren Binärschnittstelle („Application Binary Interface“, kurz ABI) kompatibel sein. Wenn das *Ersatz*-Paket auf irgendeine Art inkompatibel mit dem *Paket* ist, könnte das Ergebnispaket unbrauchbar sein. Vorsicht ist also geboten!

--with-debug-info=Paket

Das *Paket* auf eine Weise erstellen, die Informationen zur Fehlersuche enthält, und von ihm abhängige Pakete damit veredeln. Das ist nützlich, wenn das *Paket* noch keine Fehlersuchinformationen als installierbare `debug`-Ausgabe enthält (siehe Kapitel 17 [Dateien zur Fehlersuche installieren], Seite 887).

Als Beispiel nehmen wir an, Inkscape stürzt bei Ihnen ab und Sie möchten wissen, was dabei in GLib passiert. Die GLib-Bibliothek liegt tief im Abhängigkeitsgraphen von Inkscape und verfügt nicht über eine `debug`-Ausgabe; das erschwert die Fehlersuche. Glücklicherweise können Sie GLib mit Informationen zur Fehlersuche neu erstellen und an Inkscape anheften:

```
guix install inkscape --with-debug-info=glib
```

Nur GLib muss neu kompiliert werden, was in vernünftiger Zeit möglich ist. Siehe Kapitel 17 [Dateien zur Fehlersuche installieren], Seite 887, für mehr Informationen.

Anmerkung: Intern funktioniert diese Option, indem '`#:strip-binaries? #f`' an das Erstellungssystem des betreffenden Pakets übergeben wird (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). Die meisten Erstellungssysteme unterstützen diese Option, manche aber nicht. In diesem Fall wird ein Fehler gemeldet.

Auch wenn ein in C/C++ geschriebenes Paket ohne `-g` erstellt wird (was selten der Fall ist), werden Informationen zur Fehlersuche weiterhin fehlen, obwohl `#:strip-binaries?` auf falsch steht.

--with-c-toolchain=Paket=Toolchain

Mit dieser Befehlszeilenoption wird die Kompilierung des *Pakets* und aller davon abhängigen Objekte angepasst, so dass mit der *Toolchain* statt der vorgegebenen GNU-Toolchain für C/C++ erstellt wird.

Betrachten Sie dieses Beispiel:

```
guix build octave-cli \
  --with-c-toolchain=fftw=gcc-toolchain@10 \
  --with-c-toolchain=fftwf=gcc-toolchain@10
```

Mit dem obigen Befehl wird eine Variante der Pakete `fftw` und `fftwf` mit Version 10 der `gcc-toolchain` anstelle der vorgegebenen Toolchain erstellt, um damit anschließend eine diese benutzende Variante des GNU-Octave-Befehlszeilenprogramms zu erstellen. Auch GNU Octave selbst wird mit `gcc-toolchain@10` erstellt.

Das zweite Beispiel bewirkt eine Erstellung der „Hardware Locality“-Bibliothek (`hwloc`) sowie ihrer abhängigen Objekte bis einschließlich `intel-mpi-benchmarks` mit dem Clang-C-Compiler:

```
guix build --with-c-toolchain=hwloc=clang-toolchain \
  intel-mpi-benchmarks
```

Anmerkung: Es kann vorkommen, dass die Anwendungsbinaryschnittstellen („Application Binary Interfaces“, kurz ABIs)

der Toolchains inkompatibel sind. Das tritt vor allem bei der C++-Standardbibliothek und Bibliotheken zur Laufzeitunterstützung wie denen von OpenMP auf. Indem alle abhängigen Objekte mit derselben Toolchain erstellt werden, minimiert **--with-c-toolchain** das Risiko, dass es zu Inkompatibilitäten kommt, aber es kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Bedenken Sie, für welches *Paket* Sie dies benutzen.

--with-git-url=Paket=URL

Build package from the latest commit of the **master** branch of the Git repository at *url*. Git sub-modules of the repository are fetched, recursively, if **package source** is not a Git repository, otherwise it depends on the inherited value of **recursive?**.

Zum Beispiel erstellt der folgende Befehl die NumPy-Python-Bibliothek unter Verwendung des neuesten Commits von Python auf dessen „master“-Branch.

```
guix build python-numpy \
  --with-git-url=python=https://github.com/python/cpython
```

Diese Befehlszeilenoption kann auch mit **--with-branch** oder **--with-commit** kombiniert werden (siehe unten).

Da es den neuesten Commit auf dem verwendeten Branch benutzt, ändert sich das Ergebnis natürlich mit der Zeit. Nichtsdestoweniger ist es eine bequeme Möglichkeit, ganze Softwarestapel auf dem neuesten Commit von einem oder mehr Paketen aufzubauen zu lassen. Es ist besonders nützlich im Kontext Kontinuierlicher Integration (englisch „Continuous Integration“, kurz CI).

Checkouts bleiben zwischengespeichert als `~/.cache/guix/checkouts`, damit danach schneller auf dasselbe Repository zugegriffen werden kann. Eventuell möchten Sie das Verzeichnis ab und zu bereinigen, um Plattenplatz zu sparen.

--with-branch=Paket=Branch

Das *Paket* aus dem neuesten Commit auf dem *Branch* erstellen. Wenn das **source**-Feld des *Pakets* ein origin-Objekt mit der Methode **git-fetch** (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125) oder ein **git-checkout**-Objekt ist, wird die URL des Repositorys vom **source**-Feld genommen. Andernfalls müssen Sie die Befehlszeilenoption **--with-git-url** benutzen, um die URL des Git-Repositorys anzugeben.

Zum Beispiel wird mit dem folgenden Befehl `guile-sqlite3` aus dem neuesten Commit seines **master**-Branches erstellt und anschließend `guix` (was von `guile-sqlite3` abhängt) und `cuirass` (was von `guix` abhängt) unter Nutzung genau dieser `guile-sqlite3`-Erstellung erstellt:

```
guix build --with-branch=guile-sqlite3=master cuirass
```

--with-commit=Paket=Commit

Dies verhält sich ähnlich wie **--with-branch**, außer dass es den angegebenen *Commit* benutzt statt die Spitze eines angegebenen Branches. Als *Commit* muss ein gültiger SHA1-Bezeichner, ein Tag oder ein Bezeichner wie von **git describe** (wie `1.0-3-gabc123`) für einen Git-Commit angegeben werden.

--with-patch=Paket=Datei

Die *Datei* zur Liste der auf das *Paket* anzuwendenden Patches hinzufügen. Als *Paket* muss eine Spezifikation wie `python@3.8` oder `glibc` benutzt werden. In der *Datei* muss ein Patch enthalten sein; er wird mit den im Ursprung (*origin*) des *Pakets* angegebenen Befehlszeilenoptionen angewandt (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125). Die vorgegebenen Optionen enthalten `-p1` (siehe Abschnitt “patch Directories” in *Comparing and Merging Files*).

Zum Beispiel wird mit dem folgenden Befehl für die Neuerstellung von Coreutils die GNU-C-Bibliothek (`glibc`) wie angegeben gepatcht:

```
guix build coreutils --with-patch=glibc=./glibc-frob.patch
```

In diesem Beispiel wird `glibc` selbst und alles, was im Abhängigkeitsgraphen auf dem Weg zu Coreutils liegt, neu erstellt.

--with-configure-flag=Paket=Befehlszeilenoption

Hängt die *Befehlszeilenoption* an die Befehlszeilenoptionen an, die zur Erstellung von *Paket* an den Aufruf von `configure` übergeben werden. *Paket* wird als Paketspezifikation angegeben, etwa `guile@3.0` oder `glibc`. Das Erstellungssystem von *Paket* muss dafür das Argument `#:configure-flags` unterstützen.

Zum Beispiel können Sie mit folgendem Befehl GNU Hello mit der `configure`-Option `--disable-nls` erstellen:

```
guix build hello --with-configure-flag=hello---disable-nls
```

Folgender Befehl gibt `cmake` eine zusätzliche Option beim Erstellen von `lapack` mit:

```
guix build lapack \
  --with-configure-flag=lapack=--DBUILD_SHARED_LIBS=OFF
```

Anmerkung: Intern funktioniert diese Option, indem das Argument `'#:configure-flags'` an das Erstellungssystem des betreffenden Pakets übergeben wird (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). Die meisten Erstellungssysteme unterstützen diese Option, manche aber nicht. In diesem Fall wird ein Fehler gemeldet.

--with-latest=Paket**--with-version=Paket=Version**

Sie hätten gerne das Neueste vom Neuen? Dann ist die Befehlszeilenoption `--with-latest` das Richtige für Sie! Damit wird jedes Vorkommen von *Paket* im Abhängigkeitsgraphen durch dessen neueste angebotene Version ersetzt, wie sie auch von `guix refresh` gemeldet würde (siehe Abschnitt 9.6 [Aufruf von `guix refresh`], Seite 233).

Dazu wird die neueste angebotene Version des *Pakets* ermittelt (wenn möglich), heruntergeladen und, wenn eine OpenPGP-Signatur mit dabei ist, es damit authentifiziert.

Zum Beispiel wird durch folgenden Befehl Guix mit der neuesten Version von Guile-JSON erstellt:

```
guix build guix --with-latest=guile-json
```

Die Paketumwandlungsoption `--with-version` funktioniert ähnlich, nur können Sie damit genau festlegen, welche *Version* benutzt werden soll,

sofern diese Version vom Anbieter heruntergeladen werden kann. Um zum Beispiel eine Entwicklungsumgebung zur Arbeit mit SciPy, erstellt für die NumPy-Version 1.22.4, herzustellen (wobei wir den Testkatalog davon überspringen, weil wir nicht warten wollen), lautet der Befehl:

```
guix shell python python-scipy --with-version=python-numpy=1.22.4
```

Warnung: Hier wird aus dem beim Anbieter zu einer bestimmten Zeit veröffentlichten Quellcode eine Abhängigkeit. Deswegen ist mit `--with-latest` und `--with-version` bereitgestellte Software unter Umständen nicht reproduzierbar, weil der Quellcode auf Anbieter-Servern verschwindet oder für die gleiche Versionsnummer anderer Quellcode angeboten wird.

Wenn Sie alte Software-Versionen auf reproduzierbare Weise nachbilden können wollen, siehe Abschnitt 5.8 [Aufruf von `time-machine`], Seite 69.

Es gibt jedoch Einschränkungen. Erstens gehen Sie in dem Fall, dass das Werkzeug nicht in der Lage ist oder nicht weiß, wie es den Quellcode authentifiziert, das Risiko ein, dass bösartiger Code ausgeführt wird; Ihnen wird dann eine Warnung angezeigt. Zweitens wird mit dieser Option einfach der Quellcode ausgetauscht und die übrige Paketdefinition bleibt erhalten. Manchmal reicht das nicht; es könnte sein, dass neue Abhängigkeiten hinzugefügt oder neue Patches angewandt werden müssen oder dass ganz allgemein Arbeiten zur Qualitätssicherung, die Guix-Entwickler normalerweise leisten, fehlen werden. Sie sind gewarnt worden! Wenn die Einschränkungen unbedenklich sind, können Sie das Paket zackig auf den neuesten Stand bringen. Wir ermutigen Sie dazu, Patches einzureichen, die die eigentliche Paketdefinition aktualisieren, sobald Sie die neue Version mit der Befehlszeilenoption `--with-latest` erfolgreich getestet haben (siehe Kapitel 22 [Mitwirken], Seite 903).

`--without-tests=Paket`

Das Paket erstellen, ohne seine Tests zu durchlaufen. Das erweist sich als nützlich, wenn Sie Testkataloge überspringen möchten, die viel Zeit in Anspruch nehmen, oder wenn der Testkatalog eines Pakets nichtdeterministisch fehlschlägt. Dies sollte mit Bedacht eingesetzt werden, denn das Ausführen des Testkatalogs sichert zu, dass ein Paket wie gewollt funktioniert.

Wenn die Tests abgeschaltet werden, ergibt sich ein anderes Store-Objekt. Dadurch muss, wenn diese Option benutzt wird, auch alles, was vom Paket abhängt, neu erstellt werden, wie Sie in diesem Beispiel sehen können:

```
guix install --without-tests=python python-notebook
```

Mit obigem Befehl wird `python-notebook` für ein `python` installiert, dessen Testkatalog nicht ausgeführt wurde. Dazu wird auch alles neu erstellt, was von `python` abhängt, einschließlich `python-notebook`.

Intern funktioniert `--without-tests`, indem es die Option `#:tests?` der `check`-Phase eines Pakets abändert (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). Beachten Sie, dass manche Pakete eine angepasste `check`-Phase benutzen, die eine Einstellung wie `#:tests? #f` nicht berücksichtigt. Deshalb wirkt sich `--without-tests` auf diese Pakete nicht aus.

Sie fragen sich sicher, wie Sie dieselbe Wirkung mit Scheme-Code erzielen können, zum Beispiel wenn Sie Ihr Manifest oder eine eigene Paketumwandlung schreiben? Siehe Abschnitt 8.3 [Paketvarianten definieren], Seite 130, für eine Übersicht über verfügbare Programmierschnittstellen.

9.1.3 Zusätzliche Erstellungsoptionen

Die unten aufgeführten Befehlszeilenoptionen funktionieren nur mit `guix build`.

`--quiet`

`-q` Schweigend erstellen, ohne das Erstellungsprotokoll anzuzeigen – dies ist äquivalent zu `--verbosity=0`. Nach Abschluss der Erstellung ist das Protokoll in `/var` (oder einem entsprechenden Ort) einsehbar und kann jederzeit mit der Befehlszeilenoption `--log-file` gefunden werden.

`--file=Datei`

`-f Datei` Das Paket, die Ableitung oder das dateiähnliche Objekt erstellen, zu dem der Code in der *Datei* ausgewertet wird (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

Zum Beispiel könnte in der *Datei* so eine Paketdefinition stehen (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116):

```
(use-modules (guix)
             (guix build-system gnu)
             (guix licenses))

(package
  (name "hello")
  (version "2.10")
  (source (origin
            (method url-fetch)
            (uri (string-append "mirror://gnu/hello/hello-" version
                                ".tar.gz"))
            (sha256
              (base32
                "Ossi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vd1b9kz17c91ng89ndq1i")))))
  (build-system gnu-build-system)
  (synopsis "Hello, GNU world: An example GNU package")
  (description "Guess what GNU Hello prints!")
  (home-page "http://www.gnu.org/software/hello/")
  (license gpl3+))
```

Die *Datei* darf auch eine JSON-Darstellung von einer oder mehreren Paketdefinitionen sein. Wenn wir `guix build -f` auf einer `hello.json`-Datei mit dem folgenden Inhalt ausführen würden, würden die Pakete `myhello` und `greeter` erstellt werden:

```
[{"name": "myhello", "version": "2.10", "source": {"origin": {"method": "url-fetch", "uri": "http://www.gnu.org/software/hello/hello-2.10.tar.gz", "sha256": "Ossi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vd1b9kz17c91ng89ndq1i"}, "build-system": "gnu-build-system", "synopsis": "Hello, GNU world: An example GNU package", "description": "Guess what GNU Hello prints!", "home-page": "http://www.gnu.org/software/hello/", "license": "gpl3+"}}]
```

```

    "source": "mirror://gnu/hello/hello-2.10.tar.gz",
    "build-system": "gnu",
    "arguments": {
        "tests?": false
    },
    "home-page": "https://www.gnu.org/software/hello/",
    "synopsis": "Hello, GNU world: An example GNU package",
    "description": "GNU Hello prints a greeting.",
    "license": "GPL-3.0+",
    "native-inputs": ["gettext"]
},
{
    "name": "greeter",
    "version": "1.0",
    "source": "mirror://gnu/hello/hello-2.10.tar.gz",
    "build-system": "gnu",
    "arguments": {
        "test-target": "foo",
        "parallel-build?": false
    },
    "home-page": "https://example.com/",
    "synopsis": "Greeter using GNU Hello",
    "description": "This is a wrapper around GNU Hello.",
    "license": "GPL-3.0+",
    "inputs": ["myhello", "hello"]
}
]
]

--manifest=Manifest
-m Manifest
Alle Pakete erstellen, die im angegebenen Manifest stehen (siehe [profile-manifest], Seite 48).

--expression=Ausdruck
-e Ausdruck
Das Paket oder die Ableitung erstellen, zu der der Ausdruck ausgewertet wird.

Zum Beispiel kann der Ausdruck (@ (gnu packages guile) guile-1.8) sein, was diese bestimmte Variante der Version 1.8 von Guile eindeutig bezeichnet.

Alternativ kann der Ausdruck ein G-Ausdruck sein. In diesem Fall wird er als Erstellungsprogramm an gexp->derivation übergeben (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

Zudem kann der Ausdruck eine monadische Prozedur mit null Argumenten bezeichnen (siehe Abschnitt 8.11 [Die Store-Monade], Seite 183). Die Prozedur muss eine Ableitung als monadischen Wert zurückliefern, die dann durch run-with-store laufen lassen wird.
```

--development

-D Die „Entwicklungsumgebung“ (Abhängigkeiten der Erstellung) für das folgende Paket erstellen.

Zum Beispiel werden mit dem folgenden Befehl die Eingaben von `hello` erstellt, allerdings *nicht* `hello` selbst, und zusätzlich wird `guile` erstellt:

```
guix build -D hello guile
```

Beachten Sie, dass sich `-D` (oder `--development`) nur auf das direkt folgende Paket auf der Befehlszeile bezieht. Intern benutzt es `package->development-manifest` (siehe [package-development-manifest], Seite 138).

Anmerkung: Die Wirkung, wenn Sie `--development` und `--target` (für Cross-Kompilierung) zusammen benutzen, ist vielleicht nicht, was Sie erwarten: Alle abhängigen Pakete des angegebenen Pakets, die es hat, wenn es nativ kompiliert wird, werden cross-kompliert.

--dependents [=Tiefe]

-P depth Erstellt die Abhängigen des folgenden Pakets. Vorgegeben ist, dass alle direkten und indirekten Abhängigen erstellt werden. Wenn eine *Tiefe* angegeben wird, werden nur so weit entfernte Abhängige erstellt: 1 bedeutet direkte Abhängige, 2 sind auch Abhängige von Abhängigen, und so weiter.

Zum Beispiel lässt der folgende Befehl *alle* Abhängigen von `libgit2` erstellen:

```
guix build --dependents libgit2
```

Um alle direkt von NumPy abhängigen Pakete zu erstellen, führen Sie aus:

```
guix build -P1 python-numpy
```

Was zur Liste der Abhängigen gehört, wird genauso berechnet wie bei `guix refresh --list-dependent` (siehe Abschnitt 9.6 [Aufruf von `guix refresh`], Seite 233).

--source

-S Die Quellcode-Ableitung der Pakete statt die Pakete selbst erstellen.

Zum Beispiel liefert `guix build -S gcc` etwas in der Art von `/gnu/store/...-gcc-4.7.2.tar.bz2`, also den Tarball mit dem GCC-Quellcode.

Der gelieferte Quell-Tarball ist das Ergebnis davon, alle Patches und Code-Schnipsel aufzuspielen, die im `origin`-Objekt des Pakets festgelegt wurden (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116).

Wie andere Arten von Ableitung kann auch das Ergebnis einer Quellcode-Ableitung mit der Befehlszeilenoption `--check` geprüft werden (siehe [build-check], Seite 218). Das ist nützlich, um zu überprüfen, ob ein (vielleicht bereits erstellter oder substituierter, also zwischengespeicherter) Paketquellcode zu ihrer deklarierten Hash-Prüfsumme passt.

Beachten Sie, dass `guix build -S` nur für die angegebenen Pakete den Quellcode herunterlädt. Dazu gehört *nicht* der Quellcode statisch gebundener Abhängigkeiten und der Quellcode alleine reicht nicht aus, um die Pakete zu reproduzieren.

--sources

Den Quellcode für *Paket-oder-Ableitung* und alle Abhängigkeiten davon rekursiv herunterladen und zurückliefern. Dies ist eine praktische Methode, eine

lokale Kopie des gesamten Quellcodes zu beziehen, der nötig ist, um die Pakete zu erstellen, damit Sie diese später auch ohne Netzwerkzugang erstellen lassen können. Es handelt sich um eine Erweiterung der Befehlszeilenoption `--source`, die jeden der folgenden Argumentwerte akzeptiert:

`package` Mit diesem Wert verhält sich die Befehlszeilenoption `--sources` auf genau die gleiche Weise wie die Befehlszeilenoption `--source`.

`all` Erstellt die Quellcode-Ableitungen aller Pakete einschließlich allen Quellcodes, der als Teil der Eingaben im `inputs`-Feld aufgelistet ist. Dies ist der vorgegebene Wert, wenn sonst keiner angegeben wird.

```
$ guix build --sources tzdata
Folgende Ableitungen werden erstellt:
  /gnu/store/...-tzdata2015b.tar.gzdrv
  /gnu/store/...-tzcode2015b.tar.gzdrv
```

`transitive`

Die Quellcode-Ableitungen aller Pakete sowie aller transitiven Eingaben der Pakete erstellen. Damit kann z.B. Paket-Quellcode vorab heruntergeladen und später offline erstellt werden.

```
$ guix build --sources=transitive tzdata
Folgende Ableitungen werden erstellt:
  /gnu/store/...-tzcode2015b.tar.gzdrv
  /gnu/store/...-findutils-4.4.2.tar.xzdrv
  /gnu/store/...-grep-2.21.tar.xzdrv
  /gnu/store/...-coreutils-8.23.tar.xzdrv
  /gnu/store/...-make-4.1.tar.xzdrv
  /gnu/store/...-bash-4.3.tar.xzdrv
  ...
```

`--system=System`

`-s System` Versuchen, für das angegebene *System* – z.B. `i686-linux` – statt für denselben Systemtyp wie auf dem Wirtssystem zu erstellen. Beim Befehl `guix build` können Sie diese Befehlszeilenoption mehrmals wiederholen, wodurch für jedes angegebene System eine Erstellung durchgeführt wird; andere Befehle ignorieren überzählige `-s`-Befehlszeilenoptionen.

Anmerkung: Die Befehlszeilenoption `--system` dient der *nativen* Kompilierung (nicht zu verwechseln mit Cross-Kompilierung). Siehe `--target` unten für Informationen zur Cross-Kompilierung.

Ein Beispiel sind Linux-basierte Systeme, die verschiedene Persönlichkeiten emulieren können. Zum Beispiel können Sie `--system=i686-linux` auf einem `x86_64-linux`-System oder `--system=armhf-linux` auf einem `aarch64-linux`-System angeben, um Pakete in einer vollständigen 32-Bit-Umgebung zu erstellen.

Anmerkung: Das Erstellen für ein `armhf-linux`-System ist ungeprüft auf allen `aarch64-linux`-Maschinen aktiviert, obwohl bestimmte aarch64-Chipsätze diese Funktionalität nicht unterstützen, darunter auch ThunderX.

Ebenso können Sie, wenn transparente Emulation mit QEMU und `binfmt_misc` aktiviert sind (siehe Abschnitt 11.10.31 [Virtualisierungsdienste], Seite 647), für jedes System Erstellungen durchführen, für das ein QEMU-`binfmt_misc`-Handler installiert ist.

Erstellungen für ein anderes System, das nicht dem System der Maschine, die Sie benutzen, entspricht, können auch auf eine entfernte Maschine mit der richtigen Architektur ausgelagert werden. Siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11, für mehr Informationen über das Auslagern.

--target=*Tripel*

Lässt für das angegebene *Tripel* cross-erstellen. Dieses muss ein gültiges GNU-Tripel wie z.B. "aarch64-linux-gnu" sein (siehe Abschnitt "Specifying Target Triplets" in Autoconf).

--list-systems

Listet alle unterstützten Systeme auf, die als Argument an `--system` gegeben werden können.

--list-targets

Listet alle unterstützten Ziele auf, die als Argument an `--target` gegeben werden können.

--check

Paket-oder-Ableitung erneut erstellen, wenn diese bereits im Store verfügbar ist, und einen Fehler melden, wenn die Erstellungsergebnisse nicht Bit für Bit identisch sind.

Mit diesem Mechanismus können Sie überprüfen, ob zuvor installierte Substitute unverfälscht sind (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54) oder auch ob das Erstellungsergebnis eines Pakets deterministisch ist. Siehe Abschnitt 9.12 [Aufruf von `guix challenge`], Seite 260, für mehr Hintergrundinformationen und Werkzeuge.

Wenn dies zusammen mit `--keep-failed` benutzt wird, bleiben die sich unterscheidenden Ausgaben im Store unter dem Namen `/gnu/store/...-check`. Dadurch können Unterschiede zwischen den beiden Ergebnissen leicht erkannt werden.

--repair

Versuchen, die angegebenen Store-Objekte zu reparieren, wenn sie beschädigt sind, indem sie neu heruntergeladen oder neu erstellt werden.

Diese Operation ist nicht atomar und nur der Administratornutzer `root` kann sie verwenden.

--derivations

-d

Liefert die Ableitungspfade und *nicht* die Ausgabepfade für die angegebenen Pakete.

--root=*Datei*

-r *Datei*

Die *Datei* zu einer symbolischen Verknüpfung auf das Ergebnis machen und als Müllsammlerwurzel registrieren.

Dadurch wird das Ergebnis dieses Aufrufs von `guix build` vor dem Müllsammler geschützt, bis die *Datei* gelöscht wird. Wird diese Befehlszeilenoption *nicht* angegeben, können Erstellungsergebnisse vom Müllsammler

geholt werden, sobald die Erstellung abgeschlossen ist. Siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von guix gc], Seite 62, für mehr Informationen zu Müllsamplerwurzeln.

--log-file

Liefert die Dateinamen oder URLs der Erstellungsprotokolle für das angegebene *Paket-oder-Ableitung* oder meldet einen Fehler, falls Protokolldateien fehlen.

Dies funktioniert, egal wie die Pakete oder Ableitungen angegeben werden. Zum Beispiel sind folgende Aufrufe alle äquivalent:

```
guix build --log-file $(guix build -d guile)
guix build --log-file $(guix build guile)
guix build --log-file guile
guix build --log-file -e '(@ (gnu packages guile) guile-2.0)'
```

Wenn ein Protokoll lokal nicht verfügbar ist und sofern `--no-substitutes` nicht übergeben wurde, sucht der Befehl nach einem entsprechenden Protokoll auf einem der Substitutserver.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, sie wollten das Erstellungsprotokoll von GDB auf einem `aarch64`-System sehen, benutzen aber selbst eine `x86_64`-Maschine:

```
$ guix build --log-file gdb -s aarch64-linux
https://bordeaux.guix.gnu.org/log/...-gdb-7.10
```

So haben Sie umsonst Zugriff auf eine riesige Bibliothek von Erstellungsprotokollen!

9.1.4 Fehlschläge beim Erstellen untersuchen

Wenn Sie ein neues Paket definieren (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116), werden Sie sich vermutlich einige Zeit mit der Fehlersuche beschäftigen und die Erstellung so lange anpassen, bis sie funktioniert. Dazu müssen Sie die Erstellungsbefehle selbst in einer Umgebung benutzen, die der, die der Erstellungsdaemon aufbaut, so ähnlich wie möglich ist.

Das Erste, was Sie dafür tun müssen, ist die Befehlszeilenoption `--keep-failed` oder `-K` von `guix build` einzusetzen, wodurch Verzeichnisbäume fehlgeschlagener Erstellungen in `/tmp` oder dem von Ihnen als `TMPDIR` ausgewiesenen Verzeichnis erhalten und nicht gelöscht werden (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204).

Im Anschluss können Sie mit `cd` in die Verzeichnisse dieses fehlgeschlagenen Erstellungsbaums wechseln und mit `source` dessen `environment-variables`-Datei laden, die alle Umgebungsvariablendefinitionen enthält, die zum Zeitpunkt des Fehlschlags der Erstellung galten. Sagen wir, Sie suchen Fehler in einem Paket `foo`, dann würde eine typische Sitzung so aussehen:

```
$ guix build foo -K
... Erstellung schlägt fehl
$ cd /tmp/guix-build-foo drv-0
$ source ./environment-variables
$ cd foo-1.2
```

Nun können Sie Befehle (fast) so aufrufen, als wären Sie der Daemon, und Fehlerursachen in Ihrem Erstellungsprozess ermitteln.

Manchmal passiert es, dass zum Beispiel die Tests eines Pakets erfolgreich sind, wenn Sie sie manuell aufrufen, aber scheitern, wenn der Daemon sie ausführt. Das kann passieren, weil der Daemon Erstellungen in isolierten Umgebungen („Containern“) durchführt, wo, anders als in der obigen Umgebung, kein Netzwerkzugang möglich ist, `/bin/sh` nicht existiert usw. (siehe Abschnitt 2.2.1 [Einrichten der Erstellungsumgebung], Seite 7).

In solchen Fällen müssen Sie den Erstellungsprozess womöglich aus einer zu der des Daemons ähnlichen isolierten Umgebung heraus ausprobieren:

```
$ guix build -K foo
...
$ cd /tmp/guix-build-foo.drv-0
$ guix shell --no-grafts -C -D foo strace gdb
[env]# source ./environment-variables
[env]# cd foo-1.2
```

Hierbei erzeugt `guix shell -C` eine isolierte Umgebung und öffnet darin eine Shell (siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89). Der Teil mit `strace gdb` fügt die Befehle `strace` und `gdb` zur isolierten Umgebung hinzu, die Sie gut gebrauchen können, während Sie Fehler suchen. Wegen der Befehlszeilenoption `--no-grafts` bekommen Sie haargenau dieselbe Umgebung ohne veredelte Pakete (siehe Kapitel 19 [Sicherheitsaktualisierungen], Seite 892, für mehr Informationen zu Veredelungen).

Um der isolierten Umgebung des Erstellungsdaemons noch näher zu kommen, können wir `/bin/sh` entfernen (wobei Sie zunächst die Befehlszeilenoption `--writable-root` für `guix shell` angeben müssen):

```
[env]# rm /bin/sh
```

(Keine Sorge, das ist harmlos: All dies passiert nur in der zuvor von `guix shell` erzeugten Wegwerf-Umgebung.)

Der Befehl `strace` befindet sich wahrscheinlich nicht in Ihrem Suchpfad, aber wir können ihn so benutzen:

```
[env]# $GUIX_ENVIRONMENT/bin/strace -f -o log make check
```

Auf diese Weise haben Sie nicht nur die Umgebungsvariablen, die der Daemon benutzt, nachgebildet, sondern lassen auch den Erstellungsprozess in einer isolierten Umgebung ähnlich der des Daemons laufen.

9.2 guix edit aufrufen

So viele Pakete, so viele Quelldateien! Der Befehl `guix edit` erleichtert das Leben von sowohl Nutzern als auch Paketentwicklern, indem er Ihren Editor anweist, die Quelldatei mit der Definition des jeweiligen Pakets zu bearbeiten. Zum Beispiel startet dies:

```
guix edit gcc@4.9 vim
```

das mit der Umgebungsvariablen `VISUAL` oder `EDITOR` angegebene Programm und lässt es das Rezept von GCC 4.9.3 und von Vim anzeigen.

Wenn Sie ein Git-Checkout von Guix benutzen (siehe Abschnitt 22.2 [Erstellung aus dem Git], Seite 904) oder Ihre eigenen Pakete im `GUIX_PACKAGE_PATH` erstellt haben (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115), werden Sie damit die Paketrezepte auch bearbeiten können. Andernfalls werden Sie zumindest in die Lage versetzt, die nur lesbaren Rezepte für sich im Moment im Store befindliche Pakete zu untersuchen.

Statt `GUIX_PACKAGE_PATH` zu benutzen, können Sie mit der Befehlszeilenoption `--load-path=Verzeichnis` (oder kurz `-L Verzeichnis`) das *Verzeichnis* vorne an den Paketmodul-Suchpfad anhängen und so Ihre eigenen Pakete sichtbar machen.

9.3 guix download aufrufen

Wenn Entwickler einer Paketdefinition selbige schreiben, müssen diese normalerweise einen Quellcode-Tarball herunterladen, seinen SHA256-Hash als Prüfsumme berechnen und diese in der Paketdefinition eintragen (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Das Werkzeug `guix download` hilft bei dieser Aufgabe: Damit wird eine Datei von der angegebenen URI heruntergeladen, in den Store eingelagert und sowohl ihr Dateiname im Store als auch ihr SHA256-Hash als Prüfsumme angezeigt.

Dadurch, dass die heruntergeladene Datei in den Store eingefügt wird, wird Bandbreite gespart: Wenn der Entwickler schließlich versucht, das neu definierte Paket mit `guix build` zu erstellen, muss der Quell-Tarball nicht erneut heruntergeladen werden, weil er sich bereits im Store befindet. Es ist auch eine bequeme Methode, Dateien temporär aufzubewahren, die letztlich irgendwann gelöscht werden (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62).

Der Befehl `guix download` unterstützt dieselben URIs, die in Paketdefinitionen verwendet werden. Insbesondere unterstützt er `mirror://`-URIs. `https`-URIs (HTTP über TLS) werden unterstützt, *vorausgesetzt* die Guile-Anbindungen für GnuTLS sind in der Umgebung des Benutzers verfügbar; wenn nicht, wird ein Fehler gemeldet. Siehe die Abschnitt “Guile Preparations” in *GnuTLS-Guile* für mehr Informationen.

Mit `guix download` werden HTTPS-Serverzertifikate verifiziert, indem die Zertifikate der X.509-Autoritäten in das durch die Umgebungsvariable `SSL_CERT_DIR` bezeichnete Verzeichnis heruntergeladen werden (siehe Abschnitt 11.12 [X.509-Zertifikate], Seite 750), außer `--no-check-certificate` wird benutzt.

Alternativ können Sie `guix download` auch benutzen, um ein Git-Repository herunterzuladen, insbesondere auch einen bestimmten Commit, Tag oder Branch.

Folgende Befehlszeilenoptionen stehen zur Verfügung:

`--hash=Algorithmus`
`-H Algorithmus`

Einen Hash mit dem angegebenen *Algorithmus* berechnen. Siehe Abschnitt 9.4 [Aufruf von `guix hash`], Seite 222, für weitere Informationen.

`--format=Format`
`-f Format` Die Hash-Prüfsumme im angegebenen *Format* ausgeben. Für weitere Informationen, was gültige Werte für das *Format* sind, siehe Abschnitt 9.4 [Aufruf von `guix hash`], Seite 222.

`--no-check-certificate`
 X.509-Zertifikate von HTTPS-Servern *nicht* validieren.

Wenn Sie diese Befehlszeilenoption benutzen, haben Sie *keinerlei Garantie*, dass Sie tatsächlich mit dem authentischen Server, der für die angegebene URL verantwortlich ist, kommunizieren. Das macht Sie anfällig gegen sogenannte „Man-in-the-Middle“-Angriffe.

--output=*Datei*
-*o Datei* Die heruntergeladene Datei *nicht* in den Store, sondern in die angegebene *Datei* abspeichern.

--git
-*g* Ein Checkout des neuesten Commits des angegebenen Git-Repositorys für dessen Standard-Branch herunterladen.

--commit=*Commit-oder-Tag*
Das Checkout des Git-Repositorys bei *Commit-oder-Tag* herunterladen.
Für *Commit-oder-Tag* können Sie entweder einen Git-Tag oder einen Commit angeben, der im Git-Repository definiert ist.

--branch=*Branch*
Das Checkout des Git-Repositorys für *Branch* herunterladen.
Vom Repository wird ein Checkout des neuesten Commits auf *Branch* heruntergeladen. Der Name des Branchs muss für das Git-Repository gültig sein.

--recursive
-*r* Das Git-Repository rekursiv klonen.

9.4 guix hash aufrufen

Der Befehl `guix hash` berechnet den Hash einer Datei. Er ist primär ein Werkzeug, dass es bequemer macht, etwas zur Distribution beizusteuern: Damit wird die kryptografische Hash-Prüfsumme berechnet, die bei der Definition eines Pakets benutzt werden kann (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116).

Die allgemeine Syntax lautet:

`guix hash Option Datei ...`

Wird als *Datei* ein Bindestrich – angegeben, berechnet `guix hash` den Hash der von der Standardeingabe gelesenen Daten. `guix hash` unterstützt die folgenden Optionen:

--hash=*Algorithmus*
-*H Algorithmus*
Mit dem angegebenen *Algorithmus* einen Hash berechnen. Die Vorgabe ist, `sha256` zu benutzen.
Algorithmus muss der Name eines durch Libgcrypt über Guile-Gcrypt zur Verfügung gestellten kryptografischen Hashalgorithmus sein, z.B. `sha512` oder `sha3-256` (siehe Abschnitt “Hash Functions” in *Referenzhandbuch zu Guile-Gcrypt*).
--format=*Format*
-*f Format* Gibt die Prüfsumme im angegebenen *Format* aus.
Unterstützte Formate: `base64`, `nix-base32`, `base32`, `base16` (`hex` und `hexadecimal` können auch benutzt werden).
Wird keine Befehlszeilenoption `--format` angegeben, wird `guix hash` die Prüfsumme im `nix-base32`-Format ausgeben. Diese Darstellung wird bei der Definition von Paketen benutzt.

```
--recursive
-r      Die Befehlszeilenoption --recursive ist veraltet. Benutzen Sie
--serializer=nar (siehe unten). -r bleibt als bequeme Kurzschreibweise
erhalten.

--serializer=Typ
-S Typ   Die Prüfsumme der Datei auf die durch Typ angegebene Art berechnen.
          Als Typ können Sie einen hiervon benutzen:
            none    Dies entspricht der Vorgabe: Die Prüfsumme des Inhalts der Datei
                    wird berechnet.
            nar     In diesem Fall wird die Prüfsumme eines Normalisierten Archivs
                    (kurz „Nar“) berechnet, das die Datei enthält, und auch ihre Kin-
                    der, wenn es sich um ein Verzeichnis handelt. Einige der Metadaten
                    der Datei sind Teil dieses Archivs. Zum Beispiel unterscheidet sich
                    die berechnete Prüfsumme, wenn die Datei eine reguläre Datei ist,
                    je nachdem, ob die Datei ausführbar ist oder nicht. Metadaten wie
                    der Zeitstempel haben keinen Einfluss auf die Prüfsumme (siehe
                    Abschnitt 5.11 [Aufruf von guix archive], Seite 75, für mehr Infor-
                    mationen über das Nar-Format).
            git    Die Prüfsumme der Datei oder des Verzeichnisses als Git-
                    Baumstruktur berechnen, nach derselben Methode wie beim
                    Git-Versionskontrollsystem.

--exclude-vcs
-x      Wenn dies zusammen mit der Befehlszeilenoption --recursive angegeben wird,
        werden Verzeichnisse zur Versionskontrolle (.bzr, .git, .hg, etc.) vom Archiv
        ausgenommen.

Zum Beispiel würden Sie auf diese Art die Prüfsumme eines Git-Checkouts
berechnen, was nützlich ist, wenn Sie die Prüfsumme für die Methode git-
fetch benutzen (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125):
$ git clone http://example.org/foo.git
$ cd foo
$ guix hash -x --serializer=nar .
```

9.5 guix import aufrufen

Der Befehl `guix import` ist für Leute hilfreich, die ein Paket gerne mit so wenig Arbeit wie möglich zur Distribution hinzufügen würden – ein legitimer Anspruch. Der Befehl kennt ein paar Sammlungen, aus denen mit ihm Paketmetadaten „importiert“ werden können. Das Ergebnis ist eine Paketdefinition oder eine Vorlage dafür in dem uns bekannten Format (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116).

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix import [Globale-Optionen...] Importer Paket [Optionen...]
```

Der *Importer* gibt die Quelle an, aus der Paketmetadaten importiert werden, und die *Optionen* geben eine Paketbezeichnung und andere vom *Importer* abhängige Daten an. `guix import` verfügt selbst über folgende *Globale-Optionen*:

--insert=Datei

-i Datei Die vom Importer erzeugten Paketdefinitionen in die angegebene *Datei* schreiben, entweder in alphabetischer Reihenfolge unter bestehenden Paketdefinitionen oder andernfalls am Dateiende.

Manche Importer setzen voraus, dass der Befehl `gpgv` ausgeführt werden kann. Sie funktionieren nur, wenn GnuPG installiert und im `$PATH` enthalten ist; falls nötig können Sie `guix install gnupg` ausführen.

Derzeit sind folgende „Importer“ verfügbar:

gnu Metadaten für das angegebene GNU-Paket importieren. Damit wird eine Vorlage für die neueste Version dieses GNU-Pakets zur Verfügung gestellt, einschließlich der Prüfsumme seines Quellcode-Tarballs, seiner kanonischen Zusammenfassung und seiner Beschreibung.

Zusätzliche Informationen wie Paketabhängigkeiten und seine Lizenz müssen noch manuell ermittelt werden.

Zum Beispiel liefert der folgende Befehl eine Paketdefinition für GNU Hello:

```
guix import gnu hello
```

Speziell für diesen Importer stehen noch folgende Befehlszeilenoptionen zur Verfügung:

--key-download=Richtlinie

Die Richtlinie zum Umgang mit fehlenden OpenPGP-Schlüsseln beim Verifizieren der Paketsignatur (auch „Begläubigung“ genannt) festlegen, wie bei `guix refresh`. Siehe Abschnitt 9.6 [Aufruf von `guix refresh`], Seite 233.

pypi

Metadaten aus dem Python Package Index (<https://pypi.python.org/>) importieren. Informationen stammen aus der JSON-formatierten Beschreibung, die unter `pypi.python.org` verfügbar ist, und enthalten meistens alle relevanten Informationen einschließlich der Abhängigkeiten des Pakets. Für maximale Effizienz wird empfohlen, das Hilfsprogramm `unzip` zu installieren, damit der Importer „Python Wheels“ entpacken und daraus Daten beziehen kann.

Der folgende Befehl importiert Metadaten für die neueste Version des Python-Pakets namens `itsdangerous`:

```
guix import pypi itsdangerous
```

Sie können auch um eine bestimmte Version bitten:

```
guix import pypi itsdangerous@1.1.0
```

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

gem

Metadaten von RubyGems (<https://rubygems.org/>) importieren. Informationen kommen aus der JSON-formatierten Beschreibung, die auf `rubygems.org` verfügbar ist, und enthält die relevantesten Informationen einschließlich der Laufzeitabhängigkeiten. Dies hat aber auch Schattenseiten – die Metadaten

unterscheiden nicht zwischen Zusammenfassungen und Beschreibungen, daher wird dieselbe Zeichenkette für beides eingesetzt. Zudem fehlen Informationen zu nicht in Ruby geschriebenen Abhängigkeiten, die benötigt werden, um native Erweiterungen zu in Ruby geschriebenem Code zu erstellen. Diese herauszufinden bleibt dem Paketentwickler überlassen.

Der folgende Befehl importiert Metadaten aus dem Ruby-Paket `rails`.

```
guix import gem rails
```

Sie können auch um eine bestimmte Version bitten:

```
guix import gem rails@7.0.4
```

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

- minetest** Importiert Metadaten aus der ContentDB (<https://content.minetest.net>). Informationen werden aus den JSON-formatierten Metadaten genommen, die über die Programmierschnittstelle („API“) von ContentDB (<https://content.minetest.net/help/api/>) angeboten werden, und enthalten die relevantesten Informationen wie zum Beispiel Abhängigkeiten. Allerdings passt das Ergebnis nicht ganz. Lizenzinformationen sind oft unvollständig. Der Commit-Hash fehlt manchmal. Die importierten Beschreibungen sind in Markdown formatiert, aber Guix braucht stattdessen Texinfo-Auszeichnungen. Texturpakete und Teilsymbole werden nicht unterstützt.

Der folgende Befehl importiert Metadaten für die Mesecons-Mod von Jeija:

```
guix import minetest Jeija/mesecons
```

Man muss den Autorennamen nicht angeben:

```
guix import minetest mesecons
```

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

- cpan** Importiert Metadaten von MetaCPAN (<https://www.metacpan.org/>). Informationen werden aus den JSON-formatierten Metadaten genommen, die über die Programmierschnittstelle („API“) von MetaCPAN (<https://fastapi.metacpan.org/>) angeboten werden, und enthalten die relevantesten Informationen wie zum Beispiel Modulabhängigkeiten. Lizenzinformationen sollten genau nachgeprüft werden. Wenn Perl im Store verfügbar ist, wird das Werkzeug `corelist` benutzt, um Kernmodule in der Abhängigkeitsliste wegzulassen.

Folgender Befehl importiert Metadaten für das Perl-Modul `Acme::Boolean`:

```
guix import cpan Acme::Boolean
```

Like many other importers, the `cpan` importer supports recursive imports:

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

cran Metadaten aus dem CRAN (<https://cran.r-project.org/>) importieren, der zentralen Sammlung für die statistische und grafische Umgebung GNU R (<https://r-project.org>).

Informationen werden aus der Datei namens **DESCRIPTION** des Pakets extrahiert.

Der folgende Befehl importiert Metadaten für das Cairo-R-Paket:

```
guix import cran Cairo
```

Sie können auch um eine bestimmte Version bitten:

```
guix import cran rasterVis@0.50.3
```

Wird zudem **--recursive** angegeben, wird der Importer den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für all die Pakete erzeugen, die noch nicht Teil von Guix sind.

Wird **--style=specification** angegeben, wird der Importer Paketdefinitionen erzeugen, deren Eingaben als Paketspezifikationen statt als Referenzen auf Paketvariable vorliegen. Das ist nützlich, wenn die erzeugten Paketdefinitionen in bestehende, nutzereigene Module eingefügt werden, weil dann die Liste der benutzten Paketmodule nicht angepasst werden muss. Die Vorgabe ist **--style=variable**.

Wird **--prefix=license:** angegeben, stellt der Importer jedem für eine Lizenz stehenden Atom das Präfix **license:** voran, damit (**guix licenses**) mit diesem Präfix importiert werden kann.

Wird **--archive=bioconductor** angegeben, werden Metadaten vom Bioconductor (<https://www.bioconductor.org/>) importiert, einer Sammlung von R-Paketen zur Analyse und zum Verständnis von großen Mengen genetischer Daten in der Bioinformatik.

Informationen werden aus der Datei namens **DESCRIPTION** im Archiv des Pakets extrahiert.

Der folgende Befehl importiert Metadaten für das R-Paket GenomicRanges:

```
guix import cran --archive=bioconductor GenomicRanges
```

Schließlich können Sie auch solche R-Pakete importieren, die noch nicht auf CRAN oder im Bioconductor veröffentlicht wurden, solange sie in einem Git-Repository stehen. Benutzen Sie **--archive=git** gefolgt von der URL des Git-Repositorys.

```
guix import cran --archive=git https://github.com/immunogenomics/harmony
```

texlive Informationen über TeX-Pakete, die Teil der TeX-Live-Distribution (<https://www.tug.org/texlive/>) sind, aus der Datenbank von TeX Live importieren.

Paketinformationen werden der Paketdatenbank von TeX Live entnommen. Bei ihr handelt es sich um eine reine Textdatei, die im **texlive-scripts**-Paket

enthalten ist. Der Quellcode wird von unter Umständen mehreren Stellen im SVN-Repository des TeX-Live-Projekts heruntergeladen. Beachten Sie, dass deswegen SVN installiert und in \$PATH zu finden sein muss; führen Sie dazu gegebenenfalls `guix install subversion` aus.

Der folgende Befehl importiert Metadaten für das TeX-Paket `fontspec`:

```
guix import texlive fontspec
```

Zu den zusätzlichen Optionen gehören:

`--recursive`

`-r` Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

`json` Paketmetadaten aus einer lokalen JSON-Datei importieren. Betrachten Sie folgende Beispiel-Paketdefinition im JSON-Format:

```
{
  "name": "hello",
  "version": "2.10",
  "source": "mirror://gnu/hello/hello-2.10.tar.gz",
  "build-system": "gnu",
  "home-page": "https://www.gnu.org/software/hello/",
  "synopsis": "Hello, GNU world: An example GNU package",
  "description": "GNU Hello prints a greeting.",
  "license": "GPL-3.0+",
  "native-inputs": ["gettext"]
}
```

Die Felder sind genauso benannt wie bei einem `<package>`-Verbundstyp (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Referenzen zu anderen Paketen stehen darin als JSON-Liste von mit Anführungszeichen quotierten Zeichenketten wie `guile` oder `guile@2.0`.

Der Importer unterstützt auch eine ausdrücklichere Definition der Quelldateien mit den üblichen Feldern eines `<origin>`-Verbunds:

```
{
  ...
  "source": {
    "method": "url-fetch",
    "uri": "mirror://gnu/hello/hello-2.10.tar.gz",
    "sha256": {
      "base32": "Ossi1wpaf7plaswqqjwigppsg5fyh99vd1b9kz17c91ng89ndq1i"■
    }
  }
  ...
}
```

Der folgende Befehl liest Metadaten aus der JSON-Datei `hello.json` und gibt einen Paketausdruck aus:

```
guix import json hello.json
```

hackage Metadaten aus Hackage (<https://hackage.haskell.org/>), dem zentralen Paketarchiv der Haskell-Gemeinde, importieren. Informationen werden aus Cabal-Dateien ausgelesen. Darin sind alle relevanten Informationen einschließlich der Paketabhängigkeiten enthalten.

Speziell für diesen Importer stehen noch folgende Befehlszeilenoptionen zur Verfügung:

```
--stdin
-s          Eine Cabal-Datei von der Standardeingabe lesen.

--no-test-dependencies
-t          Keine Abhängigkeiten übernehmen, die nur von Testkatalogen benötigt werden.

--cabal-environment=Aliste
-e Aliste  Aliste muss eine assoziative Liste der Scheme-Programmiersprache sein, die die Umgebung definiert, in der bedingte Ausdrücke von Cabal ausgewertet werden. Dabei werden folgende Schlüssel akzeptiert: os, arch, impl und eine Zeichenkette, die dem Namen einer Option (einer „Flag“) entspricht. Der mit einer „Flag“ assoziierte Wert muss entweder das Symbol true oder false sein. Der anderen Schlüsseln zugeordnete Wert muss mit der Definition des Cabal-Dateiformats konform sein. Der vorgegebene Wert zu den Schlüsseln os, arch and impl ist jeweils ‘linux’, ‘x86_64’ bzw. ‘ghc’.
```

```
--recursive
-r          Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.
```

Der folgende Befehl importiert Metadaten für die neueste Version des Haskell-„HTTP“-Pakets, ohne Testabhängigkeiten zu übernehmen und bei Übergabe von `false` als Wert der Flag ‘`network-uri`’:

```
guix import hackage -t -e "'((\"network-uri\" . false))" HTTP
```

Eine ganz bestimmte Paketversion kann optional ausgewählt werden, indem man nach dem Paketnamen anschließend ein At-Zeichen und eine Versionsnummer angibt wie in folgendem Beispiel:

```
guix import hackage mtl@2.1.3.1
```

stackage Der `stackage`-Importer ist ein Wrapper um den `hackage`-Importer. Er nimmt einen Paketnamen und schaut dafür die Paketversion nach, die Teil einer Stackage-Veröffentlichung (<https://www.stackage.org>) mit Langzeitunterstützung (englisch „Long-Term Support“, kurz LTS) ist, deren Metadaten er dann mit dem `hackage`-Importer bezieht. Beachten Sie, dass es Ihre Aufgabe ist, eine LTS-Veröffentlichung auszuwählen, die mit dem von Guix benutzten GHC-Compiler kompatibel ist.

Speziell für diesen Importer stehen noch folgende Befehlszeilenoptionen zur Verfügung:

--no-test-dependencies
-t Keine Abhängigkeiten übernehmen, die nur von Testkatalogen benötigt werden.

--lts-version=Version

-l Version
Version ist die gewünschte Version der LTS-Veröffentlichung. Wird keine angegeben, wird die neueste benutzt.

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

Der folgende Befehl importiert Metadaten für dasjenige Haskell-„HTTP“-Paket, das in der LTS-Stackage-Veröffentlichung mit Version 7.18 vorkommt:

```
guix import stackage --lts-version=7.18 HTTP
```

elpa Metadaten aus der Paketsammlung „Emacs Lisp Package Archive“ (ELPA) importieren (siehe Abschnitt “Packages” in *The GNU Emacs Manual*).

Speziell für diesen Importer stehen noch folgende Befehlszeilenoptionen zur Verfügung:

--archive=Repo

-a Repo Mit *Repo* wird die Archiv-Sammlung (ein „Repository“) bezeichnet, von dem die Informationen bezogen werden sollen. Derzeit sind die unterstützten Repositorys und ihre Bezeichnungen folgende:

- GNU (<https://elpa.gnu.org/packages>), bezeichnet mit `gnu`. Dies ist die Vorgabe.

Pakete aus `elpa.gnu.org` wurden mit einem der Schlüssel im GnuPG-Schlüsselbund in `share/emacs/25.1/etc/package-keyring.gpg` (oder einem ähnlichen Pfad) des `emacs`-Pakets signiert (siehe Abschnitt “Package Installation” in *The GNU Emacs Manual*).

- NonGNU (<https://elpa.nongnu.org/nongnu/>), bezeichnet mit `nongnu`.
- MELPA-Stable (<https://stable.melpa.org/packages>), bezeichnet mit `melpa-stable`.
- MELPA (<https://melpa.org/packages>), bezeichnet mit `melpa`.

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

crate Metadaten aus der Paketsammlung crates.io für Rust crates.io (<https://crates.io>) importieren, wie Sie in diesem Beispiel sehen:

```
guix import crate blake2-rfc
```

Mit dem Crate-Importer können Sie auch eine Version als Zeichenkette angeben:

```
guix import crate constant-time-eq@0.1.0
```

Zu den zusätzlichen Optionen gehören:

--allow-yanked

Wenn es keine *nicht* zurückgenommene („yanked“) Version einer Crate gibt, wird die neueste zurückgenommene benutzt statt abzubrechen.

--lockfile=file

-f Datei When **--lockfile** is specified, the importer will ignore other options and won't output package expressions, instead importing source expressions from *file*, a `Cargo.lock` file.

Siehe Abschnitt “Packaging Rust Crates” in *GNU Guix Cookbook*, for packaging workflow utilizing it.

elm Metadaten aus der Paketsammlung `package.elm-lang.org` (<https://package.elm-lang.org>) für Elm importieren, wie Sie in diesem Beispiel sehen:

```
guix import elm elm-explorations/webgl
```

Mit dem Elm-Importer können Sie auch eine Version als Zeichenkette angeben:

```
guix import elm elm-explorations/webgl@1.1.3
```

Zu den zusätzlichen Optionen gehören:

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

npm-binary

Metadaten aus der npm-Registry (<https://registry.npmjs.org>) importieren, wie in diesem Beispiel:

```
guix import npm-binary buffer-crc32
```

Mit dem npm-binary-Importer können Sie auch eine Version als Zeichenkette angeben:

```
guix import npm-binary buffer-crc32@1.0.0
```

Anmerkung: Die erzeugten Paketausdrücke überspringen den build-Schritt des `node-build-system`. Damit beziehen sich erzeugte Paketausdrücke oft auf transpilierte oder generierte Dateien, statt sie aus ihrem Quellcode zu erstellen.

Zu den zusätzlichen Optionen gehören:

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

opam

Metadaten aus der Paketsammlung OPAM (<https://opam.ocaml.org/>) der OCaml-Gemeinde importieren.

Zu den zusätzlichen Optionen gehören:

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

composer Metadaten aus dem Paketarchiv Composer (<https://getcomposer.org/>), das die PHP-Gemeinschaft verwendet, importieren.

```
guix import composer phpunit/phpunit
```

Zu den zusätzlichen Optionen gehören:

--recursive

-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

--repo Vorgegeben ist, nach Paketen im offiziellen OPAM-Repository zu suchen. Mit dieser Befehlszeilenoption, die mehr als einmal angegeben werden kann, können Sie andere Repositorys hinzufügen, in denen nach Paketen gesucht wird. Als gültige Argumente akzeptiert werden:

- der Name eines bekannten Repositorys, entweder `opam`, `coq` (äquivalent zu `coq-released`), `coq-core-dev`, `coq-extra-dev` oder `grew`.
- die URL eines Repository, wie sie der Befehl `opam repository add` erfordert (zum Beispiel wäre <https://opam.ocaml.org> die URL, die dem Namen `opam` oben entspricht).
- den Pfad zur lokalen Kopie eines Repositorys (ein Verzeichnis mit einem Unterverzeichnis `packages/`).

Die an diese Befehlszeilenoption übergebenen Repositorys sind in der Reihenfolge Ihrer Präferenz anzugeben. Die zusätzlich angegebenen Repositorys ersetzen *nicht* das voreingestellte Repository `opam`; es bleibt immer als letzte Möglichkeit stehen.

Beachten Sie ebenso, dass Versionsnummern mehrerer Repositorys *nicht* verglichen werden, sondern einfach das Paket aus dem ersten Repository (von links nach rechts), das mindestens eine Version des angeforderten Pakets enthält, genommen wird und die importierte Version der neuesten *aus nur diesem Repository* entspricht.

go Metadaten für ein Go-Modul von proxy.golang.org (<https://proxy.golang.org>) importieren.

```
guix import go gopkg.in/yaml.v2
```

Es ist möglich, bei der Paketspezifikation ein Suffix `@VERSION` anzugeben, um diese bestimmte Version zu importieren.

Zu den zusätzlichen Optionen gehören:

--recursive
-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

--pin-versions
Wenn Sie diese Option verwenden, behält der Importer genau diese Version der Go-Modul-Abhängigkeiten bei, statt die neuesten verfügbaren Versionen zu benutzen. Das kann hilfreich sein, wenn Sie versuchen, Pakete zu importieren, die für deren Erstellung rekursiv von alten Versionen ihrer selbst abhängen. Wenn Sie diesen Modus nutzen, wird das Symbol für das Paket durch Anhängen der Versionsnummer an seinen Namen gebildet, damit mehrere Versionen desselben Pakets gleichzeitig existieren können.

egg Metadaten für CHICKEN-Eggs (<https://wiki.call-cc.org/eggs>) importieren. Die Informationen werden aus den PAKET.egg-Dateien genommen, die im Git-Repository eggs-5-all (<git://code.call-cc.org/eggs-5-all>) stehen. Jedoch gibt es dort nicht alle Informationen, die wir brauchen: Ein Feld für die Beschreibung (**description**) fehlt und die benutzten Lizenzen sind ungenau (oft wird BSD angegeben statt BSD-N).

`guix import egg sourcehut`

Sie können auch um eine bestimmte Version bitten:

`guix import egg arrays@1.0`

Zu den zusätzlichen Optionen gehören:

--recursive
-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

hexpm Metadaten aus der Paketsammlung hex.pm für Erlang und Elixir hex.pm (<https://hex.pm>) importieren, wie Sie in diesem Beispiel sehen:

`guix import hexpm stun`

Der Importer versucht, das richtige Erstellungssystem für das Paket zu erkennen.

Mit dem hexpm-Importer können Sie auch eine Version als Zeichenkette angeben:

`guix import hexpm cf@0.3.0`

Zu den zusätzlichen Optionen gehören:

--recursive
-r Den Abhängigkeitsgraphen des angegebenen Pakets beim Anbieter rekursiv durchlaufen und Paketausdrücke für alle solchen Pakete erzeugen, die es in Guix noch nicht gibt.

`guix import` verfügt über eine modulare Code-Struktur. Mehr Importer für andere Paketformate zu haben, wäre nützlich, und Ihre Hilfe ist hierbei gerne gesehen (siehe Kapitel 22 [Mitwirken], Seite 903).

9.6 guix refresh aufrufen

Die Zielgruppe des Befehls `guix refresh` zum Auffrischen von Paketen sind in erster Linie Paketautoren. Als Nutzer könnten Sie an der Befehlszeilenoption `--with-latest` Interesse haben, die auf `guix refresh` aufbaut, um Ihnen Superkräfte bei der Paketaktualisierung zu verleihen (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207). Nach Vorgabe werden mit `guix refresh` alle Pakete in der Distribution gemeldet, die nicht der neuesten Version des Anbieters entsprechen, indem Sie dies ausführen:

```
$ guix refresh
gnu/packages/gettext.scm:29:13: gettext würde von 0.18.1.1 auf 0.18.2.1 aktualisiert■
gnu/packages/glib.scm:77:12: glib würde von 2.34.3 auf 2.37.0 aktualisiert■
```

Alternativ können die zu betrachtenden Pakete dabei angegeben werden, was zur Ausgabe einer Warnung führt, wenn es für Pakete kein Aktualisierungsprogramm gibt:

```
$ guix refresh coreutils guile guile-ssh
gnu/packages/ssh.scm:205:2: Warnung: Kein Aktualisierungsprogramm für guile-ssh■
gnu/packages/guile.scm:136:12: guile würde von 2.0.12 auf 2.0.13 aktualisiert■
```

`guix refresh` durchsucht die Paketsammlung beim Anbieter jedes Pakets und bestimmt, was die höchste Versionsnummer ist, zu der es dort eine Veröffentlichung gibt. Zum Befehl gehören Aktualisierungsprogramme, mit denen bestimmte Typen von Paketen automatisch aktualisiert werden können: GNU-Pakete, ELPA-Pakete usw. – siehe die Dokumentation von `--type` unten. Es gibt jedoch auch viele Pakete, für die noch keine Methode enthalten ist, um das Vorhandensein einer neuen Veröffentlichung zu prüfen. Der Mechanismus ist aber erweiterbar, also können Sie gerne mit uns in Kontakt treten, wenn Sie eine neue Methode hinzufügen möchten!

Wenn Sie aus irgendeinem Grund auf eine ältere Version aktualisieren möchten, geht das auch, indem Sie nach der Paketspezifikation ein Gleichheitszeichen und die gewünschte Versionsnummer schreiben. Allerdings können nicht alle Aktualisierungsprogramme damit umgehen; wenn es das Aktualisieren auf die bestimmte Version nicht unterstützt, meldet das Aktualisierungsprogramm einen Fehler.

```
$ guix refresh -u guile=3.0.4
...
gnu/packages/guile.scm:392:2: guile: Aktualisiere von Version 3.0.3 auf Version 3.0.4
...
$ guix refresh -u guile@2.0=2.0.12
...
gnu/packages/guile.scm:147:2: guile: Aktualisiere von Version 2.0.10 auf Version 2.0.11
...
```

In bestimmten Fällen möchte man viele Pakete, die man über ein Manifest oder eine Modulauswahl angibt, alle zusammen aktualisieren. Für so etwas gibt es die Befehlszeilenoption `--target-version`, mit der alle auf die gleiche Version gebracht werden können, wie in diesen Beispielen hier:

```
$ guix refresh qtbase qtdeclarative --target-version=6.5.2
gnu/packages/qt.scm:1248:13: qtdeclarative würde von 6.3.2 auf 6.5.2 aktualisiert■
gnu/packages/qt.scm:584:2: qtbase würde von 6.3.2 auf 6.5.2 aktualisiert■
$ guix refresh --manifest=qt5-manifest.scm --target-version=5.15.10
```

```
gnu/packages/qt.scm:1173:13: qtxmlpatterns würde von 5.15.8 auf 5.15.10 aktualisiert
gnu/packages/qt.scm:1202:13: qtdeclarative würde von 5.15.8 auf 5.15.10 aktualisiert
gnu/packages/qt.scm:1762:13: qtserialbus würde von 5.15.8 auf 5.15.10 aktualisiert
gnu/packages/qt.scm:2070:13: qtquickcontrols2 würde von 5.15.8 auf 5.15.10 aktualisiert
...
$ guix refresh -s module:kde-plasma --target-version=6.3.6
[...] plasma-systemmonitor würde von 6.3.4 auf 6.3.6 aktualisiert
[...] plasma-workspace-wallpapers würde von 6.3.4 auf 6.3.6 aktualisiert
[...] plasma-browser-integration würde von 6.3.4 auf 6.3.6 aktualisiert
...
```

Mit der Befehlszeilenoption `--target-version` können Sie eine unvollständig definierte Version als Präfix angeben, um auf die neuestmögliche Version mit dieser Haupt- oder Haupt- und Nebenversionsnummer als Präfix zu aktualisieren:

```
$ guix refresh qtbase@5 qtdeclarative@5 --target-version=5
gnu/packages/qt.scm:1472:13: qtdeclarative würde von 5.15.8 auf 5.15.10 aktualisiert
gnu/packages/qt.scm:452:13: qtbase würde von 5.15.8 auf 5.15.10 aktualisiert
```

Genauso wie `-target-version` können Sie für jedes Paket einzeln ein solches Präfix für die Paketversionsangabe mit einem vorangestellten Tildezeichen ‘`~`’ angeben. Zum Beispiel:

```
$ guix refresh bash=~5 guile=~3
gnu/packages/guile.scm:354:13: guile würde von 3.0.9 auf 3.0.10 aktualisiert
gnu/packages/bash.scm:150:15: bash würde von 5.1.16 auf 5.2.37 aktualisiert
```

Manchmal unterscheidet sich der vom Anbieter benutzte Name von dem Paketnamen, der in Guix verwendet wird, so dass `guix refresh` etwas Unterstützung braucht. Die meisten Aktualisierungsprogramme folgen der Eigenschaft `upstream-name` in Paketdefinitionen, die diese Unterstützung bieten kann:

```
(define-public network-manager
  (package
    (name "network-manager")
    ;; ...
    (properties '((upstream-name . "NetworkManager")))))
```

Wenn `--update` übergeben wird, werden die Quelldateien der Distribution verändert, so dass für diese Paketdefinitionen und, wenn möglich, für deren Eingaben die aktuelle Version und die aktuelle Hash-Prüfsumme des Quellcodes eingetragen wird (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Dazu werden der neueste Quellcode-Tarball jedes Pakets sowie die jeweils zugehörige OpenPGP-Signatur heruntergeladen; mit Letzterer wird der heruntergeladene Tarball gegen seine Signatur mit `gpgv` authentifiziert und schließlich dessen Hash berechnet. Beachten Sie, dass GnuPG dazu installiert sein und in `$PATH` vorkommen muss. Falls dies nicht der Fall ist, führen Sie `guix install gnupg` aus.

Vielleicht möchten Sie auch die Definitionen aktualisieren, die den Paketen, die in Ihrem Profil installiert sind, entsprechen:

```
$ ./pre-inst-env guix refresh -u \
  $(guix package --list-installed | cut -f1)
```

Wenn Sie sich fragen, ob ein Paket aktualisiert werden sollte oder nicht, kann es helfen, sich anzuschauen, welche Pakete von der Aktualisierung betroffen wären und auf Kompa-

tibilität hin geprüft werden sollten. Dazu kann die Befehlszeilenoption `--list-dependent` zusammen mit einem oder mehreren Paketnamen an `guix refresh` übergeben werden.

Wenn der öffentliche Schlüssel, mit dem der Tarball signiert wurde, im Schlüsselbund des Benutzers fehlt, wird versucht, ihn automatisch von einem Schlüssel-Server zu holen. Wenn das klappt, wird der Schlüssel zum Schlüsselbund des Benutzers hinzugefügt, ansonsten meldet `guix refresh` einen Fehler.

Die folgenden Befehlszeilenoptionen werden unterstützt:

--recursive

Hiermit werden die angegebenen Pakete betrachtet und außerdem alle Pakete, von denen sie abhängen.

```
$ guix refresh --recursive coreutils
gnu/packages/acl.scm:40:13: acl würde von 2.2.53 auf 2.3.1 aktualisiert
gnu/packages/m4.scm:30:12: 1.4.18 ist bereits die neuste Version von m4
gnu/packages/xml.scm:68:2: Warnung: Kein Aktualisierungsprogramm für expat
gnu/packages/multiprecision.scm:40:12: 6.1.2 ist bereits die neuste Version
...
...
```

--expression=Ausdruck

-e Ausdruck

Als Paket benutzen, wozu der *Ausdruck* ausgewertet wird.

Dies ist nützlich, um genau ein bestimmtes Paket zu referenzieren, wie in diesem Beispiel:

```
guix refresh -l -e '(@@ (gnu packages commencement) glibc-final)'
```

Dieser Befehls listet auf, was alles von der „endgültigen“ Erstellung von libc abhängt (praktisch alle Pakete).

--update

-u

Die Quelldateien der Distribution (die Paketdefinitionen) werden direkt „in place“ verändert. Normalerweise führen Sie dies aus einem Checkout des Guix-Quellbaums heraus aus (siehe Abschnitt 22.4 [Guix vor der Installation ausführen], Seite 908):

```
./pre-inst-env guix refresh -s non-core -u
```

Siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116, für mehr Informationen zu Paketdefinitionen. Sie können es auch auf Paketen eines Drittanbieterkanals ausführen:

```
guix refresh -L /pfad/zum/kanal -u Paket
```

Siehe Abschnitt 6.7 [Einen Kanal erstellen], Seite 82, für Informationen, wie Sie einen Kanal anlegen.

Mit diesem Befehl bringen Sie die Version und die Hash-Prüfsumme des Quellcodes in dem Paket auf den neuesten Stand. Je nachdem, welches Aktualisierungsprogramm dafür eingesetzt wird, kann es sogar die Eingaben im Feld ‘inputs’ des Pakets aktualisieren. Es kommt vor, dass sich dabei Fehler in die Eingaben einschleichen – vielleicht fehlt eine zusätzliche notwendige Eingabe oder es wird eine hinzugefügt, die *nicht* erwünscht ist.

Um damit leichter umzugehen, können Paketautoren die Eingaben, die außer den vom Aktualisierungsprogramm gefundenen Eingaben in Guix noch zusätzlich nötig sind, oder solche, die ignoriert werden sollen, in den Eigenschaften des Pakets hinterlegen: Es gibt die Eigenschaften `updater-extra-inputs` und `updater-ignored-inputs`, wenn es um „normale“ Abhängigkeiten geht, und entsprechende Eigenschaften für `native-inputs` und `propagated-inputs`. Folgendes Beispiel zeigt, wie das Aktualisierungsprogramm auf ‘openmpi’ als eine zusätzliche Eingabe hingewiesen wird:

```
(define-public python-mpi4py
  (package
    (name "python-mpi4py")
    ;; ...
    (inputs (list openmpi))
    (properties
      '((updater-extra-inputs . ("openmpi"))))))
```

So wird bei `guix refresh -u python-mpi4py` die Eingabe ‘openmpi’ nicht mehr entfernt, obwohl es keine der Eingaben ist, die von sich aus hinzugefügt würden.

--select=[Teilmenge]
-s Teilmenge

Wählt alle Pakete aus der `Teilmenge` aus, die entweder `core`, `non-core` oder `module:Name` sein muss.

Die `core`-Teilmenge bezieht sich auf alle Pakete, die den Kern der Distribution ausmachen, d.h. Pakete, aus denen heraus „alles andere“ erstellt wird. Dazu gehören GCC, libc, Binutils, Bash und so weiter. In der Regel ist die Folge einer Änderung an einem dieser Pakete in der Distribution, dass alle anderen neu erstellt werden müssen. Daher sind solche Änderungen unangenehm für Nutzer, weil sie einiges an Erstellungszeit oder Bandbreite investieren müssen, um die Aktualisierung abzuschließen.

Die `non-core`-Teilmenge bezieht sich auf die übrigen Pakete. Sie wird typischerweise dann benutzt, wenn eine Aktualisierung der Kernpakete zu viele Umstände machen würde.

Wenn als Teilmenge `module:Name` angegeben wird, werden alle Pakete in dem angegebenen Guile-Modul ausgewählt. Das Modul kann als z.B. `module:guile` oder `module:(gnu packages guile)` angegeben werden, erstere ist die Kurzform für die andere.

--manifest=Datei
-m Datei Wählt alle Pakete im in der `Datei` stehenden Manifest aus. Das ist nützlich, um zu überprüfen, welche Pakete aus dem Manifest des Nutzers aktualisiert werden können.

--type=Aktualisierungsprogramm
-t Aktualisierungsprogramm

Nur solche Pakete auswählen, die vom angegebenen `Aktualisierungsprogramm` behandelt werden. Es darf auch eine kommagetrennte Liste mehrerer Aktualisie-

rungsprogramme angegeben werden. Zurzeit kann als *Aktualisierungsprogramm* eines der folgenden angegeben werden:

- gnu** Aktualisierungsprogramm für GNU-Pakete,
- savannah** Aktualisierungsprogramm auf Savannah (<https://savannah.gnu.org>) angebotener Pakete,
- sourceforge** Aktualisierungsprogramm auf SourceForge (<https://sourceforge.net>) angebotener Pakete,
- gnome** Aktualisierungsprogramm für GNOME-Pakete,
- kde** Aktualisierungsprogramm für KDE-Pakete,
- xorg** Aktualisierungsprogramm für X.org-Pakete,
- kernel.org** Aktualisierungsprogramm auf kernel.org angebotener Pakete,
- egg** Aktualisierungsprogramm für Egg-Pakete (<https://wiki.call-cc.org/eggs/>),
- elpa** Aktualisierungsprogramm für ELPA-Pakete (<https://elpa.gnu.org/>),
- cran** Aktualisierungsprogramm für CRAN-Pakete (<https://cran.r-project.org/>),
- bioconductor** Aktualisierungsprogramm für R-Pakete vom Bioconductor (<https://www.bioconductor.org/>),
- cpan** Aktualisierungsprogramm für CPAN-Pakete (<https://www.cpan.org/>),
- pypi** Aktualisierungsprogramm für PyPI-Pakete (<https://pypi.python.org>),
- gem** Aktualisierungsprogramm für RubyGems-Pakete (<https://rubygems.org>).
- github** Aktualisierungsprogramm für GitHub-Pakete (<https://github.com>).
Das `github`-Aktualisierungsprogramm benutzt die GitHub-Programmierschnittstelle (<https://developer.github.com/v3/>) (die „Github-API“), um Informationen über neue Veröffentlichungen einzuholen. Geschieht dies oft, z.B. beim Auffrischen aller Pakete, so wird GitHub irgendwann aufhören, weitere API-Anfragen zu beantworten. Normalerweise sind 60 API-Anfragen pro Stunde erlaubt, für eine vollständige Auffrischung aller GitHub-Pakete in Guix werden aber mehr benötigt. Wenn Sie sich bei GitHub mit Ihrem eigenen API-Token authentisieren, gelten weniger einschränkende Grenzwerte. Um

einen API-Token zu benutzen, setzen Sie die Umgebungsvariable `GUIX_GITHUB_TOKEN` auf einen von <https://github.com/settings/tokens> oder anderweitig bezogenen API-Token.

`hackage` Aktualisierungsprogramm für Hackage-Pakete (<https://hackage.haskell.org>).

`stackage` Aktualisierungsprogramm für Stackage-Pakete (<https://www.stackage.org>).

`crate` Aktualisierungsprogramm für Crates-Pakete (<https://crates.io>).

`launchpad` Aktualisierungsprogramm für Launchpad (<https://launchpad.net>).

`generic-html`

a generic updater that crawls, by default, the HTML page where the source tarball of the package is hosted, when applicable. Behavior can be customized with the following package properties:

`release-monitoring-url`

an alternate URL to crawl;

`release-file-regexp`

an regular expression matching release file names, whose first subexpression must correspond to the version string.

Here is an example package with a custom release monitoring URL and a regexp matching an unconventional release file name (it's unconventional due to the use of upper case letter and the lack of a hyphen before the version string):

```
(package
  ; ; ...
  (home-page "http://example.org/software/the-package.html")■
  (properties
    `((release-monitoring-url . ,home-page)
      (release-file-regexp . "ThePackage([0-9\\.]+)\\.tgz"))))■
```

`generic-git`

allgemeines Aktualisierungsprogramm, das auf in Git-Repositorys angebotene Pakete anwendbar ist. Es wird versucht, Versionen anhand der Namen von Git-Tags zu erkennen, aber wenn Tag-Namen nicht korrekt zerteilt und verglichen werden, können Anwender die folgenden Eigenschaften im Paket festlegen.

- `release-tag-prefix`: einen regulären Ausdruck, der zum Präfix des Tag-Namens passt.
- `release-tag-suffix`: einen regulären Ausdruck, der zum Suffix des Tag-Namens passt.

- **release-tag-version-delimiter**: eine Zeichenkette, die im Tag-Namen die Zahlen trennt, aus denen sich die Version zusammensetzt.
- **accept-pre-releases**: ob Vorabveröffentlichungen berücksichtigt werden sollen. Vorgegeben ist, sie zu ignorieren. Setzen Sie dies auf #t, um sie hinzuzunehmen.

```
(package
  (name "foo")
  ;; ...
  (properties
    '((release-tag-prefix . "^release0-")
      (release-tag-suffix . "[a-z]?$")
      (release-tag-version-delimiter . ":"))))
```

Zum Beispiel prüft folgender Befehl nur auf mögliche Aktualisierungen von auf `elpa.gnu.org` angebotenen Emacs-Paketen und von CRAN-Paketen:

```
$ guix refresh --type=elpa,cran
gnu/packages/statistics.scm:819:13: r-testthat would be upgraded from 0.10.0 t
gnu/packages/emacs.scm:856:13: emacs-auctex would be upgraded from 11.88.6 t
```

--list-updaters

Eine Liste verfügbarer Aktualisierungsprogramme anzeigen und terminieren (siehe `--type` oben).

Für jedes Aktualisierungsprogramm den Anteil der davon betroffenen Pakete anzeigen; zum Schluss wird der Gesamtanteil von irgendeinem Aktualisierungsprogramm betroffener Pakete angezeigt.

--list-dependent

`-l` Auflisten, welche abhängigen Pakete auf oberster Ebene neu erstellt werden müssten, wenn eines oder mehrere Pakete aktualisiert würden.

Siehe Abschnitt 9.10 [Aufruf von `guix graph`], Seite 250, für Informationen dazu, wie Sie die Liste der Abhängigen eines Pakets visualisieren können.

Siehe [build-dependents], Seite 216, für eine einfache Möglichkeit, alle Abhängigen eines Pakets erstellen.

Bedenken Sie, dass die Befehlszeilenoption `--list-dependent` das Ausmaß der nach einer Aktualisierung benötigten Neuerstellungen nur *annähert*. Es könnten auch unter Umständen mehr Neuerstellungen anfallen.

```
$ guix refresh --list-dependent flex
Die folgenden 120 Pakete zu erstellen, würde zur Folge haben, dass 213 abhän
hop@2.4.0 emacs-geiser@0.13 notmuch@0.18 mu@0.9.9.5 cflow@1.4 idutils@4.6 ..
```

Der oben stehende Befehl gibt einen Satz von Paketen aus, die Sie erstellen wollen könnten, um die Kompatibilität einer Aktualisierung des `flex`-Pakets beurteilen zu können.

--list-transitive

`-T` Die Pakete auflisten, von denen eines oder mehrere Pakete abhängen.

```
$ guix refresh --list-transitive flex
```

```
flex@2.6.4 hängt von den folgenden 25 Paketen ab: perl@5.28.0 help2man@1.47.
bison@3.0.5 indent@2.2.10 tar@1.30 gzip@1.9 bzip2@1.0.6 xz@5.2.4 file@5.33 ..
```

Der oben stehende Befehl gibt einen Satz von Paketen aus, die, wenn sie geändert würden, eine Neuerstellung des **flex**-Pakets auslösen würden.

--load-path=Verzeichnis
-L Verzeichnis

Das *Verzeichnis* vorne an den Suchpfad für Paketmodule anfügen (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

Damit können Nutzer dafür sorgen, dass ihre eigenen selbstdefinierten Pakete für die Befehlszeilenwerkzeuge sichtbar sind.

Mit den folgenden Befehlszeilenoptionen können Sie das Verhalten von GnuPG anpassen:

--gpg=Befehl

Den *Befehl* als GnuPG-2.x-Befehl einsetzen. Der *Befehl* wird im \$PATH gesucht.

--keyring=Datei

Die *Datei* als Schlüsselbund mit Anbieterschlüsseln verwenden. Die *Datei* muss im *Keybox-Format* vorliegen. Keybox-Dateien haben normalerweise einen Namen, der auf .kbx endet. Sie können mit Hilfe von GNU Privacy Guard (GPG) bearbeitet werden (siehe Abschnitt “kbxutil” in *Using the GNU Privacy Guard* für Informationen über ein Werkzeug zum Bearbeiten von Keybox-Dateien).

Wenn diese Befehlszeilenoption nicht angegeben wird, benutzt guix refresh die Keybox-Datei `~/.config/guix/upstream/trustedkeys.kbx` als Schlüsselbund für Signierschlüssel von Anbietern. OpenPGP-Signaturen werden mit Schlüsseln aus diesem Schlüsselbund überprüft; fehlende Schlüssel werden auch in diesen Schlüsselbund heruntergeladen (siehe `--key-download` unten).

Sie können wie folgt Schlüssel in eine bestimmte Keybox-Datei herunterladen:

```
gpg --no-default-keyring --keyring mykeyring.kbx \
--recv-keys 3CE464558A84FDC69DB40CFB090B11993D9AEBB5
```

Siehe Abschnitt “GPG Configuration Options” in *Using the GNU Privacy Guard* für mehr Informationen zur Befehlszeilenoption `--keyring` von GPG.

--key-download=Richtlinie

Fehlende OpenPGP-Schlüssel gemäß dieser *Richtlinie* behandeln, für die eine der Folgenden angegeben werden kann:

always Immer fehlende OpenPGP-Schlüssel herunterladen und zum GnuPG-Schlüsselbund des Nutzers hinzufügen.

never Niemals fehlende OpenPGP-Schlüssel herunterladen, sondern einfach abbrechen.

interactive

Ist ein Paket mit einem unbekannten OpenPGP-Schlüssel signiert, wird der Nutzer gefragt, ob der Schlüssel heruntergeladen werden soll oder nicht.

<code>auto</code>	Automatically selects the <code>interactive</code> policy when the standard input is connected to a pseudo terminal (TTY), else <code>always</code> . This is the default behavior.
<code>--key-server=Host</code>	Den mit <code>Host</code> bezeichneten Rechner als Schlüsselserver für OpenPGP benutzen, wenn ein öffentlicher Schlüssel importiert wird.

9.7 guix style aufrufen

Mit dem Befehl `guix style` können sowohl Nutzer als auch Paketentwickler ihre Paketdefinitionen und Konfigurationsdateien entsprechend der aktuell modischen Trends umgestalten. Sie können entweder ganze Dateien mit der Befehlszeilenoption `--whole-file` umformatieren oder die gewählten *Stilregeln* auf einzelne Paketdefinitionen anwenden. Im Moment werden Regeln für die folgenden Stilfragen angeboten:

- Den Stil der Paketeingaben nach den Projektkonventionen auszurichten (siehe Abschnitt 22.9.4 [Formatierung von Code], Seite 931), sowie
- Paketeingaben in den „neuen Stil“ umzuschreiben, wie unten erklärt wird.

Zurzeit läuft eine Umstellung der Notation, wie Paketeingaben aufgeschrieben werden (siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119, für weitere Informationen zu Paketeingaben). Bis Version 1.3.0 wurden Paketeingaben im „alten Stil“ verfasst, d.h. man schrieb zu jeder Eingabe ausdrücklich eine Bezeichnung dazu, in der Regel der Paketname:

```
(package
  ;;
  ...
  ;; Der „alte Stil“ (veraltet).
  (inputs `(("libunistring" ,libunistring)
            ("libffi" ,libffi))))
```

Der alte Stil gilt heute als veraltet. Der bevorzugte Stil sieht so aus:

```
(package
  ;;
  ...
  ;; Der „neue Stil“.
  (inputs (list libunistring libffi)))
```

Ebenso gilt als veraltet, Eingaben mit `alist-delete` und seinen Freunden zu verarbeiten; bevorzugt wird `modify-inputs` (siehe Abschnitt 8.3 [Paketvarianten definieren], Seite 130, für weitere Informationen zu `modify-inputs`).

In den allermeisten Fällen ist das eine rein mechanische Änderung der oberflächlichen Syntax und die Pakete müssen dazu nicht einmal neu erstellt werden. Diese kann `guix style -S inputs` für Sie übernehmen, egal ob Sie an Paketen innerhalb des eigentlichen Guix oder in einem externen Kanal arbeiten.

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix style [Optionen] Paket...
```

Damit wird sich `guix style` der Analyse und Umschreibung der Definition von *Paket...* annehmen. Wenn Sie kein *Paket* angeben, nimmt es sich *alle* Pakete vor. Mit der Befehlszeilenoption `--styling` oder `-S` können Sie auswählen, nach welcher Stilregel `guix style` vorgeht. Vorgegeben ist die `format`-Regel, siehe unten.

Um ganze Quelldateien auf einmal umzuformatieren, lautet die Syntax:

```
guix style --whole-file Datei...
```

Die verfügbaren Befehlszeilenoptionen folgen.

--dry-run

-n Anzeigen, welche Stellen im Quellcode verändert würden, sie jedoch nicht verändern.

--whole-file

-f Ganze Quelldateien auf einmal umformatieren. In diesem Fall werden weitere Argumente als Dateinamen aufgefasst (und eben nicht als Paketnamen) und die Befehlszeilenoption **--styling** ist ohne Wirkung.

Zum Beispiel können Sie so die Datei mit Ihrer Betriebssystemkonfiguration umformatieren (vorausgesetzt Sie haben die Schreibberechtigung auf der Datei):

```
guix style -f /etc/config.scm
```

--alphabetical-sort

-A Place the top-level package definitions in the given files in alphabetical order. Package definitions with matching names are placed with versions in descending order. This option only has an effect in combination with **--whole-file**.

--styling=Regel

-S Regel Die Regel anwenden, die eine der folgenden Stilregeln sein muss:

format Die angegebene Paketdefinition bzw. mehrere Paketdefinitionen formatieren. Das ist die voreingestellte Stilregel. Wenn zum Beispiel eine Paketautorin, die Guix aus einem Checkout heraus ausführt (siehe Abschnitt 22.4 [Guix vor der Installation ausführen], Seite 908), die Definition des Coreutils-Pakets formatieren wollte, würde sie das machen:

```
./pre-inst-env guix style coreutils
```

inputs Paketeingaben in den oben beschriebenen „neuen Stil“ umschreiben. Hiermit würden Sie die Eingaben des Pakets `oderso` in Ihrem eigenen Kanal umschreiben:

```
guix style -L ~/eigener/kanal -S inputs oderso
```

Die Umschreibung geschieht auf konservative Art: Kommentare bleiben erhalten und wenn es den Code in einem **inputs**-Feld *nicht* erfassen kann, gibt **guix style** auf. Die Befehlszeilenoption **--input-simplification** ermöglicht, genau zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Eingaben vereinfacht werden sollen.

arguments

Die Paketargumente werden so umgeschrieben, dass G-Ausdrücke benutzt werden (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188). Betrachten Sie zum Beispiel diese Paketdefinition:

```
(define-public mein-paket
  (package
    ;; ...
```

```
(arguments      ;der alte Stil mit quotierten Argumenten
  '(:make-flags '("V=1")
    #:phases (modify-phases %standard-phases
      (delete 'build)))))
```

Wenn Sie `guix style -S arguments` auf dieses Paket ausführen, würde sein `arguments`-Feld so umgeschrieben:

```
(define-public mein-paket
  (package
    ;;
    (arguments
      (list #:make-flags #'("V=1")
            #:phases #'(modify-phases %standard-phases
              (delete 'build))))))
```

Wir weisen darauf hin, dass Änderungen durch die `arguments`-Regel *keine* Neuerstellung der betroffenen Pakete zur Folge hat. Des Weiteren wird, wenn eine Paketdefinition bereits G-Ausdrücke benutzt, nichts durch `guix style` verändert.

git-source

If the `home-page` is a Git repository (as per `git-repository-url?`), and the actual Git repository is tagged with `version` or (`string-append ``v'` version`), change the package origin to the `git-fetch` method (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125). Consider this example:

```
(define-public guile-json-4
  (package
    (inherit guile-json-3)
    (name "guile-json")
    (version "4.7.3")
    (source (origin
      (method url-fetch)
      (uri (string-append "mirror://savannah/guile-json/guile-
version ".tar.gz"))))
    (sha256
      (base32
        "127k2xc07w1gnyqs40z486518p3ra5xgpcn569dz04lxsa709"))))
```

Running `guix style -S git-source` on this package would rewrite its `source` field like to:

```
(define-public guile-json-4
  (package
    (inherit guile-json-3)
    (name "guile-json")
    (version "4.7.3")
    (source (origin
      (method git-fetch)
      (uri (git-reference (url
```

```

          "https://github.com/aconchillo/
          (commit version)))
(file-name (git-file-name name version))■
(sha256 (base32
          "0akhm8xjv8f155fyq0w6c9c6hi5j7mifjx01w07np7

--liststylings
-l           Alle verfügbaren Stilregeln auflisten und beschreiben und sonst nichts.

--load-path=Verzeichnis
-L Verzeichnis
      Das Verzeichnis vorne an den Suchpfad für Paketmodule anfügen (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

--expression=Ausdruck
-e Ausdruck
      Das Paket umgestalten, zu dem der Ausdruck ausgewertet wird.

      Zum Beispiel startet dies:
guix style -e '(@ (gnu packages gcc) gcc-5)'
      ändert den Stil der Paketdefinition für gcc-5.

--input-simplification=Richtlinie
      Wenn Sie die Stilregel inputs verwenden, als ‘-S inputs’, geben Sie hiermit die Richtlinie zur Vereinfachung der Paketeingaben für die Fälle an, wenn eine Eingabenbezeichnung nicht zum damit assoziierten Paketnamen passt. Die Richtlinie kann eine der folgenden sein:

silent      Die Eingaben nur vereinfachen, wenn die Änderung unmerklich sind, in dem Sinne, dass das Paket nicht aufs Neue erstellt werden muss (seine Ableitung also dieselbe bleibt).

safe        Die Eingaben nur vereinfachen, wenn dies keine Probleme mit sich bringt. Hier darf das Paket neu erstellt werden müssen, aber die Änderung daran hat keine beobachtbaren Auswirkungen.

always      Die Eingaben selbst dann vereinfachen, wenn die Eingabebezeichnungen nicht zu den Paketnamen passen, obwohl das Auswirkungen haben könnte.

      Die Vorgabe ist silent, also nur unmerkliche Vereinfachungen, die keine Neuerstellung auslösen.
```

9.8 guix lint aufrufen

Den Befehl `guix lint` gibt es, um Paketentwicklern beim Vermeiden häufiger Fehler und bei der Einhaltung eines konsistenten Code-Stils zu helfen. Er führt eine Reihe von Prüfungen auf einer angegebenen Menge von Paketen durch, um in deren Definition häufige Fehler aufzuspüren. Zu den verfügbaren Prüfern gehören (siehe `--list-checkers` für eine vollständige Liste):

synopsis**description**

Überprüfen, ob bestimmte typografische und stilistische Regeln in Paketbeschreibungen und -zusammenfassungen eingehalten wurden.

inputs-should-be-native

Eingaben identifizieren, die wahrscheinlich native Eingaben sein sollten.

source**home-page****mirror-url****github-url****source-file-name**

Die URLs für die Felder **home-page** und **source** anrufen und nicht erreichbare URLs melden. Wenn passend, wird eine **mirror://**-URL vorgeschlagen. Wenn die Quell-URL auf eine GitHub-URL weiterleitet, wird eine Empfehlung ausgeben, direkt letztere zu verwenden. Es wird geprüft, dass der Quell-Dateiname aussagekräftig ist, dass er also z.B. nicht nur aus einer Versionsnummer besteht oder als „git-checkout“ angegeben wurde, ohne dass ein **Dateiname** deklariert wurde (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125).

source-unstable-tarball

Analysiert die **source**-URL, um zu bestimmen, ob der Tarball von GitHub automatisch generiert wurde oder zu einer Veröffentlichung gehört. Leider werden GitHub's automatisch generierte Tarballs manchmal neu generiert.

misplaced-flags

Parse the **make-flags** and **configure-flags** to check for any flags which should be set with another flag as part of the build-system. For example,

```
(build-system cmake-build-system)
(arguments
 (list #:configure-flags #~(list "-DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE"
                                 "-DTESTS=ON")))
```

should instead be written as:

```
(build-system cmake-build-system)
(arguments
 (list #:build-type "RELEASE"
       #:configure-flags #~(list "-DTESTS=ON")))
```

derivation

Prüft, ob die Ableitung der angegebenen Pakete auf allen unterstützten Systemen erfolgreich berechnet werden kann (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).

profile-collisions

Prüft, ob die Installation der angegebenen Pakete in ein Profil zu Kollisionen führen würde. Kollisionen treten auf, wenn mehrere Pakete mit demselben Namen aber anderer Versionsnummer oder anderem Store-Dateinamen propagiert werden. Siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119, für weitere Informationen zu propagierten Eingaben.

archival Überprüft, ob der Quellcode des Pakets bei der Software Heritage (<https://www.softwareheritage.org>) archiviert ist.

Wenn der noch nicht archivierte Quellcode aus einem Versionskontrollsysteem („Version Control System“, VCS) stammt, wenn er also z.B. mit `git-fetch` bezogen wird, wird eine Anfrage an Software Heritage gestellt, diesen zu speichern („Save“), damit sie ihn irgendwann in deren Archiv aufnehmen. So wird gewährleistet, dass der Quellcode langfristig verfügbar bleibt und Guix notfalls auf Software Heritage zurückgreifen kann, falls der Quellcode bei seinem ursprünglichen Anbieter verschwindet. Der Status kürzlicher Archivierungsanfragen kann online eingesehen werden (<https://archive.softwareheritage.org/save/#requests>).

Wenn der Quellcode in Form eines über `url-fetch` zu beziehenden Tarballs vorliegt, wird bloß eine Nachricht ausgegeben, wenn er nicht archiviert ist. Zum Zeitpunkt, wo dies geschrieben wurde, ermöglicht Software Heritage keine Anfragen, beliebige Tarballs zu archivieren; wir arbeiten an Möglichkeiten wie auch *nicht* versionskontrollierter Quellcode archiviert werden kann.

Software Heritage beschränkt (<https://archive.softwareheritage.org/api/#rate-limiting>), wie schnell dieselbe IP-Adresse Anfragen stellen kann. Ist das Limit erreicht, gibt `guix lint` eine Mitteilung aus und der `archival`-Prüfer steht so lange still, bis die Beschränkung wieder zurückgesetzt wurde.

cve Bekannte Sicherheitslücken melden, die in den Datenbanken der „Common Vulnerabilities and Exposures“ (CVE) aus diesem und dem letzten Jahr vorkommen, wie sie von der US-amerikanischen NIST veröffentlicht werden (<https://nvd.nist.gov/vuln/data-feeds>).

Um Informationen über eine bestimmte Sicherheitslücke angezeigt zu bekommen, besuchen Sie Webseiten wie:

- ‘<https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-YYYY-ABCD>’
- ‘<https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-YYYY-ABCD>’

wobei Sie statt CVE-YYYY-ABCD die CVE-Kennnummer angeben – z.B. CVE-2015-7554.

Paketentwickler können in ihren Paketrezepten den Namen und die Version des Pakets in der Common Platform Enumeration (CPE) (<https://nvd.nist.gov/products/cpe>) angeben, falls sich diese von dem in Guix benutzten Namen und der Version unterscheiden, zum Beispiel so:

```
(package
  (name "grub")
  ;;
  ;;
  ; CPE bezeichnet das Paket als "grub2".
  (properties '((cpe-name . "grub2")
                (cpe-version . "2.3"))))
```

A CVE alert can be a false positive when its CPE name matches the one in Guix, while actually referring to a distinct product. These alerts can be addressed by setting the correct CPE vendor, or when no vendors apply, by ignoring alerts from irrelevant vendors, as in these examples:

```
(package
  (name "halibut")
  ;; ...
  (properties '((cpe-vendor . "halibut_project")))

(package
  (name "cvs")
  ;; ...
  (properties '((lint-hidden-cpe-vendors . ("jenkins"
                                             "vendor2")))))
```

Zuletzt geben manche Einträge in der CVE-Datenbank die Version des Pakets nicht an, auf das sie sich beziehen, und würden daher bis in alle Ewigkeit Warnungen auslösen. Paketentwickler, die CVE-Warnmeldungen gefunden und geprüft haben, dass diese ignoriert werden können, können sie wie in diesem Beispiel deklarieren:

```
(package
  (name "t1lib")
  ;; ...
  ;; Diese CVEs treffen nicht mehr zu und können bedenkenlos ignoriert
  ;; werden.
  (properties `((lint-hidden-cve . ("CVE-2011-0433"
                                     "CVE-2011-1553"
                                     "CVE-2011-1554"
                                     "CVE-2011-5244"))))
```

formatting

Offensichtliche Fehler bei der Formatierung von Quellcode melden, z.B. Leerraum-Zeichen am Zeilenende oder Nutzung von Tabulatorzeichen.

input-labels

Eingabebezeichnungen im alten Stil melden, die nicht dem Namen des damit assoziierten Pakets entsprechen. Diese Funktionalität soll bei der Migration weg vom „alten Eingabenstil“ helfen. Siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119, um mehr Informationen über Paketeingaben und Eingabenstile zu bekommen. Siehe Abschnitt 9.7 [Aufruf von guix style], Seite 241, für Informationen, wie Sie zum neuen Stil migrieren können.

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix lint Optionen Pakete...
```

Wird kein Paket auf der Befehlszeile angegeben, dann werden alle Pakete geprüft, die es gibt. Als *Optionen* können null oder mehr der folgenden Befehlszeilenoptionen übergeben werden:

--list-checkers	
-l	Alle verfügbaren Prüfer für die Pakete auflisten und beschreiben.
--checkers	
-c	Nur die Prüfer aktivieren, die hiernach in einer kommagetrennten Liste aus von --list-checkers aufgeführten Prüfern vorkommen.

```
--exclude
-x      Nur die Prüfer deaktivieren, die hiernach in einer kommagetrennten Liste aus
       von --list-checkers aufgeführten Prüfern vorkommen.

--expression=Ausdruck
-e Ausdruck
      Als Paket benutzen, wozu der Ausdruck ausgewertet wird.

Dies ist nützlich, um die Pakete eindeutig angeben zu können, wie in diesem
Beispiel:
      guix lint -c archival -e '(@ (gnu packages guile) guile-3.0)'

--no-network
-n      Nur die Prüfer aktivieren, die keinen Internetzugang benötigen.

--load-path=Verzeichnis
-L Verzeichnis
      Das Verzeichnis vorne an den Suchpfad für Paketmodule anfügen (siehe Ab-
      schnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

Damit können Nutzer dafür sorgen, dass ihre eigenen selbstdefinierten Pakete
für die Befehlszeilenwerkzeuge sichtbar sind.
```

9.9 guix size aufrufen

Der Befehl `guix size` hilft Paketentwicklern dabei, den Plattenplatzverbrauch von Paketen zu profilieren. Es ist leicht, die Auswirkungen zu unterschätzen, die das Hinzufügen zusätzlicher Abhängigkeiten zu einem Paket hat oder die das Verwenden einer einzelnen Ausgabe für ein leicht aufteilbares Paket ausmacht (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59). Das sind typische Probleme, auf die `guix size` aufmerksam machen kann.

Dem Befehl können eine oder mehrere Paketspezifikationen wie `gcc@4.8` oder `guile:debug` übergeben werden, oder ein Dateiname im Store. Betrachten Sie dieses Beispiel:

```
$ guix size coreutils
Store-Objekt          Gesamt   Selbst
/gnu/store/...-gcc-5.5.0-lib    60.4    30.1  38.1%
/gnu/store/...-glibc-2.27      30.3    28.8  36.6%
/gnu/store/...-coreutils-8.28   78.9    15.0  19.0%
/gnu/store/...-gmp-6.1.2       63.1     2.7   3.4%
/gnu/store/...-bash-static-4.4.12  1.5     1.5   1.9%
/gnu/store/...-acl-2.2.52      61.1     0.4   0.5%
/gnu/store/...-attr-2.4.47      60.6     0.2   0.3%
/gnu/store/...-libcap-2.25      60.5     0.2   0.2%
Gesamt: 78.9 MiB
```

Die hier aufgelisteten Store-Objekte bilden den *transitiven Abschluss* der Coreutils – d.h. die Coreutils und all ihre Abhängigkeiten und deren Abhängigkeiten, rekursiv –, wie sie hiervon angezeigt würden:<f

```
$ guix gc -R /gnu/store/...-coreutils-8.23
```

Hier zeigt die Ausgabe neben den Store-Objekten noch drei Spalten. Die erste Spalte namens „Gesamt“ gibt wieder, wie viele Mebibytes (MiB) der Abschluss des Store-Objekts groß ist – das heißt, dessen eigene Größe plus die Größe aller seiner Abhängigkeiten. Die nächste Spalte, bezeichnet mit „Selbst“, zeigt die Größe nur dieses Objekts an. Die letzte Spalte zeigt das Verhältnis der Größe des Objekts zur Gesamtgröße aller hier aufgelisteten Objekte an.

In diesem Beispiel sehen wir, dass der Abschluss der Coreutils 79 MiB schwer ist, wovon das meiste durch libc und die Bibliotheken zur Laufzeitunterstützung von GCC ausgemacht wird. (Dass libc und die Bibliotheken vom GCC einen großen Anteil am Abschluss ausmachen, ist aber an sich noch kein Problem, weil es Bibliotheken sind, die auf dem System sowieso immer verfügbar sein müssen.)

Weil der Befehl auch Namen von Store-Dateien akzeptiert, kann man damit auch die Größe eines Erstellungsergebnisses ermitteln:

```
guix size $(guix system build config.scm)
```

Wenn das oder die Paket(e), die an `guix size` übergeben wurden, im Store verfügbar sind¹, beauftragen Sie mit `guix size` den Daemon, die Abhängigkeiten davon zu bestimmen und deren Größe im Store zu messen, ähnlich wie es mit `du -ms --apparent-size` geschehen würde (siehe Abschnitt “`du invocation`” in *GNU Coreutils*).

Wenn die übergebenen Pakete *nicht* im Store liegen, erstattet `guix size` Bericht mit Informationen, die aus verfügbaren Substituten herausgelesen werden (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Dadurch kann die Plattenausnutzung von Store-Objekten profiliert werden, die gar nicht auf der Platte liegen und nur auf entfernten Rechnern vorhanden sind.

Sie können auch mehrere Paketnamen angeben:

```
$ guix size coreutils grep sed bash
Store-Objekt           Gesamt   Selbst
/gnu/store/...-coreutils-8.24    77.8    13.8  13.4%
/gnu/store/...-grep-2.22        73.1     0.8   0.8%
/gnu/store/...-bash-4.3.42      72.3     4.7   4.6%
/gnu/store/...-readline-6.3     67.6     1.2   1.2%
...
Gesamt: 102.3 MiB
```

In diesem Beispiel sehen wir, dass die Kombination der vier Pakete insgesamt 102,3 MiB Platz verbraucht, was wesentlich weniger als die Summe der einzelnen Abschlüsse ist, weil diese viele Abhängigkeiten gemeinsam verwenden.

Wenn Sie sich das von `guix size` gelieferte Profil anschauen, fragen Sie sich vielleicht, warum ein bestimmtes Paket überhaupt darin auftaucht. Den Grund erfahren Sie, wenn Sie `guix graph --path -t references` benutzen, um sich den kürzesten Pfad zwischen zwei Paketen anzeigen zu lassen (siehe Abschnitt 9.10 [Aufruf von `guix graph`], Seite 250).

Die verfügbaren Befehlszeilenoptionen sind:

--substitute-urls=URLs

Substitutinformationen von den *URLs* benutzen. Siehe [client-substitute-urls], Seite 205.

¹ Genauer gesagt braucht `guix size` die *nicht veredelte* Variante des angegebenen Pakets bzw. der Pakete, wie `guix build Paket --no-grafts` sie liefert. Siehe Kapitel 19 [Sicherheitsaktualisierungen], Seite 892, für Informationen über Veredelungen.

--sort=Schlüssel

Zeilen anhand des *Schlüssels* sortieren, der eine der folgenden Alternativen sein muss:

self die Größe jedes Objekts (die Vorgabe),

closure die Gesamtgröße des Abschlusses des Objekts.

--map-file=Datei

Eine grafische Darstellung des Plattenplatzverbrauchs als eine PNG-formatierte Karte in die *Datei* schreiben.

Für das Beispiel oben sieht die Karte so aus:



Diese Befehlszeileoption setzt voraus, dass Guile-Charting (<https://wingolog.org/software/guile-charting/>) installiert und im Suchpfad für Guile-Module sichtbar ist. Falls nicht, schlägt `guix size` beim Versuch fehl, dieses Modul zu laden.

--system=System

-s System Pakete für dieses *System* betrachten – z.B. für `x86_64-linux`.

--load-path=Verzeichnis**-L Verzeichnis**

Das *Verzeichnis* vorne an den Suchpfad für Paketmodule anfügen (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

Damit können Nutzer dafür sorgen, dass ihre eigenen selbstdefinierten Pakete für die Befehlszeilenwerkzeuge sichtbar sind.

9.10 guix graph aufrufen

Pakete und ihre Abhängigkeiten bilden einen *Graphen*, genauer gesagt einen gerichteten azyklischen Graphen (englisch „Directed Acyclic Graph“, kurz DAG). Es kann schnell schwierig werden, ein Modell eines Paket-DAGs vor dem geistigen Auge zu behalten, weshalb der Befehl `guix graph` eine visuelle Darstellung des DAGs bietet. Das vorgegebene Verhalten von `guix graph` ist, eine DAG-Darstellung im Eingabeformat von Graphviz (<https://www.graphviz.org/>) auszugeben, damit die Ausgabe direkt an den Befehl `dot` aus Graphviz weitergeleitet werden kann. Es kann aber auch eine HTML-Seite mit eingebettetem JavaScript-Code ausgegeben werden, um ein Sehnendiagramm (englisch „Chord Diagram“) in einem Web-Browser anzuzeigen, mit Hilfe der Bibliothek `d3.js` (<https://d3js.org/>), oder es können Cypher-Anfragen ausgegeben werden, mit denen eine die Anfragesprache `openCypher` (<https://www.opencypher.org/>) unterstützende Graph-Datenbank einen


Graphen konstruieren kann. Wenn Sie `--path` angeben, zeigt Guix Ihnen einfach nur den kürzesten Pfad zwischen zwei Paketen an. Die allgemeine Syntax ist:

```
guix graph Optionen Pakete...
```

Zum Beispiel erzeugt der folgende Befehl eine PDF-Datei, die den Paket-DAG für die GNU Core Utilities darstellt, welcher ihre Abhängigkeiten zur Erstellungszeit anzeigt:

```
guix graph coreutils | dot -Tpdf > dag.pdf
```

Die Ausgabe sieht so aus:



Ein netter, kleiner Graph, oder?

Vielleicht ist es Ihnen aber lieber, den Graphen interaktiv mit dem `xdot`-Programm anzuschauen (aus dem Paket `xdot`):

```
guix graph coreutils | xdot -
```

Aber es gibt mehr als eine Art von Graph! Der Graph oben ist kurz und knapp: Es ist der Graph der Paketobjekte, ohne implizite Eingaben wie GCC, libc, grep und so weiter. Oft möchte man einen knappen Graphen sehen, aber manchmal will man auch mehr Details sehen. `guix graph` unterstützt mehrere Typen von Graphen; Sie können den Detailgrad auswählen.

package Der vorgegebene Typ aus dem Beispiel oben. Er zeigt den DAG der Paketobjekte ohne implizite Abhängigkeiten. Er ist knapp, filtert aber viele Details heraus.

reverse-package

Dies zeigt den *umgekehrten* DAG der Pakete. Zum Beispiel liefert

```
guix graph --type=reverse-package ocaml
```

... den Graphen der Pakete, die *explizit* von OCaml abhängen (wenn Sie auch an Fällen interessiert sind, bei denen OCaml eine implizite Abhängigkeit ist, siehe `reverse-bag` weiter unten).


Beachten Sie, dass für Kernpakete damit gigantische Graphen entstehen können. Wenn Sie nur die Anzahl der Pakete wissen wollen, die von einem gegebenen Paket abhängen, benutzen Sie `guix refresh --list-dependent` (siehe Abschnitt 9.6 [Aufruf von `guix refresh`], Seite 233).

bag-emerged

Dies ist der Paket-DAG *einschließlich* impliziter Eingaben.

Zum Beispiel liefert der folgende Befehl

```
guix graph --type=bag-emerged coreutils
... diesen größeren Graphen:
```



Am unteren Rand des Graphen sehen wir alle impliziten Eingaben des *gnu-build-system* (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139).

Beachten Sie dabei aber, dass auch hier die Abhängigkeiten dieser impliziten Eingaben – d.h. die *Bootstrap-Abhängigkeiten* (siehe Kapitel 20 [Bootstrapping], Seite 894) – nicht gezeigt werden, damit der Graph knapper bleibt.

bag Ähnlich wie **bag-emerged**, aber diesmal mit allen Bootstrap-Abhängigkeiten.

bag-with-origins

Ähnlich wie **bag**, aber auch mit den Ursprüngen und deren Abhängigkeiten.

reverse-bag

Dies zeigt den *umgekehrten* DAG der Pakete. Anders als **reverse-package** werden auch implizite Abhängigkeiten berücksichtigt. Zum Beispiel liefert

```
guix graph -t reverse-bag dune
```

... den Graphen aller Pakete, die von Dune direkt oder indirekt abhängen. Weil Dune eine *implizite* Abhängigkeit von vielen Paketen über das `dune-build-system` ist, zeigt er eine große Zahl von Paketen, während bei `reverse-package` nur sehr wenige bis gar keine zu sehen sind.

`derivation`

Diese Darstellung ist am detailliertesten: Sie zeigt den DAG der Ableitungen (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180) und der einfachen Store-Objekte. Verglichen mit obiger Darstellung sieht man viele zusätzliche Knoten einschließlich Erstellungs-Skripts, Patches, Guile-Module usw.

Für diesen Typ Graph kann auch der Name einer `.drv`-Datei anstelle eines Paketnamens angegeben werden, etwa so:

```
guix graph -t derivation $(guix system build -d my-config.scm)
```

`module` Dies ist der Graph der *Paketmodule* (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115). Zum Beispiel zeigt der folgende Befehl den Graphen für das Paketmodul an, das das `guile`-Paket definiert:

```
guix graph -t module guile | xdot -
```

Alle oben genannten Typen entsprechen *Abhängigkeiten zur Erstellungszeit*. Der folgende Graphtyp repräsentiert die *Abhängigkeiten zur Laufzeit*:

`references`

Dies ist der Graph der Referenzen einer Paketausgabe, wie `guix gc --references` sie liefert (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62).

Wenn die angegebene Paketausgabe im Store nicht verfügbar ist, versucht `guix graph`, die Abhängigkeitsinformationen aus Substituten zu holen.

Hierbei können Sie auch einen Store-Dateinamen statt eines Paketnamens angeben. Zum Beispiel generiert der Befehl unten den Referenzgraphen Ihres Profils (der sehr groß werden kann!):

```
guix graph -t references $(readlink -f ~/.guix-profile)
```

`referrers`

Dies ist der Graph der ein Store-Objekt referenzierenden Objekte, wie `guix gc --referrers` sie liefern würde (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62).

Er basiert ausschließlich auf lokalen Informationen aus Ihrem Store. Nehmen wir zum Beispiel an, dass das aktuelle Inkscape in 10 Profilen verfügbar ist, dann wird `guix graph -t referrers inkscape` einen Graph zeigen, der bei Inkscape gewurzelt ist und Kanten zu diesen 10 Profilen hat.

Ein solcher Graph kann dabei helfen, herauszufinden, weshalb ein Store-Objekt nicht vom Müllsampler abgeholt werden kann.

Oftmals passt der Graph des Pakets, für das Sie sich interessieren, nicht auf Ihren Bildschirm, und überhaupt möchten Sie ja nur wissen, *warum* das Paket von einem anderen abhängt, das scheinbar nichts damit zu tun hat. Die Befehlszeilenoption `--path` weist `guix graph` an, den kürzesten Pfad zwischen zwei Paketen (oder Ableitungen, Store-Objekten etc.) anzuzeigen:

```
$ guix graph --path emacs libunistring
```

```

emacs@26.3
mailutils@3.9
libunistring@0.9.10
$ guix graph --path -t derivation emacs libunistring
/gnu/store/...-emacs-26.3.drv
/gnu/store/...-mailutils-3.9.drv
/gnu/store/...-libunistring-0.9.10.drv
$ guix graph --path -t references emacs libunistring
/gnu/store/...-emacs-26.3
/gnu/store/...-libidn2-2.2.0
/gnu/store/...-libunistring-0.9.10

```

Manchmal eignet es sich, den angezeigten Graphen abzuschneiden, damit er ordentlich dargestellt werden kann. Eine Möglichkeit ist, mit der Befehlszeilenoption `--max-depth` (kurz `-M`) die maximale Tiefe des Graphen festzulegen. Im folgenden Beispiel wird nur `libreoffice` und diejenigen Knoten dargestellt, deren Distanz zu `libreoffice` höchstens 2 beträgt:

```
guix graph -M 2 libreoffice | xdot -f fdp -
```

Dabei bleibt zwar immer noch ein gewaltiges Spaghettiknäuel übrig, aber zumindest kann das `dot`-Programm daraus schnell eine halbwegs lesbare Darstellung erzeugen.

Folgendes sind die verfügbaren Befehlszeilenoptionen:

--type=Typ
-t Typ Eine Graph-Ausgabe dieses *Typs* generieren. Dieser *Typ* muss einer der oben genannten Werte sein.

--list-types
Die unterstützten Graph-Typen auflisten.

--backend=Backend
-b Backend
Einen Graph mit Hilfe des ausgewählten *Backends* generieren.

--list-backends
Die unterstützten Graph-Backends auflisten.

Derzeit sind die verfügbaren Backends Graphviz und d3.js.

--path Den kürzesten Pfad zwischen zwei Knoten anzeigen, die den mit `--type` angegebenen Typ aufweisen. Im Beispiel unten wird der kürzeste Pfad zwischen `libreoffice` und `llvm` anhand der Referenzen von `libreoffice` angezeigt:

```

$ guix graph --path -t references libreoffice llvm
.gnu/store/...-libreoffice-6.4.2.2
.gnu/store/...-libepoxy-1.5.4
.gnu/store/...-mesa-19.3.4
.gnu/store/...-llvm-9.0.1

```

--expression=Ausdruck
-e Ausdruck
Als Paket benutzen, wozu der *Ausdruck* ausgewertet wird.

Dies ist nützlich, um genau ein bestimmtes Paket zu referenzieren, wie in diesem Beispiel:

```
guix graph -e '(@@ (gnu packages commencement) gnu-make-final)'■
```

--system=System

-s System Den Graphen für das *System* anzeigen – z.B. `i686-linux`.

Der Abhängigkeitsgraph ist größtenteils von der Systemarchitektur unabhängig, aber ein paar architekturabhängige Teile können Ihnen mit dieser Befehlszeilenoption visualisiert werden.

--load-path=Verzeichnis

-L Verzeichnis

Das *Verzeichnis* vorne an den Suchpfad für Paketmodule anfügen (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115).

Damit können Nutzer dafür sorgen, dass ihre eigenen selbstdefinierten Pakete für die Befehlszeilenwerkzeuge sichtbar sind.

Hinzu kommt, dass `guix graph` auch all die üblichen Paketumwandlungsoptionen unterstützt (siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207). Somit ist es kein Problem, die Folgen einer den Paketgraphen umschreibenden Umwandlung wie `--with-input` zu erkennen. Zum Beispiel gibt der folgende Befehl den Graphen von `git` aus, nachdem `openssl` an allen Stellen im Graphen durch `libressl` ersetzt wurde:

```
guix graph git --with-input=openssl=libressl
```

Ihrem Vergnügen sind keine Grenzen gesetzt!

9.11 guix publish aufrufen

Der Zweck von `guix publish` ist, es Nutzern zu ermöglichen, ihren Store auf einfache Weise mit anderen zu teilen, die ihn dann als Substitutserver einsetzen können (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54).

Wenn `guix publish` ausgeführt wird, wird dadurch ein HTTP-Server gestartet, so dass jeder mit Netzwerkzugang davon Substitute beziehen kann. Das bedeutet, dass jede Maschine, auf der Guix läuft, auch als Erstellungsfarm fungieren kann, weil die HTTP-Schnittstelle mit Cuirass, der Software, mit der die offizielle Erstellungsfarm `bordeaux.guix.gnu.org` betrieben wird, kompatibel ist.

Um Sicherheit zu gewährleisten, wird jedes Substitut signiert, so dass Empfänger dessen Authentizität und Integrität nachprüfen können (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Weil `guix publish` den Signierschlüssel des Systems benutzt, der nur vom Systemadministrator gelesen werden kann, muss es als der Administratornutzer „root“ gestartet werden. Mit der Befehlszeilenoption `--user` werden Administratorrechte bald nach dem Start wieder abgelegt.

Das Schlüsselpaar zum Signieren muss erzeugt werden, bevor `guix publish` gestartet wird. Dazu können Sie `guix archive --generate-key` ausführen (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75).

Wird die Befehlszeilenoption `--advertise` übergeben, teilt der Server anderen Rechnern im lokalen Netzwerk seine Verfügbarkeit mit, über Multicast-DNS (mDNS) und

DNS-Service-Discovery (DNS-SD), zurzeit mittels Guile-Avahi (siehe *Using Avahi in Guile Scheme Programs*).

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix publish Optionen...
```

Wird `guix publish` ohne weitere Argumente ausgeführt, wird damit ein HTTP-Server gestartet, der auf Port 8080 lauscht:

```
guix publish
```

Sie können `guix publish` auch über das systemd-Protokoll zur „Socket-Aktivierung“ starten (siehe Abschnitt “Service De- and Constructors” in *The GNU Shepherd Manual*).

Sobald ein Server zum Veröffentlichen autorisiert wurde, kann der Daemon davon Substitute herunterladen. Siehe Abschnitt 5.3.3 [Substitute von anderen Servern holen], Seite 55.

Nach den Voreinstellungen komprimiert `guix publish` Archive erst dann, wenn sie angefragt werden. Dieser „dynamische“ Modus bietet sich an, weil so nichts weiter eingerichtet werden muss und er direkt verfügbar ist. Wenn Sie allerdings viele Clients bedienen wollen, empfehlen wir, dass Sie die Befehlszeilenoption `--cache` benutzen, die das Zwischenspeichern der komprimierten Archive aktiviert, bevor diese an die Clients geschickt werden – siehe unten für Details. Mit dem Befehl `guix weather` haben Sie eine praktische Methode zur Hand, zu überprüfen, was so ein Server anbietet (siehe Abschnitt 9.15 [Aufruf von `guix weather`], Seite 264).

Als Bonus dient `guix publish` auch als inhaltsadressierbarer Spiegelserver für Quelldateien, die in `origin`-Verbundobjekten eingetragen sind (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125). Wenn wir zum Beispiel annehmen, dass `guix publish` auf `example.org` läuft, liefert folgende URL die rohe `hello-2.10.tar.gz`-Datei mit dem angegebenen SHA256-Hash als ihre Prüfsumme (dargestellt im `nix-base32`-Format, siehe Abschnitt 9.4 [Aufruf von `guix hash`], Seite 222):

```
http://example.org/file/hello-2.10.tar.gz/sha256/0ssi1...ndq1i
```

Offensichtlich funktionieren diese URLs nur mit solchen Dateien, die auch im Store vorliegen; in anderen Fällen werden sie 404 („Nicht gefunden“) zurückliefern.

Erstellungsprotokolle sind unter /log-URLs abrufbar:

```
http://example.org/log/gwspk...-guile-2.2.3
```

Ist der `guix-daemon` so eingestellt, dass er Erstellungsprotokolle komprimiert abspeichert, wie es voreingestellt ist (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17), liefern /log-URLs das unveränderte komprimierte Protokoll, mit einer entsprechenden Content-Type- und/oder Content-Encoding-Kopfzeile. Wir empfehlen dabei, dass Sie den `guix-daemon` mit `--log-compression=gzip` ausführen, weil Web-Browser dieses Format automatisch dekomprimieren können, was bei Bzip2-Kompression nicht der Fall ist.

Folgende Befehlszeilenoptionen stehen zur Verfügung:

`--port=Port`

`-p Port` Auf HTTP-Anfragen auf diesem `Port` lauschen.

`--listen=Host`

Auf der Netzwerkschnittstelle für den angegebenen `Host`, also der angegebenen Rechneradresse, lauschen. Vorgegeben ist, Verbindungen mit jeder Schnittstelle zu akzeptieren.

--user=Benutzer
-u Benutzer

So früh wie möglich alle über die Berechtigungen des *Benutzers* hinausgehenden Berechtigungen ablegen – d.h. sobald der Server-Socket geöffnet und der Signierschlüssel gelesen wurde.

--compression [=Methode[:Stufe]]
-C [Methode[:Stufe]]

Daten auf der angegebenen Kompressions-*Stufe* mit der angegebenen *Methode* komprimieren. Als *Methode* kann entweder `lzip`, `zstd` oder `gzip` angegeben werden. Wird keine *Methode* angegeben, wird `gzip` benutzt.

Daten auf der angegebenen Kompressions-*Stufe* komprimieren. Wird als *Stufe* null angegeben, wird Kompression deaktiviert. Der Bereich von 1 bis 9 entspricht unterschiedlichen Kompressionsstufen: 1 ist am schnellsten, während 9 am besten komprimiert (aber den Prozessor mehr auslastet). Der Vorgabewert ist 3.

Normalerweise ist die Kompression mit `lzip` wesentlich besser als bei `gzip`, dafür wird der Prozessor geringfügig stärker ausgelastet; siehe Vergleichswerte auf dem Webauftakt von `lzip` (https://nongnu.org/lzip/lzip_benchmark.html). `lzip` erreicht jedoch nur einen niedrigen Durchsatz bei der Dekompression (in der Größenordnung von 50 MiB/s auf moderner Hardware), was einen Engpass beim Herunterladen über schnelle Netzwerkverbindungen darstellen kann.

Das Kompressionsverhältnis von `zstd` liegt zwischen dem von `lzip` und dem von `gzip`; sein größter Vorteil ist eine hohe Geschwindigkeit bei der Dekompression (<https://facebook.github.io/zstd/>).

Wenn `--cache` nicht übergeben wird, werden Daten dynamisch immer erst dann komprimiert, wenn sie abgeschickt werden; komprimierte Datenströme landen in keinem Zwischenspeicher. Um also die Auslastung der Maschine, auf der `guix publish` läuft, zu reduzieren, kann es eine gute Idee sein, eine niedrige Kompressionsstufe zu wählen, `guix publish` einen Proxy mit Zwischenspeicher (einen „Caching Proxy“) voranzuschalten, oder `--cache` zu benutzen. `--cache` zu benutzen, hat den Vorteil, dass `guix publish` damit eine `Content-Length`-HTTP-Kopfzeile seinen Antworten beifügen kann.

Wenn diese Befehlszeilenoption mehrfach angegeben wird, wird jedes Substitut mit allen ausgewählten Methoden komprimiert und jede davon wird bei Anfragen mitgeteilt. Das ist nützlich, weil Benutzer, bei denen nicht alle Kompressionsmethoden unterstützt werden, die passende wählen können.

--cache=Verzeichnis
-c Verzeichnis

Archive und Metadaten (.narinfo-URLs) in das *Verzeichnis* zwischenspeichern und nur solche Archive versenden, die im Zwischenspeicher vorliegen.

Wird diese Befehlszeilenoption weggelassen, dann werden Archive und Metadaten „dynamisch“ erst auf eine Anfrage hin erzeugt. Dadurch kann die verfügbare Bandbreite reduziert werden, besonders wenn Kompression aktiviert ist, weil die Operation dann durch die Prozessorleistung beschränkt sein kann. Noch ein

Nachteil des voreingestellten Modus ist, dass die Länge der Archive nicht im Voraus bekannt ist, `guix publish` also keine Content-Length-HTTP-Kopfzeile an seine Antworten anfügt, wodurch Clients nicht wissen können, welche Datenmenge noch heruntergeladen werden muss.

Im Gegensatz dazu löst, wenn `--cache` benutzt wird, die erste Anfrage nach einem Store-Objekt (über dessen `.narinfo`-URL) den Start eines Hintergrundprozesses aus, der das Archiv in den Zwischenspeicher einlagert (auf Englisch sagen wir „bake the archive“), d.h. seine `.narinfo` wird berechnet und das Archiv, falls nötig, komprimiert. Sobald das Archiv im Verzeichnis zwischengespeichert wurde, werden nachfolgende Anfragen erfolgreich sein und direkt aus dem Zwischenspeicher bedient, der garantiert, dass Clients optimale Bandbreite genießen.

Die erste Anfrage nach einer `.narinfo` wird trotzdem 200 zurückliefern, wenn das angefragte Store-Objekt „klein genug“ ist, also kleiner als der Schwellwert für die Zwischenspeicherumgehung, siehe `--cache-bypass-threshold` unten. So müssen Clients nicht darauf warten, dass das Archiv eingelagert wurde. Bei größeren Store-Objekten liefert die erste `.narinfo`-Anfrage 404 zurück, was bedeutet, dass Clients warten müssen, bis das Archiv eingelagert wurde.

Der Prozess zum Einlagern wird durch Worker-Threads umgesetzt. Der Vorgabe entsprechend wird dazu pro Prozessorkern ein Thread erzeugt, aber dieses Verhalten kann angepasst werden. Siehe `--workers` weiter unten.

Wird `--ttl` verwendet, werden zwischengespeicherte Einträge automatisch gelöscht, sobald die dabei angegebene Zeit abgelaufen ist.

`--workers=N`

Wird `--cache` benutzt, wird die Reservierung von N Worker-Threads angefragt, um Archive einzulagern.

`--ttl=ttl`

Cache-Control-HTTP-Kopfzeilen erzeugen, die eine Time-to-live (TTL) von ttl signalisieren. Für ttl muss eine Dauer (mit dem Anfangsbuchstaben der Maßeinheit der Dauer im Englischen) angegeben werden: `5d` bedeutet 5 Tage, `1m` bedeutet 1 Monat und so weiter.

Das ermöglicht es Guix, Substitutinformationen ttl lang zwischenzuspeichern. Beachten Sie allerdings, dass `guix publish` selbst *nicht* garantiert, dass die davon angebotenen Store-Objekte so lange verfügbar bleiben, wie es die ttl vorsieht.

Des Weiteren können bei Nutzung von `--cache` die zwischengespeicherten Einträge gelöscht werden, wenn auf sie ttl lang nicht zugegriffen wurde und kein ihnen entsprechendes Objekt mehr im Store existiert.

`--negative-ttl=ttl`

Eben solche Cache-Control-HTTP-Kopfzeilen für erfolglose (negative) Suchen erzeugen, um eine Time-to-live (TTL) zu signalisieren, wenn Store-Objekte fehlen und mit dem HTTP-Status-Code 404 geantwortet wird. Nach Vorgabe wird für negative Antworten *keine* TTL signalisiert.

Dieser Parameter kann helfen, die Last auf dem Server und die Verzögerung zu regulieren, weil folgende Clients angewiesen werden, für diese Zeit geduldig zu warten, wenn ein Store-Objekt fehlt.

--cache-bypass-threshold=Größe

Wird dies in Verbindung mit `--cache` angegeben, werden Store-Objekte kleiner als die Größe sofort verfügbar sein, obwohl sie noch nicht in den Zwischenspeicher eingelagert wurden. Die Größe gibt die Größe in Bytes an oder ist mit einem Suffix M für Megabyte und so weiter versehen. Die Vorgabe ist 10M.

Durch diese „Zwischenspeicherumgehung“ lässt sich die Verzögerung bis zur Veröffentlichung an Clients reduzieren, auf Kosten zusätzlicher Ein-/Ausgaben und CPU-Auslastung für den Server. Je nachdem, welche Zugriffsmuster Clients haben, werden diese Store-Objekte vielleicht mehrfach zur Einlagerung vorbereitet, ehe eine Kopie davon im Zwischenspeicher verfügbar wird.

Wenn ein Anbieter nur wenige Nutzer unterhält, kann es helfen, den Schwellwert zu erhöhen, oder auch wenn garantiert werden soll, dass es auch für wenig beliebte Store-Objekte Substitute gibt.

--nar-path=Pfad

Den Pfad als Präfix für die URLs von „nar“-Dateien benutzen (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von guix archive], Seite 75).

Vorgegeben ist, dass Nars unter einer URL mit `/nar/gzip/...-coreutils-8.25` angeboten werden. Mit dieser Befehlszeileoption können Sie den `/nar`-Teil durch den angegebenen Pfad ersetzen.

--public-key=Datei**--private-key=Datei**

Die angegebenen Dateien als das Paar aus öffentlichem und privatem Schlüssel zum Signieren veröffentlichter Store-Objekte benutzen.

Die Dateien müssen demselben Schlüsselpaar entsprechen (der private Schlüssel wird zum Signieren benutzt, der öffentliche Schlüssel wird lediglich in den Metadaten der Signatur aufgeführt). Die Dateien müssen Schlüssel im kanonischen („canonical“) S-Ausdruck-Format enthalten, wie es von `guix archive --generate-key` erzeugt wird (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von guix archive], Seite 75). Vorgegeben ist, dass `/etc/guix/signing-key.pub` und `/etc/guix/signing-key.sec` benutzt werden.

--repl [=Port]

-r [Port] Einen Guile-REPL-Server (siehe Abschnitt “REPL Servers” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*) auf diesem Port starten (37146 ist voreingestellt). Dies kann zur Fehlersuche auf einem laufenden „`guix publish`“-Server benutzt werden.

`guix publish` auf einem „Guix System“-System zu aktivieren ist ein Einzeler: Instanziieren Sie einfach einen `guix-publish-service-type`-Dienst im `services`-Feld Ihres `operating-system`-Objekts zur Betriebssystemdeklaration (siehe [`guix-publish-service-type`], Seite 328).

Falls Sie Guix aber auf einer „Fremddistribution“ laufen lassen, folgen Sie folgenden Anweisungen:

- Wenn Ihre Wirtsdistribution systemd als „init“-System benutzt:

```
# ln -s ~root/.guix-profile/lib/systemd/system/guix-publish.service \
      /etc/systemd/system/
# systemctl start guix-publish && systemctl enable guix-publish
```

- Wenn Ihre Wirts-Distribution als „init“-System Upstart verwendet:

```
# ln -s ~root/.guix-profile/lib/upstart/system/guix-publish.conf /etc/init/ \
      # start guix-publish
```

- Verfahren Sie andernfalls auf die gleiche Art für das „init“-System, das Ihre Distribution verwendet.

9.12 guix challenge aufrufen

Entsprechen die von diesem Server gelieferten Binärdateien tatsächlich dem Quellcode, aus dem sie angeblich erzeugt wurden? Ist ein Paketerstellungsprozess deterministisch? Diese Fragen versucht `guix challenge` zu beantworten.

Die erste Frage ist offensichtlich wichtig: Bevor man einen Substitutserver benutzt (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54), *verifiziert* man besser, dass er die richtigen Binärdateien liefert, d.h. man *fechtet sie an*. Die letzte Frage macht die erste möglich: Wenn Paketerstellungen deterministisch sind, müssten voneinander unabhängige Erstellungen genau dasselbe Ergebnis liefern, Bit für Bit; wenn ein Server mit einer anderen Binärdatei als der lokal erstellten Binärdatei antwortet, ist diese entweder beschädigt oder bösartig.

Wir wissen, dass die in `/gnu/store`-Dateinamen auftauchende Hash-Prüfsumme der Hash aller Eingaben des Prozesses ist, mit dem die Datei oder das Verzeichnis erstellt wurde – Compiler, Bibliotheken, Erstellungsskripts und so weiter (siehe Kapitel 1 [Einführung], Seite 1). Wenn wir von deterministischen Erstellungen ausgehen, sollte ein Store-Dateiname also auf genau eine Erstellungsausgabe abgebildet werden. Mit `guix challenge` prüft man, ob es tatsächlich eine eindeutige Abbildung gibt, indem die Erstellungsausgaben mehrerer unabhängiger Erstellungen jedes angegebenen Store-Objekts verglichen werden.

Die Ausgabe des Befehls sieht so aus:

```
$ guix challenge \
  --substitute-urls="https://bordeaux.guix.gnu.org https://guix.example.org" \
  openssl git pius coreutils grep
Liste der Substitute von „https://bordeaux.guix.gnu.org“ wird aktualisiert ... 100.0%
Liste der Substitute von „https://guix.example.org“ wird aktualisiert ... 100.0%
Inhalt von /gnu/store/...-openssl-1.0.2d verschieden:
lokale Prüfsumme: 0725122r5jnzaacancwsvp9kgf42266ayyp814v7djxs7nk963q
https://bordeaux.guix.gnu.org/nar/...-openssl-1.0.2d: 0725122r5jnzaacancwsvp9kgf42266ayyp814v7djxs7nk963q
https://guix.example.org/nar/...-openssl-1.0.2d: 1zy4fmaaqcnjrzzajkdn3f5gmjk754b43qkq4711byak9z0qjyim
Diese Dateien unterscheiden sich:
  /lib/libcrypto.so.1.1
  /lib/libssl.so.1.1

Inhalt von /gnu/store/...-git-2.5.0 verschieden:
lokale Prüfsumme: 00p3bmryhjxrhp2gxs2fy0a15lnip05197205pgbk5ra395hyha
https://bordeaux.guix.gnu.org/nar/...-git-2.5.0: 069nb85bv4d4a6slrwjdy8v1cn4cwsmp3kdbmyb81d6zckj3nq9f
https://guix.example.org/nar/...-git-2.5.0: 0mdqa9w1p6cmli6976v4wi0sw9r4p5prkj71zfd1877wk11c9c73
Diese Datei unterscheidet sich:
  /libexec/git-core/git-fsck

Inhalt von /gnu/store/...-pius-2.1.1 verschieden:
```

```

lokale Prüfsumme: 0k4v3m9z1zp8xzzizb7d8kjj72f9172xv078sq4w173vnq9ig3ax
https://bordeaux.gnu.org/nar/...-pius-2.1.1: 0k4v3m9z1zp8xzzizb7d8kjj72f9172xv078sq4w173vnq9ig3ax
https://guix.example.org/nar/...-pius-2.1.1: 1cy25x1a4fq5rk0pmvc8xhwyffnqz95h2bpvqsz2mpv1bccy0gs
Diese Datei unterscheidet sich:
/share/man/man1/pius.1.gz

...
5 Store-Objekte wurden analysiert:
--- 2 (40.0%) waren identisch
--- 3 (60.0%) unterscheiden sich
--- 0 (0.0%) blieben ergebnislos

```

In diesem Beispiel werden mit `guix challenge` alle Substitutserver zu jedem der fünf auf der Befehlszeile angegebenen Pakete angefragt. Diejenigen Store-Objekte, bei denen die Server ein anderes Ergebnis berechnet haben als die lokale Erstellung (falls vorhanden) oder wo die Server untereinander zu verschiedenen Ergebnissen gekommen sind, werden gemeldet. Daran, dass eine ‘lokale Prüfsumme’ dabeisteht, erkennen Sie, dass für die Pakete eine lokale Erstellung vorgelegen hat.

Nehmen wir zum Beispiel an, `guix.example.org` gibt uns immer eine verschiedene Antwort, aber `bordeaux.gnu.org` stimmt mit lokalen Erstellungen überein, *außer* im Fall von Git. Das könnte ein Hinweis sein, dass der Erstellungsprozess von Git nichtdeterministisch ist; das bedeutet, seine Ausgabe variiert abhängig von verschiedenen Umständen, die Guix nicht vollends kontrollieren kann, obwohl es Pakete in isolierten Umgebungen erstellt (siehe Abschnitt 5.1 [Funktionalitäten], Seite 42). Zu den häufigsten Quellen von Nicht-determinismus gehören das Einsetzen von Zeitstempeln innerhalb der Erstellungsgebisse, das Einsetzen von Zufallszahlen und von Auflistungen eines Verzeichnisinhalts sortiert nach der Inode-Nummer. Siehe <https://reproducible-builds.org/docs/> für mehr Informationen.

Um herauszufinden, was mit dieser Git-Binärdatei nicht stimmt, ist es am leichtesten, einfach diesen Befehl auszuführen:

```

guix challenge git \
--diff=diffoscope \
--substitute-urls="https://bordeaux.gnu.org https://guix.example.org"

```

Dadurch wird `diffoscope` automatisch aufgerufen, um detaillierte Informationen über sich unterscheidende Dateien anzuzeigen.

Alternativ können wir so etwas machen (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75):

```

$ wget -q -O - https://bordeaux.gnu.org/nar/lzip/...-git-2.5.0 \
| lzip -d | guix archive -x /tmp/git
$ diff -ur --no-dereference /gnu/store/...-git.2.5.0 /tmp/git

```

Dieser Befehl zeigt die Unterschiede zwischen den Dateien, die sich aus der lokalen Erstellung ergeben, und den Dateien, die sich aus der Erstellung auf `bordeaux.gnu.org` ergeben (siehe Abschnitt “Overview” in *Comparing and Merging Files*). Der Befehl `diff` funktioniert großartig für Textdateien. Wenn sich Binärdateien unterscheiden, ist `Diffoscope` (<https://diffoscope.org/>) die bessere Wahl: Es ist ein hilfreiches Werkzeug, das Unterschiede in allen Arten von Dateien visualisiert.

Sobald Sie mit dieser Arbeit fertig sind, können Sie erkennen, ob die Unterschiede aufgrund eines nichtdeterministischen Erstellungsprozesses oder wegen einem bösartigen Server zustande kommen. Wir geben uns Mühe, Quellen von Nichtdeterminismus in Paketen zu entfernen, damit Substitute leichter verifiziert werden können, aber natürlich ist an diesem Prozess nicht nur Guix, sondern ein großer Teil der Freie-Software-Gemeinschaft beteiligt. In der Zwischenzeit ist `guix challenge` eines der Werkzeuge, die das Problem anzugehen helfen.

Wenn Sie ein Paket für Guix schreiben, ermutigen wir Sie, zu überprüfen, ob `bordeaux.guix.gnu.org` und andere Substitutserver dasselbe Erstellungsergebnis bekommen, das Sie bekommen haben. Das geht so:

`guix challenge Paket`

Die allgemeine Syntax lautet:

`guix challenge Optionen Argumente...`

wobei jedes der *Argumente* eine Paketspezifikation wie `guile@2.0` oder `glibc:debug` sein muss oder alternativ der Name einer Datei im Store, wie er zum Beispiel durch `guix build` oder `guix gc --list-live` mitgeteilt wird.

Wird ein Unterschied zwischen der Hash-Prüfsumme des lokal erstellten Objekts und dem vom Server gelieferten Substitut festgestellt, oder zwischen den Substituten von unterschiedlichen Servern, dann wird der Befehl dies wie im obigen Beispiel anzeigen und mit dem Exit-Code 2 terminieren (andere Exit-Codes außer null stehen für andere Arten von Fehlern).

Die eine, wichtige Befehlszeilenoption ist:

`--substitute-urls=URLs`

Die *URLs* als durch Leerraumzeichen getrennte Liste von Substitut-Quell-URLs benutzen. mit denen verglichen wird.

`--diff=Modus`

Wenn sich Dateien unterscheiden, diese Unterschiede entsprechend dem *Modus* anzeigen. Dieser kann einer der folgenden sein:

`simple` (die Vorgabe)

Zeige die Liste sich unterscheidender Dateien.

`diffoscope`

Befehl Diffoscope (<https://diffoscope.org/>) aufrufen und ihm zwei Verzeichnisse mit verschiedenem Inhalt übergeben.

Wenn der *Befehl* ein absoluter Dateiname ist, wird der *Befehl* anstelle von Diffoscope ausgeführt.

`none` Keine näheren Details zu Unterschieden anzeigen.

Solange kein `--diff=none` angegeben wird, werden durch `guix challenge` also Store-Objekte von den festgelegten Substitutservern heruntergeladen, damit diese verglichen werden können.

`--verbose`

`-v` Details auch zu Übereinstimmungen (deren Inhalt identisch ist) ausgeben, zusätzlich zu Informationen über Unterschiede.

9.13 guix copy aufrufen

Der Befehl `guix copy` kopiert Objekte aus dem Store einer Maschine in den Store einer anderen Maschine mittels einer Secure-Shell-Verbindung (kurz SSH-Verbindung)². Zum Beispiel kopiert der folgende Befehl das Paket `coreutils`, das Profil des Benutzers und all deren Abhängigkeiten auf den anderen Rechner, dazu meldet sich Guix als *Benutzer* an:

```
guix copy --to=Benutzer@Rechner \
           coreutils $(readlink -f ~/.guix-profile)
```

Wenn manche der zu kopierenden Objekte schon auf dem anderen Rechner vorliegen, werden sie tatsächlich *nicht* übertragen.

Der folgende Befehl bezieht `libreoffice` und `gimp` von dem Rechner, vorausgesetzt sie sind dort verfügbar:

```
guix copy --from=host libreoffice gimp
```

Die SSH-Verbindung wird mit dem Guile-SSH-Client hergestellt, der mit OpenSSH kompatibel ist: Er berücksichtigt `~/.ssh/known_hosts` und `~/.ssh/config` und verwendet den SSH-Agenten zur Authentifizierung.

Der Schlüssel, mit dem gesendete Objekte signiert sind, muss von der entfernten Maschine akzeptiert werden. Ebenso muss der Schlüssel, mit dem die Objekte signiert sind, die Sie von der entfernten Maschine empfangen, in Ihrer Datei `/etc/guix/acl` eingetragen sein, damit Ihr Daemon sie akzeptiert. Siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75, für mehr Informationen über die Authentifizierung von Store-Objekten.

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix copy [--to=Spezifikation|--from=Spezifikation] Objekte...
```

Sie müssen immer eine der folgenden Befehlszeilenoptionen angeben:

`--to=Spezifikation`
`--from=Spezifikation`

Gibt den Rechner (den „Host“) an, an den oder von dem gesendet bzw. empfangen wird. Die *Spezifikation* muss eine SSH-Spezifikation sein wie `example.org`, `charlie@example.org` oder `charlie@example.org:2222`.

Die *Objekte* können entweder Paketnamen wie `gimp` oder Store-Objekte wie `/gnu/store/...-idutils-4.6` sein.

Wenn ein zu sendendes Paket mit Namen angegeben wird, wird es erst erstellt, falls es nicht im Store vorliegt, außer `--dry-run` wurde angegeben wurde. Alle gemeinsamen Erstellungsoptionen werden unterstützt (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204).

9.14 guix container aufrufen

Anmerkung: Dieses Werkzeug ist noch experimentell, Stand Version 1.5.0. Die Schnittstelle wird sich in Zukunft grundlegend verändern.

² Dieser Befehl steht nur dann zur Verfügung, wenn Guile-SSH gefunden werden kann. Siehe Abschnitt 22.1 [Voraussetzungen], Seite 903, für Details.

Der Zweck von `guix container` ist, in einer isolierten Umgebung (gemeinhin als „Container“ bezeichnet) laufende Prozesse zu manipulieren, die typischerweise durch die Befehle `guix shell` (siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89) und `guix system container` (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765) erzeugt werden.

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix container Aktion Optionen...
```

Mit *Aktion* wird die Operation angegeben, die in der isolierten Umgebung durchgeführt werden soll, und mit *Optionen* werden die kontextabhängigen Argumente an die Aktion angegeben.

Folgende Aktionen sind verfügbar:

`exec` Führt einen Befehl im Kontext der laufenden isolierten Umgebung aus.

Die Syntax ist:

```
guix container exec PID Programm Argumente...
```

PID gibt die Prozess-ID der laufenden isolierten Umgebung an. Als *Programm* muss eine ausführbare Datei im Wurzeldateisystem der isolierten Umgebung angegeben werden. Die *Argumente* sind die zusätzlichen Befehlszeilenoptionen, die an das *Programm* übergeben werden.

Der folgende Befehl startet eine interaktive Login-Shell innerhalb einer isolierten Guix-Systemumgebung, gestartet durch `guix system container`, dessen Prozess-ID 9001 ist:

```
guix container exec 9001 /run/current-system/profile/bin/bash --login■
```

Beachten Sie, dass die *PID* nicht der Elternprozess der isolierten Umgebung sein darf, sondern PID 1 in der isolierten Umgebung oder einer seiner Kindprozesse sein muss.

9.15 guix weather aufrufen

Manchmal werden Sie schlecht gelaunt sein, weil es zu wenige Substitute gibt und die Pakete bei Ihnen selbst erstellt werden müssen (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Der Befehl `guix weather` zeigt einen Bericht über die Verfügbarkeit von Substituten auf den angegebenen Servern an, damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können, wie es heute um Ihre Laune bestellt sein wird. Manchmal bekommt man als Nutzer so hilfreiche Informationen, aber in erster Linie nützt der Befehl den Leuten, die `guix publish` benutzen (siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255). Auch kann es passieren, dass Substitute durchaus verfügbar sind, aber sie auf Ihrem System nicht autorisiert wurden. Derartige Fehler wird `guix weather` Ihnen mitteilen, damit Sie die Autorisierung erteilen können, wenn Sie dies wünschen (siehe Abschnitt 5.3.3 [Substitute von anderen Servern holen], Seite 55).

Hier ist ein Beispiel für einen Aufruf davon:

```
$ guix weather --substitute-urls=https://guix.example.org
5.872 Paketableitungen für x86_64-linux berechnen ...
Nach 6.128 Store-Objekten von https://guix.example.org suchen ...
updating list of substitutes from 'https://guix.example.org'... 100.0%
https://guix.example.org
```

```

43,4% Substitute verfügbar (2.658 von 6.128)
7.032,5 MiB an Nars (komprimiert)
19.824,2 MiB auf der Platte (unkomprimiert)
0,030 Sekunden pro Anfrage (182,9 Sekunden insgesamt)
33,5 Anfragen pro Sekunde

9,8% (342 von 3.470) der fehlenden Objekte sind in der Warteschlange
Mindestens 867 Erstellungen in der Warteschlange
  x86_64-linux: 518 (59,7%)
  i686-linux: 221 (25,5%)
  aarch64-linux: 128 (14,8%)
Erstellungsgeschwindigkeit: 23,41 Erstellungen pro Stunde
  x86_64-linux: 11,16 Erstellungen pro Stunde
  i686-linux: 6,03 Erstellungen pro Stunde
  aarch64-linux: 6,41 Erstellungen pro Stunde

```

Wie Sie sehen können, wird der Anteil unter allen Paketen angezeigt, für die auf dem Server Substitute verfügbar sind – unabhängig davon, ob Substitute aktiviert sind, und unabhängig davon, ob der Signierschlüssel des Servers autorisiert ist. Es wird auch über die Größe der komprimierten Archive (die „Nars“) berichtet, die vom Server angeboten werden, sowie über die Größe, die die zugehörigen Store-Objekte im Store belegen würden (unter der Annahme, dass Deduplikation abgeschaltet ist) und über den Durchsatz des Servers. Der zweite Teil sind Statistiken zur Kontinuierlichen Integration (englisch „Continuous Integration“, kurz CI), wenn der Server dies unterstützt. Des Weiteren kann `guix weather`, wenn es mit der Befehlszeilenoption `--coverage` aufgerufen wird, „wichtige“ Paketsubstitute, die auf dem Server fehlen, auflisten (siehe unten).

Dazu werden mit `guix weather` Anfragen über HTTP(S) zu Metadaten (*Narinfos*) für alle relevanten Store-Objekte gestellt. Wie `guix challenge` werden die Signaturen auf den Substituten ignoriert, was harmlos ist, weil der Befehl nur Statistiken sammelt und keine Substitute installieren kann.

Die allgemeine Syntax lautet:

```
guix weather Optionen... [Pakete...]
```

Wenn keine Pakete angegeben werden, prüft `guix weather` für *alle* Pakete bzw. für die Pakete mit `--manifest` angegebenen Manifest, ob Substitute zur Verfügung stehen. Ansonsten wird es nur für die angegebenen Pakete geprüft. Es ist auch möglich, die Suche mit `--system` auf bestimmte Systemtypen einzuschränken. Der Rückgabewert von `guix weather` ist *nicht* null, wenn weniger als 100% Substitute verfügbar sind.

Die verfügbaren Befehlszeilenoptionen folgen.

--substitute-urls=URLs

URLs ist eine leerzeichengetrennte Liste anzufragender Substitutserver-URLs. Wird diese Befehlszeilenoption weggelassen, werden die mit der Befehlszeilenoption `--substitute-urls` von `guix-daemon` übergebenen URLs benutzt. Wenn auch diesem keine URLs gegeben wurden, wird die vorgegebene Menge an Substitutservern angefragt.

--system=System

-s System Substitute für das *System* anfragen – z.B. für `aarch64-linux`. Diese Befehlszeilenoption kann mehrmals angegeben werden, wodurch `guix weather` die Substitute für mehrere Systemtypen anfragt.

--manifest=Datei

Anstatt die Substitute für alle Pakete anzufragen, werden nur die in der *Datei* angegebenen Pakete erfragt. Die *Datei* muss ein *Manifest* enthalten, wie bei der Befehlszeilenoption `-m` von `guix package` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

Wenn diese Befehlszeilenoption mehrmals wiederholt angegeben wird, werden die Manifeste aneinandergehängt.

--expression=Ausdruck

-e Ausdruck

Als Paket benutzen, wozu der *Ausdruck* ausgewertet wird.

Diese Option wird meist benutzt, um versteckte Pakete anzugeben (engl. „hidden packages“). Das sind Pakete, die nicht wie andere referenziert werden können. Um sie trotzdem zu benutzen, schreiben Sie einen Ausdruck:

```
guix weather -e '(@@ (gnu packages rust) rust-bootstrap)'
```

Diese Befehlszeilenoption können Sie mehrmals angegeben.

--coverage[=Anzahl]

-c [Anzahl]

Einen Bericht über die Substitutabdeckung für Pakete ausgeben, d.h. Pakete mit mindestens *Anzahl*-vielen Abhängigen (voreingestellt mindestens null) anzeigen, für die keine Substitute verfügbar sind. Die abhängigen Pakete werden selbst nicht aufgeführt: Wenn *b* von *a* abhängt und Substitute für *a* fehlen, wird nur *a* aufgeführt, obwohl dann in der Regel auch die Substitute für *b* fehlen. Das Ergebnis sieht so aus:

```
$ guix weather --substitute-urls=https://bordeaux.guix.gnu.org
https://ci.guix.gnu.org -c 10
8.983 Paketableitungen für x86_64-linux berechnen ...
Nach 9.343 Store-Objekten von https://bordeaux.guix.gnu.org https://ci.guix...
Liste der Substitute von „https://bordeaux.guix.gnu.org https://ci.guix.gnu...
https://bordeaux.guix.gnu.org https://ci.guix.gnu.org
64.7% Substitute verfügbar (6.047 von 9.343)
...
2502 Pakete fehlen auf „https://bordeaux.guix.gnu.org https://ci.guix.gnu.or...
58 kcoreaddons@5.49.0      /gnu/store/...-kcoreaddons-5.49.0
46 qpgm@1.11.1            /gnu/store/...-qpgm-1.11.1
37 perl-http-cookiejar@0.008 /gnu/store/...-perl-http-cookiejar-0.008
...
```

Was man hier in diesem Beispiel sehen kann, ist, dass es für `kcoreaddons` und vermutlich die 58 Pakete, die davon abhängen, auf `bordeaux.guix.gnu.org` keine Substitute gibt; Gleicher gilt für `qpgm` und die 46 Pakete, die davon abhängen.

Wenn Sie ein Guix-Entwickler sind oder sich um diese Erstellungsfarm kümmern, wollen Sie sich diese Pakete vielleicht genauer anschauen. Es kann sein, dass sie schlicht nie erfolgreich erstellt werden können.

--display-missing

Eine Liste derjenigen Store-Objekte anzeigen, für die *keine* Substitute verfügbar sind.

9.16 guix processes aufrufen

Der Befehl `guix processes` kann sich für Entwickler und Systemadministratoren als nützlich erweisen, besonders auf Maschinen mit mehreren Nutzern und auf Erstellungsfarmen. Damit werden die aktuellen Sitzungen (also Verbindungen zum Daemon) sowie Informationen über die beteiligten Prozesse aufgelistet³. Hier ist ein Beispiel für die davon gelieferten Informationen:

```
$ sudo guix processes
SessionPID: 19002
ClientPID: 19090
ClientCommand: guix shell python

SessionPID: 19402
ClientPID: 19367
ClientCommand: guix publish -u guix-publish -p 3000 -C 9 ...

SessionPID: 19444
ClientPID: 19419
ClientCommand: cuirass --cache-directory /var/cache/cuirass ...
LockHeld: /gnu/store/...-perl-ipc-cmd-0.96.lock
LockHeld: /gnu/store/...-python-six-bootstrap-1.11.0.lock
LockHeld: /gnu/store/...-libjpeg-turbo-2.0.0.lock
ChildPID: 20495
ChildCommand: guix offload x86_64-linux 7200 1 28800
ChildPID: 27733
ChildCommand: guix offload x86_64-linux 7200 1 28800
ChildPID: 27793
ChildCommand: guix offload x86_64-linux 7200 1 28800
```

In diesem Beispiel sehen wir, dass `guix-daemon` drei Clients hat: `guix shell`, `guix publish` und das Werkzeug Cuirass zur Kontinuierlichen Integration. Deren Prozesskennung (PID) ist jeweils im `ClientPID`-Feld zu sehen. Das Feld `SessionPID` zeigt die PID des `guix-daemon`-Unterprozesses dieser bestimmten Sitzung.

Das Feld `LockHeld` zeigt an, welche Store-Objekte derzeit durch die Sitzung gesperrt sind, d.h. welche Store-Objekte zurzeit erstellt oder substituiert werden (das `LockHeld`-Feld wird nicht angezeigt, wenn `guix processes` nicht als Administratornutzer root ausgeführt wird). Letztlich sehen wir an den Feldern `ChildPID` und `ChildCommand` oben, dass die-

³ Entfernte Sitzungen, wenn `guix-daemon` mit `--listen` unter Angabe eines TCP-Endpunkts gestartet wurde, werden *nicht* aufgelistet.

se drei Erstellungen hier ausgelagert (englisch „offloaded“) werden (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11).

Die Ausgabe ist im Recutils-Format, damit wir den praktischen `recsel`-Befehl benutzen können, um uns interessierende Sitzungen auszuwählen (siehe Abschnitt “Selection Expressions” in *GNU recutils manual*). Zum Beispiel zeigt dieser Befehl die Befehlszeile und PID des Clients an, der die Erstellung des Perl-Pakets ausgelöst hat:

```
$ sudo guix processes | \
  recsel -p ClientPID,ClientCommand -e 'LockHeld ~ "perl"'
ClientPID: 19419
ClientCommand: cuirass --cache-directory /var/cache/cuirass ...
```

Weitere Befehlszeilenoptionen folgen.

--format=Format

-f Format Die Ausgabe im angegebenen *Format* generieren, was eines der Folgenden sein muss:

recutils Diese Option entspricht der Vorgabe. Sitzungen werden als „Session“-Datensätze im recutils-Format ausgegeben; dabei steht jeweils ein Feld `ChildProcess` für jeden Kindprozess.

normalized

Normalisiert die ausgegebenen Datensätze nach Typ (als „Record Sets“, siehe Abschnitt “Record Sets” in *Handbuch von GNU recutils*). Dadurch, dass die Datensatztypen in der Ausgabe stehen, wird eine Verknüpfung („Join“) zwischen den Datensatztypen möglich. Im folgenden Beispiel würde die PID jedes Kindprozesses (mit Typ `ChildProcess`) mit der PID der ihn erzeugt habenden Sitzung (Typ `Session`) angezeigt, vorausgesetzt die Sitzung wurde mit `guix build` gestartet.

```
$ guix processes --format=normalized | \
  recsel \
  -j Session \
  -t ChildProcess \
  -p Session.PID,PID \
  -e 'Session.ClientCommand ~ "guix build"'
PID: 4435
Session_PID: 4278

PID: 4554
Session_PID: 4278

PID: 4646
Session_PID: 4278
```

10 Fremde Architekturen

Es ist möglich, für Rechner mit einer anderen CPU-Architektur als der eigenen Pakete zu erstellen (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von guix package], Seite 43), Bündel zu erstellen (siehe Abschnitt 7.3 [Aufruf von guix pack], Seite 103) oder auch vollständige Systeme aufzusetzen (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von guix system], Seite 765).

GNU Guix unterstützt zwei unterschiedliche Mechanismen, um Software für fremde Architekturen bereitzustellen:

1. Das traditionelle Vorgehen mit Cross-Kompilierung (<https://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Compiler>).
2. Nativ zu erstellen. Dieser Mechanismus bedeutet, dass zum Erstellen für das fremde Zielsystem der Befehlssatz des Zielrechners ausgeführt wird. Gängigerweise setzt man hierzu einen Emulator ein wie das QEMU-Programm.

10.1 Cross-Kompilieren

Für die Befehle, die Cross-Kompilierung unterstützen, werden die Befehlszeilenoptionen `--list-targets` und `--target` angeboten.

Die Befehlszeilenoption `--list-targets` listet alle unterstützten Zielsysteme auf, die Sie als Argument für `--target` angeben können.

```
$ guix build --list-targets
Die verfügbaren Zielsysteme sind:
```

- aarch64-linux-gnu
- arm-linux-gnueabihf
- avr
- i586-pc-gnu
- i686-linux-gnu
- i686-w64-mingw32
- loongarch64-linux-gnu
- mips64el-linux-gnu
- or1k-elf
- powerpc-linux-gnu
- powerpc64le-linux-gnu
- riscv64-linux-gnu
- x86_64-linux-gnu
- x86_64-linux-gnu32
- x86_64-w64-mingw32
- xtensa-ath9k-elf

Zielsysteme werden als GNU-Tripel angegeben (siehe Abschnitt “Specifying Target Triplets” in *Autoconf*).

Diese Tripel werden an GCC und die anderen benutzten Compiler übergeben, die an der Erstellung eines Pakets, Systemabbilds oder sonstigen GNU-Guix-Ausgabe beteiligt sein können.

```
$ guix build --target=aarch64-linux-gnu hello
```

```
/gnu/store/9926by9qrxa91ijkhw9ndgwp4bn24g9h-hello-2.12

$ file /gnu/store/9926by9qrxa91ijkhw9ndgwp4bn24g9h-hello-2.12/bin/hello
/gnu/store/9926by9qrxa91ijkhw9ndgwp4bn24g9h-hello-2.12/bin/hello: ELF
64-bit LSB executable, ARM aarch64 ...
```

Der große Vorteil beim Cross-Kompilieren liegt darin, dass keine Leistungseinbußen beim Kompilieren zu befürchten sind, im Gegensatz zur Emulation mit QEMU. Jedoch besteht ein höheres Risiko, dass manche Pakete nicht erfolgreich cross-kompiliert werden können, weil sich weniger Leute mit diesem Mechanismus lange befassen.

10.2 Native Erstellungen

Die Befehle, die es erlauben, mit einem gewählten System Erstellungen durchzuführen, haben die Befehlszeilenoptionen `--list-systems` und `--system`.

Die Befehlszeilenoption `--list-systems` listet alle unterstützten Systeme auf, mit denen erstellt werden kann, wenn man sie als Argument für `--system` angibt.

```
$ guix build --list-systems
Die verfügbaren Systeme sind:
```

- x86_64-linux [current]
- aarch64-linux
- armhf-linux
- i586-gnu
- i686-linux
- mips64el-linux
- powerpc-linux
- powerpc64le-linux
- riscv64-linux

```
$ guix build --system=i686-linux hello
/gnu/store/cc0km35s8x2z4pmwkrqqjx46i8b1i3gm-hello-2.12

$ file /gnu/store/cc0km35s8x2z4pmwkrqqjx46i8b1i3gm-hello-2.12/bin/hello
/gnu/store/cc0km35s8x2z4pmwkrqqjx46i8b1i3gm-hello-2.12/bin/hello: ELF
32-bit LSB executable, Intel 80386 ...
```

Im obigen Beispiel ist das aktuelle System `x86_64-linux`. Wir erstellen das `hello`-Paket aber für das System `i686-linux`.

Das geht, weil der `i686`-Befehlssatz der CPU eine Teilmenge des `x86_64`-Befehlssatzes ist, also Binärdateien für `i686` auf einem `x86_64`-System laufen können.

Wenn wir aber im Rahmen desselben Beispiels das System `aarch64-linux` wählen und `guix build --system=aarch64-linux hello` auch wirklich Ableitungen erstellen muss, klappt das vielleicht erst nach einem weiteren Schritt.

Denn Binärdateien mit dem Zielsystem `aarch64-linux` können auf einem `x86_64-linux`-System erst mal *nicht* ausgeführt werden. Deshalb wird nach einer Emulationsschicht gesucht. Der GNU-Guix-Daemon kann den `bifmt_misc`-Mechanismus (https://en.wikipedia.org/wiki/Bifmt_misc) des Linux-Kernels dafür einsetzen. Zusammengefasst

würde der Linux-Kernel die Ausführung einer Binärdatei für eine fremde Plattform wie `aarch64-linux` auslagern auf ein Programm der Anwendungsebene („User Space“); normalerweise lagert man so auf einen Emulator aus.

Es gibt einen Dienst, der QEMU als Hintergrundprogramm für den `bifmt_misc`-Mechanismus registriert (siehe Abschnitt 11.10.31 [Virtualisierungsdienste], Seite 647). Auf Debian-basierten Fremddistributionen ist deren Alternative das Paket `qemu-user-static`.

Wenn der `bifmt_misc`-Mechanismus falsch eingerichtet ist, schlägt die Erstellung folgendermaßen fehl:

```
$ guix build --system=armhf-linux hello --check
...
unsupported-platform /gnu/store/jjn969pijv7hff62025yxpfc8zy0aq0-hello-2.12.drv aarch
while setting up the build environment: a `aarch64-linux' is required to
build `/gnu/store/jjn969pijv7hff62025yxpfc8zy0aq0-hello-2.12.drv', but
I am a `x86_64-linux'...
```

Aber wenn der `bifmt_misc`-Mechanismus richtig mit QEMU verbunden wurde, kann man diese Meldung erwarten:

```
$ guix build --system=armhf-linux hello --check
/gnu/store/13xz4nghg39wpymivlwghy08yzj97hlj-hello-2.12
```

Der größte Vorteil, den man davon hat, nativ zu erstellen statt zu cross-kompilieren, ist, dass die Erstellung bei mehr Paketen klappt. Doch es hat seinen Preis: Mit QEMU als Hintergrundprogramm zu kompilieren ist *viel langsamer* als Cross-Kompilierung, weil jede Anweisung emuliert werden muss.

Die Verfügbarkeit von Substituten für die Architektur, die man bei `--system` angibt, lindert dieses Problem. Eine andere Möglichkeit ist, GNU Guix auf einer Maschine zu installieren, deren CPU den Befehlssatz tatsächlich unterstützt, für den man erstellen möchte. Diese Maschine kann man über den Mechanismus zum Auslagern von Erstellungen einbeziehen (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11).

11 Systemkonfiguration

Guix System unterstützt einen Mechanismus zur konsistenten Konfiguration des gesamten Systems. Damit meinen wir, dass alle Aspekte der globalen Systemkonfiguration an einem Ort stehen, d.h. die zur Verfügung gestellten Systemdienste, die Zeitzone und Einstellungen zur Locale (also die Anpassung an regionale Gepflogenheiten und Sprachen) sowie Benutzerkonten. Sie alle werden an derselben Stelle deklariert. So eine *Systemkonfiguration* kann *instanziert*, also umgesetzt, werden.

Einer der Vorteile, die ganze Systemkonfiguration unter die Kontrolle von Guix zu stellen, ist, dass so transaktionselle Systemaktualisierungen möglich werden und dass diese rückgängig gemacht werden können, wenn das aktualisierte System nicht richtig funktioniert (siehe Abschnitt 5.1 [Funktionalitäten], Seite 42). Ein anderer Vorteil ist, dass dieselbe Systemkonfiguration leicht auf einer anderen Maschine oder zu einem späteren Zeitpunkt benutzt werden kann, ohne dazu eine weitere Schicht administrativer Werkzeuge über den systemeigenen Werkzeugen einsetzen zu müssen.

In diesem Abschnitt wird dieser Mechanismus beschrieben. Zunächst betrachten wir ihn aus der Perspektive eines Administrators. Dabei wird erklärt, wie das System konfiguriert und instanziert werden kann. Dann folgt eine Demonstration, wie der Mechanismus erweitert werden kann, etwa um neue Systemdienste zu unterstützen.

11.1 Einstieg

Vermutlich lesen Sie diesen Abschnitt, nachdem Sie zuvor Guix System installiert haben (siehe Kapitel 3 [Systeminstallation], Seite 27), und wollen wissen, wie Sie jetzt weitermachen. Falls Sie bereits über Erfahrung mit der Administration eines GNU/Linux-Systems verfügen, sei gesagt, dass Guix System deutlich anders konfiguriert wird, als Sie es kennen: Systemdienste installiert man *nicht* mit `guix install`, man richtet Dienste *nicht* durch Änderungen an Dateien in `/etc` ein und neue Benutzerkonten legt man *nicht* mit einem Aufruf von `useradd` an. Hier wird all dies stattdessen in einer *Systemkonfigurationsdatei* niedergeschrieben.

Daher lautet der erste Schritt bei Guix System, die *Systemkonfigurationsdatei* zu schreiben. Zum Glück wurde bereits eine bei der Systeminstallation erzeugt; sie steht in `/etc/config.scm`.

Anmerkung: Den Ort, an dem Sie Ihre Systemkonfigurationsdatei aufbewahren, können Sie frei wählen – sie muss nicht `/etc/config.scm` heißen. Es ist eine gute Idee, sie unter Versionskontrolle zu stellen, zum Beispiel in einem Git-Repository (<https://git-scm.com/book/de/>).

Die *gesamte* Konfiguration des Systems – Benutzerkonten, Systemdienste, Zeitzone, Locale – wird in dieser Datei stattfinden, die dieser Schablone folgt:

```
(use-modules (gnu))
(use-package-modules ...)
(use-service-modules ...)

(operating-system
  (host-name ...)
  (timezone ...))
```

```
(locale ...)
(bootloader ...)
(file-systems ...)
(users ...)
(packages ...)
(services ...))
```

Diese Konfigurationsdatei ist in Wirklichkeit ein Scheme-Programm. In den ersten Zeilen werden Module importiert, die Variable zur Verfügung stellen, die wir im Rest der Datei brauchen – z.B. Pakete, Dienste und so weiter. Die Form `operating-system` deklariert die Systemkonfiguration als ein *Verbundobjekt*, das aus einigen *Feldern* besteht. Siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275, wenn Sie vollständige Beispiele sehen möchten und mehr darüber erfahren möchten, was Sie eintragen.

Der zweite Schritt, wo Sie die Konfigurationsdatei haben, ist, sie zu testen. Natürlich können Sie auch Ihr Glück herausfordern und diesen Schritt überspringen – es ist Ihre Sache! Um sie zu testen, übergeben Sie die Konfigurationsdatei an `guix system vm` (dafür müssen Sie *nicht* root sein, ein normaler Benutzer ohne besondere Berechtigungen reicht aus):

```
guix system vm /etc/config.scm
```

Dieser Befehl liefert den Namen eines Shell-Skripts, welches eine virtuelle Maschine (VM) startet, auf der das System läuft, *wie es in der Konfigurationsdatei deklariert wurde*:

```
/gnu/store/...-run-vm.sh
```

In der VM können Sie sich als `root` ohne Passwort anmelden. So können Sie leicht prüfen, ob Ihre Konfigurationsdatei fehlerfrei ist und sich so verhält wie gewünscht, ohne dass Sie Ihr System der Gefahr aussetzen müssen. Siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765, für weitere Informationen.

Anmerkung: Beim Gebrauch von `guix system vm` werden hardwareabhängige Bereiche wie die Dateisysteme und zugeordneten Geräte außen vor gelassen, weil sie in der VM nicht sinnvoll getestet werden können. Andere Bereiche wie eine statische Netzwerkkonfiguration (siehe Abschnitt 11.10.4 [Netzwerkeinrichtung], Seite 344) bleiben zwar, funktionieren in der VM aber nicht ohne Weiteres.

Der dritte Schritt, sobald Sie mit Ihrer Konfiguration zufrieden sind, ist, diese zu *instanziieren* – sie also auf Ihrem System wirksam werden zu lassen. Dazu geben Sie ein:

```
sudo guix system reconfigure /etc/config.scm
```

Dies ist eine *transaktionselle* Operation: Entweder sie ist erfolgreich und endet mit einem aktualisierten System, oder sie scheitert und es ändert sich nichts. Beachten Sie, dass dadurch *keine* Systemdienste neu gestartet werden, die schon vorher liefen. Wenn Sie die laufenden Dienste aktualisieren möchten, müssen Sie den Rechner neu starten oder sie selbst neu starten. Um zum Beispiel den Daemon für Secure Shell (SSH) zu starten, würden Sie dies ausführen:

```
sudo herd restart sshd
```

Anmerkung: Systemdienste werden durch Shepherd verwaltet (siehe Abschnitt “Jump Start” in *The GNU Shepherd Manual*). Mit dem Befehl `herd` können Sie Dienste einsehen, starten und stoppen. Um den Status der Dienste zu sehen, geben Sie ein:

```
sudo herd status
```

Für genaue Informationen über einen bestimmten Dienst schreiben Sie seinen Namen zum Befehl dazu:

```
sudo herd status sshd
```

Siehe Abschnitt 11.10 [Dienste], Seite 309, für weitere Informationen.

Das System speichert Informationen über seine *Provenienz* – sprich die Konfigurationsdatei und welche Kanäle verwendet wurden, um sie aufzuspielen. So können Sie die Provenienz einsehen:

```
guix system describe
```

Des Weiteren bleiben vorherige Systemgenerationen bei `guix system reconfigure` erhalten und Sie können sich deren Liste anzeigen lassen:

```
guix system list-generations
```

Vor allem können Sie jederzeit das System auf eine vorherige Generation *zurücksetzen*, wenn etwas schiefgeht! Sobald Sie den Rechner neu starten, wird Ihnen ein Untermenü im Bootloader auffallen, das mit „Old system generations“ bezeichnet wird. Über dieses können Sie *eine ältere Generation Ihres Systems* starten, falls die neueste Generation auf irgendeine Weise „kaputt“ ist oder auf andere Weise nicht Ihren Wünschen entspricht. Sie können es auch dauerhaft zurücksetzen:

```
sudo guix system roll-back
```

Alternativ rufen Sie `guix system switch-generation` auf, um zu einer bestimmten Generation zu wechseln.

Ab und zu werden Sie der alten Generationen überdrüssig und löschen die, die Sie nicht mehr brauchen, damit der *Müllsammler* Platz auf der Platte freiräumen kann (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62). Um zum Beispiel Generationen zu löschen, die mehr als 4 Monate alt sind, geben Sie ein:

```
sudo guix system delete-generations 4m
```

Von da an, wenn Sie etwas an der Konfiguration des Systems ändern möchten, etwa ein Benutzerkonto hinzufügen oder Parameter eines Dienstes verändern wollen, müssen Sie zunächst die Konfigurationsdatei bearbeiten und dann rufen Sie `guix system reconfigure` auf wie oben gezeigt. Wenn Sie bewirken möchten, dass aktuellere Systemsoftware läuft, holen Sie sich zunächst eine aktuelle Version von Guix und rekonfigurieren Ihr System anschließend mit diesem neuen Guix:

```
guix pull
sudo guix system reconfigure /etc/config.scm
```

Wir empfehlen, diese Schritte regelmäßig zu wiederholen, damit Ihr System die aktuellen Sicherheitsaktualisierungen benutzt (siehe Kapitel 19 [Sicherheitsaktualisierungen], Seite 892).

Anmerkung: Bei Nutzung von `sudo guix` wird der `guix`-Befehl des aktiven Benutzers ausgeführt und *nicht* der des Administratornutzers „root“, weil `sudo` die Umgebungsvariable `PATH` unverändert lässt.

Das macht hier einen Unterschied, weil `guix pull` den `guix`-Befehl und Paketdefinitionen nur für dasjenige Benutzerkonto aktualisiert, mit dem es ausgeführt wird. Würden Sie stattdessen in der Login-Shell des „root“-Nutzers `guix system reconfigure` ausführen, müssten Sie auch für ihn `guix pull` ausführen.

So viel dazu! Wenn Guix für Sie insgesamt neu ist, siehe Kapitel 4 [Einstieg], Seite 39. In den nächsten Abschnitten wird auf den Kern der Sache näher eingegangen: die Systemkonfiguration.

11.2 Das Konfigurationssystem nutzen

Im letzten Abschnitt haben Sie kennengelernt, wie die Administration einer Maschine mit Guix System abläuft (siehe Abschnitt 11.1 [Einstieg in Guix System], Seite 272). Werfen wir jetzt einen genaueren Blick darauf, was in der Systemkonfigurationsdatei steht.

Das Betriebssystem können Sie konfigurieren, indem Sie eine `operating-system`-Deklaration in einer Datei speichern, die Sie dann dem Befehl `guix system` übergeben (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765), wie zuvor gezeigt. Eine einfache Konfiguration mit dem vorgegebenen Linux-Libre als Kernel, mit einer initialen RAM-Disk und ein paar Systemdiensten zusätzlich zu den vorgegebenen sieht so aus:

```
;; -*- mode: scheme; -*-
;; This is an operating system configuration template
;; for a "bare bones" setup, with no X11 display server.

(use-modules (gnu))
(use-service-modules networking ssh)
(use-package-modules screen ssh)

(operating-system
  (host-name "komputilo")
  (timezone "Europe/Berlin")
  (locale "en_US.utf8")

  ;; Boot in "legacy" BIOS mode, assuming /dev/sdX is the
  ;; target hard disk, and "my-root" is the label of the target
  ;; root file system.
  (bootloader (bootloader-configuration
    (bootloader grub-bootloader)
    (targets '("/dev/sdX"))))

  ;; It's fitting to support the equally bare bones '-nographic'
  ;; QEMU option, which also nicely sidesteps forcing QWERTY.
  (kernel-arguments (list "console=ttyS0,115200"))

  (file-systems (cons (file-system
    (device (file-system-label "my-root"))
    (mount-point "/"))
    (type "ext4"))
    %base-file-systems))

  ;; This is where user accounts are specified. The "root"
  ;; account is implicit, and is initially created with the
  ;; empty password.
  (users (cons (user-account
    (name "alice")
```

```

(comment "Bob's sister")
(group "users")

;; Adding the account to the "wheel" group
;; makes it a sudoer. Adding it to "audio"
;; and "video" allows the user to play sound
;; and access the webcam.
(supplementary-groups '("wheel"
                        "audio" "video")))
%base-user-accounts))

;; Globally-installed packages.
(packages (cons screen %base-packages))

;; Add services to the baseline: a DHCP client and an SSH
;; server. You may wish to add an NTP service here.
(services (append (list (service dhcpcd-service-type)
                         (service openssh-service-type
                                   (openssh-configuration
                                     (openssh openssh-sans-x)
                                     (port-number 2222))))
                     %base-services)))

```

Die Konfiguration ist deklarativ. Es handelt sich um Programmcode, der in der Sprache Scheme geschrieben ist. Der gesamte (`operating-system ...`)-Ausdruck legt ein Verbundsobjekt an mit mehreren *Feldern*. Manche der Felder oben, wie etwa `host-name` und `bootloader`, müssen angegeben werden. Andere sind optional, wie etwa `packages` und `services`; werden sie nicht angegeben, nehmen sie einen Vorgabewert an. Siehe Abschnitt 11.3 [„`operating-system`“-Referenz], Seite 284, für Details zu allen verfügbaren Feldern.

Im Folgenden werden die Effekte von einigen der wichtigsten Feldern erläutert.

Problembehandlung: Die Konfigurationsdatei ist ein Scheme-Programm und ein Fehler in Syntax oder Semantik kann leicht passieren. Syntaxfehler wie eine falsch gesetzte Klammer lassen sich oft finden, indem Sie die Datei umformatisieren lassen:

```
guix style -f config.scm
```

Im Kochbuch gibt es einen kurzen Abschnitt, wie man mit der Scheme-Sprache anfängt. Dort werden die Grundlagen erklärt, was Ihnen beim Schreiben Ihrer Konfiguration helfen wird. Siehe Abschnitt “Ein Schnellkurs in Scheme” in *GNU-Guix-Kochbuch*.

Bootloader

Das `bootloader`-Feld beschreibt, mit welcher Methode Ihr System „gebootet“ werden soll. Maschinen, die auf Intel-Prozessoren basieren, können im alten „Legacy“-BIOS-Modus gebootet werden, wie es im obigen Beispiel der Fall wäre. Neuere Maschinen benutzen stattdessen das *Unified Extensible Firmware Interface* (UEFI) zum Booten. In diesem Fall sollte das `bootloader`-Feld in etwa so aussehen:

```
(bootloader-configuration
  (bootloader grub-efi-bootloader)
  (targets '("/boot/efi")))
```

Siehe den Abschnitt Abschnitt 11.15 [Bootloader-Konfiguration], Seite 757, für weitere Informationen zu den verfügbaren Konfigurationsoptionen.

Global sichtbare Pakete

Im Feld **packages** werden Pakete aufgeführt, die auf dem System für alle Benutzerkonten global sichtbar sein sollen, d.h. in der PATH-Umgebungsvariablen jedes Nutzers, zusätzlich zu den nutzereigenen Profilen (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von guix package], Seite 43). Die Variable **%base-packages** bietet alle Werkzeuge, die man für grundlegende Nutzer- und Administratortätigkeiten erwarten würde, einschließlich der GNU Core Utilities, der GNU Networking Utilities, des leichtgewichtigen Texteditors **mg**, **find**, **grep** und so weiter. Obiges Beispiel fügt zu diesen noch das Programm GNU Screen hinzu, welches aus dem Modul (**gnu packages screen**) genommen wird (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115). Die Syntax (**list Paket Ausgabe**) kann benutzt werden, um eine bestimmte Ausgabe eines Pakets auszuwählen:

```
(use-modules (gnu packages))
(use-modules (gnu packages dns))

(operating-system
  ;;
  (packages (cons (list isc-bind "utils")
                  %base-packages)))
```

Sich auf Pakete anhand ihres Variablennamens zu beziehen, wie oben bei **isc-bind**, hat den Vorteil, dass der Name eindeutig ist; Tippfehler werden direkt als „unbound variables“ gemeldet. Der Nachteil ist, dass man wissen muss, in welchem Modul ein Paket definiert wird, um die Zeile mit **use-package-modules** entsprechend zu ergänzen. Um dies zu vermeiden, kann man auch die Prozedur **specification->package** aus dem Modul (**gnu packages**) aufrufen, welche das einem angegebenen Namen oder Name-Versions-Paar zu Grunde liegende Paket liefert:

```
(use-modules (gnu packages))

(operating-system
  ;;
  (packages (append (map specification->package
                            '("tcpdump" "htop" "gnupg@2.0"))
                  %base-packages)))
```

Wenn ein Paket mehr als eine Ausgabe hat, kann man auch ohne größere Umstände auf eine bestimmte Ausgabe außer der Standardausgabe **out** verweisen, indem man die Prozedur **specifications->packages** aus dem Modul (**gnu packages**) verwendet. Zum Beispiel:

```
(use-modules (gnu packages))

(operating-system
```

```
;; ...
(packages (append (specifications->packages
                                         '("git" "git:send-email"))
                                         %base-packages)))
```

Systemdienste

Das Feld `services` listet *Systemdienste* auf, die zur Verfügung stehen sollen, wenn das System startet (siehe Abschnitt 11.10 [Dienste], Seite 309). Die `operating-system`-Deklaration oben legt fest, dass wir neben den grundlegenden Basis-Diensten auch wollen, dass der OpenSSH-Secure-Shell-Daemon auf Port 2222 lauscht (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360). Intern sorgt der `openssh-service-type` dafür, dass `sshd` mit den richtigen Befehlszeilenoptionen aufgerufen wird, je nach Systemkonfiguration werden auch für dessen Betrieb nötige Konfigurationsdateien erstellt (siehe Abschnitt 11.19 [Dienste definieren], Seite 784).

Gelegentlich werden Sie die Basis-Dienste nicht einfach so, wie sie sind, benutzen, sondern anpassen wollen. Benutzen Sie `modify-services` (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788), um die Liste der Basis-Dienste zu modifizieren.

Wenn Sie zum Beispiel `guix-daemon` und `Mingetty` (das Programm, womit Sie sich auf der Konsole anmelden) in der `%base-services`-Liste modifizieren möchten (siehe Abschnitt 11.10.1 [Basisdienste], Seite 310), schreiben Sie das Folgende in Ihre Betriebssystemdeklaration:

```
(define %my-services
  ;; Meine ganz eigene Liste von Diensten.
  (modify-services %base-services
    (guix-service-type config =>
      (guix-configuration
        (inherit config)
        ;; Substitute von example.org herunterladen.
        (substitute-urls
          (list "https://example.org/guix"
                "https://ci.guix.gnu.org")))))
    (mingetty-service-type config =>
      (mingetty-configuration
        (inherit config)
        ;; Automatisch als "gast" anmelden.
        (auto-login "gast")))))

(operating-system
  ;; ...
  (services %my-services))
```

Dadurch ändert sich die Konfiguration – d.h. die Dienst-Parameter – der `guix-service-type`-Instanz und die aller `mingetty-service-type`-Instanzen in der `%base-services`-Liste (siehe Abschnitt “Automatisch an virtueller Konsole anmelden” in *GNU-Guix-Kochbuch* für eine Anleitung, wie man damit ein Benutzerkonto automatisch auf nur einem TTY anmelden ließe). Das funktioniert so: Zunächst arrangieren wir, dass

die ursprüngliche Konfiguration an den Bezeichner `config` im *Rumpf* gebunden wird, dann schreiben wir den *Rumpf*, damit er zur gewünschten Konfiguration ausgewertet wird. Beachten Sie insbesondere, wie wir mit `inherit` eine neue Konfiguration erzeugen, die dieselben Werte wie die alte Konfiguration hat, aber mit ein paar Modifikationen.

Die Konfiguration für typische Nutzung auf Heim- und Arbeitsrechnern, mit einer verschlüsselten Partition für das Wurzeldateisystem, darauf einer Swap-Datei, einem X11-Anzeigeserver, GNOME und Xfce (Benutzer können im Anmeldebildschirm auswählen, welche dieser Arbeitsumgebungen sie möchten, indem sie die Taste *F1* drücken), Netzwerkverwaltung, Verwaltungswerkzeuge für den Energieverbrauch, und Weiteres, würde so aussehen:

```
; ; -- mode: scheme; -*-
; ; This is an operating system configuration template
; ; for a "desktop" setup with GNOME and Xfce where the
; ; root partition is encrypted with LUKS, and a swap file.

(use-modules (gnu) (gnu system nss) (guix utils)
            (guix packages))
(use-service-modules desktop sddm xorg)
(use-package-modules gnome)

(operating-system
  (host-name "antelope")
  (timezone "Europe/Paris")
  (locale "en_US.utf8")

  ;; Choose US English keyboard layout. The "altgr-intl"
  ;; variant provides dead keys for accented characters.
  (keyboard-layout (keyboard-layout "us" "altgr-intl"))

  ;; Use the UEFI variant of GRUB with the EFI System
  ;; Partition mounted on /boot/efi.
  (bootloader (bootloader-configuration
                (bootloader grub-efi-bootloader)
                (targets '("/boot/efi"))
                (keyboard-layout keyboard-layout)))

  ;; Specify a mapped device for the encrypted root partition.
  ;; The UUID is that returned by 'cryptsetup luksUUID'.
  (mapped-devices
    (list (mapped-device
           (source (uuid "12345678-1234-1234-1234-123456789abc"))
           (target "my-root")
           (type luks-device-mapping)))))

  (file-systems (append
                 (list (file-system
```



```

        (xorg-configuration
         (keyboard-layout keyboard-layout))))
%desktop-services)

;; FIXME: Since Gnome depends on Rust and Rust is currently
;; unavailable on some platforms, we use MATE here instead of
;; GNOME.
(append (list (service mate-desktop-service-type)
              (service xfce-desktop-service-type)
              (set-xorg-configuration
               (xorg-configuration
                (keyboard-layout keyboard-layout))))
%desktop-services))

;; Allow resolution of '.local' host names with mDNS.
(name-service-switch %mdns-host-lookup-nss))

```

Ein grafisches System mit einer Auswahl an leichtgewichtigen Fenster-Managern statt voll ausgestatteten Arbeitsumgebungen würde so aussehen:

```

;; -*- mode: scheme; -*-
;; This is an operating system configuration template
;; for a "desktop" setup without full-blown desktop
;; environments.

(use-modules (gnu) (gnu system nss))
(use-service-modules desktop)
(use-package-modules bootloaders emacs emacs-xyz ratpoison suckless wm
           xorg)

(operating-system
  (host-name "antelope")
  (timezone "Europe/Paris")
  (locale "en_US.utf8")

  ;; Use the UEFI variant of GRUB with the EFI System
  ;; Partition mounted on /boot/efi.
  (bootloader (bootloader-configuration
               (bootloader grub-efi-bootloader)
               (targets '("/boot/efi"))))

  ;; Assume the target root file system is labelled "my-root",
  ;; and the EFI System Partition has UUID 1234-ABCD.
  (file-systems (append
                 (list (file-system
                         (device (file-system-label "my-root"))
                         (mount-point "/"))
                     (type "ext4")))

```

```

(file-system
  (device (uuid "1234-ABCD" 'fat))
  (mount-point "/boot/efi")
  (type "vfat")))
%base-file-systems)

(users (cons (user-account
  (name "alice")
  (comment "Bob's sister")
  (group "users")
  (supplementary-groups '("wheel" "netdev"
                           "audio" "video")))
  %base-user-accounts))

;; Add a bunch of window managers; we can choose one at
;; the log-in screen with F1.
(packages (append (list
  ;; window managers
  ratpoison i3-wm i3status dmenu
  emacs emacs-exwm emacs-desktop-environment
  ;; terminal emulator
  xterm)
  %base-packages))

;; Use the "desktop" services, which include the X11
;; log-in service, networking with NetworkManager, and more.
(services %desktop-services)

;; Allow resolution of '.local' host names with mDNS.
(name-service-switch %mdns-host-lookup-nss))

```

Dieses Beispiel bezieht sich auf das Dateisystem hinter /boot/efi über dessen UUID, 1234-ABCD. Schreiben Sie statt dieser UUID die richtige UUID für Ihr System, wie sie der Befehl `blkid` liefert.

Im Abschnitt Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421, finden Sie eine genaue Liste der unter `%desktop-services` angebotenen Dienste.

Beachten Sie, dass `%desktop-services` nur eine Liste von den Diensten repräsentierenden service-Objekten ist. Wenn Sie Dienste daraus entfernen möchten, können Sie dazu die Prozeduren zum Filtern von Listen benutzen (siehe Abschnitt “SRFI-1 Filtering and Partitioning” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Beispielsweise liefert der folgende Ausdruck eine Liste mit allen Diensten von `%desktop-services` außer dem Avahi-Dienst.

```

(remove (lambda (service)
  (eq? (service-kind service) avahi-service-type))
  %desktop-services)

```

Alternativ können Sie das Makro `modify-services` benutzen:

```

(modify-services %desktop-services
  (delete avahi-service-type))

```

Dienste untersuchen

Bei der Arbeit an Ihrer Systemkonfiguration kann es vorkommen, dass ein Systemdienst nicht auftaucht oder sich das System falsch verhält und Sie sich fragen, warum. Dann gibt es mehrere Ansätze, wie Sie Ihr System untersuchen und auf Fehlersuche gehen können.

Zunächst können Sie den Abhängigkeitsgraphen der Shepherd-Dienste untersuchen, und zwar so:

```
guix system shepherd-graph /etc/config.scm | \
  guix shell xdot -- xdot -
```

So können Sie sich veranschaulichen, welche Shepherd-Dienste in `/etc/config.scm` definiert sind. Jeder Kasten steht für einen Dienst, wie ihn `sudo herd status` auf dem laufenden System anzeigt, und jeder Pfeil steht für eine Abhängigkeit (in dem Sinn, dass, wenn Dienst *A* von *B* abhängt, *B* vor *A* gestartet sein muss).

Allerdings ist nicht jeder „Dienst“ auch ein Shepherd-Dienst, weil die Definition des Begriffs Dienst in Guix System weit ist (siehe Abschnitt 11.10 [Dienste], Seite 309). Um allgemein jeden Systemdienst und die Beziehung zwischen solchen zu veranschaulichen, geben Sie ein:

```
guix system extension-graph /etc/config.scm | \
  guix shell xdot -- xdot -
```

So können Sie den *Diensterweiterungsgraphen* sehen, also welche Dienste welche anderen „erweitern“ und so zum Beispiel zu deren Konfiguration beitragen. Siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompositionen], Seite 784, um mehr über die Bedeutung des Graphen zu erfahren.

Zu guter Letzt könnte Ihnen helfen, Ihre Systemkonfiguration auf der REPL zu untersuchen (Abschnitt 8.14 [Interaktiv mit Guix arbeiten], Seite 201). Hier sehen Sie eine Beispielsitzung:

```
$ guix repl
scheme@(guix-user)> ,use (gnu)
scheme@(guix-user)> (define os (load "config.scm"))
scheme@(guix-user)> ,pp (map service-kind (operating-system-services os))■
$1 = (#<service-type localed cabba93>
      ...)
```

Siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788, um mehr über die Scheme-Schnittstelle zum Verändern und Untersuchen von Diensten zu lernen.

Das System instanziieren

Angenommen, Sie haben die `operating-system`-Deklaration in einer Datei `config.scm` gespeichert, dann instanziert der Befehl `sudo guix system reconfigure config.scm` diese Konfiguration und macht sie zum voreingestellten GRUB-Boot-Eintrag. Siehe Abschnitt 11.1 [Einstieg in Guix System], Seite 272, für einen Überblick.

Der normale Weg, die Systemkonfiguration nachträglich zu ändern, ist, die Datei zu aktualisieren und `guix system reconfigure` erneut auszuführen. Man sollte nie die Dateien in `/etc` bearbeiten oder den Systemzustand mit Befehlen wie `useradd` oder `grub-install` verändern. Tatsächlich müssen Sie das ausdrücklich vermeiden, sonst verfällt nicht nur Ihre Garantie, sondern Sie können Ihr System auch nicht mehr auf eine alte Version des Systems zurücksetzen, falls das jemals notwendig wird.

Die Programmierschnittstelle

Auf der Ebene von Scheme wird der Großteil der `operating-system`-Deklaration mit der folgenden monadischen Prozedur instanziert (siehe Abschnitt 8.11 [Die Store-Monade], Seite 183):

`operating-system-derivation os` [Monadische Prozedur]

Liefert eine Ableitung, mit der ein `operating-system`-Objekt `os` erstellt wird (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).

Die Ausgabe der Ableitung ist ein einzelnes Verzeichnis mit Verweisen auf alle Pakete, Konfigurationsdateien und andere unterstützenden Dateien, die nötig sind, um `os` zu instanzieren.

Diese Prozedur wird vom Modul (`gnu system`) angeboten. Zusammen mit (`gnu services`) (siehe Abschnitt 11.10 [Dienste], Seite 309) deckt dieses Modul den Kern von „Guix System“ ab. Schauen Sie es sich mal an!

11.3 operating-system-Referenz

Dieser Abschnitt fasst alle Optionen zusammen, die für `operating-system`-Deklarationen zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275).

`operating-system` [Datentyp]

Der die Betriebssystemkonfiguration repräsentierende Datentyp. Damit meinen wir die globale Konfiguration des Systems und nicht die, die sich nur auf einzelne Nutzer bezieht (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275).

`kernel` (Vorgabe: `linux-libre`)

Das Paket für den zu nutzenden Betriebssystem-Kernel als „package“-Objekt¹.

`hurd` (Vorgabe: `#f`)

Das Paketobjekt derjenigen Hurd, die der Kernel starten soll. Wenn dieses Feld gesetzt ist, wird ein GNU/Hurd-Betriebssystem erzeugt. In diesem Fall muss als `kernel` das `gnumach`-Paket (das ist der Microkernel, auf dem Hurd läuft) ausgewählt sein.

Warnung: Diese Funktionalität ist experimentell und wird nur für Disk-Images unterstützt.

`kernel-loadable-modules` (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von Objekten (normalerweise Pakete), aus denen Kernel-Module geladen werden können, zum Beispiel (`(list ddcci-driver-linux)`).

`kernel-arguments` (Vorgabe: `%default-kernel-arguments`)

Eine Liste aus Zeichenketten oder G-Ausdrücken, die für zusätzliche Argumente an den Kernel stehen, die ihm auf seiner Befehlszeile übergeben werden – wie z.B. (`"console=ttyS0"`).

¹ Derzeit wird nur der Kernel Linux-libre vollständig unterstützt. Die Nutzung von GNU mach mit GNU Hurd ist experimentell und steht nur zur Erstellung eines Disk-Image für virtuelle Maschinen bereit.

bootloader

Das Konfigurationsobjekt für den Bootloader, mit dem das System gestartet wird. Siehe Abschnitt 11.15 [Bootloader-Konfiguration], Seite 757.

label

Diese Bezeichnung (eine Zeichenkette) wird für den Menüeintrag im Bootloader verwendet. Die Vorgabe ist eine Bezeichnung, die den Namen des Kernels und seine Version enthält.

keyboard-layout (Vorgabe: #f)

Dieses Feld gibt an, welche Tastaturbelegung auf der Konsole benutzt werden soll. Es kann entweder auf #f gesetzt sein, damit die voreingestellte Tastaturbelegung benutzt wird (in der Regel ist diese „US English“), oder ein <keyboard-layout>-Verbundsojekt sein. Siehe Abschnitt 11.8 [Tastaturbelegung], Seite 304, für weitere Informationen.

Diese Tastaturbelegung wird benutzt, sobald der Kernel gebootet wurde. Diese Tastaturbelegung wird zum Beispiel auch verwendet, wenn Sie eine Passphrase eintippen, falls sich Ihr Wurzeldateisystem auf einem mit luks-device-mapping zugeordneten Gerät befindet (siehe Abschnitt 11.5 [Zugeordnete Geräte], Seite 295).

Anmerkung: Damit wird *nicht* angegeben, welche Tastaturbelegung der Bootloader benutzt, und auch nicht, welche der grafische Anzeigeserver verwendet. Siehe Abschnitt 11.15 [Bootloader-Konfiguration], Seite 757, für Informationen darüber, wie Sie die Tastaturbelegung des Bootloaders angeben können. Siehe Abschnitt 11.10.7 [X Window], Seite 395, für Informationen darüber, wie Sie die Tastaturbelegung angeben können, die das X-Fenstersystem verwendet.

initrd-modules (Vorgabe: %base-initrd-modules)

Die Liste der Linux-Kernel-Module, die in der initialen RAM-Disk zur Verfügung stehen sollen. Siehe Abschnitt 11.14 [Initiale RAM-Disk], Seite 754.

initrd (Vorgabe: base-initrd)

Eine Prozedur, die eine initiale RAM-Disk für den Linux-Kernel liefert. Dieses Feld gibt es, damit auch sehr systemnahe Anpassungen vorgenommen werden können, aber für die normale Nutzung sollten Sie es kaum brauchen. Siehe Abschnitt 11.14 [Initiale RAM-Disk], Seite 754.

firmware (Vorgabe: %base-firmware)

Eine Liste der Firmware-Pakete, die vom Betriebssystem-Kernel geladen werden können.

Vorgegeben ist, dass für Atheros- und Broadcom-basierte WLAN-Geräte nötige Firmware geladen werden kann (genauer jeweils die Linux-libre-Module ath9k und b43-open). Siehe den Abschnitt Abschnitt 3.2 [Hardware-Überlegungen], Seite 27, für mehr Informationen zu unterstützter Hardware.

host-name

Der Rechnername.

mapped-devices (Vorgabe: '())

Eine Liste zugeordneter Geräte („mapped devices“). Siehe Abschnitt 11.5 [Zugeordnete Geräte], Seite 295.

file-systems

Eine Liste von Dateisystemen. Siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288.

swap-devices (Vorgabe: '())

Eine Liste der Swap-Speicher. Siehe Abschnitt 11.6 [Swap-Speicher], Seite 298.

users (Vorgabe: %base-user-accounts)**groups** (Vorgabe: %base-groups)

Liste der Benutzerkonten und Benutzergruppen. Siehe Abschnitt 11.7 [Benutzerkonten], Seite 301.

Wenn in der **users**-Liste kein Benutzerkonto mit der UID-Kennung 0 aufgeführt wird, wird automatisch für den Administrator ein „root“-Benutzerkonto mit UID-Kennung 0 hinzugefügt.

skeletons (Vorgabe: (default-skeletons))

Eine Liste von Tupeln aus je einem Ziel-Dateinamen und einem dateiähnlichen Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188). Diese Objekte werden als Skeleton-Dateien im Persönlichen Verzeichnis („Home“-Verzeichnis) jedes neuen Benutzerkontos angelegt.

Ein gültiger Wert könnte zum Beispiel so aussehen:

```
~((".bashrc" ,(plain-file "bashrc" "echo Hallo\n"))
 ("guile" ,(plain-file "guile"
                         "(use-modules (ice-9 readline))
                         (activate-readline))))
```

issue (Vorgabe: %default-issue)

Eine Zeichenkette, die als Inhalt der Datei /etc/issue verwendet werden soll, der jedes Mal angezeigt wird, wenn sich ein Nutzer auf einer Textkonsole anmeldet.

packages (Vorgabe: %base-packages)

Eine Liste von Paketen, die ins globale Profil installiert werden sollen, welches unter /run/current-system/profile zu finden ist. Jedes Element ist entweder eine Paketvariable oder ein Tupel aus einem Paket und dessen gewünschter Ausgabe. Hier ist ein Beispiel:

```
(cons* git ; die Standardausgabe "out"
       (list git "send-email") ; eine andere Ausgabe von git
       %base-packages) ; die normale Paketmenge
```

Die vorgegebene Paketmenge umfasst zum Kern des Systems gehörende Werkzeuge („core utilities“). Es ist empfehlenswert, nicht zum Kern

gehörende Werkzeuge („non-core“) stattdessen in Nutzerprofile zu installieren (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von guix package], Seite 43).

timezone (Vorgabe: "Etc/UTC")

Eine Zeichenkette, die die Zeitzone bezeichnet, wie z.B. "Europe/Berlin".

Mit dem Befehl `tzselect` können Sie herausfinden, welche Zeichenkette der Zeitzone Ihrer Region entspricht. Wenn Sie eine ungültige Zeichenkette angeben, schlägt `guix system` fehl.

locale (Vorgabe: "en_US.utf8")

Der Name der als Voreinstellung zu verwendenden Locale (siehe Abschnitt "Locale Names" in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Siehe Abschnitt 11.9 [Locales], Seite 307, für weitere Informationen.

locale-definitions (Vorgabe: %default-locale-definitions)

Die Liste der Locale-Definitionen, die kompiliert werden sollen und dann im laufenden System benutzt werden können. Siehe Abschnitt 11.9 [Locales], Seite 307.

locale-libcs (Vorgabe: (list glibc))

Die Liste der GNU-libc-Pakete, deren Locale-Daten und -Werkzeuge zum Erzeugen der Locale-Definitionen verwendet werden sollen. Siehe Abschnitt 11.9 [Locales], Seite 307, für eine Erläuterung der Kompatibilitätsauswirkungen, deretwegen man diese Option benutzen wollen könnte.

name-service-switch (Vorgabe: %default-nss)

Die Konfiguration des Name Service Switch (NSS) der libc – ein <name-service-switch>-Objekt. Siehe Abschnitt 11.13 [Name Service Switch], Seite 751, für Details.

services (Vorgabe: %base-services)

Eine Liste von „service“-Objekten, die die Systemdienste repräsentieren. Siehe Abschnitt 11.10 [Dienste], Seite 309.

essential-services (Vorgabe: . . .)

Die Liste „essentieller Dienste“ – d.h. Dinge wie Instanzen von `system-service-type` (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788) und `host-name-service-type`, die aus der Betriebssystemdefinition an sich abgeleitet werden. Als normaler Benutzer sollten Sie dieses Feld *niemals* ändern müssen.

pam-services (Vorgabe: (base-pam-services))

Dienste für *Pluggable Authentication Modules* (PAM) von Linux.

privileged-programs (Vorgabe: %default-privileged-programs)

Eine Liste von <privileged-program>-Objekten. Siehe Abschnitt 11.11 [Privilegierte Programme], Seite 749.

sudoers-file (Vorgabe: %sudoers-specification)

Der Inhalt der Datei `/etc/sudoers` als ein dateiähnliches Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

Diese Datei gibt an, welche Nutzer den Befehl `sudo` benutzen dürfen, was sie damit tun und welche Berechtigungen sie so erhalten können. Die Vorgabe ist, dass nur der Administratornutzer `root` und Mitglieder der Benutzergruppe `wheel` den `sudo`-Befehl verwenden dürfen.

this-operating-system [Makro]

Wenn dies im *lexikalischen Geltungsbereich* der Definition eines Feldes im Betriebssystem steht, bezieht sich dieser Bezeichner auf das Betriebssystem, das gerade definiert wird.

Das folgende Beispiel zeigt, wie man auf das Betriebssystem, das gerade definiert wird, verweist, während man die Definition des `label`-Felds schreibt:

```
(use-modules (gnu) (guix))

(operating-system
  ;;
  (label (package-full-name
            (operating-system-kernel this-operating-system))))
```

Es ist ein Fehler, außerhalb einer Betriebssystemdefinition auf `this-operating-system` zu verweisen.

11.4 Dateisysteme

Die Liste der Dateisysteme, die eingebunden werden sollen, steht im `file-systems`-Feld der Betriebssystemdeklaration (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275). Jedes Dateisystem wird mit der `file-system`-Form deklariert, etwa so:

```
(file-system
  (mount-point "/home")
  (device "/dev/sda3")
  (type "ext4"))
```

Wie immer müssen manche Felder angegeben werden – die, die im Beispiel oben stehen –, während andere optional sind. Die Felder werden nun beschrieben.

file-system [Datentyp]

Objekte dieses Typs repräsentieren einzubindende Dateisysteme. Sie weisen folgende Komponenten auf:

type Eine Zeichenkette, die den Typ des Dateisystems spezifiziert, z.B. `"ext4"`.

mount-point Der Einhängepunkt, d.h. der Pfad, an dem das Dateisystem eingebunden werden soll.

device Hiermit wird die „Quelle“ des Dateisystems bezeichnet. Sie kann eines von drei Dingen sein: die Bezeichnung („Labels“) eines Dateisystems, die UUID-Kennung des Dateisystems oder der Name eines `/dev`-Knotens.

Mit Bezeichnungen und UUIDs können Sie Dateisysteme benennen, ohne den Gerätenamen festzuschreiben².

Dateisystem-Bezeichnungen („Labels“) werden mit der Prozedur `file-system-label` erzeugt und UUID-Kennungen werden mit `uuid` erzeugt, während Knoten in `/dev` mit ihrem Pfad als einfache Zeichenketten aufgeführt werden. Hier ist ein Beispiel, wie wir ein Dateisystem anhand seiner Bezeichnung aufführen, wie sie vom Befehl `e2label` angezeigt wird:

```
(file-system
  (mount-point "/home")
  (type "ext4")
  (device (file-system-label "my-home")))
```

UUID-Kennungen werden mit der `uuid`-Form von ihrer Darstellung als Zeichenkette (wie sie vom Befehl `tune2fs -l` angezeigt wird) konvertiert³ wie hier:

```
(file-system
  (mount-point "/home")
  (type "ext4")
  (device (uuid "4dab5feb-d176-45de-b287-9b0a6e4c01cb")))
```

Wenn die Quelle eines Dateisystems ein zugeordnetes Gerät ist (siehe Abschnitt 11.5 [Zugeordnete Geräte], Seite 295), muss sich das `device`-Feld auf den zugeordneten Gerätenamen beziehen – z.B. `"/dev/mapper/root-partition"`. Das ist nötig, damit das System weiß, dass das Einbinden des Dateisystems davon abhängt, die entsprechende Gerätezuordnung hergestellt zu haben.

`flags` (Vorgabe: '())

Eine Liste von Symbolen, die Einbinde-Schalter („mount flags“) bezeichnen. Erkannt werden unter anderem `read-only` (nur lesbar), `bind-mount` (Verzeichniseinbindung), `no-dev` (Zugang zu besonderen Dateien verweigern), `no-suid` (setuid- und setgid-Bits ignorieren), `no-atime` (Dateizugriffs-Zeitstempel *nicht* aktualisieren), `no-diratime` (das Gleiche ausschließlich für Verzeichnisse), `strict-atime` (Dateizugriffs-Zeitstempel immer aktualisieren), `lazy-time` (Zeitstempel nur auf zwischengespeicherten Datei-Inodes im Arbeitsspeicher aktualisieren), `no-exec` (Programmausführungen verweigern), `remount` (ein bereits eingebundenes Dateisystem neu einbinden) und `shared` (für Mehrfacheinhängungen). Siehe Abschnitt „Mount-Unmount-Remount“ in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek* für mehr Informationen zu diesen Einbinde-Schaltern.

² Beachten Sie: Obwohl es verführerisch ist, mit `/dev/disk/by-uuid` und ähnlichen Gerätenamen dasselbe Resultat bekommen zu wollen, raten wir davon ab: Diese speziellen Geräte werden erst vom udev-Daemon erzeugt und sind, wenn die Geräte eingebunden werden, vielleicht noch nicht verfügbar.

³ Die `uuid`-Form nimmt 16-Byte-UUIDs entgegen, wie sie in RFC 4122 (<https://tools.ietf.org/html/rfc4122>) definiert sind. Diese Form der UUID wird unter anderem von der ext2-Familie von Dateisystemen verwendet, sie unterscheidet sich jedoch zum Beispiel von den „UUID“ genannten Kennungen, wie man sie bei FAT-Dateisystemen findet.

options (Vorgabe: #f)

Entweder #f oder eine Zeichenkette mit Einbinde-Optionen („mount options“), die an den Dateisystemtreiber übergeben werden. Siehe Abschnitt „Mount-Unmount-Remount“ in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek* für Details.

Führen Sie `man 8 mount` aus, um die Einbinde-Optionen verschiedener Dateisysteme zu sehen. Aber aufgepasst: Wenn dort von „vom Dateisystem unabhängigen Einhängeoptionen“ die Rede ist, sind eigentlich Flags gemeint; sie gehören in das oben beschriebene `flags`-Feld.

Die Prozeduren `file-system-options->alist` und `alist->file-system-options` aus (`gnu system file-systems`) können benutzt werden, um als assoziative Liste dargestellte Dateisystemoptionen in eine Darstellung als Zeichenkette umzuwandeln und umgekehrt.

mount? (Vorgabe: #t)

Dieser Wert zeigt an, ob das Dateisystem automatisch eingebunden werden soll, wenn das System gestartet wird. Ist der Wert #f, dann erhält das Dateisystem nur einen Eintrag in der Datei `/etc/fstab` (welche vom `mount`-Befehl zum Einbinden gelesen wird), es wird aber nicht automatisch eingebunden.

needed-for-boot? (Vorgabe: #f)

Dieser boolesche Wert gibt an, ob das Dateisystem zum Hochfahren des Systems notwendig ist. In diesem Fall wird das Dateisystem eingebunden, wenn die initiale RAM-Disk (initrd) geladen wird. Für zum Beispiel das Wurzeldateisystem ist dies ohnehin immer der Fall.

check? (Vorgabe: #t)

Dieser boolesche Wert sagt aus, ob das Dateisystem vor dem Einbinden auf Fehler hin geprüft werden soll. Feineinstellungen, wie und wann geprüft wird, sind mit den folgenden Optionen möglich.

skip-check-if-clean? (Vorgabe: #t)

Wenn es wahr ist, zeigt dieser Boolesche Ausdruck an, ob eine durch `check?` ausgelöste Dateisystemüberprüfung direkt abbrechen darf, wenn das Dateisystem als in Ordnung („clean“) markiert ist, also zuvor korrekt ausgehangen wurde, so dass es keine Fehler enthalten dürfte.

Wenn Sie es auf falsch setzen, wird eine vollständige Konsistenzprüfung bei jedem Start erzwungen, wenn `check?` auf wahr gesetzt ist. Das kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Auf gesunden Systemen lassen Sie es besser eingeschaltet, sonst kann die Verlässlichkeit sogar abnehmen!

Andererseits speichern Dateisysteme wie `fat` nicht, ob der Rechner ordentlich heruntergefahren wurde, deswegen wird diese Option für sie ignoriert.

repair (Vorgabe: 'preen)

Wenn durch `check?` Fehler festgestellt wurden, kann es versuchen, das Dateisystem zu reparieren, und das System danach normal starten. Mit dieser Option legen Sie fest, wann und wie repariert werden soll.

Wenn es falsch ist, wird das Dateisystem möglichst unverändert gelassen. Beim Überprüfen mancher Dateisysteme wie `jfs` können trotzdem Schreibzugriffe auf das Gerät stattfinden, um die Aufzeichnungen über Operationen (das „Journal“) zu wiederholen. Es wird *keine* Reparatur versucht.

Wenn es `#t` ist, wird versucht, alle gefundenen Fehler zu beheben. Auf alle Rückfragen wird mit „yes“ geantwortet. Dadurch werden die meisten Fehler behoben, aber es kann schiefgehen.

Wenn es `'preen` ist, werden nur solche Fehler behoben, wo auch ohne menschliche Aufsicht nichts Schlimmes passieren kann. Was das genau heißt, bleibt den Entwicklern des jeweiligen Dateisystems überlassen. Es kann auf dasselbe hinauslaufen wie keine oder alle Fehler zu beheben.

create-mount-point? (Vorgabe: `#f`)

Steht dies auf wahr, wird der Einhängepunkt vor dem Einbinden erstellt, wenn er noch nicht existiert.

mount-may-fail? (Vorgabe: `#f`)

Wenn dies auf wahr steht, bedeutet es, dass das Einbinden dieses Dateisystems scheitern kann, dies aber nicht als Fehler aufgefasst werden soll. Das braucht man in besonderen Fällen, zum Beispiel wird es für `efivarfs` benutzt, einem Dateisystem, das nur auf EFI-/UEFI-Systemen eingebunden werden kann.

dependencies (Vorgabe: `'()`)

Dies ist eine Liste von `<file-system>`- oder `<mapped-device>`-Objekten, die Dateisysteme repräsentieren, die vor diesem Dateisystem eingebunden oder zugeordnet werden müssen (und nach diesem ausgehängt oder geschlossen werden müssen).

Betrachten Sie zum Beispiel eine Hierarchie von Einbindungen: `/sys/fs/cgroup` ist eine Abhängigkeit von `/sys/fs/cgroup/cpu` und `/sys/fs/cgroup/memory`.

Ein weiteres Beispiel ist ein Dateisystem, was von einem zugeordneten Gerät abhängt, zum Beispiel zur Verschlüsselung einer Partition (siehe Abschnitt 11.5 [Zugeordnete Geräte], Seite 295).

shepherd-requirements (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von Symbolen, die Shepherd-Voraussetzungen benennen, die erfüllt sein müssen, um dieses Dateisystem einzubinden.

Zum Beispiel würde für ein NFS-Dateisystem normalerweise `networking` als Abhängigkeit angegeben. In manchen Situationen genügt das allerdings *nicht*, weil trotz einem als gestartet markierten `networking` das Netzwerk vielleicht *nicht* unbedingt bereits konfiguriert wurde oder ordentlich funktioniert (zum Beispiel wenn `dhcp-client-service-type` benutzt wird). In solchen Fällen kann es erforderlich sein, dass Sie hier eine Abhängigkeit von einem eigenen `network-online`-Dienst angeben. Ein Beispiel, wie Sie `network-online` als einmalig ausgeführten („one-shot“) Shepherd-Dienst implementieren, folgt:

```
(simple-service 'network-online shepherd-root-service-type
  (list
    (shepherd-service
      (requirement '(networking))
      (provision '(network-online))
      (documentation "Wartet, bis das Netzwerk da ist.")
      (start #~(lambda _
        (let* ((cmd
          "set -eux
c=0
while ! /run/setuid-programs/ping -qc1 -W1 example.org; do
sleep 1
[ \"$((c += 1))\" -lt 30 ] || exit 1 # Beschränkt die Wartezeit
")
          (status (system cmd)))
        (= 0 (status:exit-val status)))))))
      (one-shot? #t)))))

Typically, file systems are mounted before most other Shepherd services are started. However, file systems with a non-empty shepherd-requirements field are mounted after Shepherd services have begun. Any Shepherd service that depends on a file system with a non-empty shepherd-requirements field must depend on it directly and not on the generic symbol file-systems.
```

file-system-label Zeichenkette

[Prozedur]

Diese Prozedur kapselt die Zeichenkette in einer opaken Dateisystembezeichnung:

```
(file-system-label "home")
⇒ #<file-system-label "home">
```

Mit Dateisystembezeichnungen werden Dateisysteme anhand ihrer Bezeichnung („Label“) statt ihres Gerätenamens („Device Name“) identifiziert. Siehe die Beispiele oben.

Das Modul (`gnu system file-systems`) exportiert die folgenden nützlichen Variablen.

%base-file-systems

[Variable]

Hiermit werden essenzielle Dateisysteme bezeichnet, die für normale Systeme unverzichtbar sind, wie zum Beispiel `%pseudo-terminal-file-system` und `%immutable-store` (siehe unten). Betriebssystemdeklaration sollten auf jeden Fall mindestens diese enthalten.

%pseudo-terminal-file-system

[Variable]

Das als `/dev/pts` einzubindende Dateisystem. Es unterstützt über `openpty` und ähnliche Funktionen erstellte *Pseudo-Terminals* (siehe Abschnitt “Pseudo-Terminals” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Pseudo-Terminals werden von Terminal-Emulatoren wie `xterm` benutzt.

%shared-memory-file-system

[Variable]

Dieses Dateisystem wird als `/dev/shm` eingebunden, um Speicher zwischen Prozessen teilen zu können (siehe Abschnitt “Memory-mapped I/O” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*).

%immutable-store [Variable]

Dieses Dateisystem vollzieht eine Verzeichniseinbindung („bind mount“) des `/gnu/store`, um ihn für alle Nutzer einschließlich des Administratornutzers `root` nur lesbar zu machen, d.h. Schreibrechte zu entziehen. Dadurch kann als `root` ausgeführte Software, oder der Systemadministrator, nicht aus Versehen den Store modifizieren.

Der Daemon kann weiterhin in den Store schreiben, indem er ihn selbst mit Schreibrechten in seinem eigenen „Namensraum“ einbindet.

%binary-format-file-system [Variable]

Das `binfmt_misc`-Dateisystem, durch das beliebige Dateitypen als ausführbare Dateien auf der Anwendungsebene (dem User Space) zugänglich gemacht werden können. Es setzt voraus, dass das Kernel-Modul `binfmt.ko` geladen wurde.

%fuse-control-file-system [Variable]

Das `fusectl`-Dateisystem, womit „unprivilegierte“ Nutzer ohne besondere Berechtigungen im User Space FUSE-Dateisysteme einbinden und aushängen können. Dazu muss das Kernel-Modul `fuse.ko` geladen sein.

Das Modul (`gnu system uuid`) stellt Werkzeug zur Verfügung, um mit eindeutigen Identifikatoren für Dateisysteme umzugehen (sogenannten „Unique Identifiers“, UIDs).

uuid Zeichenkette [Typ] [Prozedur]

Liefert eine eindeutige UUID (Unique Identifier) als opakes Objekt des angegebenen `Typs` (ein Symbol), indem die `Zeichenkette` verarbeitet wird:

```
(uuid "4dab5feb-d176-45de-b287-9b0a6e4c01cb")
⇒ #<<uuid> type: dce bv: ...>

(uuid "1234-ABCD" 'fat)
⇒ #<<uuid> type: fat bv: ...>
```

Als `Typ` kann entweder `dce`, `iso9660`, `fat`, `ntfs` oder eines der üblichen Synonyme dafür angegeben werden.

UUIDs bieten eine andere Möglichkeit, sich in der Betriebssystemkonfiguration ohne Mehrdeutigkeiten auf eines der Dateisysteme zu beziehen. Siehe die Beispiele oben.

11.4.1 Btrfs-Dateisystem

Das Btrfs-Dateisystem bietet besondere Funktionalitäten, wie z.B. Unterlaufwerke („Subvolumes“), die eine detailliertere Erklärung verdienen. Im folgenden Abschnitt wird versucht, grundlegende sowie komplexe Anwendungsmöglichkeiten eines Btrfs-Dateisystem für Guix System abzudecken.

Im einfachsten Fall kann ein Btrfs-Dateisystem durch einen Ausdruck wie hier beschrieben werden:

```
(file-system
  (mount-point "/home")
  (type "btrfs")
  (device (file-system-label "my-home")))
```

Nun folgt ein komplexeres Beispiel, bei dem ein Btrfs-Unterlaufwerk namens `rootfs` benutzt wird. Dessen Eltern-Btrfs-Dateisystem wird mit `my-btrfs-pool` bezeichnet und befindet sich auf einem verschlüsselten Gerät (daher die Abhängigkeit von `mapped-devices`):

```
(file-system
  (device (file-system-label "my-btrfs-pool"))
  (mount-point "/")
  (type "btrfs")
  (options "subvol=rootfs")
  (dependencies mapped-devices))
```

Manche Bootloader, wie zum Beispiel GRUB, binden von einer Btrfs-Partition zuerst beim frühen Boot („early boot“) nur die oberste Ebene ein und verlassen sich darauf, dass ihre Konfiguration den korrekten Pfad samt Unterlaufwerk innerhalb dieser obersten Ebene enthält. Auf diese Weise arbeitende Bootloader erzeugen ihre Konfiguration normalerweise auf einem laufenden System, auf dem die Btrfs-Partitionen bereits eingebunden sind und die Informationen über die Unterlaufwerke zur Verfügung stehen. Zum Beispiel liest `grub-mkconfig`, der bei GRUB mitgelieferte Befehl zur Erzeugung von Konfigurationsdateien, aus `/proc/self/mountinfo`, um festzustellen, was auf oberster Ebene der Pfad zum Unterlaufwerk ist.

Guix System hingegen erzeugt eine Bootloader-Konfiguration mit der Betriebssystemkonfiguration als einzige Eingabe. Daher muss der Name des Unterlaufwerks, auf dem sich `/gnu/store` befindet (falls Sie eines benutzen) aus derselben Betriebssystemkonfiguration kommen. Um das besser zu veranschaulichen, betrachten Sie ein Unterlaufwerk namens „`rootfs`“, das die Daten des Wurzeldateisystems speichert. In einer solchen Situation würde der GRUB-Bootloader nur die oberste Ebene der Wurzel-Btrfs-Partition sehen, z.B.:

```
/          (oberste Ebene)
  rootfs    (Unterlaufwerk als Verzeichnis)
    gnu      (normales Verzeichnis)
      store   (normales Verzeichnis)
  [...]
```

Deswegen muss der Name des Unterlaufwerks dem `/gnu/store`-Pfad des Kernels, der in `itrd` und jeder anderen Datei vorangestellt werden, die die GRUB-Konfiguration referenziert und während des frühen Boots gefunden werden können muss.

Das nächste Beispiel zeigt eine verschachtelte Hierarchie aus Unterlaufwerken und Verzeichnissen:

```
/          (oberste Ebene)
  rootfs    (Unterlaufwerk)
    gnu      (normales Verzeichnis)
      store   (Unterlaufwerk)
  [...]
```

Dieses Szenario würde ohne Einbinden des „`store`“-Unterlaufwerks funktionieren. „`rootfs`“ genügt, weil der Name des Unterlaufwerks dem dafür vorgesehenen Einhängepunkt in der Dateisystemhierarchie entspricht. Alternativ könnte man das „`store`“-Unterlaufwerk durch Festlegen der `subvol`-Option auf entweder `/rootfs/gnu/store` oder `rootfs/gnu/store` verwenden.

Abschließend folgt ein ausgeklügelteres Beispiel verschachtelter Unterlaufwerke:

```
/                               (oberste Ebene)
  root-snapshots      (Unterlaufwerk)
    root-current       (Unterlaufwerk)
      guix-store        (Unterlaufwerk)
  [...]
```

Hier stimmt das „guix-store“-Unterlaufwerk nicht mit dem vorgesehenen Einhängepunkt überein, daher muss es eingebunden werden. Das Unterlaufwerk muss vollständig spezifiziert werden, indem sein Dateiname an die `subvol`-Option übergeben wird. Eine Möglichkeit wäre, das „guix-store“-Unterlaufwerk als `/gnu/store` über eine solche Dateisystemdeklaration einzubinden:

```
(file-system
  (device (file-system-label "btrfs-pool-1"))
  (mount-point "/gnu/store")
  (type "btrfs")
  (options "subvol=root-snapshots/root-current/guix-store,\ncompress-force=zstd,space_cache=v2"))
```

11.5 Zugeordnete Geräte

Der Linux-Kernel unterstützt das Konzept der *Gerätezuordnung*: Ein blockorientiertes Gerät wie eine Festplattenpartition kann einem neuen Gerät zugeordnet werden, gewöhnlich unter `/dev/mapper/`, wobei das neue Gerät durchlaufende Daten zusätzlicher Verarbeitung unterzogen werden⁴. Ein typisches Beispiel ist eine Gerätezuordnung zur Verschlüsselung: Jeder Schreibzugriff auf das zugeordnete Gerät wird transparent verschlüsselt und jeder Lesezugriff ebenso entschlüsselt. Guix erweitert dieses Konzept, indem es darunter jedes Gerät und jede Menge von Geräten versteht, die auf irgendeine Weise *umgewandelt* wird, um ein neues Gerät zu bilden; zum Beispiel entstehen auch RAID-Geräte aus einem *Verbund* mehrerer anderer Geräte, wie etwa Festplatten oder Partition zu einem einzelnen Gerät, das sich wie eine Partition verhält.

Zugeordnete Geräte werden mittels einer `mapped-device`-Form deklariert, die wie folgt definiert ist; Beispiele folgen weiter unten.

mapped-device	[Datentyp]
Objekte dieses Typs repräsentieren Gerätezuordnungen, die gemacht werden, wenn das System hochfährt.	
source	Es handelt sich entweder um eine Zeichenkette, die den Namen eines zuzuordnenden blockorientierten Geräts angibt, wie <code>"/dev/sda3"</code> , oder um eine Liste solcher Zeichenketten, sofern mehrere Geräts zu einem neuen Gerät verbunden werden. Im Fall von LVM ist es eine Zeichenkette, die den Namen der zuzuordnenden Datenträgergruppe (Volume Group) angibt.

⁴ Beachten Sie, dass mit GNU Hurd kein Unterschied zwischen dem Konzept eines „zugeordneten Geräts“ und dem eines Dateisystems besteht: Dort werden bei beiden Ein- und Ausgabeoperationen auf eine Datei in Operationen auf dessen Hintergrundspeicher *übersetzt*. Hurd implementiert zugeordnete Geräte genau wie Dateisysteme mit dem generischen Übersetzer-Mechanismus (siehe Abschnitt “Translators” in *Referenzhandbuch von GNU Hurd*).

target	Diese Zeichenkette gibt den Namen des neuen zugeordneten Geräts an. Bei Kernel-Zuordnern, wie verschlüsselten Geräten vom Typ <code>luks-device-mapping</code> , wird durch Angabe von "my-partition" ein Gerät " <code>/dev/mapper/my-partition</code> " erzeugt. Bei RAID-Geräten vom Typ <code>raid-device-mapping</code> muss der Gerätename als voller Pfad wie zum Beispiel " <code>/dev/md0</code> " angegeben werden. Logische Datenträger von LVM („LVM logical volumes“) vom Typ <code>lvm-device-mapping</code> müssen angegeben werden als " DATENTRÄGERGRUPPENNAME-LOGISCHERDATENTRÄGERNAME ".
targets	Diese Liste von Zeichenketten gibt die Namen der neuen zugeordneten Geräte an, wenn es mehrere davon gibt. Das Format ist mit <code>target</code> identisch.
type	Dies muss ein <code>mapped-device-kind</code> -Objekt sein, das angibt, wie die Quelle <code>source</code> dem Ziel <code>target</code> zugeordnet wird.
arguments	<p>This is a list of arguments specific to <code>type</code> that are passed to its <code>open</code>, <code>close</code>, and <code>check</code> procedures.</p> <p>As an example, <code>luks-device-mapping</code> supports keyword arguments—see below for details.</p>

luks-device-mapping [Variable]
Hiermit wird ein blockorientiertes Gerät mit LUKS verschlüsselt, mit Hilfe des Befehls `cryptsetup` aus dem gleichnamigen Paket. Dazu wird das Linux-Kernel-Modul `dm-crypt` vorausgesetzt.

The following options may be passed *via* the `arguments` field of a mapped device:

#:key-file

Wenn Sie eine Schlüsseldatei angeben, wird zum Entsperrnen wenn möglich zunächst die Schlüsseldatei hergenommen. Der Vorteil davon ist, dass Sie kein Passwort eintippen müssen. Damit können Sie beispielsweise RAID-Arrays beim Booten automatisch entsperren. Wenn das Entsperrnen mit der Schlüsseldatei fehlschlägt, wird noch das Entsperrnen per Passwort versucht werden. Die Schlüsseldatei liegt *nicht* im Store; sie muss zum Zeitpunkt des Entsperrungsversuchs an der angegebenen Stelle zu finden sein.

```
; Die folgende Definition ist gleichbedeutend mit dem Befehl:
;; cryptsetup open --key-file /crypto.key /dev/sdb1 data
(mapped-device
  (source "/dev/sdb1")
  (target "data")
  (type luks-device-mapping)
  (arguments '(:key-file "/crypto.key")))
```

#:allow-discards?

Mit `allow-discards?` wird die Nutzung von TRIM-Steuerbefehlen auf dem zugrunde liegenden Gerät ermöglicht. Das ist nützlich auf SSD-

Laufwerken (Solid-State-Drives). Der Nachteil ist aber, dass die Informationssicherheit beeinträchtigt werden kann, weil Operationen auf dem Dateisystem so das physische Gerät beeinflussen. Sie können weitergehende Informationen in der Beschreibung der Befehlszeilenoption `--allow-discards` auf der Handbuchseite `cryptsetup-open(8)` erfahren.

`#:extra-options`

List of additional command-line options for the `cryptsetup open` command. See the `cryptsetup-open(8)` man page for a list of supported options.

For example, here is how you could specify the `--perf-no_read_workqueue` and `--perf-no_write_workqueue` options, along with `--allow-discards`:

```
(mapped-device
  (source "/dev/sdb1")
  (target "data")
  (type luks-device-mapping)
  (arguments '(:allow-discards? #t
    #:extra-options
    ("--perf-no_read_workqueue"
     "--perf-no_write_workqueue"))))
```

`raid-device-mapping`

[Variable]

Dies definiert ein RAID-Gerät, das mit dem Befehl `mdadm` aus dem gleichnamigen Paket als Verbund zusammengestellt wird. Es setzt voraus, dass das Linux-Kernel-Modul für das entsprechende RAID-Level geladen ist, z.B. `raid456` für RAID-4, RAID-5 oder RAID-6, oder `raid10` für RAID-10.

`lvm-device-mapping`

[Variable]

Hiermit wird ein oder mehrere logische Datenträger („Logical Volumes“) für den Logical Volume Manager (LVM) (<https://www.sourceforge.org/lvm2/>) für Linux definiert. Die Datenträgergruppe („Volume Group“) wird durch den Befehl `vgchange` aus dem `lvm2`-Paket aktiviert.

Das folgende Beispiel gibt eine Zuordnung von `/dev/sda3` auf `/dev/mapper/home` mit LUKS an – dem Linux Unified Key Setup (<https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetup>), einem Standardmechanismus zur Plattenverschlüsselung. Das Gerät `/dev/mapper/home` kann dann als `device` einer `file-system`-Deklaration benutzt werden (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288).

```
(mapped-device
  (source "/dev/sda3")
  (target "home")
  (type luks-device-mapping))
```

Um nicht davon abhängig zu sein, wie Ihre Geräte nummeriert werden, können Sie auch die LUKS-UUID (*unique identifier*, d.h. den eindeutigen Bezeichner) des Quellgeräts auf der Befehlszeile ermitteln:

```
cryptsetup luksUUID /dev/sda3
```

und wie folgt benutzen:

```
(mapped-device
  (source (uuid "cb67fc72-0d54-4c88-9d4b-b225f30b0f44"))
  (target "home")
  (type luks-device-mapping))
```

Es ist auch wünschenswert, Swap-Speicher zu verschlüsseln, da in den Swap-Speicher sensible Daten ausgelagert werden können. Eine Möglichkeit ist, eine Swap-Datei auf einem mit LUKS-Verschlüsselung zugeordneten Dateisystem zu verwenden. Dann wird die Swap-Datei verschlüsselt, weil das ganze Gerät verschlüsselt wird. Ein Beispiel finden Sie im Abschnitt Abschnitt 11.6 [Swap-Speicher], Seite 298, oder im Abschnitt Abschnitt 3.4 [Disk Partitioning], Seite 29.

Ein RAID-Gerät als Verbund der Partitionen `/dev/sda1` und `/dev/sdb1` kann wie folgt deklariert werden:

```
(mapped-device
  (source (list "/dev/sda1" "/dev/sdb1"))
  (target "/dev/md0")
  (type raid-device-mapping))
```

Das Gerät `/dev/md0` kann als `device` in einer `file-system`-Deklaration dienen (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288). Beachten Sie, dass das RAID-Level dabei nicht angegeben werden muss; es wird während der initialen Erstellung und Formatierung des RAID-Geräts festgelegt und später automatisch bestimmt.

Logische Datenträger von LVM namens „alpha“ und „beta“ aus der Datenträgergruppe (Volume Group) „vg0“ können wie folgt deklariert werden:

```
(mapped-device
  (source "vg0")
  (targets (list "vg0-alpha" "vg0-beta"))
  (type lvm-device-mapping))
```

Die Geräte `/dev/mapper/vg0-alpha` und `/dev/mapper/vg0-beta` können dann im `device`-Feld einer `file-system`-Deklaration verwendet werden (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288).

11.6 Swap-Speicher

Swap-Speicher, wie man ihn oft nennt, ist ein Bereich auf der Platte, wohin Speicherseiten verdrängt werden können. Als Seitenauftausch (englisch „Paging“) bezeichnet man das Verfahren, wie der für die Speicherverwaltung zuständige Prozess (d.h. der Linux-Kernel oder der „Default Pager“ in Hurd) entscheiden kann, manche Speicherseiten aus dem Arbeitsspeicher (RAM), die einem laufenden Prozess zugewiesen sind, ohne gerade benutzt zu werden, stattdessen auf der Platte zu speichern. Dadurch wird Arbeitsspeicher frei, wodurch mehr wertvoller schneller Speicher verfügbar wird; die Daten darin werden in den Swap-Speicher ausgelagert. Wenn das Programm auf eben diese Speicherseite zuzugreifen versucht, lädt der Speicherverwaltungsprozess die Daten zurück in den Speicher, damit das Programm sie benutzen kann.

Häufig begegnet man der falschen Vorstellung, Swap nütze nur dann etwas, wenn das System wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung hat. Doch benutzen Kernels oft allen Arbeitsspeicher als Zwischenspeicher für Plattenzugriffe, um Ein- und Ausgaben zu beschleunigen.

Deswegen steht durch den Austausch ungenutzter Teile des Arbeitsspeichers mehr RAM für diese Art von Caching zur Verfügung.

Wenn Sie genauer wissen wollen, wie Arbeitsspeicher aus Sicht eines monolithisch aufgebauten Kernels verwaltet wird, siehe Abschnitt “Memory Concepts” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*.

Der Linux-Kernel unterstützt Swap-Partitionen und Swap-Dateien: Erstere reservieren eine ganze Plattenpartition für den Seitenauftausch, wohingegen Zweiterte dafür eine Datei aus dem Dateisystem einsetzen (der Dateisystemtreiber muss sie unterstützen). Auf vergleichbaren Systemen haben beide die gleiche Leistung, also sollte man sich für das entscheiden, was es einem leichter macht. Partitionen sind „einfacher“ und brauchen keine Unterstützung durch das Dateisystem, aber man muss sie schon beim Formatieren der Platte zuweisen (außer man nutzt logische Datenträger). Dateien hingegen kann man jederzeit anlegen oder löschen.

Auch ist Swap-Speicher notwendig, damit das System in den *Ruhezustand* wechseln kann (man spricht auch von *Suspend to Disk*). Dabei wird der Systemzustand aus dem Arbeitsspeicher in den Swap-Speicher ausgelagert, bevor der Rechner herunterfährt, so dass er beim nächsten Start der Maschine wiederhergestellt werden kann. Der Ruhezustand benötigt höchstens so viel wie die halbe Größe des Arbeitsspeichers als konfigurierter Swap-Speicher. Es ist erforderlich, dass der Linux-Kernel die Information über zur Wiederherstellung zu nutzenden Swap-Speicher schon beim Booten mitgeteilt bekommt (über ein Kernel-Argument). Wenn eine Swap-Datei benutzt wird, muss deren Versatz gegenüber dem sie beinhaltenden Gerät ebenso von vornherein dem Kernel übergeben werden; dieser Wert muss erneuert werden, wenn die Datei als Swap-Speicher neu initialisiert wird, weil z.B. Sie ihre Größe geändert haben.

Vorsicht, Swap-Speicher wird beim Herunterfahren nicht genullt. Sensible Daten (wie Passwörter) können sich darin befinden, wenn deren Speicherseiten verdrängt wurden. Darauf sollten Sie in Betracht ziehen, Ihren Swap-Speicher auf ein verschlüsseltes Gerät zu legen (siehe Abschnitt 11.5 [Zugeordnete Geräte], Seite 295).

swap-space

[Datentyp]

Objekte dieses Typs repräsentieren Swap-Speicher. Sie weisen folgende Komponenten auf:

target Welches Gerät oder welche Datei verwendet werden soll, angegeben entweder über die UUID, über ein `file-system-label`-Objekt mit der Bezeichnung oder über eine Zeichenkette wie in der Definition eines `file-system`-Objekts für ein Dateisystem (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288).

dependencies (Vorgabe: '())

Eine Liste von `file-system`-Objekten oder `mapped-device`-Objekten, die vorausgesetzt werden, damit der Speicher verfügbar ist. Achtung: Genau wie bei `file-system`-Objekten gilt auch für die Abhängigkeiten im `dependencies`-Feld, dass zum Hochfahren des Systems notwendige Abhängigkeiten, die beim Start der Anwendungsebene („User Space“) eingebunden werden, nicht durch Shepherd verwaltet werden, sondern weggefiltert werden.

priority (Vorgabe: #f)

Wird nur beim Linux-Kernel unterstützt. Entweder **#f**, damit *keine* Priorität festgelegt wird, oder eine ganze Zahl zwischen 0 und 32767. Der Kernel wird erst den Swap-Speicher mit der höheren Priorität für den Seitenauftausch benutzen und bei gleicher Priorität im Rundlauf wechseln („Round-Robin-Verfahren“). Swap-Speicher ohne festgelegte Priorität wird später als priorisierte verwendet, in der angegebenen Reihenfolge ohne Round Robin.

discard? (Vorgabe: #f)

Wird nur beim Linux-Kernel unterstützt. Wenn es wahr ist, benachrichtigt der Kernel die Steuereinheit (Controller) der Platte, welche Seiten verworfen wurden, zum Beispiel mit der TRIM-Operation auf SSD-Speicher.

Hier sind einige Beispiele:

```
(swap-space (target (uuid "4dab5feb-d176-45de-b287-9b0a6e4c01cb")))
```

Die Swap-Partition mit der angegebenen UUID verwenden. Sie können die UUID einer Linux-Swap-Partition erfahren, indem Sie **swplabel Gerät** ausführen, wobei *Gerät* der Dateiname unter **/dev** für die Partition ist.

```
(swap-space
  (target (file-system-label "swap"))
  (dependencies mapped-devices))
```

Die Swap-Partition mit der Bezeichnung **swap** verwenden. Die Bezeichnung können Sie finden, nachdem all die zugeordneten Geräte aus *mapped-devices* geöffnet wurden. Auch hier können Sie mittels **swplabel**-Befehls die Bezeichnung einer Linux-Swap-Partition einsehen und ändern.

Nun folgt ein anspruchsvollereres Beispiel. Sie sehen auch den entsprechenden Teil zu **file-systems** aus der Deklaration eines **operating-system**.

```
(file-systems
  (list (file-system
    (device (file-system-label "root"))
    (mount-point "/")
    (type "ext4"))
    (file-system
      (device (file-system-label "btrfs"))
      (mount-point "/btrfs")
      (type "btrfs"))))

  (swap-devices
    (list
      (swap-space
        (target "/btrfs/swapfile")
        (dependencies (filter (file-system-mount-point-predicate "/btrfs")
          file-systems))))))
```

Die Datei `/btrfs/swapfile` als Swap-Speicher benutzen, die abhängig ist von dem als `/btrfs` eingebundenen Dateisystem. Sie sehen, wie wir mit Guiles `filter`-Prozedur das Dateisystem auf elegante Weise auswählen!

```
(swap-devices
  (list
    (swap-space
      (target "/dev/mapper/my-swap")
      (dependencies mapped-devices)))))

(kernel-arguments
  (cons* "resume=/dev/mapper/my-swap"
        %default-kernel-arguments))
```

Obiges Schnipsel im `operating-system` einer Betriebssystemdeklaration aktiviert das zugeordnete Gerät `/dev/mapper/my-swap` (was aus einem verschlüsselten Gerät kommen kann) als Swap-Speicher und teilt dem Kernel über das Kernel-Argument `resume` mit, dass es für den Ruhezustand benutzt werden soll (siehe Abschnitt 11.3 [„`operating-system`-Referenz], Seite 284, `kernel-arguments`).

```
(swap-devices
  (list
    (swap-space
      (target "/swapfile")
      (dependencies (filter (file-system-mount-point-predicate "/")
                            file-systems)))))

(kernel-arguments
  (cons* "resume=/dev/sda3"           ; Gerät, das /swapfile enthält
        "resume_offset=92514304"     ; Versatz, den /swapfile darauf hat
        %default-kernel-arguments))
```

Das zweite Schnipsel eines `operating-system` zeigt, wie man die Swap-Datei `/swapfile` für den Ruhezustand benutzen kann, indem dem Kernel die Partition, auf der sie liegt, (im `resume`-Argument) und ihr Versatz auf dieser Partition (im `resume_offset`-Argument) mitgeteilt werden. Letzteren Wert können Sie der Ausgabe des Befehls `filefrag -e` entnehmen; er ist die erste Zahl, die gleich unter dem Spaltenkopf `physical_offset` steht (mit dem zweiten Befehl wird der Wert direkt ausgelesen):

```
$ sudo filefrag -e /swapfile
Filesystem type is: ef53
File size of /swapfile is 2463842304 (601524 blocks of 4096 bytes)
ext: logical_offset: physical_offset: length: expected: flags:
  0:       0..    2047:  92514304..  92516351:   2048:
...
$ sudo filefrag -e /swapfile | grep '^ *0:' | cut -d: -f3 | cut -d. -f1
92514304
```

11.7 Benutzerkonten

Benutzerkonten und Gruppen werden allein durch die `operating-system`-Deklaration des Betriebssystems verwaltet. Sie werden mit den `user-account`- und `user-group`-Formen angegeben:

```
(user-account
  (name "alice")
  (group "users")
  (supplementary-groups '("wheel" ;zur sudo-Nutzung usw. berechtigen
                         "audio" ;Soundkarte
                         "video" ;Videogeräte wie Webcams
                         "cdrom")) ;die gute alte CD-ROM
  (comment "Bobs Schwester"))
```

Hier sehen Sie ein Benutzerkonto, das eine andere Shell und ein geändertes Persönliches Verzeichnis benutzt (die Vorgabe wäre "/home/bob"):

```
(user-account
  (name "bob")
  (group "users")
  (comment "Alices Bruder")
  (shell (file-append zsh "/bin/zsh"))
  (home-directory "/home/robert"))
```

Beim Hochfahren oder nach Abschluss von `guix system reconfigure` stellt das System sicher, dass nur die in der `operating-system`-Deklaration angegebenen Benutzerkonten und Gruppen existieren, mit genau den angegebenen Eigenschaften. Daher gehen durch direkten Aufruf von Befehlen wie `useradd` erwirkte Erstellungen oder Modifikationen von Konten oder Gruppen verloren, sobald rekonfiguriert oder neugestartet wird. So wird sichergestellt, dass das System genau so funktioniert, wie es deklariert wurde.

user-account [Datentyp]

Objekte dieses Typs repräsentieren Benutzerkonten. Darin können folgende Komponenten aufgeführt werden:

name Der Name des Benutzerkontos.

group Dies ist der Name (als Zeichenkette) oder die Bezeichnung (als Zahl) der Benutzergruppe, zu der dieses Konto gehört.

supplementary-groups (Vorgabe: '())

Dies kann optional als Liste von Gruppennamen angegeben werden, zu denen dieses Konto auch gehört.

uid (Vorgabe: #f)

Dies ist entweder der Benutzeridentifikator dieses Kontos (seine „User ID“) als Zahl oder #f. Bei Letzterem wird vom System automatisch eine Zahl gewählt, wenn das Benutzerkonto erstellt wird.

comment (Vorgabe: "")

Ein Kommentar zu dem Konto, wie etwa der vollständige Name des Kontoinhabers.

Beachten Sie, dass Benutzer den für ihr Benutzerkonto hinterlegten echten Namen beliebig ändern können, *außer* es handelt sich um „System“-Benutzerkonten. Den in `/etc/passwd` gespeicherten Namen können sie mit dem Befehl `chfn` ändern. Wenn sie das tun, hat der gewählte Name Vorrang vor dem vom Systemadministrator auserkorenen Namen. Rekonfigurieren ändert den Namen *nicht*.

home-directory

Der Name des Persönlichen Verzeichnisses („Home“-Verzeichnis) für dieses Konto.

create-home-directory? (Vorgabe: #t)

Zeigt an, ob das Persönliche Verzeichnis für das Konto automatisch erstellt werden soll, falls es noch nicht existiert.

shell (Vorgabe: Bash)

Ein G-Ausdruck, der den Dateinamen des Programms angibt, das dem Benutzer als Shell dienen soll (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188). Auf die Programmdatei der Bash-Shell würden Sie zum Beispiel so verweisen:

```
(file-append bash "/bin/bash")
... und so auf die Programmdatei von Zsh:
(file-append zsh "/bin/zsh")
```

system? (Vorgabe: #f)

Dieser boolesche Wert zeigt an, ob das Konto ein „System“-Benutzerkonto ist. Systemkonten werden manchmal anders behandelt, zum Beispiel werden sie auf grafischen Anmeldebildschirmen nicht aufgeführt.

password (Vorgabe: #f)

Normalerweise lassen Sie dieses Feld auf #f und initialisieren Benutzerpasswörter als `root` mit dem `passwd`-Befehl. Die Benutzer lässt man ihr eigenes Passwort dann mit `passwd` ändern. Mit `passwd` festgelegte Passwörter bleiben natürlich beim Neustarten und beim Rekonfigurieren erhalten.

Wenn Sie aber *doch* ein anfängliches Passwort für ein Konto voreinstellen möchten, muss dieses Feld hier das verschlüsselte Passwort als Zeichenkette enthalten. Sie können dazu die Prozedur `crypt` benutzen.

```
(user-account
  (name "charlie")
  (group "users")

  ;; Ein mit SHA-512 gehashtes initiales Passwort.
  (password (crypt "InitialPassword!" "$6$abc")))
```

Anmerkung: Der Hash dieses initialen Passworts wird in einer Datei im `/gnu/store` abgelegt, auf die alle Benutzer Les zugriff haben, daher ist Vorsicht geboten, wenn Sie diese Methode verwenden.

Siehe Abschnitt “Passphrase Storage” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek* für weitere Informationen über Passwortverschlüsselung und Abschnitt “Encryption” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile* für Informationen über die Prozedur `crypt` in Guile.

Benutzergruppen-Deklarationen sind noch einfacher aufgebaut:

```
(user-group (name "students"))
```

user-group [Datentyp]

Dieser Typ gibt, nun ja, eine Benutzergruppe an. Es gibt darin nur ein paar Felder:

name Der Name der Gruppe.

id (Vorgabe: #f)

Der Gruppenbezeichner (eine Zahl). Wird er als **#f** angegeben, wird automatisch eine neue Zahl reserviert, wenn die Gruppe erstellt wird.

system? (Vorgabe: #f)

Dieser boolesche Wert gibt an, ob es sich um eine „System“-Gruppe handelt. Systemgruppen sind solche mit einer kleinen Zahl als Bezeichner.

password (Vorgabe: #f)

Wie, Benutzergruppen können ein Passwort haben? Nun ja, anscheinend schon. Wenn es nicht auf **#f** steht, gibt dieses Feld das Passwort der Gruppe an.

Um Ihnen das Leben zu erleichtern, gibt es eine Variable, worin alle grundlegenden Benutzergruppen aufgeführt sind, die man erwarten könnte:

%base-groups [Variable]

Die Liste von Basis-Benutzergruppen, von denen Benutzer und/oder Pakete erwarten könnten, dass sie auf dem System existieren. Dazu gehören Gruppen wie „root“, „wheel“ und „users“, sowie Gruppen, um den Zugriff auf bestimmte Geräte einzuschränken, wie „audio“, „disk“ und „cdrom“.

%base-user-accounts [Variable]

Diese Liste enthält Basis-Systembenutzerkonten, von denen Programme erwarten können, dass sie auf einem GNU/Linux-System existieren, wie das Konto „nobody“.

Beachten Sie, dass das Konto „root“ für den Administratornutzer nicht dazugehört. Es ist ein Sonderfall und wird automatisch erzeugt, egal ob es spezifiziert wurde oder nicht.

The Linux kernel also implements *subordinate user and group IDs*, or “subids”, which are used to map the ID of a user and group to several IDs inside separate name spaces—inside “containers”. Siehe [subordinate-user-group-ids], Seite 735, for information on how to configure it.

11.8 Tastaturbelegung

Um anzugeben, was jede Taste auf Ihrer Tastatur tut, müssen Sie angeben, welche Tastaturbelegung das Betriebssystem benutzen soll. Wenn nichts angegeben wird, ist die „US English“-QWERTY-Tastaturbelegung für PC-Tastaturen mit 105 Tasten voreingestellt. Allerdings bevorzugen Deutsch sprechende Nutzer meistens die deutsche QWERTZ-Tastaturbelegung, Französisch sprechende haben lieber die AZERTY-Belegung und so weiter; Hacker wollen vielleicht Dvorak oder Bépo als Tastaturbelegung benutzen oder sogar eigene Anpassungen bei manchen Tasten vornehmen. Dieser Abschnitt erklärt, wie das geht.

Die Informationen über Ihre Tastaturbelegung werden an drei Stellen gebraucht:

- Der *Bootloader* muss auslesen können, welche Tastaturbelegung Sie benutzen möchten (siehe Abschnitt 11.15 [Bootloader-Konfiguration], Seite 757). Das ist praktisch, wenn Sie zum Beispiel die Passphrase Ihrer verschlüsselten Wurzelpartition mit der richtigen Tastaturbelegung eintippen wollen.
- Der *Kernel des Betriebssystems*, Linux, braucht die Information, damit die Konsole richtig eingestellt ist (siehe Abschnitt 11.3 [,operating-system]-Referenz], Seite 284).
- Der *grafische Anzeigeserver*, meistens ist das Xorg, hat auch seine eigene Konfiguration der Tastaturbelegung (siehe Abschnitt 11.10.7 [X Window], Seite 395).

Mit Guix können Sie alle drei Komponenten separat konfigurieren, aber zum Glück können Sie damit auch dieselbe Konfiguration der Tastaturbelegung für alle drei benutzen.

Tastaturbelegungen werden durch Verbundsojekte repräsentiert, die mit der Prozedur `keyboard-layout` aus dem Modul (`gnu system keyboard`) angelegt werden. Entsprechend der „X-Keyboard“-Erweiterung (XKB) verfügt jede Tastaturbelegung über vier Attribute: einen Namen (oft ist das ein Sprachkürzel wie „fi“ für Finnisch oder „jp“ für Japanisch), ein optionaler Variantenname, ein optionaler Tastaturmodellname und eine möglicherweise leere Liste zusätzlicher Optionen. In den meisten Fällen interessiert Sie nur der Name der Tastaturbelegung.

keyboard-layout *Name* [*Variante*] [*#:model*] [*#:options '()*] [Prozedur]

Liefert eine neue Tastaturbelegung mit dem angegebenen Namen in der Variante.

Der *Name* muss eine Zeichenkette wie „fr“ sein und die *Variante* eine Zeichenkette wie „bepo“ oder „nodeadkeys“. Siehe das Paket `xkeyboard-config` für Informationen, welche Optionen gültig sind.

Hier sind ein paar Beispiele:

```
; ; Die deutsche QWERTZ-Belegung. Hierbei nehmen wir
; ; ein Standard-"pc105"-Tastaturmodell an.
(keyboard-layout "de")
```

```
; ; Die Bépo-Variante der französischen Belegung.
(keyboard-layout "fr" "bepo")
```

```
; ; Die katalanische Tastaturbelegung.
(keyboard-layout "es" "cat")
```

```
; ; Arabische Tastaturbelegung. "Alt-Umschalt" wechselt auf US-Amerikanisch.■
(keyboard-layout "ar,us" #:options '("grp:alt_shift_toggle"))
```

```
; ; Die lateinamerikanisch-spanische Tastaturbelegung. Des Weiteren
; ; wird die Feststelltaste (auf Englisch "Caps Lock") als eine
; ; weitere Steuerungstaste (auf Englisch "Ctrl") festgelegt und
; ; die Menütaste soll als eine "Compose"-Taste erhalten, mit der
; ; Buchstaben mit Diakritika geschrieben werden können.
(keyboard-layout "latam"
  #:options '("ctrl:nocaps" "compose:menu"))
```

```
; ; Die russische Tastaturbelegung für eine ThinkPad-Tastatur.
(keyboard-layout "ru" #:model "thinkpad")

; ; Die Tastaturbelegung "US international", d.h. die US-Belegung
; ; mit Tottasten zur Eingabe von Buchstaben mit Diakritika. Hier
; ; wird die Belegung für eine Apple-MacBook-Tastatur gewählt.
(keyboard-layout "us" "intl" #:model "macbook78")
```

Im Verzeichnis `share/X11/xkb` des `xkeyboard-config`-Pakets finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Tastaturbelegungen, Varianten und Modelle.

Sagen wir, Sie würden gerne die türkische Tastaturbelegung für Ihr gesamtes System – Bootloader, Konsole und Xorg – verwenden. Dann würde Ihre Systemkonfiguration so aussehen:

```
; ; Die türkische Tastaturbelegung für Bootloader, Konsole und Xorg
; ; benutzen.

(operating-system
  ;; ...
  (keyboard-layout (keyboard-layout "tr")) ;für die Konsole
  (bootloader (bootloader-configuration
    (bootloader grub-efi-bootloader)
    (targets '("/boot/efi"))
    (keyboard-layout keyboard-layout))) ;für GRUB
  (services (cons (set-xorg-configuration
    (xorg-configuration ;für Xorg
      (keyboard-layout keyboard-layout)))
    %desktop-services)))
```

Im obigen Beispiel beziehen wir uns für GRUB und Xorg einfach auf das `keyboard-layout`-Feld, was wir darüber definiert haben, wir könnten aber auch eine andere Tastaturbelegung angeben. Die Prozedur `set-xorg-configuration` kommuniziert an die grafische Anmeldeverwaltung (d.h. nach Vorgabe an GDM), welche Xorg-Konfiguration verwendet werden soll.

Wir haben uns bisher damit auseinandergesetzt, wie die *Voreinstellung* für die Tastaturbelegung ausgewählt werden kann, die das System annimmt, wenn es startet, aber zur Laufzeit kann sie geändert werden:

- Wenn Sie GNOME benutzen, können Sie in den Einstellungen dazu einen Eintrag „Region und Sprache“ finden, in dem Sie eine oder mehrere Tastaturbelegungen auswählen können.
- Unter Xorg können Sie den Befehl `setxkbmap` (aus dem gleichnamigen Paket) zum Anpassen der momentan aktiven Tastaturbelegung benutzen. Zum Beispiel würden Sie so die Belegung auf US Dvorak wechseln:

```
setxkbmap us dvorak
```

- Mit dem Befehl `loadkeys` ändern Sie die für die Linux-Konsole geltende Tastaturbelegung. Allerdings ist zu beachten, dass `loadkeys` *nicht* die Kategorisierung der Tas-

taturbelegungen von XKB benutzt. Der Befehl, um die französische Bépo-Belegung zu laden, wäre folgender:

```
loadkeys fr-bepo
```

11.9 Locales

Eine *Locale* legt die kulturellen Konventionen einer bestimmten Sprache und Region auf der Welt fest (siehe Abschnitt “Locales” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Jede Locale hat einen Namen, der typischerweise von der Form *Sprache_Gebiet.Kodierung* – z.B. benennt `fr_LU.utf8` die Locale für französische Sprache mit den kulturellen Konventionen aus Luxemburg unter Verwendung der UTF-8-Kodierung.

Normalerweise werden Sie eine standardmäßig zu verwendende Locale für die Maschine vorgeben wollen, indem Sie das `locale`-Feld der `operating-system`-Deklaration verwenden (siehe Abschnitt 11.3 [,`operating-system`“-Referenz], Seite 284).

Die ausgewählte Locale wird automatisch zu den dem System bekannten *Locale-Definitionen* hinzugefügt, falls nötig, und ihre Kodierung wird aus dem Namen hergeleitet – z.B. wird angenommen, dass `bo_CN.utf8` als Kodierung UTF-8 verwendet. Zusätzliche Locale-Definitionen können im Feld `locale-definitions` vom `operating-system` festgelegt werden – das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn die Kodierung nicht aus dem Locale-Namen hergeleitet werden konnte. Die vorgegebene Menge an Locale-Definitionen enthält manche weit verbreiteten Locales, aber um Platz zu sparen, nicht alle verfügbaren Locales.

Um zum Beispiel die nordfriesische Locale für Deutschland hinzuzufügen, könnte der Wert des Feldes wie folgt aussehen:

```
(cons (locale-definition
  (name "fy_DE.utf8") (source "fy_DE"))
  %default-locale-definitions)
```

Um Platz zu sparen, könnte man auch wollen, dass `locale-definitions` nur die tatsächlich benutzen Locales aufführt, wie etwa:

```
(list (locale-definition
  (name "ja_JP.eucjp") (source "ja_JP")
  (charset "EUC-JP")))
```

Die kompilierten Locale-Definitionen sind unter `/run/current-system/locale/X.Y` verfügbar, wobei `X.Y` die Version von libc bezeichnet. Dies entspricht dem Pfad, an dem eine von Guix ausgelieferte GNU libc standardmäßig nach Locale-Daten sucht. Er kann überschrieben werden durch die Umgebungsvariable `LOCPATH` (siehe [locales-and-locpath], Seite 22).

Die `locale-definition`-Form wird vom Modul (`gnu system locale`) zur Verfügung gestellt. Details folgen unten.

locale-definition [Datentyp]

Dies ist der Datentyp einer Locale-Definition.

<code>name</code>	Der Name der Locale. Siehe Abschnitt “Locale Names” in <i>Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek</i> für mehr Informationen zu Locale-Namen.
-------------------	---

source	Der Name der Quelle der Locale. Typischerweise ist das der Teil <i>Sprache_Gebiet</i> des Locale-Namens.
charset (Vorgabe: "UTF-8")	Der „Zeichensatz“ oder das „Code set“, d.h. die Kodierung dieser Locale, wie die IANA sie definiert (https://www.iana.org/assignments/character-sets).
%default-locale-definitions	[Variable]
	Eine Liste häufig benannter UTF-8-Locales, die als Vorgabewert des locale-definitions -Feldes in operating-system -Deklarationen benutzt wird.

Diese Locale-Definitionen benutzen das *normalisierte Codeset* für den Teil des Namens, der nach dem Punkt steht (siehe Abschnitt „Using gettextized software“ in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Zum Beispiel ist `uk_UA.utf8` enthalten, dagegen ist etwa `uk_UA.UTF-8` darin *nicht* enthalten.

11.9.1 Kompatibilität der Locale-Daten

operating-system-Deklarationen verfügen über ein **locale-libcs**-Feld, um die GNU libc-Pakete anzugeben, die zum Kompilieren von Locale-Deklarationen verwendet werden sollen (siehe Abschnitt 11.3 [„operating-system“-Referenz], Seite 284). „Was interessiert mich das?“, könnten Sie fragen. Naja, leider ist das binäre Format der Locale-Daten von einer libc-Version auf die nächste manchmal nicht miteinander kompatibel.

Zum Beispiel kann ein an die libc-Version 2.21 gebundenes Programm keine mit libc 2.22 erzeugten Locale-Daten lesen; schlimmer noch, das Programm *terminiert*, statt einfach die inkompatiblen Locale-Daten zu ignorieren⁵. Ähnlich kann ein an libc 2.22 gebundenes Programm die meisten, aber nicht alle, Locale-Daten von libc 2.21 lesen (Daten zu `LC_COLLATE` sind aber zum Beispiel inkompatibel); somit schlagen Aufrufe von `setlocale` vielleicht fehl, aber das Programm läuft weiter.

Das „Problem“ mit Guix ist, dass Nutzer viel Freiheit genießen: Sie können wählen, ob und wann sie die Software in ihren Profilen aktualisieren und benutzen vielleicht eine andere libc-Version als sie der Systemadministrator benutzt hat, um die systemweiten Locale-Daten zu erstellen.

Glücklicherweise können „unprivilegierte“ Nutzer ohne zusätzliche Berechtigungen dann zumindest ihre eigenen Locale-Daten installieren und `GUIX_LOCPATH` entsprechend definieren (siehe [locales-and-locpath], Seite 22).

Trotzdem ist es am besten, wenn die systemweiten Locale-Daten unter `/run/current-system/locale` für alle libc-Versionen erstellt werden, die auf dem System noch benutzt werden, damit alle Programme auf sie zugreifen können – was auf einem Mehrbenutzersystem ganz besonders wichtig ist. Dazu kann der Administrator des Systems mehrere libc-Pakete im **locale-libcs**-Feld vom **operating-system** angeben:

```
(use-package-modules base)
```

```
(operating-system
  ;; ...
```

⁵ Versionen 2.23 von GNU libc und neuere werden inkompatible Locale-Daten nur mehr überspringen, was schon einmal eine Verbesserung ist.

```
(locale-libcs (list glibc-2.21 (canonical-package glibc)))
```

Mit diesem Beispiel ergäbe sich ein System, was Locale-Definitionen sowohl für libc 2.21 als auch die aktuelle Version von libc in `/run/current-system/locale` hat.

11.10 Dienste

Ein wichtiger Bestandteil des Schreibens einer `operating-system`-Deklaration ist das Auf-listen der *Systemdienste* und ihrer Konfiguration (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationsystem nutzen], Seite 275). Systemdienste sind typischerweise im Hintergrund laufende Daemon-Programme, die beim Hochfahren des Systems gestartet werden, oder andere Aktionen, die zu dieser Zeit durchgeführt werden müssen – wie das Konfigurieren des Netzwerkzugangs.

Guix hat eine weit gefasste Definition, was ein „Dienst“ ist (siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompositionen], Seite 784), aber viele Dienste sind solche, die von GNU Shepherd verwaltet werden (siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794). Auf einem laufenden System kann der `herd`-Befehl benutzt werden, um verfügbare Dienste aufzulisten, ihren Status anzuzeigen, sie zu starten und zu stoppen oder andere angebotene Operationen durchzuführen (siehe Abschnitt “Jump Start” in *The GNU Shepherd Manual*). Zum Beispiel:

```
# herd status
```

Dieser Befehl, durchgeführt als `root`, listet die momentan definierten Dienste auf. Der Befehl `herd doc` fasst kurz zusammen, was ein gegebener Dienst ist und welche Aktionen mit ihm assoziiert sind:

```
# herd doc nscd
Run libc's name service cache daemon (nscd).

# herd doc nscd action invalidate
invalidate: Invalidate the given cache--e.g., 'hosts' for host name lookups.■
```

Die Unterbefehle `start`, `stop` und `restart` haben die Wirkung, die man erwarten würde. Zum Beispiel kann mit folgenden Befehlen der nscd-Dienst angehalten und der Xorg-Anzeigeserver neu gestartet werden:

```
# herd stop nscd
Service nscd has been stopped.
# herd restart xorg-server
Service xorg-server has been stopped.
Service xorg-server has been started.
```

Für einige Dienste wird mit `herd configuration` der Name der Konfigurationsdatei des Dienstes ausgegeben. Das ist sinnvoll, wenn Sie die benutzte Konfigurationsdatei untersuchen möchten:

```
# herd configuration sshd
/gnu/store/...-sshd_config
```

Die folgenden Abschnitte dokumentieren die verfügbaren Dienste, die in einer `operating-system`-Deklaration benutzt werden können, angefangen mit den Diensten im Kern des Systems („core services“)

11.10.1 Basisdienste

Das Modul (`gnu services base`) stellt Definitionen für Basis-Dienste zur Verfügung, von denen man erwartet, dass das System sie anbietet. Im Folgenden sind die von diesem Modul exportierten Dienste aufgeführt.

`%base-services` [Variable]

Diese Variable enthält eine Liste von Basis-Diensten, die man auf einem System vorzufinden erwartet (siehe Abschnitt 11.19.2 [Diensttypen und Dienste], Seite 786, für weitere Informationen zu Dienstobjekten): ein Anmeldungsdiens (mingetty) auf jeder Konsole (jedem „tty“), syslogd, den Name Service Cache Daemon (nscd) von libc, die udev-Geräteverwaltung und weitere.

Dies ist der Vorgabewert für das `services`-Feld für die Dienste von `operatingsystem`-Deklarationen. Normalerweise werden Sie, wenn Sie ein Betriebssystem anpassen, Dienste an die `%base-services`-Liste anhängen, wie hier gezeigt:

```
(append (list (service avahi-service-type)
              (service openssh-service-type))
         %base-services)
```

`special-files-service-type` [Variable]

Dieser Dienst richtet „besondere Dateien“ wie `/bin/sh` ein; eine Instanz des Dienstes ist Teil der `%base-services`.

Der mit `special-files-service-type`-Diensten assoziierte Wert muss eine Liste von zweielementigen Listen sein, deren erstes Element eine „besondere Datei“ und deren zweites Element deren Zielpfad ist. Der Vorgabewert ist:

```
`((("/bin/sh" ,(file-append bash "/bin/sh"))
  ("/usr/bin/env" ,(file-append coreutils "/bin/env"))))
```

Wenn Sie zum Beispiel auch `/bin/bash` zu Ihrem System hinzufügen möchten, können Sie den Wert ändern auf:

```
`((("/bin/sh" ,(file-append bash "/bin/sh"))
  ("/usr/bin/env" ,(file-append coreutils "/bin/env"))
  ("/bin/bash" ,(file-append bash "/bin/bash"))))
```

Da dieser Dienst Teil der `%base-services` ist, können Sie `modify-services` benutzen, um die Liste besonderer Dateien abzuändern (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788). Die leichte Alternative, um eine besondere Datei hinzuzufügen, ist über die Prozedur `extra-special-file` (siehe unten).

`extra-special-file Datei Ziel` [Prozedur]

Das *Ziel* als „besondere Datei“ *Datei* verwenden.

Beispielsweise können Sie die folgenden Zeilen in das `services`-Feld Ihrer Betriebssystemdeklaration einfügen für eine symbolische Verknüpfung `/usr/bin/env`:

```
(extra-special-file "/usr/bin/env"
                   (file-append coreutils "/bin/env"))
```

This procedure is meant for `/bin/sh`, `/usr/bin/env` and similar targets. In particular, use for targets under `/etc` might not work as expected if the target is managed by Guix in other ways.

Die besonderen Dateien bleiben auf Ihrem System bestehen, auch nachdem Sie den **extra-special-file**-Aufruf schon aus Ihrer Systemkonfiguration entfernt und das System rekonfiguriert haben. Sie müssen die besonderen Dateien manuell entfernen.

host-name-service-type [Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der den Rechnernamen (den „Host“-Namen des Rechners) systemweit festlegt. Als Wert muss eine Zeichenkette angegeben werden. Vorgegeben ist, dass dieser Dienst in einem **operating-system** enthalten ist (siehe [operating-system-essential-services], Seite 287).

console-font-service-type [Variable]

Installiert die angegebenen Schriftarten auf den festgelegten TTYs (auf dem Linux-Kernel werden Schriftarten für jede virtuelle Konsole einzeln festgelegt). Als Wert nimmt dieser Dienst eine Liste von Paaren aus TTY und Schriftart. Als Schriftart kann der Name einer vom **kbd**-Paket zur Verfügung gestellten Schriftart oder ein beliebiges gültiges Argument für **setfont** dienen. Ein Beispiel:

```
 `(("tty1" . "LatGrkCyr-8x16")
  ("tty2" . ,(file-append
              font-tamzen
              "/share/kbd/consolefonts/TamzenForPowerline10x20.psf"))
  ("tty3" . ,(file-append
              font-terminus
              "/share/consolefonts/ter-132n"))) ; für HiDPI
```

hosts-service-type [Variable]

Der Typ des Dienstes, um Einträge in **/etc/hosts** festzulegen. Andere Dienste können ihn erweitern, indem sie eine Liste von **host**-Verbundobjekten übergeben.

Das folgende Beispiel zeigt, wie man zwei Einträge zu **/etc/hosts** hinzufügt:

```
(simple-service 'add-extra-hosts
                hosts-service-type
                (list (host "192.0.2.1" "example.com"
                            '("example.net" "example.org"))
                      (host "2001:db8::1" "example.com"
                            '("example.net" "example.org"))))
```

Anmerkung: Vorgegeben ist, dass **/etc/hosts** folgende Einträge enthält:

```
127.0.0.1 localhost Rechnername
::1      localhost Rechnername
```

Auf den meisten Installationen will man genau das. Wenn Sie allerdings einen Grund haben, die vorgegebenen Einträge zu ändern, können Sie sie innerhalb von **operating-system** mit **modify-services** ändern (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788).

Folgendes Beispiel zeigt, wie sich verhindern lässt, dass der eingestellte **Rechnername** dasselbe wie **localhost** bedeutet.

```
(operating-system
  ;; ...
```

```
(essential-services
  (modify-services
    (operating-system-default-essential-services this-operating-system)
    (hosts-service-type config => (list
      (host "127.0.0.1" "localhost")
      (host "::1" "localhost"))))))
```

host *Adresse kanonischer-Rechnername [Alias-Namen]* [Prozedur]

Liefert einen neuen Eintrag für einen Rechnernamen für *Adresse* als *kanonischer-Rechnername*, wenn Sie wollen mit weiteren *Alias-Namen*.

Adresse muss eine Zeichenkette sein, die eine gültige IPv4- oder IPv6-Adresse angibt. *kanonischer-Rechnername* und die Zeichenketten in der Liste *Alias-Namen* müssen gültige Rechnernamen sein.

login-service-type [Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der die Benutzeranmeldung auf der Konsole möglich macht. Sein Wert ist ein <login-configuration>-Objekt.

login-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration der Benutzeranmeldung repräsentiert und unter anderem die beim Anmelden angezeigte Mitteilung des Tages („Message of the Day“) festlegt.

motd Ein dateiartiges Objekt, das die „Message of the Day“ enthält.

allow-empty-passwords? (Vorgabe: #t)

Leere Passwörter standardmäßig zulassen, damit sich neue Anwender anmelden können, direkt nachdem das Benutzerkonto „root“ für den Administrator angelegt wurde.

mingetty-service-type [Variable]

Diensttyp, der Mingetty ausführt, eine Implementierung der Anmeldung auf der virtuellen Konsole. Der Wert dieses Dienstes ist ein <mingetty-configuration>-Objekt.

mingetty-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration von Mingetty. Sie legt unter anderem die Konsole (das „tty“) fest, auf der Mingetty laufen soll.

tty Der Name der Konsole, auf der diese Mingetty-Instanz läuft – z.B. „tty1“.

auto-login (Vorgabe: #f)

Steht dieses Feld auf wahr, muss es eine Zeichenkette sein, die den Benutzernamen angibt, als der man vom System automatisch angemeldet wird. Ist es #f, so muss zur Anmeldung ein Benutzername und ein Passwort eingegeben werden.

login-program (Vorgabe: #f)

Dies muss entweder #f sein, dann wird das voreingestellte Anmeldeprogramm benutzt (**login** aus dem Shadow-Werkzeugsatz) oder der Name des Anmeldeprogramms als G-Ausdruck.

login-pause? (Vorgabe: #f)

Ist es auf #t gesetzt, sorgt es in Verbindung mit *auto-login* dafür, dass der Benutzer eine Taste drücken muss, ehe eine Login-Shell gestartet wird.

clear-on-logout? (Vorgabe: #t)

When set to #t, the screen will be cleared before showing the login prompt. The field name is bit unfortunate, since it controls clearing also before the initial login, not just after a logout.

delay (Vorgabe: #f)

When set to a number, sleep that many seconds after startup.

print-issue (default: #t)

When set to #t, write out a new line and the content of /etc/issue. Value of 'no-nl' can be used to suppress the new line.

print-hostname (default: #t)

When set to #t, print the host name before the login prompt. The host name is printed up to the first dot. Can be set to 'long' to print the full host name.

nice (Vorgabe: #f)

When set to a number, change the process priority using nice.

working-directory (default: #f)

When set to a string, change into that directory before calling the login program.

root-directory (default: #f)

When set to a string, use this directory at the process's root directory.

shepherd-requirement

List of shepherd requirements. Unless you know what you are doing, it is recommended to extend the default list instead of overriding it.

As an example, when using auto-login on a system with elogind, it is necessary to wait on the 'dbus-system' service:

```
(modify-services %base-services
  (mingetty-service-type config =>
    (mingetty-configuration
      (inherit config)
      ;; Automatically log in as "guest".
      (auto-login "guest")
      (shepherd-requirement
        (cons 'dbus-system
          (mingetty-configuration-shepherd-requ
            config))))))
```

mingetty (Vorgabe: mingetty)

Welches Mingetty-Paket benutzt werden soll.

agetty-service-type [Variable]

Diensttyp eines Dienstes, der agetty ausführt, was Anmeldungen auf einer virtuellen oder seriellen Konsole implementiert. Der Wert dieses Dienstes ist ein <agetty-configuration>-Objekt.

agetty-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration von agetty. Sie legt unter anderem die Konsole (das „tty“) fest, auf der agetty laufen soll⁶.

tty Der Name der Konsole, auf der diese Instanz von agetty läuft, als Zeichenkette – z.B. "ttyS0". Dieses Argument ist optional, sein Vorgabewert ist eine vernünftige Wahl unter den seriellen Schnittstellen, auf deren Benutzung der Linux-Kernel eingestellt ist.

Hierzu wird, wenn in der Kernel-Befehlszeile ein Wert für eine Option namens `agetty.tty` festgelegt wurde, der Gerätename daraus für agetty extrahiert und benutzt.

Andernfalls wird agetty, falls auf der Kernel-Befehlszeile eine Option `console` mit einem tty vorkommt, den daraus extrahierten Gerätenamen der seriellen Schnittstelle benutzen.

In beiden Fällen wird agetty nichts an den anderen Einstellungen für serielle Geräte verändern (Baud-Rate etc.), in der Hoffnung, dass Linux sie auf die korrekten Werte festgelegt hat.

baud-rate (Vorgabe: #f)

Eine Zeichenkette, die aus einer kommagetrennten Liste von einer oder mehreren Baud-Raten besteht, absteigend sortiert.

term (Vorgabe: #f)

Eine Zeichenkette, die den Wert enthält, der für die Umgebungsvariable TERM benutzt werden soll.

eight-bits? (Vorgabe: #f)

Steht dies auf #t, wird angenommen, dass das TTY 8-Bit-korrekt ist, so dass die Paritätserkennung abgeschaltet wird.

auto-login (Vorgabe: #f)

Wird hier ein Anmeldename als eine Zeichenkette übergeben, wird der angegebene Nutzer automatisch angemeldet, ohne nach einem Anmelde-namen oder Passwort zu fragen.

no-reset? (Vorgabe: #f)

Steht dies auf #t, werden die Cflags des Terminals (d.h. dessen Steuer-modi) nicht zurückgesetzt.

host (Vorgabe: #f)

Dies akzeptiert eine Zeichenkette mit dem einzutragenden Anmeldungs-Rechnernamen („login_host“), der in die Datei `/var/run/utmpx` geschrieben wird.

⁶ Siehe die Handbuchseite `agetty(8)` für mehr Informationen.

remote? (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, wird in Verbindung mit *host* eine Befehlszeilenoption **-r** für einen falschen Rechnernamen („Fakehost“) in der Befehlszeile des mit *login-program* angegebenen Anmeldeprogramms übergeben.

flow-control? (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, wird Hardware-Flusssteuerung (RTS/CTS) aktiviert.

no-issue? (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, wird der Inhalt der Datei */etc/issue* nicht angezeigt, bevor die Anmeldeaufforderung zu sehen ist.

init-string (Vorgabe: #f)

Dies akzeptiert eine Zeichenkette, die zum TTY oder zum Modem zuerst vor allem anderen gesendet wird. Es kann benutzt werden, um ein Modem zu initialisieren.

no-clear? (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, wird getty den Bildschirm *nicht* löschen, bevor es die Anmeldeaufforderung anzeigt.

login-program (Vorgabe: (file-append shadow "/bin/login"))

Hier muss entweder ein G-Ausdruck mit dem Namen eines Anmeldeprogramms übergeben werden, oder dieses Feld wird nicht gesetzt, so dass als Vorgabewert das Programm **login** aus dem Shadow-Werkzeugsatz verwendet wird.

local-line (Vorgabe: #f)

Steuert den Leitungsschalter CLOCAL. Hierfür wird eines von drei Symbolen als Argument akzeptiert, 'auto, 'always oder 'never. Für #f wählt getty als Vorgabewert 'auto.

extract-baud? (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, so wird getty angewiesen, die Baud-Rate aus den Statusmeldungen mancher Arten von Modem abzulesen.

skip-login? (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, wird der Benutzer nicht aufgefordert, einen Anmeldenamen einzugeben. Dies kann zusammen mit dem *login-program*-Feld benutzt werden, um nicht standardkonforme Anmeldesysteme zu benutzen.

no-newline? (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, wird *kein* Zeilenumbruch ausgegeben, bevor die Datei */etc/issue* ausgegeben wird.

login-options (Vorgabe: #f)

Dieses Feld akzeptiert eine Zeichenkette mit den Befehlszeilenoptionen für das Anmeldeprogramm. Beachten Sie, dass bei einem selbst gewählten *login-program* ein böswilliger Nutzer versuchen könnte, als Anmeldenamen etwas mit eingebetteten Befehlszeilenoptionen anzugeben, die vom Anmeldeprogramm interpretiert werden könnten.

login-pause (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, wird auf das Drücken einer beliebigen Taste gewartet, bevor die Anmeldeaufforderung angezeigt wird. Hiermit kann in Verbindung mit *auto-login* weniger Speicher verbraucht werden, indem man Shells erst erzeugt, wenn sie benötigt werden.

chroot (Vorgabe: #f)

Wechselt die Wurzel des Dateisystems auf das angegebene Verzeichnis. Dieses Feld akzeptiert einen Verzeichnispfad als Zeichenkette.

hangup? (Vorgabe: #f)

Mit dem Linux-Systemaufruf `vhangup` auf dem angegebenen Terminal virtuell auflegen.

keep-baud? (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, wird versucht, die bestehende Baud-Rate beizubehalten. Die Baud-Raten aus dem Feld *baud-rate* werden benutzt, wenn *agetty* ein BREAK-Zeichen empfängt.

timeout (Vorgabe: #f)

Ist dies auf einen ganzzahligen Wert gesetzt, wird terminiert, falls kein Benutzername innerhalb von *timeout* Sekunden eingelesen werden konnte.

detect-case? (Vorgabe: #f)

Ist dies auf #t gesetzt, wird Unterstützung für die Erkennung von Terminals aktiviert, die nur Großschreibung beherrschen. Mit dieser Einstellung wird, wenn ein Anmeldename nur aus Großbuchstaben besteht, dieser als Anzeichen dafür aufgefasst, dass das Terminal nur Großbuchstaben beherrscht, und einige Umwandlungen von Groß- in Kleinbuchstaben aktiviert. Beachten Sie, dass dabei *keine* Unicode-Zeichen unterstützt werden.

wait-cr? (Vorgabe: #f)

Wenn dies auf #t gesetzt ist, wird gewartet, bis der Benutzer oder das Modem einen Wagenrücklauf („Carriage Return“) oder einen Zeilenvorschub („Linefeed“) absendet, ehe `/etc/issue` oder eine Anmeldeaufforderung angezeigt wird. Dies wird typischerweise zusammen mit dem Feld *init-string* benutzt.

no-hints? (Vorgabe: #f)

Ist es auf #t gesetzt, werden *keine* Hinweise zu den Feststelltasten Num-Taste, Umschaltsperre („Caps Lock“) und Rollen-Taste („Scroll Lock“) angezeigt.

no-hostname? (Vorgabe: #f)

Das vorgegebene Verhalten ist, den Rechnernamen auszugeben. Ist dieses Feld auf #t gesetzt, wird überhaupt kein Rechnername angezeigt.

long-hostname? (Vorgabe: #f)

Das vorgegebene Verhalten ist, den Rechnernamen nur bis zu seinem ersten Punkt anzuzeigen. Ist dieses Feld auf #t gesetzt, wird der vollständige Rechnername (der „Fully Qualified Hostname“), wie ihn `gethostname` oder `getaddrinfo` liefern, angezeigt.

erase-characters (Vorgabe: #f)

Dieses Feld akzeptiert eine Zeichenkette aus Zeichen, die auch als Rücktaste (zum Löschen) interpretiert werden sollen, wenn der Benutzer seinen Anmeldenamen eintippt.

kill-characters (Vorgabe: #f)

Dieses Feld akzeptiert eine Zeichenkette aus Zeichen, deren Eingabe als „ignoriere alle vorherigen Zeichen“ interpretiert werden soll (auch „Kill“-Zeichen genannt), wenn der Benutzer seinen Anmeldenamen eintippt.

chdir (Vorgabe: #f)

Dieses Feld akzeptiert eine Zeichenkette, die einen Verzeichnispfad angibt, zu dem vor der Anmeldung gewechselt wird.

delay (Vorgabe: #f)

Dieses Feld akzeptiert eine ganze Zahl mit der Anzahl Sekunden, die gewartet werden soll, bis ein TTY geöffnet und die Anmeldeaufforderung angezeigt wird.

nice (Vorgabe: #f)

Dieses Feld akzeptiert eine ganze Zahl mit dem „nice“-Wert, mit dem das Anmeldeprogramm ausgeführt werden soll.

extra-options (Vorgabe: '())

Dieses Feld ist ein „Notausstieg“, mit dem Nutzer beliebige Befehlszeilenoptionen direkt an **agetty** übergeben können. Diese müssen hier als eine Liste von Zeichenketten angegeben werden.

shepherd-requirement (Vorgabe: '())

Mit dieser Option können zusätzliche Shepherd-Anforderungen für die einzelnen 'term-*'-Shepherd-Dienste festgelegt werden (zum Beispiel 'syslogd').

kmscon-service-type [Variable]

Diensttyp für kmscon (<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/kmscon>), was das Anmelden auf virtuellen Konsolen ermöglicht. Der Wert des Dienstes mit diesem Typ ist ein <kmscon-configuration>-Objekt.

kmscon-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration von Kmscon, die unter anderem angibt, auf welchem TTY es ausgeführt werden soll.

virtual-terminal

Der Name der Konsole, auf der diese Kmscon läuft – z.B. "tty1".

login-program (Vorgabe: #~(string-append #\$shadow "/bin/login"))

Ein G-Ausdruck, der den Namen des Anmeldeprogramms angibt. Als Vorgabe wird das Anmeldeprogramm **login** aus dem Shadow-Werkzeugsatz verwendet.

login-arguments (Vorgabe: '("-p"))

Eine Liste der Argumente, die an **login** übergeben werden sollen.

auto-login (Vorgabe: #f)

Wird hier ein Anmeldename als eine Zeichenkette übergeben, wird der angegebene Nutzer automatisch angemeldet, ohne nach einem Anmelde-namen oder Passwort zu fragen.

hardware-acceleration? (Vorgabe: #f)

Ob Hardware-Beschleunigung verwendet werden soll.

font-engine (Vorgabe: "pango")

Welcher Schriftartentreiber in Kmscon benutzt wird.

font-size (Vorgabe: 12)

Welche Schriftgröße in Kmscon benutzt wird.

keyboard-layout (Vorgabe: #f)

Wenn es auf #f gesetzt ist, benutzt Kmscon die voreingestellte Tastaturbelegung, also normalerweise US English („QWERTY“) für eine PC-Tastatur mit 105 Tasten.

Andernfalls muss hier ein **keyboard-layout**-Objekt stehen, das angibt, welche Tastaturbelegung aktiv sein soll. Siehe Abschnitt 11.8 [Tastaturbelegung], Seite 304, für mehr Informationen, wie die Tastaturbelegung angegeben werden kann.

kmscon (Vorgabe: *kmscon*)

Das Kmscon-Paket, das benutzt werden soll.

nscd-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für den nscd (Name Service Cache Daemon) aus der libc. Der Wert des Dienstes ist ein <nscd-configuration>-Objekt.

Der Einfachheit halber bietet der Shepherd-Dienst für nscd die folgenden Aktionen an:

invalidate

Dies macht den angegebenen Zwischenspeicher ungültig. Wenn Sie zum Beispiel:

`herd invalidate nscd hosts`

ausführen, wird der Zwischenspeicher für die Auflösung von Rechnernamen (von „Host“-Namen) des nscd ungültig.

statistics

Wenn Sie `herd statistics nscd` ausführen, werden Ihnen Informationen angezeigt, welche Ihnen Informationen über den nscd-Zustand und die Zwischenspeicher angezeigt.

nscd-configuration

[Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des nscd (Name Service Cache Daemon).

name-services (Vorgabe: '())

Liste von Paketen, die Namensdienste bezeichnen, die für den nscd sichtbar sein müssen, z.B. (`list nss-mdns`).

glibc (Vorgabe: *glibc*)

Ein Paket-Objekt, das die GNU-C-Bibliothek angibt, woraus der **nscd**-Befehl genommen werden soll.

log-file (Vorgabe: #f)

Name of the nscd log file. Debugging output goes to that file when **debug-level** is strictly positive, or to standard error if it is #f. Regular messages are written to syslog when **debug-level** is zero, regardless of the value of **log-file**.

debug-level (Vorgabe: 0)

Eine ganze Zahl, die den Detailgrad der Ausgabe zur Fehlersuche angibt. Größere Zahlen bewirken eine ausführlichere Ausgabe.

caches (Vorgabe: %nscd-default-caches)

Liste der <nscd-cache>-Objekte, die repräsentieren, was alles zwischengespeichert werden soll; siehe unten.

nscd-cache

[Datentyp]

Ein Datentyp, der eine Zwischenspeicher-Datenbank von nscd mitsamt ihren Parametern definiert.

Datenbank

Dies ist ein Symbol, was den Namen der Datenbank repräsentiert, die zwischengespeichert werden soll. Gültige Werte sind **passwd**, **group**, **hosts** und **services**, womit jeweils die entsprechende NSS-Datenbank bezeichnet wird (siehe Abschnitt “NSS Basics” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*).

positive-time-to-live**negative-time-to-live** (Vorgabe: 20)

Eine Zahl, die für die Anzahl an Sekunden steht, die ein erfolgreiches (positives) oder erfolgloses (negatives) Nachschlageresultat im Zwischenspeicher verbleibt.

check-files? (Vorgabe: #t)

Ob auf Änderungen an den der *database* entsprechenden Dateien reagiert werden soll.

Wenn *database* zum Beispiel **hosts** ist, wird, wenn dieses Feld gesetzt ist, nscd Änderungen an **/etc/hosts** beobachten und berücksichtigen.

persistent? (Vorgabe: #t)

Ob der Zwischenspeicher dauerhaft auf der Platte gespeichert werden soll.

shared? (Vorgabe: #t)

Ob der Zwischenspeicher zwischen den Nutzern geteilt werden soll.

max-database-size (Vorgabe: 32 MiB)

Die Maximalgröße des Datenbank-Zwischenspeichers in Bytes.

%nscd-default-caches

[Variable]

Liste von <nscd-cache>-Objekten, die von der vorgegebenen **nscd-configuration** benutzt werden (siehe oben).

Damit wird dauerhaftes und aggressives Zwischenspeichern beim Nachschlagen von Dienst- und Rechnernamen („Host“-Namen) aktiviert. Letzteres verbessert die Leistungsfähigkeit beim Nachschlagen von Rechnernamen, sorgt für mehr Widerstandsfähigkeit gegenüber unverlässlichen Namens-Servern und bietet außerdem einen besseren Datenschutz – oftmals befindet sich das Ergebnis einer Anfrage nach einem Rechnernamen bereits im lokalen Zwischenspeicher und externe Namens-Server müssen nicht miteinbezogen werden.

syslog-service-type [Variable]
Type of the service that runs the syslog daemon (`syslogd`), whose value is a `<syslog-configuration>` object (see below).

Anmerkung: Dieser Dienst ist redundant und größtenteils abgelöst durch `shepherd-system-log-service-type` (siehe [shepherd-system-log], Seite 799).

Wenn eine geänderte `syslog-configuration` nach dem Rekonfigurieren Ihres Systems in Kraft treten soll, sollten Sie bevorzugt die ‘`reload`’-Aktion benutzen, statt den Dienst neu zu starten, weil viele Dienste von Syslog abhängen und das auch viele Dienste wie die Anmeldeverwaltung neu starten lassen würde:

```
# herd reload syslog
```

Das sorgt dafür, dass der schon laufende `syslogd`-Prozess seine Konfiguration neu lädt.

syslog-configuration [Datentyp]
Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des syslog-Daemons.

`syslogd` (Vorgabe: `#~(string-append #$inetutils "/libexec/syslogd")`)
Welcher Syslog-Daemon benutzt werden soll.

`config-file` (Vorgabe: `%default-syslog.conf`)
Die zu benutzende syslog-Konfigurationsdatei. Siehe Abschnitt “`syslog invocation`” in *GNU Inetutils* für weitere Informationen über die Syntax der Konfiguration.

`extra-options` (Vorgabe: `'()`)
List of extra command-line options for `syslog`.

guix-service-type [Variable]
Dies ist der Typ für den Dienst, der den Erstellungs-Daemon `guix-daemon` ausführt (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17). Als Wert muss ein `guix-configuration`-Verbundsobjekt verwendet werden, wie unten beschrieben.

guix-configuration [Datentyp]
Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des Erstellungs-Daemons von Guix. Siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17, für weitere Informationen.

`guix` (Vorgabe: `guix`)
Das zu verwendende Guix-Paket. Siehe Abschnitt 6.4 [Anpassung des systemweiten Guix], Seite 80, um zu erfahren, wie Sie ein Paket zusammen mit Kanälen voreinstellen.

privileged? (default: #t)

Whether to run `guix-daemon` as root.

When true, `guix-daemon` runs with root privileges and build processes run under unprivileged user accounts as specified by `build-group` and `build-accounts` (see below); when false, `guix-daemon` run as the `guix-daemon` user, which is unprivileged, and so do build processes. The unprivileged or “rootless” mode can reduce the impact of some classes of vulnerabilities that could affect the daemon.

The default is currently `#t` (`guix-daemon` runs with root privileges) but may eventually be changed to `#f`.

Warnung: When changing this option, `/gnu/store`, `/var/guix`, and `/etc/guix` have their ownership automatically changed by the `guix-ownership` service to either the `guix-daemon` user or the `root` user (siehe [unprivileged-daemon-migration], Seite 9).

Das kann eine Weile dauern, besonders wenn der Store groß ist. Es kann nicht unterbrochen werden und `guix-daemon` kann nicht benutzt werden, bis die Änderung abgeschlossen ist.

Siehe Abschnitt 2.2.1 [Einrichten der Erstellungsumgebung], Seite 7, for more information on the two ways to run `guix-daemon`.

build-group (Vorgabe: "guixbuild")

Der Name der Gruppe, zu der die Erstellungs-Benutzerkonten gehören.

build-accounts (Vorgabe: 10)

Die Anzahl zu erzeugender Erstellungs-Benutzerkonten.

chroot? (default: 'default)

The value should be one of `#t` or `#f`, in which case chroot is enabled or disabled, respectively; or it should be `'default`, which amounts to `#f` in Docker containers (so that they can be run in non-privileged mode) or `#t` otherwise.

authorize-key? (Vorgabe: #t)

Ob die unter `authorized-keys` aufgelisteten Substitutschlüssel autorisiert werden sollen – vorgegeben ist, den von `bordeaux.guix.gnu.org` und `ci.guix.gnu.org` zu autorisieren (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54).

Wenn `authorize-key?` wahr ist, kann `/etc/guix/acl` durch einen Aufruf von `guix archive --authorize` nicht verändert werden. Sie müssen stattdessen die `guix-configuration` wie gewünscht anpassen und das System rekonfigurieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Betriebssystemkonfigurationsdatei eigenständig ist.

Anmerkung: Wenn Sie ein System mit auf wahr gesetztem `authorize-key?` starten oder dahin rekonfigurieren, wird eine Sicherungskopie der bestehenden `/etc/guix/acl` als `/etc/guix/acl.bak` angelegt, wenn festgestellt wurde, dass

jemand die Datei von Hand verändert hatte. Das passiert, um die Migration von früheren Versionen zu erleichtern, als eine direkte Modifikation der Datei `/etc/guix/acl`, „in place“, noch möglich war.

authorized-keys (Vorgabe: `%default-authorized-guix-keys`)

Die Liste der Dateien mit autorisierten Schlüsseln, d.h. eine Liste von Zeichenketten als G-Ausdrücke (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75). Der vorgegebene Inhalt ist der Schlüssel von `bordeaux.guix.gnu.org` und `ci.guix.gnu.org` (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Siehe im Folgenden `substitute-urls` für ein Beispiel, wie Sie sie ändern können.

use-substitutes? (Vorgabe: `#t`)

Ob Substitute benutzt werden sollen.

substitute-urls (Vorgabe: `%default-substitute-urls`)

Die Liste der URLs, auf denen nach Substituten gesucht wird, wenn nicht anders angegeben.

Wenn Sie zum Beispiel gerne Substitute von `guix.example.org` zusätzlich zu `bordeaux.guix.gnu.org` laden würden, müssen Sie zwei Dinge tun: Erstens `guix.example.org` zu den `substitute-urls` hinzufügen und zweitens dessen Signierschlüssel autorisieren, nachdem Sie ihn hinreichend geprüft haben (siehe Abschnitt 5.3.2 [Substitut-Server autorisieren], Seite 54). Mit der Konfiguration unten wird das erledigt:

```
(guix-configuration
  (substitute-urls
    (append (list "https://guix.example.org")
            %default-substitute-urls))
  (authorized-keys
    (append (list (local-file "./guix.example.org-key.pub"))
            %default-authorized-guix-keys)))
```

In diesem Beispiel wird angenommen, dass die Datei `./guix.example.org-key.pub` den öffentlichen Schlüssel enthält, mit dem auf `guix.example.org` Substitute signiert werden.

generate-substitute-key? (Vorgabe: `#t`)

Ob ein Schlüsselpaar für Substitute als `/etc/guix/signing-key.pub` und `/etc/guix/signing-key.sec` erzeugt werden soll, wenn noch keines da ist.

Mit dem Schlüsselpaar werden Store-Objekte exportiert, z.B. bei `guix publish` (siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255) oder `guix archive` (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75). Es zu erzeugen dauert einige Sekunden, wenn genug Entropie vorrätig ist, und ist auch nur einmal nötig, aber z.B. auf virtuellen Maschinen, die so etwas *nicht* brauchen, schalten Sie es vielleicht lieber aus, wenn die zusätzliche Zeit beim Systemstart ein Problem darstellt.

channels (Vorgabe: #f)

Eine Liste der Kanäle, die in `/etc/guix/channels.scm` genannt werden sollen, von wo sie `guix pull` nach Vorgabe ausliest (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65):

Anmerkung: Wenn Sie ein System rekonfigurieren, wird eine Sicherungskopie der bestehenden `/etc/guix/channels.scm` als `/etc/guix/channels.scm.bak` angelegt, wenn festgestellt wurde, dass jemand die Datei von Hand verändert hatte. Das passiert, um die Migration von früheren Versionen zu erleichtern, als eine direkte Modifikation der Datei `/etc/guix/channels.scm`, „in place“, noch möglich war.

max-silent-time (Vorgabe: 3600)**timeout** (Vorgabe: (* 3600 24))

Die Anzahl an Sekunden, die jeweils nichts in die Ausgabe geschrieben werden darf bzw. die es insgesamt dauern darf, bis ein Erstellungsprozess abgebrochen wird. Beim Wert null wird nie abgebrochen.

log-compression (Vorgabe: 'gzip)

Die für Erstellungsprotokolle zu benutzende Kompressionsmethode – entweder `gzip`, `bzip2` oder `none`.

discover? (Vorgabe: #f)

Ob im lokalen Netzwerk laufende Substitutserver mit mDNS und DNS-SD ermittelt werden sollen oder nicht.

build-machines (Vorgabe: #f)

In diesem Feld muss entweder `#f` stehen oder eine Liste von G-Ausdrücken, die zu einem `build-machine`-Verbundsobjekt oder zu einer Liste von `build-machine`-Verbundsobjekten ausgewertet werden (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11).

Wenn es `#f` ist, bleibt die Datei `/etc/guix/machines.scm` unberührt. Ansonsten wird die Liste der G-Ausdrücke in `/etc/guix/machines.scm` geschrieben. Wenn dort bereits eine vorherige Datei vorgefunden wird, wird eine Sicherungskopie von ihr in `/etc/guix/machines.scm.bak` angelegt. So können Sie die Erstellungsmaschinen, an die Sie auslagern möchten, direkt in die Betriebssystemdeklaration schreiben, etwa so:

```
(guix-configuration
  (build-machines
    (list #~(build-machine (name "foo.example.org") ...)
          #~(build-machine (name "bar.example.org") ...))))■
```

Weitere Erstellungsmaschinen können über den `guix-extension`-Mechanismus hinzugefügt werden (siehe unten).

extra-options (Vorgabe: '())

Eine Liste zusätzlicher Befehlszeilenoptionen zu `guix-daemon`.

log-file (Vorgabe: `"/var/log/guix-daemon.log"`)
 Die Datei, in die die Standardausgabe und die Standardfehlerausgabe von `guix-daemon` geschrieben werden.

http-proxy (Vorgabe: `#f`)
 Die URL des für das Herunterladen von Ableitungen mit fester Ausgabe und von Substituten zu verwendenden HTTP- und HTTPS-Proxys.
 Sie können den für den Daemon benutzten Proxy auch zur Laufzeit ändern, indem Sie die `set-http-proxy`-Aktion aufrufen, wodurch er neu gestartet wird.

```
herd set-http-proxy guix-daemon http://localhost:8118
```

Um die Proxy-Einstellungen zu löschen, führen Sie dies aus:

```
herd set-http-proxy guix-daemon
```

tmpdir (Vorgabe: `#f`)
 Ein Verzeichnispfad, der angibt, wo `guix-daemon` seine Erstellungen durchführt.

environment (Vorgabe: `'()`)
 Welche Umgebungsvariablen beim Aufruf des Daemons gesetzt sein sollen, als Liste von Zeichenketten der Form **Schlüssel=Wert**.

socket-directory-permissions (Vorgabe: `#o755`)
 Welche Dateiberechtigungen an das Verzeichnis `/var/guix/daemon-socket` vergeben werden sollen. Hiermit, sowie mit `socket-directory-group` und `socket-directory-user`, kann festgelegt werden, wer sich mit dem Erstellungs-Daemon über dessen Unix-Socket verbinden kann.
 TCP-Socket-Verbindungen sind hiervon *nicht* betroffen.

socket-directory-user (Vorgabe: `#f`)
socket-directory-group (Vorgabe: `#f`)
 Benutzer und Gruppe, der das Verzeichnis `/var/guix/daemon-socket` gehören soll, oder `#f`, um Benutzer und Gruppe beim Administrator root zu belassen.

guix-extension [Datentyp]
 Dieser Datentyp repräsentiert die Parameter des Erstellungs-Daemons von Guix, die erweiterbar sind. Ein Objekt dieses Typs kann als Diensterweiterung für Guix verwendet werden. Siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompositionen], Seite 784, für weitere Informationen.

authorized-keys (Vorgabe: `'()`)
 Eine Liste dateiartiger Objekte, wobei jedes Listenelement einen öffentlichen Schlüssel enthält.

substitute-urls (Vorgabe: `'()`)
 Eine Liste von Zeichenketten, die jeweils eine URL mit Substituten enthalten.

build-machines (Vorgabe: `'()`)
 Eine Liste von G-Ausdrücken, die zu `build-machine`-Verbundobjekten oder zu einer Liste von `build-machine`-Verbundobjekten ausgewertet

werden (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11).

Mithilfe dieses Feldes kann ein Dienst geschrieben werden, durch den neue Erstellungsmaschinen hinzugefügt werden, an die Erstellungen durch den Daemon ausgelagert werden sollen. Das ist nützlich für Dienste wie die des Typs `hurd-vm-service-type`, womit eine virtuelle GNU/Hurd-Maschine direkt zum Auslagern eingerichtet wird (siehe [hurd-vm], Seite 660).

chroot-directories (Vorgabe: '())

Eine Liste von dateiartigen Objekten oder Zeichenketten, die Verzeichnisse anzeigen, die im Erstellungs-Daemon zusätzlich nutzbar sind.

udev-service-type

[Variable]

Diensttyp des Dienstes, um udev auszuführen, was zur Laufzeit Gerätedateien ins Verzeichnis `/dev` einfügt. Sein Wert ist ein `<udev-configuration>`-Objekt.

Weil es einen Unterschied macht, welchen Dateinamen eine udev-Regel bzw. eine Hardwarebeschreibungsdatei trägt, ist es notwendig, nicht nur einfache dateiartige Objekte mit Regeln darin anzugeben, wo der Name ignoriert wird, sondern die dateiartigen Objekte für Verzeichnisse zu benutzen, wo sich optional Regeln unter `lib/udev/rules.d` und sich optional Hardwaredateien unter `lib/udev/hwdb.d` befinden. So ist es auch möglich, den Dienst mit ganzen Paketen zu konfigurieren, die Regeln und hwdb-Dateien enthalten.

Der `udev-service-type` kann mit dateiartigen Objekten, die dieser Hierarchie folgen, erweitert werden. Um sie einfach zu erzeugen, gibt es die Prozeduren `udev-rule` und `file->udev-rule`, um udev-Regeln bereitzustellen, sowie `udev-hardware` und `file->udev-hardware`, um Hardwarebeschreibungsdateien bereitzustellen.

Innerhalb der Betriebssystemdeklaration kann der Diensttyp mit den Prozeduren `udev-rules-service` und `udev-hardware-service` erweitert werden.

udev-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration von udev repräsentiert.

udev (Vorgabe: `eudev`) (Typ: dateiartig)

Das Paketobjekt des udev-Dienstes. Zur Laufzeit wird dieses Paket benutzt und ist kompiliert für das Zielsystem. Um den Hardware-Index `hwdb.bin` zu erstellen, wird das für das aktuelle System kompilierte Paket auch beim Erzeugen der Systemdefinition benutzt.

debug? (Vorgabe: `#f`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Whether to enable debug output. The debug output is written to the system log, `/var/log/messages`.

rules (default: '()) (type: list-of-file-like)

Liste von dateiartigen Objekten mit udev-Regeln in einem Unterverzeichnis.

hardware (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Dateiartigen)

Liste von dateiartigen Objekten mit udev-Hardwarebeschreibungsdateien in einem Unterverzeichnis.

udev-rule Dateiname Inhalt [Prozedur]

Liefert eine udev-Regeldatei mit dem angegebenen *Dateinamen*, in der die vom Literal *Inhalt* definierten Regeln stehen.

Im folgenden Beispiel wird eine Regel für ein USB-Gerät definiert und in der Datei `90-usb-ding.rules` gespeichert. Mit der Regel wird ein Skript ausgeführt, sobald ein USB-Gerät mit der angegebenen Produktkennung erkannt wird.

```
(define %beispiel-udev-rule
  (udev-rule
    "90-usb-ding.rules"
    (string-append "ACTION==\"add\", SUBSYSTEM==\"usb\", "
                  "ATTR{product}==\"Beispiel\", "
                  "RUN+=\"/pfad/zum/skript\")"))
```

udev-hardware Dateiname Inhalt [Prozedur]

Liefert eine udev-Hardwarebeschreibungsdatei mit dem angegebenen *Dateinamen*, in der die Hardwareinformationen *Inhalt* stehen.

udev-rules-service Name Regeln [#:groups ()] [Prozedur]

Liefert einen Dienst, der den Dienst vom Typ `udev-service-type` um die *Regeln* erweitert und den Dienst vom Typ `account-service-type` um die unter `#:groups` angegebenen Systembenutzergruppen. Dazu wird ein Diensttyp `name-udev-rules` für den einmaligen Gebrauch erzeugt, den der zurückgelieferte Dienst instanziert.

Hier zeigen wir, wie damit `udev-service-type` um die vorher definierte Regel `%beispiel-udev-rule` erweitert werden kann.

```
(operating-system
  ;;
  (services
    (cons (udev-rules-service 'usb-ding %beispiel-udev-rule)
          %desktop-services)))
```

udev-hardware-service Name Hardware [Prozedur]

Liefert einen Dienst, der den Dienst vom Typ `udev-service-type` um die *Hardware* erweitert. Sein Dienstname ist `name-udev-hardware`.

file->udev-rule Dateiname Datei [Prozedur]

Liefert eine Datei mit udev-Regeln mit dem angegebenen *Dateinamen*, in der alle in der *Datei*, einem dateiartigen Objekt, definierten Regeln stehen.

Folgendes Beispiel stellt dar, wie wir eine bestehende Regeldatei verwenden können.

```
(use-modules (guix download)      ;für url-fetch
            (guix packages)       ;für origin
            ...)

(define %android-udev-rules
  (file->udev-rule
    "51-android-udev.rules"
    (let ((version "20170910"))
      (origin
```

```
(method url-fetch)
(uri (string-append "https://raw.githubusercontent.com/M0Rf30/" "■
" "android-udev-rules/" version "/51-android.rules"))■
(sha256
(base32 "0lmmagpyb6xsq6zcr2w1cyx9qmjqmajkvrbhjx32gqf1d9is003")))))■
```

Weil auch Guix-Paketdefinitionen unter den *rules* aufgeführt werden können, um die udev-Regeln um diejenigen Definitionen zu ergänzen, die im Unterverzeichnis *lib/udev/rules.d* des jeweiligen Pakets aufgeführt sind, hätten wir statt des bisherigen Beispiels zu *file->udev-rule* also auch das Paket *android-udev-rules* benutzen können, das in Guix im Modul (*gnu packages android*) vorhanden ist.

file->udev-hardware *Dateiname Datei* [Prozedur]
Liefert eine udev-Hardwarebeschreibungsdatei mit dem angegebenen *Dateinamen*, in der alle in der *Datei*, einem dateiartigen Objekt, definierten Regeln stehen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie dieses Paket *android-udev-rules* benutzt werden kann, damit das „Android-Tool“ *adb* Geräte erkennen kann, ohne dafür Administratorrechte vorzusetzen. Man sieht hier auch, wie die Benutzergruppe *adbusers* erstellt werden kann, die existieren muss, damit die im Paket *android-udev-rules* definierten Regeln richtig funktionieren. Um so eine Benutzergruppe zu erzeugen, müssen wir sie sowohl unter den *supplementary-groups* unserer *user-account*-Deklaration aufführen als auch sie im *groups*-Feld der *udev-rules-service*-Prozedur aufführen.

```
(use-modules (gnu packages android) ;für android-udev-rules
(gnu system shadow) ;für user-group
...)

(operating-system
;;
(users (cons (user-account
;;
(supplementary-groups
'("adbusers" ;für adb
"wheel" "netdev" "audio" "video"))))

;;
(services
(cons (udev-rules-service 'android android-udev-rules
#:groups '("adbusers"))
%desktop-services)))
```

urandom-seed-service-type [Variable]
Etwas Entropie in der Datei *%random-seed-file* aufsparen, die als Startwert (als sogenannter „Seed“) für */dev/urandom* dienen kann, nachdem das System neu gestartet wurde. Es wird auch versucht, */dev/urandom* beim Hochfahren mit Werten aus */dev/hwrng* zu starten, falls */dev/hwrng* existiert und lesbar ist.

%random-seed-file [Variable]

Der Name der Datei, in der einige zufällige Bytes vom *urandom-service* abgespeichert werden, um sie nach einem Neustart von dort als Startwert für `/dev/urandom` auslesen zu können. Als Vorgabe wird `/var/lib/random-seed` verwendet.

gpm-service-type [Variable]

Dieser Typ wird für den Dienst verwendet, der GPM ausführt, den *General-Purpose Mouse Daemon*, welcher zur Linux-Konsole Mausunterstützung hinzufügt. GPM ermöglicht es seinen Benutzern, auch in der Konsole die Maus zu benutzen und damit etwa Text auszuwählen, zu kopieren und einzufügen.

Der Wert für Dienste dieses Typs muss eine `gpm-configuration` sein (siehe unten). Dieser Dienst gehört *nicht* zu den `%base-services`.

gpm-configuration [Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration von GPM.

options (Vorgabe: `%default-gpm-options`)

Befehlszeilenoptionen, die an `gpm` übergeben werden. Die vorgegebenen Optionen weisen `gpm` an, auf Maus-Ereignisse auf der Datei `/dev/input/mice` zu lauschen. Siehe Abschnitt ‘‘Command Line’’ in *gpm manual* für weitere Informationen.

gpm (Vorgabe: `gpm`)

Das GPM-Paket, was benutzt werden soll.

guix-publish-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für `guix publish` (siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255). Sein Wert muss ein `guix-publish-configuration`-Objekt sein, wie im Folgenden beschrieben.

Hierbei wird angenommen, dass `/etc/guix` bereits ein mit `guix archive --generate-key` erzeugtes Schlüsselpaar zum Signieren enthält (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75). Falls nicht, wird der Dienst beim Starten fehlschlagen.

guix-publish-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des ‘‘`guix publish`’’-Dienstes repräsentiert.

guix (Vorgabe: `guix`)

Das zu verwendende Guix-Paket.

port (Vorgabe: 80)

Der TCP-Port, auf dem auf Verbindungen gelauscht werden soll.

host (Vorgabe: "localhost")

Unter welcher Rechneradresse (welchem ‘‘Host’’, also welcher Netzwerkschnittstelle) auf Verbindungen gelauscht wird. Benutzen Sie "0.0.0.0", wenn auf allen verfügbaren Netzwerkschnittstellen gelauscht werden soll.

advertise? (Vorgabe: `#f`)

Steht dies auf wahr, wird anderen Rechnern im lokalen Netzwerk über das Protokoll DNS-SD unter Verwendung von Avahi mitgeteilt, dass dieser Dienst zur Verfügung steht.

Dadurch können in der Nähe befindliche Guix-Maschinen mit eingeschalteter Ermittlung (siehe oben die `guix-configuration`) diese Instanz von `guix publish` entdecken und Substitute darüber beziehen.

compression (Vorgabe: '("gzip" 3) ("zstd" 3))

Dies ist eine Liste von Tupeln aus Kompressionsmethode und -stufe, die zur Kompression von Substituten benutzt werden. Um zum Beispiel alle Substitute mit *beiden*, sowohl lzip auf Stufe 7 und gzip auf Stufe 9, zu komprimieren, schreiben Sie:

```
'(("lzip" 7) ("gzip" 9))
```

Auf Stufe 9 ist das Kompressionsverhältnis am besten, auf Kosten von hoher Prozessorauslastung, während auf Stufe 1 eine schnelle Kompression erreicht wird. Siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255, für weitere Informationen zu den verfügbaren Kompressionsmethoden und ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.

Wird eine leere Liste angegeben, wird Kompression abgeschaltet.

nar-path (Vorgabe: "nar")

Der URL-Pfad, unter dem „Nars“ zum Herunterladen angeboten werden. Siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255, für Details.

cache (Vorgabe: #f)

Wenn dies `#f` ist, werden Archive nicht zwischengespeichert, sondern erst bei einer Anfrage erzeugt. Andernfalls sollte dies der Name eines Verzeichnisses sein – z.B. `"/var/cache/guix/publish"` –, in das `guix publish` fertige Archive und Metadaten zwischenspeichern soll. Siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255, für weitere Informationen über die jeweiligen Vor- und Nachteile.

workers (Vorgabe: #f)

Ist dies eine ganze Zahl, gibt es die Anzahl der Worker-Threads an, die zum Zwischenspeichern benutzt werden; ist es `#f`, werden so viele benutzt, wie es Prozessoren gibt. Siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255, für mehr Informationen.

cache-bypass-threshold (Vorgabe: 10 MiB)

Wenn `cache` wahr ist, ist dies die Maximalgröße in Bytes, die ein Store-Objekt haben darf, damit `guix publish` den Zwischenspeicher umgehen darf, falls eine Suche darin mit negativem Ergebnis ausfällt („Cache Miss“). Siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255, für weitere Informationen.

ttl (Vorgabe: #f)

Wenn dies eine ganze Zahl ist, bezeichnet sie die *Time-to-live* als die Anzahl der Sekunden, die heruntergeladene veröffentlichte Archive zwischengespeichert werden dürfen. Siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255, für mehr Informationen.

negative-ttl (Vorgabe: #f)

Wenn dies eine ganze Zahl ist, bezeichnet sie die *Time-to-live* für erfolglose (negative) Suchen, als Anzahl der Sekunden. Siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von guix publish], Seite 255, für mehr Informationen.

rngd-service-type [Variable]

Diensttyp des Dienstes, um das **rngd**-Programm aus den **rng-tools** auszuführen. Sein Wert ist ein <rngd-configuration>-Objekt.

rngd-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von **rngd** repräsentiert.

rng-tools (Vorgabe: **rng-tools**) (Typ: dateiartig)

Paketobjekt mit dem **rngd**-Programm aus den **rng-tools**.

device (Vorgabe: "/dev/hwrng") (Typ: Zeichenkette)

Der Pfad zum Gerät, das zum Entropie-Pool des Kernels hinzugefügt werden soll. Dieser Dienst wird fehlschlagen, falls das mit *device* bezeichnete Gerät nicht existiert.<

pam-limits-service-type [Variable]

Diensttyp des Dienstes, der eine Konfigurationsdatei für das **pam_limits**-Modul (http://linux-pam.org/Linux-PAM-html/sag-pam_limits.html) installiert. Der Wert des Dienstes ist eine Liste von **pam-limits-entry**-Werten, die benutzt werden können, um **ulimit**-Limits und **nice**-Prioritäten für Benutzersitzungen festzulegen. Vorgegeben ist, dass der Wert die leere Liste ist.

Die folgenden Limit-Definitionen setzen zwei harte und weiche Limits für alle Anmeldesitzungen für Benutzer in der **realtime**-Gruppe.

```
(service pam-limits-service-type
  (list
    (pam-limits-entry "@realtime" 'both 'rtprio 99)
    (pam-limits-entry "@realtime" 'both 'memlock 'unlimited)))■
```

Der erste Eintrag erhöht die maximale Echtzeit-Priorität für unprivilegierte Prozesse ohne zusätzliche Berechtigungen; der zweite Eintrag hebt jegliche Einschränkungen des maximalen Adressbereichs auf, der im Speicher reserviert werden darf. Diese Einstellungen werden in dieser Form oft für Echtzeit-Audio-Systeme verwendet.

Ein weiteres nützliches Beispiel stellt das Erhöhen der Begrenzung dar, wie viele geöffnete Dateideskriptoren auf einmal benutzt werden können:

```
(service pam-limits-service-type
  (list
    (pam-limits-entry "*" 'both 'nofile 100000)))
```

Im Beispiel oben steht das Sternchen dafür, dass die Beschränkung für alle Benutzer gelten soll. Es ist wichtig, dass Sie darauf achten, dass der Wert *nicht* größer als der Höchstwert des Systems ist, der in der Datei **/proc/sys/fs/file-max** zu finden ist, denn sonst könnten sich Benutzer *nicht* mehr anmelden. Weitere Informationen über Schranken im Pluggable Authentication Module (PAM) bekommen Sie, wenn Sie die Handbuchseite im **linux-pam**-Paket lesen.

greentd-service-type [Variable]

greentd (<https://git.sr.ht/~kennylevinsen/greentd>) ist ein minimaler und flexibler Daemon zur Anmeldeverwaltung, der *nicht* voraussetzt, dass zu startende Programme außergewöhnliche Anforderungen erfüllen müssen.

Wenn Sie etwas von der Shell in einer virtuellen Konsole aufrufen können, dann kann greentd das auch aufrufen. Wenn dem Programm ein einfaches JSON-basiertes Protokoll zur Interprozesskommunikation beigebracht werden kann, kann es für die Anmeldung verwendet werden als „Greeter“.

greentd-service-type steuert die Infrastruktur bei, um Nutzer anzumelden. Dazu gehört:

- **greentd-PAM-Dienst**
- Eine besondere Variation von **pam-mount**, mit der das **XdG_RUNTIME_DIR**-Verzeichnis eingebunden wird

Hier ist ein Beispiel, wie Sie von **mingetty-service-type** auf **greentd-service-type** umsteigen können und wie verschiedene Terminals eingerichtet werden könnten:

```
(append
  (modify-services %base-services
    (delete login-service-type)
    (delete mingetty-service-type))
  (list
    (service greentd-service-type
      (greentd-configuration
        (terminals
          (list
            (greentd-terminal-configuration (terminal-vt "1") (terminal-switch)
              (extra-env '("MEINE_VAR" . "1")))
              (xdg-env? #f))))))
        (default-session-command
          (greentd-agreety-session
            (command
              (greentd-user-session
                (extra-env '("MEINE_VAR" . "1")))
                (xdg-env? #f))))))
      (greentd-terminal-configuration
        (terminal-vt "3")
        (default-session-command
          (greentd-agreety-session
            (command
              (greentd-user-session
                (extra-env '("MEINE_VAR" . "1")))
                (xdg-env? #f)))))))
```

```

        (command (file-append zsh "/bin/zsh"))
        (command-args '("-l"))
        (extra-env '("MEINE_VAR" . "1"))
        (xdg-env? #f))))))
;; wir können jeden ausführbaren Befehl zum Greeter machen
(greentd-terminal-configuration
  (terminal-vt "4")
  (default-session-command (program-file "nichts-tun-greeter" #~(e
(greentd-terminal-configuration (terminal-vt "5"))
(greentd-terminal-configuration (terminal-vt "6"))))))■
;; mingetty-service-type kann auch parallel benutzt werden;
;; wenn man das will, sollte man (delete login-service-type)
;; oben weglassen
#| (service mingetty-service-type (mingetty-configuration (tty "tty8")))) |#)■

greentd-configuration [Datentyp]
Das Verbundobjekt mit der Konfiguration des greentd-service-type.

motd Ein dateiartiges Objekt, das die „Message of the Day“ enthält.

allow-empty-passwords? (Vorgabe: #t)
Leere Passwörter standardmäßig zulassen, damit sich neue Anwender anmelden können, direkt nachdem das Benutzerkonto „root“ für den Administrator angelegt wurde.

terminals (Vorgabe: '())
Eine Liste von greentd-terminal-configuration für jedes Terminal, für das greentd gestartet werden soll.

greeter-supplementary-groups (Vorgabe: '())
Die Liste der Gruppen, zu denen das Benutzerkonto greeter hinzugefügt werden soll. Zum Beispiel:
(greeter-supplementary-groups '("seat" "video"))

Beachten Sie, diese Aktion schlägt fehl, wenn es die Gruppe seat nicht gibt.

greentd-terminal-configuration [Datentyp]
Verbundobjekt zur Konfiguration des greentd-Daemons auf einem der Terminals.

greentd (Vorgabe: greentd)
Das zu verwendende greentd-Paket.

extra-shepherd-requirement (Vorgabe: '())
Mit dieser Option können Sie als eine Liste von Symbolen zusätzliche Shepherd-Dienste benennen, von welchen dieser Dienst abhängen soll. Beispielsweise geben Sie hier 'seatd oder 'elogind an, wenn es sich bei der Terminal-Sitzung um einen grafischen Greeter handelt.

config-file-name
Welchen Namen die Konfigurationsdatei des greentd-Daemons bekommen soll. Im Allgemeinen wird er automatisch aus dem Wert von terminal-vt abgeleitet.
```

log-file-name

Welchen Namen die Protokolldatei des `greentd`-Daemons bekommen soll.
Im Allgemeinen wird er automatisch aus dem Wert von `terminal-vt` abgeleitet.

terminal-vt (Vorgabe: "7")

Auf welchem virtuellen Terminal das hier läuft. Wir empfehlen, ein bestimmtes VT zu wählen und Konflikte zu vermeiden.

terminal-switch (Vorgabe: #f)

Ob dieses Terminal beim Start von `greentd` aktiv gemacht werden soll.

source-profile? (Vorgabe: #t)

Ob `/etc/profile` und `~/.profile` mit `source` geladen werden sollen, wenn die Dateien existieren.

initial-session-user (default: '#f')

The user to use for running the initial session, if any.

initial-session-command (default: #f)

The command to run the first time the greeter starts up, to auto-login. For that to be useful, you should also set `initial-session-user`. Then, `greentd` will automatically log in with that user and execute that command. When you eventually log out again, the regular greeter will appear.

default-session-user (Vorgabe: "greeter")

Mit welchem Benutzerkonto der Greeter ausgeführt werden soll.

default-session-command (Vorgabe: (greentd-agreety-session))

Dafür können Sie entweder eine `greentd-agreety-session`, eine `greentd-wlgreet-sway-session` oder eine `greentd-gtkgreet-sway-session` angeben oder ein dateiartiges Objekt als Greeter benutzen.

greentd-user-session

[Datentyp]

Verbundsobjekt für die Konfiguration des Befehls für die Benutzersitzung. Für Greeter muss der Benutzerbefehl auf die eine oder andere Weise angegeben werden. `greentd-user-session` bietet einen gemeinsamen Befehl dafür. Benutzer sollten POSIX-Shellbefehle wie `bash` bevorzugen, die eine richtige Benutzerterminalshell, eine Fensterverwaltung oder Desktop-Arbeitsumgebung mit deren eigenem Mechanismus starten können, zum Beispiel über `~/.bashrc` im Fall von Bash.

command (Vorgabe: (file-append bash "/bin/bash"))

Der bei erfolgreicher Anmeldung durch `agreety` auszuführende Befehl.

command-args (Vorgabe: '("-l"))

Die Befehlszeilenargumente, die an den `command`-Befehl übergeben werden.

extra-env (Vorgabe: '())

Zusätzliche Umgebungsvariable, die bei der Anmeldung gesetzt werden sollen.

xdg-session-type (Vorgabe: "tty")

Welchen Wert XDG_SESSION_TYPE haben soll. Die Benutzerumgebung kann sich abhängig von diesem Wert anders einrichten (normalerweise über .bashrc oder Ähnliches).

xdg-env? (Vorgabe: #t)

Wenn es auf wahr steht, werden XDG_RUNTIME_DIR und XDG_SESSION_TYPE gesetzt, bevor command ausgeführt wird. Es ist zu bedenken, dass die Variablen in extra-env sofort anschließend gesetzt werden und somit Vorrang haben.

greentd-agreety-session

[Datentyp]

Verbundstyp zur Konfiguration des greentd-Greeters agreety.

agreety (Vorgabe: greentd)

Das Paket mit dem Befehl agreety.

command (Vorgabe: (greentd-user-session))

Der bei erfolgreicher Anmeldung durch agreety auszuführende Befehl, als Instanz von greentd-user-session.

greentd-wlgreet-configuration

[Datentyp]

Allgemeiner Verbundstyp zur Konfiguration des greentd-Greeters wlgreet.

output-mode (Vorgabe: "all")

Was für die Option outputMode in die TOML-Konfigurationsdatei eingetragen wird.

scale (Vorgabe: 1)

Was für die Option scale in die TOML-Konfigurationsdatei eingetragen wird.

background (Vorgabe: '(0 0 0 0.9))

Eine RGBA-Liste, die die Hintergrundfarbe der Anmeldeaufforderung angibt.

headline (Vorgabe: '(1 1 1 1))

Eine RGBA-Liste, die die Farbe der Titelzeile in der Benutzeroberfläche angibt.

prompt (Vorgabe: '(1 1 1 1))

Eine RGBA-Liste, die die Farbe von Aufforderungen in der Benutzeroberfläche angibt.

prompt-error (Vorgabe: '(1 1 1 1))

Eine RGBA-Liste, die die Farbe von Fehlern in der Benutzeroberfläche angibt.

border (Vorgabe: '(1 1 1 1))

Eine RGBA-Liste, die die Farbe von Umrandungen in der Benutzeroberfläche angibt.

greentd-wlgreet-sway-session [Datentyp]

Verbundstyp zur auf Sway bezogenen Konfiguration des greetd-Greeters wlgreet.

wlgreet-session (Vorgabe: (greentd-wlgreet-session))

Ein Verbundsobjekt vom Typ `greentd-wlgreet-session`, das die allgemeine wlgreet-Konfiguration enthält, zusätzlich zur auf Sway bezogenen `greentd-wlgreet-sway-session`.

sway (Vorgabe: `sway`)

Das Paket mit dem Befehl `sway`.

sway-configuration (Vorgabe: #f)

Ein dateiartiges Objekt, das eine Sway-Konfigurationsdatei enthält, die dem Pflichtteil der Konfiguration vorangestellt wird.

wlgreet (Vorgabe: `wlgreet`)

Das Paket mit dem Befehl `wlgreet`.

wlgreet-configuration (Vorgabe: (greentd-wlgreet-configuration))

Die Konfiguration von `wlgreet`, repräsentiert als `greentd-wlgreet-configuration`.

command (Vorgabe: (greentd-user-session))

Der bei erfolgreicher Anmeldung durch `wlgreet` auszuführende Befehl, als Instanz von `greentd-user-session`.

Hier ist ein Beispiel, wie Sie greetd unter Verwendung von wlgreet und Sway konfigurieren können:

```
(greentd-configuration
  ;; Der grafische Greeter braucht zusätzliche Gruppenzugehörigkeiten.■
  (greeter-supplementary-groups (list "video" "input" "seat"))
  (terminals
    (list (greentd-terminal-configuration
      ;; Sway braucht den seatd-Dienst.
      (extra-shepherd-requirement '(seatd))
      (terminal-vt "1")
      (terminal-switch #t)
      (default-session-command
        (greentd-wlgreet-sway-session
          (sway-configuration
            ;; Optional weitere Sway-Konfigurationen.
            (local-file "sway-greetd.conf"))))))))
```

greentd-gtkgreet-sway-session [Datentyp]

Verbundstyp zur Konfiguration des greetd-Greeters gtkgreet. Er wird wie folgt benutzt:

```
(greentd-configuration
  ;; Der grafische Greeter braucht zusätzliche Gruppenzugehörigkeiten.■
  (greeter-supplementary-groups (list "video" "input" "seat"))
  (terminals
    (list (greentd-terminal-configuration
```

```
; ; Sway braucht den seatd-Dienst.
(extra-shepherd-requirement '(seatd))
(terminal-vt "1")
(terminal-switch #t)
(default-session-command
(greetd-gtkgreet-sway-session
(command
(greetd-user-session
;; Optional wird an .bashrc signalisiert, dass wir gerne den
;; Wayland-Compositor hätten.
(xdg-session-type "wayland"))))))))
```

sway (Vorgabe: **sway**)

Das Paket mit den Befehlen **sway** und **swaymsg**.

sway-configuration (Vorgabe: **#f**)

Zusätzliche dateiartige Konfiguration für Sway, die eingebunden wird, bevor der Greeter ausgeführt wird.

gtkgreet (Vorgabe: **gtkgreet**)

Das Paket mit dem Befehl **gtkgreet**.

gtkgreet-style (Vorgabe: **#f**)

Zusätzliche dateiartige CSS-Stylesheet, um das Aussehen von GTK anzupassen.

command (Vorgabe: **(greetd-user-session)**)

Der bei erfolgreicher Anmeldung durch **gtkgreet** auszuführende Befehl, als Instanz von **greetd-user-session**.

11.10.2 Geplante Auftragsausführung

Oft müssen Sie Systemaufgaben wiederholt laufen lassen. Dazu können Sie Shepherds *Timer* verwenden oder den früheren, etwas weniger vielseitigen *mcron*-Dienst.

11.10.2.1 Shepherd-Timer

Shepherd ermöglicht, Aufträge (sogenannte „Jobs“) wiederholt ausführen zu lassen, indem Sie *Timer* definieren, eine besondere Art von Dienst. Ein Shepherd-Timer kann wie andere Shepherd-Dienste definiert werden, aber mit bestimmten **start**- und **stop**-Methoden (siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794):

```
; ; Wir definieren einen Timer, auf ausführlich.
(shepherd-service
(provision '(updatedb))
(requirement '(user-processes))
(modules '((shepherd service timer)))
(start #~(make-timer-constructor
;; Täglich um 3 Uhr morgens (in Vixie-cron-Syntax).
(cron-string->calendar-event "0 3 * * *")
(command '($(file-append findutils "/bin/updatedb")))
#:wait-for-termination? #t))
```

```
(stop #'(make-timer-destructor))
(documentation "'updatedb' immer wieder wiederholen.")
(actions (list shepherd-trigger-action)))
```

Das ist ganz schön viel zu schreiben, aber es gibt dafür auch eine gleichbedeutende kurze Schreibweise:

```
;; Gleichbedeutenden Timer definieren in kurz.  
(shepherd-timer '(updatedb) "0 3 * * *"  
                  #~(##(file-append findutils "/bin/updatedb"))  
                  #:requirement '(user-processes))
```

Diese Prozedur ist folgendermaßen definiert:

shepherd-timer provision schedule command [*#:requirement* '()'] [Procedure]
[*#:documentation*

%default-timer-documentation] Return a Shepherd service with the given *provision* periodically running *command*, a list-valued gexp, according to *schedule*, a string in Vixie cron syntax or a gexp providing a Shepherd calendar event. *documentation* is the string that appears when running `herd doc service`.

The example below shows how to define a timer and to add it to your operating system configuration.

```

(use-modules (gnu))
(use-service-modules shepherd)
(use-package-modules base)

(define updatedb-timer
  ;; Run 'updatedb' at 3AM everyday.
  (shepherd-timer '(updatedb)
    "0 3 * * *" ;Vixie cron syntax
    #~(#$(file-append findutils "/bin/updatedb")
        "--prunepaths=/tmp /var/tmp /gnu/store")
    #:requirement '(user-processes)))

(define garbage-collection-timer
  ;; Run 'guix gc' everyday at 5AM.
  (shepherd-timer '(garbage-collection)
    #~(calendar-event #:hours '(5) #:minutes '(0))
    #~("/run/current-system/profile/bin/guix"
        "gc" "-F" "10G")
    #:requirement '(guix-daemon)))

(operating-system
  ;;
  ;;

  ;; Extend the Shepherd service with additional timers
  ;; using 'simple-service'.
  (services (cons (simple-service 'my-timers
    shepherd-root-service-type

```

```
(list garbage-collection-timer
      updatedb-timer)
%base-services)))
```

The resulting system contains these two services, which can be inspected with `herd status`. They can also be triggered manually:

```
herd trigger garbage-collection
```

Siehe Abschnitt “Timers” in *Handbuch von GNU Shepherd* für weitere Informationen zu Shepherd-Timern.

11.10.2.2 Mcron

Alternativ enthält das Modul (`gnu services mcron`) eine Schnittstelle zu GNU mcron, einem Daemon, der gemäß einem vorher festgelegten Zeitplan Aufträge ausführt (siehe *GNU mcron*). GNU mcron ist ähnlich zum traditionellen `cron`-Daemon aus Unix; der größte Unterschied ist, dass mcron in Guile Scheme implementiert ist. Es bietet insgesamt weniger Komfort als Shepherd-Timer: einzelne Aufträge können *nicht* von bestimmten Shepherd-Diensten abhängen, protokolliert wird nur grob (in einer Datei für alle Aufträge), die Aufträge kann man dort *nicht* untersuchen, anpassen oder manuell auslösen.

Anmerkung: Aus den oben genannten Gründen empfehlen wir, dass Sie Shepherd-Timer verwenden statt mcron, wenn Sie Aufgaben wiederholen müssen.

Das folgende Beispiel definiert ein Betriebssystem, das täglich die Befehle `updatedb` (siehe Abschnitt “Invoking `updatedb`” in *Finding Files*) und `guix gc` (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62) ausführt sowie den Befehl `mkid` im Namen eines „unprivilegierten“ Nutzers ohne besondere Berechtigungen laufen lässt (siehe Abschnitt “`mkid invocation`” in *ID Database Utilities*). Zum Anlegen von Auftragsdefinitionen benutzt es G-Ausdrücke, die dann an mcron übergeben werden (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

```
(use-modules (guix) (gnu) (gnu services mcron))
(use-package-modules base idutils)

(define updatedb-job
  ;; 'updatedb' jeden Tag um 3 Uhr morgens ausführen. Hier schreiben wir
  ;; die vom Auftrag durchzuführende Aktion als eine Scheme-Prozedur.
  #~(job '(next-hour '(3))
         (lambda ()
           (system* (string-append #$findutils "/bin/updatedb")
                     "--prunepaths=/tmp /var/tmp /gnu/store"))
         "updatedb"))

(define garbage-collector-job
  ;; Jeden Tag 5 Minuten nach Mitternacht Müll sammeln gehen.
  ;; Die Aktion des Auftrags ist ein Shell-Befehl.
  #~(job "5 0 * * *" ;Vixie-cron-Syntax
        "guix gc -F 1G"))
```

```
(define idutils-job
  ;; Die Index-Datenbank des Benutzers "charlie" um 12:15 Uhr und
  ;; 19:15 Uhr aktualisieren. Dies wird aus seinem Persönlichen
  ;; Ordner heraus ausgeführt.
  #~(job '(next-minute-from (next-hour '(12 19)) '(15))
         (string-append #$idutils "/bin/mkid src")
         #:user "charlie"))

(operating-system
  ;;
  ;;

  ;; In den %BASE-SERVICES kommt bereits eine Instanz des
  ;; 'mcrond-service-type' vor. Wir erweitern sie um weitere
  ;; Aufträge mit einem 'simple-service'.
  (services (cons (simple-service 'my-cron-jobs
                                    mcrond-service-type
                                    (list garbage-collector-job
                                          updatedb-job
                                          idutils-job))
                  %base-services)))

```

Tipp: Wenn Sie die Aktion einer Auftragsspezifikation als eine Prozedur angeben, sollten Sie ausdrücklich einen Namen für den Auftrag im dritten Argument angeben, wie oben im Beispiel zum `updatedb-job` gezeigt. Andernfalls wird für den Auftrag nur „Lambda function“ in der Ausgabe von `herd schedule mcrond` angezeigt, was viel zu wenig Aussagekraft hat!

Tipp: Benutzen Sie *nicht* die Guile-Prozeduren `exec1`, `execle` oder `execl1` in Auftragsspezifikationen, sonst wäre `mcrond` nicht in der Lage, auszugeben, mit welchem Status der Auftrag abgeschlossen wurde.

Wenn Sie einen komplexeren Auftrag mit Scheme-Code auf oberster Ebene festlegen möchten, um zum Beispiel eine `use-modules`-Form einzuführen, können Sie Ihren Code in ein separates Programm verschieben, indem Sie die Prozedur `program-file` aus dem Modul (`guix gexp`) benutzen (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188). Das folgende Beispiel veranschaulicht dies.

```
(define %batterie-alarm-auftrag
  ;; Piepsen, wenn die Akkuladung in Prozent unter %MIN-NIVEAU fällt.
  #~(job
      '(next-minute (range 0 60 1))
      #$(program-file
          "batterie-alarm.scm"
          (with-imported-modules (source-module-closure
                                  '((guix build utils)))
          #~(begin
              (use-modules (guix build utils)
                          (ice-9 popen)
                          (ice-9 regex)
                          (ice-9 textual-ports)
```

```
(srfi srfi-2))
(define %min-niveau 20)
(setenv "LC_ALL" "C") ;Ausgabe auf Englisch
(and-let* ((input-pipe (open-pipe*
                        OPEN_READ
                        #$(file-append acpi "/bin/acpi")))
           (ausgabe (get-string-all input-pipe)))
           (m (string-match "Discharging, ([0-9]+)%" ausgabe)))
           (niveau (string->number (match:substring m 1)))
           ((< niveau %min-niveau)))
  (format #t "Warnung: Batterieladung nur noch (~a)%~%" niveau)
  (invoke #$(file-append beep "/bin/beep") "-r5"))))))
```

Siehe Abschnitt “Guile Syntax” in *GNU mcron* für weitere Informationen zu mcron-Auftragsspezifikationen. Nun folgt die Referenz des mcron-Dienstes.

Wenn das System läuft, können Sie mit der Aktion `schedule` des Dienstes visualisieren lassen, welche mcron-Aufträge als Nächstes ausgeführt werden:

```
# herd schedule mcron
```

Das vorangehende Beispiel listet die nächsten fünf Aufgaben auf, die ausgeführt werden, aber Sie können auch angeben, wie viele Aufgaben angezeigt werden sollen:

```
# herd schedule mcron 10
```

mcron-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp des mcron-Dienstes. Als Wert verwendet er ein mcron-configuration-Objekt.

Dieser Diensttyp kann als Ziel einer Diensterweiterung verwendet werden, die ihn mit zusätzlichen Auftragsspezifikationen versorgt (siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompositionen], Seite 784). Mit anderen Worten ist es möglich, Dienste zu definieren, die weitere mcron-Aufträge ausführen lassen.

mcron-configuration [Datentyp]

Verfügbare mcron-configuration-Felder sind:

mcron (Vorgabe: mcron) (Typ: dateiartig)

Welches mcron-Paket benutzt werden soll.

jobs (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-G-Ausdrücken)

Dies muss eine Liste von G-Ausdrücken sein (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), die jeweils einer mcron-Auftragsspezifikation (der Spezifikation eines „Jobs“) entsprechen (siehe Abschnitt “Syntax” in *GNU mcron*).

log? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Lässt Protokolle auf die Standardausgabe schreiben.

log-file (Vorgabe: "/var/log/mcron.log") (Typ: Zeichenkette)

Der Ort der Protokolldatei.

log-format (Vorgabe: "~1@*~a ~a: ~a~%") (Typ: Zeichenkette)

Eine Formatzeichenkette gemäß (`ice-9 format`) für die Protokollnachrichten. Mit dem Vorgabewert werden Nachrichten in der Form

‘*Prozesskennung Name: Nachricht*’ geschrieben (siehe Abschnitt “Invoking mcron” in *GNU mcron*). Außerdem schreibt GNU Shepherd vor jeder Nachricht einen Zeitstempel.

date-format (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Formatzeichenkette gemäß (**srfi srfi-19**) für das Datum.

11.10.3 Log-Rotation

Protokolldateien wie die in `/var/log` neigen dazu, bis ins Unendliche zu wachsen, deshalb ist es eine gute Idee, sie von Zeit zu Zeit zu *rotieren* – d.h. ihren Inhalt in separaten Dateien zu archivieren, welche optional auch komprimiert werden. Das Modul (`gnu services admin`) stellt eine Schnittstelle zum von Shepherd mitgelieferten Protokollrotationsdienst bereit (siehe Abschnitt “Log Rotation Service” in *Handbuch von GNU Shepherd Manual*).

Dieser Protokollrotationsdienst wird als `log-rotation-service-type` zur Verfügung gestellt, der ein `log-rotation-configuration`-Verbundobjekt als dessen Wert entgegennimmt. In der Vorgabeeinstellung stellt er `log-rotation` bereit, als „zeitgesteuerter Dienst“ (Timer) von Shepherd, der regelmäßig läuft – vorgegeben ist einmal pro Woche. Die von Shepherd-Diensten erzeugten Protokollfateien erfasst er automatisch und externe Protokolldateien kann man ihn auch verwalten lassen. Es ist wie immer möglich, den Dienst zu untersuchen, um zu sehen, wann er laufen wird:

```
$ sudo herd status log-rotation
Status von log-rotation:
  Es läuft seit Mo 09 Dez 2024 15:27:47 CET (vor 2 Tagen).
  ...
Bevorstehende Timer-Alarme:
  So 15 Dez 2024 22:00:00 CET (in 4 Tagen)
  So 22 Dez 2024 22:00:00 CET (in 11 Tagen)
  So 29 Dez 2024 22:00:00 CET (in 18 Tagen)
```

Sie können außerdem mit `herd files log-rotation` Dateien auflisten, die rotiert werden sollen, und mit `herd trigger log-rotation` eine Rotation manuell auslösen.

Dieser Dienst gehört zu den `%base-services` und ist somit als aktiv vorgegeben, mit den vorgegebenen Einstellungen.

log-rotation-service-type [Variable]

This is the type of the log rotation service. Its associated value must be a `log-rotation-configuration` record, as discussed below.

log-rotation-configuration [Data Type]

Available `log-rotation-configuration` fields are:

provision (default: `(log-rotation)`) (type: list-of-symbols)
The name(s) of the log rotation Shepherd service.

requirement (default: `(user-processes)`) (type: list-of-symbols)
Dependencies of the log rotation Shepherd service.

calendar-event (type: gexp)

Gexp containing the *calendar event* when log rotation occurs. Siehe Abschnitt “Timers” in *The GNU Shepherd Manual*, for more information on calendar events.

external-log-files (default: ()) (type: list-of-strings)

List of file names, external log files that should also be rotated.

compression (default: zstd) (type: gexp-or-symbol)

The compression method used for rotated log files, one of ‘none’, ‘gzip’, and ‘zstd’. Alternatively, it can be a gexp that evaluates to a procedure; that procedure gets called with the file to be rotated.

expiry (type: gexp-or-integer)

Age in seconds after which a log file is deleted.

size-threshold (type: gexp-or-integer)

Size in bytes below which a log file is *not* rotated.

Manche Protokolldateien müssen einfach nur regelmäßig gelöscht werden, wenn sie alt geworden sind, ohne Sonderfälle und ohne Archivierung. Das trifft auf Erstellungsprotokolle zu, die `guix-daemon` unter `/var/log/guix/drvs` vorhält (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des `guix-daemon`], Seite 17). Der Dienst `log-cleanup` kann diesen Anwendungsfall übernehmen. Zum Beispiel ist Folgendes Teil der `%base-services` (siehe Abschnitt 11.10.1 [Basisdienste], Seite 310):

```
;; Regelmäßig alte Erstellungsprotokolle löschen.
(service log-cleanup-service-type
  (log-cleanup-configuration
    (directory "/var/log/guix/drvs")))
```

Dadurch sammeln sich Erstellungsprotokolle *nicht* bis in alle Ewigkeit an.

log-cleanup-service-type

[Variable]

Der Diensttyp des Dienstes, um alte Protokolldateien zu löschen. Sein Wert muss ein `log-cleanup-configuration`-Verbundobjekt sein, wie im Folgenden beschrieben.

log-cleanup-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp repräsentiert die Konfiguration, um Protokolldateien zu löschen.

directory

Der Name des Verzeichnisses mit den Protokolldateien.

expiry (Vorgabe: (* 6 30 24 3600))

Nach wie vielen Sekunden eine Datei für die Löschung vorgesehen ist (sechs Monate nach Vorgabe).

schedule (Vorgabe: "30 12 01,08,15,22 * *")

Schedule of the log cleanup job written either as a string in traditional cron syntax or as a gexp representing a Shepherd calendar event (siehe Abschnitt “Timers” in *The GNU Shepherd Manual*).

Anonip-Dienst

Anonip ist ein Datenschutz-Filter, der IP-Adressen aus den Protokollen von Web-Servern entfernt. Mit diesem Dienst wird eine FIFO erzeugt und jede Zeile, die in diese hinein geschrieben wird, wird mit anonip gefiltert und das gefilterte Protokoll in eine Zielfile übertragen.

Folgendes Beispiel zeigt, wie die FIFO `/var/run/anonip/https.access.log` eingerichtet wird und die gefilterte Protokolldatei `/var/log/anonip/https.access.log` geschrieben wird.

```
(service anonip-service-type
    (anonip-configuration
        (input  "/var/run/anonip/https.access.log")
        (output "/var/log/anonip/https.access.log")))
```

Richten Sie Ihren Web-Server so ein, dass er seine Protokolle in die FIFO unter `/var/run/anonip/https.access.log` schreibt, und Sie finden die anonymisierte Protokolldatei in `/var/web-logs/https.access.log` vor.

anonip-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration von anonip. Zu ihm gehören folgende Parameter:

anonip (Vorgabe: `anonip`)

Das anonip-Paket, das benutzt werden soll.

input Der Dateiname der zu verarbeitenden Eingabeprotokolldatei. Durch den Dienst wird eine FIFO erzeugt, die diesen Namen trägt. Der Web-Server sollte seine Protokolle in diese FIFO hinein schreiben.

output The file name of the processed log file. This file is subject to log rotation via the Shepherd's log rotation service (siehe Abschnitt 11.10.3 [Log-Rotation], Seite 341).

Die folgenden optionalen Einstellungen können Sie angeben:

debug? Print debug messages when `#true`.

skip-private?

Wenn das auf `#true` gesetzt ist, werden Adressen in privaten Adressbereichen *nicht* verborgen.

column Eine bei 1 beginnende Spaltennummer. Es werden IP-Adressen in der angegebenen Spalte verarbeitet (die Vorgabe ist Spalte 1).

replacement

Durch welche Zeichenkette ersetzt wird, wenn die IP-Adresse *nicht* erkannt wird; zum Beispiel `"0.0.0.0"`.

ipv4mask Anzahl der Bits, die in IPv4-Adressen verborgen werden.

ipv6mask Anzahl der Bits, die in IPv6-Adressen verborgen werden.

increment

Die IP-Adresse wird um diese Zahl erhöht. Vorgegeben ist null.

delimiter

Welche Zeichenkette der Trenner im Protokoll ist.

regex

Ein regulärer Ausdruck zur Erkennung von IP-Adressen. Er kann statt **column** benutzt werden.

11.10.4 Netzwerkeinrichtung

Durch das Modul (`gnu services networking`) werden Dienste zum Konfigurieren der Netzwerkschnittstellen und zum Einrichten der Netzwerkverbindung Ihrer Maschine bereitgestellt. Die Dienste decken unterschiedliche Arten ab, wie Sie Ihre Maschine einrichten können: Sie können eine statische Netzwerkkonfiguration einrichten, einen Client für das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) benutzen oder Daemons wie NetworkManager oder Connman einsetzen, mit denen der gesamte Vorgang automatisch abläuft, automatisch auf Änderungen an der Verbindung reagiert wird und eine abstrahierte Benutzerschnittstelle bereitgestellt wird.

Auf einem Laptop sind NetworkManager und Connman bei weitem die komfortabelsten Optionen, darum enthalten die vorgegebenen Dienste für Desktop-Arbeitsumgebungen NetworkManager (siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421). Für einen Server, eine virtuelle Maschine oder einen Container sind eine statische Netzwerkkonfiguration oder ein schlichter DHCP-Client meist angemessener.

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Dienste zur Netzwerkeinrichtung, die Ihnen zur Verfügung stehen, angefangen bei der statischen Netzwerkkonfiguration.

static-networking-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für statisch konfigurierte Netzwerkschnittstellen. Sein Wert muss eine Liste von `static-networking`-Verbundobjekten sein. Jedes deklariert eine Menge von Adressen, Routen und Links, wie im Folgenden gezeigt.

Hier sehen Sie die einfachst mögliche Konfiguration, die nur über eine einzelne Netzwerkkarte („Network Interface Controller“, NIC) eine Verbindung nur für IPv4 herstellt.

```
; ; Statische Netzwerkkonfiguration mit einer Netzwerkkarte, nur IPv4.■
(service static-networking-service-type
  (list (static-networking
    (addresses
      (list (network-address
        (device "eno1")
        (value "10.0.2.15/24"))))
    (routes
      (list (network-route
        (destination "default")
        (gateway "10.0.2.2"))))
    (name-servers '("10.0.2.3")))))
;
```

Obiges Code-Schnipsel kann ins `services`-Feld Ihrer Betriebssystemkonfiguration eingetragen werden (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275), um Ihre Maschine mit 10.0.2.15 als ihre IP-Adresse zu versorgen mit einer 24-Bit-Netzmaske für das lokale Netzwerk – also dass jede 10.0.2.x-Adresse im lokalen Netzwerk (LAN) ist. Kommunikation mit Adressen außerhalb des lokalen Netzwerks wird

über 10.0.2.2 geleitet. Rechnernamen werden über Anfragen ans Domain Name System (DNS) an 10.0.2.3 aufgelöst.

static-networking [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert eine statische Netzwerkkonfiguration.

Folgendes Beispiel zeigt, wie Sie die Konfiguration einer Maschine deklarieren, die nur über eine einzelne Netzwerkkarte („Network Interface Controller“, NIC), die als `eno1` verfügbar ist, über eine IPv4-Adresse und eine IPv6-Adresse verbunden ist:

```
;; Netzwerkkonfiguration mit einer Netzwerkkarte, IPv4 + IPv6.
(static-networking
  (addresses (list (network-address
    (device "eno1")
    (value "10.0.2.15/24"))
    (network-address
      (device "eno1")
      (value "2001:123:4567:101::1/64"))))
  (routes (list (network-route
    (destination "default")
    (gateway "10.0.2.2"))
    (network-route
      (destination "default")
      (gateway "2020:321:4567:42::1"))))
  (name-servers '("10.0.2.3"))))
```

Wenn Sie mit dem Befehl `ip` aus dem `iproute2`-Paket (<https://wiki.linuxfoundation.org/networking/iproute2>) von Linux-basierten Systemen vertraut sind, sei erwähnt, dass obige Deklaration gleichbedeutend damit ist, wenn Sie dies eingeben:

```
ip address add 10.0.2.15/24 dev eno1
ip address add 2001:123:4567:101::1/64 dev eno1
ip route add default via inet 10.0.2.2
ip route add default via inet6 2020:321:4567:42::1
```

Führen Sie für mehr Informationen `man 8 ip` aus. Alteingesessene GNU/Linux-Nutzer werden sicherlich wissen, wie sie das mit `ifconfig` und `route` machen, aber wir ersparen es Ihnen.

Für den Datentyp stehen folgende Felder zur Verfügung:

addresses

links (Vorgabe: '())

routes (Vorgabe: '())

Die Liste der `network-address`-, `network-link`- und `network-route`-Verbundsobjekte für dieses Netzwerk (siehe unten).

name-servers (Vorgabe: '())

Die Liste der IP-Adressen (als Zeichenketten) der DNS-Server. Diese IP-Adressen werden in `/etc/resolv.conf` geschrieben.

provision (Vorgabe: '`(networking)`)
 Wenn dies ein wahrer Wert ist, bezeichnet dies die Liste von Symbolen für den Shepherd-Dienst, der dieser Netzwerkkonfiguration entspricht.

requirement (Vorgabe: '`()`)
 Die Liste der Shepherd-Dienste, von denen dieser abhängt.

network-address [Datentyp]
 Dieser Datentyp repräsentiert die IP-Adresse einer Netzwerkschnittstelle.

device Der Name der Netzwerkschnittstelle, die für diese Adresse benutzt wird – z.B. "`eno1`".

value Die eigentliche IP-Adresse und Netzwerkmaske in CIDR-Notation (https://de.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing) als Zeichenkette.
 Zum Beispiel bezeichnet "`10.0.2.15/24`" die IPv4-Adresse `10.0.2.15` auf einem Subnetzwerk, dessen erste 24 Bit gleich sind – alle `10.0.2.x`-Adressen befinden sich im selben lokalen Netzwerk

ipv6? Ob mit **value** eine IPv6-Adresse angegeben wird. Vorgegeben ist, dies automatisch festzustellen.

network-route [Datentyp]
 Dieser Datentyp steht für eine Netzwerkroute.

destination Das Ziel der Route (als Zeichenkette) entweder mit einer IP-Adresse und Netzwerkmaske oder "`default`" zum Einstellen der Vorgabерoute.

source (Vorgabe: `#f`)
 Die Quelle der Route.

device (Vorgabe: `#f`)
 Welches Gerät für diese Route benutzt wird – z.B. "`eno2`".

ipv6? (Vorgabe: automatisch)
 Ob es sich um eine IPv6-Route handelt. Das vorgegebene Verhalten ist, dies automatisch anhand des Eintrags in **destination** oder **gateway** zu bestimmen.

gateway (Vorgabe: `#f`)
 Die IP-Adresse des Netzwerkzugangs (als Zeichenkette), über die der Netzwerkverkehr geleitet wird.

network-link [Datentyp]
 Der Datentyp für einen Netzwerk-Link (Link ist englisch für eine Verbindung, siehe Abschnitt "Link" in *Guile-Netlink-Handbuch*). Beim Hochfahren werden mit Netzwerk-Links echte oder virtuelle Ethernet-Verbindungen aufgebaut oder verändert. Solche Ethernet-Links können anhand eines Namens im **name**-Feld oder einer MAC-Adresse im Feld **mac-address** bezeichnet werden. Wenn eine virtuelle Schnittstelle erzeugt werden soll, müssen die Felder **name** und **type** angegeben werden.

name Der Name des Links – z.B. "`v0p0`" (Vorgabe: `#f`).

type	Eine Zeichenkette, die für den Typ des Links steht – z.B. 'veth (Vorgabe: #f).
mac-address	Die MAC-Adresse für den Link – z.B. "98:11:22:33:44:55" (Vorgabe: #f).
arguments	Eine Liste der Argumente für diesen Link-Typ.

Als Nutzungsszenario betrachten wir einen Server, der mit einer Netzwerkschnittstelle mit mehreren Ports ausgestattet ist. Diese Ports sind mit einem Switch verbunden, der Link-Bündelung unterstützt (siehe link aggregation (https://de.wikipedia.org/wiki/Link_Aggregation), auch bekannt als Bonding oder NIC-Teaming). Der Switch verwendet Port-Kanäle, um mehrere physische Schnittstellen zu einer logischen Schnittstelle zusammenzufassen, die eine höhere Bandbreite, Lastverteilung und Link-Redundanz bietet. Wenn ein Port zu einer LAG („link aggregation group“) hinzugefügt wird, erbt er die Eigenschaften des Port-Kanals. Zu den Eigenschaften gehören VLAN-Zugehörigkeit, Trunk-Status und weitere.

Ein VLAN (https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Local_Area_Network) (oder virtuelles lokales Netzwerk) ist ein logisches Netzwerk, das von anderen VLANs auf demselben physischen Netzwerk isoliert ist. Damit kann Netzwerkverkehr getrennt verarbeitet werden, die Sicherheit verbessert werden und die Netzwerkadministration erleichtert werden.

Mit all diesem Wissen können wir etwa unser statisches Netzwerk am Server konfigurieren, indem wir zwei bestehende Netzwerke nach dem 802.3ad-Schema bündeln und zusätzlich eine VLAN-Schnittstelle mit Id 1055 hinzufügen. Wir teilen unserer VLAN-Schnittstelle eine statische IP zu.

```
(static-networking
(links (list (network-link
(name "bond0")
(type 'bond)
(arguments '((mode . "802.3ad")
(miimon . 100)
(lACP-active . "on")
(lACP-rate . "fast"))))

(network-link
(mac-address "98:11:22:33:44:55")
(arguments '((master . "bond0"))))

(network-link
(mac-address "98:11:22:33:44:56")
(arguments '((master . "bond0"))))

(network-link
(name "bond0.1055")
(type 'vlan)
```

```

(arguments '((id . 1055)
             (link . "bond0")))))
(addresses (list (network-address
                   (value "192.168.1.4/24")
                   (device "bond0.1055")))))

%loopback-static-networking [Variable]
Dies ist das static-networking-Verbundsobjekt, das für das „Loopback-Gerät“ lo-
steht, mit IP-Adressen 127.0.0.1 und ::1, was den Shepherd-Dienst loopback zur
Verfügung stellt.

%qemu-static-networking [Variable]
Dies ist das static-networking-Verbundsobjekt, das für eine Netzwerkeinrichtung
mit QEMUs als Nutzer ausgeführtem Netzwerkstapel („User-Mode Network Stack“)
auf dem Gerät eth0 steht (siehe Abschnitt “Using the user mode network stack” in
QEMU-Dokumentation).

dhcp-client-service-type [Variable]
Dies ist der Diensttyp für den Dienst, der dhclient ausführt, den Client des ISC für
das „Dynamic Host Configuration Protocol“ (DHCP).

dhcp-client-configuration [Datentyp]
Der Datentyp, der die Konfiguration des Dienstes für den ISC-DHCP-Client re-
präsentiert.

package (Vorgabe: isc-dhcp)
Das ISC-DHCP-Client-Paket, was benutzt werden soll.

interfaces (Vorgabe: 'all)
Geben Sie entweder 'all an oder die Liste der Namen der Schnittstellen,
auf denen der ISC-DHCP-Client lauschen soll – z.B. '("eno1").

Wenn es auf 'all gesetzt ist, wird der ISC-DHCP-Client auf allen
verfügbarer Netzwerkschnittstellen außer „loopback“, die aktiviert
werden können, lauschen. Andernfalls lauscht der ISC-DHCP-Client nur
auf den angegebenen Schnittstellen.

config-file (Vorgabe: #f)
Die Konfigurationsdatei für den ISC-DHCP-Client.

version (Vorgabe: "4")
The DHCP protocol version to use, as a string. Accepted values are "4" or
"6" for DHCPv4 or DHCPv6, respectively, as well as "4o6", for DHCPv4
over DHCPv6 (as specified by RFC 7341).

shepherd-requirement (Vorgabe: '())
shepherd-provision (Vorgabe: '(networking))
Mit dieser Option können Sie als eine Liste von Symbolen zusätzliche
Shepherd-Dienste benennen, von welchen dieser Dienst abhängen
soll. Beispielsweise geben Sie hier 'wpa-supplicant oder 'iwd an,
wenn Sie Ihren Rechner gegenüber verschlüsselten WLAN- oder
Ethernet-Netzwerken authentisieren müssen.

```

Ebenso können Sie mit **shepherd-provision** eine Liste von Namen von Shepherd-Diensten angeben (als Symbole), die durch diesen Dienst bereitgestellt werden. Sie könnten vom Vorgabewert abweichen wollen, wenn Sie mehrere ISC-DHCP-Clients auszuführen planen, von denen nur einer den Shepherd-Dienst **networking** bereitstellt.

dhcpcd-service-type [Variable]

This the type for a service running **dhcpcd**, a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) client that can be used as a replacement for the historical ISC client supported by **dhcp-client-service-type**.

Its value must be a **dhcpcd-configuration** record, as described below. As an example, consider the following setup which runs **dhcpcd** with a local DNS (Domain Name System) resolver:

```
(service dhcpcd-service-type
  (dhcpcd-configuration
    (option '("rapid_commit" "interface_mtu"))
    (no-option '("nd_rdnss"
      "dhcp6_name_servers"
      "domain_name_servers"
      "domain_name"
      "domain_search"))
    (static '("domain_name_servers=127.0.0.1"))
    (no-hook '("hostname"))))
```

dhcpcd-configuration [Data Type]

Available **dhcpcd-configuration** fields are:

interfaces (default: ()) (type: list)

List of networking interfaces—e.g., “`eth0`”—to start a DHCP client for. If no interface is specified (i.e., the list is empty) then **dhcpcd** discovers available Ethernet interfaces, that can be configured, automatically.

command-arguments (default: (“`-q`” “`-q`”)) (type: list)

List of additional command-line options.

host-name (default: "") (type: maybe-string)

Host name to send via DHCP, defaults to the current system host name.

duid (default: "") (type: maybe-string)

DHCPv4 clients require a unique client identifier, this option uses the DHCPv6 Unique Identifier as a DHCPv4 client identifier as well. For more information, refer to RFC 4361 (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4361>) and **dhcpcd.conf(5)**.

persistent? (default: #t) (type: boolean)

When true, automatically de-configure the interface when **dhcpcd** exits.

option (default: (“`rapid_commit`” “`domain_name_servers`” “`domain_name`” “`domain_search`” “`host_name`” “`classless_static_routes`” “`interface_mtu`”)) (type: list-of-strings)

List of options to request from the server.

require (default: ("dhcp_server_identifier")) (type: list-of-strings)
List of options to require in responses.

slaac (default: "private") (type: maybe-string)
Interface identifier used for SLAAC generated IPv6 addresses.

no-option (default: ()) (type: list-of-strings)
List of options to remove from the message before it's processed.

no-hook (default: ()) (type: list-of-strings)
List of hook script which should not be invoked.

static (default: ()) (type: list-of-strings)
DHCP client can request different options from a DHCP server, through **static** it is possible to configure static values for selected options. For example, "domain_name_servers=127.0.0.1".

vendor-class-id (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
Set the DHCP Vendor Class (e.g., MSFT). For more information, refer to RFC 2132 (<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2132#section-9.13>).

client-id (type: maybe-string)
Use the interface hardware address or the given string as a client identifier, this is mutually exclusive with the **duid** option.

extra-content (type: maybe-string)
Extra content to append to the configuration as-is.

shepherd-provision (Vorgabe: '(networking)) (Typ: Liste-von-Symbolen)
Eine Liste von Symbolen, die von diesem Dienst angebotene Shepherd-Dienste angeben.

shepherd-requirement (default: ()) (type: list-of-symbols)
Eine Liste von Symbolen, die andere Shepherd-Dienste angeben, von denen dieser Dienst abhängen soll.

network-manager-service-type [Variable]
Dies ist der Diensttyp für den NetworkManager-Dienst (<https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager>). Der Wert dieses Diensttypes ist ein **network-manager-configuration**-Verbundobjekt.
Dieser Dienst gehört zu den **%desktop-services** (siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421).

network-manager-configuration [Datentyp]
Datentyp, der die Konfiguration von NetworkManager repräsentiert.

network-manager (Vorgabe: network-manager)
Das zu verwendende NetworkManager-Paket.

shepherd-requirement (default: '(wireless-daemon))
This option can be used to provide a list of symbols naming Shepherd services that this service will depend on. The default 'wireless-daemon

is provided by '`wpa-supplicant-service-type`' and '`iwd-service-type`'. Make sure you have one of these configured. Note, that '%desktop-services' already include `wpa-supplicant-service-type`.

`dns` (Vorgabe: "`default`")

Der Verarbeitungsmodus für DNS-Anfragen. Er hat Einfluss darauf, wie NetworkManager mit der Konfigurationsdatei `resolv.conf` verfährt.

`'default'` NetworkManager aktualisiert `resolv.conf`, damit sie die Nameserver enthält, die von zurzeit aktiven Verbindungen benutzt werden.

`'dnsmasq'` NetworkManager führt `dnsmasq` als lokal zwischenspeichern den Nameserver aus und aktualisiert `resolv.conf` so, dass es auf den lokalen Nameserver verweist. Falls Sie mit einem VPN verbunden sind, wird dafür eine getrennte DNS-Auflösung verwendet („Conditional Forwarding“).

Mit dieser Einstellung können Sie Ihre Netzwerkverbindung teilen. Wenn Sie sie zum Beispiel mit einem anderen Laptop über ein Ethernet-Kabel teilen möchten, können Sie `nm-connection-editor` öffnen und die Methode der Ethernet-Verbindung für IPv4 und IPv6 auf „Gemeinsam mit anderen Rechnern“ stellen und daraufhin die Verbindung neu herstellen (oder Ihren Rechner neu starten).

Sie können so auch eine Verbindung vom Wirts- zum Guestsystem in virtuellen Maschinen mit QEMU (siehe Abschnitt 3.8 [Guix in einer VM installieren], Seite 37) herstellen, d.h. eine „Host-to-Guest Connection“. Mit einer solchen Wirt-nach-Gast-Verbindung können Sie z.B. von einem Webbrowser auf Ihrem Wirtssystem auf einen Web-Server zugreifen, der auf der VM läuft (siehe Abschnitt 11.10.20 [Web-Dienste], Seite 552). Sie können sich damit auch über SSH mit der virtuellen Maschine verbinden (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360). Um eine Wirt-nach-Gast-Verbindung einzurichten, führen Sie einmal diesen Befehl aus:

```
nmcli connection add type tun \
    connection.interface-name tap0 \
    tun.mode tap tun.owner $(id -u) \
    ipv4.method shared \
    ipv4.addresses 172.28.112.1/24
```

Danach geben Sie bei jedem Start Ihrer virtuellen QEMU-Maschine (siehe Abschnitt 11.18 [Guix in einer VM starten], Seite 782) die Befehlszeilenoption `-nic tap,ifname=tap0,script=no,downdscript=no` an `qemu-system-...` mit.

`'none'` NetworkManager verändert `resolv.conf` nicht.

vpn-plugins (Vorgabe: '())

Dies ist die Liste der verfügbaren Plugins für virtuelle private Netzwerke (VPN). Zum Beispiel kann das Paket `network-manager-openvpn` angegeben werden, womit NetworkManager virtuelle private Netzwerke mit OpenVPN verwalten kann.

extra-configuration-files (default: '())

A list of two-element lists; the first element of each list is a file name (as a string), and the second is a file-like object. Used to specify configuration files which will be added to the `/etc/NetworkManager/conf.d`. NetworkManager will read additional configuration from this directory. For details on configuration file precedence and the configuration file format, see ‘`man 5 NetworkManager.conf`’.

For example, to add two files named `001-basic.conf` and `002-unmanaged.conf`:

```
(service network-manager-service-type
        (network-manager-configuration
            (extra-configuration-files
                `(("001-basic.conf" ,(local-file "basic.conf"))
                  ("002-unmanaged.conf" ,(plain-file "constructed-unmanaged.
                                         "
                                         [keyfile]
                                         unmanaged-devices=interface-name:wlo1_ap\n))))))
```

connman-service-type

[Variable]

Mit diesem Diensttyp wird Connman (<https://01.org/connman>) ausgeführt, ein Programm zum Verwalten von Netzwerkverbindungen.

Sein Wert muss ein `connman-configuration`-Verbundobjekt wie im folgenden Beispiel sein:

```
(service connman-service-type
        (connman-configuration
            (disable-vpn? #t)))
```

Weiter unten werden Details der `connman-configuration` erklärt.

connman-configuration

[Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von Connman repräsentiert.

connman (Vorgabe: `connman`)

Das zu verwendende Connman-Paket.

shepherd-requirement (Vorgabe: '())

Mit dieser Option können Sie als eine Liste von Symbolen zusätzliche Shepherd-Dienste benennen, von welchen dieser Dienst abhängen soll. Beispielsweise geben Sie hier `'wpa-supplicant` oder `'iwd` an, wenn Sie Ihren Rechner gegenüber verschlüsselten WLAN- oder Ethernet-Netzwerken authentisieren müssen.

disable-vpn? (Vorgabe: #f)

Falls dies auf wahr gesetzt ist, wird Connmans VPN-Plugin deaktiviert.

general-configuration (Vorgabe: `(connman-general-configuration)`)

Die nach `main.conf` serialisierte Konfiguration, die mit `--config` an `command` übergeben werden wird.

connman-general-configuration

[Datentyp]

Verfügbare `connman-general-configuration`-Felder sind:

input-request-timeout (Typ: Vielleicht-Zahl)

Bestimmt die Zeitspanne, in der angefragte Eingaben getätigten werden müssen. Vorgegeben sind 120 Sekunden. Wird z.B. eine Passphraseneingabe angefordert, ist sie irgendwann nicht mehr gültig. Mit dieser Einstellung können Sie die Zeitspanne verlängern, wenn es für die Benutzerführung bei Ihnen angemessener ist.

browser-launch-timeout (Typ: Vielleicht-Zahl)

Set browser launch timeout. Default is 300 seconds. The request for launching a browser for portal pages will timeout after certain amount of time. Use this setting to increase the value in case of different user interface designs.

background-scanning? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Enable background scanning. Default is true. If wifi is disconnected, the background scanning will follow a simple back off mechanism from 3s up to 5 minutes. Then, it will stay in 5 minutes unless user specifically asks for scanning through a D-Bus call. If so, the mechanism will start again from 3s. This feature activates also the background scanning while being connected, which is required for roaming on wifi. When `background-scanning?` is false, ConnMan will not perform any scan regardless of wifi is connected or not, unless it is requested by the user through a D-Bus call.

use-gateways-as-timeservers? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Assume that service gateways also function as timeservers. Default is false.

fallback-timeservers (Typ: Vielleicht-Liste)

List of Fallback timeservers. These timeservers are used for NTP sync when there are no timeservers set by the user or by the service, and when `use-gateways-as-timeservers?` is `#f`. These can contain a mixed combination of fully qualified domain names, IPv4 and IPv6 addresses.

fallback-nameservers (Typ: Vielleicht-Liste)

List of fallback nameservers appended to the list of nameservers given by the service. The nameserver entries must be in numeric format, host names are ignored.

default-auto-connect-technologies (Typ: Vielleicht-Liste)

Liste der Technologien, die ohne weitere Einstellung für automatisches Aufbauen einer Verbindung vorgesehen sind. Vorgegeben ist, dass es, wenn kein Eintrag gemacht wird, bei "ethernet", "wifi" und "cellular" vorgesehen ist. Für eine automatische Verbindung muss ein Dienst aber vorher eingerichtet und gespeichert worden sein.

default-favourite-technologies (Typ: Vielleicht-Liste)

Liste der Technologien, die ohne weitere Einstellung bevorzugt werden. Vorgegeben ist, dass, wenn kein Eintrag gemacht wird, "ethernet" bevorzugt wird. Über Dienste dieser Technologie wird selbst dann eine Verbindung aufgebaut, wenn sie *nicht* vorher eingerichtet und gespeichert wurden.

always-connected-technologies (Typ: Vielleicht-Liste)

Liste der Technologien, über die eine Verbindung aufgebaut wird, egal welche Technologien Vorrang haben (**auto-connect? #t**). Vorgegeben ist, dass diese Funktion deaktiviert ist, wenn Sie sie nicht ausdrücklich aktivieren..

preferred-technologies (Typ: Vielleicht-Liste)

Liste, in welcher Reihenfolge Technologien vorrangig verbunden werden sollen, geordnet von der mit dem meisten Vorrang absteigend. Mit den Diensten der jeweiligen Technologie wird nacheinander in der angegebenen Reihenfolge eine Verbindung versucht, bis eine Verbindung hergestellt werden kann oder alles fehlgeschlagen ist. Wenn ein Dienst einer vorrangigen Technologie den Zustand „ready“ hat, wird die Vorgaberoute über ihn laufen gegenüber weniger vorrangigen Typen in der Liste mit Status „ready“ oder gegenüber nicht vorrangigen Typen. Ein Dienst mit Zustand „online“ hat die Vorgaberoute gegenüber nicht vorrangigen Typen oder weniger vorrangigen Typen.

network-interface-blacklist (Typ: Vielleicht-Liste)

List of blacklisted network interfaces. Found interfaces will be compared to the list and will not be handled by ConnMan, if their first characters match any of the list entries. Default value is "vmnet", "vboxnet", "virbr", "ifb".

allow-hostname-updates? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Allow ConnMan to change the system hostname. This can happen for example if we receive DHCP hostname option. Default value is #t.

allow-domainname-updates? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Allow connman to change the system domainname. This can happen for example if we receive DHCP domainname option. Default value is #t.

single-connected-technology? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Keep only a single connected technology at any time. When a new service is connected by the user or a better one is found according to preferred-technologies, the new service is kept connected and all the other previously connected services are disconnected. With this setting it does not matter whether the previously connected services are in ‚online‘ or ‚ready‘ states, the newly connected service is the only one that will be kept connected. A service connected by the user will be used until going out of network coverage. With this setting enabled applications will notice more network breaks than normal. Note this options can't be used with VPNs. Default value is #f.

tethering-technologies (Typ: Vielleicht-Liste)

List of technologies that are allowed to enable tethering. The default value is "wifi", "bluetooth", "gadget". Only those technologies listed here are used for tethering. If one wants to tether ethernet, then add "ethernet" in the list. Note that if ethernet tethering is enabled, then a DHCP server is started on all ethernet interfaces. Tethered ethernet should never be connected to corporate or home network as it will disrupt normal operation of these networks. Due to this ethernet is not tethered by default. Do not activate ethernet tethering unless you really know what you are doing.

persistent-tethering-mode? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Restore earlier tethering status when returning from offline mode, re-enabling a technology, and after restarts and reboots. Default value is #f.

enable-6to4? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Automatically enable anycast 6to4 if possible. This is not recommended, as the use of 6to4 will generally lead to a severe degradation of connection quality. See RFC6343. Default value is #f (as recommended by RFC6343 section 4.1).

vendor-class-id (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Set DHCP option 60 (Vendor Class ID) to the given string. This option can be used by DHCP servers to identify specific clients without having to rely on MAC address ranges, etc.

enable-online-check? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Enable or disable use of HTTP GET as an online status check. When a service is in a READY state, and is selected as default, ConnMan will issue an HTTP GET request to verify that end-to-end connectivity is successful. Only then the service will be transitioned to ONLINE state. If this setting is false, the default service will remain in READY state. Default value is #t.

online-check-ipv4-url (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

IPv4 URL used during the online status check. Please refer to the README for more detailed information. Default value is `http://ipv4.connman.net/online/status.html`.

online-check-ipv6-url (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

IPv6 URL used during the online status check. Please refer to the README for more detailed information. Default value is `http://ipv6.connman.net/online/status.html`.

online-check-initial-interval (Typ: Vielleicht-Zahl)

Range of intervals between two online check requests. Please refer to the README for more detailed information. Default value is '1'.

online-check-max-interval (Typ: Vielleicht-Zahl)

Range of intervals between two online check requests. Please refer to the README for more detailed information. Default value is '1'.

enable-online-to-ready-transition? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

WARNING: This is an experimental feature. In addition to `enable-online-check` setting, enable or disable use of HTTP GET to detect the loss of end-to-end connectivity. If this setting is `#f`, when the default service transitions to ONLINE state, the HTTP GET request is no more called until next cycle, initiated by a transition of the default service to DISCONNECT state. If this setting is `#t`, the HTTP GET request keeps being called to guarantee that end-to-end connectivity is still successful. If not, the default service will transition to READY state, enabling another service to become the default one, in replacement. Default value is `#f`.

auto-connect-roaming-services? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Automatically connect roaming services. This is not recommended unless you know you won't have any billing problem. Default value is `#f`.

address-conflict-detection? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Enable or disable the implementation of IPv4 address conflict detection according to RFC5227. ConnMan will send probe ARP packets to see if an IPv4 address is already in use before assigning the address to an interface. If an address conflict occurs for a statically configured address, an IPv4LL address will be chosen instead (according to RFC3927). If an address conflict occurs for an address offered via DHCP, ConnMan sends a DHCP DECLINE once and for the second conflict resorts to finding an IPv4LL address. Default value is `#f`.

localtime (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Path to localtime file. Defaults to `/etc/localtime`.

regulatory-domain-follows-timezone? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Enable regulatory domain to be changed along timezone changes. With this option set to true each time the timezone changes the first present ISO3166 country code is read from `/usr/share/zoneinfo/zone1970.tab` and set as regulatory domain value. Default value is `#f`.

resolv-conf (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Path to resolv.conf file. If the file does not exist, but intermediate directories exist, it will be created. If this option is not set, it tries to write into `/var/run/connman/resolv.conf` if it fails (`/var/run/connman` does not exist or is not writeable). If you do not want to update resolv.conf, you can set `/dev/null`.

wpa-supplicant-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp, um WPA Supplicant (https://w1.fi/wpa_supplicant/) auszuführen. Dabei handelt es sich um einen Authentisierungsdaemon, der notwendig ist, um sich gegenüber verschlüsselten WLAN- oder Ethernet-Netzwerken zu authentisieren.

wpa-supplicant-configuration

[Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration des WPA-Supplikanten.

Sie hat folgende Parameter:

wpa-suplicant (Vorgabe: `wpa-suplicant`)

Das WPA-Supplicant-Paket, was benutzt werden soll.

shepherd-requirement (default: `(user-processes loopback syslogd)`)

Die Liste der Dienste, die vor dem WPA-Supplikanten bereits gestartet sein sollen.

shepherd-provision (default: `(wpa-suplicant wireless-daemon)`) (type: list-of-symbols)

The name(s) of the service.

dbus? (Vorgabe: `#t`)

Ob auf Anfragen auf D-Bus gelauscht werden soll.

pid-file (Vorgabe: `"/var/run/wpa_supplicant.pid"`)

Wo die PID-Datei abgelegt wird.

interface (Vorgabe: `#f`)

Wenn dieses Feld gesetzt ist, muss es den Namen einer Netzwerkschnittstelle angeben, die von WPA Supplicant verwaltet werden soll.

config-file (Vorgabe: `#f`)

Optionale Konfigurationsdatei.

extra-options (Vorgabe: `'()`)

Liste zusätzlicher Befehlszeilenoptionen, die an den Daemon übergeben werden.

iwd-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp, um iwd, den iNet Wireless Daemon (<https://iwd.wiki.kernel.org/>), auszuführen. Dabei handelt es sich um einen Daemon, der notwendig ist, um sich gegenüber verschlüsselten WLAN-Netzwerken zu authentisieren.

Warnung: By default iwd removes and re-creates interfaces it manages. It doesn't play nicely with `dhcp-client-service-type` that enumerates wireless interfaces before starting the Shepherd service. Use either `dhcpcd-service-type` or the iwd's built-in DHCP client (see `enable-network-configuration` option below).

Warnung: `iwd-service-type` conflicts with `wpa-suplicant-service-type`. Make sure only one is configured.

iwd-configuration

[Data Type]

Available iwd-configuration fields are:

iwd (default: `iwd`) (type: file-like)

The IWD package to use.

interfaces (default: `()`) (type: list-of-strings)

If this is set, it must specify *glob patterns* matching network interfaces that IWD will control.

ignored-interfaces (default: ()) (type: list-of-strings)	
If this is set, it must specify <i>glob patterns</i> matching network interfaces that IWD will not manage.	
phys (default: ()) (type: list-of-strings)	
If this is set, it must specify <i>glob patterns</i> matching network PHYs names that IWD will control.	
ignored-phys (default: ()) (type: list-of-strings)	
If this is set, it must specify <i>glob patterns</i> matching network PHYs names that IWD will not manage.	
shepherd-requirement (default: ()) (type: list-of-symbols)	
Shepherd requirements the service should depend on.	
shepherd-provision (default: (iwd wireless-daemon)) (type: list-of-symbols)	
The name(s) of the service.	
config (type: iwd-settings)	
Configuration settings.	
iwd-settings	[Data Type]
Available iwd-settings fields are:	
general (type: iwd-general-settings)	
General settings.	
network (default: (iwd-network-settings)) (type: maybe-iwd-network-settings)	
Network settings.	
scan (type: maybe-iwd-scan-settings)	
Scan settings.	
extra-config (default: ()) (type: list-of-strings)	
Extra configuration values to append to the IWD configuration file.	
iwd-general-settings	[Data Type]
Available iwd-general-settings fields are:	
enable-network-configuration? (default: #f) (type: boolean)	
Setting this option to true enables iwd to configure the network interfaces with the IP addresses.	
extra-options (default: ()) (type: alist)	
An association list of option symbols/strings to string values to be appended to the General settings group.	
iwd-network-settings	[Data Type]
Available iwd-network-settings fields are:	
enable-ipv6? (default: #t) (type: boolean)	
Sets the global default that tells iwd whether it should configure IPv6 addresses and routes	
name-resolving-service (default: none) (type: resolving-service)	
Configures a DNS resolution method used by the system.	

extra-options (default: ()) (type: alist)

An association list of option symbols/strings to string values to be appended to the Network settings group.

iwd-scan-settings

[Data Type]

Available **iwd-scan-settings** fields are:

disable-periodic-scan? (default: #f) (type: boolean)

Setting this option to #t will prevent **iwd** from issuing the periodic scans for the available networks while disconnected.

initial-periodic-scan-interval (default: 10) (type: number)

The initial periodic scan interval upon disconnect (in seconds).

maximum-periodic-scan-interval (default: 300) (type: number)

The maximum periodic scan interval (in seconds).

disable-roaming-scan? (default: #f) (type: boolean)

Setting this option to #t will prevent **iwd** from trying to scan when roaming decisions are activated.

extra-options (default: ()) (type: alist)

An association list of option symbols/strings to string values to be appended to the Scan settings group.

Manche Netzwerkgeräte wie Modems brauchen eine besondere Behandlung, worauf die folgenden Dienste abzielen.

modem-manager-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für den ModemManager-Dienst (<https://wiki.gnome.org/Projects/ModemManager>). Der Wert dieses Diensttypes ist ein **modem-manager-configuration**-Verbundobjekt.

Dieser Dienst gehört zu den **%desktop-services** (siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421).

modem-manager-configuration

[Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration vom ModemManager.

modem-manager (Vorgabe: **modem-manager**)

Das ModemManager-Paket, was benutzt werden soll.

usb-modeswitch-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für den USB_ModeSwitch-Dienst (https://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/). Der Wert dieses Diensttypes ist ein **usb-modeswitch-configuration**-Verbundobjekt.

Wenn sie eingesteckt werden, geben sich manche USB-Modems (und andere USB-Geräte) zunächst als Nur-Lese-Speichermedien und nicht als Modem aus. Sie müssen erst einem Moduswechsel („Modeswitching“) unterzogen werden, bevor sie benutzt werden können. Der USB_ModeSwitch-Diensttyp installiert udev-Regeln, um bei diesen Geräten automatisch ein Modeswitching durchzuführen, wenn sie eingesteckt werden.

Dieser Dienst gehört zu den **%desktop-services** (siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421).

usb-modeswitch-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration von USB_ModeSwitch repräsentiert.

usb-modeswitch (Vorgabe: `usb-modeswitch`)

Das USB_ModeSwitch-Paket, das die Programmdateien für das Modeswitching enthält.

usb-modeswitch-data (Vorgabe: `usb-modeswitch-data`)

Das Paket, in dem die Gerätedaten und die udev-Regeldatei stehen, die USB_ModeSwitch benutzt.

config-file (Vorgabe: `#~(string-append #$usb-modeswitch:dispatcher "/etc/usb_modeswitch.conf")`)

Welche Konfigurationsdatei das USB_ModeSwitch-Aufrufprogramm („Dispatcher“) benutzt. Nach Vorgabe wird die mit USB_ModeSwitch ausgelieferte Konfigurationsdatei benutzt, die neben anderen Voreinstellungen die Protokollierung nach `/var/log` abschaltet. Wenn `#f` festgelegt wird, wird keine Konfigurationsdatei benutzt.

11.10.5 Netzwerkdienste

Das im vorherigen Abschnitt besprochene Modul (`gnu services networking`) stellt auch Dienste für fortgeschrittene Netzwerkeinrichtungen zur Verfügung, etwa um einen DHCP-Dienst für andere anzubieten, Pakete mit iptables oder nftables zu filtern, einen WLAN-Zugangspunkt mit `hostapd` verfügbar zu machen, den „Superdaemon“ `inetd` auszuführen und noch mehr. In diesem Abschnitt werden sie beschrieben.

dhcpd-service-type [Variable]

Dieser Diensttyp definiert einen Dienst, der einen DHCP-Daemon ausführt. Um einen Dienst zu diesem Typ anzugeben, müssen Sie eine `<dhcpd-configuration>` bereitstellen. Zum Beispiel so:

```
(service dhcpd-service-type
  (dhcpd-configuration
    (config-file (local-file "my-dhcpd.conf"))
    (interfaces '("enp0s25"))))
```

dhcpd-configuration [Datentyp]

package (Vorgabe: `isc-dhcp`)

Das Paket, das den DHCP-Daemon zur Verfügung stellt. Von diesem Paket wird erwartet, dass es den Daemon unter dem Pfad `sbin/dhcpd` relativ zum Verzeichnis der Paketausgabe bereitstellt. Das vorgegebene Paket ist der DHCP-Server vom ISC (<https://www.isc.org/dhcp/>).

config-file (Vorgabe: `#f`)

Die Konfigurationsdatei, die benutzt werden soll. Sie *muss* angegeben werden und wird an `dhcpd` mittels seiner Befehlszeilenoption `-cf` übergeben. Ein beliebiges „dateiartiges“ Objekt kann dafür angegeben werden (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188). Siehe `man dhcpd.conf` für Details, welcher Syntax die Konfigurationsdatei genügen muss.

version (Vorgabe: "4")

Die DHCP-Version, die benutzt werden soll. Der ISC-DHCP-Server unterstützt die Werte „4“, „6“ und „4o6“. Das Feld entspricht den Befehlszeilenoptionen `-4`, `-6` und `-4o6` von `dhcpd`. Siehe `man dhcpd` für Details.

run-directory (Vorgabe: "/run/dhcpd")

Das zu benutzende Laufzeit-Verzeichnis („run“-Verzeichnis). Wenn der Dienst aktiviert wird, wird dieses Verzeichnis erzeugt, wenn es noch nicht existiert.

pid-file (Vorgabe: "/run/dhcpd/dhcpd.pid")

Die zu benutzende PID-Datei. Dieses Feld entspricht der Befehlszeilenoption `-pf` von `dhcpd`. Siehe `man dhcpd` für Details.

interfaces (Vorgabe: '())

Die Namen der Netzwerkschnittstelle, auf der `dhcpd` auf Broadcast-Nachrichten lauscht. Wenn diese Liste nicht leer ist, werden ihre Elemente (diese müssen Zeichenketten sein) an den `dhcpd`-Aufruf beim Starten des Daemons angehängt. Es ist unter Umständen *nicht* nötig, hier Schnittstellen ausdrücklich anzugeben; siehe `man dhcpd` für Details.

hostapd-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für den hostapd-Daemon (<https://w1.fi/hostapd/>), mit dem ein WLAN-Zugangspunkt (ein „Access Point“ gemäß IEEE 802.11) und Authentifizierungsserver eingerichtet werden kann. Sein zugewiesener Wert muss eine `hostapd-configuration` sein wie im folgenden Beispiel:

```
; ; Mit wlan1 den Zugangspunkt für "Mein Netzwerk" betreiben.
(service hostapd-service-type
  (hostapd-configuration
    (interface "wlan1")
    (ssid "Mein Netzwerk")
    (channel 12)))
```

hostapd-configuration

[Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des hostapd-Dienstes. Er hat folgende Felder:

package (Vorgabe: `hostapd`)

Das zu benutzende hostapd-Paket.

interface (Vorgabe: "wlan0")

Die Netzwerkschnittstelle, auf der der WLAN-Zugangspunkt betrieben wird.

ssid Die SSID (*Service Set Identifier*), eine das Netzwerk identifizierende Zeichenkette.

broadcast-ssid? (Vorgabe: #t)

Ob diese SSID allgemein sichtbar sein soll.

channel (Vorgabe: 1)

Der zu verwendende WLAN-Kanal.

driver (Vorgabe: "nl80211")

Über welchen Schnittstellentyp der Treiber angesprochen wird. "nl80211" wird von allen Linux-mac80211-Treibern benutzt. Schreiben Sie "none", wenn hostapd für einen eigenständigen RADIUS-Server erstellt wird, der keine Draht- oder Drahtlosverbindung steuert.

extra-settings (Vorgabe: "")

Weitere Einstellungen, die wie sie sind an die Konfigurationsdatei von hostapd angehängt werden. Siehe <https://w1.fi/cgit/hostap/plain/hostapd/hostapd.conf> für eine Referenz der Konfigurationsdatei.

simulated-wifi-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für einen Dienst, um ein WLAN-Netzwerk zu simulieren. Das kann auf virtuellen Maschinen zu Testzwecken eingesetzt werden. Der Dienst lädt das mac80211_hwsim-Modul (https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/mac80211_hwsim/mac80211_hwsim.html) in den Linux-Kernel und startet hostapd, um ein Pseudo-WLAN-Netzwerk vorzutäuschen, das nach Vorgabe als wlan0 sichtbar ist.

Der Wert des Dienstes ist ein hostapd-configuration-Verbundsobjekt.

iptables-service-type

[Variable]

Mit diesem Diensttyp wird eine iptables-Konfiguration eingerichtet. iptables ist ein Rahmen für Netzwerkpaketfilter, der vom Linux-Kernel unterstützt wird. Der Dienst unterstützt die Konfiguration von iptables für sowohl IPv4 als auch IPv6. Eine einfache Beispielkonfiguration, die alle eingehenden Verbindungen verweigert, die nicht an den SSH-Port 22 gehen, können Sie hier sehen:

```
(service iptables-service-type
    (iptables-configuration
        (ipv4-rules (plain-file "iptables.rules" "*filter
            :INPUT ACCEPT
            :FORWARD ACCEPT
            :OUTPUT ACCEPT
            -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
            -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
            -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
            COMMIT
        )))
        (ipv6-rules (plain-file "ip6tables.rules" "*filter
            :INPUT ACCEPT
            :FORWARD ACCEPT
            :OUTPUT ACCEPT
            -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
            -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
            -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp6-port-unreachable
            COMMIT
        ))))
```

iptables-configuration

[Datentyp]

Repräsentiert die iptables-Konfiguration.

iptables (Vorgabe: `iptables`)

Das zu benutzende iptables-Paket, das `iptables-restore` und `ip6tables-restore` zur Verfügung stellt.

ipv4-rules (Vorgabe: `%iptables-accept-all-rules`)

Die zu benutzenden iptables-Regeln. Diese werden an `iptables-restore` übergeben. Als Regeln kann jedes „dateiartige“ Objekt angegeben werden (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

ipv6-rules (Vorgabe: `%iptables-accept-all-rules`)

Die zu benutzenden ip6tables-Regeln. Diese werden an `ip6tables-restore` übergeben. Als Regeln kann jedes „dateiartige“ Objekt angegeben werden (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

nftables-service-type

[Variable]

Mit diesem Diensttyp richten Sie eine Konfiguration von nftables ein. nftables ist als Projekt ein Teil von Netfilter mit dem Ziel, den Aufbau aus iptables, ip6tables, arptables und ebtables zu ersetzen. Es stellt einen neuen Rahmen für Netzwerkfilter bereit sowie ein neues Werkzeug `nft` auf Anwendungsebene und eine Kompatibilitätsschicht für iptables. Dieser Dienst wird zusammen mit `%default-nftables-ruleset` ausgeliefert, einem vorgegebenen Satz von Regeln, der alle eingehenden Verbindungen außer auf dem SSH-Port 22 (TCP) ablehnt. Um ihn zu benutzen, schreiben Sie einfach:

```
(service nftables-service-type)
```

nftables-configuration

[Datentyp]

Available `nftables-configuration` fields are:

package (default: `nftables`) (type: file-like)

The `nftables` package to use.

debug-levels (type: maybe-list-of-debug-levels)

A list of debug levels, for enabling debugging output. Valid debug level values are the ‘scanner’, ‘parser’, ‘eval’, ‘netlink’, ‘mnl’, ‘proto-ctx’, ‘segtree’ or ‘all’ symbols.

ruleset (type: file-like)

A file-like object containing the complete nftables ruleset. The default ruleset rejects all incoming connections except those to TCP port 22, with connections from the loopback interface are allowed.

ntp-service-type

[Variable]

Dies ist der Typ des Dienstes, der den `ntpd`-Daemon für das Network Time Protocol (<https://www.ntp.org>), kurz NTP, ausführt. Mit diesem Daemon wird die Systemuhr mit der Uhr auf den angegebenen NTP-Servern synchronisiert.

Der Wert dieses Dienstes ist ein `ntpd-configuration`-Objekt, wie im Folgenden beschrieben.

ntp-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp für die Dienstkonfiguration des NTP-Dienstes.

servers (Vorgabe: %ntp-servers)

Dies ist die Liste der Server (<ntp-server>-Verbundsobjekte), mit denen ntpd synchronisiert wird. Siehe die Definition des ntp-server-Datentyps weiter unten.

allow-large-adjustment? (Vorgabe: #t)

Hiermit wird festgelegt, ob ntpd die Uhr beim ersten Umstellen um mehr als 1.000 Sekunden ändern darf.

ntp (Vorgabe: ntp)

Das NTP-Paket, was benutzt werden soll.

%ntp-servers

[Variable]

Liste der Rechnernamen („Host“-Namen), die als vorgegebene NTP-Server benutzt werden. Dabei handelt es sich um die Server des NTP Pool Project (<https://www.ntppool.org/en/>).

ntp-server

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration eines NTP-Servers repräsentiert.

type (Vorgabe: 'server)

Die Art des NTP-Servers als Symbol, entweder 'pool, 'server, 'peer, 'broadcast oder 'multicastclient.

address Die Adresse des Servers als Zeichenkette.

options NTPD-Optionen, die für diesen bestimmten Server gelten sollen, angegeben als Liste von Optionsnamen und/oder Tupeln aus je Optionsname und -wert. Im folgenden Beispiel wird ein Server definiert, der die Optionen **iburst** und **prefer** sowie **version 3** und eine **maxpoll**-Zeit von 16 Sekunden benutzen soll.

```
(ntp-server
  (type 'server)
  (address "ein.ntp.server.org")
  (options `(iburst (version 3) (maxpoll 16) prefer)))
```

openntpd-service-type

[Variable]

Hiermit wird ntpd, der Network-Time-Protocol-Daemon (NTP-Daemon), ausgeführt, in seiner OpenNTPD-Implementierung (<http://www.openntpd.org>). Der Daemon sorgt dafür, dass die Systemuhr mit den Uhren der eingestellten Server synchron bleibt.

```
(service
  openntpd-service-type
  (openntpd-configuration
    (listen-on '("127.0.0.1" "::1"))
    (sensor '("udcf0 correction 70000"))
    (constraint-from '("www.gnu.org"))
    (constraints-from '("https://www.google.com/"))))
```

%openntpd-servers	[Variable]
Diese Variable bezeichnet eine Liste von Serveradressen, die in %ntp-servers definiert sind.	
openntpd-configuration	[Datentyp]
openntpd (Vorgabe: openntpd)	
Das zu benutzende openntpd-Paket.	
listen-on (Vorgabe: '("127.0.0.1" "::1")')	
Eine Liste von lokalen IP-Adressen oder Rechnernamen („Host“-Namen), auf denen der ntpd-Daemon lauschen soll.	
query-from (Vorgabe: '())	
Eine Liste von lokalen IP-Adressen, die der ntpd-Daemon für ausgehende Anfragen benutzen soll.	
sensor (Vorgabe: '())	
Hiermit geben Sie eine Liste von Zeitdifferenz-Sensorgeräten an, die ntpd benutzen soll. ntpd wird auf jeden Sensor lauschen, der auch tatsächlich existiert, und solche, die nicht existieren, ignorieren. Siehe die Dokumentation beim Anbieter (https://man.openbsd.org/ntp.conf) für weitere Informationen.	
server (Vorgabe: '())	
Hiermit geben Sie eine Liste von IP-Adressen oder Rechnernamen von NTP-Servern an, mit denen synchronisiert werden soll.	
servers (Vorgabe: %openntp-servers)	
Hiermit geben Sie eine Liste von IP-Adressen oder Rechnernamen von NTP-Pools an, mit denen synchronisiert werden soll.	
constraint-from (Vorgabe: '())	
ntp kann so eingestellt werden, dass es das Datum aus der „Date“-Kopfzeile bei mit TLS übermittelten Anfragen an HTTPS-Server, denen vertraut wird, ausliest. Diese Zeitinformation wird nicht für Genauigkeit benutzt, sondern um mit authentifizierten Informationen die Auswirkungen eines Man-in-the-Middle-Angriffs auf unauthentifizierte NTP-Kommunikation einzuschränken. Geben Sie hierzu eine Liste von URLs, IP-Adressen oder Rechnernamen („Host“-Namen) von HTTPS-Servern an, um eine solche Beschränkung („Constraint“) einzurichten.	
constraints-from (Vorgabe: '())	
Wie bei constraint-from geben Sie auch hier eine Liste von URLs, IP-Adressen oder Rechnernamen von HTTPS-Servern an, um eine Beschränkung einzurichten. Falls der Rechnername zu mehreren IP-Adressen aufgelöst wird, berechnet ntpd den Median von allen als Beschränkung.	
inetd-service-type	[Variable]
Dieser Dienst führt den inetd -Daemon aus (siehe Abschnitt “inetd invocation” in <i>GNU Inetutils</i>). inetd lauscht auf Verbindungen mit Internet-Sockets und startet bei	

Bedarf das entsprechende Server-Programm, sobald eine Verbindung mit einem dieser Sockets hergestellt wird.

Der Wert dieses Dienstes ist ein `inetd-configuration`-Objekt. Im folgenden Beispiel wird der `inetd`-Daemon konfiguriert, um den eingebauten `echo`-Dienst sowie einen SMTP-Dienst anzubieten, wobei letzterer SMTP-Kommunikation über SSH an einen Server `smtp-server` über einen vom `rechnernamen` bezeichneten Zugang („Gateway“) weiterleitet:

```
(service
  inetd-service-type
  (inetd-configuration
    (entries (list
      (inetd-entry
        (name "echo")
        (socket-type 'stream)
        (protocol "tcp")
        (wait? #f)
        (user "root"))
      (inetd-entry
        (node "127.0.0.1")
        (name "smtp")
        (socket-type 'stream)
        (protocol "tcp")
        (wait? #f)
        (user "root")
        (program (file-append openssh "/bin/ssh"))
        (arguments
          '("ssh" "-qT" "-i" "/pfad/zum/ssh_schlüssel"
            "-W" "smtp-server:25" "benutzer@rechnername"))))))
```

Siehe unten für mehr Details über `inetd-configuration`.

inetd-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von `inetd` repräsentiert.

program (Vorgabe: (file-append `inetutils` "/libexec/inetd"))

Das `inetd`-Programm, das benutzt werden soll.

entries (Vorgabe: '())

Eine Liste von `inetd`-Diensteinträgen. Jeder Eintrag sollte von einem `inetd-entry`-Konstruktor erzeugt werden.

inetd-entry [Datentyp]

Datentyp, der einen Eintrag in der `inetd`-Konfiguration repräsentiert. Jeder Eintrag entspricht einem Socket, auf dem `inetd` auf Anfragen lauscht.

node (Vorgabe: #f)

Optional sollte hier als Zeichenkette eine kommagetrennte Liste lokaler Adressen angegeben werden, die `inetd` benutzen soll, wenn er stellvertretend für den angegebenen Dienst lauscht. Siehe Abschnitt “Configuration file” in *GNU Inetutils* für eine vollständige Beschreibung aller Optionen.

name	Eine Zeichenkette. Dieser Name muss einem Eintrag in <code>/etc/services</code> entsprechen.
socket-type	Entweder <code>'stream'</code> , <code>'dgram'</code> , <code>'raw'</code> , <code>'rdm'</code> oder <code>'seqpacket'</code> .
protocol	Eine Zeichenkette, die einem Eintrag in <code>/etc/protocols</code> entsprechen muss.
wait? (Vorgabe: <code>#t</code>)	Ob <code>inetd</code> warten soll, bis der Server beendet ist, bevor es wieder auf neue Anfragen an den Dienst lauscht.
user	Eine Zeichenkette mit dem Benutzernamen (und optional dem Gruppennamen) des Benutzers, als der dieser Server ausgeführt werden soll. Der Gruppenname kann als Suffix angegeben werden, getrennt durch einen Doppelpunkt oder Punkt, d.h. <code>"benutzer"</code> , <code>"benutzer:gruppe"</code> oder <code>"benutzer.gruppe"</code> .
program (Vorgabe: <code>"internal"</code>)	Das Serverprogramm, das die Anfragen bedienen soll, oder <code>"internal"</code> , wenn <code>inetd</code> einen eingebauten Dienst verwenden soll.
arguments (Vorgabe: <code>'()'</code>)	Eine Liste von Zeichenketten oder dateiartigen Objekten, die dem Serverprogramm als Argumente übergeben werden, angefangen mit dem nullten Argument, d.h. dem Namen selbigen Serverprogramms. Bei in <code>inetd</code> eingebauten Diensten muss dieser Eintrag auf <code>'()'</code> oder <code>'("internal")'</code> gesetzt sein.

Siehe Abschnitt “Configuration file” in *GNU Inetutils* für eine mehr ins Detail gehende Erörterung jedes Konfigurationsfeldes.

opendht-service-type	[Variable]
Dieser Diensttyp dient dazu, einen OpenDHT-Knoten (https://opendht.net), <code>dhtnode</code> , zu betreiben. Mit dem Daemon kann ein eigener Proxy-Dienst für die verteilte Hashtabelle (Distributed Hash Table, DHT) angeboten werden, den man in Jami und anderen Anwendungen angeben kann, damit sie sich darüber verbinden.	

Wichtig: Wenn Sie den OpenDHT-Proxy-Server nutzen, sollten die für ihn „sichtbaren“ IP-Adressen der Clients auch anderen Netzwerkteilnehmern gegenüber erreichbar sein. In der Praxis ist es am besten, den Proxy-Server auf einem Rechner mit öffentlich zugänglicher IP-Adresse außerhalb Ihres privaten Netzwerks zu betreiben. Wenn Sie den Proxy-Server zum Beispiel im privaten lokalen Netzwerk mit IPv4 zugänglich machen würden und dann mittels Portweiterleitung für die Außenwelt zugänglich machten, funktioniert das vielleicht bei externen Netzwerkteilnehmern, aber für die Geräte im lokalen Netzwerk des Proxys würde anderen OpenDHT-Knoten nur deren private Adresse mitgeteilt, womit sie keine Verbindung aufbauen können.

Der Wert dieses Dienstes ist ein `opendht-configuration`-Objekt, wie im Folgenden beschrieben.

opendht-configuration [Datentyp]

Verfügbare opendht-configuration-Felder sind:

opendht (Vorgabe: opendht) (Typ: dateiartig)

Zu benutzendes opendht-Paket.

peer-discovery? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob sich der Knoten am Multicast-Mechanismus zum Finden lokaler Netzwerkteilnehmer beteiligen soll.

enable-logging? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob Protokollnachrichten über syslog geschrieben werden sollen. Weil es so ausführlich ist, ist es nach Vorgabe deaktiviert.

debug? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob Protokollnachrichten der Fehlersuch-Ausführlichkeitsstufe aktiviert werden sollen. Diese Option wirkt sich *nicht* aus, wenn Protokollierung ganz abgeschaltet ist.

bootstrap-host (Vorgabe: "bootstrap.jami.net:4222") (Typ:

Vielleicht-Zeichenkette)

Der Rechnername des Knotens, über den eine erste Verbindung ins OpenDHT-Netzwerk aufgebaut wird. Es kann eine bestimmte Portnummer angegeben werden, indem als Suffix :PORT angehängt wird. Vorgegeben ist, den Bootstrap-Knoten von Jami zu benutzen, aber man kann jeden Rechnernamen eines Knotens angeben. Es ist auch möglich, Bootstrapping zu deaktivieren, indem man dies ausdrücklich auf den Wert %unset-value festlegt.

port (Vorgabe: 4222) (Typ: Vielleicht-Zahl)

An welchen UDP-Port sich der OpenDHT-Knoten binden soll. Wird er *nicht* angegeben, wird ein verfügbarer Port automatisch ausgewählt.

proxy-server-port (Typ: Vielleicht-Zahl)

Einen Proxy-Server auf dem angegebenen Port lauschen lassen.

proxy-server-port-tls (Typ: Vielleicht-Zahl)

Einen Proxy-Server auf dem angegebenen Port auf TLS-Verbindungen lauschen lassen.

tor-service-type [Variable]

Diensttyp für den Dienst, der den Tor-Daemon (<https://torproject.org>) für anonyme Netzwerkrouten ausführt. Der Dienst benutzt für seine Konfiguration ein <tor-configuration>-Verbundsobjekt. Vorgegeben ist, dass der Tor-Daemon als „unprivilegierter“ Nutzer tor ausgeführt wird, einem Mitglied der tor-Benutzergruppe ohne besondere Berechtigungen.

Dienste diesen Typs können von anderen Diensten erweitert werden, um *Onion-Dienste* festzulegen (zusätzlich zu denen, die bereits in tor-configuration festgelegt wurden). Ein Beispiel:

```
(simple-service 'my-extra-onion-service tor-service-type
                (list (tor-onion-service-configuration
```

```
(name "extra-onion-service")
(mapping '((80 "127.0.0.1:8080")))))))


```

tor-configuration [Datentyp]

tor (Vorgabe: tor)

Das Paket, das den Tor-Daemon zur Verfügung stellt. Von diesem Paket wird erwartet, dass es den Daemon unter dem Pfad `bin/tor` relativ zum Ausgabeverzeichnis verfügbar macht. Das vorgegebene Paket ist die Implementierung des Tor-Projekts (<https://www.torproject.org>).

config-file (Vorgabe: (plain-file "empty" ""))

Die Konfigurationsdatei, die benutzt werden soll. Sie wird an eine vorgegebene Konfigurationsdatei angehängt und die sich daraus ergebende Konfigurationsdatei wird dann an **tor** über dessen Befehlszeilenoption `-f` übergeben. Hier kann jedes „dateiartige“ Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) angegeben werden. Siehe `man tor` für Details zur Syntax der Konfigurationsdatei.

hidden-services (Vorgabe: '())

Die Liste der zu benutzenden „Onion-Dienste“ als `<tor-onion-service-configuration>`-Verbundsobjekte. Für jeden Onion-Dienst, den Sie in dieser Liste eintragen, werden automatisch entsprechende Einstellungen zur vorgefertigten Konfigurationsdatei hinzugefügt.

socks-socket-type (Vorgabe: 'tcp)

Welche Art von Socket Tor für seinen SOCKS-Socket in der Voreinstellung benutzen soll. Dafür muss entweder 'tcp oder 'unix angegeben werden. Für 'tcp wird Tor nach Voreinstellung auf dem TCP-Port 9050 auf der loopback-Schnittstelle (d.h. localhost) lauschen. Für 'unix wird Tor auf dem UNIX-Socket `/var/run/tor/socks-sock` lauschen, auf den Mitglieder der **tor**-Benutzergruppe Schreibberechtigung erhalten.

Wenn Sie detailliertere Anpassungen am SOCKS-Socket vornehmen wollen, belassen Sie **socks-socket-type** bei seinem vorgegebenen Wert 'tcp und benutzen Sie **config-file**, um diese Voreinstellung mit Ihrer eigenen SocksPort-Option zu überspielen.

control-socket? (Vorgabe: #f)

Ob ein „Steuerungs-Socket“ bereitgestellt werden soll, über den Tor gesteuert werden kann, um zum Beispiel Onion-Dienste zur Laufzeit zu instanziieren. Wird hier #t angegeben, nimmt Tor Steuerungsbefehle auf dem Unix-Socket `/var/run/tor/control-sock` entgegen, auf den Mitglieder der **tor**-Benutzergruppe Schreibzugriff bekommen.

transport-plugins (default: '())

The list of `<tor-transport-plugin>` records to use. For any transport plugin you include in this list, appropriate configuration line to enable transport plugin will be automatically added to the default configuration file.

auto-start? (Vorgabe: #t)

Whether or not to start the Tor daemon on boot.

tor-onion-service-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration eines *Onion-Dienstes* von Tor repräsentiert. Siehe die Dokumentation des Tor-Projekts (<https://community.torproject.org/onion-services/>) für weitere Informationen. Verfügbare *tor-onion-service-configuration*-Felder sind:

name (Typ: Zeichenkette)

Ein Name für diesen Onion-Dienst. Dadurch wird ein Verzeichnis `/var/lib/tor/hidden-services/Name` erstellt, worin sich in der Datei `hostname` der ‘.onion’-Rechnername („Host“-Name) des Onion-Dienstes befindet.

mapping (Typ: Assoziative-Liste)

Eine assoziative Liste, wie Ports zu Adressen zugeordnet werden. Mit diesem Beispiel:

```
'((22 "127.0.0.1:22")
  (80 "127.0.0.1:8080"))
```

werden Ports 22 und 80 des Onion-Dienstes den lokalen Ports 22 und 8080 zugeordnet.

tor-transport-plugin [Data Type]

Data type representing a Tor pluggable transport plugin in *tor-configuration*. Pluggable transports are programs that disguise Tor traffic, which can be useful in case Tor is censored. See the the Tor project’s documentation (<https://tb-manual.torproject.org/circumvention/>) and specification (<https://spec.torproject.org/pt-spec/index.html>) for more information.

Each transport plugin corresponds either to `ClientTransportPlugin ...` or to `ServerTransportPlugin ...` line in the default configuration file, see `man tor`. Available *tor-transport-plugin* fields are:

role (default: 'client')

This must be either 'client' or 'server'. Otherwise, an error is raised. Set the 'server' value if you want to run a bridge to help censored users connect to the Tor network, see the Tor project’s bridge guide (<https://community.torproject.org/relay/setup/bridge/>). Set the 'client' value if you want to connect to somebody else’s bridge, see the Tor project’s “Get Bridges” page (<https://bridges.torproject.org/>). In both cases the required additional configuration should be provided via `#:config-file` option of *tor-configuration*.

protocol (default: "obfs4")

A string that specifies a pluggable transport protocol.

program

This must be a “file-like” object or a string pointing to the pluggable transport plugin executable. This option allows the Tor daemon run inside the container to access the executable and all the references (e.g. package dependencies) attached to it.

Suppose you would like Tor daemon to use obfs4 type obfuscation and to connect to Tor network via obfs4 bridge (a nonpublic Tor relay with support for obfs4 type obfuscation). Then you may go to <https://bridges.torproject.org/> (<https://bridges.torproject.org/>).

`torproject.org/`) and get there a couple of bridge lines (each starts with `obfs4 ...`) and use these lines in tor-service-type configuration as follows:

```
(service tor-service-type
  (tor-configuration
    (config-file (plain-file "torrc"
      "\\
      UseBridges 1
      Bridge obfs4 ...
      Bridge obfs4 ..."))
    (transport-plugins
      (list (tor-transport-plugin
        (program (file-append lyrebird "/bin/lyrebird"))))))))
```

Das Modul (`gnu services rsync`) bietet die folgenden Dienste an:

Sie könnten einen rsync-Daemon einsetzen wollen, um Dateien verfügbar zu machen, damit jeder (oder nur Sie) bestehende Dateien herunterladen oder neue Dateien hochladen kann.

`rsync-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp für den rsync-Daemon (<https://rsync.samba.org>), er benutzt ein `rsync-configuration`-Verbundobjekt wie in diesem Beispiel:

```
;; Zwei Verzeichnisse über rsync exportieren. Wie vorgegeben
;; lauscht rsync auf allen Netzwerkschnittstellen.
(service rsync-service-type
  (rsync-configuration
    (modules (list (rsync-module
      (name "musik")
      (file-name "/srv/zik")
      (read-only? #f))
      (rsync-module
        (name "filme")
        (file-name "/home/charlie/filme"))))))
```

Siehe unten für Details zur `rsync-configuration`.

`rsync-configuration` [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration für den `rsync-service` repräsentiert.

`package` (Vorgabe: `rsync`)

Zu benutzendes rsync-Paket.

`address` (Vorgabe: `#f`)

Auf welcher IP-Adresse rsync auf eingehende Verbindungen lauscht.
Wird nichts angegeben, wird auf allen verfügbaren Adressen gelauscht.

`port-number` (Vorgabe: `873`)

Der TCP-Port, auf dem rsync auf eingehende Verbindungen lauscht.
Wenn die Portnummer kleiner als 1024 ist, muss rsync als Administratornutzer root und auch mit dieser Benutzergruppe gestartet werden.

pid-file (Vorgabe: "/var/run/rsyncd/rsyncd.pid")
Der Name der Datei, in die rsync seine PID schreibt.

lock-file (Vorgabe: "/var/run/rsyncd/rsyncd.lock")
Der Name der Datei, die rsync als seine Sperrdatei verwendet.

log-file (Vorgabe: "/var/log/rsyncd.log")
Der Name der Datei, in die rsync seine Protokolle schreibt.

user (Vorgabe: "root")
Das Benutzerkonto, dem der rsync-Prozess gehören soll.

group (Vorgabe: "root")
Die Benutzergruppe des rsync-Prozesses.

uid (Vorgabe: "rsyncd")
Der Benutzername oder der Benutzeridentifikator (d.h. die „User-ID“), mit dem Dateiübertragungen zum und vom Modul stattfinden sollen, wenn der Daemon als Administratornutzer root läuft.

gid (Vorgabe: "rsyncd")
Benutzergruppenname oder Gruppenidentifikator („Group-ID“), mit dem auf das Modul zugegriffen wird.

modules (Vorgabe: %default-modules)
Liste von „Modulen“ – d.h. Verzeichnissen, die mit rsync exportiert werden. Jedes Element muss ein rsync-module-Verbund sein, wie nun beschrieben wird.

rsync-module [Datentyp]
Dies ist der Datentyp für rsync-„Module“. Ein Modul ist ein Verzeichnis, das über das rsync-Protokoll exportiert wird. Die verfügbaren Felder sind wie folgt:

name Der Modulname. Dieser ist der Name, der in URLs benutzt wird. Zum Beispiel, wenn das Modul **musik** heißt, wird die entsprechende URL **rsync://host.example.org/musik** sein.

file-name Der Name des Verzeichnisses, das exportiert wird.

comment (Vorgabe: "") Kommentar, der mit dem Modul verbunden ist. Clientbenutzerschnittstellen dürfen das anzeigen, wenn sie die Liste der verfügbaren Module bekommen.

read-only? (Vorgabe: #t) Ob der Client Dateien hochladen können soll. Wenn dies falsch ist, wird das Hochladen autorisiert werden, wenn die Berechtigungen dort, wo der Daemon läuft, es erlauben.

chroot? (Vorgabe: #t) Wenn es auf wahr steht, wechselt der rsync-Daemon das Wurzelverzeichnis in das Verzeichnis des Moduls, bevor er Dateiübertragungen mit dem Client unternimmt. Das ist besser für die Sicherheit, aber es geht nur, wenn rsync als Administratornutzer root läuft.

timeout (Vorgabe: 300)

Wie viele Sekunden ein Prozess untätig bleiben darf, bis eine Verbindung zum Client getrennt wird.

Das Modul (`gnu services syncthing`) bietet die folgenden Dienste an:

Sie könnten einen Syncthing-Daemon benutzen wollen, wenn Sie Dateien auf zwei oder mehr Rechnern haben und diese in Echtzeit synchronisieren wollen, geschützt vor neugierigen Blicken.

syncthing-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für den syncthing-Daemon (<https://syncthing.net/>), er benutzt ein `syncthing-configuration`-Verbundobjekt wie in diesem Beispiel:

```
(service syncthing-service-type
  (syncthing-configuration (user "alice")))
```

Anmerkung: Dieser Dienst ist auch mit Guix Home erhältlich, wo er einfach mit Ihren Benutzerrechten ausgeführt wird (siehe Abschnitt 13.3.19 [Persönliche Netzwerkdienste], Seite 862).

Siehe unten für Details zur `syncthing-configuration`.

syncthing-configuration

[Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration für den `syncthing-service-type` repräsentiert.

syncthing (Vorgabe: `syncthing`)

Zu benutzendes syncthing-Paket.

arguments (Vorgabe: `'()`)

Liste der Befehlszeilenoptionen, die an das syncthing-Programm übergeben werden.

logflags (Vorgabe: `0`)

Die Summe aus den Protokollierungsoptionen, siehe die Dokumentation von Syncthing zu logflags (<https://docs.syncthing.net/users/syncthing.html#cmdoption-logflags>).

user (Vorgabe: `#f`)

Das Benutzerkonto, mit dem der Syncthing-Dienst ausgeführt wird. Es wird vorausgesetzt, dass der angegebene Benutzer existiert.

group (Vorgabe: `"users"`)

Die Gruppe, mit der der Syncthing-Dienst ausgeführt wird. Es wird vorausgesetzt, dass die angegebene Gruppe existiert.

home (Vorgabe: `#f`)

Sets the `HOME` variable for the Syncthing daemon. The default is `$HOME` of the specified Syncthing `user`.

config-file (default: `#f`)

Either a file-like object that resolves to a Syncthing configuration XML file, or a `syncthing-config-file` record (see below). If set to `#f`, Guix will not try to generate a config file, and Syncthing will generate a default configuration which will not be touched on reconfigure. Specifying this

in a system service moves Syncthing’s common configuration and data directory (--home in <https://docs.syncthing.net/users/syncthing.html>) to `/var/lib/syncthing-<user>`.

When used as a home service, syncthing configuration will be populated in `~/.local/state/syncthing/`. Old Syncthing installs may have files in `$XDG_CONFIG_HOME/syncthing/` (usually `~/.config/syncthing/`), which will override configuration in `~/.local/state/syncthing` managed by this service. In such cases, you should move the contents of `$XDG_CONFIG_HOME/syncthing/` into `~/.local/state/syncthing/`.

This section documents a subset of the Syncthing configuration options—specifically those related to Guix or those affecting how your computer will connect to other computers over the network (such as Syncthing relays or discovery servers). The configuration is fully documented in the upstream Syncthing config documentation (<https://docs.syncthing.net/users/config.html>); camelCase there is converted to kebab-case here. If you are migrating from a Syncthing-managed configuration to one managed by Guix, you can check what changes were introduced by diffing the respective `config.xml` files. Note that you will need to add whitespace with 4-space indentation to the file generated by Guix, using the `xmllint` program from the `libxml2` package like so:

```
XMLINT_INDENT="      " xmllint --format /path/to/new/config.xml | diff /path/to/old/con
```

When generating a configuration file through Guix, you can still temporarily modify Syncthing from the GUI or through `introducer` and `autoAcceptFolders` mechanisms, but such changes will be reset on reconfigure.

`syncthing-config-file` [Data Type]

Data type representing the configuration file read by the Syncthing daemon.

`folders` (default: (list (`syncthing-folder` (id "default") (label "Default Folder") (path "~/Sync"))))

The default here is the same as Syncthing’s default. The value should be a list of `syncthing-folders`.

`devices` (default: '())

This should be a list of `syncthing-devices`. Guix will automatically add any devices specified in any ‘folders’ to this list. There are instances when you want to connect to a device despite not (initially) sharing any folders (such as a device with `autoAcceptFolders`). In such instances, you should specify those devices here. If multiple versions of the same device (as determined by comparing device ID) are discovered, the one in this list is prioritized. Otherwise, the first instance in the first folder is used.

`gui-enabled?` (default: #t)

By default, any user on the computer can access the GUI and make changes to Syncthing. If you leave this enabled, you should probably set `gui-user` and `gui-password` (see below).

```
gui-tls? (default: #f)
gui-debugging? (default: #f)
gui-send-basic-authorization-prompt? (default: #f)
gui-address (default: "127.0.0.1:8384")
gui-user (default: #f)
gui-password (default: #f)

A bcrypt hash of the GUI password. Remember that this will be globally exposed in /gnu/store.
```

```
gui-apikey (default: #f)

You must specify this to use the Syncthing REST interface. This key is kept in /gnu/store and is accessible to all users of the system.
```

```
gui-theme (default: "default")
ldap-enabled? (default: #f)
ldap-address (default: "")
ldap-bind-dn (default: "")
ldap-transport (default: "")
ldap-insecure-skip-verify (default: "")
ldap-search-base-dn (default: "")
ldap-search-filter (default: "")
listen-address (default: "default")
global-announce-server (default: "default")
global-announce-enabled? (default: #t)

Global discovery servers can be used to help connect devices at unknown IP addresses by storing the last known IP address.
```

```
local-announce-enabled? (default: #t)

This makes devices find each other very easily on the same LAN. Often, this will allow you to just plug an Ethernet between two devices, or connect one device to the other's hotspot and start syncing.
```

```
local-announce-port (default: 21027)
local-announce-mac-address (default: "[ff12::8384]:21027")
max-send-kbps (default: 0)
max-receive-kbps (default: 0)
reconnection-interval-seconds (default: 60)
relays-enabled? (default: #t)

This option allows your Syncthing instance to use a global network of relays (https://docs.syncthing.net/users/relayng.html) to enable syncing between devices when all other methods fail. As always, Syncthing traffic is encrypted in transport and the relays are unable to decrypt it.
```

```
relay-reconnect-interval-minutes (default: 10)
start-browser? (default: #t)
nat-enabled? (default: #t)
nat-lease-minutes (default: 60)
nat-renewal-minutes (default: 30)
nat-timeout-seconds (default: 10)
usage-reporting-accepted (default: 0)
```

Options whose names begin with ‘usage-reporting-’ control usage reporting. Set to -1 to disable, or to a positive value to enable. The default (0) disables reporting, but causes a usage reporting consent prompt to be displayed in the Syncthing GUI.

```
usage-reporting-seen (default: 0)
usage-reporting-unique-id (default: "")
usage-reporting-url (default: "https://data.syncthing.net/newdata")
usage-reporting-post-insecurely? (default: #f)
usage-reporting-initial-delay-seconds (default: 1800)
auto-upgrade-interval-hours (default: 12)
upgrade-to-pre-releases? (default: #f)
keep-temporaries-hours (default: 24)
cache-ignored-files? (default: #f)
progress-update-interval-seconds (default: 5)
limit-bandwidth-in-lan? (default: #f)
min-home-disk-free-unit (default: "%")
min-home-disk-free (default: 1)
releases-url (default: "https://upgrades.syncthing.net/meta.json")
overwrite-remote-device-names-on-connect? (default: #f)
temp-index-min-blocks (default: 10)
unacked-notification-id (default: "authenticationUserAndPassword")
traffic-class (default: 0)
set-low-priority? (default: #t)
max-folder-concurrency (default: 0)
crash-reporting-url (default: "https://crash.syncthing.net/newcrash")
crash-reporting-enabled? (default: #t)
stun-keepalive-start-seconds (default: 180)
stun-keepalive-min-seconds (default: 20)
stun-server (default: "default")
database-tuning (default: "auto")
max-concurrent-incoming-request-kib (default: 0)
announce-lan-addresses? (default: #t)
send-full-index-on-upgrade? (default: #f)
connection-limit-enough (default: 0)
connection-limit-max (default: 0)
insecure-allow-old-tls-versions? (default: #f)
connection-priority-tcp-lan (default: 10)
connection-priority-quic-lan (default: 20)
connection-priority-tcp-wan (default: 30)
connection-priority-quic-wan (default: 40)
connection-priority-relay (default: 50)
connection-priority-upgrade-threshold (default: 0)
default-folder (default: (syncthing-folder (label "")))
default-device (default: (syncthing-device (id "")))
default-ignores (default: "")
```

Options whose names begin with ‘default-’ above do not affect folders and devices added through the Guix configuration interface. They will, however, affect folders and devices that are added through the Syncthing GUI, by an `introducer`, or a device with `auto-accept-folders`.

syncthing-folder [Data Type]

Data type representing a folder to be synchronized.

id (Vorgabe: #f)

This ID cannot match the ID of any other folder on this device. If left unspecified, it will default to the label (see below).

label A human readable label for the folder.**path** The path at which to store this folder.

```
type (default: "sendreceive")
rescan-interval-seconds (default: 3600)
file-system-watcher-enabled? (default: #t)
file-system-watcher-delay-seconds (default: 10)
file-system-watcher-timeout-seconds (default: 0)
ignore-permissions? (default: #f)
auto-normalize? (default: #t)
devices (default: '())
```

This should be a list of other Syncthing devices. You do not need to specify the current device. Each device can be listed as a **syncthing-device** record or a **syncthing-folder-device** record if you want files to be encrypted on disk. See below.

```

filesystem-type (default: "basic")
min-disk-free-unit (default: "%")
min-disk-free (default: 1)
versioning-type (default: #f)
versioning-file-system-path (default: "")
versioning-file-system-type (default: "basic")
versioning-cleanup-interval-seconds (default: 3600)
versioning-cleanout-days (default: #f)
versioning-keep (default: #f)
versioning-max-age (default: #f)
versioning-command (default: #f)
copiers (default: 0)
puller-max-pending-kib (default: 0)
hashers (default: 0)
order (default: "random")
ignore-delete? (default: #f)
scan-progress-interval-seconds (default: 0)
puller-pause-seconds (default: 0)
max-conflicts (default: 10)
disable-sparse-files? (default: #f)
disable-temp-indexes? (default: #f)
paused? (default: #f)
weak-hash-threshold-percentage (default: 25)
marker-name (default: ".stfolder")
copy-ownership-from-parent? (default: #f)
mod-time-window-seconds (default: 0)
max-concurrent-writes (default: 2)
disable-fsync? (default: #f)
block-pull-order (default: "standard")
copy-range-method (default: "standard")
case-sensitive-file-system? (default: #f)
junctions-as-dirs? (default: #f)
sync-ownership? (default: #f)
send-ownership? (default: #f)
sync-xattrs? (default: #f)
send-xattrs? (default: #f)
xattr-filter-max-single-entry-size (default: 1024)
xattr-filter-max-total-size (default: 4096)

```

syncthing-device

[Data Type]

Data type representing a device to synchronize folders with.

id A long hash representing the keys generated by Syncthing on the first launch. You can obtain this from the Syncthing GUI or by inspecting an existing Syncthing configuration file.

name (default: "")

A human readable device name for viewing in the GUI or in Scheme.

```

compression (default: "metadata")
introducer? (default: #f)
skip-introduction-removals? (default: #f)
introduced-by (default: "")
addresses (default: '("dynamic"))

```

List of addresses at which to search for this device. When the special value “dynamic” is included, Syncthing will search for the device locally as well as via the Syncthing project’s global discovery (<https://docs.syncthing.net/users/security.html#global-discovery>) servers.

```

paused? (default: #f)
auto-accept-folders? (default: #f)
max-send-kbps (default: 0)
max-receive-kbps (default: 0)
max-request-kib (default: 0)
untrusted? (default: #f)
remote-gui-port (default: 0)
num-connections (default: 0)

```

syncing-folder-device [Data Type]

This data type offers two folder-specific device options: `introduced-by` and `encryption-password`.

`syncing-folder-device` corresponds to the ‘device’ (<https://docs.syncthing.net/users/config.html#config-option-folder.device>) option in the upstream ‘folder’ element.

If you don’t need to use these options, then you can just use `syncing-device` instead of `syncing-folder-device` in the `devices` field of a `syncing-folder` instance.

`device` The `syncing-device` for which this configuration applies.

`introduced-by` (default: "")

The name of the device that “introduced” our device to the device sharing this folder. This is only used when “introduced” devices are removed by the introducer. See Syncthing introductions (<https://docs.syncthing.net/users/introducer.html>).

`encryption-password` (default: "")

The password used to encrypt data that is synchronized to untrusted devices.

Beware: specifying this field will include this password as plain text (not encrypted) and globally visible in `/gnu/store/`. If the `encryption-password` is non-empty, then it will be used as a password to encrypt file chunks as they are synchronized to untrusted devices. For more information on syncing to devices you don’t totally trust, see Syncthing’s documentation on Untrusted (Encrypted) Devices (<https://docs.syncthing.net/users/untrusted.html>). Note that data transfer is always encrypted while in transport (“end-to-end encryption”), regardless of this setting.

Here is a more complex example configuration for illustrative purposes:

```
(service syncthing-service-type
  (let ((laptop (syncthing-device (id "VHOD2D6-...-7XRMEN")))
        (desktop (syncthing-device (id "64SAZ37-...-FZJ5GUA")
                                   (addresses '("tcp://example.com")))))
        (bob-desktop (syncthing-device (id "KYIMEGO-...-FT77EA0")))))
  (syncthing-configuration
    (user "alice")
    (config-file
      (syncthing-config-file
        (folders (list (syncthing-folder
                         (label "some-files")
                         (path "~/data")
                         (devices (list desktop laptop)))
                     (syncthing-folder
                       (label "critical-files")
                       (path "~/secrets")
                       (devices
                         (list desktop
                               laptop
                               (syncthing-folder-device
                                 (device bob-desktop)
                                 (encryption-password "mypassword")))))))))))))
```

Des Weiteren bietet das Modul (`gnu services ssh`) die folgenden Dienste an.

`openssh-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp für den OpenSSH-Secure-Shell-Daemon (<http://www.openssh.org>), `sshd`. Sein Wert muss ein `openssh-configuration`-Verbundobjekt wie in diesem Beispiel sein:

```
(service openssh-service-type
  (openssh-configuration
    (x11-forwarding? #t)
    (permit-root-login 'prohibit-password)
    (authorized-keys
      `(("alice" ,(local-file "alice.pub"))
        ("bob" ,(local-file "bob.pub"))))))
```

Siehe unten für Details zur `openssh-configuration`.

Dieser Dienst kann mit weiteren autorisierten Schlüsseln erweitert werden, wie in diesem Beispiel:

```
(service-extension openssh-service-type
  (const `(("charlie"
            ,(local-file "charlie.pub")))))
```

`openssh-configuration` [Datentyp]

Dies ist der Verbundstyp für die Konfiguration von OpenSSHS `sshd`.

openssh (Vorgabe: *openssh*)

Das zu benutzende OpenSSH-Paket.

pid-file (Vorgabe: "/var/run/sshd.pid")

Der Name der Datei, in die **sshd** seine PID schreibt.

port-number (Vorgabe: 22)

Der TCP-Port, auf dem **sshd** auf eingehende Verbindungen lauscht.

max-connections (Vorgabe: 200)

Harte Grenze, wie viele Client-Verbindungen gleichzeitig möglich sind, durchgesetzt durch den im inetd-Stil startenden Shepherd-Dienst (siehe Abschnitt "Service De- and Constructors" in *The GNU Shepherd Manual*).

permit-root-login (Vorgabe: #f)

Dieses Feld bestimmt, ob und wann Anmeldungen als Administratornutzer „root“ erlaubt sind. Wenn es #f ist, sind Anmeldungen als Administrator gesperrt, bei #t sind sie erlaubt. Wird hier das Symbol 'prohibit-password' angegeben, dann sind Anmeldungen als Administrator erlaubt, aber nur, wenn keine passwortbasierte Authentifizierung verwendet wird.

allow-empty-passwords? (Vorgabe: #f)

Wenn dies auf wahr gesetzt ist, können sich Nutzer, deren Passwort leer ist, anmelden. Ist es falsch, können sie es nicht.

password-authentication? (Vorgabe: #t)

Wenn dies wahr ist, können sich Benutzer mit ihrem Passwort anmelden. Wenn es falsch ist, müssen sie andere Authentisierungsmethoden benutzen.

public-key-authentication? (Vorgabe: #t)

Wenn dies wahr ist, können Benutzer zur Anmeldung mit ihrem öffentlichen Schlüssel authentifiziert werden. Wenn es falsch ist, müssen sie andere Authentisierungsmethoden benutzen.

Autorisierte öffentliche Schlüssel werden in `~/.ssh/authorized_keys` gespeichert. Dies wird nur für Protokollversion 2 benutzt.

x11-forwarding? (Vorgabe: #f)

Wenn dies auf wahr gesetzt ist, ist das Weiterleiten von Verbindungen an grafische X11-Clients erlaubt – mit anderen Worten funktionieren dann die **ssh**-Befehlszeilenoptionen -X und -Y.

allow-agent-forwarding? (Vorgabe: #t)

Ob Weiterleitung an den SSH-Agenten zugelassen werden soll.

allow-tcp-forwarding? (Vorgabe: #t)

Ob Weiterleitung von TCP-Kommunikation zugelassen werden soll.

gateway-ports? (Vorgabe: #f)

Ob Ports als Zugang für eingehende Verbindungen („Gateway-Ports“) weitergeleitet werden dürfen.

challenge-response-authentication? (Vorgabe: #f)

Gibt an, ob „Challenge-Response“-Authentifizierung zugelassen wird (z.B. über PAM).

use-pam? (Vorgabe: #t)

Aktiviert die Pluggable-Authentication-Module-Schnittstelle. Wenn es auf #t gesetzt ist, wird dadurch PAM-Authentisierung über **challenge-response-authentication?** und **password-authentication?** aktiviert, zusätzlich zur Verarbeitung von PAM-Konten und Sitzungsmodulen für alle Authentisierungsarten.

Weil PAM-Challenge-Response-Authentisierung oft für dieselben Zwecke wie Passwortauthentisierung eingesetzt wird, sollten Sie entweder **challenge-response-authentication?** oder **password-authentication?** deaktivieren.

print-last-log? (Vorgabe: #t)

Hiermit wird angegeben, ob **sshd** Datum und Uhrzeit der letzten Anmeldung anzeigen soll, wenn sich ein Benutzer interaktiv anmeldet.

subsystems (Vorgabe: '("sftp" "internal-sftp")))

Hiermit werden externe Subsysteme konfiguriert (z.B. ein Dateiübertragungsdaemon).

Diese werden als Liste von zweielementigen Listen angegeben, von denen jede den Namen des Subsystems und einen Befehl (mit optionalen Befehlszeilenargumenten) benennt, der bei einer Anfrage an das Subsystem ausgeführt werden soll.

Der Befehl **internal-sftp** implementiert einen SFTP-Server im selben Prozess. Alternativ kann man den **sftp-server**-Befehl angeben:

```
(service openssh-service-type
        (openssh-configuration
            (subsystems
                `(("sftp" ,(file-append openssh "/libexec/sftp-server")))))
```

accepted-environment (Vorgabe: '())

Eine Liste von Zeichenketten, die die Umgebungsvariablen benennen, die exportiert werden dürfen.

Jede Zeichenkette wird zu einer eigenen Zeile in der Konfigurationsdatei. Siehe die Option **AcceptEnv** in **man sshd_config**.

Mit diesem Beispiel können SSH-Clients die Umgebungsvariable **COLORTERM** exportieren. Sie wird von Terminal-Emulatoren gesetzt, die Farben unterstützen. Sie können Sie in der Ressourcendatei Ihrer Shell benutzen, um Farben in der Eingabeaufforderung und in Befehlen zu aktivieren, wenn diese Variable gesetzt ist.

```
(service openssh-service-type
        (openssh-configuration
            (accepted-environment '("COLORTERM"))))
```

authorized-keys (Vorgabe: '())

Dies ist die Liste der autorisierten Schlüssel. Jedes Element der Liste ist ein Benutzername gefolgt von einem oder mehr dateiartigen Objekten, die öffentliche SSH-Schlüssel repräsentieren. Zum Beispiel werden mit

```
(openssh-configuration
  (authorized-keys
    `((("rekado" ,(local-file "rekado.pub"))
      ("chris" ,(local-file "chris.pub"))
      ("root" ,(local-file "rekado.pub") ,(local-file "chris.pub"))))))
```

die angegebenen öffentlichen Schlüssel für die Benutzerkonten `rekado`, `chris` und `root` registriert.

Weitere autorisierte Schlüssel können als `service-extension` hinzugefügt werden.

Beachten Sie, dass das hier neben `~/.ssh/authorized_keys` ohne sich zu stören benutzt werden kann.

generate-host-keys? (Vorgabe: #t)

Ob Schlüsselpaare für den Rechner mit `ssh-keygen -A` unter `/etc/ssh` erzeugt werden sollen, wenn es noch keine gibt.

Das Erzeugen von Schlüsselpaaren dauert nur ein paar Sekunden, wenn genug Entropie vorrätig ist, und findet nur einmal statt. Wenn Sie es z.B. auf einer virtuellen Maschine *nicht* brauchen, etwa weil Sie die Rechnerschlüssel schon von anderswo bekommen und die zusätzliche Zeit beim Systemstart ein Problem ist, schalten Sie es vielleicht lieber aus.

log-level (Vorgabe: 'info)

Dieses Symbol gibt die Stufe der Protokollierung an: `quiet` (schweig-sam), `fatal`, `error`, `info`, `verbose` (ausführlich), `debug` (Fehlersuche) etc. Siehe die Handbuchseite für `sshd_config` für die vollständige Liste der Stufenbezeichnungen.

extra-content (Vorgabe: "")

Dieses Feld kann benutzt werden, um beliebigen Text an die Konfigurationsdatei anzuhängen. Es ist besonders bei ausgeklügelten Konfigurationen nützlich, die anders nicht ausgedrückt werden können. Zum Beispiel würden mit dieser Konfiguration Anmeldungen als Administratornutzer „root“ grundsätzlich untersagt, lediglich für eine bestimmte IP-Adresse wären sie zugelassen:

```
(openssh-configuration
  (extra-content "\"
    Match Address 192.168.0.1
    PermitRootLogin yes"))
```

dropbear-service-type

[Variable]

Diensttyp des Dienstes, um den Dropbear-SSH-Daemon (<https://matt.ucc.asn.au/dropbear/dropbear.html>) auszuführen. Sein Wert ist ein <dropbear-configuration>-Objekt.

Wenn Sie zum Beispiel einen Dropbear-Dienst angeben möchten, der auf Port 1234 lauscht:

```
(service dropbear-service-type (dropbear-configuration
                               (port-number 1234)))
```

dropbear-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration eines Dropbear-SSH-Daemons.

dropbear (Vorgabe: *dropbear*)

Das zu benutzende Dropbear-Paket.

port-number (Vorgabe: 22)

Die Portnummer des TCP-Ports, auf dem der Daemon auf eingehende Verbindungen wartet.

syslog-output? (Vorgabe: #t)

Ob eine Ausgabe für Syslog aktiviert sein soll.

pid-file (Vorgabe: "/var/run/dropbear.pid")

Der Dateiname der PID-Datei des Daemons.

root-login? (Vorgabe: #f)

Ob Anmeldungen als Administratornutzer **root** möglich sein sollen.

allow-empty-passwords? (Vorgabe: #f)

Ob leere Passwörter zugelassen sein sollen.

password-authentication? (Vorgabe: #t)

Ob passwortbasierte Authentisierung zugelassen sein soll.

autossh-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für das AutoSSH-Programm (<https://www.harding.motd.ca/autossh>), das eine Kopie von **ssh** ausführt und diese überwacht. Bei Bedarf wird sie neugestartet, für den Fall, dass sie abstürzt oder keine Kommunikation mehr verarbeitet. AutoSSH kann von Hand aus der Befehlszeile heraus aufgerufen werden, indem man Argumente an die Binärdatei **autossh** aus dem Paket **autossh** übergibt, aber es kann auch als ein Guix-Dienst ausgeführt werden. Letzteres wird hier beschrieben.

AutoSSH kann benutzt werden, um an den lokalen Rechner gerichtete Kommunikation an eine entfernte Maschine über einen SSH-Tunnel weiterzuleiten. Dabei gilt die `~/.ssh/config`-Datei des AutoSSH ausführenden Benutzers.

Um zum Beispiel einen Dienst anzugeben, der **autossh** mit dem Benutzerkonto **pino** ausführt und alle lokalen Verbindungen auf Port 8081 an **entfernt**:8081 über einen SSH-Tunnel durchzureichen, fügen Sie folgenden Aufruf in das **services**-Feld des Betriebssystems ein:

```
(service autossh-service-type
  (autossh-configuration
    (user "pino")
    (ssh-options (list "-T" "-N" "-L" "8081:localhost:8081" "entfernt.net"))))
```

autossh-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des AutoSSH-Dienstes.

user (Vorgabe: "autossh")

Das Benutzerkonto, mit dem der AutoSSH-Dienst ausgeführt wird. Es wird vorausgesetzt, dass der angegebene Benutzer existiert.

poll (Vorgabe: 600)

Gibt an, wie oft die Verbindung geprüft wird („Poll Time“), in Sekunden.

first-poll (Vorgabe: #f)

Gibt an, wie viele Sekunden AutoSSH vor der ersten Verbindungsprüfung abwartet. Nach dieser ersten Prüfung werden weitere Prüfungen mit der in **poll** angegebenen Regelmäßigkeit durchgeführt. Wenn dies auf **#f** gesetzt ist, erfährt die erste Verbindungsprüfung keine Sonderbehandlung, sondern benutzt die gleichen Zeitabstände, die auch mit **poll** festgelegt wurden.

gate-time (Vorgabe: 30)

Gibt an, wie viele Sekunden lang eine SSH-Verbindung aktiv sein muss, bis sie als erfolgreich angesehen wird.

log-level (Vorgabe: 1)

Die Protokollierungsstufe. Sie entspricht den bei Syslog verwendeten Stufen, d.h. 0 verschweigt die meisten Ausgaben, während 7 die gesprächigste Stufe ist.

max-start (Vorgabe: #f)

Wie oft SSH (neu) gestartet werden darf, bevor AutoSSH aufgibt und sich beendet. Steht dies auf **#f**, gibt es keine Begrenzung und AutoSSH kann endlos neu starten.

message (Vorgabe: "")

Welche Nachricht beim Prüfen von Verbindungen an die zurückkommende Echo-Nachricht angehängt werden soll.

port (Vorgabe: "0")

Welche Ports zum Überprüfen der Verbindung benutzt werden. Steht dies auf "0", werden keine Überprüfungen durchgeführt. Steht es auf "**n**" für eine positive ganze Zahl **n**, werden die Ports **n** und **n+1** zum Überwachen der Verbindung eingesetzt, wobei auf Port **n** Daten dafür gesendet werden und Port **n+1** deren Echo empfangen soll. Steht es auf "**n:m**" für positive ganzen Zahlen **n** und **m**, werden Ports **n** und **m** zur Überprüfung eingesetzt, wozu Port **n** zum Senden der Prüfdaten eingesetzt wird und Port **m** das Echo empfängt.

ssh-options (Vorgabe: '()')

Die Liste der Befehlszeilenargumente, die an **ssh** weitergegeben werden sollen, wenn es ausgeführt wird. Die Befehlszeilenoptionen **-f** und **-M** sind AutoSSH vorbehalten; sie anzugeben, führt zu undefiniertem Verhalten.

webssh-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für das Programm WebSSH (<https://webssh.huashengdun.org/>), das einen webbasierten SSH-Client ausführt. WebSSH kann von Hand aus der Befehlszeile heraus aufgerufen werden, indem man Argumente an die Binärdatei `wssh` aus dem Paket `webssh` übergibt, aber es kann auch als ein Guix-Dienst ausgeführt werden. Letzteres wird hier beschrieben.

Um zum Beispiel einen Dienst anzugeben, der WebSSH an der Loopback-Schnittstelle auf Port 8888 ausführt, wobei die Richtlinie ist, dass Verbindungen abgelehnt werden außer zu einer Liste von erlaubten Rechnern, und eine auf HTTPS-Verbindungen lauschende NGINX als inversen Proxy dafür fungieren zu lassen, fügen Sie folgende Aufrufe in das `services`-Feld des Betriebssystems ein:

```
(service webssh-service-type
  (webssh-configuration (address "127.0.0.1")
    (port 8888)
    (policy 'reject)
    (known-hosts '("localhost ecdsa-sha2-nistp256 AAAA..."))
    "127.0.0.1 ecdsa-sha2-nistp256 AAAA..."))

(service nginx-service-type
  (nginx-configuration
    (server-blocks
      (list
        (nginx-server-configuration
          (inherit %webssh-configuration-nginx)
          (server-name '("webssh.example.com"))
          (listen '("443 ssl"))
          (ssl-certificate (letsencrypt-certificate "webssh.example.com")))
        (ssl-certificate-key (letsencrypt-key "webssh.example.com")))
      (locations
        (cons (nginx-location-configuration
          (uri "/.well-known")
          (body '("root /var/www;")))
        (nginx-server-configuration-locations %webssh-configuration-n...)))))

webssh-configuration
```

[Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration für den Dienst `webssh-service`.

package (Vorgabe: `webssh`)

Zu benutzendes `webssh`-Paket.

user-name (Vorgabe: `"webssh"`)

Der Benutzername oder der Benutzeridentifikator (d.h. die „User-ID“), mit dem Dateiübertragungen zum und vom Modul stattfinden sollen.

group-name (Vorgabe: `"webssh"`)

Benutzergruppenname oder Gruppenidentifikator („Group-ID“), mit dem auf das Modul zugegriffen wird.

address (Vorgabe: `#f`)

Die IP-Adresse, auf der `webssh` auf eingehende Verbindungen lauscht.

port (Vorgabe: 8888)

Der TCP-Port, auf dem `webssh` auf eingehende Verbindungen lauscht.

policy (Vorgabe: #f)

Die Verbindungsrichtlinie `reject` setzt voraus, dass erlaubte Rechner in `known-hosts` eingetragen werden.

known-hosts (Vorgabe: '')

Eine Liste der Rechner, die für eine SSH-Verbindung aus `webssh` zugelassen sind.

log-file (Vorgabe: "/var/log/webssh.log")

Der Name der Datei, in die `webssh` seine Protokolle schreibt.

log-level (Vorgabe: #f)

Das Protokollierungsniveau.

block-facebook-hosts-service-type

[Variable]

Dieser Dienst fügt eine Liste bekannter Facebook-Rechner in die Datei `/etc/hosts` ein (siehe Abschnitt "Host Names" in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Jede Zeile enthält einen Eintrag, der einen bekannten Servernamen des Facebook-Online-Dienstes – z.B. `www.facebook.com` – zu IPv4- und IPv6-Adressen umdeutet, die nirgendwohin geroutet werden können.

Dieser Mechanismus kann verhindern, dass lokal laufende Programme, wie z.B. Web-Browser, auf Facebook zugreifen.

Das Modul (`gnu services avahi`) stellt die folgende Definition zur Verfügung.

avahi-service-type

[Variable]

Dieser Dienst führt den `avahi-daemon` aus, einen systemweiten mDNS-/DNS-SD-Anbieter, mit dem im lokalen Netzwerk befindliche Geräte erkannt werden können („Service Discovery“) und Rechnernamen selbstständig aufgelöst werden können („Zero-Configuration“) (siehe <https://avahi.org/>). Sein Wert muss ein `avahi-configuration`-Verbundobjekt sein – siehe unten.

Dieser Dienst erweitert den Name Service Cache Daemon (nscd), damit er `.local`-Rechnernamen mit nss-mdns (<https://0pointer.de/lennart/projects/nss-mdns/>) auflösen kann. Siehe Abschnitt 11.13 [Name Service Switch], Seite 751, für Informationen zur Auflösung von Rechnernamen.

Des Weiteren wird das `avahi`-Paket zum Systemprofil hinzugefügt, damit Befehle wie `avahi-browse` einfach benutzt werden können.

avahi-configuration

[Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration von Avahi.

host-name (Vorgabe: #f)

Wenn dies auf etwas anderes als `#f` gesetzt ist, wird es anderen als Rechnername für diese Maschine mitgeteilt, andernfalls wird der tatsächliche Rechnername anderen mitgeteilt.

publish? (Vorgabe: #t)

Wenn es auf wahr gesetzt ist, dürfen Rechnernamen und Avahi-Dienste über das Netzwerk mitgeteilt werden (als Broadcast).

publish-workstation? (Vorgabe: #t)

Wenn es auf wahr gesetzt ist, teilt **avahi-daemon** den Rechnernamen dieser Maschine und die IP-Adresse über mDNS auf dem lokalen Netzwerk öffentlich mit. Um die auf Ihrem lokalen Netzwerk mitgeteilten Rechnernamen zu sehen, können Sie das hier ausführen:

```
avahi-browse _workstation._tcp
```

wide-area? (Vorgabe: #f)

Wenn dies auf wahr gesetzt ist, ist DNS-SD über „Unicast DNS“ aktiviert.

ipv4? (Vorgabe: #t)**ipv6?** (Vorgabe: #t)

Mit diesen Feldern wird festgelegt, ob IPv4-/IPv6-Sockets verwendet werden.

domains-to-browse (Vorgabe: '())

Dies ist eine Liste von Domänen, die durchsucht werden.

openvswitch-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp des Open-vSwitch-Dienstes (<https://www.openvswitch.org>), der als Wert ein **openvswitch-configuration**-Objekt hat.

openvswitch-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration von Open vSwitch repräsentiert, einem auf mehreren Schichten arbeitenden („multilayer“) virtuellen Switch, der für massive Netzwerkautomatisierung durch programmatische Erweiterungen eingesetzt werden kann.

package (Vorgabe: *openvswitch*)

Das Paketobjekt vom Open vSwitch.

pagekite-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für den PageKite-Dienst (<https://memcached.org/>), einem Angebot zur getunnelten Netzwerkkumleitung, womit bloß auf localhost lauschende Server öffentlich erreichbar gemacht werden können. Mit PageKite werden die Server für andere erreichbar, selbst wenn Ihre Maschine nur über eine restriktive Firewall oder eine Netzwerkadressübersetzung („Network Address Translation“, NAT) ohne Portweiterleitung mit dem Internet verbunden ist. Der Wert dieses Dienstes ist ein **pagekite-configuration**-Verbundobjekt.

Hier ist ein Beispiel, wodurch die lokal laufenden HTTP- und SSH-Daemons zugänglich gemacht werden:

```
(service pagekite-service-type
  (pagekite-configuration
    (kites '("http:@kitename:localhost:80:@kitesecret"
              "raw/22:@kitename:localhost:22:@kitesecret"))
    (extra-file "/etc/pagekite.rc")))
```

pagekite-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration von PageKite repräsentiert.

package (Vorgabe: *pagekite*)

Paketobjekt von PageKite.

kitename (Vorgabe: #f)
 PageKite-Name, um sich gegenüber dem Vordergrundserver zu authentisieren.

kitesecret (Vorgabe: #f)
 Das gemeinsame Geheimnis, das eine Authentisierung gegenüber dem Vordergrundserver ermöglicht. Wahrscheinlich sollten Sie es besser als Teil von **extra-file** angeben.

frontend (Vorgabe: #f)
 Eine Verbindung zum angegebenen PageKite-Vordergrundserver herstellen statt zu dem Dienst von pagekite.net.

kites (Vorgabe: '("http:@kitename:localhost:80:@kitesecret"))
 Die Liste der zu benutzenden „Kites“ für Dienste. Nach Vorgabe wird der HTTP-Server auf Port 80 nach außen hin zugänglich gemacht. Dienste sind im Format **protokoll:kitename:rechnername:port:geheimnis** anzugeben.

extra-file (Vorgabe: #f)
 Eine Konfigurationsdatei, die zusätzlich eingelesen werden soll. Es wird erwartet, dass Sie diese manuell erstellen. Benutzen Sie sie, wenn Sie zusätzliche Optionen angeben möchten und um gemeinsame Geheimnisse abseits von Guix' Zuständigkeitsbereich zu verwalten.

yggdrasil-service-type [Variable]
 Der Diensttyp, um eine Verbindung mit dem Yggdrasil-Netzwerk (<https://yggdrasil-network.github.io/>) herzustellen, einer frühen Implementierungsstufe eines völlig Ende-zu-Ende-verschlüsselten IPv6-Netzwerks.

Die Wegfindung im Yggdrasil-Netzwerk verläuft unabhängig vom Namen der Netzwerkknoten („Name-independent Routing“) und verwendet kryptografisch erzeugte Adressen. Durch die statische Adressierung können Sie dieselbe Adresse so lange weiterbenutzen, wie Sie möchten, selbst wenn Sie sich an einem anderen Ort befinden als vorher, und Sie können auch, wann immer Sie möchten, eine neue Adresse erzeugen (durch Erzeugung neuer Schlüssel). Siehe <https://yggdrasil-network.github.io/2018/07/28/addressing.html>

Übergeben Sie einen Wert vom Typ **yggdrasil-configuration**, um ihn eine Verbindung zu öffentlichen und/oder lokalen Netzwerkteilnehmern („Peers“) herstellen zu lassen.

Hier ist ein Beispiel für die Nutzung mit öffentlichen Peers und einer statischen Adresse. Die statischen Schlüssel zum Signieren und Verschlüsseln werden in **/etc/yggdrasil-private.conf** definiert (dies ist die Vorgabe für **config-file**).

```
; ; Teil des operating-system in der Betriebssystemdeklaration
(service yggdrasil-service-type
  (yggdrasil-configuration
    (autoconf? #f) ; nur öffentliche Peers benutzen
    (json-config
      ; ; nehmen Sie eine von
```

```

;; https://github.com/yggdrasil-network/public-peers
'((peers . #("tcp://1.2.3.4:1337")))
;; /etc/yggdrasil-private.conf ist der Vorgabewert von config-file
))

# Beispielinhalt für /etc/yggdrasil-private.conf
{
  # Ihr privater Signierschlüssel. Geben Sie ihn NICHT weiter!
  PrivateKey: 5c750...
}

```

yggdrasil-configuration [Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration von Yggdrasil.

package (Vorgabe: `yggdrasil`)
Paketobjekt von Yggdrasil.

json-config (Vorgabe: `'()`)

Der Inhalt von `/etc/yggdrasil.conf`. Er wird mit `/etc/yggdrasil-private.conf` zusammengelegt. Beachten Sie, dass diese Einstellungen im Guix-Store gespeichert werden, auf den alle Nutzer Zugriff haben.
Speichern Sie dort nicht Ihre privaten Schlüssel. Siehe die Ausgabe von `yggdrasil-genconf` für eine kurze Übersicht über gültige Schlüssel und ihre Vorgabewerte.

autoconf? (Vorgabe: `#f`)

Ob der automatische Modus benutzt werden soll. Ihn zu aktivieren, bedeutet, dass Yggdrasil eine dynamische IP-Adresse benutzt und sich mit IPv6-Nachbarn verbindet.

log-level (Vorgabe: `'info`)

Wie detailliert die Protokolle sein sollen. Schreiben Sie `'debug` für einen höheren Detailgrad.

log-to (Vorgabe: `'stdout`)

Wohin Protokolle geschickt werden. Die Vorgabe ist, dass der Dienst ein Protokoll seiner Standardausgabe in `/var/log/yggdrasil.log` schreibt. Die Alternative ist `'syslog`, wodurch die Ausgabe an den laufenden syslog-Dienst geschickt wird.

config-file (Vorgabe: `"/etc/yggdrasil-private.conf"`)

Wo die HJSON-Datei liegt, aus der sensible Daten geladen werden. Hier sollten private Schlüssel gespeichert werden, wodurch nicht nach jedem Neustart eine zufällige Adresse benutzt wird. Verwenden Sie `#f` zum Deaktivieren. In dieser Datei festgelegte Optionen haben Vorrang vor `json-config`. Tragen Sie anfangs die Ausgabe von `yggdrasil-genconf` ein. Um eine statische Adresse zu benutzen, löschen Sie alles außer der Option `PrivateKey`.

ipfs-service-type [Variable]

Der Diensttyp, um sich mit dem IPFS-Netzwerk (<https://ipfs.io>) zu verbinden, einem weltweiten, versionierten, von einem Netzwerkeinnehmer zum anderen („peer-to-peer“) verteilten Dateisystem. Geben Sie ein `ipfs-configuration`-Verbundsobjekt

an, um die für den Netzwerkzugang (Gateway) und die Anwendungsschnittstelle (API) verwendeten Ports zu ändern.

Hier ist eine Beispielkonfiguration, um nicht standardmäßige Ports einzusetzen:

```
(service ipfs-service-type
        (ipfs-configuration
            (gateway "/ip4/127.0.0.1/tcp/8880")
            (api "/ip4/127.0.0.1/tcp/8881")))
```

ipfs-configuration [Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration des IPFS.

package (Vorgabe: go-ipfs)
Paketobjekt von IPFS.

gateway (Vorgabe: "/ip4/127.0.0.1/tcp/8082")

Die Adresse des Netzwerkzugangs im Format einer Multiadresse („multiaddress“).

api (Vorgabe: "/ip4/127.0.0.1/tcp/5001")

Die Adresse des API-Endpunkts im Format einer Multiadresse („multiaddress“).

keepalived-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für die Software Keepalived (<https://www.keepalived.org/>) für virtuelle Router, **keepalived**. Sein Wert muss ein **keepalived-configuration**-Verbundobjekt sein, wie in diesem Beispiel für die Maschine erster Wahl (Master):

```
(service keepalived-service-type
        (keepalived-configuration
            (config-file (local-file "keepalived-master.conf"))))
```

Dabei enthält **keepalived-master.conf**:

```
vrrp_instance meine-gruppe {
    state MASTER
    interface enp9s0
    virtual_router_id 100
    priority 100
    unicast_peer { 10.0.0.2 }
    virtual_ipaddress {
        10.0.0.4/24
    }
}
```

Für die Ersatzmaschine (Backup):

```
(service keepalived-service-type
        (keepalived-configuration
            (config-file (local-file "keepalived-backup.conf"))))
```

Dort enthält **keepalived-backup.conf**:

```
vrrp_instance meine-gruppe {
    state BACKUP
```

```

interface enp9s0
virtual_router_id 100
priority 99
unicast_peer { 10.0.0.3 }
virtual_ipaddress {
    10.0.0.4/24
}
}
}

```

11.10.6 Unbeaufsichtigte Aktualisierungen

Das Modul (`gnu services admin`) stellt einen Dienst zum Durchführen *unbeaufsichtigter Aktualisierungen* zur Verfügung: Das System rekonfiguriert sich selbst in regelmäßigen Abständen mit der neuesten Version von Guix. Guix System verfügt über mehrere Eigenschaften, durch die unbeaufsichtigtes Aktualisieren zu einer sicheren Angelegenheit wird:

- Aktualisierungen sind transaktionell: Entweder ist die Aktualisierung erfolgreich oder sie schlägt fehl, aber Sie können sich nicht in einem Systemzustand „dazwischen“ wiederfinden.
- Ein Protokoll über die Aktualisierungen liegt vor – Sie können es mit `guix system list-generations` einsehen – und Rücksetzungen auf vorherige Generationen sind möglich, für den Fall, dass das System nach der Aktualisierung nicht mehr funktioniert oder sich nicht wie gewollt verhält.
- Der Code für Kanäle wird authentifiziert, wodurch Sie sich sicher sein können, dass Sie nur unverfälschten Code ausführen (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78).
- `guix system reconfigure` verweigert ein Herabstufen auf alte Versionen; das macht *Herabstufungsangriffe* („Downgrade Attacks“) unmöglich.

Um unbeaufsichtigte Aktualisierungen einzurichten, fügen Sie eine Instanz des Diensttyps `unattended-upgrade-service-type` wie im folgenden Beispiel zur Liste Ihrer Betriebssystemdienste hinzu:

```
(service unattended-upgrade-service-type)
```

Durch die Vorgabeeinstellungen hat dies wöchentliche Aktualisierungen zur Folge, jeden Sonntag um Mitternacht. Sie müssen keine Betriebssystemkonfigurationsdatei angeben: `/run/current-system/configuration.scm` wird benutzt, wodurch immer Ihre letzte Konfiguration weiter verwendet wird – siehe den [provenance-service-type], Seite 793, für mehr Informationen über diese Datei.

Mehrere Dinge können konfiguriert werden, insbesondere die Zeitabstände zwischen Aktualisierungen und die Dienste (also die Daemons), die nach Abschluss neu gestartet werden sollen. Wenn die Aktualisierung erfolgreich ist, dann stellt das System sicher, dass Systemgenerationen mit einem Alter größer als ein festgelegter Schwellwert gelöscht werden, wie bei `guix system delete-generations`. Siehe die folgende Referenz der Konfigurationsmöglichkeiten für Näheres.

Um sicherzugehen, dass unbeaufsichtigte Aktualisierungen auch tatsächlich durchgeführt werden, können Sie `guix system describe` ausführen. Um Fehlschläge zu untersuchen, schauen Sie in die Protokolldatei für unbeaufsichtigte Aktualisierungen (siehe unten).

unattended-upgrade-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für unbeaufsichtigte Aktualisierungen. Damit wird ein Shepherd-Timer eingerichtet (siehe Abschnitt 11.10.2 [Geplante Auftragsausführung], Seite 336), der `guix system reconfigure` mit der neuesten Version der angegebenen Kanäle ausführt.

Sein Wert muss ein `unattended-upgrade-configuration`-Verbundsobjekt sein (siehe unten).

unattended-upgrade-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des Dienstes für unbeaufsichtigte Aktualisierungen. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

schedule (Vorgabe: "30 01 * * 0")

This is the schedule of upgrades, expressed as a string in traditional cron syntax or as a gexp evaluating to a Shepherd calendar event (siehe Abschnitt “Timers” in *The GNU Shepherd Manual*).

channels (Vorgabe: #~%default-channels)

Dieser G-Ausdruck gibt an, welche Kanäle für die Aktualisierung benutzt werden sollen (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78). Nach Vorgabe wird die Spitze des offiziellen `guix`-Kanals benutzt.

operating-system-file (Vorgabe: "/run/current-system/configuration.scm")

Dieses Feld gibt an, welche Betriebssystemkonfigurationsdatei verwendet werden soll. Nach Vorgabe wird die Konfigurationsdatei der aktuellen Konfiguration wiederverwendet.

Es gibt jedoch Fälle, wo es nicht ausreicht, auf `/run/current-system/configuration.scm` zu verweisen, zum Beispiel weil sich diese mit `local-file` oder Ähnlichem auf weitere Dateien wie öffentliche SSH-Schlüssel, andere Konfigurationsdateien usw. bezieht. Dann empfehlen wir, etwas wie hier zu schreiben:

```
(unattended-upgrade-configuration
  (operating-system-file
    (file-append (local-file ".." "config-dir" #:recursive? #t) "/config.scm")))
```

Das bewirkt, dass das ganze aktuelle Verzeichnis in den Store importiert wird und Bezug auf die `config.scm` darin genommen wird. So funktioniert die Nutzung von `local-file` in `config.scm` wie erwartet. Siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188, für Informationen zu `local-file` und `file-append`.

operating-system-expression (Vorgabe: #f)

In diesem Feld können Sie einen Ausdruck angeben, der zu dem Betriebssystem auswertet, auf das aktualisiert werden soll. Wenn hier kein Wert angegeben wird, wird der Wert des Feldes `operating-system-file` benutzt.

```
(unattended-upgrade-configuration
  (operating-system-expression
    #~(@ (guix system install) installation-os)))
```

reboot? (default: #f)

This field specifies whether the system should reboot after completing an unattended upgrade.

When **reboot?** is **#t**, services are not restarted before rebooting. This means that the value for **services-to-restart** is ignored. The updated services will be started after the system reboots.

services-to-restart (default: '(unattended-upgrade)')

Dieses Feld gibt die Shepherd-Dienste an, die nach Abschluss der Aktualisierung neu gestartet werden sollen.

Die Dienste werden direkt nach Abschluss neu gestartet, so wie es **herd restart** tun würde. Dadurch wird sichergestellt, dass die neueste Version läuft – bedenken Sie, dass **guix system reconfigure** nach Vorgabe nur diejenigen Dienste neu startet, die zurzeit nicht laufen, was einem konservativen Verhalten entspricht: Störungen werden minimiert, aber veraltete Dienste laufen weiter.

Führen Sie **herd status** aus, um herauszufinden, welche Dienste Sie neu starten lassen können. Siehe Abschnitt 11.10 [Dienste], Seite 309, für allgemeine Informationen über Dienste. Oft würde man Dienste wie unter anderem **ntpd** und **ssh-daemon** neu starten lassen.

Nach Vorgabe wird der **unattended-upgrade**-Dienst neu gestartet. Dadurch wird beim nächsten Mal sicherlich die neueste Version des Auftrags für unbeaufsichtigte Aktualisierungen benutzt.

system-expiration (Vorgabe: (* 3 30 24 3600))

Nach wie vielen Sekunden Systemgenerationen auslaufen. Systemgenerationen, die dieses Alter überschritten haben, werden über **guix system delete-generations** gelöscht, nachdem eine Aktualisierung abgeschlossen wurde.

Anmerkung: Der Dienst für unbeaufsichtigte Aktualisierungen lässt jedoch den Müllsampler nicht laufen. Sie möchten wahrscheinlich Ihren eigenen cron-Auftrag einrichten, der regelmäßig **guix gc** ausführt.

maximum-duration (Vorgabe: 3600)

Wie viele Sekunden eine Aktualisierung höchstens dauern darf. Nach dieser Zeit wird die Aktualisierung abgebrochen.

Diese Begrenzung dient vor allem dazu, zu verhindern, dass „die ganze Welt“ neu erstellt oder neu heruntergeladen wird.

log-file (Vorgabe: "/var/log/unattended-upgrade.log")

Die Datei, in die über unbeaufsichtigte Aktualisierungen Protokoll geführt wird.

11.10.7 X Window

Unterstützung für das grafische Anzeigesystem X Window – insbesondere Xorg – wird vom Modul (**gnu services xorg**) zur Verfügung gestellt. Beachten Sie, dass es *keine xorg-service*-Prozedur gibt, sondern der X-Server durch eine Software zur *Anmeldeverwaltung*

gestartet wird (ein „Login Manager“). Vorgegeben ist, dass zur Anzeigenverwaltung der GNOME Display Manager (GDM) benutzt wird.

GDM ermöglicht es seinen Nutzern natürlich auch, sich bei anderen Fensterverwaltungs-systemen und Arbeitsumgebungen als GNOME anzumelden. Wer GNOME benutzt, kann Funktionalitäten wie eine automatische Bildschirmsperre nur verwenden, wenn die Anmeldung über GDM läuft.

Um X11 zu benutzen, müssen Sie ein Programme zur Fensterverwaltung („Window-Manager“) oder mehrere davon installieren – zum Beispiel die Pakete `windowmaker` oder `openbox` –, vorzugsweise indem Sie sie in das `packages`-Feld Ihrer Betriebssystemdefinition eintragen (siehe Abschnitt 11.3 [„operating-system“-Referenz], Seite 284).

GDM hat auch Unterstützung für Wayland: Es kann selbst als Wayland-Client statt mit X11 gestartet werden und Wayland-Sitzungen starten. Die Vorgabe ist, dass Wayland unterstützt wird. Um die Wayland-Unterstützung zu deaktivieren, setzen Sie `wayland?` auf `#f` in der `gdm-configuration`.

`gdm-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp für den GNOME Desktop Manager (<https://wiki.gnome.org/Projects/GDM/>), GDM, ein Programm zur Verwaltung grafischer Anzeigeserver, das grafische Benutzeranmeldungen durchführt. Sein Wert muss eine `gdm-configuration` sein (siehe unten).

GDM liest die in den `.desktop`-Dateien in `/run/current-system/profile/share/xsessions` (bei X11-Sitzungen) und nach `/run/current-system/profile/share/wayland-sessions` (bei Wayland-Sitzungen) befindlichen *Sitzungstypen* ein und stellt diese seinen Nutzern zur Auswahl auf dem Anmeldebildschirm. Pakete wie `gnome`, `xfce`, `i3` und `sway` stellen `.desktop`-Dateien bereit; wenn diese Pakete zu den systemweit verfügbaren Paketen hinzugefügt werden, werden diese automatisch auf dem Anmeldebildschirm angezeigt.

Des Weiteren werden `~/.xsession`-Dateien berücksichtigt. Wenn es vorhanden ist, muss `~/.xsession` eine ausführbare Datei sein, die ein Programm zur Fensterverwaltung und/oder andere X-Clients startet.

`gdm-configuration` [Datentyp]

`auto-login?` (Vorgabe: `#f`)
`default-user` (Vorgabe: `#f`)

Wenn `auto-login?` falsch ist, zeigt GDM einen Anmeldebildschirm an.

Wenn `auto-login?` wahr ist, meldet GDM automatisch den in `default-user` angegebenen voreingestellten Benutzer an.

`auto-suspend?` (Vorgabe: `#t`)

Wenn es wahr ist, wird GDM automatisch das System in den Bereitschaftsmodus schalten, bis wieder jemand persönlich anwesend ist und es aus dem Arbeitsspeicher (RAM) wieder aufwecken kann. Wenn geplant ist, die Maschine für entfernte Sitzungen oder SSH zu benutzen, sollte es auf falsch gesetzt werden, damit GDM nicht entfernte Sitzungen unterbricht oder die Verfügbarkeit der Maschine stört.

debug? (Vorgabe: #f)

Wenn es wahr ist, schreibt GDM Informationen zur Fehlersuche in sein Protokoll.

gnome-shell-assets (Vorgabe: . . .)

Liste der GNOME-Shell-, „Assets“, die GDM benötigt, d.h. Symbolthema, Schriftarten etc.

xorg-configuration (Vorgabe: (xorg-configuration))

Xorg-Server für grafische Oberflächen konfigurieren.

x-session (Vorgabe: (xinitrc))

Das Skript, das vor dem Starten einer X-Sitzung ausgeführt werden soll.

xdmcp? (Vorgabe: #f)

Wenn dies auf wahr gesetzt ist, wird das X Display Manager Control Protocol (XDMCP) aktiviert. Sie sollten es nur in vertrauenswürdigen Umgebungen aktivieren, denn das Protokoll ist *nicht* sicher. Wenn es aktiviert ist, lauscht GDM auf XDMCP-Anfragen auf UDP-Port 177.

dbus-daemon (Vorgabe: dbus-daemon-wrapper)

Der Dateiname der ausführbaren Datei des dbus-daemon-Programms.

gdm (Vorgabe: gdm)

Das GDM-Paket, was benutzt werden soll.

wayland? (Vorgabe: #t)

Wenn es wahr ist, wird Wayland in GDM aktiviert. Das ist nötig, um Wayland-Sitzungen zu benutzen.

wayland-session (Vorgabe: gdm-wayland-session-wrapper)

Das Wrapper-Skript für Wayland-Sitzungen, was benutzt werden soll. Es ist notwendig, um die Umgebung zu starten.

slim-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für die schlanke grafische Anmeldungsverwaltung SLiM für X11.

Wie GDM liest SLiM die in .desktop-Dateien beschriebenen Sitzungstypen aus und ermöglicht es Nutzern, eine Sitzung darunter im Anmeldebildschirm durch Drücken von *F1* auszuwählen. Auch *~/.xsession*-Dateien können benutzt werden.

Anders als GDM wird durch SLiM die Benutzersitzung nicht auf einem anderen virtuellen Terminal gestartet, nachdem man sich anmeldet. Die Folge davon ist, dass man nur eine einzige grafische Sitzung starten kann. Wenn Sie mehrere, gleichzeitig laufende grafische Sitzungen starten möchten, müssen Sie mehrere SLiM-Dienste zu ihren Systemdiensten hinzufügen. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie den vorgegebenen GDM-Dienst durch zwei SLiM-Dienste auf tty7 und tty8 ersetzen.

```
(use-modules (gnu services)
            (gnu services desktop)
            (gnu services xorg))
```

```
(operating-system
```

```
;; ...
(services (cons* (service slim-service-type (slim-configuration
                                              (display ":0")
                                              (vt "vt7")))
                  (service slim-service-type (slim-configuration
                                              (display ":1")
                                              (vt "vt8")))
                  (modify-services %desktop-services
                    (delete gdm-service-type))))
```

slim-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration des **slim-service-type** repräsentiert.

allow-empty-passwords? (Vorgabe: #t)

Ob Anmeldungen mit leeren Passwörtern möglich sein sollen.

gnupg? (Vorgabe: #f)

Wenn dies aktiviert ist, wird durch **pam-gnupg** automatisch versucht, die GPG-Schlüssel des Nutzers über **gpg-agent** mit dem Anmeldepasswort zu entsperren. Für jeden Schlüssel, der entsperrt werden soll, müssen Sie den Keygrip, der den Schlüssel bezeichnet, in `~/.pam-gnupg` schreiben; er kann mit **gpg -K --with-keygrip** erfragt werden. Damit das funktioniert, müssen Sie Presetting von Passphrasen aktivieren, indem Sie **allow-preset-passphrase** in `~/.gnupg/gpg-agent.conf` hinzufügen.

auto-login? (Vorgabe: #f)**default-user** (Vorgabe: "")

Wenn **auto-login?** falsch ist, zeigt SLiM einen Anmeldebildschirm an.

Wenn **auto-login?** wahr ist, meldet SLiM automatisch den in **default-user** angegebenen voreingestellten Benutzer an.

theme (Vorgabe: %default-slim-theme)**theme-name** (Vorgabe: %default-slim-theme-name)

Das grafische Thema, was benutzt werden soll, mit seinem Namen.

auto-login-session (Vorgabe: #f)

Wenn es wahr ist, muss es den Namen der ausführbaren Datei angeben, die als voreingestellte Sitzung gestartet werden soll – z.B. (**file-append windowmaker "/bin/windowmaker"**).

Wenn es falsch ist, wird eine von einer der **.desktop**-Dateien in **/run/current-system/profile** und `~/.guix-profile` beschriebenen Sitzungen benutzt.

Anmerkung: Sie müssen mindestens ein Fensterverwaltungsprogramm in das Systemprofil oder Ihr Benutzerprofil installieren, ansonsten können Sie sich, sofern **auto-login-session** falsch ist, nicht anmelden.

xorg-configuration (Vorgabe: (xorg-configuration))

Xorg-Server für grafische Oberflächen konfigurieren.

display (Vorgabe: ":0")
 Die Anzeige, auf welcher der Xorg-Server für grafische Oberflächen gestartet werden soll.

vt (Vorgabe: "vt7")
 Das virtuelle Terminal, auf dem der Xorg-Server für grafische Oberflächen gestartet werden soll.

xauth (Vorgabe: **xauth**)
 Das XAuth-Paket, das benutzt werden soll.

shepherd (Vorgabe: **shepherd**)
 Das Shepherd-Paket, das benutzt wird, wenn **halt** und **reboot** aufgerufen werden.

sessreg (Vorgabe: **sessreg**)
 Das sessreg-Paket, das zum Registrieren der Sitzung benutzt werden soll.

slim (Vorgabe: **slim**)
 Das zu benutzende SLiM-Paket.

%default-theme [Variable]
%default-theme-name [Variable]
 Das vorgegebene Thema für das Aussehen von SLiM mit seinem Namen.

sddm-service-type [Variable]
 Dies ist der Typ des Dienstes, mit dem die SDDM-Anzeigenverwaltung (<https://github.com/sddm/sddm>) gestartet wird. Sein Wert muss ein **sddm-configuration**-Verbundobjekt sein (siehe unten).

Hier ist ein Beispiel für seine Verwendung:

```
(service sddm-service-type
  (sddm-configuration
    (auto-login-user "alice")
    (auto-login-session "xfce.desktop")))
```

sddm-configuration [Datentyp]
 Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration der SDDM-Anmeldeverwaltung. Die verfügbaren Felder sind:

sddm (Vorgabe: **sddm**)
 Das SDDM-Paket, was benutzt werden soll.

Anmerkung: In SDDM die Version Qt6 vorgegeben. Wenn Sie weiterhin ein Qt5-Thema benutzen möchten, müssen Sie dies auf **sddm-qt5** setzen.

display-server (Vorgabe: "x11")
 Einen Anzeigeserver auswählen, der für den Anmeldebildschirm verwendet werden soll. Zulässige Werte sind "**x11**" oder "**wayland**".

numlock (Vorgabe: "on")
 Gültige Werte sind "**on**", "**off**" oder "**none**".

halt-command (Vorgabe: #~(string-append \$\$shepherd "/sbin/halt"))
Der Befehl, der zum Anhalten des Systems ausgeführt wird.

reboot-command (Vorgabe: #~(string-append \$\$shepherd "/sbin/reboot"))
Der Befehl, der zum Neustarten des Systems ausgeführt wird.

theme (Vorgabe: "maldives")
Welches Thema für das Aussehen benutzt werden soll. Mit SDDM mitgelieferte Themen sind "elarun", "maldives" und "maya".

themes-directory (Vorgabe: "/run/current-system/profile/share/sddm/themes")
Verzeichnis, wo Themen gefunden werden können.

faces-directory (Vorgabe: "/run/current-system/profile/share/sddm/faces")
Verzeichnis, wo Avatarmarker gefunden werden können.<

default-path (Vorgabe: "/run/current-system/profile/bin")
Welcher PATH voreingestellt sein soll.

minimum-uid (Vorgabe: 1000)
Der kleinste Benutzeridentifikator (UID), mit dem Benutzer in SDDM angezeigt werden und sich anmelden können.

maximum-uid (Vorgabe: 2000)
Der größte Benutzeridentifikator (UID), mit dem Benutzer in SDDM angezeigt werden.<

remember-last-user? (Vorgabe: #t)
Den zuletzt ausgewählten Benutzer voreinstellen.

remember-last-session? (Vorgabe: #t)
Die zuletzt ausgewählte Sitzung voreinstellen.

hide-users (Vorgabe: "")
Benutzernamen, die in SDDM *nicht* sichtbar sein sollen.

hide-shells (Vorgabe: #~(string-append \$\$shadow "/sbin/nologin"))
Benutzerkonten, für die als Shell eine davon eingestellt ist, wird SDDM *nicht* anzeigen.

session-command (Vorgabe: #~(string-append \$\$sddm
"/share/sddm/scripts/wayland-session"))
Das Skript, das vor dem Starten einer Wayland-Sitzung ausgeführt werden soll.

sessions-directory (Vorgabe:
"/run/current-system/profile/share/wayland-sessions")
Verzeichnis, das nach .desktop-Dateien zum Starten von Wayland-Sitzungen durchsucht wird.

xorg-configuration (Vorgabe: (xorg-configuration))
Xorg-Server für grafische Oberflächen konfigurieren.

xauth-path (Vorgabe: #~(string-append \$\$xauth "/bin/xauth"))
Pfad von xauth.

xephyr-path (Vorgabe: #~(string-append #\$xorg-server "/bin/Xephyr"))
 Pfad von Xephyr.

xdisplay-start (Vorgabe: #~(string-append #\$sddm
 "/share/sddm/scripts/Xsetup"))
 Skript, das nach dem Starten vom Xorg-Server ausgeführt wird.

xdisplay-stop (Vorgabe: #~(string-append #\$sddm
 "/share/sddm/scripts/Xstop"))
 Skript, das vor dem Stoppen vom Xorg-Server ausgeführt wird.

xsession-command (Vorgabe: xinitrc)
 Das Skript, das vor dem Starten einer X-Sitzung ausgeführt werden soll.

xsessions-directory (Vorgabe: "/run/current-system/profile/share/xsessions")
 Verzeichnis, das nach .desktop-Dateien zum Starten von X-Sitzungen durchsucht wird.<

minimum-vt (Vorgabe: 7)
 Das kleinste virtuelle Terminal, das benutzt werden darf.

auto-login-user (Vorgabe: "")
 Das Benutzerkonto, mit dem man automatisch angemeldet wird. Wenn es leer ist, gibt es keine automatische Anmeldung.

auto-login-session (Vorgabe: "")
 Gibt den Namen der .desktop-Datei an, die bei automatischer Anmeldung für die Sitzung verwendet wird, oder eine leere Zeichenkette.

relogin? (Vorgabe: #f)
 Ob nach dem Abmelden neu angemeldet werden soll.

lightdm-service-type [Variable]
 Dies ist der Typ des Dienstes, mit dem die LightDM-Anzeigenverwaltung (<https://github.comcanonical/lightdm>) ausgeführt wird. Sein Wert muss ein lightdm-configuration-Verbundobjekt sein. Dieses wird weiter unten beschrieben. LightDM zeichnet sich dadurch aus, dass er mit TigerVNC integriert ist und man so leichten Fernzugriff über das XDMCP-Protokoll einrichten kann, so dass man von außen mit einem entfernten Rechner eine Sitzung anmelden kann.

Für die Grundeinstellung geben Sie einfach an:

```
(service lightdm-service-type)
```

Ein zielgerichteteres Beispiel wäre etwa, die VNC-Fähigkeit und weitere Funktionalitäten zusammen mit ausführlicher Protokollierung zu aktivieren. Das ginge so:

```
(service lightdm-service-type
  (lightdm-configuration
    (allow-empty-passwords? #t)
    (xdmcp? #t)
    (vnc-server? #t)
    (vnc-server-command
      (file-append tigervnc-server "/bin/Xvnc"
                  " -SecurityTypes None")))
```

```

(seats
  (list (lightdm-seat-configuration
    (name "*")
    (user-session "ratpoison")))))

lightdm-configuration [Datentyp]
  Verfügbare lightdm-configuration-Felder sind:
    lightdm (Vorgabe: lightdm) (Typ: dateiartig)
      Das zu benutzende lightdm-Paket.

    allow-empty-passwords? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
      Ob man sich auch bei Benutzerkonten, die ein leeres Passwort haben,
      anmelden kann.

    debug? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
      Ausführliche Ausgaben schreiben.

    xorg-configuration (Typ: xorg-configuration)
      Eine Konfiguration des Xorg-Servers, aus der das Start-Skript für den
      Xorg-Server erzeugt wird. Sie können für jeden Seat mit dem Feld
      xserver-command des <lightdm-seat-configuration>-Verbunds
      genauere Einstellungen vornehmen, wenn Sie möchten.

    greeters (Typ: Liste-von-„greeter-configuration“)
      Die LightDM-Greeter-Konfigurationen, welche die zu benutzenden Gree-
      ter festlegen.

    seats (Typ: Liste-von-„seat-configuration“)
      Die Konfigurationen der „Seats“. Ein Seat in LightDM entspricht unge-
      gefähr einem Benutzer.

    xdmcp? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
      Ob ein XDMCP-Server auf UDP-Port 177 lauschen soll.

    xdmcp-listen-address (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
      Der Rechnername oder die IP-Adresse, wofür der XDMCP-Server auf
      eingehende Verbindungen lauscht. Wird nichts angegeben, wird auf allen
      verfügbaren Rechnernamen bzw. IP-Adressen gelauscht.

    vnc-server? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
      Ob ein VNC-Server gestartet werden soll.

    vnc-server-command (Typ: dateiartig)
      Welcher Xvnc-Befehl für den VNC-Server benutzt werden soll. So können
      zusätzliche, anderweitig unerreichbare Optionen dem Befehl mitgegeben
      werden. Zum Beispiel können Sie dessen Sicherheitsmaßnahmen abschal-
      ten:
        (vnc-server-command (file-append tigervnc-server "/bin/Xvnc"■
          " -SecurityTypes None" ))■

  Oder Sie können eine Passwortdatei für den klassischen (unsicheren) Au-
  thentifizierungsmechanismus VncAuth festlegen:
    (vnc-server-command (file-append tigervnc-server "/bin/Xvnc"■

```

```
" -PasswordFile /var/lib/lightdm/.vnc/
```

Die Passwortdatei sollte man manuell erzeugen mit dem Befehl `vncpasswd`. Beachten Sie, dass LightDM neue Sitzungen für VNC-Nutzer anlegt, deshalb müssen sich diese genauso authentisieren wie lokale Benutzer.

vnc-server-listen-address (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Auf welchem Rechnernamen oder welcher IP-Adresse der VNC-Server auf eingehende Verbindungen lauscht. Wird nichts angegeben, wird auf allen Rechnernamen und Adressen gelauscht.

vnc-server-port (Vorgabe: 5900) (Typ: Zahl)

Die TCP-Portnummer, auf der der VNC-Server lauschen soll.

extra-config (Vorgabe: '') (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Zusätzliche Konfigurationswerte, die an LightDMs Konfigurationsdatei angehängt werden.

lightdm-gtk-greeter-configuration [Datentyp]

Verfügbare `lightdm-gtk-greeter-configuration`-Felder sind:

lightdm-gtk-greeter (Vorgabe: `lightdm-gtk-greeter`) (Typ: dateiartig)

Das „`lightdm-gtk-greeter`“-Paket, was benutzt werden soll.

assets (Vorgabe: (`adwaita-icon-theme gnome-themes-extra hicolor-icon-theme`)) (Typ: Liste-von-Dateiartigen)

Die Liste von Paketen, die zum Greeter dazugehören, z.B. Pakete mit Symbolthemen, die deren Aussehen bestimmen.

theme-name (Vorgabe: "Adwaita") (Typ: Zeichenkette)

Der Name des zu benutzenden Themas.

icon-theme-name (Vorgabe: \"Adwaita\") (Typ: Zeichenkette)

Der Name des zu benutzenden Symbolthemas.

cursor-theme-name (Vorgabe: \"Adwaita\") (Typ: Zeichenkette)

Der Name des zu benutzenden Zeigerthemas.

cursor-theme-size (Vorgabe: 16) (Typ: Zahl)

Die Größe, die für das Zeigerthema benutzt wird.

allow-debugging? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Setzen Sie es auf #t, wenn Sie die Fehlersuch-Ausführlichkeitsstufe aktivieren möchten.

background (Typ: dateiartig)

Welches Hintergrundbild benutzt werden soll.

at-spi-enabled? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Funktionen zur Barrierefreiheit aktivieren. Dazu wird AT-SPI bereitgestellt, eine Schnittstelle für Assistenzprogramme (Assistive Technology Service Provider Interface).

a11y-states (Vorgabe: (contrast font keyboard reader)) (Typ: Liste-von-Barrierefreiheiten)

Welche Funktionen zur Barrierefreiheit aktiviert sein sollen. Erwartet wird eine Liste von Symbolen.

reader (Typ: Vielleicht-dateiartig)

Der Befehl, um einen Bildschirmleser zu starten.

extra-config (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Zusätzliche Konfigurationswerte, die an die Konfigurationsdatei des LightDM GTK Greeter angehängt werden.

lightdm-seat-configuration

[Datentyp]

Verfügbare lightdm-seat-configuration-Felder sind:

name (Typ: Seat-Name)

Der Name des Seats. Wenn ein Sternchen (*) im Namen des Seats angegeben wird, wirkt sich die Seat-Konfiguration auf alle passenden Seat-Namen aus.

user-session (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Welche Sitzung voreingestellt wird. Der Name der Sitzung muss eine in Kleinbuchstaben geschriebene Zeichenkette sein wie "gnome", "ratpoison" und so weiter.

type (Vorgabe: local) (Typ: Seat-Typ)

Um welchen Typ von Seat es sich handelt, entweder lokal (local) oder als Fernverbindung (xremote).

autologin-user (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Name des Benutzers, als der man automatisch angemeldet wird.

greeter-session (Vorgabe: lightdm-gtk-greeter) (Typ: Greeter-Sitzung)

Welche Greeter-Sitzung geöffnet werden soll, angegeben als Symbol. Derzeit wird nur lightdm-gtk-greeter unterstützt.

xserver-command (Typ: Vielleicht-dateiartig)

Welcher Xorg-Server-Befehl ausgeführt wird.

session-wrapper (Typ: dateiartig)

Der xinitrc-Wrapper für die Sitzung.

extra-config (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Zusätzliche Konfigurationswerte, die an den Abschnitt zur Konfiguration des Seats angehängt werden.

xorg-configuration

[Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des grafischen Anzeigeservers Xorg. Beachten Sie, dass es keinen Xorg-Dienst gibt, sondern der X-Server von einer „Anzeigenverwaltung“ wie GDM, SDDM, LightDM oder SLiM gestartet wird. Deswegen wird aus der Konfiguration dieser Anzeigenverwaltungen ein xorg-configuration-Verbundsobjekt konstruiert.

modules (Vorgabe: %default-xorg-modules)

Dies ist eine Liste von *Modulpaketen*, die vom Xorg-Server geladen werden – z.B. xf86-video-vesa, xf86-input-libinput und so weiter.

fonts (Vorgabe: %default-xorg-fonts)

Dies ist eine Liste von Verzeichnissen mit Schriftarten, die zum Schriftartensuchpfad („Font Path“) des Servers hinzugefügt werden.

drivers (Vorgabe: '())

Dies muss entweder die leere Liste sein – in diesem Fall wird durch Xorg automatisch ein Grafiktreiber ausgewählt – oder eine Liste von Treibernamen, die in dieser Reihenfolge durchprobiert werden – z.B. '("modesetting" "vesa").

resolutions (Vorgabe: '())

Wenn **resolutions** die leere Liste ist, wird automatisch durch Xorg eine passende Bildschirmauflösung gewählt. Andernfalls muss hier eine Liste von Bildschirmauflösungen angegeben werden – z.B. '((1024 768) (640 480)).

keyboard-layout (Vorgabe: #f)

Wenn es auf **#f** gesetzt ist, benutzt Xorg die voreingestellte Tastaturbelegung, also normalerweise US English („QWERTY“) für eine PC-Tastatur mit 105 Tasten.

Andernfalls muss hier ein **keyboard-layout**-Objekt stehen, das angibt, welche Tastaturbelegung aktiv sein soll, während Xorg läuft. Siehe Abschnitt 11.8 [Tastaturbelegung], Seite 304, für mehr Informationen, wie die Tastaturbelegung angegeben werden kann.

extra-config (Vorgabe: '())

Dies ist eine Liste von Zeichenketten oder Objekten, die an die Konfigurationsdatei angehängt werden. Mit ihnen wird zusätzlicher Text wortwörtlich zur Konfigurationsdatei hinzugefügt.

server (Vorgabe: xorg-server)

Dieses Paket stellt den Xorg-Server zur Verfügung.

server-arguments (Vorgabe: %default-xorg-server-arguments)

Dies ist die Liste der Befehlszeilenargumente, die an den X-Server übergeben werden. Die Vorgabe ist -nolisten tcp.

set-xorg-configuration *Konfiguration* [Prozedur]
[login-manager-service-type]

Benennt, welche *Konfiguration* die Anmeldeverwaltung (vom Typ *login-manager-service-type*) benutzen soll, als ein <xorg-configuration>-Verbundsobjekt.

Da die Xorg-Konfiguration in die Konfiguration der Anmeldeverwaltung eingebettet ist – z.B. in einer gdm-configuration –, bietet diese Prozedur eine Kurzschreibweise zum Ändern der Xorg-Konfiguration.

xorg-start-command [Konfiguration] [Prozedur]

Hier wird ein `startx`-Skript geliefert, in welchem die Module, Schriftarten usw. verfügbar sind, die in der *Konfiguration* angegeben wurden. Das Ergebnis soll anstelle von `startx` benutzt werden.

Normalerweise wird der X-Server von der Anmeldeverwaltung gestartet.

xorg-start-command-xinit [Konfiguration] [Prozedur]

Hier wird ein `startx`-Skript geliefert, in welchem die Module, Schriftarten usw. verfügbar sind, die in der *Konfiguration* angegeben wurden. Das Ergebnis soll anstelle von `startx` benutzt werden und kann durch den Benutzer in einem TTY aufgerufen werden, nachdem er sich angemeldet hat. Im Gegensatz zu `xorg-start-command` ruft dieses Skript `xinit` auf. Deshalb kann man es gut aus einem TTY aufrufen. Dieses Skript kann mit Hilfe von `startx-command-service-type` oder `home-startx-command-service-type` als `startx` verfügbar gemacht werden. Wenn Sie eine Arbeitsumgebung eingerichtet haben, ist diese Prozedur vermutlich unnötig.

screen-locker-service-type [Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der ein Paket mit einem Programm zum Sperren des Bildschirms oder einem Bildschirmschoner zur Menge der privilegierten Programme hinzufügt und/oder einen PAM-Eintrag dafür hinzufügt. Der Wert dieses Diensttypes ist ein `<screen-locker-configuration>`-Objekt.

Vorgegeben ist hier zwar, das Programm sowohl zu einem privilegierten Programm zu machen als auch einen PAM-Eintrag anzulegen, aber diese beiden Methoden sind redundant. Einige Bildschirmsperrprogramme können sogar nicht ausgeführt werden, wenn PAM eingerichtet und `setuid` auf der Anwendung gesetzt ist. In diesem Fall können Sie `using-setuid?` auf `#f` setzen.

Zum Beispiel macht

```
(service screen-locker-service-type
        (screen-locker-configuration
            (name "xlock")
            (program (file-append xlockmore "/bin/xlock"))))
```

das gute alte XlockMore benutzbar.

Swaylock zum Beispiel kann nicht ausgeführt werden, wenn PAM-Unterstützung eingekompiliert und `setuid` an ist. Deaktivieren Sie also `setuid`:

```
(service screen-locker-service-type
        (screen-locker-configuration
            (name "swaylock")
            (program (file-append swaylock "/bin/swaylock"))
            (using-pam? #t)
            (using-setuid? #f)))
```

screen-locker-configuration [Datentyp]

Verfügbare `screen-locker-configuration`-Felder sind:

`name` (Typ: Zeichenkette)

Der Name des Programms zum Sperren des Bildschirms.

program (Typ: dateiartig)
 An welchem Pfad sich die ausführbare Datei befindet, die den Bildschirm sperrt. Anzugeben ist ein G-Ausdruck.

allow-empty-password? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Ob leere Passwörter zugelassen sein sollen.

using-pam? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Ob ein PAM-Eintrag hinzugefügt werden soll.

using-setuid? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Ob das Programm als setuid-Programm eingerichtet werden soll.

startx-command-service-type [Variable]
 Fügt **startx** zum Systemprofil hinzu, wodurch es in PATH eingetragen wird.
 Der Wert dieses Dienstes ist ein <xorg-configuration>-Objekt, das an die Prozedur **xorg-start-command-xinit** übergeben wird, welche das benutzte **startx** erzeugt.
 Der Vorgabewert ist (**xorg-configuration**).

11.10.8 Druckdienste

Das Modul (**gnu services cups**) stellt eine Guix-Dienstdefinition für den CUPS-Druckdienst zur Verfügung. Wenn Sie Druckerunterstützung zu einem Guix-System hinzufügen möchten, dann fügen Sie einen **cups-service**-Dienst in die Betriebssystemdefinition ein.

cups-service-type [Variable]
 Der Diensttyp für den CUPS-Druckserver. Als Wert muss eine gültige CUPS-Konfiguration angegeben werden (siehe unten). Um die Voreinstellungen zu verwenden, schreiben Sie einfach nur:

```
(service cups-service-type)
```

Mit der CUPS-Konfiguration stellen Sie die grundlegenden Merkmale Ihrer CUPS-Installation ein: Auf welcher Schnittstelle sie lauscht, wie mit einem fehlgeschlagenen Druckauftrag umzugehen ist, wie viel in Protokolle geschrieben werden soll und so weiter. Um einen Drucker hinzuzufügen, müssen Sie jedoch die URL <http://localhost:631> besuchen oder ein Werkzeug wie die Druckereinstellungsdienste von GNOME benutzen. Die Vorgabe ist, dass beim Konfigurieren eines CUPS-Dienstes ein selbstsigniertes Zertifikat erzeugt wird, um sichere Verbindungen mit dem Druckserver zu ermöglichen.

Nehmen wir an, Sie wollen die Weboberfläche von CUPS aktivieren und Unterstützung für Epson-Drucker über das **epson-inkjet-printer-escpr**-Paket und für HP-Drucker über das **hplip-minimal**-Paket aktivieren. Sie können das auf diese Weise gleich machen (dazu müssen Sie vorher angeben, dass das Modul (**gnu packages cups**) benutzt werden soll):

```
(service cups-service-type
  (cups-configuration
    (web-interface? #t)
    (extensions
      (list cups-filters epson-inkjet-printer-escpr hplip-minimal))))■
```

Anmerkung: Wenn Sie die Qt5-basierte grafische Benutzeroberfläche benutzen möchten, die dem **hplip**-Paket beiliegt, sollten Sie das **hplip**-Paket installieren,

entweder in die Konfigurationsdatei Ihres Betriebssystems oder für Ihr Benutzerkonto.

Im Folgenden sehen Sie die verfügbaren Konfigurationsparameter. Vor jeder Parameterdefinition wird ihr Typ angegeben, zum Beispiel steht ‘Zeichenketten-Liste foo’ für einen Parameter **foo**, der als Liste von Zeichenketten angegeben werden muss. Sie können die Konfiguration aber auch in einer einzigen Zeichenkette angeben, wenn Sie eine alte **cupsd.conf**-Datei von einem anderen System weiterbenutzen möchten; siehe das Abschnittsende für mehr Details.

Die verfügbaren **cups-configuration**-Felder sind:

„package“ cups [cups-configuration-Parameter]
Das CUPS-Paket.

„package“-Liste extensions (Vorgabe: (list [cups-configuration-Parameter]
 brlaser **cups-filters** **epson-inkjet-printer-escpr**
 foomatic-filters **hplip-minimal** **splix**))
Treiber und andere Erweiterungen für das CUPS-Paket.

,,files-configuration“ [cups-configuration-Parameter]
files-configuration
Konfiguration, wo Protokolle abgelegt werden sollen, welche Verzeichnisse für Druckspoolerwarteschlangen benutzt werden sollen und ähnliche Berechtigungen erfordernde Konfigurationsparameter.

Verfügbare Felder einer **files-configuration** sind:

Protokollpfad access-log [files-configuration-Parameter]
Hiermit wird der Dateiname des Zugriffsprotokolls („Access Log“) festgelegt. Wenn ein leerer Name angegeben wird, wird kein Protokoll erzeugt. Der Wert **stderr** lässt Protokolleinträge in die Standardfehlerdatei schreiben, wenn das Druckplanungsprogramm im Vordergrund läuft, oder an den Systemprotokollaufdaemons (also Syslog), wenn es im Hintergrund läuft. Der Wert **syslog** bewirkt, dass Protokolleinträge an den Systemprotokollaufdaemons geschickt werden. Der Servername darf in Dateinamen als die Zeichenkette **%s** angegeben werden, so kann etwa **/var/log/cups/%s-access_log** angegeben werden.

Die Vorgabe ist ‘"/var/log/cups/access_log"’.

Dateiname cache-dir [files-configuration-Parameter]
Wo CUPS zwischengespeicherte Daten ablegen soll.
Die Vorgabe ist ‘"/var/cache/cups"’.

Zeichenkette config-file-perm [files-configuration-Parameter]
Gibt die Berechtigungen für alle Konfigurationsdateien an, die das Planungsprogramm schreibt.

Beachten Sie, dass auf die Berechtigungen der Datei **printers.conf** eine Maske gelegt wird, wodurch Zugriffe nur durch das planende Benutzerkonto erlaubt werden (in der Regel der Administratornutzer „root“). Der Grund dafür ist, dass Druckergeräte-URIs manchmal sensible Authentisierungsdaten enthalten, die

nicht allgemein auf dem System bekannt sein sollten. Es gibt keine Möglichkeit, diese Sicherheitsmaßnahme abzuschalten.

Die Vorgabe ist ‘"0640”’.

Protokollpfad error-log [files-configuration-Parameter]

Hiermit wird der Dateiname des Fehlerprotokolls („Error Log“) festgelegt. Wenn ein leerer Name angegeben wird, wird kein Fehlerprotokoll erzeugt. Der Wert `stderr` lässt Protokolleinträge in die Standardfehlerdatei schreiben, wenn das Planungsprogramm im Vordergrund läuft, oder an den Systemprotokolldämon (also Syslog), wenn es im Hintergrund läuft. Der Wert `syslog` bewirkt, dass Protokolleinträge an den Systemprotokolldämon geschickt werden. Der Servername darf in Dateinamen als die Zeichenkette `%s` angegeben werden, so kann etwa `/var/log/cups/%s-error_log` angegeben werden.

Die Vorgabe ist ‘"/var/log/cups/error_log”’.

Zeichenkette fatal-errors [files-configuration-Parameter]

Gibt an, bei welchen Fehlern das Druckplanungsprogramm terminieren soll. Die Zeichenketten für die Arten sind:

none Keine Fehler führen zur Beendigung.

all Jeder der im Folgenden aufgeführten Fehler terminiert den Druckplaner.

browse Fehler bei der Suche während der Initialisierung terminieren den Druckplaner, zum Beispiel wenn keine Verbindung zum DNS-SD-Daemon aufgebaut werden kann.

config Syntaxfehler in der Konfigurationsdatei terminieren den Druckplaner.

listen Fehler beim Lauschen oder Portfehler (entsprechend der Direktiven „Listen“ oder „Port“) terminieren den Druckplaner; ausgenommen sind Fehler bei IPv6 auf Loopback- oder `any`-Adressen.

log Fehler beim Erzeugen von Protokolldateien terminieren den Druckplaner.

permissions

Falsche Zugriffsberechtigungen auf zum Starten benötigten Dateien terminieren den Druckplaner, zum Beispiel wenn auf gemeinsame TLS-Zertifikats- und Schlüsseldateien von allen lesend zugegriffen werden kann.

Die Vorgabe ist ‘"all -browse”’.

Boolescher-Ausdruck file-device? [files-configuration-Parameter]

Gibt an, welches Pseudogerät für neue Druckerwarteschlangen benutzt werden kann. Die URI `file:///dev/null` wird immer zugelassen.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Zeichenkette group [files-configuration-Parameter]

Gibt Namen oder Identifikator der Benutzergruppe an, die zum Ausführen von externen Programmen verwendet wird.

Die Vorgabe ist ‘‘lp’’.

Zeichenkette log-file-group [files-configuration-Parameter]

Gibt Namen oder Identifikator der Benutzergruppe an, mit der Protokolldateien gespeichert werden.

Die Vorgabe ist ‘‘lpadmin’’.

Zeichenkette log-file-perm [files-configuration-Parameter]

Gibt die Berechtigungen für alle Protokolldateien an, die das Planungsprogramm schreibt.

Die Vorgabe ist ‘‘0644’’.

log-location page-log [files-configuration-Parameter]

Hiermit wird der Dateiname des Seitenprotokolls („Page Log“) festgelegt. Wenn ein leerer Name angegeben wird, wird kein Seitenprotokoll erzeugt. Der Wert **stderr** lässt Protokolleinträge in die Standardfehlerdatei schreiben, wenn das Planungsprogramm im Vordergrund läuft, oder an den Systemprotokolldämon (also Syslog), wenn es im Hintergrund läuft. Der Wert **syslog** bewirkt, dass Protokolleinträge an den Systemprotokolldämon geschickt werden. Der Servername darf in Dateinamen als die Zeichenkette **%s** angegeben werden, so kann etwa `/var/log/cups/%s-page_log` angegeben werden.

Die Vorgabe ist ‘‘/var/log/cups/page_log’’.

Zeichenkette remote-root [files-configuration-Parameter]

Gibt den Benutzernamen an, der für unauthentifizierte Zugriffe durch Clients verwendet wird, die sich als der Administratornutzer „root“ anmelden. Vorgegeben ist **remroot**.

Die Vorgabe ist ‘‘remroot’’.

Dateiname request-root [files-configuration-Parameter]

Gibt das Verzeichnis an, in dem Druckaufträge und andere Daten zu HTTP-Anfragen abgelegt werden.

Die Vorgabe ist ‘‘/var/spool/cups’’.

Isolierung sandboxing [files-configuration-Parameter]

Gibt die Stufe der Sicherheitsisolierung („Sandboxing“) an, die auf Druckfilter, Hintergrundsysteme (Backends) und andere Kindprozesse des Planungsprogramms angewandt wird; entweder **relaxed** („locker“) oder **strict** („strikt“). Diese Direktive wird zurzeit nur auf macOS benutzt/unterstützt.

Die Vorgabe ist ‘strict’.

Dateiname server-keychain [files-configuration-Parameter]

Gibt an, wo TLS-Zertifikate und private Schlüssel gespeichert sind. CUPS wird in diesem Verzeichnis öffentliche und private Schlüssel suchen: `.crt`-Dateien

für PEM-kodierte Zertifikate und zugehörige .key-Dateien für PEM-kodierte private Schlüssel.

Die Vorgabe ist ‘"/etc/cups/ssl"’.

Dateiname server-root [files-configuration-Parameter]
 Gibt das Verzeichnis an, das die Serverkonfigurationsdateien enthält.
 Die Vorgabe ist ‘"/etc/cups"’.

Boolescher-Ausdruck sync-on-close? [files-configuration-Parameter]
 Gibt an, ob das Planungsprogramm fsync(2) aufrufen soll, nachdem es in Konfigurations- oder Zustandsdateien geschrieben hat.
 Vorgegeben ist ‘#f’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [files-configuration-Parameter]
system-group
 Gibt die Benutzergruppe(n) an, die als die @SYSTEM-Gruppen für die Authentisierung benutzt werden können.

Dateiname temp-dir [files-configuration-Parameter]
 Gibt das Verzeichnis an, in das temporäre Dateien gespeichert werden.
 Die Vorgabe ist ‘"/var/spool/cups/tmp"’.

Zeichenkette user [files-configuration-Parameter]
 Gibt den Benutzernamen oder -identifikator an, mit dessen Benutzerkonto externe Programme ausgeführt werden.
 Die Vorgabe ist ‘"lp"’.

Zeichenkette set-env [files-configuration-Parameter]
 Legt die angegebene Umgebungsvariable auf einen Wert (englisch „Value“) fest, die an Kindprozesse übergeben wird.
 Die Vorgabe ist ‘"variable value"’.

Zugriffsprotokollstufe access-log-level [cups-configuration-Parameter]
 Gibt an, mit welcher Detailstufe das Protokoll in der AccessLog-Datei geführt wird.
 Bei der Stufe **config** wird protokolliert, wenn Drucker und Klassen hinzugefügt, entfernt oder verändert werden, und wenn auf Konfigurationsdateien zugegriffen oder sie aktualisiert werden. Bei der Stufe **actions** wird protokolliert, wenn Druckaufträge eingereicht, gehalten, freigegeben, geändert oder abgebrochen werden sowie alles, was bei **config** Protokollierung auslöst. Bei der Stufe **all** wird jede Anfrage protokolliert.
 Die Vorgabe ist ‘actions’.

Boolescher-Ausdruck auto-purge-jobs? [cups-configuration-Parameter]
 Gibt an, ob Daten über den Auftragsverlauf automatisch gelöscht werden sollen, wenn Sie nicht mehr zur Berechnung von Druckkontingenten benötigt werden.
 Vorgegeben ist ‘#f’.

Kommagetrennte-Zeichenketten-Liste	[cups-configuration-Parameter]
browse-dns-sd-sub-types	
Gibt eine Liste von DNS-SD-Subtypen an, die anderen für jeden geteilten Drucker mitgeteilt werden sollen.	
Vorgegeben ist '(list "_cups" "_print" "_universal")', wodurch den Netzwerk-Clients mitgeteilt wird, dass sowohl Teilen zwischen CUPS als auch IPP Everywhere, AirPrint und Mopria unterstützt werden.	
Protokolle-zur-lokalen-Suche	[cups-configuration-Parameter]
browse-local-protocols	
Gibt an, welche Protokolle zum lokalen Teilen („Freigeben“) von Druckern benutzt werden sollen.	
Die Vorgabe ist ‘dnssd’.	
Boolescher-Ausdruck browse-web-if?	[cups-configuration-Parameter]
Gibt an, ob die Weboberfläche von CUPS anderen mitgeteilt wird.	
Vorgegeben ist ‘#f’.	
Boolescher-Ausdruck browsing?	[cups-configuration-Parameter]
Gibt an, ob geteilte Drucker bei Druckersuchen mitgeteilt werden.	
Vorgegeben ist ‘#f’.	
Voreingestellte-Authentifizierungsart	[cups-configuration-Parameter]
default-auth-type	
Gibt an, wie man nach Voreinstellung authentifiziert wird.	
Die Vorgabe ist ‘Basic’.	
Voreingestellte-Verschlüsselung	[cups-configuration-Parameter]
default-encryption	
Gibt an, ob für authentifizierte Anfragen Verschlüsselung benutzt wird.	
Die Vorgabe ist ‘Required’.	
Zeichenkette default-language	[cups-configuration-Parameter]
Gibt an, welche Sprache für Text und Weboberfläche voreingestellt benutzt werden soll.	
Die Vorgabe ist ‘"en”’.	
Zeichenkette default-paper-size	[cups-configuration-Parameter]
Gibt das voreingestellte Papierformat für neue Druckwarteschlangen an. Bei ‘"Auto"’ wird eine der Locale entsprechende Voreinstellung gewählt, während bei ‘"None"’ kein Papierformat voreingestellt ist. Verfügbare Formatbezeichnungen sind typischerweise ‘"Letter"’ oder ‘"A4"’.	
Die Vorgabe ist ‘"Auto"’.	
Zeichenkette default-policy	[cups-configuration-Parameter]
Gibt die voreingestellte Zugriffsrichtlinie an, die benutzt werden soll.	
Die Vorgabe ist ‘"default"’.	

Boolescher-Ausdruck default-shared? [cups-configuration-Parameter]

Gibt an, ob lokale Drucker nach Voreinstellung geteilt werden sollen.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Nichtnegative-ganze-Zahl dirty-clean-interval [cups-configuration-Parameter]

Gibt an, mit welcher Verzögerung Konfigurations- und Zustandsdateien aktualisiert werden sollen. Der Wert 0 lässt die Aktualisierung so bald wie möglich stattfinden, in der Regel nach ein paar Millisekunden.

Die Vorgabe ist ‘30’.

Fehlerrichtlinie error-policy [cups-configuration-Parameter]

Gibt an, wie beim Auftreten eines Fehlers verfahren werden soll. Mögliche Werte sind **abort-job**, wodurch der fehlgeschlagene Druckauftrag verworfen wird, **retry-job**, wodurch der Druckauftrag später erneut versucht wird, **retry-current-job**, wodurch der fehlgeschlagene Druckauftrag sofort erneut versucht wird, und **stop-printer**, wodurch der Drucker angehalten wird.

Die Vorgabe ist ‘stop-printer’.

Nichtnegative-ganze-Zahl filter-limit [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Maximalkosten von Filtern an, die nebenläufig ausgeführt werden, wodurch Probleme durch Platten-, Arbeitsspeicher- und Prozessorressourcennutzung minimiert werden können. Eine Beschränkung von 0 deaktiviert die Filterbeschränkung. Ein durchschnittlicher Druck mit einem Nicht-PostScript-Drucker erfordert eine Filterbeschränkung von mindestens ungefähr 200. Ein PostScript-Drucker erfordert eine halb so hohe Filterbeschränkung (100). Wird die Beschränkung unterhalb dieser Schwellwerte angesetzt, kann das Planungsprogramm effektiv nur noch einen einzelnen Druckauftrag gleichzeitig abarbeiten.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl filter-nice [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Planungspriorität von Filtern an, die zum Drucken eines Druckauftrags ausgeführt werden. Der nice-Wert kann zwischen 0, der höchsten Priorität, und 19, der niedrigsten Priorität, liegen.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Rechnernamensauflösungen host-name-lookups [cups-configuration-Parameter]

Gibt an, ob inverse Namensauflösungen („Reverse Lookups“) bei sich verbindenden Clients durchgeführt werden sollen. Die Einstellung **double** lässt **cupsd** verifizieren, dass der anhand der Adresse aufgelöste Rechnername zu einer der für den Rechnernamen zurückgelieferten Adressen passt. „Double“-Namensauflösungen verhindern auch, dass sich Clients mit unregistrierten Adressen mit Ihrem Server verbinden können. Setzen Sie diese Option nur dann auf **#t** oder **double**, wenn es unbedingt notwendig ist.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Nichtnegative-ganze-Zahl job-kill-delay [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Anzahl an Sekunden an, wie lange vor dem Abwürgen der mit einem abgebrochenen oder gehaltenen Druckauftrag assoziierten Filter- und Hintergrundprozesse (dem „Backend“) gewartet wird.

Die Vorgabe ist ‘30’.

Nichtnegative-ganze-Zahl job-retry-interval [cups-configuration-Parameter]

Gibt das Zeitintervall zwischen erneuten Versuchen von Druckaufträgen in Sekunden an. Dies wird in der Regel für Fax-Warteschlangen benutzt, kann aber auch für normale Druckwarteschlangen benutzt werden, deren Fehlerrichtlinie **retry-job** oder **retry-current-job** ist.

Die Vorgabe ist ‘30’.

Nichtnegative-ganze-Zahl job-retry-limit [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Anzahl an, wie oft ein Druckauftrag erneut versucht wird. Dies wird in der Regel für Fax-Warteschlangen benutzt, kann aber auch für normale Druckwarteschlangen benutzt werden, deren Fehlerrichtlinie **retry-job** oder **retry-current-job** ist.

Die Vorgabe ist ‘5’.

Boolescher-Ausdruck keep-alive? [cups-configuration-Parameter]

Gibt an, ob HTTP-„keep-alive“ für Verbindungen unterstützt wird.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Nichtnegative-ganze-Zahl limit-request-body [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Maximalgröße von zu druckenden Dateien, IPP-Anfragen und HTML-Formulardaten an. Eine Beschränkung von 0 deaktiviert die Beschränkung.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Mehrzeilige-Zeichenketten-Liste listen [cups-configuration-Parameter]

Lauscht auf den angegebenen Schnittstellen auf Verbindungen. Gültige Werte haben die Form *Adresse:Port*, wobei die *Adresse* entweder eine von eckigen Klammern umschlossene IPv6-Adresse, eine IPv4-Adresse oder * ist; letztere steht für alle Adressen. Werte können auch Dateinamen lokaler UNIX-Sockets sein. Die Listen-Direktive ähnelt der Port-Direktive, macht es aber möglich, den Zugriff für bestimmte Schnittstellen oder Netzwerke einzuschränken.

„location-access-controls“-Liste location-access-controls [cups-configuration-Parameter]

Gibt eine Liste zusätzlicher Zugriffssteuerungen („Access Controls“) an.

Verfügbare **location-access-controls**-Felder sind:

Dateiname path [location-access-controls-Parameter]

Gibt den URI-Pfad an, für den die Zugriffssteuerung gilt.

Zugriffssteuerungs-Liste [location-access-controls-Parameter]
access-controls

Zugriffssteuerungen für jeden Zugriff auf diesen Pfad, im selben Format wie die **access-controls** bei **operation-access-control**.

Die Vorgabe ist ‘’().’

,method-access-controls“-Liste [location-access-controls-Parameter]
method-access-controls

Zugriffssteuerungen für methodenspezifische Zugriffe auf diesen Pfad.

Die Vorgabe ist ‘’().’

Verfügbare **method-access-controls**-Felder sind:

Boolescher-Ausdruck [method-access-controls-Parameter]
reverse?

Falls dies **#t** ist, gelten die Zugriffssteuerungen für alle Methoden außer den aufgelisteten Methoden. Andernfalls gelten sie nur für die aufgelisteten Methoden.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Methoden-Liste methods [method-access-controls-Parameter]
 Methoden, für die diese Zugriffssteuerung gilt.

Die Vorgabe ist ‘’().’

Zugriffssteuerungs-Liste [method-access-controls-Parameter]
access-controls

Zugriffssteuerungsdirektiven als eine Liste von Zeichenketten. Jede Zeichenkette steht für eine Direktive wie z.B. “**Order allow,deny**”.

Die Vorgabe ist ‘’().’

Nichtnegative-ganze-Zahl [cups-configuration-Parameter]
log-debug-history

Gibt die Anzahl der Nachrichten zur Fehlersuche an, die für Protokolle vorgehalten werden, wenn ein Fehler in einem Druckauftrag auftritt. Nachrichten zur Fehlersuche werden unabhängig von der LogLevel-Einstellung protokolliert.

Die Vorgabe ist ‘100’.

Protokollstufe log-level [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Stufe der Protokollierung in die ErrorLog-Datei an. Der Wert **none** stoppt alle Protokollierung, während **debug2** alles protokollieren lässt.

Die Vorgabe ist ‘info’.

Protokollzeitformat log-time-format [cups-configuration-Parameter]

Gibt das Format von Datum und Uhrzeit in Protokolldateien an. Der Wert **standard** lässt ganze Sekunden ins Protokoll schreiben, während bei **usecs** Mikrosekunden protokolliert werden.

Die Vorgabe ist ‘standard’.

Nichtnegative-ganze-Zahl max-clients [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Maximalzahl gleichzeitig bedienter Clients an, die vom Planer zugelassen werden.

Die Vorgabe ist ‘100’.

Nichtnegative-ganze-Zahl max-clients-per-host [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Maximalzahl gleichzeitiger Clients von derselben Adresse an, die zugelassen werden.

Die Vorgabe ist ‘100’.

Nichtnegative-ganze-Zahl max-copies [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Maximalzahl der Kopien an, die ein Nutzer vom selben Druckauftrag ausdrucken lassen kann.

Die Vorgabe ist ‘9999’.

Nichtnegative-ganze-Zahl max-hold-time [cups-configuration-Parameter]

Gibt die maximale Zeitdauer an, die ein Druckauftrag im Haltezustand **indefinite** bleiben darf, bevor er abgebrochen wird. Ein Wert von 0 deaktiviert ein Abbrechen gehaltener Druckaufträge.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl max-jobs [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Maximalzahl gleichzeitiger Druckaufträge an, die noch zugelassen wird. Wenn Sie es auf 0 setzen, wird die Anzahl Druckaufträge *nicht* beschränkt.

Die Vorgabe ist ‘500’.

Nichtnegative-ganze-Zahl max-jobs-per-printer [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Maximalzahl gleichzeitiger Druckaufträge an, die pro Drucker zugelassen werden. Ein Wert von 0 lässt bis zu **max-jobs**-viele Druckaufträge pro Drucker zu.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl max-jobs-per-user [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Maximalzahl gleichzeitiger Druckaufträge an, die pro Benutzer zugelassen werden. Ein Wert von 0 lässt bis zu **max-jobs**-viele Druckaufträge pro Benutzer zu.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl max-job-time [cups-configuration-Parameter]

Gibt die maximale Anzahl an, wie oft das Drucken eines Druckauftrags versucht werden kann, bis er abgebrochen wird, in Sekunden. Wenn Sie es auf 0 setzen, wird das Abbrechen „feststeckender“ Druckaufträge deaktiviert.

Die Vorgabe ist ‘10800’.

Nichtnegative-ganze-Zahl max-log-size [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Maximalgröße der Protokolldateien an, bevor sie rotiert werden, in Bytes. Beim Wert 0 wird Protokollrotation deaktiviert.

Die Vorgabe ist ‘1048576’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [cups-configuration-Parameter]
max-subscriptions

Gibt die Maximalzahl gleichzeitiger Benachrichtigungs-Subskriptionen an, die noch zugelassen wird. Wenn Sie es auf ‘0’ setzen, wird die Anzahl Benachrichtigungsanmeldungen *nicht* beschränkt.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [cups-configuration-Parameter]
max-subscriptions-per-job

Gibt die Maximalzahl gleichzeitiger Benachrichtigungs-Subskriptionen an, die pro Druckauftrag zugelassen werden. Ein Wert von ‘0’ lässt bis zu **max-subscriptions**-viele Benachrichtigungsanmeldungen pro Druckauftrag zu.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [cups-configuration-Parameter]
max-subscriptions-per-printer

Gibt die Maximalzahl gleichzeitiger Benachrichtigungs-Subskriptionen an, die pro Drucker zugelassen werden. Ein Wert von ‘0’ lässt bis zu **max-subscriptions**-viele Benachrichtigungsanmeldungen pro Drucker zu.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [cups-configuration-Parameter]
max-subscriptions-per-user

Gibt die Maximalzahl gleichzeitiger Benachrichtigungs-Subskriptionen an, die pro Benutzer zugelassen werden. Ein Wert von ‘0’ lässt bis zu **max-subscriptions**-viele Benachrichtigungsanmeldungen pro Benutzer zu.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [cups-configuration-Parameter]
multiple-operation-timeout

Gibt die maximale Zeitdauer an, wie lange es zwischen Dateien in einem Druckauftrag mit mehreren Dateien dauern darf, in Sekunden.

Die Vorgabe ist ‘900’.

Umgebungsvariable environment-variables [cups-configuration-Parameter]
Übergibt die angegebene(n) Umgebungsvariable(n) an Kindprozesse, als Liste von Zeichenketten.

Die Vorgabe ist ‘()’.

„policy-configuration“-Liste policies [cups-configuration-Parameter]
Gibt die benannten Zugriffssteuerungsrichtlinien an.

Verfügbare **policy-configuration**-Felder sind:

Zeichenkette name [policy-configuration-Parameter]
Der Name der Richtlinie.

Zeichenkette job-private-access [policy-configuration-Parameter]

Gibt eine Zugriffsliste der privaten Werte eines Druckauftrags an. @ACL wird auf die Werte von requesting-user-name-allowed oder requesting-user-name-denied des Druckers abgebildet. @OWNER wird auf den Besitzer des Druckauftrags abgebildet. @SYSTEM wird auf die Gruppen abgebildet, die im system-group-Feld der files-configuration aufgelistet sind, aus der die Datei cups-files.conf (5) erzeugt wird. Zu den anderen möglichen Elementen der Zugriffsliste gehören Namen bestimmter Benutzerkonten und @Benutzergruppe, was für Mitglieder einer bestimmten Benutzergruppe steht. Die Zugriffsliste kann auch einfach als all oder default festgelegt werden.

Die Vorgabe ist ‘"@OWNER @SYSTEM"’.

Zeichenkette job-private-values [policy-configuration-Parameter]

Gibt die Liste der Druckauftragswerte an, die geschützt werden sollten, oder all, default oder none.

Die Vorgabe ist ‘"job-name job-originating-host-name job-originating-user-name phone"’.

**Zeichenkette [policy-configuration-Parameter]
subscription-private-access**

Gibt eine Zugriffsliste für die privaten Werte eines Abonnements an. @ACL wird auf die Werte von requesting-user-name-allowed oder requesting-user-name-denied des Druckers abgebildet. @OWNER wird auf den Besitzer des Druckauftrags abgebildet. @SYSTEM wird auf die Gruppen abgebildet, die im system-group-Feld der files-configuration aufgelistet sind, aus der die Datei cups-files.conf (5) erzeugt wird. Zu den anderen möglichen Elementen der Zugriffsliste gehören Namen bestimmter Benutzerkonten und @Benutzergruppe, was für Mitglieder einer bestimmten Benutzergruppe steht. Die Zugriffsliste kann auch einfach als all oder default festgelegt werden.

Die Vorgabe ist ‘"@OWNER @SYSTEM"’.

**Zeichenkette [policy-configuration-Parameter]
subscription-private-values**

Gibt die Liste der Druckauftragswerte an, die geschützt werden sollten, oder all, default oder none.

Die Vorgabe ist ‘"notify-events notify-pull-method notify-recipient-uri
notify-subscriber-user-name notify-user-data"’.

**„operation-access-controls“-Liste [policy-configuration-Parameter]
access-controls**

Zugriffssteuerung durch IPP-Betrieb.

Die Vorgabe ist ‘'()'’.

**Boolescher-Ausdruck-oder-Nichtnegative-ganz[zahl] [policy-configuration-Parameter]
preserve-job-files**

Gibt an, ob die Dateien eines Druckauftrags (Dokumente) erhalten bleiben, nachdem ein Druckauftrag ausgedruckt wurde. Wenn eine Zahl angegeben wird, bleiben die

Dateien des Druckauftrags für die angegebene Zahl von Sekunden nach dem Drucken erhalten. Ein boolescher Wert bestimmt ansonsten, ob sie auf unbestimmte Zeit erhalten bleiben.

Die Vorgabe ist ‘86400’.

Boolescher-Ausdruck-oder-Nichtnegative-ganze-Zahl [cups-configuration-Parameter]
[cups-configuration-Parameter]
preserve-job-history

Gibt an, ob der Druckauftragsverlauf nach dem Drucken eines Druckauftrags erhalten bleibt. Wenn eine Zahl angegeben wird, bleibt der Druckauftragsverlauf für die angegebene Zahl von Sekunden nach dem Drucken erhalten. Bei #t bleibt der Druckauftragsverlauf so lange erhalten, bis die MaxJobs-Beschränkung erreicht wurde.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Kommagetrennte-Zeichenketten-Liste-oder-#f [cups-configuration-Parameter]
[cups-configuration-Parameter]
ready-paper-sizes

Gibt eine Liste möglicher Papierformate an, die als bereitstehend gemeldet werden, also geladen sind. Die tatsächliche Liste wird nur diejenigen Formate umfassen, die der jeweilige Drucker unterstützt.

Beim vorgegebenen Wert #f verhält sich CUPS anders: Es benutzt ‘(list \"Letter\" \"Legal\" \"Tabloid\" \"4x6\" \"Env10\")’, wenn das Papierformat \"Letter\" voreingestellt ist, und benutzt andernfalls ‘(list \"A3\" \"A4\" \"A5\" \"A6\" \"EnvDL\")’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [cups-configuration-Parameter]
reload-timeout [cups-configuration-Parameter]
Gibt an, wie lange vor dem Neustart des Planungsprogramms auf den Abschluss eines Druckauftrages gewartet wird.

Die Vorgabe ist ‘30’.

Zeichenkette [cups-configuration-Parameter]
server-admin [cups-configuration-Parameter]
Gibt die E-Mail-Adresse des Serveradministrators an.

Die Vorgabe ist ‘“root@localhost.localdomain”’.

Rechnernamens-Liste-oder-* server-alias [cups-configuration-Parameter]
Die ServerAlias-Direktive wird zur Prüfung der HTTP-Host-Kopfzeile benutzt, wenn sich Clients mit dem Planungsprogramm über externe Schnittstellen verbinden. Wenn der besondere Name * benutzt wird, könnte Ihr System möglicherweise bekannten browserbasierten DNS-Rebinding-Angriffen ausgesetzt werden, selbst wenn auf die Angebote nur über eine Firewall zugegriffen wird. Wenn alternative Namen nicht automatisch erkannt werden, empfehlen wir, jeden alternativen Namen in der ServerAlias-Direktive aufzulisten, statt * zu benutzen.

Die Vorgabe ist ‘*’.

Zeichenkette [cups-configuration-Parameter]
server-name [cups-configuration-Parameter]

Gibt den vollständigen Rechnernamen („Fully-Qualified Host Name“) des Servers an.

Die Vorgabe ist ‘“localhost”’.

Server-Tokens server-tokens [cups-configuration-Parameter]

Gibt an, welche Informationen in der Server-Kopfzeile von HTTP-Antworten vorkommen. `None` deaktiviert die Server-Kopfzeile. `ProductOnly` liefert CUPS. `Major` liefert CUPS 2. `Minor` liefert CUPS 2.0. `Minimal` liefert CUPS 2.0.0. `OS` liefert CUPS 2.0.0 (`uname`), wobei `uname` die Ausgabe des Befehls `uname` ist. `Full` liefert CUPS 2.0.0 (`uname`) IPP/2.0.

Die Vorgabe ist ‘`Minimal`’.

**Mehrzeilige-Zeichenketten-Liste
ssl-listen** [cups-configuration-Parameter]

Lauscht auf den angegebenen Schnittstellen auf verschlüsselte Verbindungen. Gültige Werte haben die Form `Adresse:Port`, wobei die `Adresse` entweder eine von eckigen Klammern umschlossene IPv6-Adresse, eine IPv4-Adresse oder `*` ist; letztere steht für alle Adressen.

Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

SSL-Optionen ssl-options [cups-configuration-Parameter]

Legt Verschlüsselungsoptionen fest. Nach Vorgabe unterstützt CUPS nur Verschlüsselung mit TLS v1.0 oder höher mit bekannten, sicheren „Cipher Suites“. Es ist weniger sicher, Optionen mit `Allow` („erlauben“) zu verwenden, und es erhöht die Sicherheit, Optionen mit `Deny` („verweigern“) zu benutzen. Die Option `AllowRC4` aktiviert die 128-Bit-RC4-Cipher-Suites, die manche alten Clients brauchen. Die Option `AllowSSL3` aktiviert SSL v3.0, das manche alte Clients brauchen, die TLS v1.0 nicht implementieren. Die Option `DenyCBC` deaktiviert alle CBC-Cipher-Suites. Die Option `DenyTLS1.0` deaktiviert Unterstützung für TLS v1.0 – dadurch wird TLS v1.1 zur kleinsten noch unterstützten Protokollversion.

Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Boolescher-Ausdruck strict-conformance? [cups-configuration-Parameter]

Gibt an, ob das Druckplanungsprogramm von Clients fordert, dass sie sich strikt an die IPP-Standards halten.

Vorgegeben ist ‘`#f`’.

Nichtnegative-ganze-Zahl timeout [cups-configuration-Parameter]

Gibt die Zeitbeschränkung für HTTP-Anfragen an, in Sekunden.

Die Vorgabe ist ‘900’.

Boolescher-Ausdruck web-interface? [cups-configuration-Parameter]

Gibt an, ob die Weboberfläche zur Verfügung gestellt wird.

Vorgegeben ist ‘`#f`’.

Mittlerweile denken Sie wahrscheinlich: „Ich bitte dich, Guix-Handbuch, ich mag dich, aber kannst du jetzt bitte mit den Konfigurationsoptionen aufhören?“ Damit hätten Sie recht. Allerdings sollte ein weitere Punkt noch erwähnt werden: Vielleicht haben Sie eine bestehende `cupsd.conf`, die Sie verwenden möchten. In diesem Fall können Sie eine `opaque-cups-configuration` als die Konfiguration eines `cups-service-type` übergeben.

Verfügbare `opaque-cups-configuration`-Felder sind:

„package“ cups [opaque-cups-configuration-Parameter]
 Das CUPS-Paket.

Zeichenkette cupsd.conf [opaque-cups-configuration-Parameter]
 Der Inhalt der Datei `cupsd.conf` als eine Zeichenkette.

Zeichenkette cups-files.conf [opaque-cups-configuration-Parameter]
 Der Inhalt der Datei `cups-files.conf` als eine Zeichenkette.

Wenn Ihre `cupsd.conf` und `cups-files.conf` zum Beispiel in Zeichenketten mit dem entsprechenden Namen definiert sind, könnten Sie auf diese Weise einen CUPS-Dienst instanzieren:

```
(service cups-service-type
  (opaque-cups-configuration
    (cupsd.conf cupsd.conf)
    (cups-files.conf cups-files.conf)))
```

11.10.9 Desktop-Dienste

Das Modul (`gnu services desktop`) stellt Dienste zur Verfügung, die meistens bei „Desktop“-Einrichtungen für grafische Nutzung praktisch sind – also auf einer Maschine mit einem grafischen Anzeigeserver, vielleicht mit einer grafischen Benutzeroberfläche, usw. Im Modul werden auch Dienste definiert, die bestimmte Arbeitsumgebungen wie GNOME, Xfce oder MATE bereitstellen.

Um es einfacher zu machen, definiert das Modul auch eine Variable mit denjenigen Diensten, die man auf einer Maschine mit einer grafischen Umgebung und Netzwerkunterstützung erwarten würde:

%desktop-services [Variable]
 Dies ist eine Liste von Diensten, die `%base-services` ergänzt und weitere Dienste hinzufügt oder bestehende anpasst, um für eine normale „Desktop“-Nutzung geeignet zu sein.

Insbesondere wird eine grafische Anmeldeverwaltung hinzugefügt (siehe Abschnitt 11.10.7 [X Window], Seite 395), ebenso Programme zur Bildschirmsperre, ein Werkzeug zur Netzwerkverwaltung (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360) mit Unterstützung für Modems (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360), Energieverbrauchs- und Farbverwaltungsdienste, Anmeldungs- und Sitzungsverwaltung über `elogind`, der Berechtigungsdienst Polkit, der Ortungsdienst GeoClue, der AccountsService-Daemon, mit dem autorisierte Benutzer Systempasswörter ändern können, ein NTP-Client (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360) und der Avahi-Daemon.

Die `%desktop-services`-Variable kann als das `services`-Feld einer `operating-system`-Deklaration genutzt werden (siehe Abschnitt 11.3 [„operating-system“-Referenz], Seite 284).

Daneben können die folgenden Prozeduren eine Arbeitsumgebung (oder mehrere!) zu einem System hinzufügen.

- `gnome-desktop-service-type` fügt GNOME hinzu,
- `plasma-desktop-service-type` fügt KDE Plasma hinzu,

- `enlightenment-desktop-service-type` fügt Enlightenment hinzu,
- `lxqt-desktop-service-type` fügt LXQt hinzu,
- `mate-desktop-service-type` fügt MATE hinzu,
- `xfce-desktop-service-type` fügt Xfce hinzu.

Diese Dienste fügen „Metapakete“ wie `gnome` oder `plasma` ins Systemprofil ein. Die meisten richten auch andere nützliche Dienste ein, was Pakete nicht bewirken können.

Zum Beispiel können so erhöhte Berechtigungen an eine begrenzte Zahl besonderer Systemschnittstellen und Programme verliehen werden, damit Hilfsprogramme zur Anpassung der Hintergrundbeleuchtung, des Energieverbrauchs, zum sperren des Bildschirms oder andere zugehörige Funktionen wie erwartet laufen.

`gnome-desktop-service-type`

[Variable]

Dies ist der Typ des Dienstes, der die GNOME-Arbeitsumgebung (<https://www.gnome.org>) bereitstellt. Sein Wert ist ein `gnome-desktop-configuration`-Objekt (siehe unten).

Dieser Dienst fügt das `gnome`-Paket zum Systemprofil hinzu und erweitert Polkit um die von `gnome-settings-daemon` benötigten Aktionen.

`gnome-desktop-configuration`

[Datentyp]

Verbundsojekt für die Konfiguration der GNOME-Arbeitsumgebung. Verfügbare `gnome-desktop-configuration`-Felder sind:

`core-services` (Typ: Liste-von-Paketen)

A list of packages that the GNOME Shell and applications may rely on.

`shell` (Typ: Liste-von-Paketen)

Eine Liste von Paketen, die die GNOME Shell bilden, ohne Anwendungen.

`utilities` (Typ: Liste-von-Paketen)

Eine Liste von Paketen, die als Anwendungen aufgesetzt auf der GNOME Shell dienen.

`gnome` (Typ: Vielleicht-Paket)

Einst war dieses Feld die einzige Konfigurationsmöglichkeit und darin wurde ein GNOME-Metapaket festgelegt, das systemweit installiert wurde. Weil dieses Metapaket weder eigenen Quellcode noch die eigentlichen Pakete enthielt, sondern sie lediglich propagiert hatte, wurde es für veraltet erklärt.

`extra-packages` (Typ: Liste-von-Paketen)

Eine Liste GNOME-bezogener Pakete, die auch hinzugenommen werden sollen. Dieses Feld ist dafür vorgesehen, dass Benutzer ihre eigenen Pakete eintragen, die für ihre GNOME-Erfahrung dazugehören sollen. Beachten Sie, dass hier schon Pakete im Vorgabewert stehen, die manche (die meisten?) GNOME-Nutzer verlangen werden.

`udev-ignorelist` (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

A list of regular expressions denoting udev rules or hardware file names provided by any package that should not be installed. By default, every

udev rule and hardware file specified by any package referenced in the other fields are installed.

polkit-ignorelist (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

A list of regular expressions denoting polkit rules provided by any package that should not be installed. By default, every polkit rule added by any package referenced in the other fields are installed.

keyring (Typ: gnome-keyring-configuration-oder-#f)

Ein <gnome-keyring-configuration>-Verbundsobjekt, um den GNOME-Schlüsselbund besser ins System zu integrieren. Siehe die Dokumentation zum **gnome-keyring-service-type** für mehr Informationen. Wenn Sie lieber auf die Integration des GNOME-Schlüsselbunds verzichten möchten, können Sie dies auf #f setzen.

plasma-desktop-service-type

[Variable]

Dies ist der Typ des Dienstes, mit dem die Arbeitsumgebung Plasma (<https://kde.org/plasma-desktop/>) nutzbar gemacht wird. Sein Wert ist ein **plasma-desktop-configuration**-Objekt (siehe unten).

Dieser Dienst fügt das Paket **plasma** ins Systemprofil ein.

plasma-desktop-configuration

[Datentyp]

Verbundstyp für Einstellungen zur Plasma-Arbeitsumgebung.

plasma (Vorgabe: **plasma**)

Das Plasma-Paket, das benutzt werden soll.

xfce-desktop-service-type

[Variable]

Der Typ des Dienstes, um die Xfce-Arbeitsumgebung (<https://xfce.org/>) auszuführen. Sein Wert ist ein **xfce-desktop-configuration**-Objekt (siehe unten).

Dieser Dienst fügt das Paket **xfce** zum Systemprofil hinzu und erweitert Polkit, damit **thunar** befähigt wird, das Dateisystem aus einer Benutzersitzung heraus mit Administratorrechten zu bearbeiten, nachdem sich der Benutzer mit dem Administratorpasswort authentisiert hat.

Bedenken Sie, dass **xfce4-panel** und seine Plugin-Pakete in dasselbe Profil installiert werden sollten, um sicherzugehen, dass sie kompatibel sind. Wenn Sie diesen Dienst benutzen, sollten Sie zusätzliche Plugins (**xfce4-whiskermenu-plugin**, **xfce4-weather-plugin** usw.) ins **packages**-Feld Ihres **operating-system** eintragen.

xfce-desktop-configuration

[Datentyp]

Verbundstyp für Einstellungen zur Xfce-Arbeitsumgebung.

xfce (Vorgabe: **xfce**)

Das Xfce-Paket, was benutzt werden soll.

mate-desktop-service-type

[Variable]

Dies ist der Typ des Dienstes, um die MATE-Arbeitsumgebung (<https://mate-desktop.org/>) auszuführen. Sein Wert ist ein **mate-desktop-configuration**-Objekt (siehe unten).

Dieser Dienst fügt das Paket **mate** ins Systemprofil ein und erweitert Polkit um die Aktionen aus dem **mate-settings-daemon**.

mate-desktop-configuration [Datentyp]

Verbundstyp für die Einstellungen der MATE-Arbeitsumgebung.

mate (Vorgabe: `mate`)

Das MATE-Paket, was benutzt werden soll.

lxqt-desktop-service-type [Variable]

Dies ist der Typ des Dienstes, um die LXQt-Arbeitsumgebung (<https://lxqt-project.org>) auszuführen. Sein Wert ist ein `lxqt-desktop-configuration`-Objekt (siehe unten).

Dieser Dienst fügt das Paket `lxqt` ins Systemprofil ein.

lxqt-desktop-configuration [Datentyp]

Verbundstyp für Einstellungen zur LXQt-Arbeitsumgebung.

lxqt (Vorgabe: `lxqt`)

Das LXQT-Paket, was benutzt werden soll.

sugar-desktop-service-type [Variable]

Dies ist der Typ des Dienstes, um die Sugar-Arbeitsumgebung (<https://www.sugarlabs.org>) auszuführen. Sein Wert ist ein `sugar-desktop-configuration`-Objekt (siehe unten).

Dieser Dienst fügt das Paket `sugar` ins Systemprofil ein und außerdem fügt er alle gewählten Sugar-Aktivitäten ein. Bei den Vorgabeeinstellungen werden nur wenige Aktivitäten eingefügt.

sugar-desktop-configuration [Datentyp]

Verbundstyp für Einstellungen zur Sugar-Arbeitsumgebung.

sugar (Vorgabe: `sugar`)

Das zu verwendende Sugar-Paket.

gobject-introspection (Vorgabe: `gobject-introspection`)

Welches `gobject-introspection`-Paket benutzt werden soll. Mit dem Paket wird der Zugriff auf Bibliotheken ermöglicht, die installiert werden, weil Sugar-Aktivitäten von ihnen abhängen.

activities (Vorgabe: `(list sugar-help-activity)`)

Welche Sugar-Aktivitäten installiert werden.

Folgendes Beispiel stellt dar, wie die Sugar-Arbeitsumgebung mitsamt einiger nützlicher Aktivitäten eingerichtet werden kann:

```
(use-modules (gnu))
(use-package-modules sugar)
(use-service-modules desktop)
(operating-system
  ...
  (services (cons* (service sugar-desktop-service-type
    (sugar-desktop-configuration
      (activities (list sugar-browse-activity
        sugar-help-activity
```

```

sugar-jukebox-activity
sugar-typing-turtle-activity))))■
%desktop-services))
...)
enlightenment-desktop-service-type [Variable]
Liefert einen Dienst, der das enlightenment-Paket zum Systemprofil hinzufügt und D-Bus mit den Aktionen aus efl erweitert.

enlightenment-desktop-service-configuration [Datentyp]
enlightenment (Vorgabe: enlightenment)
Das Enlightenment-Paket, was benutzt werden soll.
```

Weil die Desktopdienste GNOME, Xfce und MATE so viele Pakete ins System mitnehmen, gehören diese nicht zu den Vorgaben in der %desktop-services-Variablen. Um GNOME, Xfce oder MATE hinzuzufügen, benutzen Sie einfach cons zum Anhängen an die %desktop-services im services-Feld Ihrer operating-system-Deklaration:

```

(use-modules (gnu))
(use-service-modules desktop)
(operating-system
...
;; cons* fügt Elemente zur Liste hinzu, die in seinem letzten Argument
;; übergeben wird.
(services (cons* (service gnome-desktop-service-type)
                  (service xfce-desktop-service-type)
                  %desktop-services))
...)
```

Diese Arbeitsumgebungen stehen dann im grafischen Anmeldefenster zur Auswahl.

Die eigentlichen Dienstdefinitionen, die in %desktop-services stehen und durch (gnu services dbus) und (gnu services desktop) zur Verfügung gestellt werden, werden im Folgenden beschrieben.

dbus-root-service-type	[Variable]
Diensttyp für einen Dienst, der den Systembus von D-Bus ausführt ⁷ .	
Der Wert dieses Dienstes ist ein <dbus-configuration>-Verbundobjekt.	
dbus-configuration	[Datentyp]
Datentyp, der die Konfiguration vom dbus-root-service-type repräsentiert.	
dbus (Vorgabe: dbus) (Typ: dateiartig)	
Paketobjekt für dbus.	
services (Vorgabe: '()) (Typ: Assoziative-Liste)	
Liste von Paketen, die ein Verzeichnis etc/dbus-1/system.d mit zusätzlichen D-Bus-Konfigurations- und Richtliniendateien enthalten.	

⁷ D-Bus (<https://dbus.freedesktop.org/>) ist eine Einrichtung zur Interprozesskommunikation. Deren Systembus wird benutzt, damit Systemdienste miteinander kommunizieren können und damit sie bei systemweiten Ereignissen benachrichtigt werden können.

Damit zum Beispiel der Avahi-Daemon den Systembus benutzen kann, muss `services` gleich (`list avahi`) sein.

verbose? (Vorgabe: `#f`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Wenn es auf `#t` gesetzt ist, wird beim Start von D-Bus dessen Umgebungsvariable ‘`DBUS_VERBOSE`’ für ausführliche Protokollierung auf ‘1’ gesetzt. Damit das auch etwas bewirkt, muss für `dbus` ein D-Bus-Paket mit Unterstützung dafür angegeben werden, etwa `dbus-verbose`. Das ausführliche Protokoll finden Sie in `/var/log/dbus-daemon.log`.

Elogind

Elogind (<https://github.com/elogind/elogind>) ist ein Anmelde- und Sitzungsdaemon, der zudem die meisten Energieereignisse auf Systemebene in einem Rechner behandelt, wie etwa ein Versetzen des Systems in Bereitschaft, wenn der Rechner zugeklappt wird, oder ein Herunterfahren beim Drücken des Stromschalters.

Auch stellt er eine D-Bus-Schnittstelle bereit, über die ausgelesen werden kann, welche Benutzer angemeldet sind und welche Sitzungen sie geöffnet haben, und außerdem das System in Bereitschaft versetzt werden kann, der Bereitschaftsmodus unterdrückt werden kann, das System neu gestartet werden kann und anderes.

elogind-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp, um `elogind`, einen Anmelde- und Sitzungsdaemon, auszuführen. Der Wert dieses Diensttyps ist ein `<elogind-configuration>`-Objekt.

elogind-configuration [Datentyp]

Available `elogind-configuration` fields are:

elogind (Vorgabe: `elogind`) (Typ: dateiartig)

The `elogind` package to use.

system-sleep-hook-files (default: `()`) (type: list-of-file-likes)

A list of executables (file-like objects) that will be installed into the `/etc/elogind/system-sleep` hook directory. See ‘Hook directories’ in the ‘`logindctl(1)`’ man page for more information.

system-shutdown-hook-files (default: `()`) (type: list-of-file-likes)

A list of executables (file-like objects) that will be installed into the `/etc/elogind/system-shutdown/` hook directory.

allow-power-off-interrupts? (default: `#f`) (type: maybe-boolean)

Whether the executables in `elogind`’s hook directories (see above) can cause a power-off action to be cancelled (interrupted) by printing an appropriate error message to `stdout`.

allow-suspend-interrupts? (default: `#f`) (type: maybe-boolean)

Likewise as the `allow-power-off-interrupts?` option, but for the suspend action.

broadcast-power-off-interrupts? (default: `#f`) (type: maybe-boolean)

Whether an interrupt of a power-off action is broadcasted.

broadcast-suspend-interrupts? (default: #f) (type: maybe-boolean)
Whether an interrupt of a suspend action is broadcasted.

kill-user-processes? (Vorgabe: #f) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)
Whether the processes of a user should be killed when the user logs out.

kill-only-users (type: maybe-list-of-user-names)
Usernames whose processes should be killed, regardless the value of **kill-user-processes?**.

kill-exclude-users (default: ("root")) (type: maybe-list-of-user-names)
Usernames whose processes should *not* be killed, regardless the value of **kill-user-processes?**.

inhibit-delay-max-seconds (Vorgabe: 5) (Typ:
Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)
The maximum time a system shutdown or sleep request is delayed due to an inhibitor lock of type delay being active before the inhibitor is ignored and the operation executes anyway.

handle-power-key (default: poweroff) (type: maybe-action)
The action done when the power key is pressed. The compiled default is 'poweroff'.

handle-suspend-key (default: suspend) (type: maybe-action)
The action done when the suspend key is pressed. The

handle-hibernate-key (default: hibernate) (type: maybe-action)
The action done when the hibernate key is pressed.

handle-lid-switch (default: suspend) (type: maybe-action)
The action done when the lid is closed.

handle-lid-switch-docked (default: ignore) (type: maybe-action)
The action done when the lid is closed and the device docked.

handle-lid-switch-external-power (default: suspend) (type: maybe-action)
The action done when the lid is closed and the device is externally powered.

power-key-ignore-inhibited? (default: #f) (type: maybe-boolean)
Whether to ignore high-level inhibitor locks (shutdown, reboot, sleep or idle) when the power key is pressed.

suspend-key-ignore-inhibited? (Vorgabe: #f) (Typ:
Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)
Whether to ignore high-level inhibitor locks (shutdown, reboot, sleep or idle) when the suspend key is pressed.

hibernate-key-ignore-inhibited? (Vorgabe: #f) (Typ:
Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)
Whether to ignore high-level inhibitor locks (shutdown, reboot, sleep or idle) when the hibernate key is pressed.

lid-switch-ignore-inhibited? (Vorgabe: #f) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Whether to ignore high-level inhibitor locks (shutdown, reboot, sleep or idle) when the lid is closed.

holdoff-timeout-seconds (Vorgabe: 30) (Typ: Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)

Specifies the number of seconds after system startup or system resume during which elogind will hold off on reacting to lid events.

idle-action (default: ignore) (type: maybe-action)

Action to take when the system is idle.

idle-action-seconds (type: maybe-non-negative-integer)

The delay after which the action configured in **idle-action** is taken after the system is idle.

runtime-directory-size-percent (type: maybe-percent)

Set the size limit, in percent, on the XDG_RUNTIME_DIR runtime directory for each user who logs in. This specifies the per-user size limit relative to the amount of physical RAM (read access memory). This value takes precedence over that specified via **runtime-directory-size**.

runtime-directory-size (type: maybe-non-negative-integer)

Set the size limit, in bytes, on the XDG_RUNTIME_DIR runtime directory for each user who logs in.

remove-ipc? (Vorgabe: #t) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Whether IPC (inter-process communication) objects belonging to the user shall be removed when the user fully logs out.

suspend-state (default: (mem standby freeze)) (type: maybe-list-of-suspend-states)

The suspend state values to be write to /sys/power/state by elogind when suspending the system. They will be tried in turn, until one is written without error.

suspend-mode (type: maybe-list-of-suspend-modes)

The suspend mode values to write to /sys/power/mem_sleep by elogind when suspending the system.

suspend-estimation-seconds (default: 3600) (type: maybe-non-negative-integer)

Cause the RTC alarm to wake the system after the specified time span to measure the system battery capacity level and estimate the battery discharging rate, which is used for estimating the time span until the system battery charge level goes down to 5%. This option is only used by elogind when using the 'suspend-then-hibernate' action.

hibernate-mode (default: (platform shutdown)) (type: maybe-list-of-hibernation-modes)

The hibernation mode values to write to /sys/power/disk by elogind when hibernating the system.

hibernate-delay-seconds (Typ: Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)

The amount of time the system spends in suspend mode before the system is automatically put into hibernate mode.

hibernate-state (type: maybe-list-of-strings)

Diese Option ist veraltet und wird demnächst verschwinden.

hybrid-sleep-state (type: maybe-list-of-strings)

Diese Option ist veraltet und wird demnächst verschwinden.

hybrid-sleep-mode (type: maybe-list-of-strings)

Diese Option ist veraltet und wird demnächst verschwinden.

accountsservice-service-type

[Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der AccountsService ausführt. Dabei handelt es sich um einen Systemdienst, mit dem verfügbare Benutzerkonten aufgelistet und deren Passwörter geändert werden können, und Ähnliches. AccountsService arbeitet mit PolicyKit zusammen, um es Benutzern ohne besondere Berechtigungen zu ermöglichen, ihre Systemkonfiguration zu ändern. Siehe den Webauftritt von AccountsService (<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/AccountsService/>) für weitere Informationen.

Der Wert dieses Dienstes ist ein dateiartiges Objekt; vorgegeben ist **accountsservice** (das Paketobjekt für AccountsService).

polkit-service-type

[Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der Polkit (<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/polkit/>) zur Verwaltung von Berechtigungen ausführt, wodurch Systemadministratoren auf strukturierte Weise den Zugang zu „privilegierten“ Operationen gewähren können, die erweiterte Berechtigungen erfordern. Indem der Polkit-Dienst angefragt wird, kann eine mit Berechtigungen ausgestattete Systemkomponente die Information erhalten, ob normalen Benutzern Berechtigungen gewährt werden dürfen. Zum Beispiel kann einer normalen Nutzerin die Berechtigung gegeben werden, das System in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, unter der Voraussetzung, dass sie lokal vor Ort angemeldet ist.

Der Wert dieses Dienstes muss ein <polkit-configuration>-Objekt sein.

polkit-wheel-service

[Variable]

Dieser Dienst richtet die **wheel**-Benutzergruppe als Administratoren für den Polkit-Dienst ein. Der Zweck davon ist, dass Benutzer in der **wheel**-Benutzergruppe nach ihren eigenen Passwörtern gefragt werden statt dem Passwort des Administratormitglieds **root**, wenn sie administrative Tätigkeiten durchführen, ähnlich dem, wie sich **sudo** verhält.

upower-service-type

[Variable]

Typ des Dienstes, der **upowerd** (<https://upower.freedesktop.org/>) ausführt, ein Programm zur systemweiten Überwachung des Energieverbrauchs und der Akkula-

dung. Er hat die angegebenen Konfigurationseinstellungen.

Er implementiert die D-Bus-Schnittstelle **org.freedesktop.UPower**. Insbesondere wird UPower auch von GNOME benutzt.

upower-configuration	[Datentyp]
Repräsentiert die Konfiguration von UPower.	
upower (Vorgabe: <i>upower</i>)	
Das Paket, das für upower benutzt werden soll.	
watts-up-pro? (Vorgabe: #f)	
Aktiviert das Watts-Up-Pro-Gerät.	
poll-batteries? (Vorgabe: #t)	
Aktiviert das regelmäßige Abfragen des Kernels bezüglich Änderungen am Stand der Akku-Ladung.	
ignore-lid? (Vorgabe: #f)	
Ignorieren, ob der Rechner zugeklappt ist. Das kann gewünscht sein, wenn Auf- und Zuklappen nicht richtig erkannt werden.	
use-percentage-for-policy? (Vorgabe: #t)	
Ob sich die Richtlinie am Akku-Ladestand in Prozent statt an der verbleibenden Zeit orientieren soll. Eine Richtlinie, die den Prozentstand als Orientierung nimmt, ist in der Regel zuverlässiger.	
percentage-low (Vorgabe: 20)	
Wenn use-percentage-for-policy? auf #t gesetzt ist, wird hiermit der Prozentstand festgelegt, ab dem der Akku-Ladestand als niedrig gilt.	
percentage-critical (Vorgabe: 5)	
Wenn use-percentage-for-policy? auf #t gesetzt ist, wird hiermit der Prozentstand festgelegt, ab dem der Akku-Ladestand als kritisch gilt.	
percentage-action (Vorgabe: 2)	
Wenn use-percentage-for-policy? auf #t gesetzt ist, wird hiermit der Prozentstand festgelegt, ab dem Maßnahmen eingeleitet werden.	
time-low (Vorgabe: 1200)	
Wenn use-percentage-for-policy? auf #f gesetzt ist, wird hiermit die verbleibende Zeit in Sekunden festgelegt, ab der der Akku-Ladestand als niedrig gilt.	
time-critical (Vorgabe: 300)	
Wenn use-percentage-for-policy? auf #f gesetzt ist, wird hiermit die verbleibende Zeit in Sekunden festgelegt, ab der der Akku-Ladestand als kritisch gilt.	
time-action (Vorgabe: 120)	
Wenn use-percentage-for-policy? auf #f gesetzt ist, wird hiermit die verbleibende Zeit in Sekunden festgelegt, ab der Maßnahmen eingeleitet werden.	
critical-power-action (Vorgabe: 'hybrid-sleep')	
Welche Maßnahme eingeleitet wird, wenn die percentage-action oder time-action erreicht wurde (je nachdem, wie use-percentage-for-policy? eingestellt wurde).	

Mögliche Werte sind:

- 'power-off'
- 'hibernate'
- 'hybrid-sleep'.

udisks-service-type [Variable]

Diensttyp für den Dienst für UDisks (<https://udisks.freedesktop.org/docs/latest/>), einen Daemon zur *Datenträgerverwaltung*, der Benutzeroberflächen mit Benachrichtigungen und Möglichkeiten zum Einbinden und Aushängen von Datenträgern versorgt. Zu den Programmen, die mit UDisks kommunizieren, gehört der Befehl `udisksctl`, der Teil von UDisks ist, sowie GNOME Disks. Beachten Sie, dass Udisks über den Befehl `mount` funktioniert; man kann damit also nur die Dateisystemwerkzeuge benutzen, die ins Systemprofil installiert sind. Wenn Sie also NTFS-Dateisysteme zum Lesen und Schreiben öffnen möchten, müssen Sie `ntfs-3g` systemweit installiert haben.

Der Wert dieses Dienstes muss ein <`udisks-configuration`>-Objekt sein.

udisks-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration vom `udisks-service-type` repräsentiert.

`udisks` (Vorgabe: `udisks`) (Typ: dateiartig)
Paketobjekt von UDisks.

gvfs-service-type [Variable]

Type for the service that provides virtual file systems for GIO applications, which enables support for `trash://`, `ftp://`, `sftp://` and many other location schemas in file managers like Nautilus (GNOME Files) and Thunar.

Der Wert dieses Dienstes muss ein <`gvfs-configuration`>-Objekt sein.

gvfs-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration vom `gvfs-service-type` repräsentiert.

`gvfs` (Vorgabe: `gvfs`) (Typ: dateiartig)
Paketobjekt für GVfs.

colord-service-type [Variable]

Dies ist der Typ des Dienstes, der `colord` ausführt. Dabei handelt es sich um einen Systemdienst mit einer D-Bus-Schnittstelle, um die Farbprofile von Ein- und Ausgabegeräten wie Bildschirmen oder Scannern zu verwalten. Insbesondere wird colord vom grafischen GNOME-Farbverwaltungswerkzeug benutzt. Siehe den Webauftritt von colord (<https://www.freedesktop.org/software/colord/>) für weitere Informationen.

sane-service-type [Variable]

Mit diesem Dienst wird Zugriff auf Scanner über SANE (<http://www.sane-project.org>) möglich, indem er die nötigen udev-Regeln und zusätzliche Backends installiert. Er ist Teil von `%desktop-services` (siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421) und verwendet in den Vorgabeeinstellungen das Paket `sane-backends` (siehe unten) für die Hardwareunterstützung.

sane-configuration [Data Type]

Data type representing the configuration for SANE.

sane (default: `sane`)

Package containing SANE library.

backends (default: `(sane-backends)`)

List of packages with pluggable SANE backends:

- **sane-backends**: The default backend collection which supports many recent scanners,
- **sane-airscan**: A backend that enables network scanners supporting eSCL (Apple) or WSD, (Microsoft) protocols
- **hplip**: A backend containing drivers for older Hewlett-Packard scanners,
- **utsushi**: A backend containing drivers for older Epson devices.

Um weitere Scanner-Backends auf einem System zu benutzen, das auf den `%desktop-services` aufbaut, können Sie `modify-services` benutzen (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788), etwa so:

```
(use-modules (gnu))
(use-service-modules
 ...
 (desktop)
(use-package-modules
 ...
 (scanner))

(define %my-desktop-services
  ;; Alternative Diensteliste wie %desktop-services mit Unterstützung
  ;; für mehr Scanner.
(modify-services %desktop-services
  (sane-service-type _ =>
    (sane-configuration
      (backends (list sane-backends sane-airscan))))))

(operating-system
 ...
 (services %my-desktop-services))
```

geoclue-application Name [#:allowed? #t] [#:system? #f] [#:users '()] [Prozedur]

Liefert eine Konfiguration, mit der eine Anwendung auf Ortungsdaten von GeoClue zugreifen kann. Als `Name` wird die Desktop-ID der Anwendung angegeben, ohne die Pfadkomponente mit `.desktop`-Endung. Wenn `allowed?` wahr ist, hat die Anwendung standardmäßig Zugriff auf Ortungsinformationen. Der boolesche Wert `system?` zeigt an, ob die Anwendung eine Systemkomponente ist oder nicht. Zum Schluss wird für `users` eine Liste von Benutzeridentifikatoren (UIDs) aller Benutzerkonten angegeben,

für die diese Anwendung Zugriff auf Ortungsinformationen gewährt bekommt. Eine leere Benutzerliste bedeutet, dass dies für alle Benutzer gewährt wird.

%standard-geoclue-applications

[Variable]

Die Standardliste wohlbekannter GeoClue-Anwendungskonfigurationen, mit der das GNOME-Werkzeug für Datum und Uhrzeit die Berechtigung bekommt, den aktuellen Ort abzufragen, um die Zeitzone festzulegen, und die Webbrowser IceCat und Epiphany Ortsinformationen abfragen dürfen. IceCat und Epiphany fragen beide zuerst beim Benutzer nach, bevor sie einer Webseite gestatten, den Ort des Benutzer abzufragen.

geoclue-service-type

[Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der den Ortungsdienst GeoClue (<https://wiki.freedesktop.org/www/Software/GeoClue/>) ausführt. Dieser Dienst bietet eine D-Bus-Schnittstelle an, mit der Anwendungen Zugriff auf den physischen Ort eines Benutzers anfragen können, und optional Informationen in Online-Ortsdatenbanken eintragen können.

Der Wert dieses Dienstes muss ein `<geoclue-configuration>`-Objekt sein.

iio-sensor-proxy-service-type

[Variable]

Type for the service that runs IIO sensor proxy (<https://gitlab.freedesktop.org/hadess/iio-sensor-proxy>), a daemon that proxies low-level sensor data from Industrial I/O (IIO) devices into a D-Bus interface. It enables user-space applications, such as desktop environments like GNOME and KDE, and services like GeoClue, to access data from various sensors commonly found in devices like ultrabooks and 2-in-1s. This allows for:

- Automatic screen rotation based on accelerometer data.
- Ambient brightness adjustment using light sensor data.
- Compass/direction information for location services (via GeoClue).

The value for this service is a `<iio-sensor-proxy-configuration>` object.

iio-sensor-proxy-configuration

[Data Type]

Data type representing the configuration for `iio-sensor-proxy-service-type`.

iio-sensor-proxy (default: `iio-sensor-proxy`) (type: file-like)

Package object of `iio-sensor-proxy`.

bluetooth-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für das System zum Linux-Bluetooth-Protokollstapel (<https://bluez.org/>) (BlueZ), das die Konfigurationsdatei `/etc/bluetooth/main.conf` erzeugt. Der Wert für diesen Diensttyp ist ein `bluetooth-configuration`-Verbundsobjekt wie in diesem Beispiel:

`(service bluetooth-service-type)`

Siehe unten für Details zur `bluetooth-configuration`.

bluetooth-configuration

[Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration für den `bluetooth-service-type`.

bluez (Vorgabe: `bluez`)

Zu benutzendes `bluez`-Paket.

name (Vorgabe: "BlueZ")

Welchen Namen Sie für den Adapter als Voreinstellung geben.

class (Vorgabe: #x000000)

Welche Gerätekategorie Sie als Voreinstellung geben. Nur die Bits für „major device class“ und „minor device class“ werden beachtet.

discoverable-timeout (Vorgabe: 180)

Wie lange der Adapter erkennbar bleiben soll („discoverable mode“), bevor die Erkennbarkeit endet. Der Wert wird in Sekunden angegeben.

always-pairable? (Vorgabe: #f)

Koppeln von Geräten immer zulassen, so dass kein Agent registriert sein muss.

pairable-timeout (Vorgabe: 0)

Wie lange Koppeln möglich sein soll („pairable mode“), bevor die Erkennbarkeit endet. Der Wert wird in Sekunden angegeben.

device-id (Vorgabe: #f)

Dieses Gerät mit dieser Geräteidentifikatorbezugssquelle („vendor id source“, d.h. Assigner), Geräteidentifikator, Produkt- sowie Versionsinformationen im Device-ID-Profil ausweisen. Die Werte für assigner, VID, PID und version werden durch ":" getrennt.

Mögliche Werte sind:

- **#f**, um nichts festzulegen.
- "assigner:1234:5678:abcd", wobei assigner entweder **usb** ist (die Voreinstellung) oder **bluetooth**.

reverse-service-discovery? (Vorgabe: #t)

Bluetooth-Dienste auf Geräten erkennen, die sich mit unserem Gerät verbinden. Bei BR/EDR braucht man diese Option eigentlich nur für den Qualifizierungsprozess, weil der BITE-Tester in manchen Testfällen etwas gegen inverses SDP hat; bei LE wird hiermit die Funktion als GATT-Client deaktiviert, was sinnvoll ist, wenn unser System nur als Peripheriegerät eingesetzt wird.

name-resolving? (Vorgabe: #t)

Namensauflösung bei Gerätesuche („Inquiry“) aktivieren. Legen Sie es auf **#f** fest, wenn Sie die Namen der entfernten Geräte nicht brauchen und Erkennungszyklen beschleunigen möchten.

debug-keys? (Vorgabe: #f)

Ob „debug link keys“ für die Laufzeit persistent gespeichert werden. Vor-gegeben ist **#f**; sie bleiben also nur gültig, solange die Verbindung mit ihnen anhält.

controller-mode (Vorgabe: 'dual')

Schränkt die Controller auf das angegebene Transportprotokoll ein. Bei 'dual' werden sowohl BR/EDR als auch LE benutzt (wenn die Hardware sie unterstützt).

Mögliche Werte sind:

- 'dual
- 'bredr
- 'le

multi-profile (Vorgabe: 'off)

Unterstützung für Multi Profile Specification aktivieren. Hiermit kann eingestellt werden, ob ein System nur in Konfigurationen von Multiple Profiles Single Device (MPSD) laufen kann oder sowohl mit Konfigurationen in Multiple Profiles Single Device (MPSD) als auch Konfigurationen in Multiple Profiles Multiple Devices (MPMD) umgehen kann.

Mögliche Werte sind:

- 'off
- 'single
- 'multiple

fast-connectable? (Vorgabe: #f)

Dauerhaft eine beschleunigte Verbindung („Fast Connectable“) bei Adapters, die sie unterstützen, ermöglichen. Ist dies aktiviert, können sich andere Geräte schneller mit unserem verbinden, jedoch steigt der Stromverbrauch. Diese Funktion steht nur auf Kernel-Version 4.1 und neuer vollständig zur Verfügung.

privacy (Vorgabe: 'off)

Die Voreinstellung zur Verfolgbarkeit.

- 'off: Nicht privat stellen.
- 'network/on: Ein Gerät nimmt nur Mitteilungen („advertising packets“) von anderen Geräten an, die private Adressen enthalten. Mit manchen alten Geräten funktioniert das vielleicht nicht, weil es voraussetzt, dass für alles RPA(s) benutzt werden.
- 'device: Auf „device privacy mode“ gestellte Geräte schützen nur vor Nachverfolgbarkeit des jeweiligen Geräts, aber wenn Mitteilungen von anderen Geräten deren Identity Address preisgeben, werden sie genauso akzeptiert wie eine private Adresse. Das gilt auch bei anderen Geräten, die in der Vergangenheit ihre IRK mitgeteilt hatten.

Des Weiteren gibt es folgende Möglichkeiten, wenn *controller-mode* auf 'dual gesetzt ist:

- 'limited-network: Limited Discoverable Mode für Mitteilungen einsetzen, wodurch wie bei BR/EDR die Identity Address mitgeteilt wird, wenn das Gerät erkennbar ist, aber Network Privacy Mode beim Scannen nach Geräten gilt.
- 'limited-device: Limited Discoverable Mode für Mitteilungen einsetzen, wodurch wie bei BR/EDR die Identity Address mitgeteilt wird, wenn das Gerät erkennbar ist, aber Device Privacy Mode beim Scannen nach Geräten gilt.

just-works-repairing (Vorgabe: 'never)

Wie auf einen vom anderen Gerät ausgelösten JUST-WORKS-Vorgang reagiert werden soll. Bei 'always' wird das andere Gerät akzeptiert, bei 'never' abgelehnt und bei 'confirm' nachgefragt.

Mögliche Werte sind:

- 'never'
- 'confirm'
- 'always'

temporary-timeout (Vorgabe: 30)

Wie lange ein temporäres Gerät koppelbar bleibt. Der Wert wird in Sekunden angegeben. Bei 0 läuft die Zeit nie aus.

refresh-discovery? (Vorgabe: #t)

Zulassen, dass das Gerät eine SDP-Anfrage schickt, um bekannte Dienste zu ermitteln, sobald eine Verbindung hergestellt wurde.

experimental (Vorgabe: #f)

Experimentelle Funktionen und Schnittstellen bereitstellen. Sie können auch als Liste von UUIDs angegeben werden.

Mögliche Werte sind:

- #t
- #f
- (list (uuid <uuid-1>) (uuid <uuid-2>) ...).

Die Liste der möglichen UUIDs:

- d4992530-b9ec-469f-ab01-6c481c47da1c: BlueZ Experimental Debug,
- 671b10b5-42c0-4696-9227-eb28d1b049d6: BlueZ Experimental Simultaneous Central and Peripheral,
- 15c0a148-c273-11ea-b3de-0242ac130004: BlueZ Experimental LL privacy,
- 330859bc-7506-492d-9370-9a6f0614037f: BlueZ Experimental Bluetooth Quality Report,
- a6695ace-ee7f-4fb9-881a-5fac66c629af: BlueZ Experimental Offload Codecs.

remote-name-request-retry-delay (Vorgabe: 300)

Wie lange nach einer fehlgeschlagenen Namensauflösung *keine* erneute Auflösung des Namens des anderen Geräts versucht werden soll.

page-scan-type (Vorgabe: #f)

Auf welche Art die Erkennung („Scan“) von Verbindungsversuchen („Paging“) bei BR/EDR durchgeführt wird.

page-scan-interval (Vorgabe: #f)

Aktivitätsintervall zwischen Anfängen von Erkennungsphasen von Verbindungsversuchen bei BR/EDR.

- page-scan-window** (Vorgabe: #f)
Aktivitätsfenster jeder Erkennungsphase von Verbindungsversuchen bei BR/EDR.
- inquiry-scan-type** (Vorgabe: #f)
Auf welche Art die Erkennung von Gerätesuchen („Inquiry“) bei BR/EDR durchgeführt wird.
- inquiry-scan-interval** (Vorgabe: #f)
Aktivitätsintervall zwischen Anfängen von Erkennungsphasen von Gerätesuchen bei BR/EDR.
- inquiry-scan-window** (Vorgabe: #f)
Aktivitätsfenster jeder Erkennungsphase von Gerätesuchen bei BR/EDR.
- link-supervision-timeout** (Vorgabe: #f)
Zeitbegrenzung, ab der eine inaktive Verbindung bei BR/EDR als getrennt gilt.
- page-timeout** (Vorgabe: #f)
Zeitbegrenzung, ab der ein unbeantworteter Verbindungsversuch bei BR/EDR als gescheitert gilt.
- min-sniff-interval** (Vorgabe: #f)
Minimale Intervalllänge im Sniff-Modus bei BR/EDR.
- max-sniff-interval** (Vorgabe: #f)
Maximale Intervalllänge im Sniff-Modus bei BR/EDR.
- min-advertisement-interval** (Vorgabe: #f)
Minimale Intervalllänge zwischen Mitteilungen bei LE (nur für Legacy Advertisement).
- max-advertisement-interval** (Vorgabe: #f)
Maximale Intervalllänge zwischen Mitteilungen bei LE (nur für Legacy Advertisement).
- multi-advertisement-rotation-interval** (Vorgabe: #f)
Wenn verschiedene Mitteilungen ausgegeben werden, mit welchem Intervall dazwischen rotiert wird, bei LE.
- scan-interval-auto-connect** (Vorgabe: #f)
Intervall zwischen Anfängen von Erkennungsphasen bei passiven Erkennungen zur Unterstützung für autonome Verbindung, bei LE.
- scan-window-auto-connect** (Vorgabe: #f)
Länge jedes Erkennungsfensters bei passiven Erkennungen zur Unterstützung für autonome Verbindung, bei LE.
- scan-interval-suspend** (Vorgabe: #f)
Intervall zwischen Anfängen von Erkennungsphasen bei aktiven Erkennungen zur Unterstützung für Wake-from-Suspend, bei LE.
- scan-window-suspend** (Vorgabe: #f)
Länge jedes Erkennungsfensters bei aktiven Erkennungen zur Unterstützung für Wake-from-Suspend, bei LE.

scan-interval-discovery (Vorgabe: #f)

Intervall zwischen Anfängen von Erkennungsphasen bei aktiven Erkennungen von sich mitteilenden Geräten, bei LE.

scan-window-discovery (Vorgabe: #f)

Länge jedes Erkennungsfensters bei aktiven Erkennungen von sich mitteilenden Geräten, bei LE.

scan-interval-adv-monitor (Vorgabe: #f)

Intervall zwischen Anfängen von Erkennungsphasen bei passiven Erkennungen zur Unterstützung der Advertisement-Monitor-Programmschnittstellen, bei LE.

scan-window-adv-monitor (Vorgabe: #f)

Länge jedes Erkennungsfensters bei passiven Erkennungen zur Unterstützung der Advertisement-Monitor-Programmschnittstellen, bei LE.

scan-interval-connect (Vorgabe: #f)

Intervall zwischen Anfängen von Erkennungsphasen beim Verbindungsauftbau.

scan-window-connect (Vorgabe: #f)

Länge jedes Erkennungsfensters beim Verbindungsaufbau.

min-connection-interval (Vorgabe: #f)

Kleinstes gewünschtes Intervall für eine Verbindung, bei LE. Demgegenüber hat Vorrang, wenn ein Wert über die Schnittstelle Load Connection Parameters bestimmt wird.

max-connection-interval (Vorgabe: #f)

Größtes gewünschtes Intervall für eine Verbindung, bei LE. Demgegenüber hat Vorrang, wenn ein Wert über die Schnittstelle Load Connection Parameters bestimmt wird.

connection-latency (Vorgabe: #f)

Gewünschte Latenz für eine Verbindung, bei LE. Demgegenüber hat Vorrang, wenn ein Wert über die Schnittstelle Load Connection Parameters bestimmt wird.

connection-supervision-timeout (Vorgabe: #f)

Gewünschte Zeitbegrenzung, ab der eine inaktive Verbindung als getrennt gilt, bei LE. Demgegenüber hat Vorrang, wenn ein Wert über die Schnittstelle Load Connection Parameters bestimmt wird.

autoconnect-timeout (Vorgabe: #f)

Gewünschte Zeitbegrenzung für autonome Verbindungsversuche, bei LE. Demgegenüber hat Vorrang, wenn ein Wert über die Schnittstelle Load Connection Parameters bestimmt wird.

adv-mon-allowlist-scan-duration (Vorgabe: 300)

Dauer der Erkennungsphasen für Geräte auf der Liste erlaubter Geräte bei verzahnten Arten der Erkennungsphase („Interleaving Scan“). Wird

nur bei Erkennungsphasen für Advertisement Monitors benutzt. Gemessen in Millisekunden.

adv-mon-no-filter-scan-duration (Vorgabe: 500)

Dauer der Erkennungsphasen für ungefiltert alle Geräte bei verzahnten Arten der Erkennungsphase („Interleaving Scan“). Wird nur bei Erkennungsphasen für Advertisement Monitors benutzt. Gemessen in Millisekunden.

enable-adv-mon-interleave-scan? (Vorgabe: #t)

Verzahnte Arten der Erkennungsphasen für Advertisement Monitors benutzen, was beim Energiesparen hilft.

cache (Vorgabe: 'always)

GATT-Attribute-Zwischenspeicher.

Mögliche Werte sind:

- 'always: Immer Attribute zwischenspeichern, selbst von nicht gekoppelten Geräten. So klappt die Zusammenarbeit mit Geräten am besten, die Dauer für eine erneute Verbindung bleibt konsistent und man kann Benachrichtigungen für alle Geräte nachvollziehen.
- 'yes: Nur für gekoppelte Geräte deren Attribute speichern.
- 'no: Niemals Attribute zwischenspeichern.

key-size (Vorgabe: 0)

Kleinste von diesem Gerät eingeforderte Schlüsselgröße („Encryption Key Size“), um auf die gesicherten Charakteristika zuzugreifen.

Mögliche Werte sind:

- 0: Keine Anforderungen.
- $7 \leq N \leq 16$

exchange-mtu (Vorgabe: 517)

Wie groß die „Exchange MTU“ für GATT sein soll. Mögliche Werte sind:

- $23 \leq N \leq 517$

att-channels (Vorgabe: 3)

Anzahl der ATT-Kanäle. Mögliche Werte sind:

- 1: EATT ist deaktiviert.
- $2 \leq N \leq 5$

session-mode (Vorgabe: 'basic)

Für AVDTP der Modus des L2CAP-Signaling-Kanals.

Mögliche Werte sind:

- 'basic: L2CAP Basic Mode benutzen.
- 'ertm: L2CAP Enhanced Retransmission Mode benutzen.

stream-mode (Vorgabe: 'basic)

Für AVDTP der Modus des L2CAP Transport Channel.

Mögliche Werte sind:

- 'basic: L2CAP Basic Mode benutzen.

- '**streaming**: L2CAP Streaming Mode benutzen.

reconnect-uuids (Vorgabe: '())

Als die ReconnectUUIDs definieren Sie diejenigen Dienste entfernter Geräte, mit denen eine neue Verbindung aufgebaut werden soll, wenn die Verbindung abreißt (durch „link supervision timeout“, d.h. die Zeitbegrenzung, ab der eine inaktive Verbindung als getrennt gilt). Im Policy-Plugin sollte eine vernünftige Voreinstellung zu finden sein. Die Liste hier hat Vorrang. Wenn Sie die leere Liste angeben, werden Verbindungen *nicht* neu aufgebaut.

Mögliche Werte sind:

- '()
- (list (uuid <uuid-1>) (uuid <uuid-2>) ...).

reconnect-attempts (Vorgabe: 7)

Wie oft bei einem Verbindungsverlust versucht werden soll, eine neue Verbindung aufzubauen. Für den Wert 0 wird Neuverbinden deaktiviert.

reconnect-intervals (Vorgabe: '(1 2 4 8 16 32 64))

Definiert eine Liste von Zeitintervallen in Sekunden, wie lange nach jedem Versuch gewartet wird. Wenn die in **reconnect-attempts** festgelegte Anzahl Versuche größer ist als die Liste der Zeitintervalle lang ist, wird das letzte Intervall wiederholt, bis alle Versuche ausgeschöpft sind.

auto-enable? (Vorgabe: #f)

Ob alle erkannten Controller sofort aktiviert werden sollen. Dazu zählen Adapter, die beim Hochfahren schon verfügbar sind, wie auch Adapter, die später erst eingesteckt werden.

resume-delay (Vorgabe: 2)

Audio-Geräte, die durch einen Ruhezustand getrennt wurden, werden beim Aufwecken neu verbunden. Mit **resume-delay** wird festgelegt, wie lange nach dem Aufwecken des Controllers mit einem Neuverbindungsversuch gewartet wird. Wenn mit der Neuverbindung länger gewartet wird, gibt es weniger Probleme mit gleichzeitig genutztem WLAN. Der Wert wird in Sekunden angegeben.

rssi-sampling-period (Vorgabe: #xFF)

Voreinstellung für die RSSI-Abtastperiode. Sie wird benutzt, wenn ein Client einen Advertisement Monitor registriert und die RSSISamplingPeriod *nicht* vorgibt.

Mögliche Werte sind:

- #x0: Alle Mitteilungen melden.
- N = #xXX: Mitteilungen alle N x 100 msec melden (aus dem Bereich: #x01 to #xFE)
- #xFF: In der Beobachtungsphase nur eine Mitteilung pro Gerät melden.

gnome-keyring-service-type [Variable]

Dies ist der Typ des Dienstes, der den GNOME-Schlüsselbund (<https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeKeyring>) bereitstellt. Sein Wert ist ein `gnome-keyring-configuration`-Objekt (siehe unten). Wir weisen darauf hin, dass Sie diesen Dienst *nicht* benutzen müssen, wenn Sie `gnome-desktop-service-type` benutzen, was ihn einbindet.

Dieser Dienst fügt das `gnome-keyring`-Paket zum Systemprofil hinzu und erweitert PAM um Einträge zur Nutzung von `pam_gnome_keyring.so`, wodurch der Schlüsselbund von Nutzern entsperrt wird, wenn sie sich anmelden, und `passwd` auch das Passwort des Schlüsselbunds festlegt.

gnome-keyring-configuration [Datentyp]

Verbundsojekt für die Konfiguration des GNOME-Schlüsselbunddienstes.

keyring (Vorgabe: `gnome-keyring`)

Welches GNOME-Schlüsselbund-Paket benutzt werden soll.

pam-services

Eine Liste von Paaren aus (*Dienst . Typ*), die zu erweiternde PAM-Dienste bezeichnen. Dabei steht *Dienst* für den Namen eines bestehenden Dienstes, der erweitert werden soll, und als *Typ* kann `login` oder `passwd` angegeben werden.

Wenn `login` angegeben wird, wird ein optionales `pam_gnome_keyring.so` zum Auth-Block ohne Argumente und zum Session-Block mit `auto_start` hinzugefügt. Wenn `passwd` angegeben wird, wird ein optionales `pam_gnome_keyring.so` zum Password-Block ohne Argumente hinzugefügt.

Der vorgegebene Inhalt ist „`gdm-password`“ mit dem Wert `login` und „`passwd`“ mit dem Wert `passwd`.

kwallet-service-type [Variable]

This is the type of the service that adds the KWallet keyring (<https://invent.kde.org/plasma/kwallet-pam>). Its value is a `kwallet-configuration` object (see below). Note that, contrary to `gnome-desktop-service-type`, which includes the respective keyring for that service, `gnome-keyring-service-type`, `plasma-desktop-service-type` does not include `kwallet-service-type`.

This service adds the `kwallet-pam` package to the system profile and extends PAM with entries using `pam_kwallet5.so`. It can unlock the user's login keyring or set their password with `passwd` at the time they log in.

kwallet-configuration [Data Type]

Verbundsojekt für die Konfiguration des KWallet-Schlüsselbunddienstes.

keyring (default: `kwallet-pam`)

Welches KWallet-Schlüsselbund-Paket benutzt werden soll.

pam-services

Eine Liste von Paaren aus (*Dienst . Typ*), die zu erweiternde PAM-Dienste bezeichnen. Dabei steht *Dienst* für den Namen eines bestehenden

Dienstes, der erweitert werden soll, und als *Typ* kann eines der Symbole `login` oder `passwd` angegeben werden.

Wenn `login` angegeben wird, wird ein optionales `pam_kwallet5.so` zum Auth-Block ohne Argumente und zum Session-Block mit `auto_start` hinzugefügt. Wenn `passwd` angegeben wird, wird ein optionales `pam_kwallet5.so` zum Password-Block ohne Argumente hinzugefügt.

By default, it takes for value an alist associating the "`sddm`" key with the '`login` value, and the "`passwd`" key with the '`passwd` value.

seatd-service-type [Variable]
`seatd (https://sr.ht/~kennylevinsen/seatd/)` ist ein minimaler Daemon zur Sitzungsverwaltung.

Sitzungsverwaltung bedeutet, dass der Zugriff auf gemeinsame Geräte (Grafik, Eingabegeräte) vermittelt wird, ohne dass die Anwendungen, die zugreifen wollen, Administratorrechte brauchen.

```
(append
  (list
    (;; damit seatd läuft
     (service seatd-service-type))

    (;; normalerweise zusammen mit %base-services
     %base-services))
```

`seatd` funktioniert über einen Unix-Socket. Dabei stellt `libseat` den clientseitigen Teil des Protokolls bereit. Wenn Anwendungen über `seatd` Zugriff auf die gemeinsamen Ressourcen brauchen (z.B. `sway`), dann müssen sie Zugriff auf diesen Socket haben. Um das zu bewerkstelligen, kann man das Benutzerkonto, mit dem sie laufen, zur Gruppe hinzufügen, der der Socket von `seatd` gehört (in der Regel die Gruppe „`seat`“). Das geht so:

```
(user-account
  (name "alice")
  (group "users")
  (supplementary-groups '("wheel"      ;zur sudo-Nutzung usw. berechtigen
                         "seat"        ;Sitzungsverwaltung
                         "audio"       ;Soundkarte
                         "video"       ;Videogeräte wie Webcams
                         "cdrom"))   ;die gute alte CD-ROM
  (comment "Bobs Schwester"))
```

Je nachdem, wie Sie das System einrichten, müssen Sie nicht nur normale Benutzer, sondern auch Systembenutzerkonten, zu dieser Gruppe hinzufügen. Zum Beispiel verlangen manche `greetd`-Greeter, dass Grafik zur Verfügung steht, also müssen auch diese Benutzerkonten das mit `seatd` aushandeln können.

seatd-configuration [Datentyp]
 Verbundsobjekt für die Konfiguration des `seatd`-Daemon-Dienstes.

seatd (Vorgabe: **seatd**)

Das zu benutzende seatd-Paket.

group (Vorgabe: "**seat**")

Die Gruppe, die den seatd-Socket besitzt.

socket (Vorgabe: "**/run/seatd.sock**")

Wo der seatd-Socket erzeugt wird.

logfile (Vorgabe: "**/var/log/seatd.log**")

In welche Protokolldatei geschrieben wird.

loglevel (Vorgabe: "**error**")

Die Protokollierungsstufe, wie ausführlich die Ausgaben ins Protokoll sind. Mögliche Werte: "**silent**" (keine Ausgaben), "**error**" (nur Fehler), "**info**" und "**debug**" (zur Fehlersuche).

11.10.10 Tondienste

Das Modul (**gnu services sound**) stellt einen Dienst zur Verfügung, um das Advanced-Linux-Sound-Architecture-System (ALSA) zu konfigurieren, so dass PulseAudio als bevorzugter ALSA-Ausgabetreiber benutzt wird.

alsa-service-type

[Variable]

Dies ist der Typ des Dienstes für das als Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) (<https://alsa-project.org/>) bekannte System, das die Konfigurationsdatei `/etc/asound.conf` erzeugt. Der Wert für diesen Diensttyp ist ein **alsa-configuration**-Verbundobjekt wie in diesem Beispiel:

(service alsa-service-type)

Siehe die folgenden Details zur **alsa-configuration**.

alsa-configuration

[Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration für den Dienst **alsa-service**.

alsa-plugins (Vorgabe: **alsa-plugins**)

alsa-plugins-Paket, was benutzt werden soll.

pulseaudio? (Vorgabe: `#t`)

Ob ALSA-Anwendungen transparent den PulseAudio-Audioserver (<https://www.pulseaudio.org/>) benutzen sollen.

Wenn PulseAudio benutzt wird, können Sie gleichzeitig mehrere Anwendungen mit Tonausgabe ausführen und sie unter anderem mit **pavucontrol** einzeln einstellen.

extra-options (Vorgabe: "")

Die Zeichenkette, die an die Datei `/etc/asound.conf` angehängt werden soll.

Wenn einzelne Benutzer von ALSAs Systemkonfiguration abweichende Einstellungen vornehmen möchten, können Sie das mit der Konfigurationsdatei `~/.asoundrc` tun:

```
# In Guix müssen wir den absoluten Pfad von Plugins angeben.
```

```
pcm_type.jack {
```

```

    lib "/home/alice/.guix-profile/lib/alsa-lib/libasound_module_pcm_jack.so" ]
}

# ALSA an jack weiterleiten:
# <http://jackaudio.org/faq/routing_alsa.html>.
pcm.rawjack {
    type jack
    playback_ports {
        0 system:playback_1
        1 system:playback_2
    }

    capture_ports {
        0 system:capture_1
        1 system:capture_2
    }
}

pcm.!default {
    type plug
    slave {
        pcm "rawjack"
    }
}

```

Siehe <https://www.alsa-project.org/main/index.php/Asoundrc> für die Details.

pulseaudio-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für den PulseAudio-Soundserver (<https://www.pulseaudio.org/>). Mit ihm können die Voreinstellungen systemweit abgeändert werden. Dazu benutzen Sie eine **pulseaudio-configuration**, siehe unten.

Warnung: This service overrides per-user configuration files. If you want PulseAudio to honor configuration files in `~/.config/pulse`, you have to unset the environment variables `PULSE_CONFIG` and `PULSE_CLIENTCONFIG` in your `~/.bash_profile`.

Warnung: Dieser Dienst sorgt alleine noch nicht dafür, dass auf ihrer Maschine das **pulseaudio**-Paket vorliegt. Er fügt bloß Konfigurationsdateien dafür hinzu, wie im Folgenden beschrieben. Für den (zugegebenermaßen unwahrscheinlichen) Fall, dass Ihnen ein **pulseaudio**-Paket fehlt, möchten Sie es vielleicht durch den oben genannten **alsa-service-type** aktivieren.

pulseaudio-configuration [Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration für den Dienst **pulseaudio-service**.

client-conf (Vorgabe: '())

Eine Liste der Einstellungen, die in `client.conf` vorgenommen werden. Hierfür wird eine Liste von entweder Zeichenketten oder Symbol-Wert-Paaren akzeptiert. Eine Zeichenkette wird so, wie sie ist, eingefügt, mit

einem Zeilenumbruch danach. Ein Paar wird als „Schlüssel = Wert“ formatiert, auch hier gefolgt von einem Zeilenumbruch.

daemon-conf (Vorgabe: '((flat-volumes . no)))

Eine Liste der Einstellungen, die in `daemon.conf` vorgenommen werden, im gleichen Format wie `client-conf`.

script-file (Vorgabe: (file-append pulseaudio "/etc/pulse/default.pa"))

Eine Datei mit dem als `default.pa` zu nutzenden Skript. Wenn Sie das Feld `extra-script-files` von weiter unten benutzen, wird ans Ende des angegebenen Skripts eine `.include`-Direktive angehängt, die auf `/etc/pulse/default.pa.d` zeigt.

extra-script-files (Vorgabe: '())

Eine Liste dateiartiger Objekte, die zusätzliche PulseAudio-Skripte definieren, die bei der Initialisierung des `pulseaudio`-Daemons ausgeführt werden, nachdem das Hauptskript aus `script-file` durchgelaufen ist. Die Skripte werden im Verzeichnis `/etc/pulse/default.pa.d` abgelegt und sollten als Dateinamenserweiterung ebenso ‘`.pa`’ haben. Eine Referenz der verfügbaren Befehle bekommen Sie durch Ausführen von `man pulse-cli-syntax`.

system-script-file (Vorgabe: (file-append pulseaudio
"/etc/pulse/system.pa"))

Welche Skriptdatei als `system.pa` verwendet werden soll.

Im folgenden Beispiel werden das Standard-PulseAudio-Kartenprofil, das Standard-Ziel und die Standard-Quelle für eine alte SoundBlaster-Audigy-Soundkarte eingerichtet:

```
(pulseaudio-configuration
  (extra-script-files
    (list (plain-file "audigy.pa"
      (string-append "\\\n
        set-card-profile alsa_card.pci-0000_01_01.0 \
          output:analog-surround-40+input:analog-mono
        set-default-source alsa_input.pci-0000_01_01.0.analog-mono
        set-default-sink alsa_output.pci-0000_01_01.0.analog-surround-40\\n")))))■
```

Wir merken an, dass `pulseaudio-service-type` zu `%desktop-services` dazugehört. Wenn Ihre Betriebssystemdeklaration also von einer der „Desktop“-Vorlagen abstammt, dann werden Sie das obige Beispiel anpassen wollen, damit stattdessen der in `%desktop-services` bestehende `pulseaudio-service-type`-Dienst modifiziert wird mit `modify-services` (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788) und kein neuer Dienst angelegt wird.

ladspa-service-type

[Variable]

This service sets the `LADSPA_PATH` variable, so that programs, which respect it, e.g. PulseAudio, can load LADSPA plugins.

Das folgende Beispiel wird den Dienst so einrichten, dass Module aus dem `sw-plugins`-Paket aktiviert werden:

```
(service ladspa-service-type
```

(ladspa-configuration (plugins (list swh-plugins))))

Siehe <http://plugin.org.uk/ladspa-swh/docs/ladspa-swh.html> für die Details.

Speaker Safety Daemon System Service

Speaker Safety Daemon (<https://github.com/AsahiLinux/speakersafetyd>) is a user-space daemon that implements an analogue of the Texas Instruments Smart Amp speaker protection model. It can be used to protect the speakers on Apple Silicon devices.

speakersafetyd-service-type [Variable]

This is the type for the `speakersafetyd` system service, whose value is a `speakersafetyd-configuration` record.

(service speakersafetyd-service-type)

See below for details about `speakersafetyd-configuration`.

speakersafetyd-configuration [Data Type]

Available `speakersafetyd-configuration` fields are:

blackbox-directory (default: "/var/lib/speakersafetyd/blackbox") (type: string)

The directory to which blackbox files are written when the speakers are getting too hot. The blackbox files contain audio and debug information which the developers of `speakersafetyd` might ask for when reporting bugs.

configuration-directory (type: file-like)

The base directory as a G-expression (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) that contains the configuration files of the speaker models.

group (default: "speakersafetyd") (type: string)

The group to run the Speaker Safety Daemon as.

log-file (default: "/var/log/speakersafetyd.log") (type: string)

The file name to the Speaker Safety Daemon log file.

maximum-gain-reduction (default: 7) (type: integer)

Maximum gain reduction before panicking, useful for debugging.

speakersafetyd (default: `speakersafetyd`) (type: file-like)

The Speaker Safety Daemon package to use.

user (default: "speakersafetyd") (type: string)

The user to run the Speaker Safety Daemon as.

11.10.11 Dateisuch-Dienste

Die Dienste in diesem Abschnitt tragen Informationen in eine *Dateidatenbank* ein, mit deren Hilfe Dateien auf Ihrer Maschine schnell gefunden werden können. Diese Dienste werden vom Modul (`gnu services admin`) zur Verfügung gestellt.

Als Erstes gibt es `file-database-service-type`, wodurch regelmäßig der altehrwürdige Befehl `updatedb` aufgerufen wird (siehe Abschnitt “Invoking `updatedb`” in *GNU Findutils*). Durch den Befehl werden Dateinamen in einer Datenbank gesammelt, die mit dem Befehl

`locate` durchsucht werden kann (siehe Abschnitt “Invoking locate” in *GNU Findutils*) wie im Beispiel hier:

```
locate wichtige-notizen.txt
```

Sie können diesen Dienst mit seinen Vorgabeeinstellungen aktivieren, indem Sie folgendes Schnipsel zu den Diensten in Ihrer Betriebssystemkonfiguration eintragen:

```
(service file-database-service-type)
```

Dann wird die Datenbank einmal pro Woche aktualisiert; dabei werden Dateien aus `/gnu/store` ignoriert – solche sucht man besser mit `guix locate` (siehe Abschnitt 5.5 [Aufruf von `guix locate`], Seite 60). Es ist Ihnen natürlich auch möglich, eine eigene Konfiguration wie unten beschrieben anzugeben.

file-database-service-type [Variable]

Der Diensttyp des Dateidatenbank-Dienstes, der regelmäßig `updatedb` aufruft. Sein Wert muss ein `file-database-configuration`-Verbundsobjekt sein, wie im Folgenden beschrieben.

file-database-configuration [Datentyp]

Der Verbundsdatentyp, der die Konfiguration von `file-database-service-type` repräsentiert, mit den folgenden Feldern:

package (Vorgabe: `findutils`)

Das Paket, dessen Befehl `updatedb` verwendet werden soll. Beispiele solcher Pakete sind GNU Findutils und Plocate.

schedule (Vorgabe: `%default-file-database-update-schedule`)

This is the schedule of database updates, expressed as a string in traditional cron syntax or as a gexp evaluating to a Shepherd calendar event (siehe Abschnitt “Timers” in *The GNU Shepherd Manual*).

excluded-directories (Vorgabe:

`%default-file-database-excluded-directories`)

Eine Liste, welche Verzeichnisse *nicht* in die Dateidatenbank eingetragen werden sollen, als reguläre Ausdrücke. Vorgegeben ist, `/tmp` und `/gnu/store` zu ignorieren; `/gnu/store` macht man besser durch `guix locate` suchbar (siehe Abschnitt 5.5 [Aufruf von `guix locate`], Seite 60). Diese Liste wird über die Befehlszeilenoption `--prunepaths` an `updatedb` übergeben (siehe Abschnitt “Invoking `updatedb`” in *GNU Findutils*).

Der zweite Dienst `package-database-service-type` macht Einträge in die Datenbank für `guix locate`, mit der Sie nach Paketen suchen können, die die angegebene Datei enthalten (siehe Abschnitt 5.5 [Aufruf von `guix locate`], Seite 60). Über den Dienst wird eine systemweite Datenbank regelmäßig aktualisiert, die jedem, der auf dem System `guix locate` aufruft, zur Verfügung steht. Um diesen Dienst mit seinen Vorgabeeinstellungen zu aktivieren, fügen Sie folgendes Schnipsel zu den Diensten in Ihrer Betriebssystemkonfiguration hinzu:

```
(service package-database-service-type)
```

Dadurch wird `guix locate --update` einmal die Woche aufgerufen.

package-database-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für regelmäßige Aktualisierungen von `guix locate` (siehe Abschnitt 5.5 [Aufruf von `guix locate`], Seite 60). Sein Wert muss ein `package-database-configuration`-Verbundsobjekt sein, wie im Folgenden gezeigt.

package-database-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, um die regelmäßige Aktualisierung der Datenbank mit Paketinformationen einzustellen. Er hat die folgenden Felder:

package (Vorgabe: `guix`)

Das zu verwendende Guix-Paket.

schedule (Vorgabe: `%default-package-database-update-schedule`)

This is the schedule of the periodic `guix locate --update` job, expressed as a string in traditional cron syntax or as a gexp evaluating to a Shepherd calendar event (siehe Abschnitt “Timers” in *The GNU Shepherd Manual*).

method (Vorgabe: `'store'`)

Nach welcher Methode ausgewählt werden soll, welche Pakete in den Index aufgenommen werden. Beim Vorgabewert `'store'` wird eine eher vollständige Datenbank unter größerer Auslastung von Prozessor und Ein- und Ausgaben angelegt.

channels (Vorgabe: `#~%default-channels`)

Ein G-Ausdruck, welche Kanäle beim Aktualisieren der Datenbank benutzt werden sollen (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78).

11.10.12 Datenbankdienste

Das Modul (`gnu services databases`) stellt die folgenden Dienste zur Verfügung.

PostgreSQL

postgresql-service-type [Variable]

Der Diensttyp für den PostgreSQL-Datenbankserver. Sein Wert muss ein gültiges `postgresql-configuration`-Objekt sein, wie unten beschrieben. Das folgende Beispiel zeigt einen PostgreSQL-Dienst in seiner Vorgabekonfiguration.

```
(service postgresql-service-type
  (postgresql-configuration
    (postgresql postgresql)))
```

Wenn diese Dienste nicht starten können, ist vielleicht bereits ein inkompatibler Datenbankverbund („Cluster“) in `data-directory` vorhanden. Ändern Sie dann den Wert dafür (oder falls Sie den Verbund nicht mehr brauchen, löschen Sie `data-directory` einfach) und starten Sie den Dienst neu.

Nach Voreinstellung müssen sich normale Benutzerkonten des Guix-Systems, die mit PostgreSQL kommunizieren, sogenannte „Peers“, zunächst authentifizieren. Allerdings ist für das `postgres`-Benutzerkonto keine Shell eingestellt (außer `allow-login?` ist `#t`), wodurch keine `psql`-Befehle durch diesen Benutzer ausgeführt werden können. Um `psql` benutzen zu können, können Sie sich vorläufig als der `postgres`-Nutzer unter

Angabe einer Shell anmelden, ein Konto für einen PostgreSQL-Administrator (einen „Superuser“) mit demselben Namen wie einer der Benutzer des Systems einrichten und dann die zugehörige Datenbank erstellen.

```
sudo -u postgres -s /bin/sh
createuser --interactive
createdb $BENUTZER_ANMELDENAME # muss angepasst werden
```

postgresql-configuration [Datentyp]

Der Datentyp repräsentiert die Konfiguration für den **postgresql-service-type**.

postgresql

Das PostgreSQL-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

port (Vorgabe: 5432)

Der Port, auf dem PostgreSQL lauschen soll.

locale (Vorgabe: "en_US.utf8")

Welche Regions- und Spracheinstellung („Locale“) beim Erstellen des Datenbankverbunds voreingestellt werden soll.

config-file (Vorgabe: (postgresql-config-file))

Aus welcher Konfigurationsdatei die Laufzeitkonfiguration von PostgreSQL geladen werden soll. Vorgegeben ist, die Einstellungen aus einem postgresql-config-file-Verbundobjekt mit Vorgabewerten zu nehmen.

log-directory (Vorgabe: "/var/log/postgresql")

In welchem Verzeichnis die Ausgabe von pg_ctl in eine Datei namens "pg_ctl.log" geschrieben wird. Diese Datei kann zum Beispiel dabei helfen, Fehler in der Konfiguration von PostgreSQL zu finden.

data-directory (Vorgabe: "/var/lib/postgresql/data")

Das Verzeichnis, in dem die Daten gespeichert werden sollen.

extension-packages (Vorgabe: '())

Zusätzliche Erweiterungen werden aus den unter extension-packages aufgeführten Paketen geladen. Erweiterungen sind zur Laufzeit verfügbar. Zum Beispiel kann ein Nutzer den postgresql-service-Dienst wie in diesem Beispiel konfigurieren, um eine geografische Datenbank mit Hilfe der postgis-Erweiterung zu erzeugen:

```
(use-package-modules databases geo)
```

```
(operating-system
```

```
...
```

```
;; postgresql is required to run `psql' but postgis is not required for
;; proper operation.
```

```
(packages (cons* postgresql %base-packages))
```

```
(services
```

```
(cons*
```

```
(service postgresql-service-type
```

```
(postgresql-configuration
```

```
(postgresql postgresql))
```

```
(extension-packages (list postgis)))
%base-services))
```

Dann wird die Erweiterung sichtbar und Sie können eine leere geografische Datenbank auf diese Weise initialisieren:

```
psql -U postgres
> create database postgistest;
> \connect postgistest;
> create extension postgis;
> create extension postgis_topology;
```

Es ist nicht notwendig, dieses Feld für contrib-Erweiterungen wie hstore oder dblink hinzuzufügen, weil sie bereits durch postgresql geladen werden können. Dieses Feld wird nur benötigt, um Erweiterungen hinzuzufügen, die von anderen Paketen zur Verfügung gestellt werden.

create-account? (Vorgabe: #t)

Ob ein Benutzer und eine Benutzergruppe **postgres** angelegt werden soll.

allow-login? (default: #f)

Whether or not to allow login into the created account.

home-directory (default: "/var/empty")

The home directory of the user. It is strongly advised to change this if you set **allow-login?** to #t.

uid (Vorgabe: #f)

Hier kann der Benutzeridentifikator (UID) für das Benutzerkonto des **postgres**-Daemons ausdrücklich angegeben werden. Das brauchen Sie normalerweise nicht, weil automatisch eine freie UID zugewiesen wird.

Eine Situation, in der die Option doch hilfreich sein kann, ist, wenn **data-directory** auf einer Netzwerkspeicherung liegt, die eingebunden wird.

gid (Vorgabe: #f)

Hier kann der Gruppenidentifikator (GID) für die Benutzergruppe des **postgres**-Daemons ausdrücklich angegeben werden.

postgresql-config-file [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfigurationsdatei von PostgreSQL repräsentiert. Wie im folgenden Beispiel gezeigt, kann er benutzt werden, um die Konfiguration von PostgreSQL anzupassen. Es sei darauf hingewiesen, dass Sie jeden beliebigen G-Ausdruck oder Dateinamen anstelle dieses Verbunds angeben können, etwa wenn Sie lieber eine bestehende Konfigurationsdatei benutzen möchten.

```
(service postgresql-service-type
  (postgresql-configuration
    (config-file
      (postgresql-config-file
        (log-destination "stderr")
        (hba-file
          (plain-file "pg_hba.conf"
            ""
```

```

local all all trust
host all all 127.0.0.1/32 md5
host all all ::1/128 md5"))
(extra-config
'(("session_preload_libraries"      "auto_explain")
 ("random_page_cost"                2)
 ("auto_explain.log_min_duration"   "100 ms")
 ("work_mem"                       "500 MB")
 ("logging_collector"              #t)
 ("log_directory"                  "/var/log/postgresql"))))))))■

```

log-destination (Vorgabe: "syslog")

Welche Protokollierungsmethode für PostgreSQL benutzt werden soll.
Hier können mehrere Werte kommagetrennt angegeben werden.

hba-file (Vorgabe: %default-postgres-hba)

Ein Dateiname oder G-Ausdruck für die Konfiguration der Authentifizierung durch den Server („Host-based Authentication“).

ident-file (Vorgabe: %default-postgres-ident)

Ein Dateiname oder G-Ausdruck für die Konfiguration der Benutzernamensabbildung („User name mapping“).

socket-directory (Vorgabe: "/var/run/postgresql")

Gibt an, in welchem Verzeichnis der oder die Unix-Socket(s) zu finden sind, auf denen PostgreSQL auf Verbindungen von Client-Anwendungen lauscht. Ist dies auf "" gesetzt, so lauscht PostgreSQL auf gar keinem Unix-Socket, so dass Verbindungen zum Server nur mit TCP/IP-Sockets aufgebaut werden können.

Der Vorgabewert **#false** bedeutet, dass der voreingestellte Wert von PostgreSQL benutzt wird. Derzeit ist die Voreinstellung '/tmp'.

extra-config (Vorgabe: '())

Eine Liste zusätzlicher Schlüssel-Wert-Kombinationen, die in die PostgreSQL-Konfigurationsdatei aufgenommen werden sollen. Jeder Eintrag in der Liste muss eine Liste von Listen sein, deren erstes Element dem Schlüssel entspricht und deren übrige Elemente die Werte angeben.

Als Werte können Zahlen, Boolesche Ausdrücke oder Zeichenketten dienen. Sie werden auf die Parametertypen von PostgreSQL, Boolean, String, Numeric, Numeric with Unit und Enumerated, abgebildet, die hier (<https://www.postgresql.org/docs/current/config-setting.html>) beschrieben werden.

postgresql-role-service-type [Variable]

Mit diesem Dienst können PostgreSQL-Rollen und -Datenbanken erzeugt werden, nachdem der PostgreSQL-Dienst gestartet worden ist. Hier ist ein Beispiel, wie man ihn benutzt.

```

(service postgresql-role-service-type
  (postgresql-role-configuration

```

```
(roles
  (list (postgresql-role
    (name "test")
    (create-database? #t)))))
```

Dieser Dienst kann mit weiteren Rollen erweitert werden, wie in diesem Beispiel:

```
(service-extension postgresql-role-service-type
  (const (list
    (postgresql-role
      (name "alice")
      (create-database? #t)))))
```

postgresql-role [Datentyp]

PostgreSQL verwaltet Zugriffsrechte auf Datenbanken mit dem Rollenkonzept. Eine Rolle kann als entweder ein Datenbanknutzer oder eine Gruppe von Datenbanknutzern verstanden werden, je nachdem, wie die Rolle eingerichtet wurde. Rollen können Eigentümer von Datenbankobjekten sein (zum Beispiel von Tabellen) und sie können anderen Rollen Berechtigungen auf diese Objekte zuweisen oder steuern, wer auf welche Objekte Zugriff hat.

name Der Rollenname.

permissions (Vorgabe: '(createdb login)')

Die Liste der Berechtigungen der Rolle. Unterstützte Berechtigungen sind `bypassrls`, `createdb`, `createrole`, `login`, `replication` und `superuser`.

create-database? (Vorgabe: #f)

Ob eine Datenbank mit demselben Namen wie die Rolle erzeugt werden soll.

password-file (Vorgabe: #f)

A string representing the path of a file that contains the password to be set for the role.

encoding (Vorgabe: "UTF8")

Mit welchem Zeichensatz in der Datenbank Text gespeichert wird.

collation (Vorgabe: "en_US.utf8")

Nach welcher Reihenfolge Zeichenketten in der Locale sortiert werden.

ctype (Vorgabe: "en_US.utf8")

Nach welchen Vorgaben Zeichen in der Locale klassifiziert werden.

template (Vorgabe: "template1")

Welche Vorlage nach Voreinstellung kopiert wird, wenn neue Datenbanken angelegt werden. Benutzen Sie "template0" für eine unveränderte Datenbank ohne systemeigene Anpassungen.

postgresql-role-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des `postgresql-role-service-type` repräsentiert.

host (Vorgabe: "/var/run/postgresql")

Mit welchem PostgreSQL-Host eine Verbindung hergestellt werden soll.

log (Vorgabe: "/var/log/postgresql_roles.log")
Der Dateiname der Protokolldatei.

shepherd-requirement (Vorgabe: '(user-processes postgres)')
The Shepherd services dependencies to use. Add extra dependencies to %default-postgresql-role-shepherd-requirement to extend its value.

roles (Vorgabe: '())
Welche PostgreSQL-Rollen von Anfang an erzeugt werden sollen.

MariaDB/MySQL

mysql-service-type [Variable]
Dies ist der Diensttyp für einen Datenbankserver zu MySQL oder MariaDB. Sein Wert ist ein mysql-configuration-Objekt, das das zu nutzende Paket sowie verschiedene Einstellungen für den mysqld-Daemon festlegt.

mysql-configuration [Datentyp]
Der Datentyp, der die Konfiguration des mysql-service-type repräsentiert.

mysql (Vorgabe: mariadb)
Das Paketobjekt des MySQL-Datenbankservers; es kann entweder mariadb oder mysql sein.
Für MySQL wird bei der Aktivierung des Dienstes ein temporäres Administratorpasswort („root“-Passwort) angezeigt. Für MariaDB ist das „root“-Passwort leer.

bind-address (Vorgabe: "127.0.0.1")
Auf welcher IP-Adresse auf Verbindungen gelauscht wird. Benutzen Sie "0.0.0.0", wenn sich der Server an alle verfügbaren Netzwerkschnittstellen binden soll.

port (Vorgabe: 3306)
Der TCP-Port, auf dem der Datenbankserver auf eingehende Verbindungen lauscht.

socket (Vorgabe: "/run/mysqld/mysqld.sock")
Welche Socket-Datei für lokale Verbindungen (die also nicht über ein Netzwerk laufen) benutzt wird.

extra-content (Vorgabe: "")
Weitere Einstellungen für die Konfigurationsdatei my.cnf.

extra-environment (Vorgabe: #'())
Welche Liste von Umgebungsvariablen dem mysqld-Prozess mitgegeben wird.

auto-upgrade? (Vorgabe: #t)
Ob nach dem Starten des Dienstes mysql_upgrade automatisch ausgeführt werden soll. Das ist nötig, um das Systemschema nach „großen“ Aktualisierungen auf den neuen Stand zu bringen (etwa beim Umstieg von MariaDB 10.4 auf 10.5), aber Sie können es abschalten, wenn Sie das lieber manuell vornehmen.

Memcached

memcached-service-type	[Variable]
Dies ist der Diensttyp für den Memcached-Dienst (https://memcached.org/), der einen verteilten Zwischenspeicher im Arbeitsspeicher (einen „In-Memory-Cache“) zur Verfügung stellt. Der Wert dieses Dienstes ist ein <code>memcached-configuration</code> -Objekt.	
(service memcached-service-type)	
memcached-configuration	[Datentyp]
Der Datentyp, der die Konfiguration von memcached repräsentiert.	
memcached (Vorgabe: <code>memcached</code>)	
Das Memcached-Paket, das benutzt werden soll.	
interfaces (Vorgabe: '("0.0.0.0")')	
Auf welchen Netzwerkschnittstellen gelauscht werden soll.	
tcp-port (Vorgabe: 11211)	
Der Port, auf dem Verbindungen akzeptiert werden.	
udp-port (Vorgabe: 11211)	
Der Port, auf dem UDP-Verbindungen akzeptiert werden. Ist der Wert 0, wird <i>nicht</i> auf einem UDP-Socket gelauscht.	
additional-options (Vorgabe: '())	
Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die an <code>memcached</code> übergeben werden.	

Redis

Redis (<https://redis.io/>) is an in-memory data store used by millions of developers as a cache, vector database, document database, streaming engine, and message broker. Redis has built-in replication and different levels of on-disk persistence. It supports complex data types (for example, strings, hashes, lists, sets, sorted sets, and JSON), with atomic operations defined on those data types.

redis-service-type	[Variable]
Type of the service that runs <code>redis</code> , an in-memory data store. The value for this service is a <code><redis-configuration></code> object.	
redis-configuration	[Datentyp]
Available <code>redis-configuration</code> fields are:	
redis (default: <code>redis</code>) (type: package)	
Das zu benutzende Redis-Paket.	
bind (default: "127.0.0.1") (type: string)	
Die Netzwerkschnittstelle, auf der gelauscht wird.	
port (default: 6379) (type: number)	
Der Port, auf dem Verbindungen akzeptiert werden. Ist der Wert 0, wird das Lauschen auf einem TCP-Socket deaktiviert.	
working-directory (default: "/var/lib/redis") (type: string)	
Das Verzeichnis, in dem die Datenbank und damit zu tun habende Dateien gespeichert werden.	

```
config-file (type: maybe-string)
    Default location for config file.
```

11.10.13 Mail-Dienste

Das Modul (`gnu services mail`) stellt Guix-Dienstdefinitionen für E-Mail-Dienste zur Verfügung: IMAP-, POP3- und LMTP-Server sowie Mail Transport Agents (MTAs). Jede Menge Akronyme! Auf diese Dienste wird in den folgenden Unterabschnitten im Detail eingegangen.

Dovecot-Dienst

dovecot-service-type	[Variable]
Diensttyp für einen Dienst, der den IMAP-/POP3-/LMTP-Mailserver Dovecot ausführt. Sein Wert ist ein <code><dovecot-configuration></code> -Objekt.	

Normalerweise muss für Dovecot nicht viel eingestellt werden; das vorgegebene Konfigurationsobjekt, das mit (`dovecot-configuration`) erzeugt wird, wird genügen, wenn Ihre Mails in `~/Maildir` gespeichert werden. Ein selbstsigniertes Zertifikat wird für durch TLS geschützte Verbindungen generiert, aber Dovecot lauscht nach Vorgabe auch auf unverschlüsselten Ports. Es gibt jedoch eine Reihe von Optionen, die Mail-Administratoren unter Umständen ändern müssen, was Guix – wie auch bei anderen Diensten – mit einer einheitlichen Scheme-Schnittstelle möglich macht.

Um zum Beispiel anzugeben, dass sich Mails in `maildir/.mail` befinden, würde man den Dovecot-Dienst wie folgt instanziieren:

```
(service dovecot-service-type
  (dovecot-configuration
    (mail-location "maildir:~/mail")))
```

Im Folgenden sehen Sie die verfügbaren Konfigurationsparameter. Jeder Parameterdefinition ist ihr Typ vorangestellt; zum Beispiel bedeutet ‘Zeichenketten-Liste `foo`’, dass der Parameter `foo` als eine Liste von Zeichenketten angegeben werden sollte. Es ist auch möglich, die Konfiguration als Zeichenkette anzugeben, wenn Sie eine alte `dovecot.conf`-Datei haben, die Sie von einem anderen System übernehmen möchten; am Ende finden Sie mehr Details dazu.

Verfügbare `dovecot-configuration`-Felder sind:

<code>,,package“ dovecot</code>	[<code>dovecot-configuration</code> -Parameter]
Das Dovecot-Paket.	

<code>package-list extensions</code>	[<code>dovecot-configuration</code> parameter]
A list of additional Dovecot plugin packages to make available at runtime. During service activation, the <code>lib/dovecot</code> directory from each specified package is combined with Dovecot’s core modules into a unified module directory.	

For example, to enable Sieve filtering:

```
(extensions (list dovecot-pigeonhole))
```

Each package in the list must provide its modules at `lib/dovecot`, as this is where `make-dovecot-module-dir` expects to find its extensions. The service combines these directories to create a unified module structure.

The default value is an empty list, providing only core Dovecot functionality.

Kommagetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
listen

Eine Liste der IPs oder der Rechnernamen („Hosts“), auf denen auf Verbindungen gelauscht wird. ‘*’ bedeutet, auf allen IPv4-Schnittstellen zu lauschen; ‘::’ lässt auf allen IPv6-Schnittstellen lauschen. Wenn Sie nicht der Vorgabe entsprechende Ports oder komplexere Einstellungen festlegen möchten, sollten Sie die Adress- und Portfelder des ‘inet-listener’ beim jeweiligen Dienst anpassen, für den Sie sich interessieren.

„protocol-configuration“-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
protocols

Die Liste der Protokolle, die angeboten werden sollen. Zu den verfügbaren Protokollen gehören ‘imap’, ‘pop3’ und ‘lmtp’.

Verfügbare protocol-configuration-Felder sind:

Zeichenkette name [protocol-configuration-Parameter]
Der Name des Protokolls.

Zeichenkette auth-socket-path [protocol-configuration-Parameter]
Der Pfad des UNIX-Sockets zum Hauptauthentifizierungsserver, um Benutzer zu finden. Er wird von imap (für geteilte Benutzer) und lda benutzt. Die Vorgabe ist ‘“/var/run/dovecot/auth-userdb”’.

Boolescher-Ausdruck [protocol-configuration-Parameter]
imap-metadata?

Ob die Erweiterung IMAP METADATA, definiert in RFC 5464 (<https://tools.ietf.org/html/rfc5464>), aktiviert werden soll, mit der Clients einem Postfach („Mailbox“) nutzereigene Metadaten und Annotationen über IMAP zuweisen und sie abfragen können.

Wenn dies ‘#t’ ist, müssen Sie auch über das Feld mail-attribute-dict das zu nutzende Dictionary (eine Schlüssel-Wert-Datenbank) angeben.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-[~~list~~-configuration-Parameter]
managesieve-notify-capabilities

Welche NOTIFY-Capabilitys an Clients gemeldet werden, die sich mit dem ManageSieve-Dienst verbinden, bevor sie sich authentisiert haben. Sie dürfen sich von den Capabilitys unterscheiden, die angemeldeten Nutzern angeboten werden. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird nach Vorgabe alles angegeben, was der Sieve-Interpretierer unterstützt.

Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-[~~list~~-configuration-Parameter]
managesieve-sieve-capability

Welche SIEVE-Capabilitys an Clients gemeldet werden, die sich mit dem ManageSieve-Dienst verbinden, bevor sie sich authentisiert haben. Sie dürfen sich von den Capabilitys unterscheiden, die angemeldeten Nutzern angeboten werden. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, wird nach Vorgabe alles angegeben, was der Sieve-Interpretierer unterstützt.

Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-[~~list~~-configuration-Parameter]
mail-plugins

Leerzeichengetrennte Liste der zu ladenden Plugins.

Nichtnegative-ganze-Zahl [protocol-configuration-Parameter]
mail-max-userip-connections

Die Maximalzahl der IMAP-Verbindungen, die jeder Nutzer von derselben IP-Adresse aus benutzen kann. *Anmerkung:* Beim Vergleichen des Benutzernamens wird Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Vorgabe ist ‘10’.

,,service-configuration“-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
services

Die Liste der zu aktivierenden Dienste. Zu den verfügbaren Diensten gehören ‘imap’, ‘imap-login’, ‘pop3’, ‘pop3-login’, ‘auth’ und ‘lmtp’.

Verfügbare **service-configuration**-Felder sind:

Zeichenkette kind [service-configuration-Parameter]

Die Dienststart (englisch „kind“). Zu den gültigen Werten gehören **director**, **imap-login**, **pop3-login**, **lmtp**, **imap**, **pop3**, **auth**, **auth-worker**, **dict**, **tcpwrap**, **quota-warning** oder alles andere.

,,listener-configuration“-Liste [service-configuration-Parameter]
listeners

„Listener“ für den Dienst, also Lauscher auf neue Verbindungen. Als Listener kann entweder eine **unix-listener-configuration**, eine **fifo-listener-configuration** oder eine **inet-listener-configuration** angegeben werden. Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Verfügbare **unix-listener-configuration**-Felder sind:

Zeichenkette path [unix-listener-configuration-Parameter]

Der Pfad zur Datei, relativ zum Feld **base-dir**. Er wird auch als der Abschnittsname verwendet.

Zeichenkette mode [unix-listener-configuration-Parameter]

Der Zugriffsmodus des Sockets. Die Vorgabe ist “0600”.

Zeichenkette user [unix-listener-configuration-Parameter]

Der Benutzer, dem der Socket gehört. Die Vorgabe ist “”.

Zeichenkette group [unix-listener-configuration-Parameter]

Die Gruppe, der der Socket gehört. Die Vorgabe ist “”.

Verfügbare **fifo-listener-configuration**-Felder sind:

Zeichenkette path [fifo-listener-configuration-Parameter]

Der Pfad zur Datei, relativ zum Feld **base-dir**. Er wird auch als der Abschnittsname verwendet.

Zeichenkette mode [fifo-listener-configuration-Parameter]

Der Zugriffsmodus des Sockets. Die Vorgabe ist “0600”.

Zeichenkette user [fifo-listener-configuration-Parameter]
 Der Benutzer, dem der Socket gehört. Die Vorgabe ist ‘”’.

Zeichenkette group [fifo-listener-configuration-Parameter]
 Die Gruppe, der der Socket gehört. Die Vorgabe ist ‘”’.

Verfügbare inet-listener-configuration-Felder sind:

Zeichenkette protocol [inet-listener-configuration-Parameter]
 Das Protokoll, auf das gelauscht wird.

Zeichenkette address [inet-listener-configuration-Parameter]
 Die Adresse, auf der gelauscht wird. Bleibt das Feld leer, wird auf allen Adressen gelauscht. Die Vorgabe ist ‘”’.

Nichtnegative-ganze-Zahl port [inet-listener-configuration-Parameter]
 Der Port, auf dem gelauscht werden soll.

Boolescher-Ausdruck ssl? [inet-listener-configuration-Parameter]
 Ob für diesen Dienst SSL benutzt werden kann: ‘yes’ für ja, ‘no’ für nein oder ‘required’ für „verpflichtend“. Die Vorgabe ist ‘#t’.

Nichtnegative-ganze-Zahl client-limit [service-configuration-Parameter]

Die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen mit Clients pro Prozess. Sobald diese Anzahl von Verbindungen eingegangen ist, bewirkt das Eingehen der nächsten Verbindung, dass Dovecot einen weiteren Prozess startet. Ist sie auf 0 gesetzt, benutzt Dovecot stattdessen default-client-limit.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl service-count [service-configuration-Parameter]

Die Anzahl Verbindungen, die behandelt werden, bevor ein neuer Prozess gestartet wird. Typischerweise sind die einzige sinnvollen Werte 0 (unbeschränkt) oder 1. 1 ist sicherer, aber 0 ist schneller. Siehe <doc/wiki/LoginProcess.txt>. Die Vorgabe ist ‘1’.

Nichtnegative-ganze-Zahl process-limit [service-configuration-Parameter]

Die maximale Anzahl von Prozessen, die für diesen Dienst existieren können. Wenn sie auf 0 gesetzt ist, benutzt Dovecot stattdessen default-process-limit.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl process-min-avail [service-configuration-Parameter]

Die Anzahl der Prozesse, mit denen immer auf neue Verbindungen gewartet wird. Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [service-configuration-Parameter]
vsz-limit

Wenn Sie ‘service-count 0’ festlegen, müssen Sie hierfür wahrscheinlich eine größere Zahl wählen. Die Vorgabe ist ‘256000000’.

dict-configuration dict [dovecot-configuration-Parameter]
Die Wörterbuchkonfiguration, wie sie der dict-configuration-Konstruktor erzeugt.
Verfügbare dict-configuration-Felder sind:

Formlose-Felder entries [dict-configuration-Parameter]
Eine Liste von Schlüssel-Wert-Paaren, die in diesem Wörterbuch enthalten sein sollen. Die Vorgabe ist ‘{}’.

„passdb-configuration“-Liste passdbs [dovecot-configuration-Parameter]
Eine Liste von Passwordatenbankkonfigurationen, die jeweils mit dem passdb-configuration-Konstruktor erzeugt werden.
Verfügbare passdb-configuration-Felder sind:

Zeichenkette driver [passdb-configuration-Parameter]
Der Treiber, den die Passwordatenbank benutzen soll. Zu den gültigen Werten gehören ‘pam’, ‘passwd’, ‘shadow’, ‘bsdauth’ und ‘static’. Die Vorgabe ist ‘"pam”’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste db-configuration-Parameter
args
Leerzeichengetrennte Liste der Argumente an den Passwordatenbanktreiber.
Die Vorgabe ist ‘”’.

„userdb-configuration“-Liste userdbs [dovecot-configuration-Parameter]
Liste der Benutzerdatenbankkonfigurationen, die jeweils mit dem userdb-configuration-Konstruktor erzeugt werden.
Verfügbare userdb-configuration-Felder sind:

Zeichenkette driver [userdb-configuration-Parameter]
Der Treiber, den die Benutzerdatenbank benutzen soll. Zu den gültigen Werten gehören ‘passwd’ und ‘static’. Die Vorgabe ist ‘"passwd”’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste db-configuration-Parameter
args
Leerzeichengetrennte Liste der Argumente an den Benutzerdatenbanktreiber.
Die Vorgabe ist ‘”’.

Formlose-Argumente [userdb-configuration-Parameter]
override-fields
Einträge, die Vorrang vor den Feldern aus passwd haben. Die Vorgabe ist ‘{}’.

„plugin-configuration“ [dovecot-configuration-Parameter]
plugin-configuration
Die Plugin-Konfiguration, die vom plugin-configuration-Konstruktor erzeugt wird.

,,namespace-configuration“-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
namespaces

Liste der Namensräume. Jedes Objekt in der Liste wird durch den **namespace-configuration**-Konstruktor erzeugt.

Verfügbare **namespace-configuration**-Felder sind:

Zeichenkette name [namespace-configuration-Parameter]
Der Name dieses Namensraums.

Zeichenkette type [namespace-configuration-Parameter]
Namensraum-Typ: ‘private’, ‘shared’ oder ‘public’. Die Vorgabe ist ‘"private"’.

Zeichenkette separator [namespace-configuration-Parameter]
Welche Trennzeichen in der Hierarchie von Namensräumen benutzt werden sollen. Sie sollten denselben Trenner für alle Namensräume benutzen, sonst führt es zu Verwirrung bei manchen Clients. Meistens ist ‘/’ eine gute Wahl, die Voreinstellung ist allerdings abhängig vom darunterliegenden Mail-Speicher-Format. Die Vorgabe ist ‘""’.

Zeichenkette prefix [namespace-configuration-Parameter]
Das Präfix, das für Zugang auf diesen Namensraum angegeben werden muss. Es muss für jeden Namensraum ein anderes gewählt werden. Ein Beispiel ist ‘Public/’. Die Vorgabe ist ‘""’.

Zeichenkette location [namespace-configuration-Parameter]
Der physische Ort, an dem sich dieses Postfach („Mailbox“) befindet. Das Format ist dasselbe wie beim Mail-Ort („mail location“), der auch als Voreinstellung hierfür benutzt wird. Die Vorgabe ist ‘""’.

Boolescher-Ausdruck inbox? [namespace-configuration-Parameter]
Es kann nur eine INBOX geben; hiermit wird festgelegt, zu welchem Namensraum sie gehört. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck hidden? [namespace-configuration-Parameter]
Wenn der Namensraum versteckt ist, wird er Clients gegenüber *nicht* über die NAMESPACE-Erweiterung mitgeteilt. Wahrscheinlich möchten Sie auch ‘list? #f’ festlegen. Das ist in erster Linie dann nützlich, wenn Sie von einem anderen Server mit anderen Namensräumen umziehen, die Sie ersetzen möchten, die aber trotzdem noch weiterhin funktionieren sollen. Zum Beispiel können Sie versteckte Namensräume mit Präfixen ‘~/mail/’, ‘~%u/mail/’ und ‘mail/’ anlegen. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck list? [namespace-configuration-Parameter]
Ob die Postfächer („Mailboxes“) unter diesem Namensraum mit dem LIST-Befehl angezeigt werden können. Dadurch wird der Namensraum für Clients sichtbar, die die NAMESPACE-Erweiterung nicht unterstützen. Mit dem besonderen Wert **children** werden auch Kind-Postfächer aufgelistet, aber das Namensraumpräfix verborgen. Die Vorgabe ist ‘#t’.

Boolescher-Ausdruck [namespace-configuration-Parameter]
subscriptions?

Die Abonnements werden im Namensraum selbst behandelt. Wenn es auf `#f` gesetzt ist, werden sie im Elternnamensraum behandelt. Das leere Präfix sollte hier immer `#t` haben. Die Vorgabe ist `'#t'`.

,mailbox-configuration“-Liste [namespace-configuration-Parameter]
mailboxes

Die Liste der in diesem Namensraum vordefinierten Postfächer. Die Vorgabe ist `'()'`.

Verfügbare `mailbox-configuration`-Felder sind:

Zeichenkette name [mailbox-configuration-Parameter]
Der Name dieses Postfachs (dieser „Mailbox“).

Zeichenkette auto [mailbox-configuration-Parameter]

Bei `'create'` wird dieses Postfach automatisch erzeugt. Bei `'subscribe'` wird dieses Postfach sowohl automatisch erzeugt als auch automatisch abonniert. Die Vorgabe ist `"no"`.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten [mailbox-configuration-Parameter]
special-use

Liste der SPECIAL-USE-Attribute von IMAP, wie sie im RFC 6154 festgelegt wurden. Gültige Werte sind `\All`, `\Archive`, `\Drafts`, `\Flagged`, `\Junk`, `\Sent` und `\Trash`. Die Vorgabe ist `'()'`.

Dateiname base-dir [dovecot-configuration-Parameter]
Das Basisverzeichnis, in dem Laufzeitdaten gespeichert werden. Die Vorgabe ist `"/var/run/dovecot/"`.

Zeichenkette login-greeting [dovecot-configuration-Parameter]
Begrüßungsnachricht für Clients. Die Vorgabe ist `"Dovecot ready."`.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
login-trusted-networks

Die Liste der Netzwerkbereiche, denen vertraut wird. Für Verbindungen von diesen IP-Adressen können abweichende IP-Adressen und Ports angegeben werden (zur Protokollierung und zur Authentifizierung). `'disable-plaintext-auth'` wird für diese Netzwerke außerdem ignoriert. Normalerweise würden Sie hier Ihre IMAP-Proxy-Server eintragen. Die Vorgabe ist `'()'`.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
login-access-sockets

Die Liste der Sockets zur Zugriffsprüfung beim Anmelden (z.B. `tcpwrap`). Die Vorgabe ist `'()'`.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]
verbose-proctitle?

Ausführlichere Prozessnamen anzeigen (mit „`ps`“). Nach Voreinstellung werden Benutzername und IP-Adresse angezeigt. Die Einstellung ist nützlich, wenn man sehen können will, wer tatsächlich IMAP-Prozesse benutzt (z.B. gemeinsam genutzte

Postfächer oder wenn derselbe Benutzeridentifikator/„UID“ für mehrere Konten benutzt wird). Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck shutdown-clients? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob alle Prozesse erzwungen beendet werden sollen, wenn der Haupt-Dovecot-Prozess terminiert. Ist dies auf #f gesetzt, kann Dovecot aktualisiert werden, ohne dass bestehende Client-Verbindungen zwangsweise geschlossen werden (jedoch kann das problematisch sein, wenn die Aktualisierung z.B. eine Sicherheitslücke schließen soll). Die Vorgabe ist ‘#t’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]

doveadm-worker-count

Ist dies *nicht* null, werden Mail-Befehle über die angegebene Anzahl von Verbindungen an den doveadm-Server geschickt, statt sie direkt im selben Prozess auszuführen. Die Vorgabe ist ‘0’.

Zeichenkette doveadm-socket-path [dovecot-configuration-Parameter]

Der UNIX-Socket oder das „Host:Port“-Paar, mit dem Verbindungen zum doveadm-Server hergestellt werden. Die Vorgabe ist ‘"doveadm-server"’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]

import-environment

Die Liste der Umgebungsvariablen, die beim Starten von Dovecot erhalten bleiben und allen Kindprozessen davon mitgegeben werden. Sie können auch „Schlüssel=Wert“-Paare angeben, um wie immer bestimmte Zuweisungen festzulegen.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]

disable-plaintext-auth?

Deaktiviert den LOGIN-Befehl und alle anderen Klartext-Authentisierungsverfahren, solange kein SSL/TLS benutzt wird (die LOGINDISABLED-Capability). Beachten Sie, dass, wenn die entfernte IP-Adresse mit der lokalen IP-Adresse identisch ist (Sie sich also vom selben Rechner aus verbinden), die Verbindung als sicher aufgefasst und Klartext-Authentisierung möglich ist. Siehe auch die „ssl=required“-Einstellung. Die Vorgabe ist ‘#t’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]

auth-cache-size

Die Größe des Zwischenspeichers für Authentifizierungen (z.B. ‘#e10e6’). Bei 0 ist er deaktiviert. Beachten Sie, dass für bsdauth, PAM und vpopmail die Einstellung ‘cache-key’ festgelegt sein muss, damit ein Zwischenspeicher benutzt wird. Die Vorgabe ist ‘0’.

Zeichenkette auth-cache-ttl [dovecot-configuration-Parameter]

Wie lange Daten im Zwischenspeicher gültig bleiben („Time to live“). Nachdem die TTL ausläuft, wird der zwischengespeicherte Eintrag nicht mehr benutzt, *außer* wenn eine Auflösung über die Hauptdatenbank zu einem internen Fehler führt. Dovecot versucht zudem, Passwortänderungen automatisch zu behandeln: Wenn die letzte Authentisierung erfolgreich war, diese jetzt aber nicht, wird der Zwischenspeicher *nicht* benutzt. Derzeit funktioniert dies nur bei Klartext-Authentisierung. Die Vorgabe ist ‘"1 hour"’ für 1 Stunde.

Zeichenkette auth-cache-negative-ttl [dovecot-configuration-Parameter]

TTL beim Zwischenspeichern negativer Ergebnisse („negative Hits“, z.B. wenn der Benutzer nicht gefunden wurde oder das Passwort nicht stimmt). 0 deaktiviert das Zwischenspeichern davon vollständig. Die Vorgabe ist ‘1 hour’ für 1 Stunde.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
auth-realms

Die Liste der Administrationsbereiche („Realms“) für SASL-Authentisierungsmechanismen, die solche benötigen. Sie können dieses Feld leer lassen, wenn Sie *keine* Unterstützung für mehrere Administrationsbereiche wollen. Viele Clients benutzen den ersten hier aufgelisteten Administrationsbereich, also sollte der als Voreinstellung gewünschte Bereich vorne stehen. Die Vorgabe ist ‘()’.

Zeichenkette auth-default-realm [dovecot-configuration-Parameter]

Der voreingestellte Administrationsbereich bzw. die Domain, falls keiner angegeben wurde. Dies wird sowohl für SASL-Administrationsbereiche als auch zum Anhängen von @domain an den Benutzernamen bei Klartextanmeldungen benutzt. Die Vorgabe ist ‘”’.

Zeichenkette auth-username-chars [dovecot-configuration-Parameter]

Die Liste der in Benutzernamen zulässigen Zeichen. Wenn der vom Benutzer angegebene Benutzername ein hier nicht aufgelistetes Zeichen enthält, wird die Authentisierung automatisch abgelehnt. Dies dient bloß als eine weitere Überprüfung, um zu gewährleisten, dass mögliche Schwachstellen bei der Maskierung von Anführungszeichen in SQL-/LDAP-Datenbanken nicht ausgenutzt werden können. Wenn Sie alle Zeichen zulassen möchten, setzen Sie dieses Feld auf eine leere Zeichenkette. Die Vorgabe ist ‘“abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890.-_@”’.

Zeichenkette [dovecot-configuration-Parameter]
auth-username-translation

Wie Zeichen in Benutzernamen ersetzt werden sollen, bevor der Name mit Datenbanken aufgelöst wird. Der Wert besteht aus einer Reihe von Angaben, welches Zeichen durch welches zu ersetzen ist. Zum Beispiel werden für ‘#@/@’ die Zeichen ‘#’ und ‘/’ beide durch ‘@’ ersetzt. Die Vorgabe ist ‘”’.

Zeichenkette auth-username-format [dovecot-configuration-Parameter]

Formatierungsanweisungen, die auf jeden Benutzernamen angewandt werden, bevor er mit einer Datenbank aufgelöst wird. Sie können hierzu die Standardvariablen verwenden, z.B. würde %Lu den Benutzernamen in Kleinbuchstaben umschreiben („lower-case“), %n würde den Domännamen weglassen, wenn einer angegeben wurde, und %n-AT-%d würde alle ‘@’ durch ‘-AT-’ ersetzen. Diese Übersetzung wird durchgeführt, nachdem die Änderungen aus ‘auth-username-translation’ angewandt wurden. Die Vorgabe ist ‘“%Lu”’.

Zeichenkette [dovecot-configuration-Parameter]
auth-master-user-separator

Wenn Sie es für „Master“-Benutzer erlauben möchten, sich durch Angeben des Master-Benutzernamens als Teil einer normalen Benutzernamens-Zeichenkette als jemand

anders anzumelden (also ohne Verwendung der Unterstützung davon durch den SASL-Mechanismus), können Sie hier die Trennzeichen dazwischen angeben. Das Format ist dann <Benutzername><Trenner><Master-Benutzername>. UW-IMAP benutzt '*' als Trennzeichen, also könnte das eine gute Wahl sein. Die Vorgabe ist '""'.

Zeichenkette auth-anonymous-username [dovecot-configuration-Parameter]
 Der Benutzername, der verwendet wird, wenn sich Benutzer mit dem SASL-Mechanismus „ANONYMOUS“ anmelden. Die Vorgabe ist “anonymous”.

Nichtnegative-ganze-Zahl auth-worker-max-count [dovecot-configuration-Parameter]

Die maximale Anzahl von dovecot-auth-Arbeiterprozessen. Diese werden benutzt, um blockierende Anfragen an die Passwortdatenbank („passdb“) und an die Benutzerdatenbank („userdb“) zu stellen (z.B. MySQL und PAM). Sie werden automatisch erzeugt und gelöscht, je nachdem, wann sie gebraucht werden. Die Vorgabe ist ‘30’.

Zeichenkette auth-gssapi-hostname [dovecot-configuration-Parameter]

Der Rechnername, der in GSSAPI-Prinzipalnamen benutzt wird. Nach Voreinstellung wird der durch gethostname() zurückgelieferte Name verwendet. Benutzen Sie ‘\$ALL’ (mit Anführungszeichen), damit alle Einträge in der Schlüsseltabelle („Keytab“) akzeptiert werden. Die Vorgabe ist '""'.

Zeichenkette auth-krb5-keytab [dovecot-configuration-Parameter]

Kerberos-Schlüsseltabelle („Keytab“), die für den GSSAPI-Mechanismus benutzt werden soll. Wenn sie nicht angegeben wird, wird die Voreinstellung des Systems benutzt (in der Regel /etc/krb5.keytab). Eventuell müssen Sie den Auth-Dienst als Administratornutzer „root“ ausführen lassen, um Lesezugriffe auf diese Datei zu ermöglichen. Die Vorgabe ist '""'.

Boolescher-Ausdruck auth-use-winbind? [dovecot-configuration-Parameter]

NTLM-Authentifizierung und GSS-SPNEGO-Authentifizierung mit dem winbind-Daemon und dem ‘ntlm-auth’-Hilfsprogramm von Samba durchführen. Siehe <doc/wiki/Authentication/Mechanisms/Winbind.txt>. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Dateiname auth-winbind-helper-path [dovecot-configuration-Parameter]

Der Pfad zur Binärdatei ‘ntlm-auth’ von Samba. Die Vorgabe ist ‘"/usr/bin/ntlm_auth”’.

Zeichenkette auth-failure-delay [dovecot-configuration-Parameter]

Die Zeit, wie lange vor der Antwort auf eine fehlgeschlagene Authentisierung gewartet wird. Die Vorgabe ist ‘"2 secs”’ für 2 Sekunden.

Boolescher-Ausdruck auth-ssl-require-client-cert? [dovecot-configuration-Parameter]

Es wird ein gültiges SSL-Client-Zertifikat verlangt, andernfalls schlägt die Authentisierung fehl. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck auth-ssl-username-from-cert? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob der Benutzername aus dem SSL-Zertifikat des Clients ausgelesen werden soll, indem X509_NAME_get_text_by_NID() benutzt wird, um den Distinguished Name

(„DN“) als Gebräuchlicher Name („CommonName“) des Zertifikatinhabers („Subject“) auszulesen. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
auth-mechanisms

Die Liste der erwünschten Authentisierungsmechanismen. Unterstützte Mechanismen sind: ‘plain’, ‘login’, ‘digest-md5’, ‘cram-md5’, ‘ntlm’, ‘rpa’, ‘apop’, ‘anonymous’, ‘gssapi’, ‘otp’, ‘skey’ und ‘gss-spnego’. Siehe auch die Einstellung zu ‘disable-plaintext-auth’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
director-servers

Die Liste der IP-Adressen oder Rechnernamen („Hostnames“) für alle Direktorserver, einschließlich dieses Servers selbst. Ports können wie in „IP:Port“ angegeben werden. Der voreingestellte Port ist derselbe wie der, der beim ‘inet-listener’ des Direktordienstes benutzt wird. Die Vorgabe ist ‘’()’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
director-mail-servers

Die Liste der IP-Adressen oder Rechnernamen („Hostnames“), um alle Hintergrund-Mailserver zu erreichen. Auch Bereiche können angegeben werden, wie 10.0.0.10-10.0.0.30. Die Vorgabe ist ‘’()’.

Zeichenkette director-user-expire [dovecot-configuration-Parameter]

Wie lange Benutzer zum selben Server weitergeleitet werden, sobald dieser keine Verbindungen mehr hat. Die Vorgabe ist ‘"15 min"’.

Zeichenkette director-username-hash [dovecot-configuration-Parameter]

Wie der Benutzername umgeschrieben wird, bevor er gehasht wird. Zu den sinnvollen Werten gehören %Ln, wenn der Nutzer sich mit oder ohne @domain anmelden kann, oder %Ld, wenn Postfächer innerhalb der Domain gemeinsam genutzt werden. Die Vorgabe ist ‘"%Lu"’.

Zeichenkette log-path [dovecot-configuration-Parameter]

Die Protokolldatei, die für Fehlermeldungen benutzt werden soll. Bei ‘syslog’ wird das Protokoll an syslog geschrieben, bei ‘/dev/stderr’ an die Standardfehlerausgabe. Die Vorgabe ist ‘"syslog"’.

Zeichenkette info-log-path [dovecot-configuration-Parameter]

Die Protokolldatei, die für Informationsmeldungen benutzt werden soll. Die Voreinstellung ist ‘log-path’. Die Vorgabe ist ‘""’.

Zeichenkette debug-log-path [dovecot-configuration-Parameter]

Die Protokolldatei, die für Meldungen zur Fehlersuche benutzt werden soll. Die Voreinstellung ist ‘info-log-path’. Die Vorgabe ist ‘""’.

Zeichenkette syslog-facility [dovecot-configuration-Parameter]

Als welche Syslog-Einrichtung Protokolle an Syslog übermittelt werden sollen. Falls Sie ‘mail’ hierbei *nicht* benutzen wollen, eignen sich normalerweise local0-local7. Andere Standardeinrichtungen werden auch unterstützt. Die Vorgabe ist ‘"mail"’.

Boolescher-Ausdruck auth-verbose? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob gescheiterte Anmeldeversuche und die Gründe, warum diese nicht erfolgreich waren, protokolliert werden sollen. Die Vorgabe ist '#f'.

Zeichenkette auth-verbose-passwords [dovecot-configuration-Parameter]

Ob bei falschen Passwörtern das versuchte falsche Passwort ins Protokoll geschrieben werden soll. Gültige Werte sind "no" („nein“), "plain" (als Klartext) und "sha1". Den SHA1-Hash zu speichern kann nützlich sein, um zu erkennen, wenn jemand versucht, sehr viele Passwörter durchzuprobieren (ein „Brute-Force“-Angriff) oder ob Benutzer einfach nur dasselbe Passwort immer wieder probieren. Sie können auch nur die ersten n Zeichen des Wertes protokollieren, indem Sie ":n" anhängen (z.B. sha1:6). Die Vorgabe ist "no".

Boolescher-Ausdruck auth-debug? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob zur Fehlersuche noch ausführlichere Protokolle geschrieben werden sollen. Zum Beispiel werden SQL-Anfragen protokolliert. Die Vorgabe ist '#f'.

Boolescher-Ausdruck auth-debug-passwords? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob bei falschen Passwörtern das versuchte falsche Passwort und das benutzte Passwortschema ins Protokoll geschrieben werden soll, damit das Problem untersucht werden kann. Wenn dies aktiviert wird, wird auch 'auth-debug' aktiviert. Die Vorgabe ist '#f'.

Boolescher-Ausdruck mail-debug? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob die Fehlersuche beim Mail-Prozess ermöglicht werden soll. Dies kann Ihnen dabei helfen, herauszufinden, warum Dovecot Ihre E-Mails nicht findet. Die Vorgabe ist '#f'.

Boolescher-Ausdruck verbose-ssl? [dovecot-configuration-Parameter]

SSL-Fehler auf Protokollebene anzeigen. Die Vorgabe ist '#f'.

Zeichenkette log-timestamp [dovecot-configuration-Parameter]

Das Präfix für jede Zeile, die ins Protokoll geschrieben wird. %-Codes sind im Format von strftime(3). Die Vorgabe ist "\"%b %d %H:%M:%S \"\"".

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste login-log-format-elements [dovecot-configuration-Parameter]

Eine Liste der Elemente, die protokolliert werden sollen. Die Elemente, deren Variablenwerte nicht leer sind, werden zu einer kommagetrennten Zeichenkette zusammengefügt.

Zeichenkette login-log-format [dovecot-configuration-Parameter]

Das Format des Anmeldeprogramms. %s umfasst die Zeichenkette 'login-log-format-elements', %\$ enthält die Daten, die man protokollieren lassen möchte. Die Vorgabe ist "%\$: %s".

Zeichenkette mail-log-prefix [dovecot-configuration-Parameter]

Das Präfix, das Protokollen für Mailprozesse vorangestellt wird. Siehe doc/wiki/Variables.txt für eine Liste der benutzbaren Variablen. Die Vorgabe ist "\"%s(%u)<%{pid}><%{session}>: \"\"".

Zeichenkette deliver-log-format [dovecot-configuration-Parameter]

Welches Format zur Protokollierung von Mailzustellungen verwendet werden soll. Sie können die folgenden Variablen benutzen:

<code>%\$</code>	Zustellungsstatusnachricht (z.B. ‘saved to INBOX’)
<code>%m</code>	Nachrichtenidentifikator („Message-ID“)
<code>%s</code>	Betreff („Subject“)
<code>%f</code>	Absendeadresse („From“)
<code>%p</code>	Physische Größe
<code>%w</code>	Virtuelle Größe.

Die Vorgabe ist “`msgid=%m: %$`”.

Zeichenkette mail-location [dovecot-configuration-Parameter]

Wo die Postfächer (die „Mailboxes“) der Benutzer gespeichert sind. Die Vorgabe ist die leere Zeichenkette, was bedeutet, dass Dovecot die Postfächer automatisch zu finden versucht. Das funktioniert nur, wenn der Nutzer bereits E-Mails gespeichert hat, also sollten Sie Dovecot den vollständigen Pfad mitteilen.

Wenn Sie das mbox-Format benutzen, genügt es *nicht*, den Pfad zur INBOX-Datei (z.B. `/var/mail/%u`) anzugeben. Sie müssen Dovecot *auch* mitteilen, wo die anderen Postfächer gespeichert sind. Dieses Verzeichnis nennt sich *Wurzelmailverzeichnis* („Root Mail Directory“) und es muss als erster Pfad in der ‘`mail-location`’-Einstellung angegeben werden.

Es gibt ein paar besondere Variable, die Sie verwenden können, z.B.:

<code>‘%u’</code>	Benutzername
<code>‘%n’</code>	Benutzerteil in Benutzer@Domain; sonst dasselbe wie <code>%u</code> , wenn es keine Domain gibt
<code>‘%d’</code>	Domainteil in Benutzer@Domain; sonst leer, wenn es keine Domain gibt
<code>‘%h’</code>	Persönliches Verzeichnis

Siehe doc/wiki/Variables.txt für die vollständige Liste. Einige Beispiele:

```
‘maildir:~/Maildir’
‘mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u’
‘mbox:/var/mail/%d/%1n/%n:INDEX=/var/indexes/%d/%1n/%’
```

Die Vorgabe ist “`”`”.

Zeichenkette mail-uid [dovecot-configuration-Parameter]

Systembenutzer und -gruppe, die benutzt werden sollen, um auf Mails zuzugreifen. Wenn Sie mehrere Benutzerkonten verwenden, kann auch die Benutzerdatenbank „`usersdb`“ vorrangig verwendet werden, indem sie zu Benutzer- oder Gruppenidentifikatoren (UIDs und GIDs) auflöst. Sie können hier Zahlen oder Namen angeben. Siehe <doc/wiki/UserIds.txt>. Die Vorgabe ist “`”`”.

Zeichenkette mail-gid [dovecot-configuration-Parameter]

Die Vorgabe ist “`”`”.

Zeichenkette mail-privileged-group [dovecot-configuration-Parameter]

Die Benutzergruppe, die zwischenzeitlich benutzt wird, um Operationen mit besonderen Berechtigungen auszuführen. Derzeit wird dies nur mit dem INBOX-Postfach benutzt, wenn dessen anfängliche Erzeugung oder Sperrung per „Dotlocking“-Datei fehlschlägt. Typischerweise wird es auf „mail“ gesetzt, damit Zugriffe auf /var/mail möglich sind. Die Vorgabe ist ‘”’.

Zeichenkette mail-access-groups [dovecot-configuration-Parameter]

Mail-Prozessen Zugriff auf diese zusätzlichen Benutzergruppen gewähren. Typischerweise werden sie benutzt, um gemeinsam genutzte Postfächer („Mailboxes“) so einzurichten, dass alle aus der Gruppe zugreifen können. Beachten Sie, dass es gefährlich sein kann, dies zu erlauben, wenn Benutzer symbolische Verknüpfungen einrichten können (z.B. kann jeder, wenn hier die ‘mail’-Gruppe festgelegt wurde, `ln -s /var/mail ~/mail/var` benutzen, um die Postfächer der anderen zu löschen, oder `ln -s /secret/shared/box ~/mail/mybox`, um sie zu lesen). Die Vorgabe ist ‘”’.

Zeichenkette mail-attribute-dict [dovecot-configuration-Parameter]

Der Ort, wo ein Dictionary (eine Schlüssel-Wert-Datenbank) zu finden ist, mit dem IMAP-Metadaten gespeichert werden, entsprechend deren Definition im RFC 5464 (<https://tools.ietf.org/html/rfc5464>).

Die IMAP-METADATA-Befehle stehen nur zur Verfügung, wenn in der Protokollkonfiguration von „imap“ das Feld `imap-metadata?` auf ‘#t’ gesetzt ist.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]**mail-full-filesystem-access?**

Clients vollen Dateisystemzugriff gestatten. Damit gibt es keine Zugriffsüberprüfungen mehr, abgesehen von denen, die das Betriebssystem für die aktiven Benutzer- und Gruppenidentifikatoren (UID und GID) durchführt. Es ist sowohl für maildir- als auch mbox-Formate verwendbar und Sie können dadurch für Namen von Postfächern („Mailboxes“) Präfixe wie z.B. `/pfad/` oder `~benutzer/` wählen. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck mmap-disable? [dovecot-configuration-Parameter]

Überhaupt kein `mmap()` benutzen. Das ist erforderlich, wenn Sie Indexe auf geteilten Dateisystemen speichern (wie NFS oder Cluster-Dateisystemen). Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck dotlock-use-excl? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob sich Dovecot darauf verlassen kann, dass ‘O_EXCL’ funktioniert, wenn es Sperrdateien als „Dotlock“ erstellt. NFS unterstützt ‘O_EXCL’ seit Version 3, also sollte es heutzutage kein Problem mehr sein, dies als Voreinstellung zu benutzen. Die Vorgabe ist ‘#t’.

Zeichenkette mail-fsync [dovecot-configuration-Parameter]

Wann `fsync()` oder `fdatasync()` aufgerufen werden soll:

optimized

Wann immer es nötig ist, um keine wichtigen Daten zu verlieren

- always** Praktisch bei z.B. NFS, wenn Schreibzugriffe mit `write()` verzögert sind
never Niemals benutzen (ist am schnellsten, aber Abstürze können zu Datenverlusten führen)

Die Vorgabe ist ‘‘optimized’’.

Boolescher-Ausdruck mail-nfs-storage? [dovecot-configuration-Parameter]
Mails werden in NFS gespeichert. Setzen Sie dies auf ja, damit Dovecot NFS-Zwischenspeicher zurückschreiben kann, wann immer es nötig ist. Wenn Sie nur einen einzigen Mail-Server benutzen, brauchen Sie es *nicht*. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck mail-nfs-index? [dovecot-configuration-Parameter]
Ob die Index-Dateien für Mails auch in NFS gespeichert sind. Wenn dies auf ja gesetzt ist, muss ‘`mmap-disable? #t`’ und ‘`fsync-disable? #f`’ gesetzt sein. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Zeichenkette lock-method [dovecot-configuration-Parameter]
Die Sperrmethode für Indexdateien. Die Alternativen sind `fcntl`, `flock` und `dotlock`. Bei Dotlocking werden ein paar Tricks benutzt, die mehr Plattenein- und -ausgaben als andere Sperrmethoden zur Folge haben. Für NFS-Benutzer gilt: `flock` funktioniert nicht, also denken Sie bitte daran, ‘`mmap-disable`’ zu ändern. Die Vorgabe ist ‘‘`fcntl`’’.

Dateiname mail-temp-dir [dovecot-configuration-Parameter]
Das Verzeichnis, in dem LDA/LMTP zwischenzeitlich eingehende E-Mails >128 kB speichert. Die Vorgabe ist ‘‘`/tmp`’’.

Nichtnegative-ganze-Zahl first-valid-uid [dovecot-configuration-Parameter]
Der Bereich, in dem die Benutzerkennungen („UIDs“) von sich bei Dovecot anmeldenden Benutzern liegen müssen. Das dient hauptsächlich dazu, sicherzustellen, dass sich Anwender nicht mit den Benutzerkonten von Daemons oder sonstigen Systembenutzerkonten anmelden können. Beachten Sie, dass eine Anmeldung als Administrator „root“ grundsätzlich vom Code des Dovecot-Programms verboten wird und selbst dann *nicht* möglich ist, wenn Sie ‘`first-valid-uid`’ auf 0 setzen. Die Vorgabe ist ‘500’.

Nichtnegative-ganze-Zahl last-valid-uid [dovecot-configuration-Parameter]
Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl first-valid-gid [dovecot-configuration-Parameter]
Der Bereich, in dem die Gruppenkennungen („GIDs“) von sich bei Dovecot anmeldenden Benutzern liegen müssen. Benutzerkonten, deren primäre Gruppe keine gültige GID hat, können sich nicht anmelden. Wenn das Benutzerkonto zu zusätzlichen Gruppen mit ungültiger GID gehört, werden diese Gruppen-Berechtigungen von Dovecot wieder abgegeben. Die Vorgabe ist ‘1’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]
last-valid-gid
 Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]
mail-max-keyword-length
 Die maximale zulässige Länge eines Mail-Schlüsselwort-Namens. Sie wirkt sich nur aus, wenn Sie neue Schlüsselwörter anzulegen versuchen. Die Vorgabe ist ‘50’.

Doppelpunktgetrennte-Dateinamen-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
valid-chroot dirs
 Die Liste der Verzeichnisse, in die Mail-Prozesse per „chroot“ das Wurzelverzeichnis wechseln können (d.h. für `/var/mail` wird auch ein chroot nach `/var/mail/foo/bar` möglich). Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf ‘`login-chroot`’, ‘`mail-chroot`’ oder Authentifizierungs-„chroot“-Einstellungen. Wenn diese Einstellung leer gelassen wird, werden chroots per ‘`./`’ in Persönlichen Verzeichnissen ignoriert. *Warnung:* Fügen Sie niemals Verzeichnisse hinzu, die lokale Benutzer verändern können, weil diese dann eventuell über eine Rechteausweitung Administratorrechte an sich reißen können. In der Regel sollte man ein solches Verzeichnis nur eintragen, wenn Nutzer keinen Shell-Zugriff erhalten können. Siehe [<doc/wiki/Chrooting.txt>](#). Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Zeichenkette mail-chroot [dovecot-configuration-Parameter]
 Das voreingestellte „chroot“-Verzeichnis für Mail-Prozesse. Es kann für einzelne Nutzer in der Benutzerdatenbank außer Kraft gesetzt werden, indem ‘`./`’ als Teil der Angabe zum Persönlichen Verzeichnis des Benutzers verwendet wird (z.B. lässt ‘`/home./.benutzer`’ das Wurzelverzeichnis per „chroot“ nach `/home` wechseln). Beachten Sie, dass es in der Regel *nicht* unbedingt notwendig ist, Chrooting zu betreiben, weil Dovecot es Benutzern ohnehin nicht erlaubt, auf Dateien außerhalb ihres Mail-Verzeichnisses zuzugreifen. Wenn Ihren Persönlichen Verzeichnissen das Chroot-Verzeichnis vorangestellt ist, sollten Sie ‘`.`’ an ‘`mail-chroot`’ anhängen. Siehe [<doc/wiki/Chrooting.txt>](#). Die Vorgabe ist ‘“”’.

Dateiname auth-socket-path [dovecot-configuration-Parameter]
 Der UNIX-Socket-Pfad, unter dem der Hauptauthentifizierungsserver zu finden ist, mit dem Nutzer gefunden werden können. Er wird von IMAP (für gemeinsame Benutzerkonten) und von LDA benutzt. Die Vorgabe ist ‘`"/var/run/dovecot/auth-userdb"`’.

Dateiname mail-plugin-dir [dovecot-configuration-Parameter]
 Das Verzeichnis, in dem Mailplugins zu finden sind. Die Vorgabe ist ‘`"/usr/lib/dovecot"`’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
mail-plugins
 Die Liste der Plugins, die für alle Dienste geladen werden sollen. Plugins, die nur für IMAP, LDA, etc. gedacht sind, werden in ihren eigenen .conf-Dateien zu dieser Liste hinzugefügt. Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]
mail-cache-min-mail-count

Die kleinste Anzahl an Mails in einem Postfach, bevor Aktualisierungen an der Zwischenspeicherdatei vorgenommen werden. Damit kann das Verhalten von Dovecot optimiert werden, um weniger Schreibzugriffe auf die Platte durchzuführen, wofür allerdings mehr Lesezugriffe notwendig werden. Die Vorgabe ist ‘0’.

Zeichenkette [dovecot-configuration-Parameter]
mailbox-idle-check-interval

Während der IDLE-Befehl läuft, wird ab und zu im Postfach (der „Mailbox“) nachgeschaut, ob es neue Mails oder andere Änderungen gibt. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie lange zwischen diesen Überprüfungen höchstens gewartet wird. Dovecot kann auch dnotify, inotify und kqueue benutzen, um sofort über Änderungen informiert zu werden. Die Vorgabe ist ‘"30 secs"’.

Boolescher-Ausdruck mail-save-crlf? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob Mails mit CR+LF-Kodierung für Zeilenumbrüche statt einfacher LF gespeichert werden sollen. Dadurch wird das Versenden dieser Mails den Prozessor weniger beanspruchen, dies gilt besonders für den Systemaufruf sendfile() unter Linux und FreeBSD. Allerdings werden auch ein bisschen mehr Ein- und Ausgaben auf der Platte notwendig, wodurch es insgesamt langsamer werden könnte. Beachten Sie außerdem, dass andere Software, die die mboxes/maildirs ausliest, mit den CRs falsch umgehen und Probleme verursachen könnte. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]
maildir-stat-dirs?

Nach Voreinstellung liefert der LIST-Befehl alle Einträge im Mailverzeichnis („Maildir“), die mit einem Punkt beginnen. Wenn diese Option aktiviert wird, liefert Dovecot nur solche Einträge, die für Verzeichnisse stehen. Dazu wird auf jedem Eintrag stat() aufgerufen, wodurch mehr Ein- und Ausgaben auf der Platte anfallen. (Bei Systemen, die einen Struktureintrag ‘dirent->d_type’ machen, ist diese Überprüfung unnötig, daher werden dort nur Verzeichnisse geliefert, egal was hier eingestellt ist.) Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]
maildir-copy-with-hardlinks?

Ob zum Kopieren einer Nachricht statt einer Kopie so weit möglich harte Verknüpfungen („Hard Links“) verwendet werden sollen. Dadurch wird das System wesentlich weniger ausgelastet und Nebenwirkungen sind unwahrscheinlich. Die Vorgabe ist ‘#t’.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]
maildir-very-dirty-syncs?

Ob Dovecot annehmen darf, dass es der einzige MUA ist, der auf Maildir zugreift. Dann wird das cur/-Verzeichnis nur bei unerwarteten Änderungen an seiner mtime durchsucht oder wenn die Mail sonst nicht gefunden werden kann. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
mbox-read-locks

Welche Sperrmethoden zum Sperren des mbox-Postfachs (der „Mailbox“) benutzt werden. Es stehen vier Methoden zur Auswahl:

dotlock Hier wird eine Datei namens <Postfach>.lock erzeugt. Es handelt sich um die älteste und am ehesten mit NFS verwendbare Lösung. Wenn Sie ein Verzeichnis wie /var/mail/ benutzen, müssen die Benutzer Schreibzugriff darauf haben.

dotlock-try

Genau wie dotlock, aber wenn es mangels Berechtigungen fehlschlägt oder nicht genug Plattenplatz verfügbar ist, wird einfach nicht gesperrt.

fcntl Benutzen Sie diese Einstellung wenn möglich. Sie funktioniert auch mit NFS, sofern lockd benutzt wird.

flock Existiert vielleicht nicht auf allen Systemen. Funktioniert nicht mit NFS.

lockf Existiert vielleicht nicht auf allen Systemen. Funktioniert nicht mit NFS.

Sie können mehrere Sperrmethoden angeben; wenn ja, dann ist deren Reihenfolge entscheidend, um Verklemmungen („Deadlocks“) zu vermeiden, wenn andere MTAs/MUAs auch mehrere Sperrmethoden benutzen. Manche Betriebssysteme erlauben es nicht, manche davon gleichzeitig zu benutzen.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
mbox-write-locks

Zeichenkette mbox-lock-timeout [dovecot-configuration-Parameter]

Wie lange höchstens auf Sperren (irgendeiner Art) gewartet wird, bevor abgebrochen wird. Die Vorgabe ist „5 mins“.

Zeichenkette [dovecot-configuration-Parameter]
mbox-dotlock-change-timeout

Wenn eine Dotlock-Sperrdatei existiert, das Postfach (die „Mailbox“) aber auf keine Weise geändert wurde, wird die Sperrdatei nach der hier angegebenen Zeit außer Kraft gesetzt. Die Vorgabe ist „2 mins“.

Boolescher-Ausdruck mbox-dirty-syncs? [dovecot-configuration-Parameter]

Wenn sich das mbox-Postfach unerwartet ändert, müssen wir es gänzlich neu einlesen, um herauszufinden, was sich geändert hat. Wenn die mbox groß ist, kann das viel Zeit in Anspruch nehmen. Weil es sich bei der Änderung meistens nur um eine neu angefügte Mail handelt, wäre es schneller, nur die neuen Mails zu lesen. Wenn diese Einstellung hier aktiviert ist, arbeitet Dovecot nach dem eben beschriebenen Prinzip, liest aber doch die ganze mbox-Datei neu ein, sobald es etwas nicht wie erwartet vorfindet. Der einzige wirkliche Nachteil bei dieser Einstellung ist, dass es Dovecot nicht sofort erkennt, wenn ein anderer MUA die Statusindikatoren („Flags“) ändert. Beachten Sie, dass eine komplette Synchronisation bei den Befehlen SELECT, EXAMINE, EXPUNGE und CHECK durchgeführt wird. Die Vorgabe ist '#t'.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]
mbox-very-dirty-syncs?

Wie ‘mbox-dirty-syncs’, aber ohne dass komplett Synchronisationen selbst bei den Befehlen SELECT, EXAMINE, EXPUNGE oder CHECK durchgeführt werden. Wenn dies hier aktiviert ist, wird ‘mbox-dirty-syncs’ ignoriert. Die Vorgabe ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck mbox-lazy-writes? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob das Schreiben von mbox-Kopfzeilen hinausgezögert wird, bis eine komplette Schreibsynchronisation durchgeführt wird (bei den Befehlen EXPUNGE und CHECK, und beim Schließen des Postfachs, d.h. der „Mailbox“). Das wird besonders nützlich, wenn Clients POP3 verwenden, wo es oft vorkommt, dass die Clients alle Mails löschen. Der Nachteil ist, dass Dovecots Änderungen nicht sofort für andere MUAs sichtbar werden. Die Vorgabe ist ‘#t’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]
mbox-min-index-size

Wenn die Größe des mbox-Postfaches kleiner als die angegebene Größe (z.B. 100k) ist, werden keine Index-Dateien geschrieben. Wenn bereits eine Index-Datei existiert, wird sie weiterhin gelesen und nur nicht aktualisiert. Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]
mdbox-rotate-size

Die maximale Größe der dbox-Datei, bis sie rotiert wird. Die Vorgabe ist ‘10000000’.

Zeichenkette mdbox-rotate-interval [dovecot-configuration-Parameter]

Das maximale Alter der dbox-Datei, bis sie rotiert wird. Typischerweise wird es in Tagen angegeben. Der Tag beginnt um Mitternacht, also steht 1d für heute, 2d für gestern, etc. 0 heißt, die Überprüfung ist abgeschaltet. Die Vorgabe ist ‘"1d"’.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]
mdbox-preallocate-space?

Ob beim Erstellen neuer mdbox-Postfachdateien gleich am Anfang eine Datei der Größe ‘mdbox-rotate-size’ vorab angelegt werden soll. Diese Einstellung funktioniert derzeit nur mit Linux auf manchen Dateisystemen (ext4, xfs). Die Vorgabe ist ‘#f’.

Zeichenkette mail-attachment-dir [dovecot-configuration-Parameter]

Postfächer in den Formaten sdbox und mdbox unterstützen es, Mail-Anhänge in externen Dateien zu speichern, wodurch sie mit Einzelinstanz-Speicherung („Single-Instance Storage“) dedupliziert werden können. Andere Hintergrundsysteme („Backends“) bieten dafür noch keine Unterstützung.

Warnung: Diese Funktionalität wurde noch nicht ausgiebig getestet. Benutzen Sie sie auf eigene Gefahr.

Das Wurzelverzeichnis, in dem Mail-Anhänge gespeichert werden. Wenn es leer gelassen wird, ist es deaktiviert. Die Vorgabe ist ‘”’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]
mail-attachment-min-size

Anhänge, die kleiner sind als hier angegeben, werden *nicht* extern gespeichert. Es ist auch möglich, ein Plugin zu schreiben, das externes Speichern bestimmter Anhänge deaktiviert. Die Vorgabe ist ‘128000’.

Zeichenkette mail-attachment-fs [dovecot-configuration-Parameter]
Ein Dateisystemhintergrundprogramm, mit dem Anhänge gespeichert werden:

posix Dovecot führt keine Einzelinstanzspeicherung durch (aber das Dateisystem kann so leichter selbst deduplizieren)

sis posix Einzelinstanzspeicherung wird durch einen sofortigen Byte-für-Byte-Vergleich beim Speichern umgesetzt

sis-queue posix
Einzelinstanzspeicherung mit verzögertem Vergleich und Deduplizierung.

Die Vorgabe ist ‘“**sis posix**”’.

Zeichenkette mail-attachment-hash [dovecot-configuration-Parameter]

Welches Hash-Format die Dateinamen von Anhängen bestimmt. Sie können beliebigen Text und Variable beifügen: `%{md4}`, `%{md5}`, `%{sha1}`, `%{sha256}`, `%{sha512}`, `%{size}`. Es können auch nur Teile der Variablen benutzt werden, z.B. liefert `%{sha256:80}` nur die ersten 80 Bits. Die Vorgabe ist ‘“`%{sha1}`”’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]
default-process-limit

Die Vorgabe ist ‘100’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]
default-client-limit

Die Vorgabe ist ‘1000’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [dovecot-configuration-Parameter]
default-vsz-limit

Die vorgegebene Beschränkung der VSZ („Virtual Memory Size“, virtuelle Speichergröße) für Dienstprozesse. Dies ist hauptsächlich dafür gedacht, Prozessen, die ein Speicherleck aufweisen, rechtzeitig Einhalt zu gebieten und sie abzuwürgen, bevor sie allen Speicher aufbrauchen. Die Vorgabe ist ‘256000000’.

Zeichenkette default-login-user [dovecot-configuration-Parameter]

Der Anmeldebenutzer, der intern von Anmeldeprozessen benutzt wird. Der Anmeldebenutzer ist derjenige Benutzer im Dovecot-System, dem am wenigsten Vertrauen zugeschrieben wird. Er sollte auf überhaupt nichts Zugriff haben. Die Vorgabe ist ‘“`dovenu`ll”’.

Zeichenkette default-internal-user [dovecot-configuration-Parameter]

Der interne Benutzer, der von Prozessen ohne besondere Berechtigungen benutzt wird. Er sollte sich vom Anmeldebenutzer unterscheiden, damit Anmeldeprozesse keine anderen Prozesse stören können. Die Vorgabe ist ‘“`dovecot`”’.

Zeichenkette ssl? [dovecot-configuration-Parameter]

SSL/TLS-Unterstützung: yes für ja, no für nein, oder required, wenn SSL/TLS verpflichtend benutzt werden muss. Siehe <doc/wiki/SSL.txt>. Die Vorgabe ist "required".

Zeichenkette ssl-cert [dovecot-configuration-Parameter]

Das PEM-kodierte X.509-SSL/TLS-Zertifikat (der öffentliche Schlüssel). Die Vorgabe ist "</etc/dovecot/default.pem">".

Zeichenkette ssl-key [dovecot-configuration-Parameter]

Der PEM-kodierte private Schlüssel für SSL/TLS. Der Schlüssel wird geöffnet, bevor Administratorrechte abgegeben werden, damit niemand außer dem Administratornutzer „root“ Lesezugriff auf die Schlüsseldatei hat. Die Vorgabe ist "</etc/dovecot/private/default.pem">".

Zeichenkette ssl-key-password [dovecot-configuration-Parameter]

Wenn die Schlüsseldatei passwortgeschützt ist, geben Sie hier das Passwort an. Alternativ können Sie es angeben, wenn sie Dovecot starten, indem Sie es mit dem Parameter -p übergeben. Da die Konfigurationsdatei oftmals allgemein lesbar ist, möchten Sie es vielleicht in einer anderen Datei ablegen. Die Vorgabe ist "".

Zeichenkette ssl-ca [dovecot-configuration-Parameter]

Die PEM-kodierte Zertifikatsautorität, die als vertrauenswürdig eingestuft wird. Legen Sie sie nur dann fest, wenn Sie 'ssl-verify-client-cert? #t' setzen möchten. Die Datei sollte das oder die Zertifikat(e) der Zertifikatsautorität („Certificate Authority“, kurz CA) enthalten, gefolgt von den entsprechenden Zertifikatsperllisten (CRLs), z.B. 'ssl-ca </etc/ssl/certs/ca.pem'. Die Vorgabe ist "".

Boolescher-Ausdruck ssl-require-crl? [dovecot-configuration-Parameter]

Ob die Prüfung der Client-Zertifikate gegen die Zertifikatsperllisten (CRLs) erfolgreich sein muss. Die Vorgabe ist '#t'.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]

ssl-verify-client-cert?

Ob der Client gebeten wird, ein Zertifikat zu schicken. Wenn Sie es auch verpflichtend machen wollen, setzen Sie 'auth-ssl-require-client-cert? #t' im Autorisierungsabschnitt. Die Vorgabe ist '#f'.

Zeichenkette ssl-cert-username-field [dovecot-configuration-Parameter]

Welches Feld im Zertifikat den Benutzernamen angibt. In der Regel wählt man den Gebräuchlichen Namen „commonName“ oder den Eindeutigen Identifikator „x500UniqueIdentifier“ als Benutzernamen, wenn man Client-Zertifikate benutzt. Sie müssen dann auch 'auth-ssl-username-from-cert? #t' setzen. Die Vorgabe ist "commonName".

Zeichenkette ssl-min-protocol [dovecot-configuration-Parameter]

Die kleinste Version des SSL-Protokolls, die noch akzeptiert werden soll. Die Vorgabe ist "TLSv1".

Zeichenkette ssl-cipher-list [dovecot-configuration-Parameter]

Welche SSL-Ciphers benutzt werden dürfen. Die Vorgabe ist "ALL:!kRSA:!SRP:!kDHd:!DSS:!aNULL:!e".

Zeichenkette ssl-crypto-device [dovecot-configuration-Parameter]

Das SSL-Verschlüsselungsgerät („Crypto Device“), das benutzt werden soll. Gültige Werte bekommen Sie gezeigt, wenn Sie „openssl engine“ ausführen. Die Vorgabe ist „““.

Zeichenkette postmaster-address [dovecot-configuration-Parameter]

An welche Adresse Mails versandt werden sollen, die über die Zurückweisung einer Mail informieren. %d wird zur Domain des Empfängers umgeschrieben. Die Vorgabe ist "postmaster@%d".

Zeichenkette hostname [dovecot-configuration-Parameter]

Der Rechnername, der an mehreren Stellen in versandten E-Mails (z.B. im Nachrichtenidentifikator „Message-Id“) und in LMTP-Antworten benutzt wird. Die Voreinstellung entspricht dem wirklichen Rechnernamen des Systems. Die Vorgabe ist „““.

Boolescher-Ausdruck [dovecot-configuration-Parameter]

quota-full-tempfail?

Ob bei einem Nutzer, der sein Kontingent überschreitet, ein temporärer Fehler gemeldet werden soll, statt Nachrichten zurück zu versenden (zu „bounce“). Die Vorgabe ist '#f'.

Dateiname sendmail-path [dovecot-configuration-Parameter]

Welche Binärdatei zum Versenden von Mails benutzt werden soll. Die Vorgabe ist "/usr/sbin/sendmail".

Zeichenkette submission-host [dovecot-configuration-Parameter]

Wenn dieses Feld nicht leer ist, werden Mails an den SMTP-Server auf dem angegebenen „Rechner[:Port]“ statt an sendmail geschickt. Die Vothabe ist „““.

Zeichenkette rejection-subject [dovecot-configuration-Parameter]

Die Betreffkopfzeile („Subject:“), die für Mails benutzt werden soll, die über die Zurückweisung einer Mail informieren. Sie können dieselben Variablen wie beim hierunter beschriebenen Zurückweisungsgrund ‘rejection-reason’ benutzen. Die Vorgabe ist "Rejected: %s".

Zeichenkette rejection-reason [dovecot-configuration-Parameter]

Die menschenlesbare Fehlermeldung in Mails, die über die Zurückweisung einer Mail informieren. Sie können diese Variablen benutzen:

%n CRLF-Zeilenumbruch

%r Begründung („Reason“)

%s Ursprünglicher Betreff („Subject“)

%t Empfänger („To“)

Die Vorgabe ist "Your message to <%t> was automatically rejected:%n%r".

Zeichenkette recipient-delimiter [dovecot-configuration-Parameter]

Trennzeichen zwischen dem eigentlichen Lokalteil („local-part“) und Detailangaben in der E-Mail-Adresse. Die Vorgabe ist "+".

Zeichenkette	[dovecot-configuration-Parameter]
1da-original-recipient-header	
Aus welcher Kopfzeile die Adresse des Ursprünglichen Empfängers (SMTPs „RCPT TO:“-Adresse) genommen wird, wenn sie nicht anderweitig eingetragen ist. Wird die Befehlszeilenoption -a von dovecot-lda angegeben, hat sie Vorrang vor diesem Feld. Oft wird die Kopfzeile X-Original-To hierfür verwendet. Die Vorgabe ist ‘”’.	
Boolescher-Ausdruck	[dovecot-configuration-Parameter]
1da-mailbox-autocreate?	
Ob ein nicht existierendes Postfach (eine „Mailbox“) automatisch erzeugt werden soll, wenn eine Mail darin abgespeichert wird. Die Vorgabe ist ‘#f’.	
Boolescher-Ausdruck	[dovecot-configuration-Parameter]
1da-mailbox-autosubscribe?	
Ob automatisch erzeugte Postfächer („Mailboxes“) auch automatisch abonniert werden sollen. Die Vorgabe ist ‘#f’.	
Nichtnegative-ganze-Zahl	[dovecot-configuration-Parameter]
imap-max-line-length	
Die maximale Länge einer IMAP-Befehlszeile. Manche Clients erzeugen sehr lange Befehlszeilen bei riesigen Postfächern, daher müssen Sie diesen Wert gegebenenfalls anheben, wenn Sie Fehlermeldungen wie „Too long argument“ oder „IMAP command line too large“ häufig sehen. Die Vorgabe ist ‘64000’.	
Zeichenkette imap-logout-format	[dovecot-configuration-Parameter]
Formatzeichenkette für das Abmelden bei IMAP:	
% i	Gesamtzahl vom Client empfangener Bytes
% o	Gesamtzahl zum Client versandter Bytes
Siehe doc/wiki/Variables.txt	für eine Liste aller Variablen, die Sie benutzen können. Die Vorgabe ist ‘“in=%i out=%o deleted=%{deleted} expunged=%{expunged} trashed=%{trashed} hdr_count=%{fetch_hdr_count} hdr_bytes=%{fetch_hdr_bytes} body_count=%{fetch_body_count} body_bytes=%{fetch_body_bytes}”’.
Zeichenkette imap-capability	[dovecot-configuration-Parameter]
Ersetzt die Antworten auf IMAP-CAPABILITY-Anfragen. Wenn der Wert mit „+“ beginnt, werden die angegebenen Capabilities zu den voreingestellten hinzugefügt (z.B. +XFOO XBAR). Die Vorgabe ist ‘”’.	
Zeichenkette	[dovecot-configuration-Parameter]
imap-idle-notify-interval	
Wie lange zwischen „OK Still here“-Benachrichtigungen gewartet wird, wenn der Client auf IDLE steht. Die Vorgabe ist ‘“2 mins”’.	
Zeichenkette imap-id-send	[dovecot-configuration-Parameter]
ID-Feldnamen und -werte, die an Clients versandt werden sollen. Wenn * als der Wert angegeben wird, benutzt Dovecot dafür den voreingestellten Wert. Die folgenden Felder verfügen derzeit über voreingestellte Werte: name, version, os, os-version, support-url, support-email. Die Vorgabe ist ‘”’.	

Zeichenkette imap-id-log [dovecot-configuration-Parameter]

Welche vom Client übermittelten ID-Felder protokolliert werden. * bedeutet alle. Die Vorgabe ist "".

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [dovecot-configuration-Parameter]
imap-client-workarounds

Maßnahmen, um verschiedene Fehler in Clients zu umgehen:

delay-newmail

Benachrichtigungen über neue Mails mit EXISTS/RECENT nur als Antwort auf NOOP- und CHECK-Befehle versenden. Manche Clients ignorieren diese ansonsten, zum Beispiel OSX Mail (<v2.1). Outlook Express verhält sich noch problematischer, denn ohne diese Maßnahme können dem Anwender Fehlermeldungen wie „Die Nachricht steht nicht mehr auf dem Server zur Verfügung“ („Message no longer in server“) angezeigt werden. Beachten Sie, dass OE6 auch mit dieser Maßnahme immer noch Probleme macht, wenn die Synchronisation auf „nur Kopfzeilen“ („Headers Only“) eingestellt ist.

tb-extra-mailbox-sep

Thunderbird kommt aus irgendeinem Grund durcheinander bei LAYOUT=fs (mbox und dbox) und fügt überzählige ‘/’-Suffixe an Postfachnamen („Mailbox“-Namen) an. Mit dieser Maßnahme ignoriert Dovecot zusätzliche ‘/’, statt sie als ungültige Postfachnamen zu behandeln.

tb-lsub-flags

Ob \Noselect-Flags für LSUB-Antworten mit LAYOUT=fs (z.B. mbox) geliefert werden. Dadurch merkt Thunderbird, dass man Postfächer nicht auswählen kann, und zeigt sie ausgegraut an, statt erst nach einiger Zeit eine Fehlermeldung einzublenden, sie seien nicht auswählbar.

Die Vorgabe ist '()'.

Zeichenkette imap-urlauth-host [dovecot-configuration-Parameter]

Welcher Rechner in vom Client übermittelten URLAUTH-URLs zugelassen wird. Bei "*" wird jeder zugelassen. Die Vorgabe ist "".

Uff! Das waren viele Konfigurationsoptionen. Das Schöne daran ist aber, dass Guix eine vollständige Schnittstelle für alles bietet, was man in Dovecots Konfigurationssprache ausdrücken kann. Damit können Sie Konfigurationen nicht nur auf schöne Art aufschreiben, sondern kann auch reflektiven Code schreiben, der Konfigurationen aus Scheme heraus auslesen und umschreiben kann.

Vielleicht haben Sie aber auch einfach schon eine `dovecot.conf`, die Sie mit Guix zum Laufen bringen möchten. In diesem Fall können Sie eine `opaque-dovecot-configuration` im `#:config`-Parameter an `dovecot-service` übergeben. Wie der Name schon sagt, bietet eine opake Konfiguration keinerlei Unterstützung für Reflexion.

Verfügbare `opaque-dovecot-configuration`-Felder sind:

„package“ dovecot [opaque-dovecot-configuration-Parameter]

Das Dovecot-Paket.

Zeichenkette string [opaque-dovecot-configuration-Parameter]
 Der Inhalt der `dovecot.conf` als eine Zeichenkette.

Wenn Ihre `dovecot.conf` zum Beispiel nur aus der leeren Zeichenkette bestünde, könnten Sie einen Dovecot-Dienst wie folgt instanziieren:

```
(dovecot-service #:config
  (opaque-dovecot-configuration
    (string "")))
```

OpenSMTPD-Dienst

opensmtpd-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp des OpenSMTPD-Dienstes (<https://www.opensmtpd.org>), dessen Wert ein `opensmtpd-configuration`-Objekt sein sollte, wie in diesem Beispiel:

```
(service opensmtpd-service-type
  (opensmtpd-configuration
    (config-file (local-file "./my-smtpd.conf"))))
```

opensmtpd-configuration [Datentyp]
 Datentyp, der die Konfiguration von `opensmtpd` repräsentiert.

package (Vorgabe: `opensmtpd`)
 Das Paketobjekt des SMTP-Servers OpenSMTPD.

shepherd-requirement (Vorgabe: '())
 Mit dieser Option können Sie als eine Liste von Symbolen zusätzliche Shepherd-Dienste benennen, von welchen dieser Dienst abhängen soll. Beispielsweise geben Sie hier '`networking`' an, damit OpenSMTPD auch auf anderen Schnittstellen als Loopback lauschen kann.

config-file (Vorgabe: `%default-opensmtpd-config-file`)
 Ein dateiartiges Objekt der OpenSMTPD-Konfigurationsdatei, die benutzt werden soll. Nach Vorgabe lauscht OpenSMTPD auf der Loopback-Netzwerkschnittstelle und ist so eingerichtet, dass Mail von Nutzern und Daemons auf der lokalen Maschine sowie E-Mails an entfernte Server versandt werden können. Führen Sie `man smtplib.conf` aus, wenn Sie mehr erfahren möchten.

log-file (default: `"/var/log/mail.log"`)
 The file location for the OpenSMTPD log file. Logging occurs in the foreground via the Shepherd, i.e. OpenSMTPD does not detach. When set to `#f` OpenSMTPD will instead detach and log to the syslog.

setgid-commands? (Vorgabe: `#t`)
 Dadurch werden die folgenden Befehle setgid als `smtpq`, damit sie ausgeführt werden können: `smtpctl`, `sendmail`, `send-mail`, `makemap`, `mailq` und `newaliases`. Siehe Abschnitt 11.11 [Privilegierte Programme], Seite 749, für mehr Informationen zu setgid-Programmen.

Exim-Dienst

exim-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für den Mail Transfer Agent (MTA) namens Exim (<https://exim.org>), dessen Wert ein **exim-configuration**-Objekt sein sollte, wie in diesem Beispiel:

```
(service exim-service-type
        (exim-configuration
            (config-file (local-file "./my-exim.conf"))))
```

Um einen Dienst vom Typ **exim-service-type** zu benutzen, müssen Sie auch einen Dienst **mail-aliases-service-type** in Ihrer **operating-system**-Deklaration stehen haben (selbst wenn darin keine Alias-Namen eingerichtet sind).

exim-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration von Exim repräsentiert.

package (Vorgabe: *exim*)

Das Paketobjekt des Exim-Servers.

config-file (Vorgabe: *#f*)

Ein dateiartiges Objekt der Exim-Konfigurationsdatei. Wenn sein Wert **#f** ist, wird die vorgegebene Konfigurationsdatei aus dem als **package** angegebenen Paket benutzt. Die sich ergebende Konfigurationsdatei wird geladen, nachdem die Konfigurationsvariablen **exim_user** und **exim_group** gesetzt wurden.

Getmail-Dienst

getmail-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp des Mail-Retrievers Getmail (<http://pyropus.ca/software/getmail/>), der als Wert ein **getmail-configuration**-Objekt hat.

Verfügbare **getmail-configuration**-Felder sind:

Zeichenkette name

[getmail-configuration-Parameter]

Ein Symbol, das den getmail-Dienst identifiziert.

Die Vorgabe ist ‘**"unset"**’.

„package“ package

[getmail-configuration-Parameter]

Das getmail-Paket, das benutzt werden soll.

Zeichenkette user

[getmail-configuration-Parameter]

Das Benutzerkonto, mit dem getmail ausgeführt wird.

Die Vorgabe ist ‘**"getmail"**’.

Zeichenkette group

[getmail-configuration-Parameter]

Die Benutzergruppe, mit der getmail ausgeführt wird.

Die Vorgabe ist ‘**"getmail"**’.

Zeichenkette directory [getmail-configuration-Parameter]
Welches getmail-Verzeichnis benutzt werden soll.
Die Vorgabe ist ‘‘/var/lib/getmail/default’’.

,,getmail-configuration-file“ rcfile [getmail-configuration-Parameter]
Die zu benutzende getmail-Konfigurationsdatei.
Verfügbare getmail-configuration-file-Felder sind:

,,getmail-retriever-configuration“ [getmail-configuration-file-Parameter]
retriever
Von welchem E-Mail-Konto Mails bezogen werden sollen und wie auf dieses zugegriffen werden kann.
Verfügbare getmail-retriever-configuration-Felder sind:

Zeichenkette type [getmail-retriever-configuration-Parameter]
Welche Art von Mail-Retriever benutzt werden soll. Zu den gültigen Werten gehören ‘passwd’ und ‘static’.
Die Vorgabe ist “SimpleIMAPSSLRetriever”.

Zeichenkette server [getmail-retriever-configuration-Parameter]
Der Benutzername, mit dem man sich beim Mailserver anmeldet.
Die Vorgabe ist ‘unset’.

Zeichenkette [getmail-retriever-configuration-Parameter]
username
Der Benutzername, mit dem man sich beim Mailserver anmeldet.
Die Vorgabe ist ‘unset’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [getmail-retriever-configuration-Parameter]
port
Die Portnummer, mit der eine Verbindung hergestellt wird.
Vorgegeben ist ‘#f’.

Zeichenkette [getmail-retriever-configuration-Parameter]
password
Einträge, die Vorrang vor den Feldern aus passwd haben.
Die Vorgabe ist “”.

Liste [getmail-retriever-configuration-Parameter]
password-command
Einträge, die Vorrang vor den Feldern aus passwd haben.
Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Zeichenkette [getmail-retriever-configuration-Parameter]
keyfile
Der Schlüssel im PEM-Format, der für das Aufbauen der TLS-Verbindung genutzt werden soll.
Die Vorgabe ist “”.

Zeichenkette [getmail-retriever-configuration-Parameter]
certfile

Die Zertifikatsdatei im PEM-Format, die für das Aufbauen der TLS-Verbindung genutzt werden soll.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Zeichenkette [getmail-retriever-configuration-Parameter]
ca-certs

Welche Zertifikate von Zertifikatsautoritäten („CA Certificates“) benutzt werden sollen.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Parameter-Assoziative-[getmail-retriever-configuration-Parameter]
extra-parameters

Weitere Parameter für den Retriever.

Die Vorgabe ist ‘()’.

,,getmail-destination-configuration“[getmail-configuration-file-Parameter]
destination

Was mit geholten Nachrichten geschehen soll.

Verfügbare getmail-destination-configuration-Felder sind:

Zeichenkette type [getmail-destination-configuration-Parameter]

Die Art des Empfängers der Mail. Zu den gültigen Werten gehören ‘Maildir’, ‘Mboxrd’ und ‘MDA_external’.

Die Vorgabe ist ‘unset’.

Zeichenkette-oder-Datengesamtobjekt-path [getmail-destination-configuration-Parameter]
path

Entspricht der path-Option für den Mailempfänger („Destination“). Was hiermit bewirkt wird, hängt von der gewählten Empfängerart ab.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Parameter-Assoziative-[getmail-destination-configuration-Parameter]
extra-parameters

Weitere Empfängerparameter.

Die Vorgabe ist ‘()’.

,,getmail-options-configuration“[getmail-configuration-file-Parameter]
options

getmail konfigurieren.

Verfügbare getmail-options-configuration-Felder sind:

Nichtnegative-ganze-Zahl-verbose [getmail-options-configuration-Parameter]

Wenn es auf ‘0’ gesetzt ist, wird getmail nur Warnungen und Fehler ausgeben. Ein Wert von ‘1’ bedeutet, dass Meldungen über das Holen und Löschen von Nachrichten ausgegeben werden. Wenn es auf ‘2’ gesetzt ist, wird getmail Meldungen über jede durchgeführte Aktion ausgeben.

Die Vorgabe ist ‘1’.

Boolescher-Ausdruck [getmail-options-configuration-Parameter]
 read-all

Wenn es auf wahr gesetzt ist, wird getmail alle verfügbaren Nachrichten holen. Andernfalls wird es nur solche Nachrichten holen, die es nicht bereits gesehen hat.

Die Vorgabe ist '#t'.

Boolescher-Ausdruck [getmail-options-configuration-Parameter]
 delete

Wenn es auf wahr gesetzt ist, werden Mitteilungen vom Server gelöscht, nachdem sie erfolgreich geholt und zugestellt wurden. Andernfalls werden Nachrichten auf dem Server gelassen.

Vorgegeben ist '#f'.

Nichtnegative-ganze-Zahl [getmail-options-configuration-Parameter]
 delete-after

Getmail wird nach der hier angegebenen Anzahl von Tagen Nachrichten löschen, die es gesehen hat, wenn sie zugestellt wurden. Dadurch werden Nachrichten diese Anzahl von Tagen lang auf dem Server gelassen, nachdem sie zugestellt wurden. Ein Wert von '0' deaktiviert diese Funktionalität.

Die Vorgabe ist '0'.

Nichtnegative-ganze-Zahl [getmail-options-configuration-Parameter]
 delete-bigger-than

Nachrichten, die größer als die angegebene Anzahl von Bytes sind, nach dem Holen löschen, selbst wenn die Optionen delete und delete-after abgeschaltet sind. Ein Wert von '0' deaktiviert diese Funktionalität.

Die Vorgabe ist '0'.

Nichtnegative-ganze-Zahl [getmail-options-configuration-Parameter]
 max-bytes-per-session

Nachrichten, die höchstens die angegebene Anzahl von Bytes groß sind, vor dem Beenden der Serversitzung von dort holen. Ein Wert von '0' deaktiviert diese Funktionalität.

Die Vorgabe ist '0'.

Nichtnegative-ganze-Zahl [getmail-options-configuration-Parameter]
 max-message-size

Keine Nachrichten holen, deren Größe die angegebene Anzahl von Bytes überschreitet. Ein Wert von '0' deaktiviert diese Funktionalität.

Die Vorgabe ist '0'.

Boolescher-Ausdruck [getmail-options-configuration-Parameter]
 delivered-to

Wenn dies auf wahr gesetzt ist, fügt getmail eine Delivered-To-Kopfzeile an die Nachrichten an.

Die Vorgabe ist '#t'.

Boolescher-Ausdruck [getmail-options-configuration-Parameter]
received

Wenn dies gesetzt ist, fügt getmail eine Received-Kopfzeile an die Nachrichten an.

Die Vorgabe ist '#t'.

Zeichenkette [getmail-options-configuration-Parameter]
message-log

Getmail wird seine Aktionen in die genannte Datei protokollieren. Wenn als Wert '""' angegeben wird, wird diese Funktionalität deaktiviert.

Die Vorgabe ist '""'.

Boolescher-Ausdruck [getmail-options-configuration-Parameter]
message-log-syslog

Wenn es auf wahr gesetzt ist, wird getmail ein Protokoll seiner Aktionen an den Systemprotokoldienst übergeben.

Vorgegeben ist '#f'.

Boolescher-Ausdruck [getmail-options-configuration-Parameter]
message-log-verbose

Wenn dies auf wahr gesetzt ist, wird getmail Informationen über *nicht* geholte Nachrichten und den jeweiligen Grund dafür sowie Anfang und Ende des Holvorgangs in Informationszeilen protokollieren.

Vorgegeben ist '#f'.

Parameter-Assoziative-Liste [getmail-options-configuration-Parameter]
extra-parameters

Weitere geltende Optionen.

Die Vorgabe ist '()'.

Liste idle [getmail-configuration-Parameter]

Eine Liste der Postfächer, für die getmail beim Server auf Benachrichtigungen wegen neuer Mails warten soll. Diese Funktionalität setzt voraus, dass der Server die IDLE-Erweiterung unterstützt.

Die Vorgabe ist '()'.

Liste environment-variables [getmail-configuration-Parameter]

Umgebungsvariable, die für getmail gelten sollen.

Die Vorgabe ist '()'.

Dienst für Mail-Alias-Namen

mail-aliases-service-type [Variable]

Das ist der Typ des Dienstes, der /etc/aliases zur Verfügung stellt, wo festgelegt wird, wie Mail-Nachrichten an Benutzer des Systems geliefert werden.

```
(service mail-aliases-service-type
  '(("postmaster" "bob")
    ("bob" "bob@example.com" "bob@example2.com")))
```

Die Konfiguration für einen Dienst vom Typ `mail-aliases-service-type` ist eine assoziative Liste, die angibt, wie beim System ankommende Mail-Nachrichten zuzustellen sind. Jeder Eintrag hat die Form (`Alias Adressen ...`), wobei das `Alias` den lokalen Alias-Namen angibt und `Adressen` angibt, wo die Mail-Nachrichten für diesen Benutzer ankommen sollen.

Die Alias-Namen müssen nicht als Benutzerkonten auf dem lokalen System existieren. Im Beispiel oben muss es also keinen Eintrag für `postmaster` unter den `user-accounts` in der `operating-system`-Deklaration geben, um die `postmaster`-Mails an `bob` weiterzuleiten (von wo diese dann an `bob@example.com` und `bob@example2.com` weitergeschickt würden).

GNU-Mailutils-IMAP4-Daemon

`imap4d-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp für den IMAP4-Daemon aus den GNU Mailutils (siehe Abschnitt “imap4d” in *GNU Mailutils Manual*), dessen Wert ein `imap4d-configuration`-Objekt sein sollte, wie in diesem Beispiel:

```
(service imap4d-service-type
  (imap4d-configuration
    (config-file (local-file "imap4d.conf"))))
```

`imap4d-configuration` [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von `imap4d` repräsentiert.

`package` (Vorgabe: `mailutils`)

Das Paket, das `imap4d` zur Verfügung stellt.

`config-file` (Vorgabe: `%default-imap4d-config-file`)

Dateiartiges Objekt der zu nutzenden Konfigurationsdatei. Nach Vorgabe lauscht IMAP4D auf TCP-Port 143 vom lokalen Rechner `localhost`. Siehe Abschnitt “Conf-imap4d” in *GNU Mailutils Manual* für Details.

Radicale-Dienst

`radicale-service-type` [Variable]

This is the type of the Radicale (<https://radicale.org>) CalDAV/CardDAV server whose value should be a `radicale-configuration`. The default configuration matches the upstream documentation (<https://radicale.org/v3.html#configuration>).

`radicale-configuration` [Datentyp]

Data type representing the configuration of `radicale`. Available `radicale-configuration` fields are:

`package` (default: `radicale`) (type: `package`)

Package that provides `radicale`.

`auth` (default: `'()`) (type: `radicale-auth-configuration`)

Configuration for auth-related variables.

radicale-auth-configuration [Data Type]

Data type representing the auth section of a `radicale` configuration file. Available `radicale-auth-configuration` fields are:

type (default: 'none) (type: symbol)

The method to verify usernames and passwords. Options are `none`, `htpasswd`, `remote-user`, and `http-x-remote-user`. This value is tied to `htpasswd-filename` and `htpasswd-encryption`.

htpasswd-filename (default: "/etc/radicale/users") (type: file-name)

Path to the htpasswd file. Use `htpasswd` or similar to generate this file.

htpasswd-encryption (default: 'md5) (type: symbol)

Encryption method used in the htpasswd file. Options are `plain`, `bcrypt`, and `md5`.

delay (default: 1) (type: non-negative-integer)

Average delay after failed login attempts in seconds.

realm (default: "Radicale - Password Required") (type: string)

Message displayed in the client when a password is needed.

encoding (default: '()) (type: radicale-encoding-configuration)

Configuration for encoding-related variables.

radicale-encoding-configuration [Data Type]

Data type representing the encoding section of a `radicale` configuration file. Available `radicale-encoding-configuration` fields are:

request (default: 'utf-8) (type: symbol)

Encoding for responding requests.

stock (default: 'utf-8) (type: symbol)

Encoding for storing local collections.

headers-file (default: none) (type: file-like)

Custom HTTP headers.

logging (default: '()) (type: radicale-logging-configuration)

Configuration for logging-related variables.

radicale-logging-configuration [Data Type]

Data type representing the logging section of a `radicale` configuration file. Available `radicale-logging-configuration` fields are:

level (default: 'warning) (type: symbol)

Set the logging level. One of `debug`, `info`, `warning`, `error`, or `critical`.

mask-passwords? (default: #t) (type: boolean)
Whether to include passwords in logs.

rights (default: '()) (type: radicale-rights-configuration)
Configuration for rights-related variables. This should be a **radicale-rights-configuration**.

radicale-rights-configuration [Data Type]
Data type representing the **rights** section of a **radicale** configuration file. Available **radicale-rights-configuration** fields are:

type (default: 'owner-only) (type: symbol)
Backend used to check collection access rights. The recommended backend is **owner-only**. If access to calendars and address books outside the home directory of users is granted, clients won't detect these collections and will not show them to the user. Choosing any other method is only useful if you access calendars and address books directly via URL. Options are **authenticate**, **owner-only**, **owner-write**, and **from-file**.

file (default: "") (type: file-name)
File for the rights backend **from-file**.

server (default: '()) (type: radicale-server-configuration)
Configuration for server-related variables. Ignored if WSGI is used.

radicale-server-configuration [Data Type]
Data type representing the **server** section of a **radicale** configuration file. Available **radicale-server-configuration** fields are:

hosts (default: (list "localhost:5232")) (type: list-of-ip-addresses)
List of IP addresses that the server will bind to.

max-connections (default: 8) (type: non-negative-integer)
Maximum number of parallel connections. Set to 0 to disable the limit.

max-content-length (default: 100000000) (type: non-negative-integer)
Maximum size of the request body in bytes.

timeout (default: 30) (type: non-negative-integer)
Socket timeout in seconds.

ssl? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
Whether to enable transport layer encryption.

certificate (default: "/etc/ssl/radicale.cert.pem") (type: file-name)
Path of the SSL certificate.

key (default: "/etc/ssl/radicale.key.pem") (type: file-name)
 Path to the private key for SSL. Only effective if **ssl?** is #t.

certificate-authority (default: "") (type: file-name)
 Path to CA certificate for validating client certificates. This can be used to secure TCP traffic between Radicale and a reverse proxy. If you want to authenticate users with client-side certificates, you also have to write an authentication plugin that extracts the username from the certificate.

storage (default: '()) (type: radicale-storage-configuration)
 Configuration for storage-related variables.

radicale-storage-configuration [Data Type]
 Data type representing the **storage** section of a **radicale** configuration file. Available **radicale-storage-configuration** fields are:

type (default: 'multifilesystem) (type: symbol)
 Backend used to store data. Options are **multifilesystem** and **multifilesystem-nolock**.

filesystem-folder (default: "/var/lib/radicale/collections") (type: file-name)
 Folder for storing local collections. Created if not present.

max-sync-token-age (default: 2592000) (type: non-negative-integer)
 Delete sync-tokens that are older than the specified time in seconds.

hook (default: "") (type: string)
 Command run after changes to storage.

web-interface? (default: #t) (type: boolean)
 Whether to use Radicale's built-in web interface.

Rspamd-Dienst

rspamd-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp des Spamfiltersystems Rspamd (<https://rspamd.com/>), der als Wert ein **rspamd-configuration**-Objekt hat.

rspamd-configuration [Datentyp]
 Verfügbare **rspamd-configuration**-Felder sind:

package (Vorgabe: **rspamd**) (Typ: dateiartig)
 Das Paket, das rspamd zur Verfügung stellt.

config-file (Vorgabe: `%default-rspamd-config-file`) (Typ: dateiartig)
 File-like object of the configuration file to use. By default all workers are enabled except fuzzy and they are bound to their usual ports, e.g localhost:11334, localhost:11333 and so on

local.d-files (Vorgabe: `'()`) (Typ: Verzeichnisbaum)
 Die Konfigurationsdateien, die in local.d platziert werden, angegeben als eine Liste von zweielementigen Listen, deren erstes Element der dort zu benutzende Dateiname ist und deren zweites Element ein dateiartiges Objekt ist. Die in diesen Dateien hinterlegten Einstellungen ergänzen die Vorgabeeinstellungen.

override.d-files (Vorgabe: `'()`) (Typ: Verzeichnisbaum)
 Die Konfigurationsdateien, die in override.d platziert werden, angegeben als eine Liste von zweielementigen Listen, deren erstes Element der dort zu benutzende Dateiname ist und deren zweites Element ein dateiartiges Objekt ist. Die in diesen Dateien hinterlegten Einstellungen haben Vorrang vor den Vorgabeeinstellungen.

user (Vorgabe: `%default-rspamd-account`) (Typ: Benutzerkonto)
 Das Benutzerkonto, mit dem rspamd ausgeführt wird.

group (Vorgabe: `%default-rspamd-group`) (Typ: Benutzergruppe)
 Die Benutzergruppe, mit der rspamd ausgeführt wird.

debug? (Vorgabe: `#f`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Die Ausgabe von Informationen zur Fehlersuche erzwingen.

insecure? (Vorgabe: `#f`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Ob ignoriert werden soll, wenn das Benutzerkonto für Worker-Komponenten erhöhte Berechtigungen hat.

skip-template? (Vorgabe: `#f`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Ob Platzhalter mit der Template-Engine Jinja erkannt werden.

shepherd-requirements (default: `(user-processes loopback)`) (type: list-of-symbols)
 Eine Liste von Symbolen, die andere Shepherd-Dienste angeben, von denen dieser Dienst abhängen soll.

11.10.14 Kurznachrichtendienste

Das Modul (`gnu services messaging`) stellt Guix-Dienstdefinitionen für Kurznachrichtendienste, d.h. „Instant Messaging“, zur Verfügung. Zurzeit werden folgende Dienste unterstützt:

Prosody-Dienst

prosody-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp für den XMPP-Kommunikationsserver Prosody (<https://prosody.im>). Sein Wert muss ein prosody-configuration-Verbundsobjekt wie in diesem Beispiel sein:
`(service prosody-service-type`

```
(prosody-configuration
  (modules-enabled (cons* "groups" "mam" %default-modules-enabled))■
  (int-components
    (list
      (int-component-configuration
        (hostname "conference.example.net")
        (plugin "muc")
        (mod-muc (mod-muc-configuration))))))
  (virtualhosts
    (list
      (virtualhost-configuration
        (domain "example.net"))))))
```

Siehe im Folgenden Details über die `prosody-configuration`.

Prosody kann mit den Vorgabeeinstellungen ohne viel weitere Konfiguration benutzt werden. Nur ein `virtualhosts`-Feld wird gebraucht: Es legt die Domain fest, um die sich Prosody kümmert.

Sie können die Korrektheit der generierten Konfigurationsdatei überprüfen, indem Sie den Befehl `prosodyctl check` ausführen.

Prosodyctl hilft auch dabei, Zertifikate aus dem `letsencrypt`-Verzeichnis zu importieren, so dass das `prosody`-Benutzerkonto auf sie Zugriff hat. Siehe <https://prosody.im/doc/letsencrypt>.

```
prosodyctl --root cert import /etc/certs
```

Im Folgenden finden Sie die verfügbaren Konfigurationsparameter. Jeder Parameterdefinition ist ihr Typ vorangestellt; zum Beispiel bedeutet ‘Zeichenketten-Liste `foo`’, dass der Parameter `foo` als Liste von Zeichenketten angegeben werden sollte. Typangaben, die mit `Vielelleicht-` beginnen, stehen für Parameter, die in `prosody.cfg.lua` *nicht* vorkommen, falls deren Wert *nicht* angegeben wurde.

Sie können die Konfiguration auch als eine Zeichenkette festlegen, wenn Sie über eine alte `prosody.cfg.lua`-Datei verfügen, die Sie von einem anderen System übernehmen möchten; siehe das Ende dieses Abschnitts für Details.

Der Typ `Dateiobjekt` bezeichnet hierbei entweder ein dateiartiges Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) oder einen Dateinamen.

Verfügbare `prosody-configuration`-Felder sind:

„package“ <code>prosody</code>	[<code>prosody-configuration</code> -Parameter]
Das Prosody-Paket.	

<code>Dateiname data-path</code>	[<code>prosody-configuration</code> -Parameter]
Der Ort, wo sich Prosodys Verzeichnis zum Speichern von Daten befinden soll. Siehe https://prosody.im/doc/configure . Die Vorgabe ist “/var/lib/prosody”.	

<code>Dateiobjekt-Liste plugin-paths</code>	[<code>prosody-configuration</code> -Parameter]
Zusätzliche Plugin-Verzeichnisse. Plugins werden der Reihe nach in allen festgelegten Pfaden gesucht. Siehe https://prosody.im/doc/plugins_directory . Die Vorgabe ist ‘()’.	

Dateiname certificates [prosody-configuration-Parameter]

Jeder virtuelle Rechner und jede Komponente braucht ein Zertifikat, mit dem Clients und Server ihre Identität sicher verifizieren können. Prosody lädt automatisch Zertifikate bzw. Schlüssel aus dem hier angegebenen Verzeichnis. Die Vorgabe ist `'"/etc/prosody/certs"`.

Zeichenketten-Liste admins [prosody-configuration-Parameter]

Dies ist eine Liste der Benutzerkonten, die auf diesem Server Administratoren sind. Beachten Sie, dass Sie die Benutzerkonten noch separat als Nutzer erzeugen lassen müssen. Siehe <https://prosody.im/doc/admins> and https://prosody.im/doc/creating_accounts. Ein Beispiel: `(admins '("user1@example.com" "user2@example.net")')` Die Vorgabe ist `'()'`.

Boolescher-Ausdruck use-libevent? [prosody-configuration-Parameter]

Die Nutzung von libevent aktivieren, damit bessere Leistungsfähigkeit auch unter hoher Last gewährleistet wird. Siehe <https://prosody.im/doc/libevent>. Die Vorgabe ist `'#f'`.

Modul-Liste modules-enabled [prosody-configuration-Parameter]

Die Liste der Module, die Prosody beim Starten lädt. Es sucht nach `mod_modulename.lua` im Plugin-Verzeichnis, also sollten Sie sicherstellen, dass es dort auch existiert. Dokumentation über Module können Sie hier finden: <https://prosody.im/doc/modules>. Die Vorgabe ist `'("roster" "saslauth" "tls" "dialback" "disco" "carbons" "private" "blocklist" "vcard" "version" "uptime" "time" "ping" "pep" "register" "admin_adhoc")'`.

Zeichenketten-Liste modules-disabled [prosody-configuration-Parameter]

`"offline"`, `"c2s"` und `"s2s"` werden automatisch geladen, aber wenn Sie sie deaktivieren möchten, tragen Sie sie einfach in die Liste ein. Die Vorgabe ist `'()'`.

Dateiobjekt groups-file [prosody-configuration-Parameter]

Der Pfad zu einer Textdatei, in der gemeinsame Gruppen definiert werden. Wenn dieser Pfad leer ist, dann tut `'mod_groups'` nichts. Siehe https://prosody.im/doc/modules/mod_groups. Die Vorgabe ist `'"/var/lib/prosody/sharedgroups.txt"`.

Boolescher-Ausdruck [prosody-configuration-Parameter]

`allow-registration?`

Ob nach Voreinstellung *keine* neuen Benutzerkonten angelegt werden können, aus Sicherheitsgründen. Siehe https://prosody.im/doc/creating_accounts. Die Vorgabe ist `'#f'`.

Vielleicht-„ssl-configuration“ ssl [prosody-configuration-Parameter]

Dies ist der Teil der Einstellungen, der mit SSL/TLS zu tun hat. Der Großteil davon ist deaktiviert, damit die Voreinstellungen von Prosody verwendet werden. Wenn Sie diese Optionen hier nicht völlig verstehen, sollten Sie sie *nicht* in Ihrer Konfiguration verwenden. Es passiert leicht, dass Sie die Sicherheit Ihres Servers absenken, indem Sie sie falsch benutzen. Siehe https://prosody.im/doc/advanced_ssl_config.

Verfügbare `ssl-configuration`-Felder sind:

Vielleicht-Zeichenkette protocol [ssl-configuration-Parameter]
Dadurch wird entschieden, was für ein Handshake benutzt wird.

Vielleicht-Dateiname key [ssl-configuration-Parameter]
Der Pfad zur Datei mit Ihrem privaten Schlüssel.

Vielleicht-Dateiname certificate [ssl-configuration-Parameter]
Der Pfad zur Datei mit Ihrem Zertifikat.

Dateiobjekt capath [ssl-configuration-Parameter]
Der Pfad zum Verzeichnis, das die Wurzelzertifikate enthält, die Prosody zur Verifikation der Zertifikate entfernter Server benutzen soll. Die Vorgabe ist ‘"/etc/ssl/certs"’.

Vielleicht-Dateiobjekt cafile [ssl-configuration-Parameter]
Der Pfad zu einer Datei, in der Wurzelzertifikate enthalten sind, denen Prosody vertrauen soll. Er verhält sich ähnlich wie **capath**, aber alle Zertifikate stehen hintereinander in der Datei.

Vielleicht-Zeichenketten-Liste verify [ssl-configuration-Parameter]
Eine Liste von Verifikationsoptionen. (Die meisten bilden auf die **set_verify()**-Flags von OpenSSL ab.)

Vielleicht-Zeichenketten-Liste options [ssl-configuration-Parameter]
Eine Liste allgemeiner Optionen, die mit SSL/TLS zu tun haben. Diese bilden auf OpenSSLs **set_options()** ab. Eine vollständige Liste der in LuaSec verfügbaren Optionen finden Sie im Quellcode von LuaSec.

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl depth [ssl-configuration-Parameter]
Wie lange eine Kette von Zertifikatsautoritäten („Certificate Authorities“) nach einem passenden Wurzelzertifikat durchsucht wird, dem vertraut wird.

Vielleicht-Zeichenkette ciphers [ssl-configuration-Parameter]
Eine Zeichenkette mit OpenSSL-Ciphers. Damit wird ausgewählt, welche Ciphers Prosody seinen Clients anbietet, und in welcher Reihenfolge.

Vielleicht-Dateiname dhparam [ssl-configuration-Parameter]
Ein Pfad zu einer Datei, in der Parameter für Diffie-Hellman-Schlüsselaustausche stehen. Sie können so eine Datei mit diesem Befehl erzeugen: `openssl dhparam -out /etc/prosody/certs/dh-2048.pem 2048`

Vielleicht-Zeichenkette curve [ssl-configuration-Parameter]
Die Kurve, die für Diffie-Hellman mit elliptischen Kurven verwendet werden soll. Prosodys Voreinstellung ist ‘"secp384r1"’.

Vielleicht-Zeichenketten-Liste verifyext [ssl-configuration-Parameter]
Eine Liste von zusätzlichen Verifikationsoptionen.

Vielleicht-Zeichenkette password	[ssl-configuration-Parameter]
Das Passwort für verschlüsselte private Schlüssel.	
Boolescher-Ausdruck	[prosody-configuration-Parameter]
c2s-require-encryption?	
Ob alle Verbindungen von Client zu Server zwangsweise verschlüsselt sein müssen. Siehe https://prosody.im/doc/modules/mod_tls . Die Vorgabe ist '#f'.	
Zeichenketten-Liste	[prosody-configuration-Parameter]
disable-sasl-mechanisms	
Welche Mechanismen niemals angeboten werden. Siehe https://prosody.im/doc/modules/mod_saslauth . Die Vorgabe ist '("DIGEST-MD5")'.	
Zeichenketten-Liste	[prosody-configuration-Parameter]
insecure-sasl-mechanisms	
Welche Mechanismen bei unverschlüsselten Verbindungen <i>nicht</i> angeboten werden. Siehe https://prosody.im/doc/modules/mod_saslauth . Die Vorgabe ist '("PLAIN" "LOGIN")'.	
Boolescher-Ausdruck	[prosody-configuration-Parameter]
s2s-require-encryption?	
Ob alle Verbindungen von Server zu Server zwangsweise verschlüsselt sein müssen. Siehe https://prosody.im/doc/modules/mod_tls . Die Vorgabe ist '#f'.	
Boolescher-Ausdruck s2s-secure-auth?	[prosody-configuration-Parameter]
Ob Verschlüsselung und Zertifikatsauthentifizierung verpflichtend durchgeführt werden müssen. Das bietet das ideale Maß an Sicherheit, jedoch müssen dann auch die Server, mit denen Sie kommunizieren, Verschlüsselung unterstützen <i>und</i> gültige Zertifikate vorweisen, denen Sie auch vertrauen. Siehe https://prosody.im/doc/s2s#security . Die Vorgabe ist '#f'.	
Zeichenketten-Liste	[prosody-configuration-Parameter]
s2s-insecure-domains	
Viele Server bieten keine Unterstützung für Verschlüsselung oder ihre Zertifikate sind ungültig oder selbstsigniert. Hier können Sie Domains eintragen, die von der Pflicht zur Authentisierung mit Zertifikaten ausgenommen werden. Diese werden dann über DNS authentifiziert. Siehe https://prosody.im/doc/s2s#security . Die Vorgabe ist '()'.	
Zeichenketten-Liste	[prosody-configuration-Parameter]
s2s-secure-domains	
Selbst wenn Sie s2s-secure-auth? deaktiviert lassen, können Sie noch immer gültige Zertifikate bei manchen Domains verlangen, indem Sie diese hier auflisten. Siehe https://prosody.im/doc/s2s#security . Die Vorgabe ist '()'.	
Zeichenkette authentication	[prosody-configuration-Parameter]
Wählen Sie aus, welcher Hintergrunddienst („Provider“) zur Authentifizierung benutzt werden soll. Das vorgegebene System speichert Passwörter im Klartext ab und benutzt dafür den in Prosody eingestellten Datenspeicher, um Authentifizierungsdaten zu speichern. Wenn Sie Ihrem Server kein Vertrauen entgegenbringen,	

siehe https://prosody.im/doc/modules/mod_auth_internal_hashed für Informationen, wie Sie den gehaschten Hintergrunddienst benutzen. Siehe auch <https://prosody.im/doc/authentication>. Die Vorgabe ist ‘‘internal_plain’’.

Vielleicht-Zeichenkette log [prosody-configuration-Parameter]
Hiermit werden die Protokollierungsoptionen festgelegt. Fortgeschrittene Protokollierungskonfigurationen werden vom Prosody-Dienst noch nicht unterstützt. Siehe <https://prosody.im/doc/logging>. Die Vorgabe ist ‘‘*syslog’’.

Dateiname pidfile [prosody-configuration-Parameter]
Die Datei, in der Prosodys Prozessidentifikator (‘‘PID’’) abgelegt wird. Siehe https://prosody.im/doc/modules/mod_posix. Die Vorgabe ist ‘‘/var/run/prosody/prosody.pid’’.

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl http-max-content-size [prosody-configuration-Parameter]
Die maximal zulässige Größe des HTTP-Rumpfs (in Bytes).

Vielleicht-Zeichenkette http-external-url [prosody-configuration-Parameter]
Manche Module machen auf verschiedene Arten ihre eigene URL verfügbar. Diese URL setzt sich aus dem benutzten Protokoll, Rechnernamen und Port zusammen. Wenn Prosody hinter einem Proxy ausgeführt wird, ist die öffentliche URL stattdessen die `http-external-url`. Siehe https://prosody.im/doc/http#external_url.

„virtualhost-configuration“-Liste virtualhosts [prosody-configuration-Parameter]
Der Name eines Rechners (‘‘Host’’) in Prosody bezeichnet eine Domain, auf der Benutzerkonten angelegt werden können. Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass Nutzer Adressen haben wie ‘‘john.smith@example.com’’, dann müssen Sie einen Rechnernamen ‘‘example.com’’ hinzufügen. Alle Optionen in dieser Liste gelten nur für diesen Rechnernamen.

Anmerkung: Die Bezeichnung *virtueller* Rechnername wird in der Konfiguration verwendet, damit es nicht zu Verwechslungen mit dem tatsächlichen physischen Rechner kommt, auf dem Prosody installiert ist. Eine einzelne Prosody-Instanz kann mehrere Domains bedienen, jede definiert mit ihrem eigenen VirtualHost-Eintrag in der Konfiguration von Prosody. Im Gegensatz dazu hätte ein Server, der nur eine Domain anbietet, nur einen einzigen VirtualHost-Eintrag.

Siehe https://prosody.im/doc/configure#virtual_host_settings.

Verfügbare `virtualhost-configuration`-Felder sind:

Alle folgenden Felder, wie sie auch die `prosody-configuration` hat: `admins`, `use-libevent?`, `modules-enabled`, `modules-disabled`, `groups-file`, `allow-registration?`, `ssl`, `c2s-require-encryption?`, `disable-sasl-mechanisms`, `insecure-sasl-mechanisms`, `s2s-require-encryption?`, `s2s-secure-auth?`, `s2s-insecure-domains`, `s2s-secure-domains`, `authentication`, `log`, `http-max-content-size`, `http-external-url`, `raw-content`, und außerdem:

Zeichenkette domain [virtualhost-configuration-Parameter]
 Die Domain, auf der man Prosody erreichen soll.

,,int-component-configuration“-Liste [prosody-configuration-Parameter]
int-components

Komponenten sind zusätzliche Dienste auf einem Server, die Clients zur Verfügung stehen. Sie sind normalerweise auf einer Subdomain des Hauptservers verfügbar (wie zum Beispiel ‘‘`mycomponent.example.com`’’). Beispiele für Komponenten könnten Server für Chaträume, Benutzerverzeichnisse oder Zugänge (‘‘Gateways’’) zu anderen Protokollen sein.

Interne Komponenten werden über Prosody-spezifische Plugins implementiert. Um eine interne Komponente hinzuzufügen, tragen Sie einfach das `hostname`-Feld für den Rechnernamen und die Plugins ein, die Sie für die Komponente benutzen möchten.

Siehe <https://prosody.im/doc/components>. Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Verfügbare `int-component-configuration`-Felder sind:

Alle folgenden Felder, wie sie auch die `prosody-configuration` hat: `admins`, `use-libevent?`, `modules-enabled`, `modules-disabled`, `groups-file`, `allow-registration?`, `ssl`, `c2s-require-encryption?`, `disable-sasl-mechanisms`, `insecure-sasl-mechanisms`, `s2s-require-encryption?`, `s2s-secure-auth?`, `s2s-insecure-domains`, `s2s-secure-domains`, `authentication`, `log`, `http-max-content-size`, `http-external-url`, `raw-content`, und außerdem:

Zeichenkette hostname [int-component-configuration-Parameter]
 Der Rechnername für diese Komponente.

Zeichenkette plugin [int-component-configuration-Parameter]
 Das Plugin, das Sie für diese Komponente benutzen möchten.

Vielelleicht-,mod-muc-configuration [mod-muc-configuration-Parameter]
mod-muc

Multi-User Chat (MUC) ist der Name von Prosodys Modul, womit Sie Chaträume/Konferenzen für XMPP-Benutzer anbieten lassen können.

Allgemeine Informationen über das Einrichten und Benutzen von Multi-User-Chaträumen können Sie in der Dokumentation über Chaträume finden (<https://prosody.im/doc/chatrooms>), die Sie lesen sollten, wenn Ihnen XMPP-Chaträume neu sind.

Siehe auch https://prosody.im/doc/modules/mod_muc.

Verfügbare `mod-muc-configuration`-Felder sind:

Zeichenkette name [mod-muc-configuration-Parameter]
 Der Name, der in Antworten auf die Diensteermittlung benutzt. Die Vorgabe ist ‘‘Prosody Chatrooms’’.

Zeichenkette-oder-Boolescher-Ausdruck [mod-muc-configuration-Parameter]
restrict-room-creation

Für ‘‘#t’’ können nur Administratoren neue Chaträume anlegen. Andernfalls kann jeder einen Raum anlegen. Der Wert ‘‘local’’

schränkt das Anlegen neuer Räume auf solche Nutzer ein, die zur Eltern-Domain des Dienstes gehören. Z.B. kann ‘`user@example.com`’ Räume auf ‘`rooms.example.com`’ anlegen. Für den Wert ‘“`admin`”’ können nur Dienstadministratoren Chaträume anlegen. Die Vorgabe ist ‘`#f`’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [mod-muc-configuration-Parameter]
max-history-messages

Die Maximalzahl der Nachrichten aus dem Chat-Verlauf, die an ein Mitglied nachversandt werden, das gerade erst dem Raum beigetreten ist. Die Vorgabe ist ‘`20`’.

,ext-component-configuration“-Liste [prosody-configuration-Parameter]
ext-components

Externe Komponenten benutzen XEP-0114, das von den meisten eigenständigen Komponenten unterstützt wird. Um eine externe Komponente hinzuzufügen, tragen Sie einfach den Rechnernamen ins `hostname`-Feld ein. Siehe <https://prosody.im/doc/components>. Die Vorgabe ist ‘‘`()`’’.

Verfügbare `ext-component-configuration`-Felder sind:

Alle folgenden Felder, wie sie auch die `prosody-configuration` hat: `admins`, `use-libevent?`, `modules-enabled`, `modules-disabled`, `groups-file`, `allow-registration?`, `ssl`, `c2s-require-encryption?`, `disable-sasl-mechanisms`, `insecure-sasl-mechanisms`, `s2s-require-encryption?`, `s2s-secure-auth?`, `s2s-insecure-domains`, `s2s-secure-domains`, `authentication`, `log`, `http-max-content-size`, `http-external-url`, `raw-content`, und außerdem:

Zeichenkette [ext-component-configuration-Parameter]
component-secret

Das Passwort, das die Komponente für die Anmeldung benutzt.

Zeichenkette `hostname` [ext-component-configuration-Parameter]
Der Rechnername für diese Komponente.

Nichtnegative-ganze-Zahl-Liste [prosody-configuration-Parameter]
component-ports

Der/Die Port(s), wo Prosody auf Verbindungen zu Komponenten lauscht. Die Vorgabe ist ‘‘`(5347)`’’.

Zeichenkette `component-interface` [prosody-configuration-Parameter]
Die Schnittstelle, auf der Prosody auf Verbindungen zu Komponenten lauscht. Die Vorgabe ist ‘“`127.0.0.1`”’.

Vielleicht-Roher-Inhalt `raw-content` [prosody-configuration-Parameter]
„Roher Inhalt“, der so, wie er ist, an die Konfigurationsdatei angefügt wird.

Möglicherweise möchten Sie einfach nur eine bestehende `prosody.cfg.lua` zum Laufen bringen. In diesem Fall können Sie ein `opaque-prosody-configuration`-Verbundsobjekt als der Wert des `prosody-service-type` übergeben. Wie der Name schon sagt, bietet eine opake Konfiguration keinerlei Unterstützung für Reflexion. Verfügbare `opaque-prosody-configuration`-Felder sind:

„package“ prosody [opaque-prosody-configuration-Parameter]
 Das Prosody-Paket.

Zeichenkette prosody.cfg.lua [opaque-prosody-configuration-Parameter]
 Der Inhalt, der als prosody.cfg.lua benutzt werden soll.

Wenn Ihre prosody.cfg.lua zum Beispiel nur aus der leeren Zeichenkette bestünde, könnten Sie einen Prosody-Dienst wie folgt instanziieren:

```
(service prosody-service-type
  (opaque-prosody-configuration
    (prosody.cfg.lua "")))
```

BitlBee-Dienst

BitlBee (<https://bitlbee.org>) ist ein Zugang („Gateway“), der eine IRC-Schnittstelle für verschiedene Kurznachrichtenprotokolle wie XMPP verfügbar macht.

bitlbee-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp für den BitlBee-IRC-Zugangsdaemon (<https://bitlbee.org>) (englisch „IRC Gateway Daemon“). Sein Wert ist eine **bitlbee-configuration** (siehe unten).

Damit BitlBee auf Port 6667 vom lokalen Rechner („localhost“) lauscht, fügen Sie diese Zeile zu Ihrem „services“-Feld hinzu:

```
(service bitlbee-service-type)
```

bitlbee-configuration [Datentyp]
 Dies ist die Konfiguration für BitlBee. Sie hat folgende Felder:

interface (Vorgabe: "127.0.0.1")

port (Vorgabe: 6667)

Lauscht auf der Netzwerkschnittstelle, die der als *interface* angegebenen IP-Adresse entspricht, auf dem angegebenen *port*.

Wenn als *interface* 127.0.0.1 angegeben wurde, können sich nur lokale Clients verbinden; bei 0.0.0.0 können die Verbindungen von jeder Netzwerkschnittstelle aus hergestellt werden.

bitlbee (Vorgabe: **bitlbee**)

Das zu benutzende BitlBee-Paket.

plugins (Vorgabe: '())

Die Liste zu verwendender Plugin-Pakete – z.B. **bitlbee-discord**.

extra-settings (Vorgabe: "")

Ein Konfigurationsschnipsel, das wortwörtlich in die BitlBee-Konfigurationsdatei eingefügt wird.

ngIRCd service

ngIRCd (<https://ngircd.barton.de/>), is a lightweight IRCd (Internet Relay Chat daemon), which can be used to host your own IRC server.

ngircd-service-type [Variable]

The service type for ngIRCd. Its value is a `ngircd-configuration` object, documented below.

In its most simple form, the service can be used with its default configuration, like this:

```
(service ngircd-service-type)
```

A slightly more complex example configuration could look like:

```
(service ngircd-service-type
    (ngircd-configuration
        (channels
            (list (ngircd-channel
                (name "#fruits")
                (topic "All things fruits -- veggies are off-topic")))))
        (operators
            (list (ngircd-operator
                (name "mikan")
                (password "tomatoes-are-fruits/carrots-are-not"))))))
```

ngircd-configuration [Data Type]

Available `ngircd-configuration` fields are:

ngircd (default: `ngircd`) (type: file-like)

The `ngircd` package to use.

debug? (Vorgabe: `#f`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Turn on debugging messages.

shepherd-requirement (default: (`user-processes networking`)) (type: list-of-symbols)

Shepherd requirements the service should depend on.

global (type: `ngircd-global`)

A `ngircd-global` record object used to specify global options.

limits (type: maybe-`ngircd-limits`)

The `ngircd-limits` record object used to specify limits options.

options (type: `ngircd-options`)

The `ngircd-options` record object used to specify optional features and configuration options.

ssl (type: maybe-`ngircd-ssl`)

The `ngircd-ssl` record object used to specify the SSL-related options.

operators (type: maybe-list-of-`ngircd-operators`)

A list of `ngircd-operator` record objects used to specify the operators.

servers (type: maybe-list-of-`ngircd-servers`)

A list of `ngircd-server` record objects used to specify other remote servers to connect to.

channels (type: maybe-list-of-ngircd-channels)

A list of ngircd-channels record objects specifying pre-defined channels to be created by the server when starting up.

ngircd-global

[Data Type]

Available **ngircd-global** fields are:

name (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Server name in the IRC network. This is an individual name of the IRC server, it is not related to the DNS host name. It must be unique in the IRC network and must contain at least one dot ('.') character. When not set, ngIRCd tries to deduce a valid IRC server name from the local host name.

admin-info-1 (type: maybe-string)

First administrator information.

admin-info-2 (type: maybe-string)

Second administrator information.

admin-email (type: maybe-string)

Email to reach administrators.

help-file (type: maybe-file-like)

File-like containing the ngIRCd help text.

info (type: maybe-string)

Info text of the server. This will be shown by WHOIS and LINKS requests for example.

listen (default: ("::" "0.0.0.0")) (type: list-of-strings)

A list of IP address on which the server should listen. By default it listens on all configured IP addresses and interfaces.

motd-file (type: file-like)

Text file with the *message of the day* (MOTD). This message will be shown to all users connecting to the server.

motd-phrase (type: maybe-string)

A simple phrase (<127 chars) to use if you don't want to use a MOTD file.

network (type: maybe-string)

The name of the IRC network to which this server belongs. This name is optional, should only contain ASCII characters, and can't contain spaces. It is only used to inform clients.

password (type: maybe-string)

Global password or all users needed to connect to the server. By default, no password is required. PAM must be disabled for this option to have an effect.

pid-file (default: "/run/ngircd/ngircd.pid") (type: string)

The file name where the PID of ngIRCd should be written after it starts.

ports (default: (6667)) (type: list-of-ports)
 Port number(s) on which the server should listen for *unencrypted* connections.

server-uid (default: "ngircd") (type: string-or-number)
 The user that the `ngircd` command should run as.

server-gid (default: "ngircd") (type: string-or-number)
 The group that the `ngircd` command should run as.

ngircd-limits [Data Type]

Available `ngircd-limits` fields are:

connect-retry (default: 60) (type: maybe-number)
 The number of seconds the server should wait before re-attempting to establish a link to not yet (or no longer) connected servers.

max-connections (default: 0) (type: maybe-number)
 Maximum number of simultaneous in- and outbound connections the server is allowed to accept. There is no limit by default.

max-connections-ip (default: 5) (type: maybe-number)
 Maximum number of simultaneous connections from a single IP address that the server will accept. This configuration options lowers the risk of denial of service attacks (DoS). Set to 0 to remove the limit.

max-joins (default: 10) (type: maybe-number)
 Maximum number of channels a user can be member of. Set to 0 to remove the limit.

max-list-size (default: 100) (type: maybe-number)
 Maximum number of channels returned in response to a LIST command.

ping-timeout (default: 120) (type: maybe-number)
 Number of seconds of inactivity after which the server will send a PING to the peer to test whether it is alive or not.

pong-timeout (default: 20) (type: maybe-number)
 If a client fails to answer a PING with a PONG within this amount of seconds, it will be disconnected by the server.

ngircd-options [Data Type]

Available `ngircd-options` fields are:

allowed-channel-types (default: "#&+") (type: maybe-string)
 List of allowed channel types (channel prefixes) for newly created channels on the local server. By default, all supported channel types are allowed.

allow-remote-oper? (default: #f) (type: maybe-boolean)
 If this option is active, IRC operators connected to remote servers are allowed to control this local server using administrative commands, for example like CONNECT, DIE, SQUIT, etc.

connect-ipv4? (default: #t) (type: maybe-boolean)
Set to #f to prevent ngIRCd from connecting to other IRC servers using the IPv4 protocol, allowed by default.

connect-ipv6? (default: #t) (type: maybe-boolean)
Set to #f to prevent ngIRCd from connecting to other IRC servers using the IPv6 protocol, allowed by default.

dns? (default: #t) (type: maybe-boolean)
Set to #f to disable DNS lookups when clients connect. If you configure the daemon to connect to other servers, ngIRCd may still perform a DNS lookup if required.

more-privacy? (default: #f) (type: maybe-boolean)
Set this to #t to have ngIRCd censor user idle time, logon time as well as the PART/QUIT messages (that sometimes used to inform everyone about which client software is being used). WHOAS requests are also silently ignored, and NAMES output doesn't list any clients for non-members. This option is most useful when ngIRCd is being used together with anonymizing software such as TOR or I2P and one does not wish to make it too easy to collect statistics on the users.

notice-before-registration? (default: #f) (type: maybe-boolean)
Normally ngIRCd doesn't send any messages to a client until it is registered. Enable this option to let the daemon send 'NOTICE *' messages to clients while connecting.

oper-can-use-mode? (default: #f) (type: maybe-boolean)
Should IRC Operators be allowed to use the MODE command even if they are not(!) channel-operators?

oper-chan-p-auto-op? (default: #t) (type: maybe-boolean)
Should IRC Operators get AutoOp (+o) in persistent (+P) channels?

oper-server-mode? (default: #f) (type: maybe-boolean)
If **open-can-use-mode?** is #t, this may lead the compatibility problems with servers that run the ircd-irc2 software. This option masks mode requests by non-chanops as if they were coming from the server. Only enable this if you have ircd-irc2 servers in your IRC network.

pam? (default: #f) (type: boolean)
Set to #t to enable calls to the PAM library at runtime; all users connecting without password are allowed to connect, all passwords given will fail. Users identified without PAM are registered with a tilde ('~') prepended to their user name. This defaults to #f in Guix because the service runs as an unprivileged user and thus cannot authenticate other users via the **pam_unix** PAM module.

pam-is-optional? (default: #f) (type: maybe-boolean)
Set to #t to make PAM authentication optional, causing clients not sending a password to still be able to connect, but won't become identified and keep the tilder ('~') character prepended to their supplied user name.

require-auth-ping? (default: #f) (type: maybe-boolean)	
Set to #t to have ngIRCd send an authentication PING when a new client connects, and register this client only after receiving the corresponding PONG reply.	
ngircd-ssl	[Data Type]
Available ngircd-ssl fields are:	
cert-file (type: maybe-string)	
SSL certificate file of the private server key.	
key-file (type: maybe-string)	
File name of the SSL Server Key to be used for SSL connections, which is required for SSL/TLS support.	
ca-file (default: "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt") (type: maybe-string)	
A file listing all the certificates of the trusted Certificate Authorities.	
ports (type: maybe-list-of-ports)	
Like the global configuration's port option, except that ngIRCd will expect incoming connections to be SSL/TLS encrypted. Common port numbers for SSL-encrypted IRC are 6669 and 6697.	
cipher-list (type: maybe-string)	
The GnuTLS cipher suites allowed for SSL/TLS connections, a value such as "SECURE128:-VERS-SSL3.0". Refer to 'man 3 gnutls_priority_init' for details.	
dh-file (type: maybe-file-like)	
A file-like containing the Diffie-Hellman parameters, which can be created with GnuTLS via 'certtool --generate-dh-params'. If this file is not present, the Diffie-Hellman parameters will be computed on startup, which may take some time.	
ngircd-operator	[Data Type]
Available ngircd-operator fields are:	
name (Typ: Zeichenkette)	
ID of the operator (may be different of the nickname).	
password (type: string)	
Password of the IRC operator.	
mask (type: maybe-string)	
Mask that is to be checked before an /OPER for this account is accepted, for example: "nick!ident@*.example.com".	
ngircd-server	[Data Type]
Available ngircd-server fields are:	
name (Typ: Zeichenkette)	
IRC name of the remote server.	
host (type: string)	
Internet host name (or IP address) of the peer.	

my-password (type: string)

Own password for this connection. This password has to be configured as **peer-password** on the other server and must not have ‘:’ as first character.

peer-password (type: string)

Foreign password for this connection. This password has to be configured as **my-password** on the other server.

bind (type: maybe-string)

IP address to use as source IP for the outgoing connection. The default is to let the operating system decide.

port (Typ: Vielleicht-Port)

Port of the remote server to which ngIRCd should connect (active). If no port is assigned to a configured server, the daemon only waits for incoming connections (passive, which is the default).

group (type: maybe-number)

Group of this server.

passive? (default: #f) (type: maybe-boolean)

Set to #t to disable automatic connection even if the port value is specified.

ssl-connect? (default: #f) (type: maybe-boolean)

Set to #t to enforce the use of TLS to connect to the remote server.

ssl-verify? (default: #t) (type: maybe-boolean)

Set to #f to disable the verification of the TLS certificate presented by the remote server. This can be useful if the remote server uses a self-signed certificate. Beware that this degrades security by enabling man-in-the-middle attacks, as the *remote site is not verified at all*.

ngircd-channel

[Data Type]

Available ngircd-channel fields are:

name (Typ: Zeichenkette)

Name of the channel, including channel prefix ("#" or "&").

topic (type: maybe-string)

Topic for this channel.

modes (type: maybe-list-of-strings)

Initial channel modes, as used in MODE commands. Modifying lists (ban list, invite list, exception list) is supported. If multiple MODE strings are specified, they are evaluated in the order listed (left to right).

key-file (type: maybe-file-like)

Path and file name of a ngIRCd key file containing individual channel keys for different users. Refer to ‘**man 5 ngircd.conf**’ for more details.

Pounce Service

pounce (<https://git.causal.agency/pounce/about/>) is a multi-client, TLS-only IRC bouncer. It maintains a persistent connection to an IRC server, acting as a proxy and buffer for a number of clients.

pounce-service-type [Variable]

This is the service type for the pounce IRC bouncer. Its value is a `pounce-configuration` configuration instance, which is documented below.

The following example configures pounce to act as an IRC bouncer for the Libera.Chat (<https://libera.chat>) server, using CertFP (client certificate fingerprint) authentication to avoid leaking a sensitive password to the publicly readable store. The equally sensitive TLS certificate file should be created in-place or transferred using a secure means such as SSH, prior to deploying the service. The service activation will ensure the ownership and permissions of the certificate/key files are set correctly. In the below example, it is placed at `/etc/pounce/libera.pem` on the target machine. Pounce itself can be used to generate a TLS certificate, using the ‘`pounce -g libera.pem`’ command, which concatenates both the private key and the public certificate in the specified file name. For more information regarding CertFP authentication, refer to ‘`man pounce`’ or the Libera.Chat guide at <https://libera.chat/guides/certfp>.

```
(service pounce-service-type
  (pounce-configuration
    (host "irc.libera.chat")
    (client-cert "/etc/pounce/libera.pem")
    (nick "hannah")
    (join (list "#gnu" "#guix" "#guile" "#hurd"))))
```

Once deployed on the target machine, pounce will act as an IRC server listening for TLS connections on the 6697 TCP port of the ‘localhost’ address of that machine. By default, a self-signed certificate for pounce is created at `/var/lib/pounce/.config/pounce/localhost.cert`. If you plan to expose the bouncer to the public Internet, it is advisable to use a CA (Certificate Authority)-signed certificate, as can be obtained using a certificate service (siehe Abschnitt 11.10.22 [Zertifikatsdienste], Seite 579), so that IRC clients can verify the certificate out of the box. If you instead plan to connect to the bouncer strictly via a secure connection, for example using a VPN (Virtual Private Network) or SSH (Secure Shell), then it is acceptable to simply let your IRC client trust the auto-generated, self-signed pounce certificate or even disable TLS certificate verification in your client.

To connect to a second server, a second pounce instance is needed, taking care to specify the `provision` field of its `pounce-configuration` to avoid a name clash with the previous service, along with a distinct `local-port` and `log-file`. The following example shows how to configure another bouncer, this time for the OFTC (<https://www.oftc.net>) IRC server. Like in the previous example, CertFP authentication is used, which can be configured similarly. For more details about using CertFP with the OFTC IRC server, refer to <https://www.oftc.net/NickServ/CertFP/>.

```
(service pounce-service-type
  (pounce-configuration
```

```
(shepherd-provision '(pounce-oftc))
  (local-port 6698)
  (log-file "/var/log/pounce-oftc.log")
  (host "irc.oftc.net")
  (client-cert "/etc/pounce/oftc.pem")
  (nick "sena")
  (join (list "#gcc" "#glibc"))))
```

pounce-configuration

[Data Type]

Available **pounce-configuration** fields are:

pounce (default: `pounce`) (type: file-like)

The `pounce` package to use.

shepherd-provision (default: `(pounce)`) (type: list-of-symbols)

The name(s) of the service.

shepherd-requirement (default: `(user-processes networking)`) (type: list-of-symbols)

Shepherd requirements the service should depend on.

log-file (default: `"/var/log/pounce.log"`) (type: string)

The log file name to use.

verbose? (type: maybe-boolean)

When true, log IRC messages to standard output.

local-host (default: `"localhost"`) (type: maybe-string)

The host to bind to.

local-port (default: `6697`) (type: maybe-port)

The port to bind to.

local-ca (type: maybe-string)

Require clients to authenticate using a TLS client certificate either contained in or signed by a certificate in the file loaded from `local-ca`, a file name. The file is reloaded when the SIGUSR1 signal is received.

local-cert (type: maybe-string)

File name of the TLS certificate to load. The file is reloaded when the SIGUSR1 signal is received. Unless specified, a self-signed certificate is generated at `/var/lib/pounce/.config/pounce/host.pem`, where `host` corresponds to the value of the `local-host` field.

local-priv (type: maybe-string)

File name of the private TLS key to load. Unless specified, a key is generated at `/var/lib/pounce/.config/pounce/host.key`, where `host` corresponds to the value of the `local-host` field.

local-pass (type: maybe-string)

Require the server password pass for clients to connect. The pass string must be hashed using ‘`pounce -x`’.

size (default: 4096) (type: maybe-power-of-two)

Set the number of messages contained in the buffer to *size*. This sets the maximum number of recent messages which can be relayed to a reconnecting client. The size must be a power of two.

bind (type: maybe-string)

Host to bind the *source* address to when connecting to the server. To connect from any address over IPv4 only, use ‘0.0.0.0’. To connect from any address over IPv6 only, use ‘::’.

host (type: string)

The host name to connect to.

port (Typ: Vielleicht-Port)

The port number to connect to.

pass (type: maybe-string)

Password to use to log in with the server. The password must have been hashed via the ‘**pounce -x**’ command.

join (type: maybe-list-of-strings)

The list of channels to join.

mode (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

The user mode.

user (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

To set the username. The default username is the same as the nickname.

nick (default: "pounce") (type: maybe-string)

Set nickname to *nick*.

real (type: maybe-string)

Set the real name. The default is **nick**.

away (type: maybe-string)

The away status to use when no clients are connected and no other away status has been set.

quit (type: maybe-string)

The message to use when quitting.

no-names? (type: maybe-boolean)

Do not request ‘NAMES’ for each channel when a client connects. This avoids already connected clients receiving unsolicited responses but prevents new clients from populating user lists.

queue-interval (default: 200) (type: maybe-number)

Set the server send queue interval in milliseconds. The queue is used to send automated messages from pounce to the server. Messages from clients are sent to the server directly.

trust (type: maybe-string)

File name of a certificate to trust. When used, server name verification is disabled.

client-cert (type: maybe-string)

The file name of the TLS client. If the private key is in a separate file, it is loaded with **client-priv**. With **sasl-external?**, authenticate using SASL EXTERNAL. Certificates can be generated with ‘`pounce -g`’. For more details, refer to “Generating Client Certificates” in ‘`man 1 pounce`’.

client-priv (type: maybe-string)

The file name of the TLS client private key.

sasl-plain (type: maybe-pair)

A pair of the username and password in plain text to authenticate using SASL PLAIN. Since this method requires the account password in plain text, it is recommended to use CertFP instead with **sasl-external**.

sasl-external? (type: maybe-boolean)

Authenticate using SASL EXTERNAL, also known as CertFP. The TLS client certificate is loaded from **client-cert**.

Quassel-Dienst

Quassel (<https://quassel-irc.org/>) ist ein verteilter IRC-Client, was bedeutet, dass sich ein oder mehr Clients mit dem zentralen Kern verbinden und die Verbindung wieder trennen können.

quassel-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für den Daemon zum IRC-Hintergrundsystem („Backend“) Quassel (<https://quassel-irc.org/>). Sein Wert ist eine **quassel-configuration** (siehe unten).

quassel-configuration

[Datentyp]

Die Konfiguration für Quassel mit den folgenden Feldern:

quassel (Vorgabe: **quassel**)

Das zu verwendende Quassel-Paket.

interface (Vorgabe: "":,0.0.0.0")**port** (Vorgabe: 4242)

Lauscht auf der/den Netzwerkschnittstelle(n), die den in der kommagetrennten **interface**-Liste festgelegten IPv4- oder IPv6-Schnittstellen entsprechen, auf dem angegebenen **port**.

loglevel (Vorgabe: "Info")

Die gewünschte Detailstufe der Protokollierung. Akzeptiert werden die Werte Debug (ausführlich zur Fehlersuche), Info, Warning (nur Warnungen und Fehler) und Error (nur Fehler).

Snuik Service

The Snuik IRC bot (<https://gitlab.com/janneke/snuik>) can be run as a daemon to aid talking to users that are currently offline. With the (`gnu services messaging`) service, you can configure it by adding a **snuik-service-type** service to the **services** field of your operating system declaration.

snuik-service-type [Variable]

This is the type of the Snuik service, whose value is a **snuik-configuration** object.

Here is an example of a service and its configuration:

```
(service snuik-service-type
  (snuik-configuration
    (password-file "/var/run/snuik/.password.snuik")
    (channels '("#bootstrappable"
      "#dezyne"
      "#guix-risc-v"
      "#lilypond"))))
```

snuik-configuration [Data Type]

Available **snuik-configuration** fields are:

snuik (default: `snuik`) (type: package)

The Snuik package to use.

server (default: `"irc.libera.chat"`)

The IRC server to connect to.

port (default: 6665) (type: integer)

Port number used by the IRC server.

nick (default: `"snuik"`) (type: string)

The nickname for snuik to use.

password (default: `#f`) (type: string)

The password to use when logging in.

password-file (default: `".password.<nick>"`)

The file to read the password from to use when logging in.

channels (default: `'("##botchat")'`)

The channels for snuik to join, a list of strings.

extra-options (Vorgabe: `'()'`)

Extra options will be passed to **snuik**, please run `snuik --help` for more information.

Mosquitto Service

Mosquitto (<https://mosquitto.org/>) is a lightweight message broker that implements the MQTT protocol versions 5.0, 3.1.1 and 3.1. It is suitable for use on all devices from low power single board computers to full servers.

mosquitto-service-type [Variable]

This is the service type for the Mosquitto (<https://mosquitto.org/>) MQTT broker.

Its value is a **mosquitto-configuration** (see below).

mosquitto-configuration [Data Type]

This is the configuration for Mosquitto, with the following fields:

package (default: `mosquitto`)

The Mosquitto package to use.

config-file (Vorgabe: #f)
The Mosquitto configuration file as a file-like object or the value #f to use the default configuration.

user (default: "mosquitto")
Owner of the broker process.

group (default: "mosquitto")
Owner's group of the broker process.

Mollysocket Service

Mollysocket (<https://github.com/mollyim/mollysocket>) is a UnifiedPush provider for the messaging app Molly (<https://molly.im>), a fork of Signal.

mollysocket-service-type [Variable]
The Mollysocket service. Takes mollysocket-configuration as its value. By default, this service listens on port 8020 for any Molly client.

mollysocket-configuration [Data Type]
The configuration for Mollysocket, with the following fields:

package (default: mollysocket)
The Mollysocket package to use.

host (default: "0.0.0.0")
Address for the webserver to listen on. It is recommended that this be set to localhost, and instead configure a TLS-supporting reverse proxy in front of it.

port (default: 8020)
Port for the webserver to listen on.

webserver (default: #t)
Whether the webserver should be enabled. If disabled, the server is considered to be in airgapped mode, and clients must be configured likewise.

allowed-endpoints (default: '("*))
Allowlist of UnifiedPush distributor endpoints, represented as IP addresses or domain names. Addresses on the local network must be specified explicitly.

allowed-uuids (default: '("*))
Allowlist of Signal account UUIDs.

db (default: "/var/lib/mollysocket/db.sqlite")
Path to the Mollysocket database. Will be created if it doesn't exist.

vapid-key-file (default: "/var/lib/mollysocket/vapid.key")
Path to the VAPID key used to authorize requests to the UnifiedPush distributor. Will be created if it doesn't exist.

11.10.15 Telefondienste

Das Modul (`gnu services telephony`) stellt Guix-Dienstdefinitionen für Telefoniedienste zur Verfügung. Zurzeit werden folgende Dienste unterstützt:

Jami

jami-service-type [Variable]

Der Diensttyp, um Jami als Dienst auszuführen. Als sein Wert muss ein `jami-configuration`-Objekt angegeben werden, wie unten beschrieben. In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie einen Server für Jami einrichten, mit dem Video- oder Audiokonferenzen bereitgestellt werden können, neben anderen Nutzungsmöglichkeiten. Das folgende Beispiel zeigt, wie Jami-Kontenarchive (Sicherungskopien) automatisch eingerichtet werden:

```
(service jami-service-type
  (jami-configuration
    (accounts
      (list (jami-account
        (archive "/etc/jami/unverschlüsseltes-konto-1.gz"))
        (jami-account
          (archive "/etc/jami/unverschlüsseltes-konto-2.gz"))))))))
```

Wenn etwas für das `accounts`-Feld angegeben wird, werden die Jami-Kontendateien des Dienstes unter `/var/lib/jami` bei jedem Neustart des Dienstes neu erzeugt.

Jami-Konten und die zugehörigen Archive mit Sicherungskopien können mit dem Jami-Client `jami` oder auch mit dem Client `jami-gnome` angelegt werden. Die Konten sollten *nicht* mit einem Passwort geschützt werden, aber es ist ratsam, sie nur für den Administratornutzer ‘`root`’ lesbar zu machen.

Im nächsten Beispiel sehen Sie, wie deklariert wird, dass nur manche Kontakte mit einem bestimmten Konto kommunizieren dürfen:

```
(service jami-service-type
  (jami-configuration
    (accounts
      (list (jami-account
        (archive "/etc/jami/unverschlüsseltes-konto-1.gz"))
        (peer-discovery? #t)
        (rendezvous-point? #t)
        (allowed-contacts
          '("1dbc0f5f37324228235564b79f2b9737e9a008f"
            "2dbc0f5f37324228235564b79f2b9737e9a008f"))))))))
```

In diesem Modus können nur die als `allowed-contacts` deklarierten Kontakte eine Kommunikation mit diesem Jami-Konto einleiten. So etwas kann zum Beispiel benutzt werden, um Konten als „Treffpunkt“ zur Erstellung von privaten Videokonferenzräumen einzurichten.

Um dem Systemadministrator die volle Kontrolle über von deren System angebotene Konferenzen zu geben, unterstützt der Jami-Dienst die folgenden Aktionen:

```
# herd doc jami list-actions
(list-accounts
 list-account-details
 list-banned-contacts
 list-contacts)
```

```
list-moderators
add-moderator
ban-contact
enable-account
disable-account)
```

Das Ziel ist, mit den obigen Aktionen die für die Moderation wertvollsten Aktionen zur Verfügung zu stellen; wir versuchen *nicht*, die gesamte Programmierschnittstelle von Jami abzudecken. Benutzer, die aus Guile heraus mit dem Jami-Daemon interagieren möchten, interessieren sich vielleicht für das Modul (`gnu build jami-service`), womit die obigen Shepherd-Aktionen implementiert wurden.

Die Aktionen `add-moderator` und `ban-contact` nehmen den *Fingerabdruck* (einen 40-zeichigen Hash) als erstes Argument und einen Konto-Fingerabdruck oder Benutzernamen als zweites Argument an.

```
# herd add-moderator jami 1dbcb0f5f37324228235564b79f2b9737e9a008f \
f3345f2775ddfe07a4b0d95daea111d15fbc1199

# herd list-moderators jami
Moderators for account f3345f2775ddfe07a4b0d95daea111d15fbc1199:
- 1dbcb0f5f37324228235564b79f2b9737e9a008f
```

Im Fall von `ban-contact` ist das zweite Benutzernamen-Argument optional; wenn Sie es weglassen, wird das Konto gegenüber allen Jami-Konten gesperrt.

```
# herd ban-contact jami 1dbcb0f5f37324228235564b79f2b9737e9a008f

# herd list-banned-contacts jami
Banned contacts for account f3345f2775ddfe07a4b0d95daea111d15fbc1199:
- 1dbcb0f5f37324228235564b79f2b9737e9a008f
```

Gesperrten Kontakten werden auch ihre Moderatorrechte entzogen.

Die Aktion `disable-account` ermöglicht es, ein Konto gänzlich vom Netzwerk abzutrennen, also unerreichbar zu machen. Dagegen bewirkt `enable-account` das Gegenteil. Sie nehmen einen einzelnen Kontobenutzernamen oder -fingerabdruck als erstes Argument:

```
# herd disable-account jami f3345f2775ddfe07a4b0d95daea111d15fbc1199

# herd list-accounts jami
The following Jami accounts are available:
- f3345f2775ddfe07a4b0d95daea111d15fbc1199 (dummy) [disabled]
```

Die Aktion `list-account-details` zeigt die Parameter jedes Kontos ausführlich im Recutils-Format an, d.h. der Befehl `recsel` kann benutzt werden, um die relevanten Konten auszuwählen (siehe Abschnitt “Selection Expressions” in *Handbuch der GNU recutils*). Beachten Sie, dass anstelle der Punkt-Zeichen (‘.’) in den Schlüsseln der Kontoparameter Unterstriche (‘_’) angezeigt werden, um den Anforderungen des

Recutils-Formats zu genügen. Folgendes Beispiel zeigt, wie man den Fingerabdruck jedes im Treffpunktmodus befindlichen Kontos angezeigt bekommt:

```
# herd list-account-details jami | \
    recsel -p Account.username -e 'Account.rendezVous ~ "true"'
Account_username: f3345f2775ddfe07a4b0d95daea111d15fbc1199
```

Die anderen Aktionen sollten selbsterklärend sein.

Nun folgt eine vollständige Übersicht über die verfügbaren Konfigurationsoptionen.

jami-configuration [Datentyp]

Verfügbare jami-configuration-Felder sind:

libjami (Vorgabe: libjami) (Typ: „package“)

Das Jami-Daemon-Paket, was benutzt werden soll.

dbus (Vorgabe: dbus-for-jami) (Typ: „package“)

Das D-Bus-Paket, mit dem die benötigte D-Bus-Sitzung gestartet wird.

nss-certs (Vorgabe: nss-certs) (Typ: „package“)

Das nss-certs-Paket, was die TLS-Zertifikate bereitstellt.

enable-logging? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob Protokollierung in Syslog aktiviert sein soll.

debug? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob Meldungen der Fehlersuch-Ausführlichkeitsstufe aktiviert sein sollen.

auto-answer? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob Anrufe erzwungen automatisch entgegengenommen werden sollen.

accounts (Typ: Vielleicht-„jami-account“-Liste)

Eine Liste der Jami-Konten, die jedes Mal (neu) eingerichtet werden, wenn der Jami-Daemon-Dienst startet. Wenn Sie dieses Feld angeben, werden die Kontoverzeichnisse unter /var/lib/jami/ bei jedem Start des Dienstes aufs Neue erzeugt, was einen konsistenten Zustand gewährleistet.

jami-account [Datentyp]

Verfügbare jami-account-Felder sind:

archive (Typ: Zeichenkette-oder-„computed-file“)

Der Dateiname des Kontenarchivs mit den Sicherungskopien des Kontos. Damit werden die Konten neu eingerichtet, sobald der Dienst startet. Das Kontenarchiv muss *unverschlüsselt* sein. Es wird dringend empfohlen, diese Dateien nur für den Administratornutzer ‘root’ lesbar zu machen (sie also *nicht* im Store zu speichern), damit die darin enthaltenen geheimen Schlüssel des Jami-Kontos nicht bekannt werden.

allowed-contacts (Typ: Vielleicht-Kontofingerabdruck-Liste)

Die Liste der erlaubten Kontakte des Kontos in Form deren 40 Zeichen langen Fingerabdrucks. Nachrichten und eingehende Anrufe von Konten, die in der Liste fehlen, werden abgewiesen. Wenn keine Liste angegeben wird, wird die gesamte Konfiguration des Kontenarchivs als Kontakte und

für öffentliche eingehende Anrufe und Nachrichten zugelassen, was normalerweise bedeutet, dass jeder Kontakt mit dem Konto kommunizieren kann.

moderators (Typ: Vielleicht-Kontofingerabdruck-Liste)

Die Liste der Kontakte, die Moderationsrecht (andere Nutzer sperren, stummschalten usw.) in Treffpunkt-Konferenzen („Rendezvous“) haben. Kontakte werden in Form ihres 40 Zeichen langen Fingerabdrucks angegeben. Wird nichts festgelegt, werden Moderationsrechte an die gesamte Konfiguration des Kontenarchivs übertragen, was normalerweise bedeutet, dass jeder die Moderatorrolle einnehmen kann.

rendezvous-point? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob das Konto im Treffpunktmodus (Rendezvous-Modus) arbeiten soll. In diesem Modus werden alle eingehenden Audio-/Videoanrufe in eine Konferenz gemischt. Wenn nichts angegeben wird, gilt der Wert im Kontenarchiv.

peer-discovery? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob sich der Jami-Daemon am Multicast-Mechanismus zum Finden lokaler Netzwerkteilnehmer beteiligen soll. Damit werden andere OpenDHT-Knoten im lokalen Netzwerk erkannt, wodurch die Kommunikation zwischen Geräten in einem solchen Netzwerk aufrechterhalten werden kann, selbst wenn die Internetverbindung verloren geht. Wenn nichts angegeben wird, gilt der Wert im Kontenarchiv.

bootstrap-hostnames (Typ: Vielleicht-Zeichenketten-Liste)

Eine Liste von Rechnernamen oder IP-Adressen, die auf OpenDHT-Knoten verweisen, über die beim Start eine Verbindung zum OpenDHT-Netzwerk aufgebaut wird. Wenn nichts angegeben wird, gilt der Wert im Kontenarchiv.

name-server-uri (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Die URI des zu nutzenden Namens-Servers, mit dem der Kontofingerabdruck eines registrierten Nutzers erfragt werden kann.

Mumble-Server

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie einen Server für Mumble (<https://mumble.info>) einrichten und ausführen. (Die Server-Komponente war ehemals bekannt unter dem Namen Murmur.)

mumble-server-service-type [Variable]

Der Diensttyp, um einen Mumble-Server zu betreiben. Sein Wert muss ein **mumble-server-configuration**-Objekt sein. Folgendes ist enthalten.

mumble-server-configuration [Datentyp]

Der Diensttyp für den Mumble-Server. Eine Beispielkonfiguration kann so aussehen:

```
(service mumble-server-service-type
  (mumble-server-configuration
    (welcome-text
```

```

    "Willkommen zu diesem mit Guix betriebenen Mumble-Server!")■
  (cert-required? #t) ;Anmeldungen mit Textpasswort deaktivieren■
  (ssl-cert "/etc/certs/mumble.example.com/fullchain.pem")
  (ssl-key "/etc/certs/mumble.example.com/privkey.pem")))

```

Nachdem Sie Ihr System rekonfiguriert haben, können Sie das Passwort des Administratornutzers **SuperUser** auf dem Mumble-Server mit Hilfe des Befehls von Hand festlegen, der Ihnen in der Aktivierungsphase des Mumble-Servers angezeigt wird.

Es wird empfohlen, ein normales Mumble-Benutzerkonto zu registrieren und mit Administrator- oder Moderatorrechten auszustatten. Sie können auch das Clientprogramm **mumble** benutzen, um sich als neuer normaler Benutzer anzumelden und zu registrieren, und sich dann abmelden. Im nächsten Schritt melden Sie sich mit dem Benutzernamen **SuperUser** mit dem vorher festgelegten **SuperUser**-Passwort an und statthen Ihren registrierten Mumble-Benutzer mit Administrator- oder Moderatorrechten aus oder erzeugen ein paar Kanäle.

Verfügbare **mumble-server-configuration**-Felder sind:

package (Vorgabe: mumble)	Das Paket, das bin/mumble-server enthält.
user (Vorgabe: " mumble-server ")	Der Benutzer, der den Mumble-Server ausführt.
group (Vorgabe: " mumble-server ")	Die Gruppe des Benutzers, der den Mumble-Server ausführt.
port (Vorgabe: 64738)	Der Port, auf dem der Server lauschen wird.
welcome-text (Vorgabe: "")	Der Willkommenstext, der an Clients geschickt wird, sobald sie eine Verbindung aufgebaut haben.
server-password (Vorgabe: "")	Das Passwort, das Clients eingeben müssen, um sich verbinden zu können.
max-users (Vorgabe: 100)	Die Maximalzahl von Nutzern, die gleichzeitig mit dem Server verbunden sein können.
max-user-bandwidth (Vorgabe: #f)	Wie viele Stimmdaten ein Benutzer pro Sekunde versenden kann.
database-file (Vorgabe: "/var/lib/mumble-server/db.sqlite")	Der Dateiname der SQLite-Datenbank. Das Benutzerkonto für den Dienst wird Besitzer des Verzeichnisses.
log-file (Vorgabe: "/var/log/mumble-server/mumble-server.log")	Der Dateiname der Protokolldatei. Das Benutzerkonto für den Dienst wird Besitzer des Verzeichnisses.
autoban-attempts (Vorgabe: 10)	Wie oft sich ein Benutzer innerhalb des in autoban-timeframe angegebenen Zeitrahmens verbinden kann, ohne automatisch für die in autoban-time angegebene Zeit vom Server verbannt zu werden.

autoban-timeframe (Vorgabe: 120)

Der Zeitrahmen für automatisches Bannen in Sekunden.

autoban-time (Vorgabe: 300)

Wie lange in Sekunden ein Client gebannt wird, wenn er die Autobann-Beschränkungen überschreitet.

opus-threshold (Vorgabe: 100)

Der Prozentanteil der Clients, die Opus unterstützen müssen, bevor der Opus-Audio codec verwendet wird.

channel-nesting-limit (Vorgabe: 10)

Wie tief Kanäle höchstens ineinander verschachtelt sein können.

channelname-regex (Vorgabe: #f)

Eine Zeichenkette in Form eines regulären Ausdrucks von Qt, zu dem Kanalnamen passen müssen.

username-regex (Vorgabe: #f)

Eine Zeichenkette in Form eines regulären Ausdrucks von Qt, zu dem Nutzernamen passen müssen.

text-message-length (Vorgabe: 5000)

Wie viele Bytes ein Benutzer höchstens in einer Textchatnachricht verschicken kann.

image-message-length (Vorgabe: (* 128 1024))

Wie viele Bytes ein Benutzer höchstens in einer Bildnachricht verschicken kann.

cert-required? (Vorgabe: #f)

Falls dies auf #t gesetzt ist, werden Clients abgelehnt, die sich bloß mit Passwörtern authentisieren. Benutzer müssen den Zertifikatassistenten abgeschlossen haben, bevor sie sich verbinden können.

remember-channel? (Vorgabe: #f)

Ob sich **mumble-server** für jeden Nutzer den Kanal merken soll, auf dem er sich zuletzt befunden hat, als er die Verbindung getrennt hat, so dass er wieder auf dem gemerkten Kanal landet, wenn er dem Server wieder beitritt.

allow-html? (Vorgabe: #f)

Ob HTML in Textnachrichten, Nutzerkommentaren und Kanalbeschreibungen zugelassen wird.

allow-ping? (Vorgabe: #f)

Wenn es auf wahr gesetzt ist, wird an nicht angemeldete Anwender die momentane Benutzerzahl, die maximale Benutzerzahl und die maximale Bandbreite pro Benutzer übermittelt. Im Mumble-Client werden diese Informationen im Verbinden-Dialog angezeigt.

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Server nicht in der öffentlichen Serverliste aufgeführt.

bonjour? (Vorgabe: #f)

Ob der Server im lokalen Netzwerk anderen über das Bonjour-Protokoll mitgeteilt werden soll.

send-version? (Vorgabe: #f)

Ob die **mumble-server**-Serverversion Clients gegenüber in Ping-Anfragen mitgeteilt werden soll.

log-days (Vorgabe: 31)

Mumble führt in der Datenbank Protokolle, auf die über entfernte Prozeduraufrufe („Remote Procedure Calls“, kurz RPC) zugegriffen werden kann. Nach Vorgabe bleiben diese 31 Tage lang erhalten, aber sie können diese Einstellung auf 0 setzen, damit sie ewig gespeichert werden, oder auf -1, um *keine* Protokolle in die Datenbank zu schreiben.

obfuscate-ips? (Vorgabe: #t)

Ob IP-Adressen in Protokollen anonymisiert werden sollen, um die Privatsphäre von Nutzern zu schützen.

ssl-cert (Vorgabe: #f)

Der Dateiname des SSL-/TLS-Zertifikats, das für verschlüsselte Verbindungen benutzt werden soll.

(ssl-cert "/etc/certs/example.com/fullchain.pem")

ssl-key (Vorgabe: #f)

Dateipfad zum privaten Schlüssel für SSL, was für verschlüsselte Verbindungen benutzt wird.

(ssl-key "/etc/certs/example.com/privkey.pem")

ssl-dh-params (Vorgabe: #f)

Dateiname einer PEM-kodierten Datei mit Diffie-Hellman-Parametern für die SSL-/TLS-Verschlüsselung. Alternativ setzen Sie ihn auf "@ffdhe2048", "@ffdhe3072", "@ffdhe4096", "@ffdhe6144" oder "@ffdhe8192", wodurch die mitgelieferten Parameter aus RFC 7919 genutzt werden.

ssl-ciphers (Vorgabe: #f)

Die Option **ssl-ciphers** wählt aus, welche Cipher-Suites zur Verwendung in SSL/TLS verfügbar sein sollen.

Diese Option wird in der OpenSSL-Notation für Cipher-Listen (<https://www.openssl.org/docs/apps/ciphers.html#CIPHER-LIST-FORMAT>) angegeben.

Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Cipher-Zeichenkette mit „openssl ciphers <Zeichenkette>“ prüfen, bevor Sie sie hier einsetzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was für eine Cipher-Suite sie damit bekommen. Nachdem Sie diese Option festgelegt haben, wird empfohlen, dass Sie das Protokoll Ihres Mumble-Servers durchsehen und sicherstellen, dass Mumble auch wirklich die Cipher-Suites benutzt, die Sie erwarten.

Anmerkung: Änderungen hieran können die Rückwärtskompatibilität Ihres Mumble-Servers be-

einrächtigen; dadurch kann es für ältere Mumblie-Clients unmöglich werden, sich damit zu verbinden.

public-registration (Vorgabe: #f)

Hier muss ein <mumble-server-public-registration-configuration>-Verbundsobjekt oder #f angegeben werden.

Sie können Ihren Server optional in die öffentliche Serverliste eintragen lassen, die der Mumble-Client **mumble** beim Start anzeigt. Sie können Ihren Server nicht registrieren, wenn Sie ein **server-password** festgelegt oder **allow-ping** auf #f gesetzt haben.

Es könnte ein paar Stunden dauern, bis er in der öffentlichen Liste zu finden ist.

file (Vorgabe: #f)

Optional kann hier eine vorrangig benutzte alternative Konfiguration festgelegt werden.

mumble-server-public-registration-configuration [Datentyp]
Konfiguration für das öffentliche Registrieren eines mumble-server-Dienstes.

name Dies ist ein Anzeigename für Ihren Server. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Rechnernamen („Hostname“).

password Ein Passwort, um Ihre Registrierung zu identifizieren. Nachfolgende Aktualisierungen müssen dasselbe Passwort benutzen. Verlieren Sie Ihr Passwort nicht.

url Dies sollte ein Link mit **http://** oder **https://** auf Ihren Webauftritt sein.

hostname (Vorgabe: #f)

Nach Vorgabe wird Ihr Server über seine IP-Adresse aufgeführt. Wenn dies gesetzt ist, wird er stattdessen mit diesem Rechnernamen verknüpft.

Hinweis: Folgendes wird demnächst verschwinden: Aus historischen Gründen werden alle oben genannten **mumble-server**-Prozeduren auch unter dem Namenspräfix **murmur**- exportiert. Sie sollten für die Zukunft auf **mumble-server**- umsteigen.

11.10.16 Dateientauschdienste

Im Modul (**gnu services file-sharing**) werden Dienste bereitgestellt, die beim Übertragen von Dateien zwischen Netzwerkteilnehmern untereinander helfen („peer-to-peer“).

Transmission-Daemon-Dienst

Transmission (<https://transmissionbt.com/>) ist ein vielseitiger BitTorrent-Client, der eine Vielzahl grafischer und befehlszeilenbasierter Benutzeroberflächen bereitstellt. Ein Dienst vom Typ **transmission-daemon-service-type** macht die Variante für die Nutzung ohne Oberfläche zugänglich, nämlich **transmission-daemon**, als ein Systemdienst, mit dem Benutzer Dateien über BitTorrent teilen können, selbst wenn sie gerade nicht angemeldet sind.

transmission-daemon-service-type [Variable]

Der Diensttyp für den BitTorrent-Client „Transmission Daemon“. Sein Wert muss ein **transmission-daemon-configuration**-Verbundobjekt wie in diesem Beispiel sein:

```
(service transmission-daemon-service-type
  (transmission-daemon-configuration
    ;; Zugriff auf die Steuerungsschnittstelle über
    ;; entfernte Prozeduraufrufe (Remote Procedure Calls)
    (rpc-authentication-required? #t)
    (rpc-username "transmission")
    (rpc-password
      (transmission-password-hash
        "transmission" ; gewünschtes Passwort
        "uKd1uMs9")) ; beliebiges „Salt“
    ;;
    ;; Anfragen von diesem Rechner und Rechnern im
    ;; lokalen Netzwerk erlauben
    (rpc-whitelist-enabled? #t)
    (rpc-whitelist '("::1" "127.0.0.1" "192.168.0.*"))

    ;; Während der Arbeitszeit die Bandbreite begrenzen
    (alt-speed-down (* 1024 2)) ; 2 MB/s
    (alt-speed-up 512) ; 512 kB/s

    (alt-speed-time-enabled? #t)
    (alt-speed-time-day 'weekdays)
    (alt-speed-time-begin
      (+ (* 60 8) 30)) ; 8:30 morgens
    (alt-speed-time-end
      (+ (* 60 (+ 12 5)) 30))) ; 5:30 nachmittags / abends
```

Sobald der Dienst gestartet wurde, können Benutzer mit dem Daemon über seine Webschnittstelle interagieren (auf <http://localhost:9091/>) oder indem sie das Werkzeug **transmission-remote** auf der Befehlszeile aufrufen. Es ist Teil des Pakets **transmission**. (Emacs-Nutzer möchten vielleicht einen Blick auf das Paket **emacs-transmission** werfen.) Beide kommunizieren mit dem Daemon über seine Schnittstelle für entfernte Prozeduraufrufe (Remote Procedure Calls, RPC), was nach Vorgabe jedem Nutzer auf dem System zur Verfügung steht. Sie könnten das ändern wollen, indem Sie die Einstellungen **rpc-authentication-required?**, **rpc-username** und **rpc-password** anpassen, wie oben gezeigt und im Folgenden beschrieben.

Als Wert für **rpc-password** muss ein Passwort in der Art angegeben werden, die Transmission-Clients erzeugen und nutzen. Sie können es aus einer bestehenden Datei **settings.json** exakt kopieren, wenn bereits ein anderer Transmission-Client benutzt wurde. Andernfalls können Sie mit den Prozeduren **transmission-password-hash** und **transmission-random-salt** aus diesem Modul einen geeigneten Hash-Wert bestimmen.

transmission-password-hash Passwort Salt [Prozedur]

Liefert eine Zeichenkette mit dem Hash von *Passwort* zusammen mit dem *Salt* in dem Format, das Clients für Transmission für deren **rpc-password**-Einstellung erkennen.

Das *Salt* muss eine acht Zeichen lange Zeichenkette sein. Die Prozedur **transmission-random-salt** kann benutzt werden, um einen geeigneten Salt-Wert zufällig zu erzeugen.

transmission-random-salt [Prozedur]

Liefert eine Zeichenkette mit einem zufälligen, acht Zeichen langen Salt-Wert von der Art, wie sie Clients für Transmission erzeugen und benutzen. Sie ist dafür geeignet, an die Prozedur **transmission-password-hash** übergeben zu werden.

Diese Prozeduren sind aus einer über den Befehl **guix repl** gestarteten Guile-REPL heraus zugänglich (siehe Abschnitt 8.13 [Aufruf von **guix repl**], Seite 199). Sie eignen sich dafür, einen zufälligen Salt-Wert zu bekommen, der als der zweite Parameter an „**transmission-password-hash**“ übergeben werden kann. Zum Beispiel:

```
$ guix repl
scheme@(guix-user)> ,use (gnu services file-sharing)
scheme@(guix-user)> (transmission-random-salt)
$1 = "uKd1uMs9"
```

Alternativ kann ein vollständiger Passwort-Hash in einem einzigen Schritt erzeugt werden:

```
scheme@(guix-user)> (transmission-password-hash "transmission"
(transmission-random-salt))
$2 = "{c8bbc6d1740cd8dc819a6e25563b67812c1c19c9VtFPfdsX"
```

Die sich ergebende Zeichenkette kann so, wie sie ist, als der Wert von **rpc-password** eingesetzt werden. Dadurch kann das Passwort geheim gehalten werden, selbst in einer Betriebssystemkonfiguration.

Vom Daemon heruntergeladene Torrent-Dateien sind nur für die Benutzer in der Benutzergruppe „transmission“ direkt zugänglich. Sie haben auf das in der Einstellung **download-dir** angegebene Verzeichnis nur Lesezugriff (und auf das in **incomplete-dir** angegebene Verzeichnis, sofern **incomplete-dir-enabled?** auf **#t** gesetzt ist). Heruntergeladene Dateien können in beliebige Verzeichnisse verschoben oder ganz gelöscht werden, indem Sie **transmission-remote** mit den Befehlszeilenoptionen **--move** zum Verschieben und **--remove-and-delete** zum Löschen benutzen.

Wenn die Einstellung **watch-dir-enabled?** auf **#t** gesetzt ist, haben die Benutzer in der Gruppe „transmission“ auch die Möglichkeit, .torrent-Dateien in dem über **watch-dir** angegebenen Verzeichnis zu platzieren. Dadurch fügt der Daemon die entsprechenden Torrents hinzu. (Mit der Einstellung **trash-original-torrent-files?** wird festgelegt, ob der Daemon diese Dateien löschen soll, wenn er mit ihnen fertig ist.)

Manche der Einstellungen des Daemons können zeitweilig über **transmission-remote** und ähnliche Werkzeuge geändert werden. Sie können solche Änderungen rückgängig machen, indem Sie die **reload**-Aktion des Dienstes aufrufen. Dann lädt der Daemon seine Einstellungen neu von der Platte:

```
# herd reload transmission-daemon
```

Die vollständige Menge der Einstellmöglichkeiten finden Sie in der Definition des Datentyps **transmission-daemon-configuration**.

transmission-daemon-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Einstellungen für den Transmission-Daemon. Sie entsprechen direkt den Einstellungen, die Clients für Transmission aus deren Datei `settings.json` erkennen können.

Verfügbare **transmission-daemon-configuration**-Felder sind:

„package“ transmission [transmission-daemon-configuration-Parameter]

Das Transmission-Paket, das benutzt werden soll.

Nichtnegative-ganze-Zahl stop-wait-period [transmission-daemon-configuration-Parameter]

Wie viele Sekunden gewartet werden soll, wenn der Dienst für `transmission-daemon` gestoppt wird, bis dieser sich beendet, bevor sein Prozess erzwungen beendet wird. Dadurch wird dem Daemon etwas Zeit gegeben, seine Daten in Ordnung zu bringen und seinen Trackern ein letztes Mal Bescheid zu geben, wenn er herunterfährt. Auf langsamem Rechnern oder Rechnern mit einer langsamen Netzwerkanbindung könnte es besser sein, diesen Wert zu erhöhen.

Die Vorgabe ist ‘10’.

Zeichenkette download-dir [transmission-daemon-configuration-Parameter]

Das Verzeichnis, wohin Torrent-Dateien heruntergeladen werden.

Die Vorgabe ist ‘"/var/lib/transmission-daemon/downloads"’.

Boolescher-Ausdruck incomplete-dir-enabled? [transmission-daemon-configuration-Parameter]

`incomplete-dir-enabled?`

Wenn es `#t` ist, werden Dateien in `incomplete-dir` zwischengespeichert, während ihr Torrent heruntergeladen wird, und nach Abschluss des Torrents nach `download-dir` verschoben. Andernfalls werden Dateien für alle Torrents gleich in `download-dir` gespeichert (einschließlich derer, bei denen das Herunterladen noch im Gange ist).

Vorgegeben ist ‘`#f`’.

Vielleicht-Zeichenkette incomplete-dir [transmission-daemon-configuration-Parameter]

`incomplete-dir`

In welchem Verzeichnis die Dateien bei noch nicht abgeschlossenem Herunterladen zwischengespeichert werden, falls `incomplete-dir-enabled?` auf `#t` gesetzt ist.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

umask umask [transmission-daemon-configuration-Parameter]

Die Dateimodusmaske, mit der heruntergeladene Dateien erzeugt werden. (Siehe die Handbuchseite von `umask` für mehr Informationen.)

Die Vorgabe ist ‘18’.

Boolescher-Ausdruck rename-partial-files? [transmission-daemon-configuration-Parameter]

`rename-partial-files?`

Wenn es `#t` ist, wird an die Namen teilweise heruntergeladener Dateien „.part“ angehängt.

Die Vorgabe ist ‘`#t`’.

Zuweisungsmodus [transmission-daemon-configuration-Parameter]
preallocation

Auf welche Art vorab Speicher für heruntergeladene Dateien zugewiesen werden soll. Entweder **none** (gar nicht), **fast** (schnell) bzw. gleichbedeutend **sparse** (dünnbesetzt/kompakt) oder **full** (gänzlich). Bei **full** fragmentiert die Platte am wenigsten, aber es dauert länger, die Datei zu erzeugen.

Vorgegeben ist ‘**fast**’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
watch-dir-enabled?

Ist es **#t**, wird das in **watch-dir** angegebene Verzeichnis beobachtet, ob dort neue **.torrent**-Dateien eingefügt werden. Die darin beschriebenen Torrents werden automatisch hinzugefügt (und die ursprünglichen Dateien werden entfernt, wenn **trash-original-torrent-files?** auf **#t** steht).

Vorgegeben ist ‘**#f**’.

Vielleicht-Zeichenkette [transmission-daemon-configuration-Parameter]
watch-dir

Welches Verzeichnis beobachtet wird, ob dort neue **.torrent**-Dateien eingefügt werden, die neu hinzuzufügende Torrents anzeigen, falls **watch-dir-enabled** auf **#t** steht.

Der Vorgabewert ist ‘**disabled**’ (d.h. deaktiviert).

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
trash-original-torrent-files?

Wenn es **#t** ist, werden **.torrent**-Dateien aus dem beobachteten Verzeichnis gelöscht, sobald ihr Torrent hinzugefügt worden ist (siehe **watch-directory-enabled?**).

Vorgegeben ist ‘**#f**’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
speed-limit-down-enabled?

Wenn es **#t** ist, wird die Geschwindigkeit beim Herunterladen durch den Daemon durch die in **speed-limit-down** angegebene Rate beschränkt.

Vorgegeben ist ‘**#f**’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
speed-limit-down

Die standardmäßige globale Höchstgeschwindigkeit für das Herunterladen, in Kilobyte pro Sekunde.

Die Vorgabe ist ‘**100**’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
speed-limit-up-enabled?

Wenn es **#t** ist, wird die Geschwindigkeit des Daemons beim Hochladen durch die in **speed-limit-up** eingestellte Rate beschränkt.

Vorgegeben ist ‘**#f**’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
speed-limit-up

Die standardmäßige globale Höchstgeschwindigkeit für das Hochladen, in Kilobyte pro Sekunde.

Die Vorgabe ist ‘100’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
alt-speed-enabled?

Wenn es #t ist, gelten die alternativen Höchstgeschwindigkeiten **alt-speed-down** und **alt-speed-up** (statt **speed-limit-down** und **speed-limit-up**, wenn sie aktiviert sind), um die Bandbreitennutzung des Daemons einzuschränken. Sie können einen Plan festlegen, zu welchen Zeiten in der Woche sie automatisch aktiviert werden; siehe **alt-speed-time-enabled?**.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
alt-speed-down

Die alternative globale Höchstgeschwindigkeit für das Herunterladen, in Kilobyte pro Sekunde.

Die Vorgabe ist ‘50’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
alt-speed-up

Die alternative globale Höchstgeschwindigkeit für das Hochladen, in Kilobyte pro Sekunde.

Die Vorgabe ist ‘50’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
alt-speed-time-enabled?

Wenn es #t ist, werden die alternativen Höchstgeschwindigkeiten **alt-speed-down** und **alt-speed-up** automatisch während bestimmter Zeitperioden aktiviert, entsprechend der Einstellungen für **alt-speed-time-day**, **alt-speed-time-begin** und **alt-speed-time-end**.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Tage-Liste [transmission-daemon-configuration-Parameter]
alt-speed-time-day

An welchen Wochentagen die alternative Höchstgeschwindigkeitsplanung benutzt werden soll. Anzugeben ist entweder eine Liste der englischen Namen der Wochentage (**sunday**, **monday** und so weiter) oder eines der Symbole **weekdays** (unter der Woche), **weekends** (an Wochenenden) oder **all**.

Die Vorgabe ist ‘all’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
alt-speed-time-begin

Zu welcher Uhrzeit die alternativen Höchstgeschwindigkeiten in Kraft treten, als Anzahl der Minuten seit Mitternacht.

Die Vorgabe ist ‘540’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
 alt-speed-time-end

Ab welcher Uhrzeit die alternativen Höchstgeschwindigkeiten nicht mehr gelten, als Anzahl der Minuten seit Mitternacht.

Die Vorgabe ist ‘1020’.

Zeichenkette [transmission-daemon-configuration-Parameter]
 bind-address-ipv4

Auf welcher IP-Adresse auf Verbindungen von anderen Netzwerkteilnehmern (Peers) gelauscht wird. Benutzen Sie „0.0.0.0“, wenn auf allen verfügbaren IP-Adressen gelauscht werden soll.

Die Vorgabe ist ‘"0.0.0.0"’.

Zeichenkette [transmission-daemon-configuration-Parameter]
 bind-address-ipv6

Auf welcher IPv6-Adresse auf Verbindungen von anderen Netzwerkteilnehmern (Peers) gelauscht wird. Benutzen Sie „::“, wenn auf allen verfügbaren IPv6-Adressen gelauscht werden soll.

Die Vorgabe ist ‘"::"’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
 peer-port-random-on-start?

Wenn es #t ist, wählt der Daemon bei seinem Start einen Port mit zufälliger Portnummer, auf dem er auf Verbindungen durch andere Netzwerkteilnehmer lauscht. Die Nummer liegt zwischen (einschließlich) den Angaben in **peer-port-random-low** und **peer-port-random-high**. Ansonsten wird er auf dem in **peer-port** angegebenen Port lauschen.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Portnummer [transmission-daemon-configuration-Parameter]
 peer-port-random-low

Die niedrigste Portnummer, die ausgewählt werden kann, wenn **peer-port-random-on-start?** auf #t steht.

Die Vorgabe ist ‘49152’.

Portnummer [transmission-daemon-configuration-Parameter]
 peer-port-random-high

Die höchste Portnummer, die ausgewählt werden kann, wenn **peer-port-random-on-start?** auf #t steht.

Die Vorgabe ist ‘65535’.

Portnummer peer-port [transmission-daemon-configuration-Parameter]
 Auf welchem Port auf Verbindungsversuche anderer Netzwerkteilnehmer gelauscht wird, wenn **peer-port-random-on-start?** auf #f steht.

Die Vorgabe ist ‘51413’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
port-forwarding-enabled?

Wenn es **#t** ist, wird der Daemon versuchen, eine Weiterleitung benötigter Ports beim Internetzugang (Gateway), an dem der Rechner angeschlossen ist, automatisch über UPnP und NAT-PMP einzurichten.

Die Vorgabe ist '**#t**'.

Verschlüsselungsmodus [transmission-daemon-configuration-Parameter]
encryption

Ob Verbindungen zu anderen Netzwerkteilnehmern (Peers) verschlüsselt werden sollen; entweder **prefer-unencrypted-connections** (unverschlüsselte Verbindungen bevorzugen), **prefer-encrypted-connections** (verschlüsselte Verbindungen bevorzugen) oder **require-encrypted-connections** (nur verschlüsselte Verbindungen benutzen).

Die Vorgabe ist '**prefer-encrypted-connections**'.

Vielleicht-Zeichenkette [transmission-daemon-configuration-Parameter]
peer-congestion-algorithm

Der Algorithmus zur TCP-Staukontrolle, der für Verbindungen zu anderen Netzwerkteilnehmern (Peers) verwendet werden soll. Anzugeben ist eine Zeichenkette, die das Betriebssystem für Aufrufe an **setsockopt** zulässt. Wenn nichts angegeben wird, wird die Voreinstellung des Betriebssystems angewandt.

Es ist anzumerken, dass der Kernel auf GNU/Linux-Systemen so konfiguriert werden muss, dass Prozesse zur Nutzung eines nicht standardmäßigen Algorithmus zur Staukontrolle berechtigt sind, andernfalls wird er solche Anfragen mit „Die Operation ist nicht erlaubt“ ablehnen. Um die auf Ihrem System verfügbaren und zur Nutzung freigegebenen Algorithmen zu sehen, schauen Sie sich den Inhalt der Dateien **tcp_available_congestion_control** und **tcp_allowed_congestion_control** im Verzeichnis **/proc/sys/net/ipv4** an.

Wenn Sie zum Beispiel den Transmission-Daemon zusammen mit dem TCP-LP-Algorithmus (<http://www-ece.rice.edu/networks/TCP-LP/>) („TCP Low Priority“) zur Staukontrolle benutzen möchten, müssen Sie Ihre Kernelkonfiguration anpassen, damit Unterstützung für den Algorithmus eingebaut wird. Anschließend müssen Sie Ihre Betriebssystemkonfiguration anpassen, um dessen Nutzung zu erlauben, indem Sie einen Dienst des Typs **sysctl-service-type** hinzufügen (bzw. die Konfiguration des bestehenden Dienstes anpassen). Fügen Sie Zeilen ähnlich der folgenden hinzu:

```
(service sysctl-service-type
  (sysctl-configuration
    (settings
      ("net.ipv4.tcp_allowed_congestion_control" .
       "reno cubic lp"))))
```

Dann können Sie die Konfiguration des Transmission-Daemons aktualisieren zu

```
(peer-congestion-algorithm "lp")
```

und das System rekonfigurieren, damit die Änderungen in Kraft treten.

Der Vorgabewert ist '**disabled**' (d.h. deaktiviert).

TCP-Type-Of-Service [transmission-daemon-configuration-Parameter]
peer-socket-tos

Welcher Type-Of-Service in ausgehenden TCP-Paketen angefragt werden soll; entweder **default**, **low-cost**, **throughput**, **low-delay** oder **reliability**.

Die Vorgabe ist ‘**default**’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
peer-limit-global

Die globale Höchstgrenze für die Anzahl verbundener Netzwerkteilnehmer (Peers).

Die Vorgabe ist ‘200’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
peer-limit-per-torrent

Die Höchstgrenze pro Torrent für die Anzahl verbundener Netzwerkteilnehmer (Peers).

Die Vorgabe ist ‘50’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
upload-slots-per-torrent

An wie viele Netzwerkteilnehmer der Daemon höchstens für denselben Torrent gleichzeitig Daten hochlädt.

Die Vorgabe ist ‘14’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
peer-id-ttl-hours

Wie viele Stunden die jedem öffentlichen Torrent zugewiesene Peer-ID höchstens benutzt wird, bevor sie neu erzeugt wird.

Die Vorgabe ist ‘6’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
blocklist-enabled?

Wenn es **#t** ist, wird der Daemon in der Sperrliste vorkommende Netzwerkteilnehmer ignorieren. Die Sperrliste lädt er von der **blocklist-url** herunter.

Vorgegeben ist ‘**#f**’.

Vielleicht-Zeichenkette [transmission-daemon-configuration-Parameter]
blocklist-url

Die URL zu einer Filterliste zu sperrender Netzwerkteilnehmer (Peers) im P2P-Plaintext-Format oder im eMule-.dat-Format. Sie wird regelmäßig neu heruntergeladen und angewandt, wenn **blocklist-enabled?** auf **#t** gesetzt ist.

Der Vorgabewert ist ‘**disabled**’ (d.h. deaktiviert).

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
download-queue-enabled?

Wenn es **#t** ist, wird der Daemon höchstens **download-queue-size** nicht stillstehende Torrents gleichzeitig herunterladen.

Die Vorgabe ist ‘**#t**’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
download-queue-size

Die Größe der Warteschlange herunterzuladender Torrents. Sie ist die Höchstzahl *nicht* stillstehender Torrents, die gleichzeitig heruntergeladen werden, wenn download-queue-enabled? auf #t gesetzt ist.

Die Vorgabe ist ‘5’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
seed-queue-enabled?

Wenn es #t ist, wird der Daemon höchstens seed-queue-size *nicht* stillstehende Torrents gleichzeitig verteilen („seeden“).

Vorgegeben ist ‘#f’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
seed-queue-size

Die Größe der Warteschlange zu verteilender Torrents. Sie ist die Höchstzahl *nicht* stillstehender Torrents, die gleichzeitig verteilt werden, wenn seed-queue-enabled? auf #t gesetzt ist.

Die Vorgabe ist ‘10’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
queue-stalled-enabled?

Wenn es #t ist, wird der Daemon solche Torrents als stillstehend erachten, für die er in den letzten queue-stalled-minutes Minuten *keine* Daten geteilt hat, und diese bei Beachtung der Beschränkungen in download-queue-size und seed-queue-size *nicht* berücksichtigen.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
queue-stalled-minutes

Für wie viele Minuten ein Torrent höchstens inaktiv sein darf, bevor er als stillstehend gilt, sofern queue-stalled-enabled? auf #t steht.

Die Vorgabe ist ‘30’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
ratio-limit-enabled?

Wenn es #t ist, werden Torrents, die verteilt („geseedet“) werden, automatisch pausiert, sobald das in ratio-limit festgelegte Verhältnis erreicht ist.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Nichtnegative-rationale-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
ratio-limit

Das Verhältnis, ab dem ein Torrent, der verteilt wird, pausiert wird, wenn ratio-limit-enabled? auf #t gesetzt ist.

Die Vorgabe ist ‘2.0’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
idle-seeding-limit-enabled?

Wenn es #t ist, werden Torrents, die verteilt werden, automatisch pausiert, sobald sie für idle-seeding-limit Minuten inaktiv waren.

Vorgegeben ist '#f'.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
idle-seeding-limit

Wie viele Minuten ein Torrent, der verteilt wird, höchstens inaktiv sein darf, bevor er pausiert wird, wenn idle-seeding-limit-enabled? auf #t gesetzt ist.

Die Vorgabe ist '30'.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
dht-enabled?

Das DHT-Protokoll (http://bittorrent.org/beps/bep_0005.html) zum Einsatz einer verteilten Hashtabelle (Distributed Hash Table, DHT) zur Unterstützung trackerloser Torrents aktivieren.

Die Vorgabe ist '#t'.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
lpd-enabled?

Local Peer Discovery (https://en.wikipedia.org/wiki/Local_Peer_Discovery) (LPD) aktivieren, d.h. Netzwerkteilnehmer im lokalen Netz werden ermittelt, wodurch vielleicht weniger Daten über das öffentliche Internet gesendet werden müssen.

Vorgegeben ist '#f'.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
pex-enabled?

Peer Exchange (https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_exchange) (PEX) aktivieren, wodurch der Daemon weniger von externen Trackern abhängt und vielleicht schneller ist.

Die Vorgabe ist '#t'.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
utp-enabled?

Das Mikro-Transport-Protokoll (http://bittorrent.org/beps/bep_0029.html) (uTP) aktivieren, damit BitTorrent-Datenverkehr andere Netzwerknutzungen im lokalen Netzwerk weniger beeinträchtigt, die verfügbare Bandbreite aber möglichst voll ausgeschöpft wird.

Die Vorgabe ist '#t'.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
rpc-enabled?

Wenn es #t ist, wird die Fernsteuerung des Daemons über die Schnittstelle entfernter Prozeduraufrufe (Remote Procedure Call, RPC) zugelassen. Dadurch kann man ihn über seine Weboberfläche, über den Befehlszeilen-Client `transmission-remote` oder über ähnliche Werkzeuge steuern.

Die Vorgabe ist '#t'.

Zeichenkette [transmission-daemon-configuration-Parameter]
rpc-bind-address

Auf welcher IP-Adresse auf RPC-Verbindungen gelauscht wird. Benutzen Sie „0.0.0.0“, wenn auf allen verfügbaren IP-Adressen gelauscht werden soll.

Die Vorgabe ist ‘"0.0.0.0"’.

Portnummer rpc-port [transmission-daemon-configuration-Parameter]
Auf welchem Port auf RPC-Verbindungen gelauscht werden soll.

Die Vorgabe ist ‘9091’.

Zeichenkette rpc-url [transmission-daemon-configuration-Parameter]

Das Präfix für die Pfade in den URLs des RPC-Endpunkts.

Die Vorgabe ist ‘"/transmission/"’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
rpc-authentication-required?

Wenn es #t ist, müssen sich Clients bei der RPC-Schnittstelle authentifizieren (siehe **rpc-username** und **rpc-password**). Anzumerken ist, dass dann die Liste erlaubter Rechnernamen ignoriert wird (siehe **rpc-host-whitelist-enabled?**).

Vorgegeben ist ‘#f’.

Vielleicht-Zeichenkette [transmission-daemon-configuration-Parameter]
rpc-username

Welchen Benutzernamen Clients verwenden müssen, um über die RPC-Schnittstelle zugreifen zu dürfen, wenn **rpc-authentication-required?** auf #t gesetzt ist.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Transmissionpasswort [transmission-daemon-configuration-Parameter]
rpc-password

Welches Passwort Clients brauchen, um über die RPC-Schnittstelle zugreifen zu dürfen, wenn **rpc-authentication-required?** auf #t gesetzt ist. Es muss als Passwort-Hash im von Transmission-Clients erkannten Format angegeben werden. Kopieren Sie es entweder aus einer bestehenden **settings.json**-Datei oder lassen Sie es mit der Prozedur **transmission-password-hash** erzeugen.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
rpc-whitelist-enabled?

Wenn es #t ist, werden RPC-Anfragen nur dann akzeptiert, wenn sie von einer in **rpc-whitelist** angegebenen Adresse kommen.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Zeichenketten-Liste [transmission-daemon-configuration-Parameter]
rpc-whitelist

Die Liste der IP- und IPv6-Adressen, von denen RPC-Anfragen angenommen werden, wenn **rpc-whitelist-enabled?** auf #t gesetzt ist. Hierbei kann ‘*’ als Platzhalter verwendet werden.

Die Vorgabe ist ‘'("127.0.0.1" "::1")’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
rpc-host-whitelist-enabled?

Wenn es #t ist, werden RPC-Anfragen nur dann angenommen, wenn sie an einen Rechnernamen aus der Liste `rpc-host-whitelist` adressiert sind. Allerdings werden Anfragen an „localhost“ oder „localhost.“ oder eine numerische Adresse immer angenommen, egal was hier eingestellt ist.

Anzumerken ist, dass diese Funktionalität ignoriert wird, wenn `rpc-authentication-required?` auf #t gesetzt ist.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Zeichenketten-Liste [transmission-daemon-configuration-Parameter]
rpc-host-whitelist

Die Liste der Rechnernamen, auf die der RPC-Server reagiert, wenn `rpc-host-whitelist-enabled?` auf #t gesetzt ist.

Die Vorgabe ist ‘()’.

Meldungsstufe [transmission-daemon-configuration-Parameter]
message-level

Ab welcher Schwerestufe der Daemon Meldungen ins Protokoll (in `/var/log/transmission.log`) aufnimmt, entweder `none` (gar nicht), `error` (nur Fehler), `info` oder `debug`.

Die Vorgabe ist ‘info’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
start-added-torrents?

Wenn es #t ist, werden Torrents gestartet, sobald sie hinzugefügt wurden, ansonsten sind sie nach dem Hinzufügen im pausierten Zustand.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
script-torrent-done-enabled?

Wenn es #t ist, wird immer dann, wenn ein Torrent abgeschlossen wurde, das durch `script-torrent-done-filename` angegebene Skript aufgerufen.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Vielleicht-Dateiobjekt [transmission-daemon-configuration-Parameter]
script-torrent-done-filename

Ein Dateiname oder ein dateiartiges Objekt eines Skripts, das nach Abschluss eines Torrents aufgerufen werden soll, wenn `script-torrent-done-enabled?` auf #t gesetzt ist.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
scrape-paused-torrents-enabled?

Wenn es #t ist, wird der Daemon selbst dann auf Trackern nach einem Torrent suchen, wenn der Torrent pausiert ist.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [transmission-daemon-configuration-Parameter]
cache-size-mb

Wie viele Megabyte Speicher für den im Arbeitsspeicher liegenden Zwischenspeicher des Daemons reserviert werden sollen. Ein größerer Wert kann eine höhere Leistung bedeuten, indem weniger oft auf die Platte zugegriffen werden muss.

Die Vorgabe ist ‘4’.

Boolescher-Ausdruck [transmission-daemon-configuration-Parameter]
prefetch-enabled?

Wenn es #t ist, wird der Daemon versuchen, die Ein-/Ausgabeleistung zu verbessern, indem er dem Betriebssystem Hinweise gibt, auf welche Daten er wahrscheinlich als Nächstes zugreift, um den Anfragen anderer Netzwerkteilnehmer nachzukommen.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

11.10.17 Systemüberwachungsdienste

Darkstat-Dienst

Darkstat ist ein Netzwerkanalyseprogramm, das Pakete im Datenverkehr aufzeichnet, Statistiken zur Netzwerknutzung berechnet und über HTTP Berichte dazu bereitstellt.

darkstat-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für den darkstat-Dienst (<https://unix4lyfe.org/darkstat/>). Sein Wert muss ein darkstat-configuration-Verbundsobjekt sein, wie in diesem Beispiel:

```
(service darkstat-service-type
        (darkstat-configuration
            (interface "eno1")))
```

darkstat-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von darkstat repräsentiert.

package (Vorgabe: **darkstat**)

Welches darkstat-Paket verwendet werden soll.

interface

Datenverkehr an der angegebenen Netzwerkschnittstelle mitschneiden.

port (Vorgabe: “667”)

Bindet die Weboberfläche an den angegebenen Port.

bind-address (Vorgabe: “127.0.0.1”)

Bindet die Weboberfläche an die angegebene Adresse.

base (Vorgabe: “/”)

Geben Sie den Pfad der Basis-URL an. Das kann nützlich sein, wenn auf **darkstat** über einen inversen Proxy („Reverse Proxy“) zugegriffen wird.

Prometheus-Node-Exporter-Dienst

Der Prometheus-„Node-Exporter“ stellt Statistiken über Hardware und Betriebssystem für das Prometheus-Systemüberwachungssystem bereit, die vom Linux-Kernel geliefert werden. Dieser Dienst sollte auf allen physischen Netzwerknoten und virtuellen Maschinen installiert werden, für die eine Überwachung ihrer Statistiken gewünscht wird.

prometheus-node-exporter-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp für den „prometheus-node-exporter“-Dienst (https://github.com/prometheus/node_exporter/). Sein Wert muss ein prometheus-node-exporter-configuration-Verbundobjekt sein.
`(service prometheus-node-exporter-service-type)`

prometheus-node-exporter-configuration [Datentyp]
 Repräsentiert die Konfiguration von node_exporter.
`package (Vorgabe: go-github-com-prometheus-node-exporter)`
 Das Paket für den prometheus-node-exporter, was benutzt werden soll.
`web-listen-address (Vorgabe: ":9100")`
 Bindet die Weboberfläche an die angegebene Adresse.
`textfile-directory (Vorgabe: "/var/lib/prometheus/node-exporter")`
 In dieses Verzeichnis können maschinenspezifische Metriken exportiert werden. Hier hinein sollten Dateien mit Metriken im Textformat platziert werden, die die Dateiendung .prom haben.
`extra-options (Vorgabe: '())`
 Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die an den prometheus-node-exporter übergeben werden sollen.

vnStat-Netzwerkverkehrüberwachung

vnStat ist ein Programm zur Überwachung des Netzwerkverkehrs. Es benutzt die Statistiken, die der Kernel zu den Schnittstellen sammelt, statt den Verkehr mitzuschneiden. Dadurch wird das System selbst bei einer hohen Datenrate des Netzwerkverkehrs wenig belastet.

vnstat-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp für den Daemon von vnStat (<https://humdi.net/vnstat/>). Als Wert akzeptiert er eine vnstat-configuration.
 Das folgende Beispiel richtet den Dienst mit seinen Vorgabewerten ein:
`(service vnstat-service-type)`

vnstat-configuration [Datentyp]
 Verfügbare vnstat-configuration-Felder sind:
`package (Vorgabe: vnstat) (Typ: dateiartig)`
 Das vnstat-Paket.
`database-directory (Vorgabe: "/var/lib/vnstat") (Typ: Zeichenkette)`
 Gibt das Verzeichnis an, in dem die Datenbank gespeichert werden soll.
 Es muss ein vollständiger Pfad angegeben werden; ein „/“ am Ende ist freiwillig.

5-minute-hours (Vorgabe: 48) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie lange Dateneinträge mit einer fünf Minuten genauen Auflösung gespeichert bleiben. Hier legen Sie fest, für wie viele Stunden zurück Einträge gespeichert werden. Setzen Sie dies auf -1, damit Einträge unbegrenzt gespeichert bleiben, oder auf 0, damit keine Daten mit dieser Auflösung erfasst werden.

64bit-interface-counters (Vorgabe: -2) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie Zähler von Schnittstellen behandelt werden. Bei 1 wird für alle Schnittstellen angenommen, dass sie auf Kernel-Seite 64-Bit-Zähler benutzen; bei 0, dass sie 32-Bit-Zähler benutzen. Bei -1 wird die frühere Logik aus alten Versionen benutzt, nach der für Zählerwerte, die in 32 Bit passen, angenommen wird, dass der Zähler 32 Bit hat, und bei größeren wird ein 64-Bit-Zähler angenommen. Das kann zu falschen Ergebnissen führen, wenn ein 64-Bit-Zähler auf einen Wert zurückgesetzt wird, für den 32 Bits genügen. Setzen Sie dies auf -2, damit die Größe anhand von Kernel-Datenstrukturen automatisch erkannt wird.

always-add-new-interfaces? (Vorgabe: #t) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob neue Datenbankeinträge für Schnittstellen, die in der Datenbank noch fehlen, automatisch angelegt werden sollen, selbst wenn die Datenbank beim Starten des Daemons bereits existiert. Neue Datenbankeinträge werden außerdem angelegt, wenn der schon laufende Daemon neue Schnittstellen sieht. Die Pseudo-Schnittstellen ‘lo’, ‘lo0’ und ‘sit0’ werden dabei immer außen vor gelassen.

bandwidth-detection? (Vorgabe: #t) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob versucht werden soll, den Wert für *max-bandwidth* automatisch für jede beobachtete Schnittstelle zu finden. Hauptsächlich wird das nur bei Ethernet-Schnittstellen unterstützt. *max-bandwidth* wird notfalls benutzt, wenn die Erkennung fehlschlägt. Wenn die jeweilige Schnittstelle mit *max-BW* konfiguriert wurde, wird keine Erkennung dafür durchgeführt. In Linux ist die Erkennung bei tun-Schnittstellen abgeschaltet, weil der Linux-Kernel immer 10 Mbit meldet, egal was die echte Schnittstelle benutzt.

bandwidth-detection-interval (Vorgabe: 5) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

In wie viel Minuten Abstand die Erkennung möglicher Änderungen der *max-bandwidth* für jede Schnittstelle durchgeführt werden soll, wenn *bandwidth-detection* aktiv ist. Wenn Sie dies auf 0 setzen, deaktivieren Sie es. Wertebereich: ‘0’..‘30’

boot-variation (Vorgabe: 15) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie viele Sekunden Abweichung bei jeder Datenbankaktualisierung zwischen der vom Systemkernel gemeldeten Boot Time und der vorigen toleriert werden sollen. Wertebereich: ‘0’..‘300’

check-disk-space? (Vorgabe: #t) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob vor dem Schreiben der Datenbank geprüft werden soll, ob zumindest etwas Plattenplatz verfügbar ist.

create-directories? (Vorgabe: #t) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob Verzeichnisse erstellt werden sollen, wenn deren konfigurierter Pfad nicht existiert. Dazu gehört auch *database-directory*.

daemon-group (Typ: Vielleicht-Benutzergruppe)

Zu welcher Benutzergruppe der Daemon-Prozess wechseln soll, wenn er gestartet wird. Benutzen Sie `%unset-value`, wenn sich seine Gruppe nicht ändern soll.

daemon-user (Typ: Vielleicht-Benutzerkonto)

Zu welchem Benutzer der Daemon-Prozess wechseln soll, wenn er gestartet wird. Benutzen Sie `%unset-value`, wenn sich das Benutzerkonto nicht ändern soll.

daily-days (Vorgabe: 62) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie lange Dateneinträge mit einer tagesgenauen Auflösung gespeichert bleiben. Hier legen Sie fest, für wie viele Tage zurück Einträge gespeichert werden. Setzen Sie dies auf -1, damit Einträge unbegrenzt gespeichert bleiben, oder auf 0, damit keine Daten mit dieser Auflösung erfasst werden.

database-synchronous (Vorgabe: -1) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Ändert die Einstellung der „synchronous“-Option von SQLite, mit der Sie steuern, wie aufwendig sichergestellt wird, dass ein Schreiben der Datenbank auf die Platte vollzogen wurde, bevor andere Aktionen fortgeführt werden. Je höher der Wert, desto umfassender wird Datensicherheit gewährleistet, auf Kosten langsamerer Leistung. Für den Wert 0 wird das dem Dateisystem überlassen. Für -1 wird der Standardwert anhand der Einstellung *database-write-ahead-logging?* für den Datenbankmodus bestimmt. Siehe die Erklärungen in der SQLite-Dokumentation für Details zu den Werten von 1 bis 3. Wertebereich: '-1'..'3'

database-write-ahead-logging? (Vorgabe: #f) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob Aktionen auf der SQLite-Datenbank erst protokolliert werden sollen, bevor sie durchgeführt werden („Write-Ahead Logging“). Siehe die SQLite-Dokumentation für genauere Erklärungen. Beachten Sie, dass alte Versionen von SQLite dies bei Datenbanken nur mit Lesezugriff nicht unterstützen.

hourly-days (Vorgabe: 4) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie lange Dateneinträge mit einer stundengenauen Auflösung gespeichert bleiben. Hier legen Sie fest, für wie viele Tage zurück Einträge gespeichert werden. Setzen Sie dies auf -1, damit Einträge unbegrenzt gespeichert bleiben, oder auf 0, damit keine Daten mit dieser Auflösung erfasst werden.

log-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Gibt den Dateipfad mit Namen für die Protokolldatei an, wenn *use-logging* auf 1 gesetzt ist.

max-bandwidth (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Die maximale Bandbreite, gültig für alle Schnittstellen. Wenn der Verkehr über eine Schnittstelle diesen Wert überschreitet, wird davon ausgegangen, dass die Daten ungültig sind und sie werden abgelehnt. Setzen Sie dies auf 0, um die Funktion abzuschalten. Wertebereich: ‘0’..‘50000’

max-bw (Typ: Vielleicht-Assoziative-Liste)

Genau wie *max-bandwidth*, aber hiermit können Begrenzungen für einzelne Schnittstellen festgelegt werden. Anzugeben ist eine assoziative Liste von Schnittstellen als Zeichenketten auf ganzzahlige Werte. Zum Beispiel:

```
(max-bw `(("eth0" . 15000)
           ("ppp0" . 10000)))
```

bandwidth-detection? gilt auf allen Schnittstellen als abgeschaltet, wo *max-bw* konfiguriert wurde. Wertebereich: ‘0’..‘50000’

monthly-months (Vorgabe: 25) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie lange Dateneinträge mit einer monatsgenauen Auflösung gespeichert bleiben. Hier legen Sie fest, für wie viele Monate zurück Einträge gespeichert werden. Setzen Sie dies auf -1, damit Einträge unbegrenzt gespeichert bleiben, oder auf 0, damit keine Daten mit dieser Auflösung erfasst werden.

month-rotate (Vorgabe: 1) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

An welchem Tag im Monat ein neuer Monat beginnen soll. Normalerweise setzen Sie es auf 1, aber andere Werte sind möglich, etwa um monatlich abgerechneten Netzwerkverkehr zu überblicken, wenn der Abrechnungszeitraum nicht am Monatsersten beginnt. Zum Beispiel werden beim Wert 7 die Tage im Februar bis einschließlich 6. Februar noch zum Januar gezählt. Eine Änderung an dieser Einstellung bewirkt *keine* Neuberechnung bisheriger Daten. Wertebereich: ‘1’..‘28’

month-rotate-affects-years? (Vorgabe: #f) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob sich die Einstellung für *month-rotate* auch auf jährliche Daten auswirken soll. Dies ist nur von Bedeutung, wenn der Wert von *month-rotate* größer als eins ist.

offline-save-interval (Vorgabe: 30) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Mit wie vielen Minuten Abstand zwischengespeicherte Daten zu den Schnittstellen in die Datei gespeichert werden sollen, wenn alle beobachteten Schnittstellen vom Netz getrennt sind. Wertebereich: *save-interval*..‘60’

pid-file (Vorgabe: “/var/run/vnstatd.pid”) (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Gibt Pfad und Namen der PID-Datei an.

poll-interval (Vorgabe: 5) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Mit wie vielen Sekunden Abstand die Schnittstellen auf Statusveränderungen hin überprüft werden. Wertebereich: ‘2’..‘60’

rescan-database-on-save? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob neu hinzugefügte Schnittstellen automatisch aus der Datenbank erfasst werden und mit der Beobachtung begonnen werden soll. Es wird alle *save-interval* bzw. *offline-save-interval* Minuten neu geprüft, je nach momentanem Aktivitätsstatus.

save-interval (Vorgabe: 5) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Mit wie vielen Minuten Abstand zwischengespeicherte Daten zu den Schnittstellen in eine Datei gespeichert werden. Wertebereich: (*update-interval* / 60)..‘60’

save-on-status-change? (Vorgabe: #t) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob die zwischengespeicherten Daten zu den Schnittstellen außerdem in die Datei gespeichert werden sollen, wenn eine Statusveränderung bei einer Schnittstelle festgestellt wurde, d.h. wenn eine Schnittstelle vom Netz getrennt oder verbunden wird.

time-sync-wait (Vorgabe: 5) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie viele Minuten beim Starten des Daemons darauf gewartet werden soll, dass sich die Systemuhr abgleicht, wenn die letzte Datenbankaktualisierung in der Zukunft zu liegen scheint. Das kann für Systeme, die keine Echtzeituhr (engl. „real-time clock“, RTC) haben, nötig sein, wenn sie erst einige Zeit nach dem Hochfahren ihre Uhrzeit berichtigen. 0 = nicht warten. Wertebereich: ‘0’..‘60’

top-day-entries (Vorgabe: 20) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie lange Dateneinträge mit Spitzentagen gespeichert bleiben. Hier legen Sie fest, für wie viele Spitzentage Einträge gespeichert werden. Setzen Sie dies auf -1, damit Einträge unbegrenzt gespeichert bleiben, oder auf 0, damit keine Daten mit dieser Auflösung erfasst werden.

trafficless-entries? (Vorgabe: #t) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob Datenbankeinträge angelegt werden sollen, auch wenn kein Netzwerkverkehr während des entsprechenden Zeitabschnitts stattgefunden hat.

update-file-owner? (Vorgabe: #t) (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob der Besitz von Dateien beim Start des Daemon-Prozesses übertragen werden soll. Beim Start des Daemons wechseln lediglich die Datenbank, die Protokolldatei und die PID-Datei den Besitzer, wenn die Felder für Benutzer und Gruppe (*daemon-user* bzw. *daemon-group*) aktiviert sind und die Dateien den falschen Besitzer haben. Bei einer manuellen Erzeugung der Datenbank bewirkt diese Einstellung, dass der Besitzer des Datenbankverzeichnisses auch für sie eingetragen wird, wenn das Verzeichnis bereits existiert. Diese Einstellung bewirkt nur dann etwas, wenn der Prozess mit dem root-Benutzer oder mit **sudo** gestartet wird.

update-interval (Vorgabe: 20) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Mit wie vielen Sekunden Abstand die Daten zu den Schnittstellen aktualisiert werden. Wertebereich: *poll-interval*..‘300’

use-logging (Vorgabe: 2) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Ob eine Protokolldatei geschrieben werden soll. Akzeptierte Werte sind:
0 = deaktiviert, 1 = Protokolldatei und 2 = syslog.

use-utc? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob als Zeitzone UTC für alle Einträge genutzt werden soll. Wenn aktiviert, benutzen alle zur Datenbank hinzugefügten Einträge UTC, egal welche Zeitzone für das System eingestellt wurde. Wenn deaktiviert, wird die im System eingestellte Zeitzone benutzt. Eine Änderung an dieser Einstellung bewirkt keine Änderung bisheriger Daten.

yearly-years (Vorgabe: -1) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie lange Dateneinträge mit einer jahresgenauen Auflösung gespeichert bleiben. Hier legen Sie fest, für wie viele Jahre zurück Einträge gespeichert werden. Setzen Sie dies auf -1, damit Einträge unbegrenzt gespeichert bleiben, oder auf 0, damit keine Daten mit dieser Auflösung erfasst werden.

Zabbix-Server

Zabbix ist ein hochleistungsfähiges Überwachungssystem, mit dem Daten von vielen Quellen gesammelt in einer Web-Oberfläche zur Schau gestellt werden. Alarm- und Berichtsfunktionen sind eingebaut; auch gibt es Vorlagen für gängige Betriebssystemmetriken, unter anderem die Netzwerk- und Prozessorauslastung sowie den Plattenplatzverbrauch.

In diesem Diensttyp steckt das zentrale Überwachungssystem von Zabbix. Zudem brauchen Sie [zabbix-front-end], Seite 538, um Zabbix zu konfigurieren und Ergebnisse anzuzeigen, und vielleicht [zabbix-agent], Seite 537, auf den zu überwachenden Maschinen (auch andere Datenquellen werden unterstützt wie etwa [prometheus-node-exporter], Seite 530).

zabbix-server-service-type [Variable]

Der Diensttyp des Zabbix-Server-Dienstes. Sein Wert muss ein **zabbix-server-configuration**-Verbundsobjekt sein. Folgendes ist enthalten.

zabbix-server-configuration [Datentyp]

Verfügbare **zabbix-server-configuration**-Felder sind:

zabbix-server (Vorgabe: **zabbix-server**) (Typ: dateiartig)

Das zabbix-server-Paket.

user (Vorgabe: "zabbix") (Typ: Zeichenkette)

Das Benutzerkonto, mit dem der Zabbix-Server ausgeführt wird.

group (Vorgabe: "zabbix") (Typ: Zeichenkette)

Die Gruppe, mit der der Zabbix-Server ausgeführt wird.

db-host (Vorgabe: "127.0.0.1") (Typ: Zeichenkette)

Rechnername der Datenbank.

db-name (Vorgabe: "zabbix") (Typ: Zeichenkette)

Datenbankname.

db-user (Vorgabe: "zabbix") (Typ: Zeichenkette)

Benutzerkonto der Datenbank.

db-password (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Das Datenbankpasswort. Bitte benutzen Sie stattdessen **include-files** mit **DBPassword=SECRET** in einer angegebenen Datei.

db-port (Vorgabe: 5432) (Typ: Zahl)

Datenbank-Portnummer.

log-type (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Gibt an, wohin Protokollnachrichten geschrieben werden.

- **system** - Syslog.
- **file** - Die im **log-file**-Parameter angegebene Datei.
- **console** - Standardausgabe.

log-file (Vorgabe: "/var/log/zabbix/server.log") (Typ: Zeichenkette)

Protokolldateiname für den **file**-Parameter von **log-type**.

pid-file (Vorgabe: "/var/run/zabbix/zabbix_server.pid") (Typ: Zeichenkette)

Name der PID-Datei.

ssl-ca-location (Vorgabe: "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt") (Typ: Zeichenkette)

Der Ort mit den Dateien über die Zertifikatsautoritäten (Certificate Authorities, CAs) zur Prüfung der SSL-Serverzertifikate.

ssl-cert-location (Vorgabe: "/etc/ssl/certs") (Typ: Zeichenkette)

Der Ort mit den SSL-Client-Zertifikaten.

extra-options (Vorgabe: "") (Typ: Zusatzoptionen)

Zusätzliche Optionen werden an die Zabbix-Server-Konfigurationsdatei angehängt.

include-files (Vorgabe: '()') (Typ: Einzubindende-Dateien)

Sie können einzelne Dateien oder alle Dateien in einem Verzeichnis in die Konfigurationsdatei einbinden.

Zabbix-Agent

Der Zabbix-Agent sammelt Informationen über das laufende System zur Überwachung mit dem Zabbix-Server. Einige Überprüfungen sind von vornherein verfügbar; eigene können Sie über Benutzerparameter (<https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/config/items/userparameters>) hinzufügen.

zabbix-agent-service-type

[Variable]

Der Diensttyp des Zabbix-Agent-Dienstes. Sein Wert muss ein **zabbix-agent-configuration**-Verbundobjekt sein. Folgendes ist enthalten.

zabbix-agent-configuration

[Datentyp]

Verfügbare **zabbix-agent-configuration**-Felder sind:

zabbix-agent (Vorgabe: **zabbix-agentd**) (Typ: dateiartig)

Das zabbix-agent-Paket.

user (Vorgabe: "zabbix") (Typ: Zeichenkette)

Das Benutzerkonto, mit dem der Zabbix-Agent ausgeführt wird.

group (Vorgabe: "zabbix") (Typ: Zeichenkette)
 Die Gruppe, mit der der Zabbix-Agent ausgeführt wird.

hostname (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)
 Der eindeutige Rechnername in richtiger Groß-/Kleinschreibung, der für aktive Überprüfungen benötigt wird und dem im Server eingestellten Rechnernamen entsprechen muss.

log-type (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)
 Gibt an, wohin Protokollnachrichten geschrieben werden.

- **system** - Syslog.
- **file** - Die Datei aus dem **log-file**-Parameter.
- **console** - Standardausgabe.

log-file (Vorgabe: "/var/log/zabbix/agent.log") (Typ: Zeichenkette)
 Protokolldateiname für den **file**-Parameter von **log-type**.

pid-file (Vorgabe: "/var/run/zabbix/zabbix_agent.pid") (Typ: Zeichenkette)
 Name der PID-Datei.

server (Vorgabe: '("127.0.0.1")) (Typ: Liste)
 Die Liste der IP-Adressen, optional in CIDR-Notation angegeben, oder die Rechnernamen von Zabbix-Servern und Zabbix-Proxys. Eingehende Verbindungen werden nur dann angenommen, wenn sie von hier angegebenen Rechnern stammen.

server-active (Vorgabe: '("127.0.0.1")) (Typ: Liste)
 Die Liste aus IP:Port-Paaren (oder Rechnername:Port-Paaren) von Zabbix-Servern und Zabbix-Proxys für aktive Überprüfungen. Wenn kein Port angegeben wurde, wird der Vorgabeport benutzt. Wenn dieser Parameter *nicht* angegeben wird, werden aktive Überprüfungen deaktiviert.

extra-options (Vorgabe: "") (Typ: Zusatzoptionen)
 Zusätzliche Optionen werden an die Zabbix-Server-Konfigurationsdatei angehängt.

include-files (Vorgabe: '()) (Typ: Einzubindende-Dateien)
 Sie können einzelne Dateien oder alle Dateien in einem Verzeichnis in die Konfigurationsdatei einbinden.

Zabbix-Frontend

Mit dem Zabbix-Frontend wird eine Weboberfläche als Vordergrundsystem (*Frontend*) für Zabbix bereitgestellt. Es kann auch auf einer anderen Maschine als der Zabbix-Server laufen. Dieser Diensttyp beruht darauf, die Dienste für [PHP-FPM], Seite 569, und [NGINX], Seite 555, mit der nötigen Konfiguration zum Laden der Zabbix-Benutzeroberfläche zu erweitern.

zabbix-front-end-service-type [Variable]
 Dieser Diensttyp stellt das Zabbix-Web-Frontend als Vordergrundsystem zur Verfügung. Sein Wert muss ein **zabbix-front-end-configuration**-Verbundobjekt sein wie hier gezeigt.

zabbix-front-end-configuration	[Datentyp]
Verfügbare zabbix-front-end-configuration-Felder sind:	
zabbix-server (Vorgabe: <code>zabbix-server</code>) (Typ: dateiartig)	
Das zabbix-server-Paket, das benutzt werden soll.	
nginx (Vorgabe: '()) (Typ: Liste)	
Liste von [nginx-server-configuration], Seite 559-Blöcken für das Zabbix-Frontend. Wenn es leer gelassen wird, lässt die Vorgabeeinstellung auf Port 80 lauschen.	
db-host (Vorgabe: "localhost") (Typ: Zeichenkette)	
Rechnername der Datenbank.	
db-port (Vorgabe: 5432) (Typ: Zahl)	
Datenbank-Portnummer.	
db-name (Vorgabe: "zabbix") (Typ: Zeichenkette)	
Datenbankname.	
db-user (Vorgabe: "zabbix") (Typ: Zeichenkette)	
Benutzerkonto der Datenbank.	
db-password (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)	
Das Datenbankpasswort. Bitte benutzen Sie stattdessen db-secret-file .	
db-secret-file (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)	
Die Datei mit den Geheimnis-Informationen, die an die <code>zabbix.conf.php</code> -Datei angehängt wird. Diese Datei enthält Zugangsdaten für die Nutzung durch das Zabbix-Frontend. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sie manuell erzeugen.	
zabbix-host (Vorgabe: "localhost") (Typ: Zeichenkette)	
Zabbix-Server-Rechnername.	
zabbix-port (Vorgabe: 10051) (Typ: Zahl)	
Zabbix-Server-Port.	

11.10.18 Kerberos-Dienste

Das (`gnu services kerberos`)-Modul stellt Dienste zur Verfügung, die mit dem Authentifizierungsprotokoll Kerberos zu tun haben.

Krb5-Dienst

Programme, die eine Kerberos-Clientbibliothek benutzen, erwarten meist, dass sich eine Konfigurationsdatei in `/etc/krb5.conf` befindet. Dieser Dienst erzeugt eine solche Datei aus einer Definition, die in der Betriebssystemdeklaration angegebenen wurde. Durch ihn wird kein Daemon gestartet.

Keine „Schlüsseltabellen“-Dateien werden durch diesen Dienst zur Verfügung gestellt – Sie müssen sie ausdrücklich selbst anlegen. Dieser Dienst funktioniert bekanntermaßen mit der MIT-Clientbibliothek `mit-krb5`. Andere Implementierungen wurden nicht getestet.

krb5-service-type [Variable]
 Ein Diensttyp für Kerberos-5-Clients.

Hier ist ein Beispiel, wie man ihn benutzt:

```
(service krb5-service-type
  (krb5-configuration
    (default-realm "EXAMPLE.COM")
    (allow-weak-crypto? #t)
    (realms (list
      (krb5-realm
        (name "EXAMPLE.COM")
        (admin-server "groucho.example.com")
        (kdc "karl.example.com")))
      (krb5-realm
        (name "ARGRX.EDU")
        (admin-server "kerb-admin.argrx.edu")
        (kdc "keys.argrx.edu"))))))
```

Dieses Beispiel stellt eine Client-Konfiguration für Kerberos 5 zur Verfügung, mit der:

- Zwei Administrationsbereiche erkannt werden, nämlich: „EXAMPLE.COM“ und „ARGRX.EDU“, die beide verschiedene Administrationsserver und Schlüsselverteilungszentren haben,
- als Vorgabe der Administrationsbereich „EXAMPLE.COM“ verwendet wird, falls der Administrationsbereich von Clients nicht ausdrücklich angegeben wurde, und
- auch Dienste angenommen werden, die nur Verschlüsselungstypen unterstützen, die bekanntermaßen schwach sind.

Die Typen `krb5-realm` und `krb5-configuration` haben viele Felder. Hier werden nur die am häufigsten benutzten beschrieben. Eine vollständige Liste und jeweils detailliertere Erklärungen finden Sie in der Dokumentation von `krb5.conf` vom MIT.

krb5-realm [Datentyp]

name Dieses Feld enthält eine Zeichenkette, die den Namen des Administrationsbereichs bezeichnet. Üblich ist, den vollständigen DNS-Namen („Fully Qualified DNS Name“) Ihrer Organisation nur in Großbuchstaben zu benutzen.

admin-server Dieses Feld enthält eine Zeichenkette, die den Rechner benennt, auf dem der Administrationsserver läuft.

kdc Dieses Feld enthält eine Zeichenkette, die das Schlüsselverteilungszentrum für den Administrationsbereich angibt.

krb5-configuration [Datentyp]

allow-weak-crypto? (Vorgabe: `#f`) Wenn diese Option auf `#t` gesetzt ist, werden auch Dienste akzeptiert, die nur Verschlüsselungsalgorithmen anbieten, die bekanntermaßen schwach sind.

default-realm (Vorgabe: #f)

Dieses Feld sollte eine Zeichenkette enthalten, die den voreingestellten Kerberos-Administrationsbereich für den Client angibt. Sie sollten in diesem Feld den Namen Ihres Kerberos-Administrationsbereichs eintragen. Wenn der Wert **#f** ist, dann muss ein Administrationsbereich mit jedem Kerberos-Prinzipal zusammen angegeben werden, wenn Programme wie **kinit** aufgerufen werden.

realms

Hierin sollte eine nichtleere Liste von je einem **krb5-realm**-Objekt pro Administrationsbereich stehen, auf den Clients zugreifen können. Normalerweise hat einer davon ein **name**-Feld, das mit dem **default-realm**-Feld übereinstimmt.

PAM-krb5-Dienst

Der **pam-krb5**-Dienst ermöglicht es, bei der Anmeldung und Passwortverwaltung Benutzer über Kerberos zu authentifizieren. Sie brauchen diesen Dienst, damit Anwendungen, die PAM benutzen können, Nutzer über Kerberos authentifizieren können.

pam-krb5-service-type

[Variable]

Ein Diensttyp für das PAM-Modul zu Kerberos 5.

pam-krb5-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des PAM-Moduls für Kerberos 5 repräsentiert. Dieser Typ hat die folgenden Parameter:

pam-krb5 (Vorgabe: pam-krb5)

Das pam-krb5-Paket, das benutzt werden soll.

minimum-uid (Vorgabe: 1000)

Der kleinste Benutzeridentifikator (UID), für den Authentifizierung über Kerberos versucht werden soll. Lokale Benutzerkonten mit niedrigeren Zahlwerten können sich nicht authentisieren und bekommen dazu keine Meldung angezeigt.

11.10.19 LDAP-Dienste

Authentisierung per LDAP mit nslcd

Das Modul (**gnu services authentication**) stellt den Diensttyp **nslcd-service-type** zur Verfügung, mit dem sich Benutzer gegenüber einem LDAP-Server authentisieren können. Sie möchten dabei wahrscheinlich nicht nur den Dienst konfigurieren, sondern auch **ldap** als einen Namensdienst („Name Service“) für den Name Service Switch hinzufügen. Siehe Abschnitt 11.13 [Name Service Switch], Seite 751, für Details.

Hier ist ein Beispiel für eine einfache Betriebssystemdeklaration mit einer der Vorgabe entsprechenden Konfiguration des **nslcd-service-type** und einer Konfiguration des Name Service Switch, die den **ldap**-Namensdienst zuletzt prüft:

```
(use-service-modules authentication)
(use-modules (gnu system nss))
...
(operating-system
```

```

...
(services
 (cons*
  (service nslcd-service-type)
  (service dhcp-client-service-type)
  %base-services))
(name-service-switch
 (let ((services (list (name-service (name "db"))
                        (name-service (name "files"))
                        (name-service (name "ldap")))))
  (name-service-switch
   (inherit %mdns-host-lookup-nss)
   (password services)
   (shadow services)
   (group services)
   (netgroup services)
   (gshadow services))))))

```

Verfügbare `nslcd-configuration`-Felder sind:

„package“ nss-pam-ldapd [nslcd-configuration-Parameter]
Das `nss-pam-ldapd`-Paket, was benutzt werden soll.

Vielleicht-Zahl threads [nslcd-configuration-Parameter]
Die Anzahl zu startender Threads, die Anfragen bearbeiten und LDAP-Abfragen durchführen können. Jeder Thread öffnet eine separate Verbindung zum LDAP-Server. Die Vorgabe ist, 5 Threads zu starten.
Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Zeichenkette uid [nslcd-configuration-Parameter]
Gibt den Benutzeridentifikator an, unter dem der Daemon ausgeführt werden soll.
Die Vorgabe ist “`nslcd`”.

Zeichenkette gid [nslcd-configuration-Parameter]
Gibt den Gruppenidentifikator an, unter dem der Daemon ausgeführt werden soll.
Die Vorgabe ist “`nslcd`”.

Protokolleinstellung log [nslcd-configuration-Parameter]
Diese Einstellung steuert über eine Liste aus SCHEMA und STUFE, wie protokolliert wird. Als SCHEMA-Argument darf entweder eines der Symbole ‘none’ (keines) oder ‘syslog’ angegeben werden oder ein absoluter Dateiname. Das Argument STUFE ist optional und legt die Protokollierungsstufe fest. Die Protokollierungsstufe kann als eines der folgenden Symbole angegeben werden: ‘crit’ (kritisch), ‘error’ (Fehler), ‘warning’ (Warnung), ‘notice’ (Benachrichtigung), ‘info’ (Information) oder ‘debug’ (Fehlersuche). Alle Mitteilungen mit der angegebenen Protokollierungsstufe oder einer höheren werden protokolliert.

Die Vorgabe ist ‘‘(/var/log/nslcd” info)’.

Liste uri [nsLCD-configuration-Parameter]

Die Liste der LDAP-Server-URIs. Normalerweise wird nur der erste Server benutzt; nachfolgende Server dienen als Ersatz.

Die Vorgabe ist '("ldap://localhost:389/")'.

Vielleicht-Zeichenkette ldap-version [nsLCD-configuration-Parameter]

Die zu benutzende Version des LDAP-Protokolls. Nach Vorgabe wird die höchste Version benutzt, die von der LDAP-Bibliothek unterstützt wird.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette binddn [nsLCD-configuration-Parameter]

Gibt den „Distinguished Name“ an, der an den Verzeichnisserver („Directory Server“) gebunden wird, um Einträge aufzulösen. Nach Vorgabe wird anonym gebunden.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette bindpw [nsLCD-configuration-Parameter]

Gibt die Zugangsinformationen an, mit denen gebunden wird. Diese Einstellung ist nur dann wirksam, wenn sie mit binddn benutzt wird.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette rootpwmoddn [nsLCD-configuration-Parameter]

Gibt den „Distinguished Name“ an, der benutzt wird, wenn der Administratornutzer „root“ versucht, das Passwort eines Benutzers mit Hilfe des PAM-Moduls zu verändern.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette rootpwmopw [nsLCD-configuration-Parameter]

Gibt die Zugangsinformationen an, die benutzt werden, wenn der Administratornutzer „root“ versucht, das Passwort eines Benutzers zu verändern. Diese Einstellung ist nur dann wirksam, wenn sie mit rootpwmoddn benutzt wird.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette sasl-mech [nsLCD-configuration-Parameter]

Gibt an, welcher SASL-Mechanismus benutzt werden soll, um Authentifizierung über SASL durchzuführen.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette sasl-realm [nsLCD-configuration-Parameter]

Gibt den SASL-Administrationsbereich an, um Authentifizierungen über SASL durchzuführen.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette sasl-authcid [nsLCD-configuration-Parameter]

Gibt die Authentisierungsidentität an, um Authentifizierungen über SASL durchzuführen.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette sasl-authzid [nsLCD-configuration-Parameter]
 Gibt die Autorisierungsidentität an, um Authentifizierungen über SASL durchzuführen.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck sasl-canonicalize? [nsLCD-configuration-Parameter]

Legt fest, ob der kanonische Rechnername („Hostname“) des LDAP-Servers ermittelt werden soll. Wenn ja, wird die LDAP-Bibliothek eine inverse Auflösung („Reverse Lookup“) des Rechnernamens durchführen. Die Vorgabe ist, es der LDAP-Bibliothek zu überlassen, ob eine solche Überprüfung durchgeführt wird.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette krb5-ccname [nsLCD-configuration-Parameter]

Legt den Namen für den Zwischenspeicher der GSS-API-Kerberos-Zugangsdaten fest.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Zeichenkette base [nsLCD-configuration-Parameter]

Basis für die Verzeichnissuche.

Vorgegeben ist ‘"dc=example,dc=com"’.

Suchbereichs-Einstellung scope [nsLCD-configuration-Parameter]

Legt den Suchbereich fest als subtree (Teilbaum), onlevel (eine Ebene), base (Basis) oder children (Kinder). Die Vorgabe für den Suchbereich ist subtree; base ist fast nie geeignet für Namensdienstauflösungen; children wird nicht auf allen Servern unterstützt.

Die Vorgabe ist ‘‘(subtree)’’.

Vielleicht-Deref-Einstellung deref [nsLCD-configuration-Parameter]

Legt die Richtlinie für das Dereferenzieren von Alias-Namen fest. Die vorgegebene Richtlinie ist, Alias-Namen niemals zu dereferenzieren.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck referrals [nsLCD-configuration-Parameter]

Gibt an, ob Verweise („Referrals“) automatisch verfolgt werden sollen. Das vorgegebene Verhalten ist, sie zu verfolgen.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Liste-von-Abbildungseinträgen maps [nsLCD-configuration-Parameter]

Diese Option ermöglicht es, eigene Attribute bei der Auflösung anstelle der vorgegebenen RFC-2307-Attribute zu verwenden. Es ist eine Liste von Abbildungen („Maps“), von denen jede aus dem Namen der Abbildung, dem abzubildenden RFC-2307-Attribut und einem Anfrageausdruck besteht, mit dem es anhand des Verzeichnisses aufgelöst wird.

Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Liste-von-Filtereinträgen filters [nslcd-configuration-Parameter]

Eine Liste von Filtern, von denen jeder aus dem Namen einer Abbildung, auf die sich der Filter auswirkt, und einem LDAP-Suchfilter-Ausdruck besteht.

Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Vielleicht-Zahl bind-timelimit [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt die Zeitbeschränkung in Sekunden an, wie lange eine Verbindung zum Verzeichnisserver dauern darf. Die Vorgabe ist 10 Sekunden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zahl timelimit [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt die Zeitbeschränkung (in Sekunden) an, wie lange auf eine Antwort vom LDAP-Server gewartet wird. Ein Wert von null, was die Vorgabe ist, bewirkt, dass beliebig lange gewartet wird, bis Suchen abgeschlossen sind.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zahl idle-timelimit [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt an, wie lange bei Inaktivität gewartet wird (in Sekunden), bis die Verbindung zum LDAP-Server geschlossen wird. Die Vorgabe ist, dass es zu keiner Zeitüberschreitung bei Verbindungen kommen kann.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zahl reconnect-sleepetime [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt die Anzahl an Sekunden an, wie lange „schlafend“ gewartet wird, wenn zu *keinem* LDAP-Server eine Verbindung hergestellt werden kann. Die Vorgabe ist, zwischen dem ersten Fehlversuch und dem ersten neuen Versuch 1 Sekunde zu warten.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zahl reconnect-retrytime [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt an, nach wie viel Zeit der LDAP-Server als dauerhaft nicht verfügbar angesehen wird. Sobald dieser Fall eintritt, wird eine Verbindungsaufnahme nur noch einmal pro weiterem Ablauf dieser Zeitperiode versucht. Der Vorgabewert beträgt 10 Sekunden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-SSL-Einstellung ssl [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt an, ob SSL/TLS benutzt werden soll oder nicht (die Vorgabe ist, es *nicht* zu benutzen). Wenn ‘start-tls’ angegeben wird, dann wird StartTLS statt schlichtem LDAP über SSL benutzt.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-„tls-reqcert“-Einstellung [nslcd-configuration-Parameter]**tls-reqcert**

Gibt an, welche Überprüfungen auf einem vom Server empfangenen Zertifikat durchgeführt werden sollen. Die Bedeutung der Werte wird auf der Handbuchseite zu ldap.conf(5) beschrieben.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette tls-cacertdir [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt das Verzeichnis an, das X.509-Zertifikate zur Authentifikation von Kommunikationspartnern enthält. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn Sie GnuTLS benutzen lassen.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette tls-cacertfile [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt den Dateipfad zu dem X.509-Zertifikat zur Authentifikation von Kommunikationspartnern an.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette tls-randfile [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt den Pfad zu einer Entropiequelle an. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn Sie GnuTLS benutzen lassen.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette tls-ciphers [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt als eine Zeichenkette an, welche Ciphers für TLS benutzt werden sollen.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette tls-cert [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt den Pfad zu der Datei an, die das lokale Zertifikat zur TLS-Authentisierung als Client enthält.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette tls-key [nslcd-configuration-Parameter]

Gibt den Pfad zu der Datei an, die den privaten Schlüssel zur TLS-Authentisierung als Client enthält.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zahl pagesize [nslcd-configuration-Parameter]

Geben Sie hier eine Zahl größer als 0 an, um beim LDAP-Server Seitenweise Antworten anzufordern, entsprechend RFC2696. Die Vorgabe (0) fordert alle Ergebnisse auf einmal an.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-„ignore-users“-Einstellung [nslcd-configuration-Parameter]

nss-initgroups-ignoreusers

Diese Einstellung verhindert, dass für die angegebenen Benutzer die Gruppenmitgliedschaft über LDAP aufgelöst wird. Alternativ kann der Wert ‘all-local’ verwendet werden. Für diesen Wert erzeugt nslcd eine vollständige Liste aller Nicht-LDAP-Benutzer, wenn es startet.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zahl nss-min-uid [nslcd-configuration-Parameter]

Diese Einstellung lässt sicherstellen, dass LDAP-Benutzer, deren numerischer Benutzeridentifikator kleiner als der angegebene Wert ist, ignoriert werden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zahl nss-uid-offset [nslcd-configuration-Parameter]

Diese Einstellung gibt einen Versatz an, der auf den numerischen Benutzeridentifikator jedes LDAP-Nutzers aufaddiert wird. Damit können Konflikte zwischen den Benutzeridentifikatoren lokaler Benutzerkonten und LDAP vermieden werden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zahl nss-gid-offset [nslcd-configuration-Parameter]

Diese Einstellung gibt einen Versatz an, der auf den numerischen Gruppenidentifikator jedes LDAP-Nutzers aufaddiert wird. Damit können Konflikte zwischen den Gruppenidentifikatoren lokaler Gruppen und LDAP vermieden werden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck [nslcd-configuration-Parameter]**nss-nested-groups**

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können die Attribute einer Gruppe auch wieder Verweise auf eine andere Gruppe sein. Attribute darin verschachtelter („nested“) Gruppen werden für die Gruppe auf höherer Ebene ebenfalls zurückgeliefert und Elterngruppen werden zurückgeliefert, wenn nach den Gruppen eines bestimmten Nutzers gesucht wird. Die Vorgabe ist, keine zusätzlichen Suchen nach verschachtelten Gruppen durchzuführen.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck [nslcd-configuration-Parameter]**nss-getrent-skipmembers**

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Liste der Gruppenmitglieder beim Auflösen von Gruppen nicht angefragt. Zu welchen Gruppen ein Benutzer gehört, kann weiterhin angefragt werden, damit dem Benutzer bei der Anmeldung wahrscheinlich dennoch die richtigen Gruppen zugeordnet werden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck [nslcd-configuration-Parameter]**nss-disable-enumeration**

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, scheitern Funktionen, die alle Benutzer-/Gruppeneinträge aus dem Verzeichnis zu laden versuchen. Dadurch kann die Auslastung von LDAP-Servern wesentlich reduziert werden, wenn es eine große Anzahl von Benutzern und/oder Gruppen gibt. Diese Einstellung wird für die meisten Konfigurationen *nicht* empfohlen.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette validnames [nslcd-configuration-Parameter]

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, wie Benutzer- und Gruppennamen vom System geprüft werden. Das angegebene Muster wird zur Prüfung aller Benutzer- und Gruppennamen benutzt, die über LDAP angefragt und zurückgeliefert werden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck [nsLCD-configuration-Parameter]
ignorecase

Hiermit wird festgelegt, ob bei Suchen nach passenden Einträgen *nicht* auf Groß- und Kleinschreibung geachtet wird. Wenn Sie dies aktivieren, könnte es zu Sicherheitslücken kommen, mit denen Autorisierungen umgangen („Authorization Bypass“) oder der nsCD-Zwischenspeicher vergiftet werden kann („Cache Poisoning“), was gezielte Überlastungen ermöglichen würde („Denial of Service“).

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck [nsLCD-configuration-Parameter]
pam-authc-ppolicy

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob Passwortrichtliniensteuerung vom LDAP-Server angefragt und behandelt wird, wenn Nutzer authentifiziert werden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette [nsLCD-configuration-Parameter]
pam-authc-search

Nach Vorgabe führt nsLCD eine LDAP-Suche nach jeder BIND-Operation (zur Authentisierung) durch, um sicherzustellen, dass die BIND-Operation erfolgreich durchgeführt wurde. Die vorgegebene Suche ist eine einfache Überprüfung, ob der DN eines Benutzers existiert. Hier kann ein Suchfilter angegeben werden, der stattdessen benutzt werden soll. Er sollte mindestens einen Eintrag liefern.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette [nsLCD-configuration-Parameter]
pam-authz-search

Diese Einstellung ermöglicht flexible Feineinstellungen an der durchzuführenden Autorisierungsprüfung. Der angegebene Suchfilter wird ausgeführt, woraufhin Zugriff gewährt wird, wenn mindestens ein Eintrag passt, andernfalls wird der Zugriff verweigert.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Zeichenkette [nsLCD-configuration-Parameter]
pam-password-prohibit-message

Wenn diese Einstellung festgelegt wurde, werden Passwortänderungen über pam_ldap abgelehnt und dem Anwender wird stattdessen die festgelegte Nachricht gezeigt. Die Nachricht kann benutzt werden, um den Anwender auf alternative Methoden aufmerksam zu machen, wie er sein Passwort ändern kann.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Liste pam-services [nsLCD-configuration-Parameter]

Die Liste der PAM-Dienstnamen, für die eine LDAP-Authentisierung als ausreichend gilt.

Die Vorgabe ist ‘()’.

LDAP-Verzeichnis-Server

Das Modul (`gnus services ldap`) stellt den Diensttyp `directory-server-service-type` zur Verfügung, mit dem eine Instanz eines LDAP-Servers gestartet werden kann.

Hier sehen Sie eine Beispielkonfiguration für den `directory-server-service-type`:

```
(use-service-modules ldap)

...
(operating-system
  ...
(services
  (cons
    (service directory-server-service-type
      (directory-server-instance-configuration
        (slapd
          (slapd-configuration
            (root-password "{PBKDF2_SHA256}AAAgAG...ABSOLUTELYSECRET")))))
      %base-services)))
```

Das `root-password` sollte mit dem Hilfsprogramm `pwdhash` erzeugt werden, das im Paket `389-ds-base` enthalten ist.

Beachten Sie, dass sich Änderungen an der Konfiguration des Verzeichnis-Servers *nicht* auf bestehende Instanzen auswirken. Die Server-Daten werden Sie manuell sichern und wiederherstellen müssen. Nur neue Instanzen eines Verzeichnis-Servers werden beim Rekonfigurieren des Systems erzeugt.

directory-server-instance-configuration [Datentyp]

Verfügbare `directory-server-instance-configuration`-Felder sind:

package (Vorgabe: `389-ds-base`) (Typ: dateiartig)
Das `389-ds-base`-Paket.

config-version (Vorgabe: 2) (Typ: Zahl)
Gibt die Version des Formats der Konfigurationsdatei an. Wenn Sie eine INF-Datei mit `dscreate` benutzen möchten, muss dieser Parameter auf 2 stehen.

full-machine-name (Vorgabe: "localhost") (Typ: Zeichenkette)
Setzt den vollständigen Rechnernamen (FQDN) für das System.

selinux (Vorgabe: #false) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
Ob SELinux bei der Installation dieser Instanz erkannt und berücksichtigt werden soll. Wenn es auf `#true` gesetzt ist, wird durch `dscreate` automatisch festgestellt, ob SELinux aktiviert ist.

strict-host-checking (Vorgabe: #true) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
Gibt vor, ob durch den Server geprüft werden soll, dass die Einträge im Parameter `full-machine-name` in beide Richtungen stimmen. Bei der Installation dieser Instanz mit GSSAPI-Authentifizierung hinter einer Lastverteilung (load balancer) sollten Sie diesen Parameter auf `#false` setzen.

systemd (Vorgabe: `#false`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob Funktionen für die systemd-Plattform bereitgestellt werden sollen. Wenn dies auf `#true` gesetzt ist, wird durch `dscreate` automatisch festgestellt, ob systemd installiert ist.

slapd (Typ: „slapd-configuration“)

Konfiguration von slapd.

slapd-configuration

[Datentyp]

Verfügbare `slapd-configuration`-Felder sind:

instance-name (Vorgabe: "localhost") (Typ: Zeichenkette)

Legt den Namen der Instanz fest. Sie können sich auf diesen Wert in anderen Parametern dieser INF-Datei beziehen, indem Sie die Variable `{instance_name}` benutzen. Beachten Sie, dass dieser Name nach der Installation *nicht* mehr geändert werden kann!

user (Vorgabe: "dirsrv") (Typ: Zeichenkette)

Legt den Benutzernamen fest, den der `ns-slapd`-Prozess nach dem Starten des Dienstes benutzen wird.

group (Vorgabe: "dirsrv") (Typ: Zeichenkette)

Legt den Gruppennamen fest, den der `ns-slapd`-Prozess nach dem Starten des Dienstes benutzen wird.

port (Vorgabe: 389) (Typ: Zahl)

Setzt den TCP-Port, den die Instanz für LDAP-Verbindungen gebraucht.

secure-port (Vorgabe: 636) (Typ: Zahl)

Setzt den TCP-Port, den die Instanz für TLS-gesicherte LDAP-Verbindungen gebraucht (LDAPS).

root-dn (Vorgabe: "cn=Directory Manager") (Typ: Zeichenkette)

Setzt den „Distinguished Name“ (DN) des Administratorkontos auf dieser Instanz.

root-password (Vorgabe: "{invalid}YOU-SHOULD-CHANGE-THIS") (Typ: Zeichenkette)

Setzt das Passwort des im Parameter `root-dn` festgelegten Kontos. Sie können für diesen Parameter entweder ein Passwort im Klartext angeben, welches `dscreate` dann bei der Installation zu einem Hash machen wird, oder Sie geben eine Zeichenkette "`{algorithm}Hash`" an, wie das Werkzeug `pwdhash` eine liefert. Beachten Sie, dass das Angeben eines Klartextpassworts ein Sicherheitsrisiko darstellt, wenn

unprivilegierte Nutzer die Möglichkeit haben, auf diese INF-Datei zuzugreifen!

self-sign-cert (Vorgabe: #true) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Legt fest, ob bei der Einrichtung ein selbstsigniertes Zertifikat erzeugt werden und TLS-Verschlüsselung aktiviert werden soll. Das ist ungeeignet für den Einsatz in Produktivsystemen und macht es Administratoren lediglich möglich, von der Installation an TLS zu benutzen. Sie können das selbstsignierte Zertifikat durch ein von einer Zertifikatsautorität ausgestelltes ersetzen.

self-sign-cert-valid-months (Vorgabe: 24) (Typ: Zahl)
 Legt die Anzahl der Monate fest, für die das ausgestellte selbstsignierte Zertifikat gültig sein soll.

backup-dir (Vorgabe:
 "/var/lib/dirsrv/slapd-{instance_name}/bak") (Typ:
 Zeichenkette)
 In welchem Verzeichnis man Sicherungskopien dieser Instanz ablegt.

cert-dir (Vorgabe: "/etc/dirsrv/slapd-{instance_name}")
 (Typ: Zeichenkette)
 In welchem Verzeichnis die Datenbank für Network Security Services (NSS) dieser Instanz liegt.

config-dir (Vorgabe: "/etc/dirsrv/slapd-{instance_name}")
 (Typ: Zeichenkette)
 In welchem Verzeichnis die Konfiguration dieser Instanz gespeichert wird.

db-dir (Vorgabe:
 "/var/lib/dirsrv/slapd-{instance_name}/db") (Typ:
 Zeichenkette)
 In welchem Verzeichnis die Datenbank dieser Instanz gespeichert wird.

initconfig-dir (Vorgabe: "/etc/dirsrv/registry") (Typ:
 Zeichenkette)
 Setzt, wo bei diesem Betriebssystem das Verzeichnis mit rc-Konfigurationsdateien ist.

ldif-dir (Vorgabe:
 "/var/lib/dirsrv/slapd-{instance_name}/ldif") (Typ:
 Zeichenkette)
 In welchem Verzeichnis für diese Instanz LDIF-Dateien exportiert und importiert werden.

lock-dir (Vorgabe:
 "/var/lock/dirsrv/slapd-{instance_name}") (Typ:
 Zeichenkette)
 In welchem Verzeichnis diese Instanz sperren ablegt.

log-dir (Vorgabe: "/var/log/dirsrv/slapd-{instance_name}") (Typ: Zeichenkette)
 In welchem Verzeichnis diese Instanz Protokolle speichert.

run-dir (Vorgabe: "/run/dirsrv") (Typ: Zeichenkette)
 Legt das Verzeichnis für die PID dieser Instanz fest.

schema-dir (Vorgabe: "/etc/dirsrv/slapd-{instance_name}/schema") (Typ: Zeichenkette)
 In welchem Verzeichnis Schemata dieser Instanz liegen.

tmp-dir (Vorgabe: "/tmp") (Typ: Zeichenkette)
 In welchem Verzeichnis temporäre Dateien dieser Instanz liegen werden.

backend-userroot (Typ: „backend-userroot-configuration“)
 Konfiguration für das userroot-Hintergrundsystem.

backend-userroot-configuration [Datentyp]
 Verfügbare **backend-userroot-configuration**-Felder sind:

create-suffix-entry? (Vorgabe: #false) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Setzen Sie diesen Parameter auf #true, damit ein generischer Wurzeleintrag für das Suffix in der Datenbank erzeugt wird.

require-index? (Vorgabe: #false) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Setzen Sie diesen Parameter auf #true, damit Suchen ohne Index in der Datenbank verweigert werden.

sample-entries (Vorgabe: "no") (Typ: Zeichenkette)
 Setzen Sie diesen Parameter auf "yes", damit die neueste Version von Beispieleinträgen zur Datenbank hinzugefügt werden, oder geben Sie "001003006" an für die Beispieleinträge der Version 1.3.6. Verwenden Sie diese Option zum Beispiel zum Testen.

suffix (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Legt das Wurzelsuffix in dieser Datenbank fest. Wenn Sie kein Suffixattribut festlegen, wird beim Installationsprozess kein Hintergrundsystem/Suffix angelegt. Sie können auch mehrere Hintergrundsystem/Suffix-Werte angeben, indem Sie diesen Abschnitt wiederholt angeben.

11.10.20 Web-Dienste

Das Modul (`gnu services web`) stellt den Apache-HTTP-Server, den nginx-Webserver und auch einen fastcgi-Wrapperdienst bereit.

Apache-HTTP-Server

httpd-service-type [Variable]

Diensttyp für den Apache-HTTP-Server (<https://httpd.apache.org/>) `httpd`. Der Wert dieses Diensttyps ist ein `httpd-configuration`-Verbund.

Es folgt ein einfaches Beispiel der Konfiguration.

```
(service httpd-service-type
  (httpd-configuration
    (config
      (httpd-config-file
        (server-name "www.example.com")
        (document-root "/srv/http/www.example.com")))))
```

Andere Dienste können den `httpd-service-type` auch erweitern, um etwas zur Konfiguration hinzuzufügen.

```
(simple-service 'www.example.com-server httpd-service-type
  (list
    (httpd-virtualhost
      "*:80"
      (list (string-join '("ServerName www.example.com"
                           "DocumentRoot /srv/http/www.example.com"
                           "\n")))))
```

Nun folgt eine Beschreibung der Verbundstypen `httpd-configuration`, `httpd-module`, `httpd-config-file` und `httpd-virtualhost`.

httpd-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des `httpd`-Dienstes.

package (Vorgabe: `httpd`)

Das zu benutzende `httpd`-Paket.

pid-file (Vorgabe: `"/var/run/httpd"`)

Die vom Shepherd-Dienst benutzte PID-Datei.

config (Vorgabe: `(httpd-config-file)`)

Die vom `httpd`-Dienst zu benutzende Konfigurationsdatei. Vorgegeben ist ein `httpd-config-file`-Verbundobjekt, aber als Wert kann auch ein anderer G-Ausdruck benutzt werden, der eine Datei erzeugt, zum Beispiel ein `plain-file`. Es kann auch eine Datei außerhalb des Stores mit einer Zeichenkette angegeben werden.

httpd-module [Datentyp]

Dieser Datentyp steht für ein Modul des `httpd`-Dienstes.

name Der Name des Moduls.

file Die Datei, in der das Modul steht. Sie kann relativ zum benutzten `httpd`-Paket oder als absoluter Pfad einer Datei oder als ein G-Ausdruck für eine Datei im Store angegeben werden, zum Beispiel `(file-append mod-wsgi "/modules/mod_wsgi.so")`.

%default-`httpd-modules` [Variable]
 Eine vorgegebene Liste von `httpd-module`-Objekten.

httpd-config-file [Datentyp]
 Dieser Datentyp repräsentiert eine Konfigurationsdatei für den `httpd`-Dienst.

modules (Vorgabe: `%default-httpd-modules)`

Welche Module geladen werden sollen. Zusätzliche Module können hier eingetragen werden oder durch eine zusätzliche Konfigurationsangabe geladen werden.

Um zum Beispiel Anfragen nach PHP-Dateien zu behandeln, können Sie das Modul `mod_proxy_fcgi` von Apache zusammen mit `php-fpm-service-type` benutzen:

```
(service httpd-service-type
  (httpd-configuration
    (config
      (httpd-config-file
        (modules (cons*
          (httpd-module
            (name "proxy_module")
            (file "modules/mod_proxy.so"))
          (httpd-module
            (name "proxy_fcgi_module")
            (file "modules/mod_proxy_fcgi.so")))))
        %default-httpd-modules))
    (extra-config (list "\
<FilesMatch \\.php$>
  SetHandler \"proxy:unix:/var/run/php-fpm.sock|fcgi://localhost/\\""
  </FilesMatch>")))))
  (service php-fpm-service-type
    (php-fpm-configuration
      (socket "/var/run/php-fpm.sock")
      (socket-group "httpd")))

server-root (Vorgabe: httpd)
```

Die `ServerRoot` in der Konfigurationsdatei, vorgegeben ist das `httpd`-Paket. Direktiven wie `Include` und `LoadModule` werden relativ zur `ServerRoot` interpretiert.

server-name (Vorgabe: `#f`)

Der `ServerName` in der Konfigurationsdatei, mit dem das Anfrageschema (Request Scheme), der Rechnername (Hostname) und Port angegeben wird, mit denen sich der Server identifiziert.

Es muss nicht als Teil der Server-Konfiguration festgelegt werden, sondern kann auch in virtuellen Rechnern (Virtual Hosts) festgelegt werden. Vorgegeben ist `#f`, wodurch kein `ServerName` festgelegt wird.

document-root (Vorgabe: "/srv/http")

Das DocumentRoot-Verzeichnis, in dem sich die Dateien befinden, die man vom Server abrufen kann.

listen (Vorgabe: '("80"))

Die Liste der Werte für die Listen-Direktive in der Konfigurationsdatei. Als Wert sollte eine Liste von Zeichenketten angegeben werden, die jeweils die Portnummer, auf der gelauscht wird, und optional auch die zu benutzende IP-Adresse und das Protokoll angeben.

pid-file (Vorgabe: "/var/run/httpd")

Hiermit wird die PID-Datei als PidFile-Direktive angegeben. Der Wert sollte mit der pid-file-Datei in der httpd-configuration übereinstimmen, damit der Shepherd-Dienst richtig konfiguriert ist.

error-log (Vorgabe: "/var/log/httpd/error_log")

Der Ort, an den der Server mit der ErrorLog-Direktive Fehlerprotokolle schreibt.

user (Vorgabe: "httpd")

Der Benutzer, als der der Server durch die User-Direktive Anfragen beantwortet.

group (Vorgabe: "httpd")

Die Gruppe, mit der der Server durch die Group-Direktive Anfragen beantwortet.

extra-config (Vorgabe: (list "TypesConfig etc/httpd/mime.types"))

Eine flache Liste von Zeichenketten und G-Ausdrücken, die am Ende der Konfigurationsdatei hinzugefügt werden.

Alle Werte, mit denen dieser Dienst erweitert wird, werden an die Liste angehängt.

httpd-virtualhost

[Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert einen Konfigurationsblock für einen virtuellen Rechner (Virtual Host) des httpd-Dienstes.

Sie sollten zur zusätzlichen Konfiguration extra-config des httpd-Dienstes hinzugefügt werden.

```
(simple-service 'www.example.com-server httpd-service-type
  (list
    (httpd-virtualhost
      "*:80"
      (list (string-join '("ServerName www.example.com"
        "DocumentRoot /srv/http/www.example.com"
        "\n")))))
```

addresses-and-ports

Adressen und Ports für die VirtualHost-Direktive.

contents Der Inhalt der VirtualHost-Direktive. Er sollte als Liste von Zeichenketten und G-Ausdrücken angegeben werden.

NGINX

nginx-service-type [Variable]

Diensttyp für den NGinx-Webserver (<https://nginx.org/>). Der Wert des Dienstes ist ein <nginx-configuration>-Verbundsstyp.

Es folgt ein einfaches Beispiel der Konfiguration.

```
(service nginx-service-type
    (nginx-configuration
        (server-blocks
            (list (nginx-server-configuration
                (server-name '("www.example.com"))
                (root "/srv/http/www.example.com"))))))
```

Außer durch direktes Hinzufügen von Server-Blöcken zur Dienstkonfiguration kann der Dienst auch durch andere Dienste erweitert werden, um Server-Blöcke hinzuzufügen, wie man im folgenden Beispiel sieht:

```
(simple-service 'my-extra-server nginx-service-type
    (list (nginx-configuration
        (root "/srv/http/extra-website")
        (try-files (list "$uri" "$uri/index.html"))))))
```

Beim Starten hat `nginx` seine Konfigurationsdatei noch nicht gelesen und benutzt eine vorgegebene Datei, um Fehlermeldungen zu protokollieren. Wenn er seine Konfigurationsdatei nicht laden kann, landen Fehlermeldungen also dort. Nachdem die Konfigurationsdatei geladen ist, werden Fehlerprotokolle nach Voreinstellung in die Datei geschrieben, die in der Konfiguration angegeben ist. In unserem Fall können Sie Fehlermeldungen beim Starten in `/var/run/nginx/logs/error.log` finden und nachdem die Konfiguration eingelesen wurde, finden Sie sie in `/var/log/nginx/error.log`. Letzterer Ort kann mit der Konfigurationsoption `log-directory` geändert werden.

nginx-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration von NGinx. Ein Teil der Konfiguration kann hierüber und über die anderen zu Ihrer Verfügung stehenden Verbundstypen geschehen, alternativ können Sie eine Konfigurationsdatei mitgeben.

nginx (Vorgabe: `nginx`)

Das zu benutzende nginx-Paket.

shepherd-requirement (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von Symbolen, die angeben, von welchen anderen Shepherd-Diensten der nginx-Dienst abhängen soll.

Das können Sie dann gebrauchen, wenn Sie wollen, dass `nginx` erst dann gestartet wird, wenn Web-Server im Hintergrund oder Protokollierungsdienste wie Anonip bereits gestartet wurden.

log-directory (Vorgabe: `"/var/log/nginx"`)

In welches Verzeichnis NGinx Protokolldateien schreiben wird.

log-format (default: `'combined'`) (type: symbol)

Logging format for the access log. Nginx defaults to the httpd-like format named `'combined'`. Other formats can be defined using `log-formats`.

log-formats (default: '())

A list of additional *log formats* to define, the elements should be of type `<nginx-log-format-configuration>`.

log-level (Vorgabe: 'error) (Typ: Symbol)

Logging level for the error log, which can be any of the following values: 'debug, 'info, 'notice, 'warn, 'error, 'crit, 'alert, or 'emerg.

run-directory (Vorgabe: "/var/run/nginx")

In welchem Verzeichnis NGinx eine PID-Datei anlegen und temporäre Dateien ablegen wird.

server-blocks (Vorgabe: '())

Eine Liste von *Server-Blöcken*, die in der erzeugten Konfigurationsdatei stehen sollen. Die Elemente davon sollten den Typ `<nginx-server-configuration>` haben.

Im folgenden Beispiel wäre NGinx so eingerichtet, dass Anfragen an `www.example.com` mit Dateien aus dem Verzeichnis `/srv/http/www.example.com` beantwortet werden, ohne HTTPS zu benutzen.

```
(service nginx-service-type
  (nginx-configuration
    (server-blocks
      (list (nginx-server-configuration
        (server-name '("www.example.com"))
        (root "/srv/http/www.example.com"))))))■
```

upstream-blocks (Vorgabe: '())

Eine Liste von *Upstream-Blöcken*, die in der erzeugten Konfigurationsdatei stehen sollen. Ihre Elemente sollten den Typ `<nginx-upstream-configuration>` haben.

Upstreams als `upstream-blocks` zu konfigurieren, kann hilfreich sein, wenn es mit `locations` in `<nginx-server-configuration>` verbunden wird. Das folgende Beispiel erzeugt eine Server-Konfiguration mit einer Location-Konfiguration, bei der Anfragen als Proxy entsprechend einer Upstream-Konfiguration weitergeleitet werden, wodurch zwei Server diese beantworten können.

```
(service
  nginx-service-type
  (nginx-configuration
    (server-blocks
      (list (nginx-server-configuration
        (server-name '("www.example.com"))
        (root "/srv/http/www.example.com"))
        (locations
          (list
            (nginx-location-configuration
              (uri "/path1"))))))■
```

```
(body '("proxy_pass http://server-proxy;"))))))))|  

(upstream-blocks  

  (list (nginx-upstream-configuration  

    (name "server-proxy")  

    (servers (list "server1.example.com"  

      "server2.example.com"))))))
```

file (Vorgabe: #f)

Wenn eine Konfigurationsdatei als *file* angegeben wird, dann wird diese benutzt und *keine* Konfigurationsdatei anhand der angegebenen **log-directory**, **run-directory**, **server-blocks** und **upstream-blocks** erzeugt. Trotzdem sollten diese Argumente bei einer richtigen Konfiguration mit denen in der Datei *file* übereinstimmen, damit die Verzeichnisse bei Aktivierung des Dienstes erzeugt werden.

Das kann nützlich sein, wenn Sie schon eine bestehende Konfigurationsdatei haben oder das, was Sie brauchen, nicht mit anderen Teilen eines nginx-configuration-Verbundsobjekts umgesetzt werden kann.

server-names-hash-bucket-size (Vorgabe: #f)

Größe der Behälter (englisch „Buckets“) für die Hashtabelle der Servernamen; vorgegeben ist **#f**, wodurch die Größe der Cache-Lines des Prozessors verwendet wird.

server-names-hash-bucket-max-size (Vorgabe: #f)

Maximale Behältergröße für die Hashtabelle der Servernamen.

stream (default: #f)

<nginx-stream-configuration> object describing stream server directives.

modules (Vorgabe: '())

Die Liste zu ladender dynamisch gebundener Module für nginx. Die dynamischen Module sollten als Liste von Dateinamen ladbarer Module angegeben werden. Zum Beispiel:

```
(modules  

  (list  

    (file-append nginx-accept-language-module "\\\  

      /etc/nginx/modules/ngx_http_accept_language_module.so")  

    (file-append nginx-lua-module "\\\  

      /etc/nginx/modules/ngx_http_lua_module.so")))
```

lua-package-path (Vorgabe: '())

Die Liste zu ladender nginx-Lua-Pakete. Hier sollte eine Liste von Paketnamen ladbarer Lua-Module angegeben werden. Zum Beispiel:

```
(lua-package-path (list lua-resty-core  

  lua-resty-lrucache  

  lua-resty-signal  

  lua-tablepool  

  lua-resty-shell))
```

lua-package-cpath (Vorgabe: '())

Die Liste zu ladender nginx-Lua-C-Pakete. Hier sollte eine Liste von Paketnamen ladbarer Lua-C-Module angegeben werden. Zum Beispiel:

```
(lua-package-cpath (list lua-resty-signal))
```

global-directives (Vorgabe: '((events . ()))

Assoziative Liste von globalen Direktiven für die oberste Ebene der nginx-Konfiguration. Als Werte können wiederum assoziative Listen angegeben werden.

```
(global-directives
  `((worker_processes . 16)
    (pcre jit . on)
    (events . ((worker_connections . 1024)))))
```

extra-content (Vorgabe: "")

Zusätzlicher Inhalt, der an den http-Block angehängt wird. Sie können entweder einen Wert angeben, der zu einer Zeichenkette heruntergebrochen werden kann, oder eine Liste solcher Werte. Ersterer wird direkt eingefügt, während Letzteren Leerraum zur Einrückung vorangestellt und ein Zeilenumbruch angehängt wird. Verschachtelte Listen werden auf eine Zeile entschachtelt.

```
(extra-content "include /etc/nginx/custom-config.conf;")
(extra-content `("include /etc/nginx/custom-config.conf;"
  ("include " ,%custom-config.conf ";")))
```

nginx-log-format-configuration

[Data Type]

Data type representing the configuration of a custom Nginx log format. This type has the following parameters:

name (type: symbol)

The name of the log format as a symbol.

escape (default: 'default) (type: symbol)

The mode used to escape values of variables in the format. The supported values are:

- 'default, to escape all characters outside of the ASCII printable range.
- 'json, to escape all characters invalid in JSON strings.
- 'none, to disable escaping.

format (type: string)

The format as accepted by the `log_format` directive.

nginx-server-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration eines nginx-Serverblocks repräsentiert. Dieser Typ hat die folgenden Parameter:

listen (Vorgabe: '("80" "443 ssl"))

Jede `listen`-Direktive legt Adresse und Port für eine IP fest oder gibt einen Unix-Socket an, auf dem der Server Anfragen beantwortet. Es können

entweder sowohl Adresse als auch Port oder nur die Adresse oder nur der Port angegeben werden. Als Adresse kann auch ein Rechnername („Hostname“) angegeben werden, zum Beispiel:

```
'("127.0.0.1:8000" "127.0.0.1" "8000" "*:8000" "localhost:8000")■
```

server-name (Vorgabe: (list 'default))

Eine Liste von Servernamen, die dieser Server repräsentiert. 'default repräsentiert den voreingestellten Server, der für Verbindungen verwendet wird, die zu keinem anderen Server passen.

root (Vorgabe: "/srv/http")

Wurzelverzeichnis des Webauftritts, der über nginx abgerufen werden kann.

locations (Vorgabe: '())

Eine Liste von *nginx-location-configuration-* oder *nginx-named-location-configuration-*-Verbundobjekten, die innerhalb des Serverblocks benutzt werden.

index (Vorgabe: (list "index.html"))

Index-Dateien, mit denen Anfragen nach einem Verzeichnis beantwortet werden. Wenn *keine* davon gefunden wird, antwortet Nginx mit der Liste der Dateien im Verzeichnis.

try-files (Vorgabe: '())

Eine Liste der Dateien, bei denen in der angegebenen Reihenfolge geprüft wird, ob sie existieren. nginx beantwortet die Anfrage mit der ersten Datei, die es findet.

ssl-certificate (Vorgabe: #f)

Wo das Zertifikat für sichere Verbindungen gespeichert ist. Sie sollten es auf #f setzen, wenn Sie kein Zertifikat haben oder kein HTTPS benutzen möchten.

ssl-certificate-key (Vorgabe: #f)

Wo der private Schlüssel für sichere Verbindungen gespeichert ist. Sie sollten ihn auf #f setzen, wenn Sie keinen Schlüssel haben oder kein HTTPS benutzen möchten.

server-tokens? (Vorgabe: #f)

Ob der Server Informationen über seine Konfiguration bei Antworten beilegen soll.

raw-content (Vorgabe: '())

Eine Liste von Zeichenketten oder dateiartigen Objekten, die an den Server-Block angehängt werden. Jedem Element wird Leerraum zur Einrückung vorangestellt und ein Zeilenumbruch angehängt. Verschachtelte Listen werden entschachtelt.

nginx-upstream-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration eines nginx-upstream-BLOCKS repräsentiert. Dieser Typ hat folgende Parameter:

name	Der Name dieser Servergruppe.
-------------	-------------------------------

servers Gibt die Adressen der Server in der Gruppe an. Die Adresse kann als IP-Adresse (z.B. ‘127.0.0.1’), Domänenname (z.B. ‘backend1.example.com’) oder als Pfad eines Unix-Sockets mit dem vorangestellten Präfix ‘unix:’ angegeben werden. Wenn Adressen eine IP-Adresse oder einen Domänennamen benutzen, ist der voreingestellte Port 80, aber ein abweichender Port kann auch explizit angegeben werden.

extra-content

Zusätzlicher Inhalt, welcher an den **upstream**-Block angehängt wird. Sie können eine Zeichenkette, ein dateiartiges Objekt oder eine Liste davon angeben. Bei einer Liste wird jedem Element Leerraum zur Einrückung vorangestellt und ein Zeilenumbruch angehängt. Verschachtelte Listen werden entschachtelt.

```
(extra-content "include /etc/nginx/custom-config.conf;")  
(extra-content `("include /etc/nginx/custom-config.conf;"  
    ("include " ,%custom-config.conf ";")))
```

nginx-location-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration eines **nginx-location**-Blocks angibt. Der Typ hat die folgenden Parameter:

uri Die URI, die auf diesen Block passt.

body Der Rumpf des location-Blocks, der als eine Liste von Zeichenketten oder dateiartigen Objekten angegeben werden muss. Jedem Element wird Leerraum zur Einrückung vorangestellt und ein Zeilenumbruch angehängt. Verschachtelte Listen werden entschachtelt.

Zum Beispiel können Anfragen an eine Upstream-Servergruppe weitergeleitet werden, die mit einem **nginx-upstream-configuration**-Block angegeben wurde, indem diese Direktive im Rumpf angegeben wird: ‘(list “proxy_pass http://upstream-name;”’).

nginx-named-location-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp repräsentiert die Konfiguration eines mit Namen versehenen **nginx-location**-Blocks („Named Location Block“). Ein mit Namen versehener location-Block wird zur Umleitung von Anfragen benutzt und nicht für die normale Anfrageverarbeitung. Dieser Typ hat die folgenden Parameter:

name Der Name, mit dem dieser location-Block identifiziert wird.

body Siehe [nginx-location-configuration body], Seite 561, weil der Rumpf („Body“) eines mit Namen versehenen location-Blocks wie ein **nginx-location-configuration** body benutzt werden kann. Eine Einschränkung ist, dass der Rumpf eines mit Namen versehenen location-Blocks keine location-Blöcke enthalten kann.

nginx-stream-configuration

[Data Type]

Data type representing the configuration file context in which stream directives are specified. This type has the following parameters:

upstream-blocks (Vorgabe: '())

Eine Liste von Upstream-Blöcken, die in der erzeugten Konfigurationsdatei stehen sollen. Ihre Elemente sollten den Typ `<nginx-upstream-configuration>` haben.

server-blocks (Vorgabe: '())

Eine Liste von Server-Blöcken, die in der erzeugten Konfigurationsdatei stehen sollen. Die Elemente davon sollten den Typ `<nginx-server-configuration>` haben.

extra-content (Vorgabe: '())

Zusätzlicher Inhalt, der an den `stream`-Block angehängt wird. Sie können entweder einen Wert angeben, der zu einer Zeichenkette heruntergebrochen werden kann, oder eine Liste solcher Werte. Ersterer wird direkt eingefügt, während Letzteren Leerraum zur Einrückung vorangestellt und ein Zeilenumbruch angehängt wird. Verschachtelte Listen werden auf eine Zeile entschachtelt.

Varnish Cache

Varnish ist ein schneller zwischenspeichernder Server, der zwischen Web-Anwendungen und deren Endbenutzern sitzt. Er leitet Anfragen von Clients weiter und lagert die URLs, auf die zugegriffen wird, in einen Zwischenspeicher ein, damit bei mehreren Anfragen auf dieselbe Ressource nur eine Anfrage an die Hintergrundanwendung gestellt wird.

varnish-service-type

[Variable]

Diensttyp für den Varnish-Daemon.

varnish-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des varnish-Dienstes repräsentiert. Dieser Typ hat die folgenden Parameter:

package (Vorgabe: varnish)

Das Varnish-Paket, was benutzt werden soll.

name (Vorgabe: "default")

Ein Name für diese Varnish-Instanz. Varnish wird ein Verzeichnis in `/var/varnish/` mit diesem Namen erzeugen und dort temporäre Dateien speichern. Wenn der Name mit einem Schrägstrich beginnt, wird er als absoluter Verzeichnispfad interpretiert.

Übergeben Sie die Befehlszeilenoption `-n` an andere Varnish-Programme, um sich mit der Instanz diesen Namens zu verbinden, z.B. `varnishncsa -n default`.

backend (Vorgabe: "localhost:8080")

Welcher Hintergrunddienst benutzt werden soll. Diese Option wird ignoriert, wenn `vcl` gesetzt ist.

vcl (Vorgabe: #f)

Das VCL-Programm (in der Varnish Configuration Language), das ausgeführt werden soll. Ist dies auf `#f` gesetzt, fungiert Varnish als Proxy für

den Hintergrunddienst `backend` mit der voreingestellten Konfiguration. Andernfalls muss dies ein dateiartiges Objekt mit gültiger VCL-Syntax sein.

Um zum Beispiel mit VCL einen Spiegelserver für `www.gnu.org` (<https://www.gnu.org>) einzurichten, können Sie so etwas benutzen:

```
(define %gnu-mirror
  (plain-file "gnu.vcl"
              "vcl 4.1;
backend gnu { .host = \"www.gnu.org\"; })"

  (operating-system
  ;; ...
  (services (cons (service varnish-service-type
                            (varnish-configuration
                             (listen '(:80))
                             (vcl %gnu-mirror)))
                  %base-services)))
```

Die Konfiguration einer bereits laufenden Varnish-Instanz kann mit dem Programm `varnishadm` eingesehen und verändert werden.

Ziehen Sie die Varnish User Guide (<https://varnish-cache.org/docs/>) und das Varnish Book (<https://book.varnish-software.com/4.0/>) zu Rate, wenn Sie eine umfassende Dokumentation zu Varnish und seiner Konfigurationssprache suchen.

```
listen (Vorgabe: '("localhost:80"))
       Liste der Adressen, auf denen Varnish lauschen soll.

storage (Vorgabe: '("malloc,128m"))
        Liste der Speicher-Hintergrunddienste („Storage Backends“), die von der
        VCL aus benutzt werden können.

parameters (Vorgabe: '())
           Liste der Laufzeitparameter von der Form '(("Parameter" . "Wert")).

extra-options (Vorgabe: '())
               Zusätzliche Argumente, die an den varnishd-Prozess übergeben werden.
```

Whoogle Search

Whoogle Search (<https://github.com/benbusby/whoogle-search>) ist eine selbstbetriebene, werbefreie, datenschutzfreundliche Meta-Suchmaschine, die Suchergebnisse von Google sammelt und anzeigt. Sie können sie in ihren Vorgabeeinstellungen konfigurieren, indem Sie diese Zeile in das Feld `services` Ihrer Betriebssystemdeklaration eintragen:

```
(service whoogle-service-type)
```

Dadurch wird Whoogle Search als lokaler Web-Server laufen, auf den Sie durch Öffnen von '`http://localhost:5000`' in Ihrem Browser zugreifen können. Die Referenz der Konfiguration folgt.

whoogle-service-type [Variable]
Der Diensttyp des Whoogle-Search-Dienstes. Sein Wert muss ein whoogle-configuration-Verbundobjekt sein, siehe unten.

whoogle-configuration [Datentyp]
Der Datentyp repräsentiert die Konfiguration für den Whoogle-Search-Dienst.

package (Vorgabe: whoogle-search)
Das zu verwendende Whoogle-Search-Paket.

host (Vorgabe: "127.0.0.1")
Die IP-Adresse des Rechners, auf dem Whoogle laufen wird.

port (Vorgabe: 5000)
Der Port, auf dem Whoogle zugänglich sein wird.

environment-variables (Vorgabe: '())
Eine Liste von Zeichenketten mit den Umgebungsvariablen, mit denen Sie Einstellungen an Whoogle vornehmen. Sehen Sie in den Vorlagen für dessen Umgebungsvariable (<https://github.com/benbusby/whoogle-search/blob/main/whoogle.template.env>) nach, was zur Verfügung steht.

Patchwork

Patchwork ist ein System, um eingereichten Patches zu folgen. Es kann an eine Mailing-Liste geschickte Patches sammeln und auf einer Web-Oberfläche anzeigen.

patchwork-service-type [Variable]
Diensttyp für Patchwork.

Es folgt ein Minimalbeispiel für einen Patchwork-Dienst, der auf der Domain patchwork.example.com läuft.

```
(service patchwork-service-type
  (patchwork-configuration
    (domain "patchwork.example.com")
    (settings-module
      (patchwork-settings-module
        (allowed-hosts (list domain))
        (default-from-email "patchwork@patchwork.example.com")))
    (getmail-retriever-config
      (getmail-retriever-configuration
        (type "SimpleIMAPSSLRetriever")
        (server "imap.example.com")
        (port 993)
        (username "patchwork")
        (password-command
          (list (file-append coreutils "/bin/cat")
                "/etc/getmail-patchwork-imap-password"))
      (extra-parameters
        '((mailboxes . ("Patches")))))))))
```

Der Patchwork-Dienst wird über drei Verbundsojekte konfiguriert. Die `<patchwork-configuration>` hat mit der Konfiguration von Patchwork innerhalb des HTTPD-Dienstes zu tun.

Das `settings-module`-Feld innerhalb des `<patchwork-configuration>`-Verbundsojekts kann mit einem `<patchwork-settings-module>`-Verbundsojekt ausgefüllt werden, das ein im Guix-Store angelegtes Einstellungsmodul beschreibt.

Für das `database-configuration`-Feld innerhalb des `<patchwork-settings-module>` muss eine `<patchwork-database-configuration>` benutzt werden.

`patchwork-configuration` [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des Patchwork-Dienstes repräsentiert. Dieser Typ hat die folgenden Parameter:

`patchwork` (Vorgabe: `patchwork`)

Welches Patchwork-Paket benutzt werden soll.

`domain`

Welche Domain für Patchwork benutzt werden soll. Sie findet Verwendung in Patchworks virtuellen Rechner („Virtual Host“) für den HTTPD-Dienst.

`settings-module`

Das durch Patchwork benutzte Einstellungsmodul. Als eine Django-Anwendung wird Patchwork mit einem Python-Modul konfiguriert, das die Einstellungen speichert. Es kann entweder eine Instanz des `<patchwork-settings-module>`-Verbundstyps sein, ein beliebiges anderes Verbundsojekt sein, das die Einstellungen im Store repräsentiert, oder ein Verzeichnis außerhalb des Stores.

`static-path` (Vorgabe: `"/static/"`)

Der Pfad, auf dem der HTTPD-Dienst die statischen Dateien anbieten soll.

`getmail-retriever-config`

Das durch Patchwork benutzte getmail-retriever-configuration-Verbundsojekt. Getmail wird mit diesem Wert konfiguriert. Die Mitteilungen werden mit Patchwork als Empfänger zugestellt.

`patchwork-settings-module` [Datentyp]

Der Datentyp, der das Einstellungsmodul für Patchwork repräsentiert. Manche dieser Einstellungen haben direkt mit Patchwork zu tun, andere beziehen sich auf Django, dem Web-Framework auf dem Patchwork aufsetzt, oder dessen Django-Rest-Framework-Bibliothek. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

`database-configuration` (Vorgabe: `(patchwork-database-configuration)`)

Die für Patchwork benutzten Datenbankverbindungseinstellungen. Siehe den `<patchwork-database-configuration>`-Verbundstyp für weitere Informationen.

secret-key-file (Vorgabe: "/etc/patchwork/django-secret-key")

Patchwork benutzt als eine Django-Webanwendung einen geheimen Schlüssel, um Werte kryptographisch zu signieren. Diese Datei sollte einen einzigartigen, unvorhersehbaren Wert enthalten.

Wenn diese Datei nicht existiert, wird sie erzeugt und ein zufälliger Wert wird durch den Shepherd-Dienst für patchwork-setup hineingeschrieben.

Diese Einstellung bezieht sich auf Django.

allowed-hosts

Eine Liste zulässiger Netzwerkschnittstellen (Hosts), auf denen dieser Patchwork-Dienst antwortet. Sie sollte wenigstens die im <patchwork-configuration>-Verbundobjekt genannte Domain enthalten.

Dies ist eine Django-Einstellung.

default-from-email

Die E-Mail-Adresse, von der aus Patchwork nach Voreinstellung E-Mails verschicken soll.

Dies ist eine Patchwork-Einstellung.

static-url (Vorgabe: #f)

Die URL, über die statische Dokumente angeboten werden. Es kann eine teilweise URL oder eine vollständige URL angegeben werden, aber sie muss auf / enden.

Wenn der Vorgabewert benutzt wird, wird der static-path-Wert aus dem <patchwork-configuration>-Verbundobjekt benutzt.

Dies ist eine Django-Einstellung.

admins (Vorgabe: '()')

Die E-Mail-Adressen, an die Details zu auftretenden Fehlern versendet werden. Jeder Wert sollte eine zweielementige Liste mit dem Namen und der E-Mail-Adresse sein.

Dies ist eine Django-Einstellung.

debug? (Vorgabe: #f)

Ob Patchwork im Fehlersuchmodus („Debug Mode“) ausgeführt werden soll. Wenn dies auf #t steht, werden detaillierte Fehlermeldungen angezeigt.

Dies ist eine Django-Einstellung.

enable-rest-api? (Vorgabe: #t)

Ob Patchworks REST-Programmschnittstelle („REST-API“) aktiviert werden soll.

Dies ist eine Patchwork-Einstellung.

enable-xmlrpc? (Vorgabe: #t)

Ob die XML-Programmschnittstelle für entfernte Prozeduraufrufe („XML-RPC-API“) aktiviert werden soll.

Dies ist eine Patchwork-Einstellung.

force-https-links? (Vorgabe: `#t`)

Ob auf den Webseiten von Patchwork die Verweise auf andere Seiten HTTPS verwenden sollen.

Dies ist eine Patchwork-Einstellung.

extra-settings (Vorgabe: "")

Zusätzlicher Code, der am Ende des Patchwork-Einstellungsmoduls platziert werden soll.

patchwork-database-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Datenbankkonfiguration für Patchwork repräsentiert.

engine (Vorgabe: "django.db.backends.postgresql_psycopg2")

Welcher Datenbanktreiber („Engine“) benutzt werden soll.

name (Vorgabe: "patchwork")

Der Name der zu benutzenden Datenbank.

user (Vorgabe: "httpd")

Der Benutzer, als der sich Patchwork mit der Datenbank verbindet.

password (Vorgabe: "")

Das Passwort, das zum Herstellen einer Verbindung zur Datenbank verwendet werden soll.

host (Vorgabe: "")

Der Rechner, mit dem die Datenbankverbindung hergestellt wird.

port (Vorgabe: "")

Der Port, auf dem sich Patchwork mit der Datenbank verbindet.

Mumi

Mumi (<https://codeberg.org/guix/mumi>) ist eine Weboberfläche für Debbugs, einem System, um Fehlerberichte zu verwalten. Nach Vorgabe zeigt es die bei GNU angebotene Debbugs-Instanz (<https://bugs.gnu.org>). Mumi ist ein Web-Server, er lädt aber auch E-Mails von Debbugs herunter und indiziert diese.

mumi-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für Mumi.

mumi-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des Mumi-Dienstes repräsentiert. Dieser Typ hat die folgenden Felder:

mumi (Vorgabe: `mumi`)

Das zu verwendende Mumi-Paket.

data-directory (default: "/var/mumi/data")

Data directory to store Debbugs data from upstream Debbugs instance.

rsync-remote

Remote rsync path from which to download Debbugs data. The remote is polled every 5 minutes, unless a previous instance of rsync is already running.

rsync-flags (Vorgabe: '())	Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die an <code>rsync</code> übergeben werden.
mailer? (Vorgabe: #true)	Ob die Komponente zum Mailversand aktiviert sein soll oder nicht.
sender	Die E-Mail-Adresse, die bei Kommentaren als Absender angegeben wird.
smtp	Eine URI, um die SMTP-Einstellungen für Mailutils einzurichten. Hierfür könnte etwas wie <code>sendmail:///path/to/bin/msmtp</code> angegeben werden, oder eine beliebige andere URI, die von Mailutils unterstützt wird. Siehe Abschnitt “SMTP Mailboxes” in <i>GNU Mailutils</i> .
Pakete	List of <code><mumi-package-configuration></code> objects representing packages configured on Mumi.

mumi-package-configuration	[Data Type]
Data type representing the configuration of a package on Mumi. This type has the following fields:	
name	Name of the package.
display-name	Display name used for this package in the web interface.
debbugs-packages	List of Debbugs packages this package refers to.
bug-email-address	Email address to send bug reports to.
patch-email-address	Email address to send patches to, if that is different from <code>bug-email-address</code> .
file-tags	Association list mapping tags to filename regular expressions. Keys are tag names, and values are lists of regular expressions. For each entry of the association list, the tag is applied if a filename referred to in a patch matches any of the regular expressions.

FastCGI

FastCGI ist eine Schnittstelle zwischen den Anwendungen im Vordergrund („Front-End“) und Hintergrund („Back-End“) eines Webdienstes. Die Rolle, die es ausübt, ist nicht mehr ganz aktuell, weil neue Webdienste im Allgemeinen einfach über HTTP zwischen Vorder- und Hintergrund kommunizieren sollten. Allerdings gibt es eine Menge von Hintergrunddiensten wie PHP oder den optimierten Git-Repository-Zugang über HTTP, welche FastCGI benutzen, also wird es auch in Guix unterstützt.

Um FastCGI zu benutzen, konfigurieren Sie den Webserver im Vordergrund (z.B. nginx) so, dass er eine Teilmenge der Anfragen an die fastcgi-Hintergrundanwendung weiterleitet, dass auf einem lokalen TCP- oder Unix-Socket lauscht. Ein dazwischenliegendes `fcgiwrap`-Programm sitzt zwischen dem eigentlichen Hintergrundprozess und dem Webserver. Vom Vordergrund wird angezeigt, welches Hintergrundprogramm ausgeführt werden soll. Diese Informationen werden an den `fcgiwrap`-Prozess übermittelt.

fcgiwrap-service-type [Variable]
 Ein Diensttyp für den fcgiwrap-FastCGI-Proxy.

fcgiwrap-configuration [Datentyp]
 Der Datentyp, der die Konfiguration des fcgiwrap-Dienstes repräsentiert. Dieser Typ hat die folgenden Parameter:

- package** (Vorgabe: `fcgiwrap`)
 Welches fcgiwrap-Paket benutzt werden soll.
- socket** (Vorgabe: `tcp:127.0.0.1:9000`)
 Der Socket, auf dem der fcgiwrap-Prozess lauschen soll, als eine Zeichenkette. Gültige Werte für `socket` wären unter anderem `unix:/pfad/zum/unix/socket`, `tcp:vier.teile.gepunkt.et:Port` und `tcp6:[IPv6-Adresse]:Port`.
- user** (Vorgabe: `fcgiwrap`)
- group** (Vorgabe: `fcgiwrap`)
 Die Benutzerkonten- und Gruppennamen als Zeichenketten, unter denen der fcgiwrap-Prozess ausgeführt werden soll. Der fastcgi-Dienst wird sicherstellen, dass, wenn der Nutzer den Benutzer- oder Gruppennamen `fcgiwrap` verlangt, der entsprechende Benutzer und/oder Gruppe auch auf dem System existiert.

Es ist möglich, einen FastCGI-gestützten Webdienst so zu konfigurieren, dass er HTTP-Authentisierungsinformationen vom Vordergrundserver an das Hintergrundsystem weiterreicht und es fcgiwrap möglich macht, den Hintergrundprozess als ein entsprechender lokaler Nutzer auszuführen. Um dem Hintergrundsystem diese Funktionalität anzubieten, lassen Sie fcgiwrap als der Administratornutzer `root` mit selbiger Gruppe ausführen. Beachten Sie, dass die Funktionalität auch auf dem Vordergrundsystem erst eingerichtet werden muss.

PHP-FPM

PHP-FPM (FastCGI Process Manager) ist eine alternative PHP-FastCGI-Implementierung, die über einige zusätzliche Funktionalitäten verfügt, die für Webauftritte jeder Größe nützlich sind.

Zu diesen Funktionalitäten gehören:

- Prozesserzeugung nach Bedarf
- Grundlegende Statistiken (ähnlich wie Apaches mod_status)
- Fortschrittliche Prozessverwaltung mit sanftem Stoppen und Starten
- Die Möglichkeit, Arbeiter-Threads mit verschiedenen UIDs, GIDs, Chroot- oder Umgebungseinstellungen zu starten und mit verschiedener php.ini (als Ersatz für safe_mode)
- Protokollierung der Standard- und Standardfehlerausgabe
- Neustart im Notfall einer ungewollten Zerstörung des Befehlscode-Zwischenspeichers
- Unterstützung für beschleunigtes Hochladen
- Unterstützung für „langsames Protokollieren“ („slowlog“)

- Verbesserungen gegenüber FastCGI, wie z.B. `fastcgi_finish_request()` – eine besondere Funktion, um eine Anfrage fertig abzuarbeiten und alle Daten zu Ende zu verarbeiten, während etwas Zeitintensives abläuft (Videokonvertierung, Statistikverarbeitung usw.)
... und vieles mehr.

php-fpm-service-type [Variable]
 Ein Diensttyp für php-fpm.

php-fpm-configuration [Datentyp]
 Datentyp für die Konfiguration des php-fpm-Dienstes.

php (Vorgabe: `php`)
 Das zu benutzende PHP-Paket.

socket (Vorgabe: `(string-append "/var/run/php" (version-major (package-version php)) "-fpm.sock")`)
 Die Adresse, auf der FastCGI-Anfragen angenommen werden. Gültige Syntax hierfür ist:

"ip.ad.res.se:Port"
 Lässt auf einem TCP-Socket auf der angegebenen Adresse auf dem angegebenen Port lauschen.

"port"
 Lässt auf einem TCP-Socket auf allen Adressen auf dem angegebenen Port lauschen.

"/pfad/zum/unix/socket"
 Lässt auf einem Unix-Socket lauschen.

user (Vorgabe: `php-fpm`)
 Der Benutzer, dem die PHP-Arbeiterprozesse gehören werden.

group (Vorgabe: `php-fpm`)
 Die Gruppe für die Arbeiterprozesse.

socket-user (Vorgabe: `php-fpm`)
 Der Benutzer, der mit dem php-fpm-Socket kommunizieren kann.

socket-group (Vorgabe: `nginx`)
 Die Gruppe, die mit dem php-fpm-Socket kommunizieren kann.

pid-file (Vorgabe: `(string-append "/var/run/php" (version-major (package-version php)) "-fpm.pid")`)
 Der Prozessidentifikator des php-fpm-Prozesses wird in diese Datei geschrieben, sobald der Dienst gestartet wurde.

log-file (Vorgabe: `(string-append "/var/log/php" (version-major (package-version php)) "-fpm.log")`)
 Wohin das Protokoll für den php-fpm-Hauptprozess geschrieben wird.

process-manager (Vorgabe:
`(php-fpm-dynamic-process-manager-configuration)`)
 Detaillierte Einstellungen für die php-fpm-Prozessverwaltung. Sie müssen eines der Folgenden sein:

```
<php-fpm-dynamic-process-manager-configuration>
<php-fpm-static-process-manager-configuration>
<php-fpm-on-demand-process-manager-configuration>
```

display-errors (Vorgabe: #f)

Legt fest, ob PHP-Fehler und Warnungen an Clients geschickt und in ihren Browsern angezeigt werden. Dies ist nützlich für lokale PHP-Entwicklung, aber ein Sicherheitsrisiko für öffentliche Webauftritte, weil Fehlermeldungen Passwörter und Passwortdaten offenlegen können.

timezone (Vorgabe: #f)

Legt den Parameter `php_admin_value[date.timezone]` fest.

workers-logfile (Vorgabe: (string-append "/var/log/php" (version-major (package-version php)) "-fpm.www.log"))

In dieser Datei werden `stderr`-Ausgaben von PHP-Arbeiterprozessen protokolliert. Das Feld kann auf `#f` gesetzt werden, damit nicht protokolliert wird.

file (Vorgabe: #f)

Optional kann hier ein vorrangig benutzter Ersatz für die gesamte Konfigurationsdatei angegeben werden. Sie können dafür die `mixed-text-file`-Funktion oder einen absoluten Dateipfad verwenden.

php-ini-file (Vorgabe: #f)

Hier können optional die PHP-Voreinstellungen geändert werden. Geben Sie dazu eine beliebige Art von „dateiartigem“ Objekt an (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188). Sie können dafür die `mixed-text-file`-Funktion oder einen absoluten Dateipfad verwenden.

Bei der Entwicklung mit dem lokalen Rechner bietet es sich an, die Zeit- und Speicherbegrenzung erzeugter PHP-Prozesse anzuheben. Benutzen Sie dazu folgendes Code-Schnipsel in Ihrer Betriebssystemkonfiguration:

```
(define %local-php-ini
  (plain-file "php.ini"
              "memory_limit = 2G
max_execution_time = 1800"))

(operating-system
  ;; ...
  (services (cons (service php-fpm-service-type
                            (php-fpm-configuration
                             (php-ini-file %local-php-ini)))
                  %base-services)))
```

Umfassende Dokumentation dazu, welche Direktiven Sie in der `php.ini` verwenden dürfen, sollten Sie unter den `php.ini`-Kerndirektiven (<https://www.php.net/manual/en/ini.core.php>) nachschlagen.

php-fpm-dynamic-process-manager-configuration [Datentyp]

Datentyp für die *dynamische* Prozessverwaltung durch php-fpm. Bei der *dynamischen* Prozessverwaltung bleiben Arbeiterprozesse nach Abschluss ihrer Aufgabe weiterhin erhalten, solange die konfigurierten Beschränkungen eingehalten werden.

max-children (Vorgabe: 5)

Die maximale Anzahl an Arbeiterprozessen.

start-servers (Vorgabe: 2)

Wie viele Arbeiterprozesse gleich zu Beginn gestartet werden sollen.

min-spare-servers (Vorgabe: 1)

Wie viele untätige Arbeiterprozesse mindestens weiterhin vorgehalten bleiben sollen.

max-spare-servers (Vorgabe: 3)

Wie viele untätige Arbeiterprozesse höchstens weiterhin vorgehalten bleiben sollen.

php-fpm-static-process-manager-configuration [Datentyp]

Datentyp für die *statische* Prozessverwaltung durch php-fpm. Bei der *statischen* Prozessverwaltung wird eine unveränderliche Anzahl an Arbeiterprozessen erzeugt.

max-children (Vorgabe: 5)

Die maximale Anzahl an Arbeiterprozessen.

php-fpm-on-demand-process-manager-configuration [Datentyp]

Datentyp für die Prozessverwaltung *nach Bedarf* durch php-fpm. Bei der Prozessverwaltung *nach Bedarf* werden Arbeiterprozesse erst erzeugt, wenn Anfragen vorliegen.

max-children (Vorgabe: 5)

Die maximale Anzahl an Arbeiterprozessen.

process-idle-timeout (Vorgabe: 10)

Die Zeit in Sekunden, nach der ein Prozess ohne Anfragen erzwungen beendet wird.

nginx-php-location [#:nginx-package nginx] [socket (string-append [Prozedur]

" /var/run/php" (version-major (package-version php)) "-fpm.sock")]

Eine Hilfsfunktion, mit der in kurzer Zeit PHP zu einer **nginx-server-configuration** hinzugefügt werden kann.

Eine einfache Art, die Dienste für nginx mit PHP einzurichten, kann so aussehen:

```
(services (cons* (service dhcp-client-service-type)
                  (service php-fpm-service-type)
                  (service nginx-service-type
                      (nginx-server-configuration
                        (server-name '("example.com"))
                        (root "/srv/http/")
                        (locations
                          (list (nginx-php-location)))
                        (listen '("80"))
```

```
(ssl-certificate #f)
(ssl-certificate-key #f)))
%base-services))
```

Der Cat Avatar Generator („Katzenavatargenerator“) ist ein einfacher Dienst, um die Nutzung von php-fpm in Nginx zu demonstrieren. Mit ihm können Katzenavatarbilder aus einem Startwert („Seed“) heraus erzeugt werden, zum Beispiel aus dem Hash der E-Mail-Adresse eines Benutzers.

cat-avatar-generator-service [#:cache-dir] [Prozedur]
 "/var/cache/cat-avatar-generator" [#:package cat-avatar-generator]
 [#:configuration (nginx-server-configuration)]

Liefert ein nginx-server-configuration-Objekt, das von der in configuration angegebenen Konfiguration erbt. Es erweitert die Nginx-Konfiguration, indem es einen Server-Block hinzufügt, der die in package angegebene Version vom cat-avatar-generator anbietet. Bei der Ausführung wird dem cat-avatar-generator Zugriff auf sein in cache-dir angegebenes Zwischenspeicherzeichen gewährt.

Eine einfache Konfiguration des cat-avatar-generator kann so aussehen:

```
(services (cons* (cat-avatar-generator-service
  #:configuration
  (nginx-server-configuration
    (server-name '("example.com")))))
  ...
%base-services))
```

Hpcguix-web

Das Programm hpcguix-web (<https://github.com/UMCUGenetics/hpcguix-web/>) ist eine anpassbare Weboberfläche, um Guix-Pakete zu suchen. Am Anfang war es für Nutzer von Hochleistungs-Rechenclustern gedacht („High-Performance Computing“, kurz HPC).

hpcguix-web-service-type [Variable]
 Der Diensttyp für hpcguix-web.

hpcguix-web-configuration [Datentyp]
 Datentyp für die Konfiguration des hpcguix-web-Dienstes.

specs (Vorgabe: #f)
 Entweder #f oder ein G-Ausdruck (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), der die Konfiguration des hpcguix-web-Dienstes als hpcguix-web-configuration-Verbundobjekt festlegt. Die wichtigsten Felder in diesem Verbundobjekt sind:

title-prefix (Vorgabe: "hpcguix | ")
 Das Präfix der Webseitentitel.

guix-command (Vorgabe: "guix")
 Welcher Befehl zum Aufrufen von guix in Beispielen auf den HTML-Seiten dargestellt wird.

package-filter-proc (Vorgabe: (const #t))
 Eine Prozedur, die festlegt, wie anzuzeigende Pakete gefiltert werden.

package-page-extension-proc (Vorgabe: (const '()))
 Erweiterungspaket für **hpcguix-web**.

menu (Vorgabe: '())
 Zusätzlicher Eintrag auf der Menüseite.

channels (Vorgabe: %default-channels)
 Liste der Kanäle, aus denen die Paketliste erstellt wird (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78).

package-list-expiration (Vorgabe: (* 12 3600))
 Nach wie viel Zeit in Sekunden die Paketliste aus den neuesten Instanzen der angegebenen Kanäle neu erzeugt wird.

Siehe das Repository von **hpcguix-web** für ein vollständiges Beispiel (<https://github.com/UMCUGenetics/hpcguix-web/blob/master/hpcweb-configuration.scm>).

package (Vorgabe: **hpcguix-web**)
 Das **hpcguix-web**-Paket, was benutzt werden soll.

address (Vorgabe: "127.0.0.1")
 Die IP-Adresse, auf die gelauscht werden soll.

port (Vorgabe: 5000)
 Die Portnummer, auf der gelauscht werden soll.

Eine typische Deklaration eines **hpcguix-web**-Dienstes sieht so aus:

```
(service hpcguix-web-service-type
  (hpcguix-web-configuration
    (specs
      #~(hpcweb-configuration
        (title-prefix "Guix-HPC - ")
        (menu '("~/about" "ABOUT"))))))
```

Anmerkung: Der **hpcguix-web**-Dienst aktualisiert die Liste der Pakete, die er veröffentlicht, periodisch, indem er die Kanäle über einen Git-„Pull“ lädt. Dazu muss er auf X.509-Zertifikate zugreifen, damit Git-Server authentifiziert werden können, wenn mit diesen über HTTPS kommuniziert wird, wofür der Dienst davon ausgeht, dass sich jene Zertifikate in `/etc/ssl/certs` befinden.

Dass ein Zertifikatspaket, **nss-certs**, verwendet wird, ist als Teil der **%base-packages** vorgegeben. Siehe Abschnitt 11.12 [X.509-Zertifikate], Seite 750, für weitere Informationen zu X.509-Zertifikaten.

gmnisrv

Das Programm **gmnisrv** (<https://git.sr.ht/~sircmpwn/gmnisrv>) ist ein einfacher Server für das Gemini-Protokoll (<https://gemini.circumlunar.space/>).

gmnisrv-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp des gmnisrv-Dienstes, dessen Wert ein **gmnisrv-configuration**-Objekt wie in diesem Beispiel sein sollte:

```
(service gmnisrv-service-type
  (gmnisrv-configuration
    (config-file (local-file "./my-gmnisrv.ini"))))
```

gmnisrv-configuration [Datentyp]
 Datentyp, der die Konfiguration von gmnisrv repräsentiert.

package (Vorgabe: *gmnisrv*)
 Das Paketobjekt des gmnisrv-Servers.

config-file (Vorgabe: *%default-gmnisrv-config-file*)
 Ein dateiartiges Objekt mit der zu nutzenden gmnisrv-Konfigurationsdatei. Die Vorgabekonfiguration lauscht auf Port 1965 und bietet die Dateien in */srv/gemini* an. Zertifikate werden in */var/lib/gemini/certs* gespeichert. Führen Sie für mehr Informationen **man gmnisrv** und **man gmnisrv.ini** aus.

Agate

Das Programm Agate (<gemini://qwertqwefsday.eu/agate.gmi>) (GitHub-Seite über HTTPS (<https://github.com/mbrubeck/agate>)) ist ein einfacher Server für das Gemini-Protokoll (<https://gemini.circumlunar.space/>), der in Rust geschrieben ist.

agate-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp des agate-Dienstes, dessen Wert ein **agate-configuration**-Objekt wie in diesem Beispiel sein sollte:

```
(service agate-service-type
  (agate-configuration
    (content "/srv/gemini")
    (certificates "/srv/gemini-certs")))
```

Das obige Beispiel steht für die minimalen Abänderungen, um Agate lauffähig zu machen. Den Pfad zum Zertifikat und zum Schlüsselverzeichnis anzugeben, ist auf jeden Fall nötig, denn das Gemini-Protokoll setzt standardmäßig TLS voraus.

If the specified **certificates** path is writable by Agate, and contains no valid pre-generated key and certificate, Agate will try to generate them on the first start. In this case you should pass at least one hostname using the **hostnames** option. If the specified directory is read-only, key and certificate should be pre-generated by the user.

To obtain a certificate and a key in DER format, you could, for example, use OpenSSL, running commands similar to the following example:

```
openssl genpkey -out key.der -outform DER -algorithm RSA \
  -pkeyopt rsa_keygen_bits:4096
openssl req -x509 -key key.der -outform DER -days 3650 -out cert.der \
  -subj "/CN=example.com"
```

Of course, you'll have to replace *example.com* with your own domain name, and then point the Agate configuration towards the path of the directory with the generated key and certificate using the `certificates` option.

agate-configuration	[Datentyp]
Der Datentyp, der die Konfiguration von Agate repräsentiert.	
package (Vorgabe: <code>agate</code>)	
Das Paketobjekt des Agate-Servers.	
content (Vorgabe: <code>"/srv/gemini"</code>)	
Aus welchem Verzeichnis Agate Dateien anbieten soll.	
certificates (default: <code>"/srv/gemini-certs"</code>)	
Root of the certificate directory. Must be filled in with a value from the user.	
addresses (default: <code>'([::]:1965 "0.0.0.0:1965")'</code>)	
Liste der Adressen, auf denen gelauscht werden soll.	
hostnames (default: <code>'()'</code>)	
Virtual hosts for the Gemini server. If multiple values are specified, corresponding directory names should be present in the <code>content</code> directory. Optional.	
languages (default: <code>#f</code>)	
RFC-4646-Sprachcode(s) für Dokumente des Typs <code>text/gemini</code> . Optional.	
only-tls13? (default: <code>#f</code>)	
Set to <code>#t</code> to disable support for TLSv1.2.	
serve-secret? (Vorgabe: <code>#f</code>)	
Setzen Sie dies auf <code>#t</code> , um geheime Dateien (mit einem Punkt beginnende Dateien und Verzeichnisse) anzubieten.	
central-configuration? (default: <code>#f</code>)	
Set to <code>#t</code> to look for the <code>.meta</code> configuration file in the <code>content</code> root directory and will ignore <code>.meta</code> files in other directories	
ed25519? (default: <code>#f</code>)	
Set to <code>#t</code> to generate keys using the Ed25519 signature algorithm instead of the default ECDSA.	
skip-port-check? (default: <code>#f</code>)	
Set to <code>#t</code> to skip URL port check even when a <code>hostname</code> is specified.	
log-ip? (Vorgabe: <code>#t</code>)	
Ob in die Protokolle auch IP-Adressen geschrieben werden sollen.	
user (Vorgabe: <code>"agate"</code>)	
Besitzer des <code>agate</code> -Prozesses.	
group (Vorgabe: <code>"agate"</code>)	
Gruppe des Besitzers des <code>agate</code> -Prozesses.	
log-file (Vorgabe: <code>"/var/log/agate.log"</code>)	
Die Datei, in die die Protokollierung von Agate ausgegeben werden soll.	

Miniflux

The Miniflux (<https://miniflux.app/>) is a minimalist RSS feed reader with a web interface.

Depending on the configuration, an initial administrator user can be pre-created on startup. To enable this, `create-admin?` should be set to `#t`, and both `admin-username-file` and `admin-password-file` should point to files containing the username and password, respectively. However, it is recommended to manually change the password to a secure one via the web UI after the initial service startup.

miniflux-service-type [Variable]

This is the type of the Miniflux service. Its value must be a `miniflux-configuration` record as in this example:

```
(service miniflux-service-type
        (miniflux-configuration
            (listen-address "0.0.0.0:8080")
            (base-url "http://my-news-source.test")
            (create-administrator-account? #t)
            (administrator-account-name "/var/miniflux/initial-admin-username")
            (administrator-account-password "/var/miniflux/initial-admin-password")))
```

The details of the `miniflux-configuration` record type are given below.

miniflux-configuration [Data Type]

Available `miniflux-configuration` fields are:

listen-address (default: "127.0.0.1:8080") (type: string)

Address to listen on. Use absolute path like `"/var/run/miniflux/miniflux.sock"` for a Unix socket.

base-url (default: "http://127.0.0.1/") (type: string)

Base URL to generate HTML links and base path for cookies.

create-administrator-account? (default: `#f`) (type: boolean)

Create an initial administrator account.

administrator-account-name (type: maybe-string-or-file-path)

Initial administrator account name as a string or an absolute path to a file with an account name inside.

administrator-account-password (type: maybe-string-or-file-path)

Initial administrator account password as a string or an absolute path to a file with a password inside.

run-migrations? (default: `#t`) (type: boolean)

Run database migrations during application startup.

database-url (default: "host=/var/run/postgresql") (type: string)

PostgreSQL connection string.

user (default: "miniflux") (type: string)

User name for Postgresql and system account.

```

group (default: "miniflux") (type: string)
    Group for the system account.

log-file (default: "/var/log/miniflux.log") (type: string)
    Path to the log file.

extra-settings (type: maybe-list)
    Extra configuration parameters as a list of strings.

```

11.10.21 High Availability Services

The (`gnu services high-availability`) module provides RabbitMQ message broker service.

RabbitMQ

<code>rabbitmq-service-type</code>	[Variable]
Service type for the RabbitMQ (https://www.rabbitmq.com/) web server. The value for this service type is a <code><rabbitmq-configuration></code> record.	
Es folgt ein einfaches Beispiel der Konfiguration.	
<code>(service rabbitmq-service-type</code>	
<code>(rabbitmq-configuration</code>	
<code>(rabbitmq-configuration</code>	
<code>(plugins '("rabbitmq_stream"</code>	
<code>"rabbitmq_management"</code>	
<code>"rabbitmq_prometheus"))))</code>	

At startup, RabbitMQ broker logs its initialization messages into `/var/log/messages` file. Once running, the logging messages can be found in a logging file of a RabbitMQ node in `/var/log/rabbitmq` directory.

Anmerkung: The default configuration of the RabbitMQ service enables the RabbitMQ broker to accept connections only on loopback interfaces. However, enabling certain plugins may open ports on all network interfaces. See also RabbitMQ Port Access (<https://www.rabbitmq.com/docs/networking#ports>).

<code>rabbitmq-configuration</code>	[Data Type]
This data type represents the configuration for RabbitMQ.	
<code>rabbitmq</code> (default: <code>rabbitmq</code>)	
The RabbitMQ package to use.	
<code>config-file</code> (default: <code>%default-rabbitmq-config-file</code>)	
Configuration file for the RabbitMQ broker. See also RabbitMQ Configuration (https://www.rabbitmq.com/docs/configure).	
<code>data-directory</code> (default: <code>"/var/lib/rabbitmq/data"</code>)	
Directory with RabbitMQ broker data - a schema database, message stores, cluster member information, and other persistent node state.	
<code>plugins</code> (Vorgabe: <code>'()'</code>)	
A list of RabbitMQ plugins to enable. View all available plugins using the <code>rabbitmq-plugins list</code> command.	

11.10.22 Zertifikatsdienste

Das Modul (`gnu services certbot`) stellt einen Dienst zur Verfügung, um automatisch ein gültiges TLS-Zertifikat von der Zertifikatsautorität Let's Encrypt zu beziehen. Mit diesen Zertifikaten können Informationen sicher über HTTPS oder andere TLS-basierte Protokolle übertragen werden, im Wissen, dass der Client die Authentizität des Servers überprüfen wird können.

Let's Encrypt (<https://letsencrypt.org/>) macht das `certbot`-Werkzeug verfügbar, mit dem der Zertifizierungsvorgang automatisiert werden kann. Das Werkzeug erzeugt zunächst auf sichere Weise einen Schlüssel auf dem Server und stellt dann eine Anfrage an die Let's-Encrypt-Zertifikatsautorität („Certificate Authority“, kurz CA), den Schlüssel zu signieren. Die Zertifikatsautorität prüft mit einem Challenge-Response-Protokoll, dass die Anfrage auch wirklich vom fraglichen Rechner (auch „Host“ genannt) kommt, wozu der Server über HTTP seine Antwort geben muss. Wenn dieses Protokoll erfolgreich befolgt wurde, signiert die Zertifikatsautorität den Schlüssel, woraus sich ein Zertifikat ergibt. Dieses Zertifikat ist eine begrenzte Zeit lang gültig, daher muss der Server für eine andauernde Bereitstellung von TLS-Leistungen immer wieder neu der Zertifikatsautorität eine Bitte um die Erneuerung der Signatur zukommen lassen.

Mit dem `certbot`-Dienst wird dieser Prozess automatisiert. Er sorgt dafür, dass am Anfang Schlüssel erzeugt werden und eine erste Zertifizierungsanfrage an den Dienst von Let's Encrypt gestellt wird. Weiterhin ist das Challenge-/Response-Verfahren per Web-Server integriert. Das Zertifikat wird auf die Platte geschrieben und automatisch periodisch erneuert und bei der Erneuerung anfallende Aufgaben werden erledigt (z.B. das Neuladen von Diensten und das Kopieren von Schlüsseln mit entsprechenden Berechtigungen).

Certbot wird zweimal täglich zu einer zufälligen Minute der Stunde ausgeführt. Es tut so lange nichts, bis eine Erneuerung Ihrer Zertifikate fällig wird oder sie gesperrt wurden, durch regelmäßige Ausführung bekommen Sie aber die Chance, dass Ihr Server am Netz bleibt, wenn Let's Encrypt eine Sperrung aus irgendeinem Grund anordnet.

Durch die Nutzung dieses Dienstes stimmen Sie dem „ACME Subscriber Agreement“ zu, das Sie hier finden: <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>.

certbot-service-type [Variable]
 Ein Diensttyp für den `certbot`-Client für Let's Encrypt. Sein Wert muss ein `certbot-configuration`-Verbundobjekt wie in diesem Beispiel sein:

```
(service certbot-service-type
  (certbot-configuration
    (email "foo@example.net")
    (certificates
      (list
        (certificate-configuration
          (domains '("example.net" "www.example.net")))
        (certificate-configuration
          (domains '("bar.example.net"))))))
```

Siehe unten für Details zur `certbot-configuration`.

certbot-configuration [Datentyp]
Datentyp, der die Konfiguration des certbot-Dienstes repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

package (Vorgabe: certbot)
Das certbot-Paket, das benutzt werden soll.

webroot (Vorgabe: /var/www)
Das Verzeichnis, aus dem heraus die Dateien für den Challenge-/Response-Prozess von Let's Encrypt angeboten werden sollen.

certificates (Vorgabe: '())
Eine Liste der certificates-configuration-Objekte, für die Zertifikate und Anfragesignaturen erzeugt werden. Für jedes Zertifikat gibt es einen name-Eintrag und mehrere domains.

email (Vorgabe: #f)
Optional die E-Mail-Adresse, die als Kontakt für die Registrierung und das Wiedererlangen dienen soll. Es wird empfohlen, sie anzugeben, weil Sie darüber wichtige Mitteilungen über Ihr Konto und ausgestellte Zertifikate mitbekommen können.

server (Vorgabe: #f)
Optional eine andere URL des ACME-Servers. Wenn sie festgelegt wird, ersetzt sie die Voreinstellung von Certbot, nämlich die URL des Let's Encrypt-Servers.

rsa-key-size (Vorgabe: 2048)
Wie groß der RSA-Schlüssel sein soll.

default-location (Vorgabe: *siehe unten*)
Die vorgegebene nginx-location-configuration. Weil certbot „Challenges“ und „Responses“ anbieten muss, muss durch ihn ein Web-Server ausgeführt werden können. Das tut er, indem er den nginx-Webdienst mit einer nginx-server-configuration erweitert, die auf den domains auf Port 80 lauscht und eine nginx-location-configuration für den URI-Pfad /.well-known/ umfasst, der von Let's Encrypt benutzt wird. Siehe Abschnitt 11.10.20 [Web-Dienste], Seite 552, für mehr Informationen über diese nginx-Konfigurationsdatentypen.
Anfragen an andere URL-Pfade werden mit der default-location abgeglichen. Wenn sie angegeben wurde, wird sie zu jeder nginx-server-configuration hinzugefügt.
Nach Vorgabe stellt die default-location eine Weiterleitung von `http://domain/...` nach `https://domain/...` her. Sie müssen dann nur noch festlegen, was Sie auf Ihrem Webauftritt über https anbieten wollen.
Übergeben Sie #f, um keine default-location vorzugeben.

certificate-configuration [Datentyp]
Der Datentyp, der die Konfiguration eines Zertifikats repräsentiert. Dieser Typ hat die folgenden Parameter:

name (Vorgabe: *siehe unten*)

Dieser Name wird vom Certbot intern zum Aufräumen und in Dateipäden benutzt; er hat keinen Einfluss auf den Inhalt des erzeugten Zertifikats. Um Zertifikatsnamen einzusehen, führen Sie `certbot certificates` aus.

Die Vorgabe ist die erste angegebene Domain.

domains (Vorgabe: '())

Die erste angegebene Domain wird als Name des Zertifikatseigentümers („Subject CN“) benutzt und alle Domains werden als alternative Namen („Subject Alternative Names“) auf dem Zertifikat stehen.

challenge (Vorgabe: #f)

Welche Art von Challenge durch den Certbot ausgeführt wird. Wenn **#f** angegeben wird, wird die HTTP-Challenge voreingestellt. Wenn ein Wert angegeben wird, wird das Plugin benutzt, das auch bei manuellen Ausführungen benutzt wird (siehe `authentication-hook`, `cleanup-hook` und die Dokumentation unter <https://certbot.eff.org/docs/using.html#hooks>), und Let's Encrypt wird dazu berechtigt, die öffentliche IP-Adresse der anfordernden Maschine in seinem Protokoll zu speichern.

csr (Vorgabe: #f)

Der Dateiname der Zertifizierungsanfrage („Certificate Signing Request“, CSR) im DER- oder PEM-Format. Wenn **#f** angegeben wird, wird kein solches Argument an den Certbot übermittelt. Wenn ein Wert angegeben wird, wird der Certbot ihn anstelle einer selbsterstellten CSR verwenden. Die in `domains` genannten Domänen müssen dabei konsistent sein mit denen, die in der CSR-Datei aufgeführt werden.

authentication-hook (Vorgabe: #f)

Welcher Befehl in einer Shell zum Antworten auf eine Zertifikats- „Challenge“ einmalig ausgeführt wird. Für diesen Befehl wird die Shell-Variable `$CERTBOT_DOMAIN` die Domain enthalten, für die sich der Certbot authentisiert, `$CERTBOT_VALIDATION` enthält die Validierungs-Zeichenkette und `$CERTBOT_TOKEN` enthält den Dateinamen der bei einer HTTP-01-Challenge angefragten Ressource.

cleanup-hook (Vorgabe: #f)

Command to be run in a shell once for each certificate challenge that have been answered by the `authentication-hook`. For this command, the shell variables available in the `authentication-hook` script are still available, and additionally `$CERTBOT_AUTH_OUTPUT` will contain the standard output of the `authentication-hook` script.

deploy-hook (Vorgabe: #f)

Welcher Befehl in einer Shell für jedes erfolgreich ausgestellte Zertifikat einmalig ausgeführt wird. Bei diesem Befehl wird die Shell-Variable `$RENEWED_LINEAGE` auf das Unterverzeichnis für die aktuelle Konfiguration zeigen (zum Beispiel ‘‘/etc/letsencrypt/live/example.com’’), in dem sich die neuen Zertifikate und Schlüssel befinden. Die

Shell-Variable `$RENEWED_DOMAINS` wird eine leerzeichengetrennte Liste der erneuerten Zertifikatsdomänen enthalten (zum Beispiel `"example.com www.example.com"`).

`dry-run?` (default: `#f`)

Communicate with the ACME server but do not update certificates nor trigger `deploy-hook`. This is useful as a temporary setting to test the challenge procedure, especially the `authentication-hook` and `cleanup-hook` while working on them. It's also a good idea to use the Let's Encrypt staging server at <https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory> while testing, which allows for higher rate limits, but with which `certbot` will helpfully refuse to update certificates and recommend the `dry-run?` option. For example:

```
(define %authentication-hook
  (program-file "authentication-hook"
    #~(let ((domain (getenv "CERTBOT_DOMAIN"))
           (token (getenv "CERTBOT_TOKEN")))
        (format #t "Hey, can you authenticate ~a with ~a for me?" domain token)))

(define %cleanup-hook
  (program-file "authentication-hook"
    #~(display "Bye")))

(service certbot-service-type
  (certbot-configuration
    (server "https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directo
(certificates
  (list
    (certificate-configuration
      (dry-run? #t)
      (authentication-hook %authentication-hook)
      (cleanup-hook %cleanup-hook)
      (domains '("example.net" "www.example.net"))))))))
```

`start-self-signed?` (Vorgabe: `#t`)

Ob bei der Aktivierung des Systems für den Anfang ein selbstsigniertes Zertifikat erzeugt werden soll. Diese Option ist besonders geeignet, weil so `nginx` schon in der Lage ist, zu starten, noch bevor `certbot` ausgeführt wurde, denn `certbot` kann nur ausgeführt werden, wenn `nginx` läuft und damit HTTP-Challenges beantwortet werden können.

Für jede `certificate-configuration` wird das Zertifikat in `/etc/certs/name/fullchain.pem` und der Schlüssel in `/etc/certs/name/privkey.pem` gespeichert.

11.10.23 DNS-Dienste

Das Modul (`gnu services dns`) stellt Dienste zur Verfügung, die mit dem *Domain Name System* (DNS) zu tun haben. Es bietet einen Server-Dienst an, mit dem ein *authori-*

tativer DNS-Server für mehrere Zonen betrieben werden kann, jeweils als untergeordneter „Slave“ oder als „Master“. Dieser Dienst benutzt Knot DNS (<https://www.knot-dns.cz/>). Außerdem wird ein zwischenspeichernder und weiterleitender DNS-Server für das LAN bereitgestellt, der dnsmasq (<http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html>) benutzt.

Knot-Dienst

Eine Beispielkonfiguration eines autoritativen Servers für zwei Zonen, eine „Master“, eine „Slave“, wäre:

```
(define-zone-entries example.org.zone
  ; Name TTL Class Type Data
  ("@" "" "IN" "A" "127.0.0.1")
  ("@" "" "IN" "NS" "ns")
  ("ns" "" "IN" "A" "127.0.0.1"))

(define master-zone
  (knot-zone-configuration
    (domain "example.org")
    (zone (zone-file
      (origin "example.org")
      (entries example.org.zone)))))

(define slave-zone
  (knot-zone-configuration
    (domain "plop.org")
    (dnssec-policy "default")
    (master (list "plop-master"))))

(define plop-master
  (knot-remote-configuration
    (id "plop-master")
    (address (list "208.76.58.171"))))

(operating-system
  ;;
  (services (cons* (service knot-service-type
    (knot-configuration
      (remotes (list plop-master))
      (zones (list master-zone slave-zone))))
    ;;
    %base-services)))
  ;;

knot-service-type [Variable]
```

Dies ist der Diensttyp für den Knot-DNS-Server.

Knot DNS ist ein autoritativer DNS-Server, das heißt, er kann mehrere Zonen bedienen, also mehrere Domainnamen, die Sie von einem Registrar kaufen würden. Dieser Server ist kein „Resolver“, er dient also nur zur Auflösung von Namen, für die er

autoritativ ist. Dieser Server kann so konfiguriert werden, dass er Zonen als „Master“-Server oder als „Slave“-Server bereitstellt, je nachdem, wie er für die jeweilige Zone eingestellt ist. Server für „Slave“-Zonen erhalten ihre Daten von „Master“-Servern und stellen mit ihnen einen autoritativen Server zur Verfügung. Für einen „Resolver“ macht es keinen Unterschied, ob er Namen auflöst, indem er einen „Master“ oder einen „Slave“ danach fragt.

Die folgenden Datentypen werden benutzt, um den Knot-DNS-Server zu konfigurieren:

knot-key-configuration [Datentyp]

Datentyp, der einen Schlüssel repräsentiert. Dieser Typ hat die folgenden Parameter:

id (Vorgabe: "")

Ein Identifikator, mit dem sich andere Konfigurationsfelder auf diesen Schlüssel beziehen können. IDs müssen eindeutig sein und dürfen *nicht* leer sein.

algorithm (Vorgabe: #f)

Der Algorithmus, der benutzt werden soll. Wählen Sie zwischen **#f**, '**hmac-md5**', '**hmac-sha1**', '**hmac-sha224**', '**hmac-sha256**', '**hmac-sha384**' und '**hmac-sha512**'.

secret (Vorgabe: "")

Was dabei der geheime Schlüssel sein soll.

knot-acl-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration einer Zugriffssteuerungsliste („Access Control List“, ACL) repräsentiert. Dieser Typ hat die folgenden Parameter:

id (Vorgabe: "")

Ein Identifikator, mit dem sich andere Konfigurationsfelder auf diesen Schlüssel beziehen können. IDs müssen eindeutig sein und dürfen *nicht* leer sein.

address (Vorgabe: '())

Eine geordnete Liste aus IP-Adresse, Netzwerk-Subnetzen oder Netzwerkbereichen, die jeweils als Zeichenketten angegeben werden. Die Anfrage muss zu einem davon passen. Ein leerer Wert bedeutet, dass die Adresse nicht passen muss.

key (Vorgabe: '())

Eine geordnete Liste von Referenzen auf Schlüssel, die jeweils als Zeichenketten angegeben werden. Die Zeichenkette muss zu einem Schlüsselidentifikator passen, der in einem der **knot-key-configuration**-Objekte definiert wurde. Wenn kein Schlüssel angegeben wird, bedeutet das, dass kein Schlüssel zu dieser Zugriffssteuerungsliste passen muss.

action (Vorgabe: '())

Eine geordnete Liste der Aktionen, die von dieser Zugriffssteuerungsliste zugelassen oder gesperrt werden. Mögliche Werte sind Listen aus null oder mehr Elementen, die jeweils '**transfer**', '**notify**' oder '**update**' sind.

deny? (Vorgabe: #f)

Wenn dies auf wahr steht, werden mit der Zugriffssteuerungsliste Einschränkungen festgelegt, d.h. aufgelistet Aktionen werden gesperrt. Steht es auf falsch, werden aufgelistete Aktionen zugelassen.

zone-entry

[Datentyp]

Datentyp, der einen Eintrag in einer Zonendatei repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

name (Vorgabe: "@")

Der Name des Eintrags. "@" bezieht sich auf den Ursprung der Zone. Namen sind relativ zum Ursprung der Zone. Zum Beispiel bezieht sich in einer Zone `example.org` der Eintrag "`ns.example.org`" tatsächlich auf `ns.example.org.example.org`. Namen, die auf einen Punkt enden, sind absolut. Das bedeutet, dass sich "`ns.example.org.`" auf `ns.example.org` bezieht.

ttl (Vorgabe: "")

Wie lange dieser Eintrag zwischengespeichert werden darf, d.h. seine „Time-To-Live“ (TTL). Ist sie nicht festgelegt, wird die voreingestellte TTL benutzt.

class (Vorgabe: "IN")

Welche Klasse der Eintrag hat. Derzeit unterstützt Knot nur "IN" und teilweise "CH".

type (Vorgabe: "A")

Der Typ des Eintrags. Zu den üblichen Typen gehören A (für eine IPv4-Adresse), AAAA (für eine IPv6-Adresse), NS (der Namens-Server) und MX („Mail eXchange“ für E-Mails). Viele andere Typen sind auch definiert.

data (Vorgabe: "")

Die Daten, die im Eintrag stehen, zum Beispiel eine IP-Adresse bei einem A-Eintrag oder ein Domain-Name bei einem NS-Eintrag. Bedenken Sie, dass Domain-Namen relativ zum Ursprung angegeben werden, außer wenn sie auf einen Punkt enden.

zone-file

[Datentyp]

Datentyp, der den Inhalt einer Zonendatei repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

entries (Vorgabe: '()')

Die Liste der Einträge. Für den SOA-Eintrag wird automatisch gesorgt, also müssen Sie ihn nicht zur Liste der Einträge hinzufügen. In der Liste sollte vermutlich ein Eintrag für Ihren primären autoritativen DNS-Server stehen. Abgesehen vom direkten Aufzählen der Einträge können Sie `define-zone-entries` verwenden, um ein Objekt zu definieren, worin eine Liste von Einträgen leichter angegeben werden kann, und was sie dann im `entries`-Feld des `zone-file` angeben können.

origin (Vorgabe: "")

Der Name Ihrer Zone. Dieser Parameter darf nicht leer sein.

ns (Vorgabe: "ns")

Die Domain Ihres primären autoritativen DNS-Servers. Der Name wird relativ zum Ursprung angegeben, außer wenn er auf einen Punkt endet. Dieser primäre DNS-Server *muss* verpflichtend einem NS-Eintrag in der Zone entsprechen, dem eine IP-Adresse in der Liste der Einträge zugeordnet werden muss.

mail (Vorgabe: "hostmaster")

Eine E-Mail-Adresse, unter der man Sie als für diese Zone Verantwortlichen („Besitzer“, „Owner“) kontaktieren kann. Sie wird zu <mail>@<origin> umgeschrieben.

serial (Vorgabe: 1)

Die Seriennummer der Zone. Da sie von sowohl „Slaves“ als auch „Resolvern“ benutzt wird, um bei Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben, ist es notwendig, dass sie *niemals* kleiner gemacht wird. Erhöhen Sie sie, wann immer Sie eine Änderung an Ihrer Zone durchführen.

refresh (Vorgabe: (* 2 24 3600))

Die Häufigkeit, wie oft Slaves eine Zonenübertragung („Zone Transfer“) durchführen. Als Wert wird eine Anzahl von Sekunden angegeben. Sie kann über eine Multiplikation oder mit (**string->duration**) angegeben werden.

retry (Vorgabe: (* 15 60))

Nach welcher Zeitperiode ein Slave versuchen wird, Kontakt mit seinem Master aufzunehmen, wenn er ihn beim ersten Mal nicht erreichen kann.

expiry (Vorgabe: (* 14 24 3600))

Die Voreinstellung, welche TTL für Einträge verwendet werden soll. Bestehende Einträge werden für höchstens diese Zeitspanne als korrekt angesehen. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden „Resolver“ ihren Zwischenspeicher als ungültig markieren und erneut prüfen, ob der Eintrag noch existiert.

nx (Vorgabe: 3600)

Die voreingestellte TTL der *nicht* existierenden Einträge. Sie stellt normalerweise eine kurze Verzögerung dar, weil Sie möchten, dass neue Domains für jeden schnell erkannt werden.

knot-remote-configuration

[Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration eines entfernten Servers („Remote“) repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

id (Vorgabe: "")

Ein Identifikator, mit dem man sich in anderen Konfigurationsfeldern auf diesen entfernten Server („Remote“) beziehen kann. IDs müssen eindeutig sein und dürfen *nicht* leer sein.

address (Vorgabe: '())

Eine geordnete Liste der Empfänger-IP-Adressen. Adressen werden der Reihe nach durchprobiert. Optional kann eine Portnummer nach dem Trennzeichen @ angegeben werden, zum Beispiel als (list "1.2.3.4" "2.3.4.5@53"). Die Vorgabe ist 53.

via (Vorgabe: '())

Eine geordnete Liste der Quell-IP-Adressen. Eine leere Liste wird Knot eine sinnvolle Quell-IP-Adresse auswählen lassen. Optional kann eine Portnummer nach dem Trennzeichen @ angegeben werden. Die Vorgabe wird zufällig ausgewählt.

key (Vorgabe: #f)

Ein Verweis auf einen Schlüssel („Key“), also eine Zeichenkette, die den Identifikator eines Schlüssels enthält, der in einem knot-key-configuration-Feld festgelegt wurde.

knot-keystore-configuration

[Datentyp]

Datentyp, der einen Schlüsselspeicher („Keystore“) repräsentiert, um DNSSEC-Schlüssel zu fassen. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

id (Vorgabe: "")

Der Identifikator des Schlüsselspeichers. Er darf nicht leer gelassen werden.

backend (Vorgabe: 'pem)

Die Art von Hintergrundspeicher, in dem Schlüssel eingetragen werden. Sie kann 'pem' oder 'pkcs11' sein.

config (Vorgabe: "/var/lib/knot/keys/keys")

Die Zeichenkette mit der Konfiguration des Hintergrundspeichers. Ein Beispiel für die PKCS#11 ist "pkcs11:token=knot;pin-value=1234 /gnu/store/.../lib/pkcs11/libsofthsm2.so". Für pem als Hintergrundspeicher repräsentiert die Zeichenkette einen Pfad im Dateisystem.

knot-policy-configuration

[Datentyp]

Datentyp, der die DNSSEC-Richtlinie repräsentiert. Knot DNS kann Ihre Zonen automatisch signieren. Der Dienst kann Ihre Schlüssel automatisch erzeugen und verwalten oder Schlüssel benutzen, die Sie selbst erzeugen.

DNSSEC wird in der Regel mit zwei Schlüsseln implementiert: Ein Schlüssel, mit dem Schlüssel signiert werden („Key Signing Key“, KSK), signiert den zweiten Schlüssel, einen Schlüssel, der Zonen signiert („Zone Signing Key“, ZSK), mit dem die Zone signiert wird. Damit er als vertrauenswürdig angesehen wird, muss der KSK in der Elternzone stehen (meistens ist das eine Top-Level-Domain). Wenn Ihr Registrar DNSSEC unterstützt, müssen Sie ihm den Hash Ihres KSK übermitteln, damit er einen DS-Eintrag für Ihre Zone hinzufügen kann. Das passiert nicht automatisch und muss jedes Mal wiederholt werden, wenn Sie Ihren KSK ändern.

Die Richtlinie legt auch fest, wie lange Ihre Schlüssel gültig bleiben. Normalerweise kann der ZSK leicht geändert werden und benutzt kryptografisch schwächere Funktionen (also niedrigere Parameter), damit Einträge schnell signiert werden können,

wodurch man sie oft verändern kann. Der KSK setzt jedoch eine manuelle Interaktion mit dem Registrar voraus, also werden sie weniger oft geändert und verwenden stärkere Parameter, weil mit ihnen nur ein einziger Eintrag signiert wird.

Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

id (Vorgabe: "")

Der Identifikator der Richtlinie. Er darf nicht leer sein.

keystore (Vorgabe: "default")

Eine Referenz auf einen Schlüsselspeicher („Keystore“), also eine Zeichenkette, die den Identifikator eines Schlüsselspeichers enthält, der in einem **knot-keystore-configuration**-Feld gespeichert ist. Der Identifikator "default" sorgt dafür, dass der vorgegebene Schlüsselspeicher verwendet wird (eine KASP-Datenbank, die durch diesen Dienst eingerichtet wurde).

manual? (Vorgabe: #f)

Ob Schlüssel manuell verwaltet werden sollen; andernfalls werden sie automatisch verwaltet.

single-type-signing? (Vorgabe: #f)

Wenn es auf **#t** steht, werden dieselben Schlüssel als KSK und ZSK verwendet („Single-Type Signing Scheme“).

algorithm (Vorgabe: "ecdsap256sha256")

Ein Algorithmus für zum Signieren verwendete Schlüssel und ausgestellte Signaturen.

ksk-size (Vorgabe: 256)

Die Länge des KSK. Beachten Sie, dass dieser Wert für den vorgegebenen Algorithmus korrekt ist, aber für andere Algorithmen *nicht* sicher wäre.

zsk-size (Vorgabe: 256)

Die Länge des ZSK. Beachten Sie, dass dieser Wert für den vorgegebenen Algorithmus korrekt ist, aber für andere Algorithmen *nicht* sicher wäre.

dnskey-ttl (Vorgabe: 'default')

Der TTL-Wert für DNSKEY-Einträge, die die Wurzel der Zone betreffen. Der besondere Wert 'default' bedeutet, dass dieselbe TTL wie für den SOA-Eintrag der Zone verwendet wird.

zsk-lifetime (Vorgabe: (* 30 24 3600))

Die Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung eines ZSK und dem Anfang des nächsten Schlüsselübergangs („Key Rollover“).

propagation-delay (Vorgabe: (* 24 3600))

Eine zusätzliche Verlängerung, die bei jedem Schritt im Schlüsselübergang („Key Rollover“) gewartet wird. Dieser Wert sollte hoch genug sein, damit in dieser Zeit Daten vom Master-Server alle Slaves erreichen.

rrsig-lifetime (Vorgabe: (* 14 24 3600))

Wie lange neu ausgestellte Signaturen gültig bleiben.

rrsig-refresh (Vorgabe: (* 7 24 3600))

Wie lange im Voraus vor einem Auslaufen der Signatur diese Signatur erneuert werden soll.

nsec3? (Vorgabe: #f)

Ist es auf **#t** gesetzt, wird NSEC3 statt NSEC benutzt.

nsec3-iterations (Vorgabe: 5)

Wie oft zusätzlich gehasht werden soll.

nsec3-salt-length (Vorgabe: 8)

Wie lange das kryptografische „Salt“ sein soll, als Anzahl von Oktetten. Es wird vor dem Hashen an den Namen des ursprünglichen Besitzers angehängt.

nsec3-salt-lifetime (Vorgabe: (* 30 24 3600))

Wie lange das neu ausgestellte Salt-Feld gültig bleiben soll.

knot-zone-configuration

[Datentyp]

Datentyp, der eine durch Knot verfügbar gemachte Zone repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

domain (Vorgabe: "")

Die Domain, die durch diese Konfiguration zur Verfügung gestellt wird. Sie darf nicht leer sein.

file (Vorgabe: "")

Die Datei, in der diese Zone abgespeichert wird. Dieser Parameter wird bei Master-Zonen ignoriert. Bleibt er leer, wird die vom Domain-Namen abhängige Voreinstellung benutzt.

zone (Vorgabe: (**zone-file**))

Der Inhalt der Zonendatei. Dieser Parameter wird bei Slave-Zonen ignoriert. Er muss ein Verbundsobjekt vom Typ **zone-file** enthalten.

master (Vorgabe: '())

Eine Liste von als „Master“ geltenden entfernten Servern. Ist sie leer, ist diese Zone ein Master, sonst ein Slave. Es handelt sich um eine Liste von Identifikatoren entfernter Server („Remotes“).

ddns-master (Vorgabe: #f)

Der vorrangige „Master“. Ist dies leer, wird hierfür der erste Master aus der Liste der Master benutzt.

notify (Vorgabe: '())

Eine Liste der Identifikatoren von entfernten Slave-Servern („Remotes“).

acl (Vorgabe: '())

Eine Liste von Identifikatoren von Zugriffssteuerungslisten.

semantic-checks? (Vorgabe: #f)

Wenn dies festgelegt ist, werden für die Zone mehr semantische Überprüfungen durchgeführt.

zonefile-sync (Vorgabe: 0)

Wie lange nach einer Änderung der im Arbeitsspeicher zwischengespeicherten Daten gewartet wird, bis die Daten auf die Platte geschrieben werden. Bei 0 werden sie sofort synchronisiert.

zonefile-load (Vorgabe: #f)

Wie die in der Zonendatei gespeicherten Daten benutzt werden, wenn die Zone geladen wird. Mögliche Werte sind:

- **#f** sorgt dafür, dass nach der Voreinstellung von Knot verfahren wird,
- 'none' bewirkt, dass die Zonendatei überhaupt nicht benutzt wird,
- 'difference' lässt den Unterschied zwischen den bereits vorliegenden Daten und dem gespeicherten Inhalt der Zone berechnen, welcher dann zum vorliegenden Zoneninhalt hinzugenommen wird,
- 'difference-no-serial' für dasselbe wie bei 'difference', aber die SOA-Seriennummer in der Zonendatei wird ignoriert und der Server kümmert sich automatisch darum.
- 'whole' lässt den ganzen Inhalt der Zone aus der Zonendatei auslesen.

journal-content (Vorgabe: #f)

Wie in den Aufzeichnungen die Zone und Änderungen daran gespeichert werden sollen. Mögliche Werte sind 'none', um keine Aufzeichnungen zu führen, 'changes', um Änderungen zu speichern, und 'all', wodurch der gesamte Inhalt gespeichert wird. Für **#f** wird dieser Wert nicht gesetzt, so dass der in Knot voreingestellte Wert benutzt wird.

max-journal-usage (Vorgabe: #f)

Die maximale Größe, die Aufzeichnungen für die Wiederherstellbarkeit („Journal“) auf der Platte einnehmen können. Für **#f** wird dieser Wert nicht gesetzt, so dass der in Knot voreingestellte Wert benutzt wird.

max-journal-depth (Vorgabe: #f)

Wie viele Aufzeichnungen höchstens im Änderungsverlauf gespeichert werden. Für **#f** wird dieser Wert nicht gesetzt, so dass der in Knot voreingestellte Wert benutzt wird.

max-zone-size (Vorgabe: #f)

Die maximale Größe der Zonendatei. Diese Beschränkung wird auf eingehende Übertragungen und Aktualisierungen angewandt. Für **#f** wird dieser Wert nicht gesetzt, so dass der in Knot voreingestellte Wert benutzt wird.

dnssec-policy (Vorgabe: #f)

Ein Verweis auf ein knot-policy-configuration-Verbundobjekt oder der besondere Name "default", um die Voreinstellung von Knot zu verwenden. Wenn dies als der Wert **#f** angegeben wurde, findet in dieser Zone kein Signieren mit DNSSEC statt.

serial-policy (Vorgabe: 'increment')

Eine Richtlinie; entweder 'increment' (Seriennummer hochzählen) oder 'unixtime' (Unix-Zeitstempel verwenden).

knot-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von Knot repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

knot (Vorgabe: `knot`)

Das Knot-Paket.

run-directory (Vorgabe: `"/var/run/knot"`)

Das Laufzeit-Verzeichnis („run“-Verzeichnis). In diesem Verzeichnis werden die PID-Datei mit dem Prozessidentifikator und Sockets gespeichert.

includes (Vorgabe: `'()'`)

Eine flache Liste von Zeichenketten oder dateiartigen Objekten, die oben in der Konfigurationsdatei eingebunden werden müssen.

Hiermit können Geheimnisse abseits von Guix' Zuständigkeitsbereich gespeichert werden. Zum Beispiel können Sie geheime Schlüssel so in einer externen Datei speichern, die nicht von Guix verwaltet und daher auch nicht von jedem in `/gnu/store` ausgelesen werden kann – Sie können etwa Ihre geheime Schlüsselkonfiguration in `/etc/knot/secrets.conf` speichern und diese Datei dann zu Ihrer `includes`-Liste hinzufügen.

Sie können mit dem Schlüsselverwaltungsprogramm `keymgr` aus dem Knot-Paket einen geheimen TSIG-Schlüssel erzeugen lassen (für `nsupdate` und Zonentransfers). Beachten Sie, dass das Paket *nicht* automatisch durch den Dienst installiert wird. Das folgende Beispiel zeigt, wie man einen neuen TSIG-Schlüssel erzeugen lässt:

```
keymgr -t meingeheimnis > /etc/knot/secrets.conf
chmod 600 /etc/knot/secrets.conf
```

Außerdem sollten Sie bedenken, dass der erzeugte Schlüssel den Namen `meingeheimnis` bekommt, dieser Name also auch im `key`-Feld des `knot-acl-configuration`-Verbundsobjekts und an anderen Stellen verwendet werden muss, wo auf den Schlüssel verwiesen wird.

Sie können die `includes` auch benutzen, um von der Guix-Schnittstelle nicht unterstützte Einstellungen festzulegen.

listen-v4 (Vorgabe: `"0.0.0.0"`)

Eine IP-Adresse, auf der gelauscht werden soll.

listen-v6 (Vorgabe: `":::"`)

Eine IP-Adresse, auf der gelauscht werden soll.

listen-port (Vorgabe: `53`)

Ein Port, auf dem gelauscht werden soll.

keys (Vorgabe: `'()'`)

Die Liste der `knot-key-configuration`-Objekte, die von dieser Konfiguration benutzt werden sollen.

acls (Vorgabe: `'()'`)

Die Liste der `knot-acl-configuration`-Objekte, die von dieser Konfiguration benutzt werden sollen.

remotes (Vorgabe: '())
 Die Liste der knot-remote-configuration-Objekte, die von dieser Konfiguration benutzt werden sollen.

zones (Vorgabe: '())
 Die Liste der knot-zone-configuration-Objekte, die von dieser Konfiguration benutzt werden sollen.

Knot-Resolver-Dienst

knot-resolver-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp des Knot-Resolver-Dienstes, dessen Wert ein knot-resolver-configuration-Objekt wie in diesem Beispiel sein sollte:

```
(service knot-resolver-service-type
  (knot-resolver-configuration
    (kresd-config-file (plain-file "kresd.conf" "
      net.listen('192.168.0.1', 5353)
      user('knot-resolver', 'knot-resolver')
      modules = { 'hints > iterate', 'stats', 'predict' }
      cache.size = 100 * MB
    "))))
```

Weitere Informationen finden Sie in seinem Handbuch (<https://knot-resolver.readthedocs.io/en/stable/config-overview.html>).

knot-resolver-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration von knot-resolver repräsentiert.

package (Vorgabe: knot-resolver)
 Das Paketobjekt des Knot-DNS-Resolvers.

kresd-config-file (Vorgabe: %kresd.conf)
 Dateiartiges Objekt der zu nutzenden kresd-Konfigurationsdatei. Nach Vorgabe lauscht der Knot-Resolver auf 127.0.0.1 und ::1.

garbage-collection-interval (Vorgabe: 1000)
 Wie viele Millisekunden kres-cache-gc zwischen Bereinigungen seines Zwischenspeichers wartet.

Dnsmasq-Dienst

dnsmasq-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp des dnsmasq-Dienstes, dessen Wert ein dnsmasq-configuration-Objekt wie in diesem Beispiel sein sollte:

```
(service dnsmasq-service-type
  (dnsmasq-configuration
    (no-resolv? #t)
    (servers '("192.168.1.1"))))
```

dnsmasq-service-type provides two actions:

reload Send a SIGHUP signal to dnsmasq to clear cache and reload hosts files which triggers the following actions:

- Clear the DNS cache
- Reload `/etc/hosts` and `/etc/ethers`
- Reload files specified by `--dhcp-hostsfile`, `--dhcp-hostsdir`, `--dhcp-optfile`, `--dhcp-optdir`, `--addn-hosts`, or `--hostsdir`
- Execute DHCP lease change scripts for all existing leases
- Reread `/etc/resolv.conf` (only if `--no-poll` is configured).

Anmerkung: The `SIGHUP` signal does not trigger a reload of the main configuration file.

Ein Beispiel, wie Sie es verwenden:

```
herd reload dnsmasq
```

stats When `dnsmasq` receives a `SIGUSR1` signal, it writes statistics to the system log including:

- Cache size and number of evicted entries
- Cache hits, misses, and authoritative queries answered
- For each upstream server: queries sent and errors received
- TCP connection fork statistics.

Ein Beispiel, wie Sie es verwenden:

```
herd stats dnsmasq
```

dnsmasq-configuration [Datentyp]

Repräsentiert die `dnsmasq`-Konfiguration.

package (Vorgabe: `dnsmasq`)

Paketobjekt des `dnsmasq`-Servers.

shepherd-provision (default: '`(dnsmasq)`')

shepherd-requirement (default: '`(user-processes networking)`')

This option can be used to provide a list of Shepherd service names (symbols) provided by this service. You might want to change the default value if you intend to run several `dnsmasq` instances.

Likewise, `shepherd-requirement` is a list of Shepherd service names (symbols) that this service will depend on.

pid-file (default: `"/run/dnsmasq.pid"`)

Specify an alternate path for `dnsmasq` to record its process-id in.

no-hosts? (Vorgabe: `#f`)

Ist es auf wahr gesetzt, werden keine Rechnernamen („Hostnames“) aus `/etc/hosts` ausgelesen.

port (Vorgabe: `53`)

Der Port, auf dem gelauscht werden soll. Wird dies auf null gesetzt, werden keinerlei DNS-Anfragen beantwortet und es bleiben nur DHCP- und/oder TFTP-Funktionen.

local-service? (Vorgabe: #t)

DNS-Anfragen nur von Rechnern akzeptieren, deren Adresse auf einem lokalen Subnetz liegt, d.h. einem Subnetz, für dem auf dem Server eine Schnittstelle existiert.

listen-addresses (Vorgabe: '())

Lässt auf den angegebenen IP-Adressen lauschen.

resolv-file (Vorgabe: "/etc/resolv.conf")

Aus welcher Datei die IP-Adresse der zu verwendenden Nameserver gelesen werden soll.

no-resolv? (Vorgabe: #f)

Wenn es auf wahr steht, wird das *resolv-file* nicht gelesen.

forward-private-reverse-lookup? (Vorgabe: #t)

Wenn dies auf falsch gesetzt ist, werden inverse Namensauflösungen in privaten IP-Addressbereichen wie „Domain existiert nicht“ beantwortet, anstatt sie an vorgelagerte Server weiterzuleiten.

query-servers-in-order? (Vorgabe: #f)

Wenn dies auf wahr gesetzt ist, wird dnsmasq die Server in genau der Reihenfolge anfragen, in der sie in *servers* aufgeführt sind.

servers (Vorgabe: '())

Geben Sie die IP-Adresse von anzufragenden Servern direkt an.

servers-file (Vorgabe: #f)

Hier können Sie eine Datei angeben, in der höhere DNS-Server stehen. Diese Datei wird neu eingelesen, wenn dnsmasq ein SIGHUP bekommt. Es kann entweder eine Zeichenkette oder ein dateiartiges Objekt angegeben werden.

addresses (Vorgabe: '())

Geben Sie in jedem Eintrag eine IP-Adresse an, die für jeden Rechner mit einer der angegebenen Domains zurückgeliefert werden soll. Anfragen nach den Domains werden niemals weitergegeben, sondern werden immer mit der festgelegten IP-Adresse beantwortet.

Dies ist nützlich, um für Rechnernamen lokale Umleitungen einzurichten, wie in diesem Beispiel:

```
(service dnsmasq-service-type
        (dnsmasq-configuration
            (addresses
                '(; Weiterleitung auf lokalen Webserver.
                  "/example.org/127.0.0.1"
                  ; Weiterleitung einer Subdomain auf eine bestimmte IP.
                  "/subdomain.example.org/192.168.1.42"))))
```

Beachten Sie, dass die Regeln in /etc/hosts Vorrang haben.

cache-size (Vorgabe: 150)

Bestimmt die Größe des Zwischenspeichers von dnsmasq. Wird die Zwischenspeichergröße auf null festgelegt, wird kein Zwischenspeicher benutzt.

negative-cache? (Vorgabe: #t)

Ist dies auf falsch gesetzt, werden Negativergebnisse nicht zwischengespeichert.

cpe-id (Vorgabe: #f)

Wenn es festgelegt ist, wird dies als Endgerätebezeichnung („Customer-Premises Equipment Identifier“) in DNS-Anfragen übermittelt, die an vorgelagerte Server weitergeleitet werden.

tftp-enable? (Vorgabe: #f)

Ob der eingebaute TFTP-Server aktiviert werden soll.

tftp-no-fail? (Vorgabe: #f)

Wenn dies wahr ist und der TFTP-Server nicht gestartet werden kann, gilt dnsmasq trotzdem *nicht* als fehlgeschlagen.

tftp-single-port? (Vorgabe: #f)

Ob nur ein einzelner Port für TFTP benutzt werden soll.

tftp-secure? (Vorgabe: #f)

Wenn dies wahr ist, kann nur auf solche Dateien zugegriffen werden, die dem Benutzerkonto gehören, das den dnsmasq-Prozess ausführt.

Wird dnsmasq durch den Administratornutzer root ausgeführt, gelten andere Regeln: **tftp-secure?** wirkt sich nicht aus, aber es kann nur auf Dateien zugegriffen werden, auf die jeder Benutzer zugreifen darf (das „world-readable bit“ ist gesetzt).

tftp-max (Vorgabe: #f)

Wenn dies gesetzt ist, gibt es die Maximalzahl gleichzeitig zugelassener Verbindungen an.

tftp-mtu (Vorgabe: #f)

Wenn es gesetzt ist, gibt es die MTU für TFTP-Pakete an, also die Maximalgröße für Netzwerkschnittstellen.

tftp-no-blocksize? (Vorgabe: #f)

Steht es auf wahr, wird der TFTP-Server die Blockgröße *nicht* mit dem Client aushandeln.

tftp-lowercase? (Vorgabe: #f)

Ob alle Dateinamen in TFTP-Anfragen in Kleinbuchstaben umgesetzt werden sollen.

tftp-port-range (Vorgabe: #f)

Wenn es gesetzt ist, wird jeder dynamische Port (einer pro Client) aus dem angegebenen Bereich ("<von>,<bis>") genommen.

tftp-root (Vorgabe: `/var/empty,lo`)

Relativ zu welchem Verzeichnis die Dateien für die Übertragung per TFTP gesucht werden. Wenn dies gesetzt ist, werden TFTP-Pfade, die ‘..’ enthalten, abgelehnt, damit Clients keinen Zugriff auf Dateien außerhalb des angegebenen Wurzelverzeichnisses haben. Absolute Pfade (solche, die mit ‘/’ beginnen) sind erlaubt, aber sie müssen in der TFTP-Root liegen. Wenn das optionale Argument `interface` angegeben wird, wird das Verzeichnis nur für TFTP-Anfragen über diese Schnittstelle benutzt.

tftp-unique-root (Vorgabe: `#f`)

Wenn es gesetzt ist, wird entsprechend die IP- oder Hardware-Adresse des TFTP-Clients als eine Pfadkomponente ans Ende der TFTP-Root angehängt. Das ist nur gültig, wenn eine TFTP-Root gesetzt ist und das Verzeichnis existiert. Die Voreinstellung ist, die IP-Adresse anzuhängen (wie üblich als punktgetrenntes Quadrupel).

Ist zum Beispiel `tftp-root '/tftp'` und fragt Client ‘1.2.3.4’ die Datei `meinedatei` an, dann wird effektiv als Pfad `/tftp/1.2.3.4/meinedatei` abgerufen, wenn `/tftp/1.2.3.4` existiert, oder `/tftp/meinedatei` andernfalls. Wird ‘=mac’ angegeben, wird stattdessen die MAC-Adresse angehängt (in Kleinbuchstaben und durch Striche getrennt, aufgefüllt mit der Ziffer null), z.B. ‘01-02-03-04-aa-bb’. Beachten Sie, dass MAC-Adressen nur aufgelöst werden können, wenn sich der Client im lokalen Netzwerk befindet oder von `dnsmasq` eine Adresse per DHCP zugewiesen bekommen hat.

conf-file (default: `'()`)

File names of configuration files to use. Strings and file-like objects are accepted.

conf-dir (default: `#f`)

Read all the files in the given directory as configuration files. Support for `dnsmasq` field extensions is not implemented; users can use `computed-file` to build a directory of files instead. The configuration files are loaded in alphabetical order of file name.

extra-options (Vorgabe: `'()`)

Dieses Feld ist ein „Notausstieg“, mit dem Nutzer beliebige Befehlszeilenoptionen direkt an `dnsmasq` übergeben können. Diese müssen hier als eine Liste von Zeichenketten angegeben werden.

Unbound Service

unbound-service-type [Variable]

This is the type of the service to run Unbound (<https://www.unbound.net>), a validating, recursive, and caching DNS resolver. Its value must be a `unbound-configuration` object as in this example:

```
(service unbound-service-type
      (unbound-configuration
```

```
(forward-zone
  (list
    (unbound-zone
      (name ".")
      (forward-addr '("149.112.112.112#dns.quad9.net"
                      "2620:fe::9#dns.quad9.net"))
      (forward-tls-upstream #t)))))
```

unbound-configuration [Data Type]

Available unbound-configuration fields are:

server (type: unbound-server)
 General options for the Unbound server.

remote-control (type: unbound-remote)
 Remote control options for the daemon.

forward-zone (default: ()) (type: list-of-unbound-zone)
 A zone for which queries should be forwarded to another resolver.

extra-content (type: maybe-string)
 Raw content to add to the configuration file.

unbound-server [Data Type]

Available unbound-server fields are:

interface (type: maybe-list-of-strings)
 Interfaces listened on for queries from clients.

hide-version (type: maybe-boolean)
 Refuse the version.server and version.bind queries.

hide-identity (type: maybe-boolean)
 Refuse the id.server and hostname.bind queries.

tls-cert-bundle (type: maybe-string)
 Certificate bundle file, used for DNS over TLS.

extra-options (default: ()) (type: alist)
 An association list of options to append.

unbound-remote [Data Type]

Available unbound-remote fields are:

control-enable (type: maybe-boolean)
 Enable remote control.

control-interface (type: maybe-string)
 IP address or local socket path to listen on for remote control.

extra-options (default: ()) (type: alist)
 An association list of options to append.

unbound-zone [Data Type]

Available `unbound-zone` fields are:

`name` (Typ: Zeichenkette)

Zone name.

`forward-addr` (type: maybe-list-of-strings)

IP address of server to forward to.

`forward-tls-upstream` (type: maybe-boolean)

Whether the queries to this forwarder use TLS for transport.

`extra-options` (default: ()) (type: alist)

An association list of options to append.

11.10.24 VNC-Dienste

Im Modul (`gnu services vnc`) werden Dienste angeboten, die mit *Virtual Network Computing* (VNC) zu tun haben, einer Technik, um grafische Xorg-Anwendungen, die auf einer entfernten Maschine laufen, lokal zu benutzen. Zusammen mit einer grafischen Anzeigenverwaltung, die das *X Display Manager Control Protocol* unterstützt, wie etwa GDM (siehe [gdm], Seite 396) oder LightDM (siehe [lightdm], Seite 401), kann man somit eine ganze entfernte Desktop-Arbeitsumgebung auf den eigenen Rechner bringen, um eine Mehrbenutzerumgebung herzustellen.

Xvnc

Xvnc ist ein VNC-Server, der einen eigenen X-Fensterserver startet. So lässt er sich auf Servern ohne Bildschirm („headless server“) betreiben. Die Xvnc-Implementierungen, die durch den `tigervnc-server` und `turbovnc` bereitgestellt werden, sind auf Schnelligkeit und Effizienz ausgerichtet.

xvnc-service-type [Variable]

Ein Dienst des Diensttyps `xvnc-service-type` kann eingerichtet werden mit einem `xvnc-configuration`-Verbundobjekt, wie es nun beschrieben wird. Über die folgende Konfiguration würde eine zweite, virtuelle Anzeige auf einer entfernten Maschine verfügbar gemacht:

```
(service xvnc-service-type
  (xvnc-configuration (display-number 10)))
```

Zu Demonstrationszwecken könnte man dann den Befehl `xclock` auf der entfernten Maschine auf Anzeige Nummer 10 starten und ihn über den Befehl `vncviewer` lokal anzeigen:

```
# xclock auf der entfernten Maschine starten.
ssh -L5910:localhost:5910 ihr-rechner -- guix shell xclock \
  -- env DISPLAY=:10 xclock
# Über VNC darauf zugreifen.
guix shell tigervnc-client -- vncviewer localhost:5910
```

Die folgende Konfiguration setzt XDMCP und Inetd gemeinsam ein, damit mehrere Benutzer gleichzeitig das entfernte System nutzen können und sich grafisch über die GDM-Anzeigenverwaltung anmelden können:

```
(operating-system
```

```
[...]
(services (cons*
  [...]
  (service xvnc-service-type (xvnc-configuration
    (display-number 5)
    (localhost? #f)
    (xdmcp? #t)
    (inetd? #t)))
  (modify-services %desktop-services
    (gdm-service-type config => (gdm-configuration
      (inherit config)
      (auto-suspend? #f)
      (xdmcp? #t)))))))
```

Eine entfernte Nutzerin könnte sich damit verbinden, indem sie den Befehl `vncviewer` oder einen kompatiblen VNC-Client einsetzt und eine Sitzung auf einer Arbeitsumgebung ihrer Wahl beginnt:

`vncviewer name-des-entfernten-rechners:5905`

Warnung: Sofern sich Ihre Maschine *nicht* in einer kontrollierten Umgebung befindet, ist es aus Sicherheitsgründen ratsam, in der Konfiguration das Feld `localhost?` des `xvnc-configuration`-Verbundobjekts beim vorgegebenen Wert `#t` zu belassen und den entfernten Rechner nur über sichere Mittel wie eine SSH-Portweiterleitung zugänglich zu machen. Der XDMCP-Port, UDP 177, sollte nach außen hin über eine Firewall gesperrt sein, denn VNC ist *kein* sicheres Protokoll und Anmeldedaten könnten im Klartext verschickt werden.

`xvnc-configuration` [Datentyp]

Verfügbare `xvnc-configuration`-Felder sind:

`xvnc` (Vorgabe: `tigervnc-server`) (Typ: dateiartig)

Das Paket, das die Binärdatei Xvnc zur Verfügung stellt.

`display-number` (Vorgabe: 0) (Typ: Zahl)

Die Nummer der Anzeige, um die sich Xvnc kümmert. Sie sollten eine Zahl wählen, die der Xorg-Server *nicht* bereits in Beschlag nimmt.

`geometry` (Vorgabe: "1024x768") (Typ: Zeichenkette)

Die Ausmaße der Anzeige, die angelegt wird.

`depth` (Vorgabe: 24) (Typ: Farbtiefe)

Die Pixeltiefe in Bits der anzulegenden Anzeige. Akzeptiert werden die Werte 16, 24 oder 32.

`port` (Typ: Vielleicht-Port)

Auf welchem Port auf Verbindungen durch VNC-Betrachter gelauscht wird. Wenn keiner angegeben wird, ist 5900 plus der Anzeigenummer vorgegeben.

`ipv4?` (Vorgabe: `#t`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Für eingehende und ausgehende Verbindungen IPv4 benutzen.

ipv6? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Für eingehende und ausgehende Verbindungen IPv6 benutzen.

password-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Welche Passwortdatei benutzt werden soll, wenn gewünscht. Schauen Sie sich vncpasswd(1) an, um zu erfahren, wie Sie so eine Datei erzeugen lassen.

xmcp? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Stellt an den XDMCP-Server eine Sitzungsanfrage. Dadurch können sich Benutzer an der Oberfläche der Anmeldeverwaltung für eine Desktop-Sitzung anmelden. In einem Szenario mit mehreren Nutzern wird man außerdem die Option **inetd?** aktivieren wollen, damit jede Verbindung zum VNC-Server getrennt behandelt wird, statt sie zusammenzulegen.

inetd? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Einen Dienst im Inetd-Stil benutzen. Dadurch wird der Xvnc-Server bei Bedarf gestartet.

frame-rate (Vorgabe: 60) (Typ: Zahl)

Wie viele Aktualisierungen höchstens pro Sekunde an jeden Client geschickt werden.

security-types (Vorgabe: '("None")) (Typ: Sicherheitstypen)

Welche Sicherheitsschemata für eingehende Verbindungen zugelassen sind. Vorgegeben ist "None" (keine), was sicher ist, weil Xvnc so eingestellt ist, dass sich der Benutzer mit der Anzeigenverwaltung anmeldet und nur lokale Verbindungen stattfinden. Als Wert akzeptiert wird eine Teilmenge hiervon: ("None" "VncAuth" "Plain" "TLSNone" "TLSVnc" "TLSPlain" "X509None" "X509Vnc")

localhost? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Nur Verbindungen von derselben Maschine zulassen. Nach Vorgabe ist dies auf wahr gesetzt (#true), weil das sicherer ist, denn man sollte ohnehin nur Ports für sichere Verbindungsmethoden wie SSH freigeben.

log-level (Vorgabe: 30) (Typ: Protokollstufe)

Die Protokollstufe als Zahl zwischen 0 und 100. Dabei bedeutet 100 die ausführlichste Ausgabe. Protokollnachrichten werden an Syslog ausgegeben.

extra-options (Vorgabe: '()) (Typ: Zeichenketten)

Hiermit können zusätzliche Xvnc-Optionen angegeben werden, die über das <xvnc-configuration>-Verbundobjekt anderweitig unzugänglich sind.

11.10.25 VPN-Dienste

Das Modul (**gnu services vpn**) stellt Dienste zur Verfügung, die mit *Virtual Private Networks* (VPNs) zu tun haben.

Bitmask

bitmask-service-type

[Variable]

Ein Diensttyp für den VPN-Client Bitmask (<https://bitmask.net>). Damit wird der Client systemweit verfügbar gemacht und dessen Polkit-Richtlinie geladen. Beachten Sie, dass der Client nur mit einem laufenden polkit-agent funktioniert, der entweder von Ihrer „Desktop“-Arbeitsumgebung oder von Ihnen manuell gestartet wird.

OpenVPN

Hiermit wird ein *Client*-Dienst angeboten, mit dem sich Ihre Maschine mit einem VPN verbinden kann, sowie ein *Server*-Dienst, mit dem Sie auf Ihrer Maschine ein VPN betreiben können. **openvpn-client-service-type** und **openvpn-server-service-type** können beide gleichzeitig zum Einsatz kommen.

openvpn-client-service-type

[Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der den VPN-Daemon `openvpn` als Client ausführt.

Der Wert dieses Dienstes muss ein `<openvpn-client-configuration>`-Objekt sein.

openvpn-server-service-type

[Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der den VPN-Daemon `openvpn` als Server ausführt.

Der Wert dieses Dienstes muss ein `<openvpn-server-configuration>`-Objekt sein.

openvpn-client-configuration

[Datentyp]

Verfügbare `openvpn-client-configuration`-Felder sind:

openvpn (Vorgabe: `openvpn`) (Typ: dateiartig)
Das OpenVPN-Paket.

pid-file (Vorgabe: `"/var/run/openvpn/openvpn.pid"`) (Typ: Zeichenkette)
Die Datei für den Prozessidentifikator („PID“) von OpenVPN.

proto (Vorgabe: `udp`) (Typ: Protokoll)
Das Protokoll (UDP oder TCP), das benutzt werden soll, um einen Kommunikationskanal zwischen Clients und Servern herzustellen.

dev (Vorgabe: `tun`) (Typ: Gerätetyp)
Der Gerätetyp, mit dem die VPN-Verbindung repräsentiert werden soll.

ca (Vorgabe: `"/etc/openvpn/ca.crt"`) (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
Die Zertifikatsautorität, mit der Verbindungen geprüft werden.

cert (Vorgabe: `"/etc/openvpn/client.crt"`) (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
Das Zertifikat der Maschine, auf der der Daemon läuft. Es sollte von der in **ca** angegebenen Zertifikatsautorität signiert sein.

key (Vorgabe: `"/etc/openvpn/client.key"`) (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
Der Schlüssel der Maschine, auf der der Daemon läuft. Er muss der Schlüssel zum in **cert** angegebenen Zertifikat sein.

comp-lzo? (Vorgabe: `#t`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
Ob der Kompressionsalgorithmus lzo benutzt werden soll.

- persist-key?** (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Die Schlüsseldateien nach Auftreten von SIGUSR1 oder –ping-restart
nicht erneut einlesen.
- persist-tun?** (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Nach dem Auftreten von SIGUSR1 oder –ping-restart TUN/TAP-Geräte
nicht schließen und wieder öffnen und auch keine Start-/Stop-Skripte
 ausführen.
- fast-io?** (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 (Experimentell) Schreibzugriffe durch Datenverkehr bei TUN/TAP/UDP
 optimieren, indem ein Aufruf von poll/epoll/select vor der Schreibopera-
 tion eingespart wird.
- verbosity** (Vorgabe: 3) (Typ: Zahl)
 Ausführlichkeitsstufe.
- tls-auth** (Vorgabe: #f) (Typ: TLS-Clientauthentifizierung)
 Eine weitere HMAC-Authentifizierung zusätzlich zum TLS-
 Steuerungskanal einsetzen, um das System vor gezielten
 Überlastungsangriffen („Denial of Service“) zu schützen.
- auth-user-pass** (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Beim Server eine Authentisierung über Benutzername/Passwort
 durchführen. Die Option nimmt eine Datei, welche Benutzername und
 Passwort auf zwei Zeilen enthält. Benutzen Sie dafür *kein* dateiartiges
 Objekt, weil es in den Store eingelagert würde, wo es jeder Benutzer
 einsehen könnte.
- verify-key-usage?** (Vorgabe: #t) (Typ: Schlüsselnutzung)
 Ob sichergestellt werden soll, dass das Server-Zertifikat auch über eine
 Erweiterung („Extension“) verfügt, dass es für die Nutzung als Server
 gültig ist.
- bind?** (Vorgabe: #f) (Typ: Binden)
 Ob an immer dieselbe, feste lokale Portnummer gebunden wird.
- resolv-retry?** (Vorgabe: #t) (Typ: resolv-retry)
 Ob, wenn die Server-Adresse nicht aufgelöst werden konnte, die Auflösung
 erneut versucht wird.
- remote** (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-„openvpn-remote“)
 Eine Liste entfernter Server, mit denen eine Verbindung hergestellt wer-
 den soll.
- [Datentyp]
- openvpn-remote-configuration**
 Verfügbare openvpn-remote-configuration-Felder sind:
- name** (Vorgabe: "my-server") (Typ: Zeichenkette)
 Der Servername.
- port** (Vorgabe: 1194) (Typ: Zahl)
 Die Portnummer, auf der der Server lauscht.

openvpn-server-configuration	[Datentyp]
Verfügbare openvpn-server-configuration -Felder sind:	
openvpn (Vorgabe: <code>openvpn</code>) (Typ: dateiartig)	
Das OpenVPN-Paket.	
pid-file (Vorgabe: <code>"/var/run/openvpn/openvpn.pid"</code>) (Typ: Zeichenkette)	
Die Datei für den Prozessidentifikator („PID“) von OpenVPN.	
proto (Vorgabe: <code>udp</code>) (Typ: Protokoll)	
Das Protokoll (UDP oder TCP), das benutzt werden soll, um einen Kommunikationskanal zwischen Clients und Servern herzustellen.	
dev (Vorgabe: <code>tun</code>) (Typ: Gerätetyp)	
Der Gerätetyp, mit dem die VPN-Verbindung repräsentiert werden soll.	
ca (Vorgabe: <code>"/etc/openvpn/ca.crt"</code>) (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)	
Die Zertifikatsautorität, mit der Verbindungen geprüft werden.	
cert (Vorgabe: <code>"/etc/openvpn/client.crt"</code>) (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)	
Das Zertifikat der Maschine, auf der der Daemon läuft. Es sollte von der in ca angegebenen Zertifikatsautorität signiert sein.	
key (Vorgabe: <code>"/etc/openvpn/client.key"</code>) (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)	
Der Schlüssel der Maschine, auf der der Daemon läuft. Er muss der Schlüssel zum in cert angegebenen Zertifikat sein.	
comp-lzo? (Vorgabe: <code>#t</code>) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	
Ob der Kompressionsalgorithmus lzo benutzt werden soll.	
persist-key? (Vorgabe: <code>#t</code>) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	
Die Schlüsseldateien nach Auftreten von SIGUSR1 oder –ping-restart <i>nicht</i> erneut einlesen.	
persist-tun? (Vorgabe: <code>#t</code>) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	
Nach dem Auftreten von SIGUSR1 oder –ping-restart TUN/TAP-Geräte <i>nicht</i> schließen und wieder öffnen und auch keine Start-/Stop-Skripte ausführen.	
fast-io? (Vorgabe: <code>#f</code>) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	
(Experimentell) Schreibzugriffe durch Datenverkehr bei TUN/TAP/UDP optimieren, indem ein Aufruf von poll/epoll/select vor der Schreiboperation eingespart wird.	
verbosity (Vorgabe: <code>3</code>) (Typ: Zahl)	
Ausführlichkeitsstufe.	
tls-auth (Vorgabe: <code>#f</code>) (Typ: TLS-Serverauthentifizierung)	
Eine weitere HMAC-Authentifizierung zusätzlich zum TLS-Steuerungskanal einsetzen, um das System vor gezielten Überlastungsangriffen („Denial of Service“) zu schützen.	
port (Vorgabe: <code>1194</code>) (Typ: Zahl)	
Gibt die Portnummer an, auf der der Server lauscht.	

server (Vorgabe: "10.8.0.0 255.255.255.0") (Typ: IP-Maske)
 Eine IP-Adresse gefolgt von deren Maske, die das Subnetz im virtuellen Netzwerk angibt.

server-ipv6 (Vorgabe: #f) (Typ: CIDR6)
 Eine CIDR-Notation, mit der das IPv6-Subnetz im virtuellen Netzwerk angegeben wird.

dh (Vorgabe: "/etc/openvpn/dh2048.pem") (Typ: Zeichenkette)
 Die Datei mit den Diffie-Hellman-Parametern.

ifconfig-pool-persist (Vorgabe: "/etc/openvpn/ipp.txt") (Typ: Zeichenkette)
 Die Datei, in der Client-IPs eingetragen werden.

redirect-gateway? (Vorgabe: #f) (Typ: Zugang)
 Wenn dies auf wahr steht, fungiert der Server als Zugang („Gateway“) für seine Clients.

client-to-client? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Wenn dies auf wahr steht, ist es zugelassen, dass Clients untereinander innerhalb des VPNs kommunizieren.

keepalive (Vorgabe: (10 120)) (Typ: keepalive)
 Lässt ping-artige Nachrichten in beide Richtungen über die Leitung übertragen, damit beide Seiten bemerken, wenn der Kommunikationspartner offline geht. Für **keepalive** muss ein Paar angegeben werden. Das erste Element ist die Periode, nach der das Pingsignal wieder gesendet werden soll, und das zweite ist eine Zeitbegrenzung, in der eines ankommen muss, damit die andere Seite nicht als offline gilt.

max-clients (Vorgabe: 100) (Typ: Zahl)
 Wie viele Clients es höchstens geben kann.

status (Vorgabe: "/var/run/openvpn/status") (Typ: Zeichenkette)
 Die Datei für einen Zustandsbericht („Status File“). Diese Datei enthält einen kurzen Bericht über die momentane Verbindung. Sie wird jede Minute gekürzt und neu geschrieben.

client-config-dir (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-„openvpn-ccd“)
 Die Liste der Konfigurationen für einige Clients.

strongSwan

Derzeit unterstützt der strongSwan-Dienst nur die alte Art der Konfiguration über die Dateien **ipsec.conf** und **ipsec.secrets**.

strongswan-service-type [Variable]
 Ein Diensttyp, um mit strongSwan VPN (Virtual Private Networking) über IPsec einzurichten. Als Wert muss ein **strongswan-configuration**-Verbundsobjekt angegeben werden, wie im folgenden Beispiel:

```
(service strongswan-service-type
  (strongswan-configuration
    (ipsec-conf "/etc/ipsec.conf")
    (ipsec-secrets "/etc/ipsec.secrets")))
```

strongswan-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des strongSwan-Dienstes repräsentiert.

strongswan

Das strongSwan-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

ipsec-conf (Vorgabe: #f)

Der Dateiname Ihrer `ipsec.conf`. Wenn es wahr ist, muss hierfür und für `ipsec-secrets` jeweils eine Zeichenkette angegeben werden.

ipsec-secrets (Vorgabe: #f)

Der Dateiname Ihrer `ipsec.secrets`. Wenn es wahr ist, muss hierfür und für `ipsec-conf` jeweils eine Zeichenkette angegeben werden.

Wireguard

wireguard-service-type [Variable]

Ein Diensttyp für eine Schnittstelle über einen Wireguard-Tunnel. Sein Wert muss ein `wireguard-configuration`-Verbundobjekt wie in diesem Beispiel sein:

```
(service wireguard-service-type
  (wireguard-configuration
    (peers
      (list
        (wireguard-peer
          (name "my-peer")
          (endpoint "my.wireguard.com:51820")
          (public-key "hzpKg9X1yqu1axN6iJp0mWf6BZGo8miwteKwtTmDGF4=")
          (allowed-ips '("10.0.0.2/32"))))))
```

wireguard-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des Wireguard-Dienstes repräsentiert.

wireguard

Das Wireguard-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

interface (Vorgabe: "wg0")

Der Name der VPN-Schnittstelle.

addresses (Vorgabe: '("10.0.0.1/32"))

Eine Liste von Zeichenketten oder G-Ausdrücken, die bezeichnen, welche IP-Adressen obiger Schnittstelle zugeordnet werden.

port (Vorgabe: 51820)

Auf welchem Port auf eingehende Verbindungen gelauscht werden soll.

dns (Vorgabe: '())

Eine Liste von Zeichenketten oder G-Ausdrücken, die bezeichnen, welche DNS-Server den VPN-Clients per DHCP mitgeteilt werden.

monitor-ips? (Vorgabe: #f)

Ob überwacht werden soll, wenn sich die Internet-Adressen (IPs) ändern, zu denen die für Netzwerke Teilnehmer angegebenen Endpunkte aufgelöst

werden. Dann wird der Endpunkt jedes Netzwerkteilnehmers, dessen IP-Adresse nicht mehr mit dem neu aufgelösten Rechnernamen des Netzwerkteilnehmers übereinstimmt, zurückgesetzt. Setzen Sie dies auf `#t`, wenn einer oder mehrere Endpunkte ihre Rechnernamen über einen Anbieter für dynamisches DNS beziehen, damit die Sitzungen bestehen bleiben.

monitor-ips-interval (default: `"*/5 * * * *"`)

This is the monitoring schedule, expressed as a string in traditional cron syntax or as a gexp evaluating to a Shepherd calendar event (siehe Abschnitt “Timers” in *The GNU Shepherd Manual*).

private-key (Vorgabe: `"/etc/wireguard/private.key"`)

Die Datei mit dem privaten Schlüssel für die Schnittstelle. Wenn die angegebene Datei nicht existiert, wird sie automatisch erzeugt. Wenn das Feld `#f` ist, wird kein privater Schlüssel erzeugt und das Feld nicht in die Konfigurationsdatei serialisiert.

bootstrap-private-key? (Vorgabe: `#t`)

Ob der private Schlüssel automatisch erzeugt werden soll, wenn er nicht existiert.

Sie können dies auf `#f` setzen, wenn Sie den privaten Schlüssel mit Hilfe von Kommandoersetzung festlegen möchten. Ein Beispiel aus dem Handbuch zu `wg-quick(8)` zeigt, wie man den privaten Schlüssel aus einem `password-store`-Passwortspeicher holt. Dazu kann folgender Code dienen:

```
(wireguard-configuration
  (private-key
    #~(string-append "<("
      #$`(file-append password-store "/bin/pass")`;;
      `;; Wireguard ersetzt %i durch den Schnittstellenname
      " WireGuard/private-keys/%i")`)))
```

peers (Vorgabe: `'()`)

Die zugelassenen Netzwerkteilnehmer auf dieser Schnittstelle. Dies ist eine Liste von `wireguard-peer`-Verbundobjekten.

pre-up (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von Zeichenketten oder G-Ausdrücken. Diese Skriptschnipsel sollen vor dem Einrichten der Schnittstelle ausgeführt werden.

post-up (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von Zeichenketten oder G-Ausdrücken. Diese Skriptschnipsel sollen nach dem Einrichten der Schnittstelle ausgeführt werden.

pre-down (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von Zeichenketten oder G-Ausdrücken. Diese Skriptschnipsel sollen vor dem Abwickeln der Schnittstelle ausgeführt werden.

post-down (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von Zeichenketten oder G-Ausdrücken. Diese Skriptschnipsel sollen nach dem Abwickeln der Schnittstelle ausgeführt werden.

shepherd-requirement (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Symbolen)

Eine Liste von Symbolen, die Shepherd-Dienste angeben, von welchen dieser Dienst abhängen soll.

table (Vorgabe: "auto")

Zu welcher Routing-Tabelle neue Routen hinzugefügt werden, angegeben als Zeichenkette. Es gibt zwei besondere Werte: Mit "off" schalten Sie die Erzeugung neuer Routen ganz ab, mit "auto" (was vorgegeben ist) werden Routen zur Standard-Routingtabelle hinzugefügt und Standardrouten besonders behandelt.

auto-start? (default: #t")

Whether the Wireguard network should be started automatically by the Shepherd. If it is #f the service has to be started manually with `herd start wireguard-$interface` (for example: `herd start wireguard-wg0`).

wireguard-peer

[Datentyp]

Der Datentyp, der einen an die angegebene Schnittstelle angeschlossenen Netzwerkteilnehmer („Peer“) repräsentiert.

name Die Bezeichnung für den Netzwerktteilnehmer.

endpoint (Vorgabe: #f)

Optional der Endpunkt des Netzwerktteilnehmers, etwa "demo.wireguard.com:51820".

public-key

Der öffentliche Schlüssel des Netzwerktteilnehmers, dargestellt als eine base64-kodierte Zeichenkette.

preshared-key (Vorgabe: #f)

Optional eine Datei mit einem vereinbarten „Pre-shared Key“ für diesen Netzwerktteilnehmer, die als Zeichenkette oder G-Ausdruck angegeben werden kann. Die angegebene Datei wird *nicht* automatisch erzeugt.

allowed-ips

Eine Liste der IP-Adressen, von denen für diesen Netzwerktteilnehmer eingehende Kommunikation zugelassen wird und an die ausgehende Kommunikation für diesen Netzwerktteilnehmer gerichtet wird.

keep-alive (Vorgabe: #f)

Optional ein Zeitintervall in Sekunden. Einmal pro Zeitintervall wird ein Paket an den Serverendpunkt geschickt. Das hilft beim Empfangen eingehender Verbindungen von diesem Netzwerktteilnehmer, wenn Sie nur über eine Netzwerkadressübersetzung („NAT“) oder hinter einer Firewall erreichbar sind.

11.10.26 Network File System

Das Modul (`gnu services nfs`) stellt die folgenden Dienste zur Verfügung, die meistens dazu benutzt werden, Verzeichnisbäume als Netzwerkdateisysteme, englisch *Network File Systems* (NFS), einzubinden oder an andere zu exportieren.

Obwohl man auch die einzelnen Komponenten eines Network-File-System-Dienstes separat einrichten kann, raten wir dazu, einen NFS-Server mittels `nfs-service-type` zu konfigurieren.

NFS-Dienst

Der NFS-Dienst sorgt dafür, dass alle NFS-Komponentendienste, die Konfiguration des NFS-Kernels und Dateisysteme eingerichtet werden, und er installiert an den von NFS erwarteten Orten Konfigurationsdateien.

nfs-service-type [Variable]

Ein Diensttyp für einen vollständigen NFS-Server.

nfs-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des NFS-Dienstes und all seiner Subsysteme.

Er hat folgende Parameter:

nfs-utils (Vorgabe: `nfs-utils`)

Das nfs-utils-Paket, was benutzt werden soll.

nfs VERSIONS (Vorgabe: '("4.2" "4.1" "4.0")')

Wenn eine Liste von Zeichenketten angegeben wird, beschränkt sich der `rpc.nfssd`-Daemon auf die Unterstützung der angegebenen Versionen des NFS-Protokolls.

exports (Vorgabe: '())

Diese Liste von Verzeichnissen soll der NFS-Server exportieren. Jeder Eintrag ist eine Liste, die zwei Elemente enthält: den Namen eines Verzeichnisses und eine Zeichenkette mit allen Optionen. Ein Beispiel, wo das Verzeichnis `/export` an alle NFS-Clients nur mit Lesezugriff freigegeben wird, sieht so aus:

```
(nfs-configuration
  (exports
    '("/export"
      "*(@ro,insecure,no_subtree_check,crossmnt,fsid=0)"))))■
```

rpcmountd-port (Vorgabe: #f)

Welchen Netzwerk-Port der `rpc.mountd`-Daemon benutzen soll.

rpcstatd-port (Vorgabe: #f)

Welchen Netzwerk-Port der `rpc.statd`-Daemon benutzen soll.

rpcbind (Vorgabe: `rpcbind`)

Das rpcbind-Paket, das benutzt werden soll.

idmap-domain (Vorgabe: "localdomain")

Der lokale NFSv4-Domainname.

nfssd-port (Vorgabe: 2049)

Welchen Netzwerk-Port der `nfssd`-Daemon benutzen soll.

nfssd-threads (Vorgabe: 8)

Wie viele Threads der `rpc.statd`-Daemon benutzen soll.

nfsd-tcp? (Vorgabe: #t)
 Ob der nfsd-Daemon auf einem TCP-Socket lauschen soll.

nfsd-udp? (Vorgabe: #f)
 Ob der nfsd-Daemon auf einem UDP-Socket lauschen soll.

pipeefs-directory (Vorgabe: "/var/lib/nfs/rpc_pipeefs")
 Das Verzeichnis, unter dem das Pipefs-Dateisystem eingebunden wurde.

debug (Vorgabe: '()')
 Eine Liste der Subsysteme, für die Informationen zur Fehlersuche bereitgestellt werden sollen, als Liste von Symbolen. Jedes der folgenden Symbole ist gültig: **nfsd**, **nfs**, **rpc**, **idmap**, **statd** oder **mountd**.

Wenn Sie keinen vollständigen NFS-Dienst benötigen oder ihn selbst einrichten wollen, können Sie stattdessen die im Folgenden dokumentierten Komponentendienste benutzen.

RPC-Bind-Dienst

Mit dem RPC-Bind-Dienst können Programmnummern auf universelle Adressen abgebildet werden. Viele Dienste, die mit dem NFS zu tun haben, benutzen diese Funktion, daher wird sie automatisch gestartet, sobald ein davon abhängiger Dienst startet.

rpcbind-service-type [Variable]
 Ein Diensttyp für den RPC-Portplaner-Daemon („Portmapper“).

rpcbind-configuration [Datentyp]
 Datentyp, der die Konfiguration des RPC-Bind-Dienstes repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

rpcbind (Vorgabe: **rpcbind**)
 Das rpcbind-Paket, das benutzt werden soll.

warm-start? (Vorgabe: #t)
 Wenn dieser Parameter **#t** ist, wird der Daemon beim Starten eine Zustandsdatei („State File“) lesen, aus der er die von der vorherigen Instanz gespeicherten Zustandsinformationen wiederherstellt.

Pipefs-Pseudodateisystem

Mit dem Pipefs-Dateisystem können NFS-bezogene Daten zwischen dem Kernel und Programmen auf der Anwendungsebene (dem „User Space“) übertragen werden.

pipeefs-service-type [Variable]
 Ein Diensttyp für das Pseudodateisystem „Pipefs“.

pipeefs-configuration [Datentyp]
 Datentyp, der die Konfiguration des Pipefs-Pseudodateisystemdienstes repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

mount-point (Vorgabe: "/var/lib/nfs/rpc_pipeefs")
 Das Verzeichnis, unter dem das Dateisystem eingebunden werden soll.

GSS-Daemon-Dienst

Der Daemon des *Global Security System* (GSS) ermöglicht starke Informationssicherheit für RPC-basierte Protokolle. Vor dem Austausch von Anfragen über entfernte Prozeduraufrufe („Remote Procedure Calls“, kurz RPC) muss ein RPC-Client einen Sicherheitskontext („Security Context“) herstellen. Typischerweise wird dazu der `kinit`-Befehl von Kerberos benutzt, oder er wird automatisch bei der Anmeldung über PAM-Dienste hergestellt (siehe Abschnitt 11.10.18 [Kerberos-Dienste], Seite 539).

gss-service-type [Variable]

Ein Diensttyp für den Daemon des Global Security System (GSS).

gss-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration des GSS-Daemon-Dienstes repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

nfs-utils (Vorgabe: `nfs-utils`)

Das Paket, in dem der Befehl `rpc.gssd` gesucht werden soll.

pipeefs-directory (Vorgabe: `"/var/lib/nfs/rpc_pipeefs"`)

Das Verzeichnis, unter dem das Pipefs-Dateisystem eingebunden wurde.

IDMAP-Daemon-Dienst

Der idmap-Daemon-Dienst ermöglicht eine Abbildung zwischen Benutzeridentifikatoren und Benutzernamen. Er wird in der Regel dafür benötigt, auf über NFSv4 eingebundene Dateisysteme zuzugreifen.

idmap-service-type [Variable]

Ein Diensttyp für den Identity-Mapper-Daemon (IDMAP).

idmap-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration des IDMAP-Daemon-Dienstes repräsentiert. Dieser Typ verfügt über die folgenden Parameter:

nfs-utils (Vorgabe: `nfs-utils`)

Das Paket, in dem der Befehl `rpc.idmapd` gesucht werden soll.

pipeefs-directory (Vorgabe: `"/var/lib/nfs/rpc_pipeefs"`)

Das Verzeichnis, unter dem das Pipefs-Dateisystem eingebunden wurde.

domain (Vorgabe: `#f`)

Der lokale NFSv4-Domain-Name. Für ihn muss eine Zeichenkette oder `#f` angegeben werden. Wenn `#f` angegeben wird, benutzt der Daemon den vollständigen Domain-Namen („Fully Qualified Domain Name“) des Rechners.

verbosity (Vorgabe: 0)

Die Ausführlichkeitsstufe des Daemons.

Autofs Service

The autofs service automatically mounts and unmounts filesystems. It can mount both network and local storage, but is most often used to manage NFS mounts.

A typical configuration might look like:

```
(operating-system
  (services
    (append
      (list
        (service nfs-service-type (nfs-configuration))
        (service autofs-service-type
          (autofs-configuration
            (mounts
              (list
                (autofs-indirect-map
                  (mount-point "/net/home")
                  (entries
                    (list
                      (;; Accessing /net/home/foo will mount
                      ;; big.network.server:/home/foo.
                      (autofs-map-entry
                        (type "nfs")
                        (device "big.network.server:/home/&")
                        (mount-point "*")))))))))
            %base-services)))
      )
    )
  )
)
```

autofs-indirect-map [Data Type]

Available autofs-indirect-map fields are:

mount-point (type: string)
Where to mount the indirect map.

entries (default: ()) (type: autofs-map-entries)
Entries in this map.

autofs-map-entry [Data Type]

Available autofs-map-entry fields are:

type (default: "auto") (type: string)
The type of the filesystem.

device (type: string)
Device or remote host to mount. May contain special character &, which can be referenced in the *mount-point* field.

mount-point (type: string)
Directory to mount this device on. Map entries come in two flavors: direct and indirect. Direct entries map a single device to a single mountpoint, while indirect entries can map multiple devices to multiple mountpoints.

A direct entry has a *mount-point* beginning with /, representing the absolute path of the directory to mount the device on. For example:

```
(autofs-map-entry
  (type "ext4")
  (device "/dev/sdb1")
  (mount-point "/mnt/external-disk"))
```

An indirect entry has a *mount-point* not beginning with /, representing the subdirectory within the parent indirect map for this entry. Indirect maps may also use the special character *, which will be replaced with the value of special character & in the *device* field of this entry. For example:

```
(autofs-indirect-map
  (mount-point "/devices")
  (entries
    (list
      ;; Automount any block device r/o by ID.
      (autofs-map-entry
        (type "auto")
        (mount-point "ro/uuid/*")
        (device "/dev/disk/by-id/&")
        (options '(ro)))
      ;; Automount any block device by UUID.
      (autofs-map-entry
        (type "auto")
        (mount-point "rw/uuid/*")
        (device "/dev/disk/by-uuid/&")))))
```

options (default: ()) (type: file-system-options)

List of mount options. Some options are simple flags, such as ro, noexec, nosuid, etc. These may be expressed as strings or symbols. Other options also accept a value. These are expressed as pairs of (option . value). option may be a string or symbol, as with flags. value may be a string, symbol, or number. Example: (ro (errors . remount-ro) noexec)

autofs-configuration [Data Type]

Available **autofs-configuration** fields are:

autofs (default: autofs) (type: package)

The autofs package to use.

mounts (default: ()) (type: autofs-mount-maps)

Mount maps to manage. This is a list of either direct map entries or indirect mount maps.

timeout (default: 300) (type: conf-integer)

Sets the default mount timeout in seconds.

master-wait (default: 10) (type: conf-integer)

Sets the default maximum number of retries (actual iterations is half this, each is delayed by 2 seconds before retrying) waiting for the master map

to become available if it cannot be read at program start. This can be longer if the map source itself waits for availability (such as sss).

negative-timeout (default: 60) (type: conf-integer)

Set the default timeout for caching failed key lookups.

mount-verbose? (default: #f) (type: conf-boolean)

Use the verbose flag when spawning mount(8), and log some process info about the requestor and its parent.

mount-wait (default: -1) (type: conf-integer)

Set the default time to wait for a response from a spawned mount(8) before sending it a SIGTERM. Note that we still need to wait for the RPC layer to timeout before the sub-process exits so this isn't ideal but it is the best we can do. The default is to wait until mount(8) returns without intervention.

umount-wait (default: 12) (type: conf-integer)

Set the default time to wait for a response from a spawned umount(8) before sending it a SIGTERM. Note that we still need to wait for the RPC layer to timeout before the sub-process exits so this isn't ideal but it is the best we can do.

browse-mode? (default: #t) (type: conf-boolean)

Should maps be browsable by default?

mount-nfs-default-protocol (default: 3) (type: conf-integer)

Set the default protocol that mount.nfs(8) uses when performing a mount. Autofs needs to know the default NFS protocol that mount.nfs(8) uses so it can do special case handling for its availability probe for different NFS protocols. Since we can't identify this default automatically we need to set it in the autofs configuration.

append-options? (default: #t) (type: conf-boolean)

When #t, global options are appended to map entry options. When #f, map entry options replace the global options.

logging (type: conf-log-level)

Default log level. May be #:none, #:verbose, or #:debug.

force-standard-program-map-env? (default: #f) (type: conf-boolean)

Override the use of a prefix with standard environment variables when a program map is executed. Since program maps are run as the privileged user setting these standard environment variables opens automount(8) to potential user privilege escalation when the program map is written in a language that can load components from, for example, a user home directory.

map-hash-table-size (default: 1024) (type: conf-integer)

This configuration option may be used to change the number of hash table slots. This configuration option affects the overhead of searching the map entry cache for map entries when there are a large number of entries.

It affects the number of entries that must be looked at to locate a map entry in the map entry cache. For example, the default of 1024 and a direct map with 8000 entries would result in each slot containing an average of 8 entries, which should be acceptable. However, if excessive CPU usage is observed during automount lookups increasing this option can reduce the CPU overhead considerably because it reduces the length of the search chains. Note that the number of entries in a map doesn't necessarily relate to the number of entries used in the map entry cache. There are two distinct cases where the map hash table can make a significant difference, direct maps and indirect maps that use the "browse" option. For indirect maps that do not use the "browse" option entries are added to the map entry cache at lookup so the number of active cache entries, in this case, is usually much less than the number of entries in the map. In this last case it would be unusual for the map entry cache to grow large enough to warrant increasing the default before an event that cleans stale entries, a map re-read for example.

use-hostname-for-mounts? (default: #f) (type: conf-boolean)

NFS mounts where the host name resolves to more than one IP address are probed for availability and to establish the order in which mounts to them should be tried. To ensure that mount attempts are made only to hosts that are responding and are tried in the order of hosts with the quickest response the IP address of the host needs to be used for the mount. If it is necessary to use the hostname given in the map entry for the mount regardless, then set this option to #t. Be aware that if this is done there is no defense against the host name resolving to one that isn't responding and while the number of attempts at a successful mount will correspond to the number of addresses the host name resolves to the order will also not correspond to fastest responding hosts.

disable-not-found-message? (default: #f) (type: conf-boolean)

The original request to add this log message needed it to be unconditional. That produces, IMHO, unnecessary noise in the log so a configuration option has been added to provide the ability to turn it off.

use-ignore-mount-option? (default: #f) (type: conf-boolean)

An option to enable the use of autofs pseudo option "disable". This option is used as a hint to user space that the mount entry should be omitted from mount table listings. The default is #f to avoid unexpected changes in behaviour and so is an opt-in setting.

sss-master-map-wait (default: 0) (type: conf-integer)

Set the time to wait and retry if sssd is unable to read the master map at program start. Default is 0 (don't wait) or 10 if sss supports returning EHSTDOWN when the provider isn't available. If the sss library supports returning EHOSTDOWN when the provider is down then this value is how long to wait between re tries reading the master map. When reading dependent maps or looking up a map key this value is multiplied by the number of retries that would be used when reading the master map.

```
use-mount-request-log-id? (default: #f) (type: conf-boolean)
    Set whether to use a mount request log id so that log entries for specific mount requests can be easily identified in logs that have multiple concurrent requests.
```

11.10.27 Samba-Dienste

Das Modul (`gnu services samba`) stellt Dienstdefinitionen für Samba und zugehörige Hilfsdienste zur Verfügung. Zurzeit werden die folgenden Dienste unterstützt.

Samba

Mit Samba (<https://www.samba.org>) wird das Teilen von Verzeichnissen und Druckern im Netzwerk über das Protokoll SMB/CIFS ermöglicht, was in Windows häufig verwendet wird. Mit Samba kann auch die Rolle eines Active-Directory-Domain-Controllers (AD DC) für andere Rechner in einem heterogenen Netzwerk mit vielen Arten von Computersystemen übernommen werden.

samba-service-type [Variable]

Der Diensttyp, um die Samba-Dienste `samba`, `nmbd`, `smbd` und `winbindd` zu aktivieren. Nach der Vorgabeeinstellung wird noch keiner der Samba-Daemons ausgeführt. Sie müssen einzeln angeben, welche Sie aktiviert haben möchten.

Hier sehen Sie ein grundlegendes Beispiel einer schlichten, anonymen (ohne Authentifizierung) Samba-Dateifreigabe, wodurch Zugriff auf das Verzeichnis `/public` gewährt wird.

Tipp: Es wird vorausgesetzt, dass alle Benutzerkonten auf das Verzeichnis `/public` und enthaltene Dateien Lese- und Schreibzugriff haben, also möchten Sie vielleicht '`chmod -R 777 /public`' darauf ausführen.

Vorsicht: Sie sollten so eine Samba-Konfiguration nur in kontrollierten Umgebungen einsetzen und darüber keine privaten Dateien teilen, denn jeder in Ihrem Netzwerk würde darauf zugreifen können.

```
(service samba-service-type (samba-configuration
                           (enable-smbd? #t)
                           (config-file (plain-file "smb.conf" "\\\\
[globals]
map to guest = Bad User
logging = syslog@1

[public]
browsable = yes
path = /public
read only = no
guest ok = yes
guest only = yes\n"))))
```

samba-service-configuration [Datentyp]

Verbundsobjekt für die Konfiguration der Samba-Programme.

package (Vorgabe: `samba`)

Das Samba-Paket, das benutzt werden soll.

config-file (Vorgabe: #f)

Welche Konfigurationsdatei benutzt werden soll. Die Syntax können Sie erfahren, wenn Sie ‘`man smb.conf`’ ausführen.

enable-samba? (Vorgabe: #f)

Den `samba`-Daemon aktivieren.

enable-smbd? (Vorgabe: #f)

Den `smbd`-Daemon aktivieren.

enable-nmbd? (Vorgabe: #f)

Den `nmbd`-Daemon aktivieren.

enable-winbindd? (Vorgabe: #f)

Den `winbindd`-Daemon aktivieren.

Web Service Discovery Daemon

Mit dem WSDD (Web-Service-Discovery-Daemon) wird das Protokoll Web Services Dynamic Discovery (<http://docs.oasis-open.org/ws-dd/discovery/1.1/os/wsdd-discovery-1.1-spec-os.html>) zum Finden anderer Rechner über Multicast DNS aktiviert, ähnlich zu dem, was Avahi macht. Es kann als Alternative einspringen für Rechner mit SMB, auf denen SMBv1 aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wurde.

wsdd-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für den WSD-Host-Daemon. Als Wert wird für diesen Diensttyp ein Verbundobjekt vom Typ `wsdd-configuration` benutzt. Die Details zum `wsdd-configuration`-Verbundstyp folgen nun.

wsdd-configuration

[Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des wsdd-Dienstes.

package (Vorgabe: wsdd)

Das zu benutzende wsdd-Paket.

ipv4only? (Vorgabe: #f)

Lässt nur auf IPv4-Adressen lauschen.

ipv6only (Vorgabe: #f)

Lässt nur auf IPv6-Adressen lauschen. Beachten Sie: Es ist *nicht* möglich, beide Optionen zu aktivieren, denn sonst würde `wsdd` auf gar keiner IP-Version lauschen.

chroot (Vorgabe: #f)

Mit Chroot in ein eigenes Verzeichnis wechseln und damit den Zugriff auf ungewollte Verzeichnisse verhindern. Dies bietet zusätzliche Sicherheit, wenn es eine Schwachstelle in `wsdd` geben sollte.

hop-limit (Vorgabe: 1)

Beschränkung, wie viele Zwischenschritte („Hops“) Multicast-Pakete nehmen dürfen. Voreingestellt ist 1, um zu verhindern, dass Pakete das lokale Netzwerk verlassen.


```
%default-channels)))))

(service cuirass-service-type
  (cuirass-configuration
    (specifications %cuirass-specs)))
```

Um das Paket `linux-libre`, das im vorgegebenen Guix-Kanal definiert ist, zu erstellen, schreibe man die folgende Konfiguration.

```
(define %cuirass-specs
  #~(list (specification
            (name 'my-linux)
            (build '(packages "linux-libre"))))

  (service cuirass-service-type
    (cuirass-configuration
      (specifications %cuirass-specs))))
```

Für eine Beschreibung der anderen Konfigurationsmöglichkeiten und des Spezifikations-Verbundsobjektes selbst, siehe das Abschnitt “Specifications” in *Handbuch zu Cuirass*.

Die Informationen, die sich auf Erstellungsaufträge beziehen, werden direkt in deren Spezifikation festgelegt, aber globale Einstellungen des `cuirass`-Prozesses sind über andere Felder der `cuirass-configuration` zugänglich.

cuirass-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von Cuirass repräsentiert.

cuirass (Vorgabe: `cuirass`)

Das Cuirass-Paket, das benutzt werden soll.

log-file (Vorgabe: `"/var/log/cuirass.log"`)

An welchen Ort die Protokolldatei geschrieben wird.

web-log-file (Vorgabe: `"/var/log/cuirass-web.log"`)

An welchem Ort die Protokolldatei der Weboberfläche gespeichert wird.

cache-directory (Vorgabe: `"/var/cache/cuirass"`)

Ort, wo Repository zwischengespeichert werden.

user (Vorgabe: `"cuirass"`)

Besitzer des `cuirass`-Prozesses.

group (Vorgabe: `"cuirass"`)

Gruppe des Besitzers des `cuirass`-Prozesses.

interval (default: 300)

Anzahl der Sekunden, bevor ein Repository wieder neu geladen wird und danach Cuirass-Aufträge behandelt werden, als Standardeinstellung.

Note that individual jobset specifications may override this in their `period` field; the value specified here is only used for specifications that use the default `period` value, which is zero.

parallel-evaluations (default: #f)

Maximum number of jobset evaluations that may run concurrently. If #f, that number is determined based on a number of CPU cores, with an upper bound of 8.

ttl (default: 2592000)

Duration to keep build results' GC roots alive, in seconds.

evaluation-ttl (default: 24 months)

Number of seconds after which an evaluation may be deleted from the database.

build-expiry (default: 4 months)

Duration in seconds after which pending builds are canceled. This helps ensure that the backlog does not grow indefinitely.

threads (default: #f)**web-threads** (default: #f)

Number of kernel threads to use for Cuirass (main process) and for the web interface (the `cuirass web` program). The default value should be appropriate for most cases.

parameters (Vorgabe: #f)

Parameter aus der angegebenen Parameterdatei lesen. Die unterstützten Parameter werden im Abschnitt "Parameters" in *Cuirass-Handbuch* beschrieben.

remote-server (Vorgabe: #f)

Ein `cuirass-remote-server-configuration`-Verbundsobjekt, um den Mechanismus für entfernte Erstellungen zu benutzen, oder #f, um den voreingestellten Erstellungsmechanismus zu benutzen.

database (Vorgabe: "dbname=cuirass host=/var/run/postgresql")

database als die Datenbank mit den Aufträgen und bisherigen Erstellungsergebnissen benutzen. Weil Cuirass als Datenbanktreiber PostgreSQL benutzt, muss *database* eine Zeichenkette sein wie "dbname=cuirass host=localhost".

port (Vorgabe: 8081)

Portnummer, die vom HTTP-Server benutzt wird.

host (Vorgabe: "localhost")

Auf der Netzwerkschnittstelle für den Rechnernamen *host* lauschen. Nach Vorgabe werden Verbindungen vom lokalen Rechner `localhost` akzeptiert.

specifications (Vorgabe: #'())

Ein G-Ausdruck (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), der zu einer Liste von Spezifikations-Verbundsobjekten ausgewertet wird. Spezifikations-Verbundsobjekte werden im Abschnitt "Specifications" in *Cuirass-Handbuch* beschrieben.

one-shot? (Vorgabe: `#f`)

Spezifikationen nur einmal auswerten und Ableitungen nur einmal erstellen.

fallback? (Vorgabe: `#f`)

Pakete lokal erstellen, wenn das Substituieren einer vorerstellten Binärdatei fehlschlägt.

extra-options (Vorgabe: `'()`)

Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die beim Ausführen des Prozesses `cuirass register` mitgegeben werden sollen.

web-extra-options (Vorgabe: `'()`)

Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die beim Ausführen des Prozesses `cuirass web` mitgegeben werden sollen.

Cuirass, entfernte Erstellung mit

Cuirass kennt zwei Mechanismen, wie damit Ableitungen erstellt werden können.

- Den lokalen Guix-Daemon benutzen. Dies ist der voreingestellte Erstellungsmechanismus. Sobald Erstellungsaufträge ausgewertet wurden, werden sie an den Guix-Daemon auf dem lokalen Rechner geschickt. Cuirass lauscht dann auf die Ausgabe des Guix-Daemons, um die verschiedenen Ereignisse bei der Erstellung zu erkennen.
- Den Mechanismus für entfernte Erstellungen benutzen. Die Erstellungsaufträge werden *nicht* beim lokalen Guix-Daemon eingereicht. Stattdessen teilt ein entfernter Server die Erstellungsanfragen den verbundenen entfernten Arbeitemaschinen zu, entsprechend ihren Erstellungsrioritäten.

Um diesen Erstellungsmodus zu aktivieren, übergeben Sie ein `cuirass-remote-server-configuration`-Verbundobjekt für das Argument `remote-server` des `cuirass-configuration`-Verbundobjektes. Der `cuirass-remote-server-configuration`-Verbund wird im Folgenden beschrieben.

Dieser Erstellungsmodus skaliert wesentlich besser als der Vorgabemodus. Mit diesem Erstellungsmodus wird auch die Erstellungfarm von GNU Guix auf <https://ci.guix.gnu.org> betrieben. Er sollte dann bevorzugt werden, wenn Sie mit Cuirass eine große Anzahl von Paketen erstellen möchten.

cuirass-remote-server-configuration

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des Cuirass-„remote-server“-Prozesses repräsentiert.

backend-port (Vorgabe: 5555)

Der TCP-Port, um mit `remote-worker`-Prozessen mit ZMQ zu kommunizieren.

log-port (Vorgabe: 5556)

Der TCP-Port des Protokollservers.

publish-port (Vorgabe: 5557)

Der TCP-Port des „Publish“-Servers, um Substitute mit anderen zu teilen.

log-file (Vorgabe: "/var/log/cuirass-remote-server.log")
An welchen Ort die Protokolldatei geschrieben wird.

cache (Vorgabe: "/var/cache/cuirass/remote")
Im **cache**-Verzeichnis Erstellungsprotokolldateien speichern.

log-expiry (Vorgabe: 6 Monate)
Nach wie vielen Sekunden die von **cuirass remote-worker** angesammelten Erstellungsprotokolle gelöscht werden können.

trigger-url (Vorgabe: #f)
Sobald ein Substitut erfolgreich heruntergeladen wurde, wird dessen Einlagerung als Narinfo („bake the substitute“) auf **trigger-url** direkt ausgelöst.

publish? (Vorgabe: #t)
Wenn dies auf falsch gesetzt ist, wird kein „Publish“-Server gestartet und das **publish-port**-Argument ignoriert. Verwenden Sie es, wenn bereits ein eigenständiger „Publish“-Server für den „remote-server“ läuft.

public-key
private-key
Die angegebenen Dateien als das Paar aus öffentlichem und privatem Schlüssel zum Signieren veröffentlichter Store-Objekte benutzen.

Mindestens eine entfernte Arbeitermaschine („remote worker“) muss auf irgendeiner Maschine im lokalen Netzwerk gestartet werden, damit tatsächlich Erstellungen durchgeführt werden und deren Status gemeldet wird.

cuirass-remote-worker-configuration [Datentyp]
Der Datentyp, der die Konfiguration des Cuirass-„remote-worker“-Prozesses repräsentiert.

cuirass (Vorgabe: cuirass)
Das Cuirass-Paket, das benutzt werden soll.

workers (Vorgabe: 1)
workers-viele parallele Arbeiterprozesse starten.

server (Vorgabe: #f)
Keine Maschinen über Avahi ermitteln, sondern stattdessen eine Verbindung zum Server unter der in **server** angegebenen IP-Adresse aufbauen.

systems (Vorgabe: (list (%current-system)))
Nur Erstellungen für die in **systems** angegebenen Systeme anfragen.

log-file (Vorgabe: "/var/log/cuirass-remote-worker.log")
An welchen Ort die Protokolldatei geschrieben wird.

publish-port (Vorgabe: 5558)
Der TCP-Port des „Publish“-Servers, um Substitute mit anderen zu teilen.

substitute-urls (Vorgabe: %default-substitute-urls)

Die Liste der URLs, auf denen nach Substituten gesucht wird, wenn nicht anders angegeben.

public-key

private-key

Die angegebenen Dateien als das Paar aus öffentlichem und privatem Schlüssel zum Signieren veröffentlichter Store-Objekte benutzen.

Laminar

Laminar (<https://laminar.ohwg.net/>) ist ein sparsamer und modularer Dienst zur kontinuierlichen Integration. Statt einer Weboberfläche zur Konfiguration werden versionskontrollierte Konfigurationsdateien und Skripte verwendet.

Laminar ermutigt dazu, bestehende Werkzeuge wie bash und cron zu benutzen, statt das Rad neu zu erfinden.

laminar-service-type

[Variable]

Der Diensttyp des Laminar-Dienstes. Sein Wert muss ein **laminar-configuration**-Verbundobjekt sein, wie im Folgenden beschrieben.

Alle Konfigurationswerte haben bereits vorgegebene Einstellungen. Eine minimale Konfiguration, um Laminar aufzusetzen, sehen Sie unten. Nach Vorgabe läuft die Weboberfläche auf Port 8080.

(service laminar-service-type)

laminar-configuration

[Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von Laminar repräsentiert.

laminar (Vorgabe: **laminar**)

Das Laminar-Paket, das benutzt werden soll.

home-directory (Vorgabe: "/var/lib/laminar")

Das Verzeichnis mit Auftragskonfigurationen und Verzeichnissen, in denen Aufträge ausgeführt werden („run“-Verzeichnissen).

supplementary-groups (Vorgabe: '())

Der Name der Gruppe, zu der das Laminar-Benutzerkonto gehören soll.

bind-http (Vorgabe: "*:8080")

Die Netzwerkschnittstelle mit Port oder der Unix-Socket, wo laminard auf eingehende Verbindungen zur Web-Oberfläche lauschen soll.

bind-rpc (Vorgabe: "unix-abstract:laminar")

Die Netzwerkschnittstelle mit Port oder der Unix-Socket, wo laminard auf eingehende Befehle z.B. zum Auslösen einer Erstellung lauschen soll.

title (Vorgabe: "Laminar")

Der Seitentitel, der auf der Web-Oberfläche angezeigt wird.

keep-rundirs (Vorgabe: 0)

Setzen Sie dies auf eine ganze Zahl, die festlegt, wie viele Ausführungsverzeichnisse pro Auftrag vorgehalten werden. Die mit

der niedrigsten Nummer werden gelöscht. Die Vorgabe ist 0, d.h. alle Ausführungsverzeichnisse werden sofort gelöscht.

archive-url (Vorgabe: #f)

Die von laminard angebotene Weboberfläche wird aus dieser URL die Verweise auf Artefakte archivierter Aufträge zusammensetzen.

base-url (Vorgabe: #f)

Was Laminar in Verweisen auf eigene Seiten als Basis-URL verwenden soll.

Forgejo Runner

The (gnu services ci) also provides a service for Forgejo Runner (<https://code forgejo.org/forgejo/runner>), a daemon that connects to an instance of the Forgejo code collaboration tool (<https://forgejo.org>) and runs jobs for continuous integration.

A minimal configuration mostly with default values that can be added to the `services` field of your operating system looks like this:

```
(service forgejo-runner-service-type
  (forgejo-runner-configuration
    (name "my-runner")
    (labels '("guix" "linux"))))
```

This provides a `forgejo-runner` Shepherd service. That service will initially fail to start; you will have to manually register the runner against the Forgejo server by running a command like:

```
herd register forgejo-runner url token
```

... where the arguments are as follows:

`url` the URL of the Forgejo server—e.g., ‘<https://codeberg.org>’;

`token` an access token provided by the Forgejo server (<https://forgejo.org/docs/latest/admin/runner-installation/#standard-registration>).

Once registration has succeeded, you can start the runner:

```
herd enable forgejo-runner
herd start forgejo-runner
```

The runner then receives orders from the Forgejo server to execute *actions*. Actions are commands and workflows specified by YAML files in the `.forgejo/workflows` directory of source code repositories—see the Forgejo Action documentation (<https://forgejo.org/docs/v7.0/user/actions/>) for more info.

Note that at the moment `forgejo-runner-service-type` lets you run only one runner. Details about the configuration of this service follow.

forgejo-runner-service-type [Variable]

This is the service type for Forgejo Runner. Its value must be a `forgejo-runner-configuration` record, documented below.

forgejo-runner-configuration [Data Type]
 This data type represents the configuration of an instance of `forgejo-runner-service-type`. It contains the following fields:

- package** (default: `forgejo-runner`)
 The Forgejo Runner package to use.
- name** (default: `#~(gethostname)`)
 Name of the runner as will be shown in the runner management interface of Forgejo.
- labels** (default: `('("guix")')`)
 List of labels (<https://forgejo.org/docs/latest/admin/actions/#choosing-labels>) representing the type of environment the runner provides and that actions may refer to.
- capacity** (default: 1)
 Number of tasks to be executed concurrently.
- timeout** (default: `(* 3 3600)`)
 Maximum duration of a job, in seconds.
- fetch-timeout** (default: 5)
 Maximum duration for fetching the job from the Forgejo server, in seconds.
- fetch-interval** (default: 2)
 Interval (in seconds) for fetching the job from the Forgejo server.
- report-interval** (default: 1)
 Interval (in seconds) for reporting the job status and log to the Forgejo server.
- data-directory** (default: `"/var/lib/forgejo-runner"`)
 Directory where `forgejo-runner` will store persistent data such as its configuration and access token.
- run-directory** (default: `"/var/run/forgejo-runner"`)
 Directory where `forgejo-runner` stores cached data.
- log-file** (default: `"/var/log/forgejo-runner.log"`)
 Name of the `forgejo-runner` log file.

11.10.29 Dienste zur Stromverbrauchsverwaltung

Power Profiles Daemon

The (`gnu services pm`) module provides a Guix service definition for the Linux Power Profiles Daemon, which makes power profiles handling available over D-Bus.

The available profiles consist of the default ‘balanced’ mode, a ‘power-saver’ mode and on supported systems a ‘performance’ mode.

Wichtig: The `power-profiles-daemon` conflicts with other power management tools like `tlp`. Using both together is not recommended.

power-profiles-daemon-service-type [Variable]

This is the service type for the Power Profiles Daemon (<https://gitlab.freedesktop.org/upower/power-profiles-daemon/>). The value for this service is a **power-profiles-daemon-configuration**.

To enable the Power Profiles Daemon with default configuration add this line to your services:

```
(service power-profiles-daemon-service-type)
```

power-profiles-daemon-configuration [Datentyp]

Data type representing the configuration of **power-profiles-daemon-service-type**.

power-profiles-daemon (default: **power-profiles-daemon**) (type: file-like)

Package object of power-profiles-daemon.

TLP-Daemon

Das Modul (`gnu services pm`) stellt eine Guix-Dienstdefinition für das Linux-Werkzeug TLP zur Stromverbrauchsverwaltung zur Verfügung.

TLP macht mehrere Stromspar-Modi auf Anwendungsebene („User Space“) und im Kernel verfügbar. Im Gegensatz zum **upower-service** handelt es sich um kein passives Werkzeug zur Überwachung, sondern TLP passt selbst jedes Mal Einstellungen an, wenn eine neue Stromquelle erkannt wird. Mehr Informationen finden Sie auf der TLP-Homepage (<https://linrunner.de/en/tlp/tlp.html>).

tlp-service-type [Variable]

Der Diensttyp für das TLP-Werkzeug. In der Vorgabeeinstellung wird die Akkulaufzeit für die meisten Systeme optimiert, aber Sie können sie nach Belieben anpassen, indem Sie eine gültige **tlp-configuration** hinzufügen:

```
(service tlp-service-type
  (tlp-configuration
    (cpu-scaling-governor-on-ac (list "performance"))
    (sched-powersave-on-bat? #t)))
```

Im Folgenden ist jeder Parameterdefinition ihr Typ vorangestellt. Zum Beispiel bedeutet ‘Boolescher-Ausdruck foo’, dass der Parameter `foo` als boolescher Ausdruck festgelegt werden sollte. Typen, die mit **Vielleicht-** beginnen, bezeichnen Parameter, die nicht in der TLP-Konfigurationsdatei vorkommen, wenn Sie keinen Wert für sie setzen oder den Wert ausdrücklich auf `%unset-value` setzen.

Verfügbare **tlp-configuration**-Felder sind:

`„package“ tlp` [tlp-configuration-Parameter]
Das TLP-Paket.

Boolescher-Ausdruck tlp-enable? [tlp-configuration-Parameter]
Setzen Sie dies auf wahr, wenn Sie TLP aktivieren möchten.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Zeichenkette tlp-default-mode [tlp-configuration-Parameter]

Der vorgegebene Modus, wenn keine Stromversorgung gefunden werden kann. Angegeben werden können AC (am Stromnetz) und BAT (Batterie/Akku).

Die Vorgabe ist ‘“AC”’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]

disk-idle-secs-on-ac

Die Anzahl an Sekunden, die der Linux-Kernel warten muss, bis er sich mit dem Plattspeicher synchronisiert, wenn die Stromversorgung auf AC steht.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]

disk-idle-secs-on-bat

Wie **disk-idle-ac**, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist ‘2’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]

max-lost-work-secs-on-ac

Periodizität, mit der im Zwischenspeicher geänderte Speicherseiten („Dirty Pages“) synchronisiert werden („Cache Flush“), ausgedrückt in Sekunden.

Die Vorgabe ist ‘15’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]

max-lost-work-secs-on-bat

Wie **max-lost-work-secs-on-ac**, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist ‘60’.

Vielleicht-Leerzeichengetrennte-Zeichenkette [tlp-configuration-Parameter]

cpu-scaling-governor-on-ac

Regulator der Frequenzskalierung der CPU („Frequency Scaling Governor“) im AC-Modus. Beim intel_pstate-Treiber stehen powersave (stromsparend) und performance (leistungsfähig) zur Auswahl. Beim acpi-cpufreq-Treiber stehen ondemand, powersave, performance und conservative zur Auswahl.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Leerzeichengetrennte-Zeichenkette [tlp-configuration-Parameter]

cpu-scaling-governor-on-bat

Wie **cpu-scaling-governor-on-ac**, aber für den BAT-Modus.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]

cpu-scaling-min-freq-on-ac

Legt die minimale verfügbare Frequenz für den Skalierungsregulator im AC-Modus fest.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]
cpu-scaling-max-freq-on-ac

Legt die maximale verfügbare Frequenz für den Skalierungsregulator im AC-Modus fest.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]
cpu-scaling-min-freq-on-bat

Legt die minimale verfügbare Frequenz für den Skalierungsregulator im BAT-Modus fest.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]
cpu-scaling-max-freq-on-bat

Legt die maximale verfügbare Frequenz für den Skalierungsregulator im BAT-Modus fest.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]
cpu-min-perf-on-ac

Beschränkt den minimalen Leistungszustand („P-State“), um die Stromverteilung („Power Dissipation“) der CPU im AC-Modus zu regulieren. Werte können als Prozentsatz bezüglich der verfügbaren Leistung angegeben werden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]
cpu-max-perf-on-ac

Beschränkt den maximalen Leistungszustand („P-State“), um die Stromverteilung („Power Dissipation“) der CPU im AC-Modus zu regulieren. Werte können als Prozentsatz bezüglich der verfügbaren Leistung angegeben werden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]
cpu-min-perf-on-bat

Wie `cpu-min-perf-on-ac` im BAT-Modus.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]
cpu-max-perf-on-bat

Wie `cpu-max-perf-on-ac` im BAT-Modus.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]
cpu-boost-on-ac?

Die CPU-Turbo-Boost-Funktionen im AC-Modus aktivieren.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]
cpu-boost-on-bat?

Wie `cpu-boost-on-ac`? im BAT-Modus.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]
sched-powersave-on-ac?

Dem Linux-Kernel erlauben, die Anzahl benutzter CPU-Kerne und Hyperthreads anzupassen, wenn er unter leichter Last steht.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]
sched-powersave-on-bat?

Wie `sched-powersave-on-ac`?, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Boolescher-Ausdruck nmi-watchdog? [tlp-configuration-Parameter]
Ob die rechtzeitige Behandlung nichtmaskierbarer Unterbrechungen durch den „NMI-Watchdog“ des Linux-Kernels überprüft werden soll.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Vielleicht-Zeichenkette phc-controls [tlp-configuration-Parameter]
Auf Linux-Kernels, auf die der PHC-Patch angewandt wurde, wird hierdurch die Prozessorspannung angepasst. Ein Beispielwert wäre ‘"F:V F:V F:V F:V"’.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Zeichenkette energy-perf-policy-on-ac [tlp-configuration-Parameter]

Legt das Verhältnis von Prozessorleistung zu Stromsparsamkeit im AC-Modus fest. Angegeben werden können performance (hohe Leistung), normal, powersave (wenig Stromverbrauch).

Die Vorgabe ist ‘"performance"’.

Zeichenkette energy-perf-policy-on-bat [tlp-configuration-Parameter]

Wie `energy-perf-policy-ac`, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist ‘"powersave"’.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [tlp-configuration-Parameter]
disks-devices

Festplattengeräte.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [tlp-configuration-Parameter]
disk-apm-level-on-ac

Stufe für das „Advanced Power Management“ auf Festplatten.

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste [tlp-configuration-Parameter]
disk-apm-level-on-bat

Wie `disk-apm-bat`, aber für den BAT-Modus.

Vielleicht-Leerzeichengetrennte-Zeichenkette [tlp-configuration-Parameter]
disk-spindown-timeout-on-ac

Zeitspanne, bis die Festplatte inaktiv wird (ein „Spin-Down“). Für jede deklarierte Festplatte muss hier je ein Wert angegeben werden.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Leerzeichengetrennte-Zeichenkette [tlp-configuration-Parameter]
disk-spindown-timeout-on-bat

Wie disk-spindown-timeout-on-ac, aber für den BAT-Modus.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Leerzeichengetrennte-Zeichenkette [tlp-configuration-Parameter]
disk-iosched

Ein-/Ausgaben-Planungsprogramm für Plattengeräte auswählen. Für jede deklarierte Festplatte muss ein Wert angegeben werden. Möglich sind zum Beispiel cfq, deadline und noop.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Zeichenkette sata-linkpwr-on-ac [tlp-configuration-Parameter]

Stufe des „Aggressive Link Power Management“ (ALPM) für SATA. Angegeben werden können min_power (weniger Stromverbrauch), medium_power (mittlerer Stromverbrauch), max_performance (maximale Leistung).

Die Vorgabe ist “max_performance”.

Zeichenkette sata-linkpwr-on-bat [tlp-configuration-Parameter]

Wie sata-linkpwr-ac, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist “min_power”.

Vielleicht-Zeichenkette [tlp-configuration-Parameter]
sata-linkpwr-blacklist

Bestimmte SATA-Geräte („SATA-Host-Devices“) vom Link Power Management ausschließen.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-An-Aus-Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]
ahci-runtime-pm-on-ac?

Verwaltung des Stromverbrauchs zur Laufzeit für AHCI-Steuerungseinheiten („Controller“) und AHCI-Platten im AC-Modus aktivieren.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-An-Aus-Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]
ahci-runtime-pm-on-bat?

Wie ahci-runtime-pm-on-ac im BAT-Modus.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]
ahci-runtime-pm-timeout

Nach wie vielen Sekunden der Inaktivität die Platten in den Bereitschaftsmodus gehen („Suspended“).

Die Vorgabe ist ‘15’.

Zeichenkette pcie-aspm-on-ac [tlp-configuration-Parameter]

Stufe des „PCI Express Active State Power Management“. Zur Auswahl stehen default (Voreinstellung), performance (hohe Leistung), powersave (wenig Stromverbrauch).

Die Vorgabe ist “**performance**”.

Zeichenkette pcie-aspm-on-bat [tlp-configuration-Parameter]

Wie **pcie-aspm-ac**, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist “**powersave**”.

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl start-charge-thresh-bat0 [tlp-configuration-Parameter]

Ab welchem Prozentwert die Batterie 0 anfangen soll, zu laden. Wird nur auf manchen Laptops unterstützt.

Der Vorgabewert ist ‘**disabled**’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl stop-charge-thresh-bat0 [tlp-configuration-Parameter]

Ab welchem Prozentwert die Batterie 0 aufhören soll, zu laden. Wird nur auf manchen Laptops unterstützt.

Der Vorgabewert ist ‘**disabled**’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl start-charge-thresh-bat1 [tlp-configuration-Parameter]

Ab welchem Prozentwert die Batterie 1 anfangen soll, zu laden. Wird nur auf manchen Laptops unterstützt.

Der Vorgabewert ist ‘**disabled**’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl stop-charge-thresh-bat1 [tlp-configuration-Parameter]

Ab welchem Prozentwert die Batterie 1 aufhören soll, zu laden. Wird nur auf manchen Laptops unterstützt.

Der Vorgabewert ist ‘**disabled**’ (d.h. deaktiviert).

Zeichenkette radeon-power-profile-on-ac [tlp-configuration-Parameter]

Taktgeschwindigkeitsstufe („Clock Speed Level“) für Radeon-Grafik. Zur Auswahl stehen low (niedrig), mid (mittel), high (hoch), auto (automatisch), default (Voreinstellung).

Die Vorgabe ist “**high**”.

Zeichenkette radeon-power-profile-on-bat [tlp-configuration-Parameter]

Wie **radeon-power-ac**, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist “**low**”.

Zeichenkette radeon-dpm-state-on-ac [tlp-configuration-Parameter]

Methode für die dynamische Energieverwaltung („Dynamic Power Management“, DPM) auf Radeon. Zur Auswahl stehen battery (Batterie), performance (Leistung).

Die Vorgabe ist “**performance**”.

Zeichenkette radeon-dpm-state-on-bat [tlp-configuration-Parameter]

Wie radeon-dpm-state-ac, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist ‘battery’.

Zeichenkette radeon-dpm-perf-level-on-ac [tlp-configuration-Parameter]

Leistungsstufe („Performance Level“) des Radeon-DPM. Zur Auswahl stehen auto (automatisch), low (niedrig), high (hoch).

Die Voreinstellung ist ‘auto’.

Zeichenkette radeon-dpm-perf-level-on-bat [tlp-configuration-Parameter]

Wie radeon-dpm-perf-ac, aber für den BAT-Modus.

Die Voreinstellung ist ‘auto’.

An-Aus-Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]

wifi-pwr-on-ac?

WLAN-Stromsparmodus.

Vorgegeben ist ‘#f’.

An-Aus-Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]

wifi-pwr-on-bat?

Wie wifi-power-ac?, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Ja-Nein-Boolescher-Ausdruck wol-disable? [tlp-configuration-Parameter]

Rechnerstart nach Netzwerkanforderung („Wake on LAN“) deaktivieren.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]

sound-power-save-on-ac

Nach wie vielen Sekunden der Stromsparmodus für die Audioverarbeitung auf Intel-HDA- und AC97-Geräten aktiviert wird. Ein Wert von 0 deaktiviert den Stromsparmodus.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Nichtnegative-ganze-Zahl [tlp-configuration-Parameter]

sound-power-save-on-bat

Wie sound-powersave-ac, aber für den BAT-Modus.

Die Vorgabe ist ‘1’.

Ja-Nein-Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]

sound-power-save-controller?

Steuerungseinheit („Controller“) im Stromsparmodus auf Intel-HDA-Geräten deaktivieren.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Boolescher-Ausdruck bay-poweroff-on-bat? [tlp-configuration-Parameter]

Optisches Laufwerk in einer UltraBay/MediaBay im BAT-Modus aktivieren. Laufwerke können erneut gestartet werden, indem Sie den Hebel zum Auswerfen lösen (und wieder einsetzen) oder, auf neueren Modellen, indem Sie den Knopf zum Auswerfen des eingelegten Datenträgers drücken.

Vorgegeben ist '#f'.

Zeichenkette bay-device [tlp-configuration-Parameter]

Name des Geräts für das optische Laufwerk, das gestartet werden soll.

Die Vorgabe ist '"sr0"'.

Zeichenkette runtime-pm-on-ac [tlp-configuration-Parameter]

Laufzeitenergieverwaltung („Runtime Power Management“) von PCI(e)-Bus-Geräten. Zur Auswahl stehen on (angeschaltet) und auto (automatisch).

Die Vorgabe ist "on".

Zeichenkette runtime-pm-on-bat [tlp-configuration-Parameter]

Wie runtime-pm-ac, aber für den BAT-Modus.

Die Voreinstellung ist "auto".

Boolescher-Ausdruck runtime-pm-all? [tlp-configuration-Parameter]

Runtime Power Management for all PCI(e) bus devices, except blacklisted ones.

Die Vorgabe ist '#t'.

Vielleicht-Leerzeichengetrennte-Zeichenkette tlp-configuration-Parameter
runtime-pm-blacklist

Die angegebenen PCI(e)-Gerätedressen von der Laufzeitenergieverwaltung („Runtime Power Management“) ausnehmen.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Leerzeichengetrennte-Zeichenketten-Liste tlp-configuration-Parameter
runtime-pm-driver-blacklist

PCI(e)-Geräte von der Laufzeitenergieverwaltung („Runtime Power Management“) ausnehmen, wenn sie den angegebenen Treibern zugeordnet sind.

Boolescher-Ausdruck usb-autosuspend? [tlp-configuration-Parameter]

USB-Geräte automatisch in den Ruhezustand versetzen („USB-Autosuspend“).

Die Vorgabe ist '#t'.

Vielleicht-Zeichenkette usb-blacklist [tlp-configuration-Parameter]
Die angegebenen Geräte vom USB-Autosuspend ausnehmen.

Der Vorgabewert ist 'disabled' (d.h. deaktiviert).

Boolescher-Ausdruck usb-blacklist-wwan? [tlp-configuration-Parameter]

WWAN-Geräte vom USB-Autosuspend ausnehmen.

Die Vorgabe ist '#t'.

Vielleicht-Zeichenkette usb-whitelist [tlp-configuration-Parameter]

Für die angegebenen Geräte USB-Autosuspend aktivieren, selbst wenn Autosuspend durch den Treiber oder wegen **usb-blacklist-wwan?** deaktiviert werden würde.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]

usb-autosuspend-disable-on-shutdown?

USB-Autosuspend vor dem Herunterfahren aktivieren.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Boolescher-Ausdruck [tlp-configuration-Parameter]

restore-device-state-on-startup?

Zustand von funktionsfähigen Geräten (Bluetooth, WLAN, WWAN) vom letzten Herunterfahren beim Hochfahren des Systems wiederherstellen.

Vorgegeben ist ‘#f’.

string cpu-energy-perf-policy-on-ac [tlp-configuration parameter]

Set CPU energy/performance policy when on AC mode. Possible values, in order of increasing power saving, are performance, balance_performance, default, balance_power and power.

string cpu-energy-perf-policy-on-bat [tlp-configuration parameter]

Set CPU energy/performance policy when on BAT mode. Possible values, in order of increasing power saving, are performance, balance_performance, default, balance_power and power.

Thermald-Daemon

Das Modul (**gnu services pm**) stellt eine Schnittstelle zu Thermald zur Verfügung, einem Dienst zur CPU-Frequenzskalierung („CPU Frequency Scaling“), mit dem Überhitzung verhindert wird.

thermald-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für Thermald (<https://01.org/linux-thermal-daemon/>), den *Linux Thermal Daemon*, der für die Hitzeregulierung von Prozessoren zuständig ist. Er ändert deren thermischen Zustand („Thermal State“) und verhindert, dass sie überhitzen.

thermald-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration des **thermald-service-type** repräsentiert.

adaptive? (Vorgabe: #f)

Die sich anpassenden Tabellen aus DPTF (Dynamic Power and Thermal Framework) benutzen, falls vorhanden.

ignore-cpuid-check? (Vorgabe: #f)

Ergebnis der Prüfung per CPUID auf unterstützte Prozessormodelle ignorieren.

thermald (Vorgabe: *thermald*)

Paketobjekt von thermald.

PowerTOP

The (`gnu services pm`) module also provides a service definition for PowerTOP (<https://01.org/powertop/>), a power consumption analysis and tuning tool. When started, it tunes Linux kernel settings to reduce power consumption.

powertop-service-type [Variable]

The service type for PowerTOP. No configuration is necessary. When the service starts, it executes `powertop --auto-tune`.

(`service powertop-service-type`)

Available `powertop-configuration` fields are:

package powertop [powertop-configuration parameter]

The PowerTOP package. Defaults to `powertop` in the (`gnu packages linux`) module

The (`gnu services power`) module provides a service definition for `apcupsd` (<http://www.apcupsd.org/>), a utility to interact with APC (APC by Schneider Electric or formerly American Power Conversion Corporation) UPS (Uninterruptible Power Supply) devices. Apcupsd also works with some OEM (Original Equipment Manufacturer)-branded products manufactured by APC.

apcupsd-service-type [Variable]

The service type for `apcupsd`. For USB UPSes no configuration is necessary, however tweaking some fields to better suit your needs might be desirable. The defaults are taken from the upstream configuration and they are not very conservative (for example, the default `battery-level` of 5% may be considered too low by some).

The default event handlers do send emails, read more in [`apcupsd-event-handlers`], Seite 638.

(`service apcupsd-service-type`)

apcupsd-configuration [Data Type]

Available `apcupsd-configuration` fields are:

apcupsd (default: `apcupsd`) (type: package)

The `apcupsd` package to use.

shepherd-service-name (default: `apcupsd`) (type: symbol)

The name of the shepherd service. You can add the service multiple times with different names to manage multiple UPSes.

auto-start? (default: `#t`) (type: boolean)

Should the shepherd service auto-start?

pid-file (default: `"/var/run/apcupsd.pid"`) (type: string)

The file name of the pid file.

debug-level (default: 0) (type: integer)

The logging verbosity. Bigger number means more logs. The source code uses up to 300 as debug level value, so a value of 999 seems reasonable to enable all the logs.

run-dir (default: "/var/run/apcupsd") (type: string)

The directory containing runtime information. You need to change this if you desire to run multiple instances of the daemon.

name (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Use this to give your UPS a name in log files and such. This is particularly useful if you have multiple UPSes. This does not set the EEPROM. It should be 8 characters or less.

cable (default: `usb`) (type: enum-cable)

The type of a cable connecting the UPS to your computer. Possible generic choices are '`simple`', '`smart`', '`ether`' and '`usb`'.

Alternatively, a specific cable model number may be used: '`940-0119A`, '`940-0127A`, '`940-0128A`, '`940-0020B`, '`940-0020C`, '`940-0023A`, '`940-0024B`, '`940-0024C`, '`940-1524C`, '`940-0024G`, '`940-0095A`, '`940-0095B`, '`940-0095C`, '`940-0625A`, '`M-04-02-2000`.

type (default: `usb`) (type: enum-type)

The type of the UPS you have.

`apcsmart` Newer serial character device, appropriate for SmartUPS models using a serial cable (not an USB).

`usb` Most new UPSes are an USB.

`net` Network link to a master apcupsd through apcupsd's Network Information Server. This is used if the UPS powering your computer is connected to a different computer for monitoring.

`snmp` SNMP network link to an SNMP-enabled UPS device.

`netsnmp` Same as the SNMP above but requires use of the net-snmp library. Unless you have a specific need for this old driver, you should use the '`snmp`' instead.

`dumb` An old serial character device for use with simple-signaling UPSes.

`pcnet` A PowerChute Network Shutdown protocol which can be used as an alternative to an SNMP with the AP9617 family of smart slot cards.

`modbus` A serial device for use with newest SmartUPS models supporting the MODBUS protocol.

device (default: "") (type: string)

For USB UPSes, usually you want to set this to an empty string (the default). For other UPS types, you must specify an appropriate port or address.

`apcsmart` Set to the appropriate `/dev/tty**` device.

`usb` A null string setting enables auto-detection, which is the best choice for most installations.

net	Set to <i>hostname:port</i> .
snmp	Set to <i>hostname:port:vendor:community</i> . The <i>hostname</i> is the ip address or hostname of the UPS on the network. The <i>vendor</i> can be can be "APC" or "APC_NOTRAP". "APC_NOTRAP" will disable SNMP trap catching; you usually want "APC". The <i>port</i> is usually 161. The <i>community</i> is usually "private".
netsnmp	Same as the 'snmp'.
dumb	Set to the appropriate <i>/dev/tty**</i> device.
pcnet	Set to <i>ipaddr:username:passphrase:port</i> . The <i>ipaddr</i> is the IP address of the UPS management card. The <i>username</i> and the <i>passphrase</i> are the credentials for which the card has been configured. The <i>port</i> is the port number on which to listen for messages from the UPS, normally 3052. If this parameter is empty or missing, the default of 3052 will be used.
modbus	Set to the appropriate <i>/dev/tty**</i> device. You can also leave it empty for MODBUS over USB or set to the serial number of the UPS.
poll-time (default: 60) (type: integer)	The interval (in seconds) at which apcupsd polls the UPS for status. This setting applies both to directly-attached UPSes (apcsmart, usb, dumb) and networked UPSes (net, snmp). Lowering this setting will improve the apcupsd's responsiveness to certain events at the cost of higher CPU utilization.
on-battery-delay (default: 6) (type: integer)	The time in seconds from when a power failure is detected until we react to it with an onbattery event. The 'powerout' event will be triggered immediately when a power failure is detected. However, the 'onbattery' event will be trigger only after this delay.
battery-level (default: 5) (type: integer)	If during a power failure, the remaining battery percentage (as reported by the UPS) is below or equal to this value, the apcupsd will initiate a system shutdown.
	Anmerkung: <code>battery-level</code> , <code>remaining-minutes</code> , and <code>timeout</code> work in a conjunction, so the first that occurs will cause the initiation of a shutdown.
remaining-minutes (default: 3) (type: integer)	If during a power failure, the remaining runtime in minutes (as calculated internally by the UPS) is below or equal to this value, apcupsd will initiate a system shutdown.

Anmerkung: `battery-level`, `remaining-minutes`, and `timeout` work in a conjunction, so the first that occurs will cause the initiation of a shutdown.

timeout (default: 0) (type: integer)

If during a power failure, the UPS has run on batteries for this many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown. The value of 0 disables this timer.

Anmerkung: `battery-level`, `remaining-minutes`, and `timeout` work in a conjunction, so the first that occurs will cause the initiation of a shutdown.

annoy-interval (default: 300) (type: integer)

The time in seconds between annoying users (via the '`annoyme` event) to sign off prior to system shutdown. 0 disables.

annoy-delay (default: 60) (type: integer)

The initial delay in seconds after a power failure before warning users to get off the system.

no-logon (default: `disable`) (type: enum-no-logon)

The condition which determines when users are prevented from logging in during a power failure.

kill-delay (default: 0) (type: integer)

If this is non-zero, the apcupsd will continue running after a shutdown has been requested, and after the specified time in seconds attempt to kill the power. This is for use on systems where apcupsd cannot regain control after a shutdown.

net-server (default: `#f`) (type: boolean)

If enabled, a network information server process will be started.

net-server-ip (default: "127.0.0.1") (type: string)

An IP address on which the NIS server will listen for incoming connections.

net-server-port (default: 3551) (type: integer)

An IP port on which the NIS server will listen for incoming connections.

net-server-events-file (type: maybe-string)

If you want the last few EVENTS to be available over the network by the network information server, you must set this to a file name.

net-server-events-file-max-size (default: 10) (type: integer)

The maximum size of the events file in kilobytes.

class (default: `standalone`) (type: enum-class)

Normally standalone unless you share an UPS using an APC ShareUPS card.

mode (default: `disable`) (type: enum-mode)

Normally disable unless you share an UPS using an APC ShareUPS card.

stat-time (default: 0) (type: integer)
 The time interval in seconds between writing the status file, 0 disables.

log-stats (default: #f) (type: boolean)
 Also write the stats as a logs. This generates a lot of output.

data-time (default: 0) (type: integer)
 The time interval in seconds between writing the data records to the log file, 0 disables.

facility (type: maybe-string)
 The logging facility for the syslog.

event-handlers (type: apcupsd-event-handlers)
 Handlers for events produced by apcupsd.

apcupsd-event-handlers [Data Type]

For a description of the events please refer to ‘`man 8 apccontrol`’.

Each handler shall be a gexp. It is spliced into the control script for the daemon. In addition to the standard Guile programming environment, the following procedures and variables are also available:

conf Variable containing the file name of the configuration file.

powerfail-file Variable containing the file name of the powerfail file.

cmd The event currently being handled.

name The name of the UPS as specified in the configuration file.

connected? Is #t if `apcupsd` is connected to the UPS via a serial port (or a USB port). In most configurations, this will be the case. In the case of a Slave machine where `apcupsd` is not directly connected to the UPS, this value will be #f.

powered? Is #t if the computer on which `apcupsd` is running is powered by the UPS and #f if not. At the moment, this value is unimplemented and always #f.

(err fmt args...) Wrapper around `format` outputting to (`current-error-port`).

(wall fmt args...) Wrapper around `format` outputting via `wall`.

(apcupsd args...) Call `apcupsd` while passing the correct configuration file and all the arguments.

(mail-to-root subject body) Send an email to the local administrator. This procedure assumes the `sendmail` is located at `/run/privileged/bin/sendmail` (as would be the case with `opensmtpd-service-type`).

Available `apcupsd-event-handlers` fields are:

- `modules` (type: gexp)
Additional modules to import into the generated handler script.
- `killpower` (type: gexp)
The handler for the killpower event.
- `commfailure` (type: gexp)
The handler for the commfailure event.
- `commok` (type: gexp)
The handler for the commfailure event.
- `powerout` (type: gexp)
The handler for the powerout event.
- `onbattery` (type: gexp)
The handler for the onbattery event.
- `offbattery` (type: gexp)
The handler for the offbattery event.
- `mainsback` (type: gexp)
The handler for the mainsback event.
- `failing` (type: gexp)
The handler for the failing event.
- `timeout` (type: gexp)
The handler for the timeout event.
- `loadlimit` (type: gexp)
The handler for the loadlimit event.
- `runlimit` (type: gexp)
The handler for the runlimit event.
- `doreboot` (type: gexp)
The handler for the doreboot event.
- `doshutdown` (type: gexp)
The handler for the doshutdown event.
- `annoyme` (type: gexp)
The handler for the annoyme event.
- `emergency` (type: gexp)
The handler for the emergency event.
- `changeme` (type: gexp)
The handler for the changeme event.
- `remotedown` (type: gexp)
The handler for the remotedown event.
- `startselftest` (type: gexp)
The handler for the startselftest event.

```

endselftest (type: gexp)
    The handler for the endsselftest event.

battdetach (type: gexp)
    The handler for the battdetach event.

battattach (type: gexp)
    The handler for the battattach event.

```

11.10.30 Audio-Dienste

Das Modul (`gnu services audio`) stellt einen Dienst zur Verfügung, um MPD (den Music Player Daemon) zu starten.

Music Player Daemon

Der Music Player Daemon (MPD) ist ein Dienst, der Musik abspielen kann und der dabei vom lokalen Rechner oder über das Netzwerk durch verschiedene Clients angesteuert werden kann.

Das folgende Beispiel zeigt die einfachstmögliche Konfiguration, wie man eine Musiksammlung in `/srv/music` mit einem unter dem vorgegebenen Benutzer ‘`mpd`’ laufenden `mpd` anbieten kann. Dabei wird PulseAudio zur Ausgabe verwendet. Der Benutzer startet einen eigenen PulseAudio-Daemon, der mit dem normalen Benutzerkonto um die Soundkarte konkurrieren kann. Dann kann es notwendig sein, die Wiedergabe anderer Audio-Anwendungen abzubrechen, um die Ausgabe von MPD zu hören, und andersherum.

```
(service mpd-service-type
  (mpd-configuration
    (music-directory "/srv/music")))
```

Wichtig: Auf das als `music-directory` angegebene Verzeichnis muss der MPD-Benutzer, vorgegeben ist ‘`mpd`’, Lesezugriff haben. Wenn Berechtigungen fehlen, findet man Fehlermeldungen ‘Permission denied’ in den MPD-Protokollen, die sich nach Vorgabe in `/var/log/messages` befinden.

Die meisten MPD-Clients lösen eine Aktualisierung der Datenbank aus, wenn sie eine Verbindung aufbauen, aber Sie können sie auch selbst mit der `update`-Aktion auslösen:

```
herd update mpd
```

Alle MPD-Konfigurationsfelder werden nun beschrieben; danach folgt ein komplexeres Beispiel.

<code>mpd-service-type</code>	[Variable]
Der Diensttyp für <code>mpd</code> .	

<code>mpd-configuration</code>	[Datentyp]
Verfügbare <code>mpd-configuration</code> -Felder sind:	

<code>package</code> (Vorgabe: <code>mpd</code>) (Typ: dateiartig)	
Das MPD-Paket.	

<code>user</code> (Typ: Benutzerkonto)	
Das Benutzerkonto, mit dem <code>mpd</code> ausgeführt wird.	

group (Typ: Benutzergruppe)

Die Benutzergruppe, mit der mpd ausgeführt wird.

Vorgegeben ist %mpd-group, was für eine System-Benutzergruppe mit Namen „mpd“ steht.

shepherd-requirement (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Symbolen)

Eine Liste von Symbolen, die Shepherd-Dienste angeben, von welchen dieser Dienst abhängen soll.

environment-variables (Vorgabe:

'("PULSE_CLIENTCONFIG=/etc/pulse/client.conf"
"PULSE_CONFIG=/etc/pulse/daemon.conf")) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Eine Liste von Zeichenketten, die Umgebungsvariable festlegen.

log-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Ort, wo die Protokolldatei gespeichert werden soll. Wenn Sie hier nichts angeben, werden Protokolle an den lokal laufenden syslog-Daemon geschickt. Sie können auch einen Dateinamen angeben, zum Beispiel /var/log/mpd.log.

log-level (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Unterhalb welchen Schwellwerts *keine* Nachrichten protokolliert werden sollen. Zur Auswahl stehen, absteigend sortiert nach der Ausführlichkeit: **verbose** (ausführliche Warnmeldungen), **info** (Informationen), **notice** (Benachrichtigungen), **warning** (Warnmeldungen) und **error** (nur Fehler).

music-directory (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Das Verzeichnis, in dem nach Musikdateien gesucht wird.

music-dir (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Das Verzeichnis, in dem nach Musikdateien gesucht wird.

playlist-directory (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Das Verzeichnis, um Wiedergabelisten („Playlists“) zu speichern.

playlist-dir (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Das Verzeichnis, um Wiedergabelisten („Playlists“) zu speichern.

db-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Ort, an dem die Musikdatenbank gespeichert wird. Wenn nichts angegeben wird, wird ~/.cache/db benutzt.

state-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Ort, an dem die Datei mit dem aktuellen Zustand von MPD gespeichert wird.

sticker-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Ort, an dem die Sticker-Datenbank gespeichert wird.

default-port (Vorgabe: 6600) (Typ: Vielleicht-Port)

Was die Voreinstellung dafür sein soll, auf welchem Port mpd ausgeführt wird.

endpoints (Typ: Vielleicht-Liste-von-Zeichenketten)

Die Adressen, an die sich mpd binden wird. Sie können dabei auch einen Port angeben, um einen anderen Port als den voreingestellten *default-port* zu benutzen, etwa `localhost:6602`, und wenn Sie IPv6-Adressen angeben, müssen Sie außen herum eckige Klammern schreiben, um den Port angeben zu können. Um einen Unix-Socket zu benutzen, würden Sie hier einen absoluten Pfad angeben oder einen Pfad, der mit `~` beginnt, angeben.

address (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Die Adresse, an die sich mpd binden wird. Um einen Unix-Socket zu benutzen, kann hier ein absoluter Pfad angegeben werden.

database (Typ: Vielleicht-„mpd-plugin“)

Eine Konfiguration eines MPD-Datenbank-Plugins.

partitions (Vorgabe: `'()'`) (Typ: Liste-von-„mpd-partition“)

Liste von MPD-Partitionen.

neighbors (Vorgabe: `'()'`) (Typ: Liste-von-„mpd-plugin“)

Liste von Konfigurationen von MPD-Neighbor-Plugins.

inputs (Vorgabe: `'()'`) (Typ: Liste-von-„mpd-plugin“)

Liste von Konfigurationen von MPD-Eingaben-Plugins.

archive-plugins (Vorgabe: `'()'`) (Typ: Liste-von-„mpd-plugin“)

Liste von Konfigurationen von MPD-Archiv-Plugins.

auto-update? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob die Musikdatenbank automatisch aktualisiert werden soll, wenn Änderungen an Dateien in *music-directory* festgestellt werden.

input-cache-size (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Größe von MPDs Zwischenspeicherung der Eingabe.

decoders (Vorgabe: `'()'`) (Typ: Liste-von-„mpd-plugin“)

Liste von Konfigurationen von MPD-Decoder-Plugins.

resampler (Typ: Vielleicht-„mpd-plugin“)

Eine Konfiguration eines MPD-Resampler-Plugins.

filters (Vorgabe: `'()'`) (Typ: Liste-von-„mpd-plugin“)

Liste von Konfigurationen von MPD-Filter-Plugins.

outputs (Typ: Liste-von-„mpd-plugin“-oder-von-„mpd-output“)

Welche Tonausgaben MPD benutzen kann. Vorgegeben ist eine einzelne Ausgabe, die Pulseaudio benutzt.

playlist-plugins (Vorgabe: `'()'`) (Typ: Liste-von-„mpd-plugin“)

Liste von Konfigurationen von MPD-Plugins für Wiedergabelisten (Playlists).

extra-options (Vorgabe: `'()'`) (Typ: Assoziative-Liste)

Eine assoziative Liste, die Optionssymbole oder Zeichenketten auf Zeichenketten abbildet. Sie wird an die Konfiguration angehängt.

mpd-plugin	[Datentyp]
Datentyp , der ein Plugin für <code>mpd</code> repräsentiert.	
plugin (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)	
Plugin-Name.	
name (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)	
Name.	
enabled? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)	
Gibt an, ob das Plugin aktiviert ist oder nicht.	
extra-options (Vorgabe: '()) (Typ: Assoziative-Liste)	
Eine assoziative Liste, die Optionssymbole oder Zeichenketten auf Zeichenketten abbildet. Sie wird an die Plugin-Konfiguration angehängt.	
Siehe die MPD plugin reference (https://mpd.readthedocs.io/en/latest/plugins.html) für eine Liste, welche Optionen es gibt.	
mpd-partition	[Datentyp]
Datentyp , der eine Partition von <code>mpd</code> repräsentiert.	
name (Typ: Zeichenkette)	
Name der Partition.	
extra-options (Vorgabe: '()) (Typ: Assoziative-Liste)	
Eine assoziative Liste, die Optionssymbole oder Zeichenketten auf Zeichenketten abbildet. Sie wird an die Plugin-Konfiguration angehängt.	
Siehe die Configuring Partitions (https://mpd.readthedocs.io/en/latest/user.html#configuring-partitions) für eine Liste, welche Optionen bei Partitionen möglich sind.	
mpd-output	[Datentyp]
Verfügbare <code>mpd-output</code> -Felder sind:	
name (Vorgabe: "MPD") (Typ: Zeichenkette)	
Der Name der Tonausgabe.	
type (Vorgabe: "pulse") (Typ: Zeichenkette)	
Der Typ der Tonausgabe.	
enabled? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	
Gibt an, ob diese Tonausgabe aktiviert sein soll, wenn MPD gestartet wird. Vorgegeben ist, alle Tonausgaben zu aktivieren. Das entspricht der Voreinstellung, wenn keine Zustandsdatei existiert; mit Zustandsdatei wird der Zustand von früher wiederhergestellt.	
format (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)	
Erzwingt ein bestimmtes Tonformat für die Ausgabe. Siehe Global Audio Format (https://mpd.readthedocs.io/en/latest/user.html#audio-output-format) für eine genauere Beschreibung.	
tags? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	
Wenn es auf #f steht, sendet MPD keine Tags an diese Ausgabe. Dies wird nur berücksichtigt, wenn das Ausgabe-Plugin Tags empfangen kann, wie beim <code>httpd</code> -Ausgabe-Plugin.	

always-on? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Wenn es auf **#t** steht, versucht MPD, diese Tonausgabe immer offen zu lassen. Das kann bei Streaming-Servern helfen, wo man *nicht* will, dass die Verbindung zu allen Zuhörern abbricht, nur weil das Abspielen aus irgendeinem Grund angehalten wurde.

mixer-type (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Für dieses Feld wird eine Zeichenkette akzeptiert, die das für diese Tonausgabe zu benutzende Mischpult („Mixer“) bezeichnet. Zur Wahl stehen das **hardware**-Mischpult, das **software**-Mischpult, das **null**-Mischpult oder kein Mischpult (**none**). Mit dem **null**-Mischpult kann die Lautstärke eingestellt werden, aber ohne Auswirkung; das kann als Trick benutzt werden, um ein externes Mischpult zu implementieren. Wenn nichts angegeben wird, wird das **hardware**-Mischpult benutzt, wenn es vom Gerät unterstützt wird.

replay-gain-handler (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Für dieses Feld wird eine Zeichenkette akzeptiert, die die anzuwendende Wiedergabe-Verstärkung (<https://mpd.readthedocs.io/en/latest/user.html#replay-gain>) benennt. Bei **software** wird eine interne Lautstärkeregelung in Software verwendet, bei **mixer** wird die externe Hardware verwendet, die konfiguriert ist, und bei **none** findet auf dieser Ausgabe keine Wiedergabe-Verstärkung statt.

extra-options (Vorgabe: '()) (Typ: Assoziative-Liste)

Eine assoziative Liste, die Optionssymbole oder Zeichenketten auf Zeichenketten abbildet. Sie wird an die Tonausgabenkonfiguration angehängt.

Das folgende Beispiel zeigt eine Konfiguration von **mpd**, die einige Plugins konfiguriert und eine HTTP-Audiostreaming-Tonausgabe anbietet.

```
(service mpd-service-type
  (mpd-configuration
    (outputs
      (list (mpd-output
        (name "streaming")
        (type "httpd")
        (mixer-type 'null)
        (extra-options
          `((encoder . "vorbis")
            (port     . "8080")))))
    (decoders
      (list (mpd-plugin
        (plugin "mikmod")
        (enabled? #f))
        (mpd-plugin
          (plugin "openmpt")
          (enabled? #t)
          (extra-options `((repeat-count . -1)))))))
```

```
(interpolation-filter . 1))))))
(resampler (mpd-plugin
            (plugin "libsamplerate")
            (extra-options `((type . 0))))))
```

myMPD

myMPD (<https://jcorporation.github.io/myMPD/>) ist eine für Mobilgeräte geeignete Oberfläche für MPD auf einem Webserver.

Folgendes Beispiel zeigt eine Instanz von myMPD, die auf Port 80 lauscht, wobei Albenbilder *nicht* zwischengespeichert werden.

```
(service mympd-service-type
        (mympd-configuration
         (port 80)
         (covercache-ttl 0)))

mympd-service-type [Variable]
Der Diensttyp für mympd.

mympd-configuration [Datentyp]
Verfügbare mympd-configuration-Felder sind:
package (Vorgabe: mympd) (Typ: dateiartig)
Das Paketobjekt von myMPD.

shepherd-requirement (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Symbolen)
Eine Liste von Symbolen, die andere Shepherd-Dienste angeben, von denen dieser Dienst abhängen soll.

user (Vorgabe: %mympd-user) (Typ: Benutzerkonto)
Das Benutzerkonto, dem der mympd-Prozess gehören soll.
Vorgegeben ist %mympd-user, was für ein System-Benutzerkonto mit Namen „mympd“ steht, das Mitglied der Benutzergruppe group ist (siehe unten).

group (Vorgabe: %mympd-group) (Typ: Benutzergruppe)
Gruppe des Besitzers des mympd-Prozesses.
Vorgegeben ist %mympd-group, was für eine System-Benutzergruppe mit Namen „mympd“ steht.

work-directory (Vorgabe: "/var/lib/mympd") (Typ: Zeichenkette)
Wo die Daten von myMPD gespeichert werden sollen.

cache-directory (Vorgabe: "/var/cache/mympd") (Typ: Zeichenkette)
Wo der Zwischenspeicher von myMPD gespeichert werden soll.

acl (Typ: Vielleicht-„mympd-ip-acl“)
Zugriffssteuerungsliste (ACL), welche Rechner auf den myMPD-Webserver zugreifen dürfen.

covercache-ttl (Vorgabe: 31) (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)
Wie lange Albenbilder zwischengespeichert werden. Bei 0 werden Albenbilder nicht zwischengespeichert.
```

http? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 HTTP-Unterstützung.

host (Vorgabe: "[:]") (Typ: Zeichenkette)
 Rechnername, auf dem gelauscht werden soll.

port (Vorgabe: 80) (Typ: Vielleicht-Zahl)
 Auf welchen HTTP-Port gelauscht werden soll.

log-level (Vorgabe: 5) (Typ: Ganze-Zahl)
 Wie detailliert die Protokolle sein sollen. Möglich sind Werte von 0 bis 7.

log-to (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Wohin Protokolle geschickt werden. Wenn nichts angegeben wird, werden Protokolle beim lokal laufenden Syslog-Dienst unter der Syslog-Einrichtung (Facility) ‘daemon’ eingeordnet. Sie können auch einen Dateinamen angeben, zum Beispiel /var/log/mympd.log.

lualibs (Vorgabe: "all") (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Siehe <https://jcorporation.github.io/myMPD/scripting/#lua-standard-libraries>.

uri (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Eine andere URI für myMPD vorgeben. Siehe <https://github.com/jcorporation/myMPD/issues/950>.

script-acl (Vorgabe: (mympd-ip-acl (allow '("127.0.0.1")))) (Typ: Vielleicht-, „mympd-ip-acl“)
 Zugriffssteuerungsliste (ACL), welche Rechner auf die Scripting-Schnittstelle zugreifen dürfen.

ssl? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 SSL/TLS-Unterstützung.

ssl-port (Vorgabe: 443) (Typ: Vielleicht-Port)
 Port, auf dem auf HTTPS gelauscht wird.

ssl-cert (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Pfad zum PEM-kodierten X.509-SSL/TLS-Zertifikat (der öffentliche Schlüssel).

ssl-key (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Pfad zum PEM-kodierten privaten Schlüssel für SSL/TLS.

pin-hash (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Mit SHA-256 gehashte PIN, die durch myMPD vom Benutzer angefordert wird, wenn der Benutzer auf Einstellungen zugreifen möchte.

save-caches? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)
 Ob Zwischenspeicher erhalten werden, wenn der Dienst neu gestartet wird.

mympd-ip-acl [Datentyp]
 Verfügbare mympd-ip-acl-Felder sind:

allow (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)
 Zugelassene IP-Adressen.

deny (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)
Verbotene IP-Adressen.

11.10.31 Virtualisierungsdienste

Das Modul (`gnu services virtualization`) bietet Dienste für die Daemons von libvirt und virtlog, sowie andere virtualisierungsbezogene Dienste.

Libvirt-Daemon

`libvирtd` ist die serverseitige Daemon-Komponente des libvirt-Systems zur Virtualisierungsverwaltung. Dieser Daemon läuft auf als Wirt dienenden Servern und führt anfallende Verwaltungsaufgaben für virtualisierte Gäste durch. Damit sich ein „unprivilegierter“ Benutzer ohne besondere Berechtigungen mit dem libvirt-Daemon verbinden darf, muss er als Mitglied der ‘libvirt’-Benutzergruppe eingetragen werden, wie unten gezeigt.

libvirt-service-type [Variable]
Dies ist der Diensttyp des libvirt-Daemons (<https://libvirt.org>). Sein Wert muss ein `libvirt-configuration`-Verbundobjekt sein.

```
(users (cons (user-account
                (name "benutzer")
                (group "users")
                (supplementary-groups '("libvirt"
                                         "audio" "video" "wheel")))
                %base-user-accounts))
(service libvirt-service-type
        (libvirt-configuration
            (tls-port "16555")))
```

libvirt-configuration [Data Type]

Verfügbare `libvirt-configuration`-Felder sind:

libvirt (default: `libvirt`) (type: file-like)
Libvirt-Paket.

qemu (default: `qemu`) (type: file-like)
Das QEMU-Paket, das benutzt werden soll.

dmidecode (default: `dmidecode`) (type: file-like)
The Dmidecode package to use.

requirement (default: '()) (type: list-of-symbols)
Shepherd services dependencies to the provisioned Shepherd service.

firmwares (default: `(ovmf-x86-64)`) (type: list-of-file-likes)
List of UEFI/BIOS firmware packages to make available. Each firmware package should contain a `share/qemu/firmware/NAME.json` QEMU firmware metadata file.

listen-tls? (default: #t) (type: boolean)
Option zum Lauschen auf sichere TLS-Verbindungen über den öffentlichen TCP/IP-Port. `listen` muss gesetzt sein, damit dies eine

Wirkung hat. Bevor Sie diese Funktionalität nutzen können, muss eine Zertifikatsautorität eingerichtet worden sein und Server-Zertifikate ausgestellt worden sein.

listen-tcp? (default: #f) (type: boolean)

Auf unverschlüsselte TCP-Verbindungen auf dem öffentlichen TCP/IP-Port lauschen. **listen** muss gesetzt sein, damit dies eine Wirkung hat. Nach Voreinstellung kann auf dem TCP-Socket nur gelauscht werden, wenn SASL-Authentifizierung möglich ist. Nur solche SASL-Mechanismen, die Datenverschlüsselung unterstützen, sind zugelassen. Das sind DIGEST-MD5 und GSSAPI (Kerberos5).

tls-port (default: "16514") (type: string)

Der Port, um sichere TLS-Verbindungen zu akzeptieren. Dies kann eine Portnummer oder ein Dienstname sein.

tcp-port (default: "16509") (type: string)

Der Port, um unsichere TCP-Verbindungen zu akzeptieren. Dies kann eine Portnummer oder ein Dienstname sein.

listen-addr (default: "0.0.0.0") (type: string)

IP-Adresse oder Rechnernname („Hostname“), der für von Clients ausgehende Verbindungen benutzt wird.

mdns-adv? (default: #f) (type: boolean)

Einstellung, ob der libvirt-Dienst mDNS-Mitteilungen sendet.

mdns-name (default: "Virtualization Host terra") (type: string)

Der voreingestellte Name in mDNS-Mitteilungen. Er muss auf dem direkten Broadcast-Netzwerk eindeutig sein.

unix-sock-group (default: "libvirt") (type: string)

Besitzergruppe des UNIX-Sockets. Diese Einstellung kann benutzt werden, um einer als vertrauenswürdig geltenden Gruppe von Benutzern Zugriff auf Verwaltungsfunktionen zu gewähren, ohne dass diese als Administratornutzer root ausgeführt werden müssen.

unix-sock-ro-perms (default: "0777") (type: string)

UNIX-Socket-Berechtigungen für den Socket nur mit Lesezugriff („read only“). Dies wird nur zur Überwachung des Zustands der VM benutzt.

unix-sock-rw-perms (default: "0770") (type: string)

UNIX-Socket-Berechtigungen für den Socket mit Schreib- und Lesezugriff („read/write“). Nach Vorgabe kann nur der Administratornutzer root zugreifen. Wenn auf dem Socket PolicyKit aktiviert ist, wird die Vorgabe geändert, dass jeder zugreifen kann (z.B. zu "0777").

unix-sock-admin-perms (default: "0777") (type: string)

UNIX-Socket-Berechtigungen für den Administrator-Socket. Nach Vorgabe hat nur der Besitzer (der Administratornutzer root) hierauf Zugriff; ändern Sie es nur, wenn Sie sicher wissen, wer dann alles Zugriff bekommt.

- unix-sock-dir** (default: "/var/run/libvirt") (type: string)
Das Verzeichnis, in dem Sockets gefunden werden können bzw. erstellt werden.
- auth-unix-ro** (default: "polkit") (type: string)
Authentifizierungsschema für nur lesbare UNIX-Sockets. Nach Vorgabe gestatten es die Socket-Berechtigungen jedem Nutzer, sich zu verbinden.
- auth-unix-rw** (default: "polkit") (type: string)
Authentifizierungsschema für UNIX-Sockets mit Schreib- und Lesezugriff. Nach Vorgabe erlauben die Socket-Berechtigungen nur dem Administratornutzer root Zugriff. Wenn libvirt mit Unterstützung für PolicyKit kompiliert wurde, ist die Vorgabe, Authentifizierung über „polkit“ durchzuführen.
- auth-tcp** (default: "sasl") (type: string)
Authentifizierungsschema für TCP-Sockets. Wenn Sie SASL nicht aktivieren, dann wird alle TCP-Kommunikation im Klartext verschickt. Tun Sie dies *nicht*, außer Sie benutzen libvirt nur als Entwickler oder zum Testen.
- auth-tls** (default: "none") (type: string)
Authentifizierungsschema für TLS-Sockets. Für TLS-Sockets wird bereits durch die TLS-Schicht Verschlüsselung bereitgestellt und eingeschränkte Authentifizierung wird über Zertifikate durchgeführt. Es ist möglich, auch hier den SASL-Authentifizierungsmechanismus anzuwenden, indem Sie für diese Option "sasl" eintragen.
- access-drivers** (default: ()) (type: optional-list)
Welche Schemata zur Zugriffskontrolle auf Programmierschnittstellen (APIs) benutzt werden. Nach Vorgabe kann ein authentifizierter Nutzer auf alle Programmierschnittstellen zugreifen. Zugriffstreiber können dies einschränken.
- key-file** (default: "") (type: string)
Pfad zur Schlüsseldatei für den Server. Wenn er auf eine leere Zeichenkette gesetzt ist, dann wird kein privater Schlüssel geladen.
- cert-file** (default: "") (type: string)
Pfad zur Zertifikatsdatei für den Server. Wenn er auf eine leere Zeichenkette gesetzt ist, dann wird kein Zertifikat geladen.
- ca-file** (default: "") (type: string)
Pfad zur Datei mit dem Zertifikat der Zertifikatsautorität. Wenn er auf eine leere Zeichenkette gesetzt ist, dann wird kein Zertifikat der Zertifikatsautorität geladen.
- crl-file** (default: "") (type: string)
Pfad zur Zertifikatssperrliste („Certificate Revocation List“). Wenn er auf eine leere Zeichenkette gesetzt ist, dann wird keine Zertifikatssperrliste geladen.

tls-no-sanity-cert (default: #f) (type: boolean)

Keine Überprüfung unseres eigenen Serverzertifikats durchführen. Beim Start vom `libvirtd` prüft dieser, ob bei seinem eigenen Zertifikat alles in Ordnung ist.

tls-no-verify-cert (default: #f) (type: boolean)

Keine Überprüfung von Clientzertifikaten durchführen. Die Überprüfung des Zertifikats eines Clients ist der primäre Authentifizierungsmechanismus. Jeder Client, der kein von der Zertifikatsautorität signiertes Zertifikat vorweist, wird abgelehnt.

tls-allowed-dn-list (default: ()) (type: optional-list)

Liste der erlaubten Einträge für den „Distinguished Name“ bei x509.

sasl-allowed-usernames (default: ()) (type: optional-list)

Liste der erlaubten Einträge für SASL-Benutzernamen. Wie Benutzernamen aussehen müssen, ist abhängig vom jeweiligen SASL-Mechanismus.

tls-priority (default: "NORMAL") (type: string)

Dies wird vorrangig statt der beim Kompilieren voreingestellten TLS-Prioritätszeichenkette verwendet. Die Voreinstellung ist in der Regel "NORMAL", solange dies nicht bei der Erstellung geändert wurde. Ändern Sie dies nur, wenn die Einstellungen für libvirt von den globalen Voreinstellungen abweichen sollen.

max-clients (default: 5000) (type: integer)

Maximalzahl gleichzeitiger Client-Verbindungen, die für alle Sockets zusammen zugelassen werden sollen.

max-queued-clients (default: 1000) (type: integer)

Maximale Länge der Warteschlange für Verbindungen, die darauf warten, vom Daemon angenommen zu werden. Beachten Sie, dass sich manche Protokolle, die Neuübertragung unterstützen, danach richten könnten, damit ein erneuter Verbindungsversuch angenommen wird.

max-anonymous-clients (default: 20) (type: integer)

Maximale Länge der Warteschlange für Clients, die angenommen wurden, aber noch nicht authentifiziert wurden. Setzen Sie dies auf null, um diese Funktionalität abzuschalten.

min-workers (default: 5) (type: integer)

Anzahl an Arbeiter-Threads, die am Anfang gestartet werden sollen.

max-workers (default: 20) (type: integer)

Maximale Anzahl an Arbeiter-Threads. Wenn die Anzahl aktiver Clients die **min-workers** übersteigt, werden weitere Threads erzeugt, bis die **max_workers**-Beschränkung erreicht wurde. Typischerweise würden Sie für **max_workers** die maximale Anzahl zugelassener Clients angeben.

prio-workers (default: 5) (type: integer)

Die Anzahl priorisierter Arbeiter-Threads. Wenn alle Arbeiter aus diesem Pool festhängen, können manche, mit hoher Priorität versehene Aufrufe (speziell `domainDestroy`) in diesem Pool hier ausgeführt werden.

max-requests (default: 20) (type: integer)

Wie viele nebenläufige RPC-Aufrufe global ausgeführt werden können.

max-client-requests (default: 5) (type: integer)

Wie viele nebenläufige Anfragen von einer einzelnen Client-Verbindung ausgehen können. Um zu verhindern, dass ein einzelner Client den gesamten Server für sich beansprucht, sollte der Wert hier nur einen kleinen Teil der globalen max-requests- und max-workers-Parameter ausmachen.

admin-min-workers (default: 1) (type: integer)

Wie bei **min-workers**, aber für die Administratorschnittstelle.

admin-max-workers (default: 5) (type: integer)

Wie bei **max-workers**, aber für die Administratorschnittstelle.

admin-max-clients (default: 5) (type: integer)

Wie bei **max-clients**, aber für die Administratorschnittstelle.

admin-max-queued-clients (default: 5) (type: integer)

Wie bei **max-queued-clients**, aber für die Administratorschnittstelle.

admin-max-client-requests (default: 5) (type: integer)

Wie bei **max-client-requests**, aber für die Administratorschnittstelle.

log-level (default: 3) (type: integer)

Semi-deprecated option for the logging level: using the **log-filters** option instead is recommended, as it provides finer control. The log level can be set to 4 for errors, 3 for warnings, 2 for information or 1 for debug. Note that since **log-filters** and **log-outputs** take precedence over this option, you will need to also adjust their logging levels to avoid filtering out messages.

log-filters (default: "3:remote 4:event") (type: string)

Logging filters. A filter allows selecting a different logging level for a given category of logs. The format for a filter is either '`x:name`' or '`x:+name`', where `name` is a string which is matched against the category given in the `VIR_LOG_INIT()` at the top of each libvirt source file, e.g., "`"remote"`", "`"qemu"`", or "`"util.json"`". `name` can be a substring of the full category name, in order to match multiple similar categories. The optional '+' prefix tells libvirt to log stack traces for each message matching `name`. `x` is the log level value used to filter the associated message category. `x` can be set to '4' for errors, '3' for warnings, '2' for information, or '1' for debug. Multiple filters can be defined in a single filters statement, as space-separated values. Since **log-outputs** also include a level filter, you may need to also adjust its value to see all the filtered messages.

log-outputs (default: "3:syslog:libvirtd") (type: string)

Logging outputs. An output is one of the places to save logging information. The format for an output has the form "`x:var{output}`", where `output` can be '`stderr`', '`syslog:name`', where `name` is the syslog `ident` value to use, or '`file:file_name`', where `file_name` is the file name of the file to output to. `x` is the minimal level, which acts as a filter. `x` can be set

to x can be set to ‘4’ for errors, ‘3’ for warnings, ‘2’ for information, or ‘1’ for debug. Multiple filters can be defined in a single filters statement, as space-separated values.

audit-level (default: 1) (type: integer)

Modify the behavior of the auditing subsystem. ‘0’ disables all auditing, samp{1} enables auditing only if enabled on thehost and ‘2’ enables auditing but exits if it is disabled on the host.

audit-logging (default: #f) (type: boolean)

Audit-Nachrichten über die Protokollinfrastruktur von libvirt versenden.

host-uuid (default: "") (type: optional-string)

Für das Wirtssystem zu verwendende UUID. Bei der UUID dürfen nicht alle Ziffern gleich sein.

host-uuid-source (default: "smbios") (type: string)

Source to read host UUID. Use "smbios" to fetch the UUID via dmidecode -s system-uuid, or "machine-id" to fetch the UUID from /etc/machine-id. If dmidecode does not provide a valid UUID a temporary UUID will be generated.

keepalive-interval (default: 5) (type: integer)

Einem Client wird eine Nachricht zum Aufrechterhalten der Verbindung gesendet, nachdem **keepalive_interval** Sekunden lang keine Aktivität stattgefunden hat. Damit kann überprüft werden, ob der Client noch antwortet. Wird dieses Feld auf -1 gesetzt, wird libvirtd keine Aufrechterhaltungsanfragen senden; Clients können diese aber weiterhin dem Daemon schicken und er wird auf diese antworten.

keepalive-count (default: 5) (type: integer)

Wie viele Aufrechterhaltungsnachrichten höchstens zum Client geschickt werden dürfen, ohne dass eine Antwort zurückgekommen ist, bevor die Verbindung als abgebrochen gilt. Mit anderen Worten wird die Verbindung ungefähr dann automatisch geschlossen, wenn ‘**keepalive_interval** * (**keepalive_count** + 1)’ Sekunden seit der letzten vom Client empfangenen Nachricht vergangen sind. Wenn **keepalive-count** auf 0 gesetzt ist, werden Verbindungen dann automatisch geschlossen, wenn **keepalive-interval** Sekunden der Inaktivität vorausgegangen sind, ohne dass eine Aufrechterhaltungsnachricht versandt wurde.

admin-keepalive-interval (default: 5) (type: integer)

Wie oben, aber für die Administratorschnittstelle.

admin-keepalive-count (default: 5) (type: integer)

Wie oben, aber für die Administratorschnittstelle.

ovs-timeout (default: 5) (type: integer)

Zeitbeschränkung für Aufrufe über Open vSwitch. Das Werkzeug ovs-vsctl wird zur Konfiguration benutzt; die dort eingestellte Zeitbeschränkung ist nach Voreinstellung auf 5 Sekunden festgelegt, um

zu verhindern, dass libvirt durch unbegrenztes Warten blockiert werden kann.

Virtlog-Daemon

Der virtlogd-Dienst ist eine serverseitige Daemon-Komponente von libvirt, die benutzt wird, um Protokolle der Konsolen von virtuellen Maschinen zu verwalten.

Dieser Daemon wird von libvirt-Clientanwendungen nicht direkt benutzt, sondern wird an deren Stelle vom `libvirtd` aufgerufen. Indem die Protokolle in einem eigenständigen Daemon vorgehalten werden, kann der eigentliche `libvirtd`-Daemon neu gestartet werden, ohne dass man riskiert, Protokolle zu verlieren. Der `virtlogd`-Daemon hat die Fähigkeit, sich selbst erneut mit `exec()` zu starten, wenn er `SIGUSR1` empfängt, damit Aktualisierungen ohne Ausfall möglich sind.

virtlog-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp des virtlog-Daemons. Sein Wert muss eine `virtlog-configuration` sein.

```
(service virtlog-service-type
      (virtlog-configuration
        (max-clients 1000)))
```

,,package“ libvirt [libvirt-Parameter]

Libvirt-Paket.

Ganze-Zahl log-level [virtlog-configuration-Parameter]

Protokollstufe. 4 für Fehler, 3 für Warnungen, 2 für Informationen, 1 zur Fehlersuche.

Die Vorgabe ist ‘3’.

Zeichenkette log-filters [virtlog-configuration-Parameter]

Protokollfilter.

Ein Filter ermöglicht es, für eine bestimmte Kategorie von Protokollen eine andere Protokollierungsstufe festzulegen. Filter müssen eines der folgenden Formate haben:

- x:`Name`
- x:+`Name`

wobei `Name` eine Zeichenkette ist, die zu einer in der Umgebungsvariablen `VIR_LOG_INIT()` am Anfang jeder Quelldatei von libvirt angegebenen Kategorie passen muss, z.B. „remote“, „qemu“ oder „util.json“ (der Name im Filter kann auch nur ein Teil des vollständigen Kategoriennamens sein, wodurch mehrere, ähnliche passende Kategoriennamen möglich sind). Das optionale Präfix „+“ bedeutet, dass libvirt eine Rückverfolgung (d.h. ein „Stack Trace“) für jede zum Namen passende Nachricht ins Protokoll schreiben soll. `x` benennt jeweils die kleinste Stufe, deren passende Nachrichten protokolliert werden sollen.

- 1: Fehlersuche („DEBUG“)
- 2: Informationen („INFO“)
- 3: Warnungen („WARNING“)
- 4: Fehler („ERROR“)

Mehrere Filter können in einer einzelnen Filteranweisung definiert werden; sie müssen nur durch Leerzeichen voneinander getrennt werden.

Die Vorgabe ist ‘"3:remote 4:event"’.

Zeichenkette log-outputs [virtlog-configuration-Parameter]
Ausgaben für die Protokollierung.

Als Ausgabe bezeichnen wir einen der Orte, an denen Protokollinformationen gespeichert werden. Eine Ausgabe wird auf eine der folgenden Arten angegeben:

x:stderr Protokolle werden auf der Standardausgabe („Stderr“) ausgegeben.

x:syslog:Name
Syslog wird zur Ausgabe benutzt. Der Name dient dabei als Identifikator für libvirt-Protokolle.

x:file:Dateipfad
Protokolle werden in die Datei unter dem angegebenen Dateipfad ausgegeben.

x:journald
Die Ausgabe läuft über das journald-Protokollsysteem.

In allen Fällen steht das x vorne für die kleinste Stufe und wirkt als Filter.

- 1: Fehlersuche („DEBUG“)
- 2: Informationen („INFO“)
- 3: Warnungen („WARNING“)
- 4: Fehler („ERROR“)

Mehrere Ausgaben können definiert werden, dazu müssen sie nur durch Leerzeichen getrennt hier angegeben werden.

Die Vorgabe ist ‘"3:stderr"’.

Ganze-Zahl max-clients [virtlog-configuration-Parameter]
Maximalzahl gleichzeitiger Client-Verbindungen, die für alle Sockets zusammen zugelassen werden sollen.

Die Vorgabe ist ‘1024’.

Ganze-Zahl max-size [virtlog-configuration-Parameter]
Wie groß eine Protokolldatei werden darf, bevor eine neue begonnen wird.

Die Vorgabe ist ‘2MB’.

Ganze-Zahl max-backups [virtlog-configuration-Parameter]
Wie viele Dateien mit Sicherungskopien gespeichert bleiben sollen.

Die Vorgabe ist ‘3’.

Transparente Emulation mit QEMU

Mit `qemu-binfmt-service-type` wird transparente Emulation von Programm-Binärdateien, die für unterschiedliche Architekturen erstellt wurden, ermöglicht. Z.B. können Sie ein ARMv7-Programm „einfach so“ transparent auf einer x86_64-Maschine ausführen. Dazu wird der QEMU-Emulator (<https://www.qemu.org>) mit der `binfmt-misc`-Funktionalität des Kernels Linux kombiniert. Mit dieser Funktionalität können Sie jedoch nur ein GNU/Linux-System, das auf einer anderen Architektur läuft, emulieren. Unterstützung für GNU/Hurd ist auch möglich, lesen Sie dazu unten weiter.

`qemu-binfmt-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp des QEMU/binfmt-Dienstes für transparente Emulation. Sein Wert muss ein `qemu-binfmt-configuration`-Objekt sein, das das QEMU-Paket angibt, das benutzt werden soll, sowie die Architektur, die wir emulieren möchten.

```
(service qemu-binfmt-service-type
  (qemu-binfmt-configuration
    (platforms (lookup-qemu-platforms "arm" "aarch64"))))
```

In diesem Beispiel aktivieren wir transparente Emulation für die Plattformen ARM und aarch64. Wenn wir `herd stop qemu-binfmt` ausführen, wird diese abgeschaltet, und mit `herd start qemu-binfmt` wird sie wieder aktiv (siehe Abschnitt “Invoking herd” in *The GNU Shepherd Manual*).

`qemu-binfmt-configuration` [Datentyp]

Dies ist die Konfiguration des `qemu-binfmt`-Dienstes.

`platforms` (Vorgabe: '())

Die Liste der emulierten QEMU-Plattformen. Jeder Eintrag muss ein *Plattformobjekt* sein, wie `lookup-qemu-platforms` eines zurückliefert (siehe unten).

Wenn wir zum Beispiel annehmen, Sie arbeiten auf einer x86_64-Maschine und haben diesen Dienst eingerichtet:

```
(service qemu-binfmt-service-type
  (qemu-binfmt-configuration
    (platforms (lookup-qemu-platforms "arm"))))
```

Dann können Sie das hier ausführen:

```
guix build -s armhf-linux inkscape
```

und alles verhält sich so, als würden Sie Inkscape für ARMv7 *wie „nativ“ auf einem ARM-Rechner erstellen*, wozu QEMU transparent benutzt wird, um den ARMv7-Prozessor zu emulieren. Das ist ganz schön praktisch, wenn Sie testen wollen, ob ein Paket für eine Architektur erstellt werden kann, die Ihnen nicht zur Verfügung steht.

`qemu` (Vorgabe: `qemu`)

Das QEMU-Paket, das benutzt werden soll.

`lookup-qemu-platforms` *Plattformen...* [Prozedur]

Liefert die Liste der QEMU-Plattformobjekte, die den *Plattformen...* entsprechen. *Plattformen* muss eine Liste von Zeichenketten sein, die den Namen der Plattformen entsprechen, wie z.B. `"arm"`, `"sparc"`, `"mips64el"` und so weiter.

qemu-platform? *Objekt* [Prozedur]
 Liefert wahr, wenn das *Objekt* ein Plattformobjekt ist.

qemu-platform-name *Plattform* [Prozedur]
 Liefert den Namen der *Plattform*, also eine Zeichenkette wie z.B. "arm".

QEMU Guest Agent

Mit dem QEMU Guest Agent kann das emulierte System vom Wirtssystem aus gesteuert werden. Der Dienst für den `qemu-guest-agent` führt den Agenten auf einem Guix-basierten Gastsystem aus. Um den Agenten vom Wirt aus zu steuern, öffnen Sie einen Socket, indem Sie QEMU mit folgenden Argumenten aufrufen:

```
qemu-system-x86_64 \
-chardev socket,path=/tmp/qga.sock,server=on,wait=off,id=qga0 \
-device virtio-serial \
-device virtserialport,chardev=qga0,name=org.qemu.guest_agent.0 \
...
```

Dadurch wird auf dem Wirtssystem ein Socket unter `/tmp/qga.sock` angelegt. Sobald der Guest Agent gestartet hat, können Sie mit `socat` Befehle erteilen:

```
$ guix shell socat -- socat unix-connect:/tmp/qga.sock stdio
>{"execute": "guest-get-host-name"}
{"return": {"host-name": "guix"}}
```

Siehe die Dokumentation zum QEMU Guest Agent (<https://wiki.qemu.org/Features/GuestAgent>) für mehr Optionen und Befehle.

qemu-guest-agent-service-type [Variable]
 Diensttyp des Dienstes für den QEMU Guest Agent.

qemu-guest-agent-configuration [Datentyp]
 Die Konfiguration des `qemu-guest-agent`-Dienstes.

`qemu` (Vorgabe: `qemu-minimal`)
 Das QEMU-Paket, das benutzt werden soll.

`device` (Vorgabe: "")
 Der Dateiname des Geräts bzw. Sockets, über das der Agent mit dem Wirtssystem kommuniziert. Wird nichts angegeben, verwendet QEMU einen voreingestellten Dateinamen.

Xen Guest Agent

The Xen guest agent allows a Xen host to control the emulated system. The `xe-guest-utilities` service runs the agent on Guix guests.

`xe-guest-utilities` (<https://github.com/xenserver/xe-guest-utilities>) collects information about the running virtualized guest. This includes:

- static information
 - The operating system running
 - The Linux kernel version

- dynamic information
 - Network interfaces (devices) being added/removed
 - Network connections being unplugged/plugged-in
 - CPUs being added or removed
 - The guest migrating, being paused/resumed, etc.
- ephemeral information
 - The amount of memory currently in-use and free
 - The amount of disk-space used

Anmerkung: The default Linux-libre kernel that Guix ships already enables the necessary paravirtualization features for a guest. There is nothing you need to do for the guest to support Xen's paravirtualization features.

The guest utilities are used to have the guest report information *back* to the virtualizing host and support tasks that require cooperation between host and guest, like CPU hotplugging.

xe-guest-utilities-service-type [Variable]
Service type for the Xen guest utilities service.

xe-guest-utilities-configuration [Data Type]
Configuration for the **xe-guest-utilities** service.

package (default: **xe-guest-utilities**)
The Xen guest utilities package to use.

pid-file (default: "/var/run/xe-daemon.pid")
Name of the file holding the PID of **xe-deamon**.

log-file (default: "/var/log/xe-guest-utilities.log")
Name of the **xe-guest-utilities** log file.

xe-guest-utilities is the standard guest utilities used for Xen guests. More recently the Xen Project has been working to develop **xen-guest-agent**, a modern drop-in replacement for **xe-guest-utilities**. While they nearly have feature-parity, **xen-guest-agent** currently lacks some of the features of its predecessor, namely disk metrics and “PV drivers version”.

xen-guest-agent-service-type [Variable]
Service type for the Xen guest agent service.

xen-guest-agent-configuration [Data Type]
Configuration for the **xen-guest-agent** service.

package (default: **xen-guest-agent**)
The Xen guest agent package to use.

Warnung: **xe-guest-utilities** and **xen-guest-agent** are mutually exclusive.

Virtuelle Erstellungsmaschinen

Virtuelle Erstellungsmaschinen oder „Erstellungs-VM“ bzw. „Build-VM“ erlauben es Ihnen, Erstellungen an vollends kontrollierte Umgebungen auszulagern. „Wie kann man mehr Kontrolle haben als bei normalen Erstellungen? Und wozu das Ganze?“, fragen Sie. Und das sind berechtigte Fragen.

Erstellungen, die mit `guix-daemon` gestartet werden, laufen durchaus in einer kontrollierten Umgebung, genauer gesagt erzeugt der Daemon die Erstellungsprozesse in getrennten Namensräumen und in einer chroot-Umgebung, damit Erstellungsprozesse nur ihre deklarierten Abhängigkeiten sowie einen klar abgegrenzten Teil des Dateisystembaums sehen können (siehe Abschnitt 2.2.1 [Einrichten der Erstellungsumgebung], Seite 7, für mehr Informationen). Jedoch tragen zur Umgebung auch manche unkontrollierten Facetten bei: der Kernel des Betriebssystems, das Prozessormodell und das Datum. Meistens sind diese Facetten unerheblich für den Erstellungsprozess und das von `guix-daemon` garantierte Isolationsniveau ist „gut genug“.

Manchmal allerdings haben *diese* Facetten aber doch Einfluss auf den Erstellungsprozess. Ein typisches Beispiel sind *Zeitfallen*: Erstellungsprozesse, die nicht mehr funktionieren, wenn ein festgeschriebener Zeitpunkt verstrichen ist⁸. Des Weiteren gibt es Software, die auf diejenige Prozessormikroarchitektur hin optimiert wird, auf der sie erstellt wird, oder schlimmer noch, sie hat Fehler, die nur auf ganz bestimmten CPU auftreten.

Um damit klarzukommen, können Sie einen Dienst des Typs `virtual-build-machine-service-type` einrichten, so dass eine virtuelle Erstellungsmaschine zu Ihrem System hinzugefügt wird, wie in diesem Beispiel:

```
(use-modules (gnu services virtualization))

(operating-system
  ;;
  ...
  (services (append (list (service virtual-build-machine-service-type))
                    %base-services)))
```

In der Vorgabeeinstellung ist es Ihre Aufgabe, die Erstellungsmaschine ausdrücklich zu starten, wenn Sie sie brauchen, damit Erstellungen auf sie ausgelagert werden können (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11):

```
herd start build-vm
```

Mit der oben gezeigten Vorgabeeinstellung wird die Uhr der virtuellen Erstellungsmaschine auf ein Datum einige Jahre in der Vergangenheit gesetzt und das Prozessormodell wird dem Datum entsprechend gewählt – unter Umständen ist dieses Modell älter als Ihre Maschine. Dadurch bietet sich Ihnen die Möglichkeit, Software aus vergangenen Jahren heute noch zu erstellen, wenn deren Erstellung unter normalen Umständen mittlerweile wegen einer Zeitfalle oder wegen eines anderweitig problematischen Erstellungsprozesses fehlschlägt. Die Konfiguration der VM können Sie so einsehen:

```
herd configuration build-vm
```

⁸ Das verbreitetste Beispiel solcher Zeitfallen sind Testkataloge, die Auslaufdaten von Zertifikaten prüfen. Solche Tests finden sich in TLS-Implementierungen wie OpenSSL und GnuTLS, aber auch in anwendernäherer Software wie etwa Python.

Sie können die Erstellungsmaschine nach Ihren Wünschen konfigurieren wie in diesem Beispiel:

```
(service virtual-build-machine-service-type
  (virtual-build-machine
    (cpu "Westmere")
    (cpu-count 8)
    (memory-size (* 1 1024))
    (auto-start? #t)))
```

Die verfügbaren Optionen werden nun gezeigt.

virtual-build-machine-service-type [Variable]
 Mit diesem Diensttyp führen Sie *virtuelle Erstellungsmaschinen* aus. Die virtuellen Erstellungsmaschinen werden so konfiguriert, dass Erstellungen darauf ausgelagert werden, wenn diese laufen.

virtual-build-machine [Datentyp]
 Dies ist der Datentyp, der die Konfiguration einer Erstellungsmaschine repräsentiert. Sie enthält die folgenden Felder:

name (Vorgabe: 'build-vm)
 Der Name dieser Erstellungs-VM. Von ihm leitet sich der Name des zugehörigen Shepherd-Dienstes ab.

image Welches Abbild für die virtuelle Maschine verwendet wird (siehe Kapitel 16 [Systemabbilder], Seite 877). Erwähnenswert ist, dass damit auch die Größe der virtuellen Platte und das darauf laufende Betriebssystem festgelegt werden (siehe Abschnitt 11.3 „operating-system“-Referenz], Seite 284). Mit dem Vorgabewert kommt ein minimales Betriebssystemabbild zum Einsatz.

qemu (Vorgabe: qemu-minimal)
 Das QEMU-Paket, mit dem das Abbild laufen soll.

cpu Das Prozessormodell, das emuliert werden soll, angegeben als Zeichenkette, die das QEMU bekannte Modell angibt.
 Der Vorgabewert für das Modell entscheidet sich anhand des in **date** angegebenen Datums (siehe unten). Um zu wissen, welche CPU-Modelle verfügbar sind, können Sie zum Beispiel dies ausführen:

```
qemu-system-x86_64 -cpu help
```

cpu-count (Vorgabe: 4)
 Die Anzahl, wie viele CPU in der virtuellen Maschine emuliert werden sollen.

memory-size (Vorgabe: 2048)
 Die Größe in Mebibyte (MiB) des Arbeitsspeichers der virtuellen Maschine.

date (Vorgabe: vor ein paar Jahren)
 Welches Datum die virtuelle Maschine kennt, wenn sie startet. Geben Sie ein Datumsobjekt gemäß SRFI-19 an (siehe Abschnitt “SRFI-19 Date” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*).

port-forwardings (Vorgabe: 11022 and 11004)

Welche TCP-Ports der virtuellen Maschine an den Wirt weitergeleitet werden sollen. Vorgegeben ist, die Ports für SSH und Geheimnisse vom Wirt aus sichtbar zu machen.

systems (Vorgabe: (list (%current-system)))

Die Liste der von der Erstellungs-VM unterstützten Systemtypen – etwa "x86_64-linux".

auto-start? (Vorgabe: #f)

Ob die virtuelle Maschine gestartet werden soll, sobald das System bootet.

Im nächsten Abschnitt lesen Sie über eine Variante: virtuelle Maschinen für GNU/Hurd!

GNU Hurd in einer virtuellen Maschine

Der `hurd-vm`-Dienst bietet Unterstützung, um GNU/Hurd in einer virtuellen Maschine (VM) laufen zu lassen, als eine sogenannte „Kind-Hurd“, englisch *Childhurd*. Der Dienst ist für die Nutzung mit GNU/Linux-Systemen gedacht; die angegebene GNU/Hurd-Konfiguration wird cross-kompiliert. Die virtuelle Maschine läuft als ein Shepherd-Dienst, der durch Namen wie `hurd-vm` und `childhurd` bezeichnet wird und mit Befehlen wie den folgenden gesteuert werden kann:

```
herd start hurd-vm
herd stop childhurd
```

Während der Dienst läuft, können Sie seine Konsole anzeigen lassen, indem Sie sich über einen VNC-Client mit ihm verbinden, z.B. durch den Befehl:

```
guix shell tigervnc-client -- vncviewer localhost:5900
```

Die Vorgabekonfiguration (siehe `hurd-vm-configuration` unten) lässt einen Server für Secure Shell (SSH) in Ihrem GNU/Hurd-System laufen, welchen QEMU (der Emulator für virtuelle Maschinen) an Port 10022 des Wirtssystems weitergibt. Außerdem ist *Auslagern* der Vorgabe nach aktiviert, so dass Erstellungen für GNU/Hurd vom auf dem Wirt laufenden `guix-daemon` automatisch an die Childhurd weitergereicht werden (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11). Dazu führen Sie einen Befehl wie den folgenden aus. `i586-gnu` ist dabei der Systemtyp für die 32-Bit-Variante von GNU/Hurd:

```
guix build emacs-minimal -s i586-gnu
```

Die Childhurd ist flüchtig und zustandslos: Jedes Mal, wenn Sie sie neu starten, hat sie wieder ihr ursprüngliches Wurzeldateisystem. Nur die Dateien unter `/etc/childhurd` im Wirtssystem werden nach Vorgabe in das Wurzeldateisystem der Childhurd übernommen, wenn sie startet. So können Sie einen Startwert für „Geheimnisse“ in der VM angeben: SSH-Rechnerschlüssel („Host Keys“), Autorisierungsschlüssel für Substitute und so weiter – siehe die Erklärung zu `secret-root` unten.

Es bietet sich an, dass Sie sich auf der virtuellen GNU/Hurd-Maschine ein eigenes Benutzerkonto deklarieren und die Anmeldung über Ihren SSH-Schlüssel erlauben. Als Grundlage nehmen Sie eine normale GNU/Hurd-Systemdefinition (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275) und übergeben dieses Betriebssystem im `os`-Feld von `hurd-vm-configuration`, wie in diesem Beispiel:

```
(define childhurd-os
```

```

;; Definition meines GNU/Hurd-Systems, abgeleitet vom vorgegebenen.
(operating-system
  (inherit %hurd-vm-operating-system)

  ;; Benutzerkonto hinzufügen.
  (users (cons (user-account
                  (name "charlie")
                  (comment "Das bin ich!")
                  (group "users")
                  (supplementary-groups '("wheel"))); für 'sudo'
                  %base-user-accounts))

  (services
    ;; Wir passen die SSH-Konfiguration an, damit wir als "root" und
    ;; als "charlie" über öffentliche Schlüssel authentifiziert werden
    ;; können.
    (modify-services (operating-system-user-services
                      %hurd-vm-operating-system)
      (openssh-service-type
        config => (openssh-configuration
                     (inherit config)
                     (authorized-keys
                       `(("root"
                           ,(local-file
                             "/home/charlie/.ssh/id_rsa.pub"))
                       ("charlie"
                         ,(local-file
                           "/home/charlie/.ssh/id_rsa.pub")))))))))

  (operating-system
    ;; ...
    (services
      ;; Den 'hurd-vm'-Dienst fügen wir mit einer Konfiguration hinzu,
      ;; durch die er obige Betriebssystemkonfiguration instanziiert.
      (append (list (service hurd-vm-service-type
                      (hurd-vm-configuration
                        (os %childhurd-os))))
              %base-services)))

```

Das war's schon! Der Rest dieses Abschnitts stellt die Referenz dieser Dienstkonfiguration dar.

hurd-vm-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp zum Hurd-in-einer-virtuellen-Maschine-Dienst. Dessen Wert muss ein **hurd-vm-configuration**-Objekt sein, das das Betriebssystem festlegt (siehe Abschnitt 11.3 [,**operating-system**“-Referenz], Seite 284) und die Plattengröße für die virtuelle Hurd-Maschine, das zu nutzende QEMU-Paket sowie die Befehlszeilenoptionen, um sie auszuführen.

Zum Beispiel:

```
(service hurd-vm-service-type
  (hurd-vm-configuration
    (disk-size (* 5000 (expt 2 20))) ;5G
    (memory-size 1024))) ;1024MiB
```

würde zur Erzeugung eines Disk-Images führen, dessen Größe für die Erstellung von GNU Hello ausreichend ist und das noch ein wenig zusätzlichen Arbeitsspeicher zur Verfügung stellt.

hurd-vm-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des **hurd-vm-service-type** repräsentiert.

os (Vorgabe: *%hurd-vm-operating-system*)

Welches Betriebssystem instanziert werden soll. Nach Vorgabe wird ein minimales „Bare-Bones“-System mit uneingeschränktem OpenSSH-Secure-Shell-Daemon, der auf Port 2222 lauscht (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360).

qemu (Vorgabe: *qemu-minimal*)

Das QEMU-Paket, das benutzt werden soll.

type (Vorgabe: '*hurd-qcow2*)

Der Name des Abbildtypen. Verwenden Sie '*hurd-qcow2* für ein 32-Bit-Abbild oder '*hurd64-qcow2* für ein 64-Bit-Abbild.

image (Vorgabe: *hurd-vm-disk-image*)

Das **image**-Objekt für ein Disk-Image, mit dem diese virtuelle Maschine laufen soll (siehe Kapitel 16 [Systemabbilder], Seite 877).

Alternativ können Sie den Dateinamen (als Zeichenkette) eines Abbilds angeben. Das ist nützlich, wenn Sie möchten, dass das Abbild auch nach einem Neustart des Dienstes bestehen bleibt. Siehe das folgende Beispiel.

disk-size (Vorgabe: '*guess*)

Die Größe des Disk-Images.

memory-size (Vorgabe: 512)

Die Größe des Arbeitsspeichers der virtuellen Maschine in Mebibyte.

options (Vorgabe: '("--snapshot"))

Weitere Befehlszeilenoptionen, mit denen QEMU ausgeführt wird.

id (Vorgabe: *#f*)

Wenn das Feld gesetzt ist, muss es eine positive ganze Zahl größer null sein, womit Childhurd-Instanzen parametrisiert werden. Es wird an den Dienstnamen angehängt, z.B. *childhurd1*.

net-options (Vorgabe: *hurd-vm-net-options*)

Die Prozedur, um die Liste der QEMU-Netzwerkoptionen zu erzeugen.

Nach Vorgabe liefert sie

```
'("--device" "rtl8139,netdev=net0"
  "--netdev" (string-append
```

```
"user,id=net0,"
"hostfwd=tcp:127.0.0.1:secrets-port-:1004,"
"hostfwd=tcp:127.0.0.1:ssh-port-:2222,"
"hostfwd=tcp:127.0.0.1:vnc-port-:5900")
```

mit Portweiterleitungen:

```
secrets-port: (+ 11004 (* 1000 ID))
ssh-port: (+ 10022 (* 1000 ID))
vnc-port: (+ 15900 (* 1000 ID))
```

offloading? (Vorgabe: #t)

Ob automatisch das Auslagern von Erstellungen auf die Childhurd eingerichtet werden soll.

Wenn dies aktiviert ist, können Sie Erstellungen für GNU/Hurd auf dem Wirtssystem auslösen, die transparent an die virtuelle Maschine ausgelagert werden, zum Beispiel mit so einem Befehl:

```
guix build coreutils -s i586-gnu
```

Das Auslagern mit dieser Option wird auf diese Weise automatisch eingerichtet:

1. Der Schlüssel der Childhurd wird auf dem Wirtssystem autorisiert, damit das Wirtssystem von der Childhurd stammende Erstellungsergebnisse annimmt. Das geht so (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von guix archive], Seite 75, für Informationen dazu).
2. Ein Benutzerkonto namens `offloading` wird angelegt, welches für das Auslagern auf die Childhurd bestimmt ist.
3. Auf dem Wirtssystem wird ein SSH-Schlüsselpaar angelegt, das als autorisierter Schlüssel im `offloading`-Benutzerkonto der Childhurd eingerichtet wird.
4. Die Childhurd wird zu `/etc/guix/machines.scm` hinzugefügt (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11).

secret-root (Vorgabe: /etc/childhurd)

Das Wurzelverzeichnis von Geheimnissen, die auf der Childhurd „out of band“, d.h. abseits vom Zuständigkeitsbereich der Childhurd, installiert werden sollen, sobald sie gestartet wurde. Childhurds sind flüchtig, d.h. bei jedem Start würden Geheimnisse wie die SSH-Rechnerschlüssel und Signierschlüssel von Guix neu angelegt.

Wenn das Verzeichnis `/etc/childhurd` *nicht* existiert, wird dem im Childhurd laufenden `secret-service`-Dienst eine leere Liste von Geheimnissen geschickt.

Üblicherweise wird er benutzt, um in `"/etc/childhurd"` einen Dateibaum aus *nicht* flüchtigen Geheimnissen einzufügen, wenn diese noch *nicht* existieren:

```
/etc/childhurd/etc/guix/acl
/etc/childhurd/etc/guix/signing-key.pub
/etc/childhurd/etc/guix/signing-key.sec
```

```
/etc/childhurd/etc/ssh/authorized_keys.d/offloading
/etc/childhurd/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
/etc/childhurd/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
/etc/childhurd/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
/etc/childhurd/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
```

Beachten Sie, dass nach Vorgabe ein flüchtiges Abbild für die virtuelle Maschine benutzt wird, also dessen Inhalt verloren geht, sobald der Dienst gestoppt wurde. Wenn Sie stattdessen ein bleibendes Abbild möchten, ändern Sie die Felder `image` und `options` in der Konfiguration, so dass keine `--snapshot`-Befehlszeilenoption übergeben wird, z.B. so:

```
(service hurd-vm-service-type
  (hurd-vm-configuration
    ;; Abbild außerhalb des Stores mit bleibendem Zustand.
    (image "/nicht/im/store/mit/schreibzugriff/hurd.img")
    (options '())))
```

Ganeti

Anmerkung: Dieser Dienst gilt als experimentell. Die Konfigurationsoptionen könnten in Zukunft noch auf eine Weise abgeändert werden, die keine Kompatibilität mit dem momentanen Verhalten gewährleistet, und nicht alle Funktionalitäten wurden gründlich getestet. Wenn Sie ihn benutzen, ermutigen wir Sie, Ihre Erfahrungen mit uns über guix-devel@gnu.org zu teilen.

Ganeti ist ein System zur Verwaltung virtueller Maschinen. Es ist dafür gedacht, virtuelle Maschinen auf einem Server-Cluster am Laufen zu halten, selbst wenn Hardware ausfällt, und deren Wartung und Wiederherstellung einfach zu machen. Es besteht aus mehreren Diensten, die später in diesem Abschnitt beschrieben werden. Zusätzlich zum Ganeti-Dienst brauchen Sie den OpenSSH-Dienst (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360) und müssen in die Datei `/etc/hosts` (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788) den Namen des Clusters mit Adresse eintragen lassen (oder Sie verwenden einen eigenen DNS-Server).

Alle Knoten, die an einem Ganeti-Cluster teilnehmen, sollten dieselbe Konfiguration von Ganeti und `/etc/hosts` aufweisen. Hier ist eine Beispielkonfiguration für einen Ganeti-Clusterknoten, der mehrere Hintergrundsysteme für Speichergeräte unterstützt und die *Betriebssystemanbieter* („OS providers“) `debootstrap` sowie `guix` installiert hat:

```
(use-package-modules virtualization)
(use-service-modules base ganeti networking ssh)
(operating-system
  ;;
  (host-name "node1")

  ;; QEMU installieren, damit wir auf KVM aufsetzende Instanzen benutzen
  ;; können, sowie LVM, DRBD und Ceph, damit wir die Speicher-Hintergrundsysteme■
  ;; "plain", "drbd" und "rbd" benutzen können.
  (packages (append (map specification->package
    '("qemu" "lvm2" "drbd-utils" "ceph"
      ;; Betriebssystemanbieter debootstrap und guix:■
```

```

    "ganeti-instance-guix" "ganeti-instance-debootstrap"))■
    %base-packages))
(services
  (append (list (service static-networking-service-type
    (list (static-networking
      (addresses
        (list (network-address
          (device "eth0")
          (value "192.168.1.201/24")))))
    (routes
      (list (network-route
        (destination "default")
        (gateway "192.168.1.254")))))
    (name-servers '("192.168.1.252"
      "192.168.1.253")))))

  ;; Ganeti benutzt SSH für die Kommunikation zwischen Knoten.■
  (service openssh-service-type
    (openssh-configuration
      (permit-root-login 'prohibit-password)))

  (simple-service 'ganeti-hosts-entries hosts-service-type■
    (list
      (host "192.168.1.200" "ganeti.example.com")■
      (host "192.168.1.201" "node1.example.com"■
        '("node1"))
      (host "192.168.1.202" "node2.example.com"■
        '("node2")))

  (service ganeti-service-type
    (ganeti-configuration
      ;; Diese Liste führt die Pfade im Dateisystem auf,■
      ;; wo Abbilder virtueller Maschinen gespeichert■
      ;; werden.
      (file-storage-paths '("/srv/ganeti/file-storage"))■
      ;; In dieser Variablen konfigurieren wir eine einzige■
      ;; „Variante“ jeweils für sowohl Debootstrap als auch■
      ;; Guix, die KVM benutzt.
      (os %default-ganeti-os)))))

%base-services)))

```

Benutzern wird geraten, die Anleitung für Ganeti-Administratoren (<https://docs.ganeti.org/docs/ganeti/3.0/html/admin.html>) zu lesen, um die verschiedenen Optionen für Ganeti-Cluster und die häufigen Operationen zu erlernen. Es gibt auch einen Blogeintrag (<https://guix.gnu.org/blog/2020/running-a-ganeti-cluster-on-guix/>), der beschreibt, wie man einen kleinen Cluster konfiguriert und initialisiert.

ganeti-service-type [Variable]

Dieser Diensttyp umfasst all die verschiedenen Dienste, die auf Ganeti-Knoten ausgeführt werden sollen.

Sein Wert ist ein **ganeti-configuration**-Objekt, das das Paket für den Betrieb über die Befehlszeile sowie die Konfiguration der einzelnen Daemons festlegt. Auch werden zulässige Pfade für die Speicherung in Dateien sowie verfügbare Gastbetriebssysteme über diesen Datentyp konfiguriert.

ganeti-configuration [Datentyp]

Der **ganeti**-Dienst akzeptiert folgende Konfigurationsoptionen:

ganeti (Vorgabe: **ganeti**)

Welches **ganeti**-Paket benutzt werden soll. Es wird ins Systemprofil installiert und macht die Befehlszeilenwerkzeuge **gnt-cluster**, **gnt-instance** usw. verfügbar. Beachten Sie, dass der hier angegebene Wert keinen Einfluss auf die anderen Dienste hat; jeder legt sein eigenes **ganeti**-Paket fest (siehe unten).

```
noded-configuration (Vorgabe: (ganeti-noded-configuration))
confd-configuration (Vorgabe: (ganeti-confd-configuration))
wconfd-configuration (Vorgabe: (ganeti-wconfd-configuration))
luxid-configuration (Vorgabe: (ganeti-luxid-configuration))
rapi-configuration (Vorgabe: (ganeti-rapi-configuration))
kvmd-configuration (Vorgabe: (ganeti-kvmd-configuration))
mond-configuration (Vorgabe: (ganeti-mond-configuration))
metad-configuration (Vorgabe: (ganeti-metad-configuration))
watcher-configuration (Vorgabe: (ganeti-watcher-configuration))
cleaner-configuration (Vorgabe: (ganeti-cleaner-configuration))
```

Mit diesen Optionen stellen Sie die verschiedenen Daemons und Cron-Aufträge ein, die mit Ganeti eingerichtet werden. Die möglichen Werte dafür werden im Folgenden genau beschrieben. Um eine Einstellung zu ändern, müssen Sie den Konfigurationstyp für den jeweiligen Dienst verwenden:

```
(service ganeti-service-type
  (ganeti-configuration
    (rapi-configuration
      (ganeti-rapi-configuration
        (interface "eth1")))))
  (watcher-configuration
    (ganeti-watcher-configuration
      (rapi-ip "10.0.0.1"))))
```

file-storage-paths (Vorgabe: '())

Liste zulässiger Verzeichnisse für das in Dateien speichernde Hintergrundsystem („File Storage Backend“).

hooks (Vorgabe: #f)

Wenn es gesetzt ist, gibt dies ein dateiartiges Objekt für ein Verzeichnis mit auszuführenden Cluster Execution Hooks (<https://docs.ganeti.org/docs/ganeti/3.0/html/hooks.html>) an.

os (Vorgabe: %default-ganeti-os)
Liste von <ganeti-os>-Verbundsobjekten.

Im Kern ist `ganeti-service-type` eine Kurzform davon, jeden Dienst einzeln zu deklarieren:

```
(service ganeti-noded-service-type)
(service ganeti-confd-service-type)
(service ganeti-wconfd-service-type)
(service ganeti-luxid-service-type)
(service ganeti-kvmd-service-type)
(service ganeti-mond-service-type)
(service ganeti-metad-service-type)
(service ganeti-watcher-service-type)
(service ganeti-cleaner-service-type)
```

Außerdem enthalten ist eine Diensterweiterung für den `etc-service-type`, der das Hintergrundsystem für die Speicherung in Dateien und die Betriebssystemvarianten festlegt.

ganeti-os [Datentyp]

Dieser Datentyp wird verwendet, um ihn an den `os`-Parameter der `ganeti-configuration` zu übergeben. Er umfasst die folgenden Parameter:

name Der Name dieses Betriebssystemanbieters. Sein einziger Zweck ist, anzugeben, wohin die Konfigurationsdateien geschrieben werden. Wird „debootstrap“ angegeben, wird `/etc/ganeti/instance-debootstrap` erstellt.

extension (Vorgabe: #f)
Welche Dateinamenserweiterung die Varianten dieser Art von Betriebssystem benutzen, zum Beispiel `.conf` oder `.scm`. Wenn Sie Variantendateinamen angeben, wird sie angehängt.

variants (Vorgabe: '())
Entweder eine Liste der `ganeti-os-variant`-Objekte für dieses Betriebssystem oder ein „dateiartiges“ Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), das das Variantenverzeichnis darstellt.

Wenn Sie den Betriebssystemanbieter für Guix möchten, die Definitionen Ihrer Varianten aber aus einem lokalen Verzeichnis lesen möchten, statt sie einzeln zu deklarieren (siehe dazu `guix-variants` weiter unten), dann geht das so:

```
(ganeti-os
  (name "guix")
  (variants (local-file "ganeti-guix-variants"
                        #:recursive? #true)))
```

Allerdings werden Sie sich um die Datei `variants.list` darin in diesem Fall selbst kümmern müssen (siehe `ganeti-os-interface(7)` (<https://docs.ganeti.org/docs/ganeti/3.0/man/ganeti-os-interface.html>)).

ganeti-os-variant

[Datentyp]

Der Datentyp für eine Variante einer Art von Betriebssystem. Er nimmt die folgenden Parameter:

name Der Name dieser Variante.

configuration
Eine Konfigurationsdatei für diese Variante.

%default-debootstrap-hooks

[Variable]

Diese Variable enthält Anknüpfungspunkte („Hooks“), um das Netzwerk zu konfigurieren und den GRUB-Bootloader einzurichten.

%default-debootstrap-extra-pkgs

[Variable]

Diese Variable führt eine Liste von Paketen auf, die für ein gänzlich virtualisiertes Gastsystem sinnvoll sind.

debootstrap-configuration

[Datentyp]

Mit diesem Datentyp werden Konfigurationsdateien erzeugt, die für den debootstrap-Betriebssystemanbieter geeignet sind.

hooks (Vorgabe: `%default-debootstrap-hooks`)

Wenn es nicht auf `#f` steht, muss hier ein G-Ausdruck angegeben werden, der ein Verzeichnis mit Scripts (sogenannten „Hooks“, d.h. Anknüpfungspunkte) festlegt, welche bei der Installation des Betriebssystems ausgeführt werden. Es kann auch eine Liste von Paaren der Form (Name . dateiartiges-Objekt) angegeben werden. Zum Beispiel:

```
~((99-hallo-welt . ,(plain-file "#!/bin/sh\necho Hallo Welt")))
```

Damit wird ein Verzeichnis mit einer ausführbaren Datei namens `99-hallo-welt` festgelegt, die jedes Mal ausgeführt wird, wenn diese Variante installiert wird. Wird hier `#f` angegeben, werden die in `/etc/ganeti/instance-debootstrap/hooks` vorgefundene Anknüpfungspunkte benutzt, falls vorhanden.

proxy (Vorgabe: `#f`)

Optional; welcher HTTP-Proxy genutzt werden soll.

mirror (Vorgabe: `#f`)

Der Spiegelserver für Debian. Üblicherweise wird etwas wie `http://ftp.no.debian.org/debian` angegeben. Die Voreinstellung hängt von der Distribution ab.

arch (Vorgabe: `#f`)

Die dpkg-Architektur. Setzen Sie dies z.B. auf `armhf`, um eine ARMv7-Instanz auf einem AArch64-Wirtssystem *via* debootstrap einzurichten. Bei der Vorgabeeinstellung wird die aktuelle Systemarchitektur übernommen.

suite (Vorgabe: `"stable"`)

Wenn dieses Feld gesetzt ist, muss dafür eine Debian-Distributions-„Suite“ wie `buster` oder `focal` angegeben werden. Steht es auf `#f`, wird die Voreinstellung für den Betriebssystemanbieter benutzt.

extra-pkgs (Vorgabe: `%default-debootstrap-extra-pkgs`)

Liste zusätzlicher Pakete, die durch dpkg zusätzlich zum minimalen System installiert werden.

components (Vorgabe: `#f`)

Ist dies gesetzt, muss es eine Liste von Bereichen eines Debian-Repositorys sein, etwa `('main' "contrib")`.

generate-cache? (Vorgabe: `#t`)

Ob das generierte debootstrap-Archiv automatisch zwischengespeichert werden soll.

clean-cache (Vorgabe: 14)

Nach wie vielen Tagen der Zwischenspeicher verworfen werden soll. Geben Sie `#f` an, damit der Zwischenspeicher niemals bereinigt wird.

partition-style (Vorgabe: `'msdos'`)

Der Partitionstyp der anzulegenden Partition. Wenn er festgelegt ist, muss er entweder `'msdos'` oder `'none'` lauten oder eine Zeichenkette angegeben werden.

partition-alignment (Vorgabe: 2048)

Auf wie viele Sektoren die Partition ausgerichtet werden soll.

debootstrap-variant *Name Konfiguration*

[Prozedur]

Diese Hilfsprozedur erzeugt ein `ganeti-os-variant`-Verbundsobjekt. Sie nimmt zwei Parameter entgegen: einen Namen und ein `debootstrap-configuration`-Objekt.

debootstrap-os *Varianten...*

[Prozedur]

Diese Hilfsprozedur erzeugt ein `ganeti-os`-Verbundsobjekt. Sie nimmt eine Liste von mit `debootstrap-variant` erzeugten Varianten entgegen.

guix-variant *Name Konfiguration*

[Prozedur]

Diese Hilfsprozedur erzeugt ein `ganeti-os-variant`-Verbundsobjekt, das für den vorgegebenen Guix-Betriebssystemanbieter gedacht ist. Als Parameter anzugeben sind ein Name und ein G-Ausdruck, der ein „dateiartiges“ Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) mit einer Konfiguration für Guix System liefert.

guix-os *Varianten...*

[Prozedur]

Diese Hilfsprozedur erzeugt ein `ganeti-os`-Verbundsobjekt. Sie nimmt eine Liste von durch `guix-variant` erzeugten Varianten entgegen.

%default-debootstrap-variants

[Variable]

Zur Erleichterung kann diese Variable benutzt werden, damit der debootstrap-Anbieter sofort funktioniert, ohne dass seine Nutzer Varianten selbst deklarieren müssen. Enthalten ist eine einzige debootstrap-Variante mit der Standardkonfiguration:

```
(list (debootstrap-variant
    "default"
    (debootstrap-configuration)))
```

%default-guix-variants [Variable]

Zur Erleichterung kann diese Variable benutzt werden, damit der Guix-Betriebssystemanbieter sofort und ohne weitere Konfiguration funktioniert. Damit wird eine virtuelle Maschine mit einem SSH-Server, einer seriellen Konsole und bereits autorisierten Ganeti-Wirts-SSH-Schlüsseln erzeugt.

```
(list (guix-variant
  "default"
  (file-append ganeti-instance-guix
    "/share/doc/ganeti-instance-guix/examples/dynamic.scm")))
```

Benutzer können die Unterstützung für Guix *nicht* bekannte Betriebssystemanbieter implementieren, indem sie entsprechende Erweiterungen für die `ganeti-os`- und `ganeti-os-variant`-Verbundstypen implementieren. Ein Beispiel:

```
(ganeti-os
  (name "eigenes-os")
  (extension ".conf")
  (variants
    (list (ganeti-os-variant
      (name "foo")
      (configuration (plain-file "bar" "das genügt"))))))
```

Damit wird `/etc/ganeti/instance-eigenes-os/variants/foo.conf` erzeugt, das auf eine Datei im Store mit dem Inhalt `das genügt` verweist. Außerdem wird `/etc/ganeti/instance-eigenes-os/variants.variants.list` mit dem Inhalt `foo` erzeugt.

Natürlich kann man Betriebssystemanbieter finden, für die das nicht ausreicht. Wenn Sie sich durch die Schnittstelle in Ihren Möglichkeiten eingeschränkt fühlen, schreiben Sie bitte an `guix-devel@gnu.org`.

Der übrige Teil dieses Abschnitts beschreibt die verschiedenen Dienste, aus denen sich der `ganeti-service-type` zusammensetzt.

ganeti-noded-service-type [Variable]

`ganeti-noded` ist der Daemon, der für knotenbezogene Funktionen des Ganeti-Systems da ist. Sein Wert muss ein `ganeti-noded-configuration`-Objekt sein.

ganeti-noded-configuration [Datentyp]

Dies ist die Konfiguration des `ganeti-noded`-Dienstes für Ganeti's Knoten-Daemon.

`ganeti` (Vorgabe: `ganeti`)

Das `ganeti`-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

`port` (Vorgabe: 8081)

Der TCP-Port, auf dem der Knoten-Daemon (`noded`) auf Netzwerkanfragen lauscht.

`address` (Vorgabe: "0.0.0.0")

An welche Netzwerkadresse sich der Daemon binden wird. Die Vorgabeinstellung bedeutet, sich an alle verfügbaren Adressen zu binden.

interface (Vorgabe: #f)

Wenn dieses Feld gesetzt ist, muss es eine bestimmte Netzwerkschnittstelle angeben (z.B. `eth0`), an die sich der Daemon binden wird.

max-clients (Vorgabe: 20)

Legt eine Maximalzahl gleichzeitiger Client-Verbindungen fest, um die sich der Daemon kümmert. Darauf hinaus werden Verbindungen zwar akzeptiert, aber erst beantwortet, wenn genügend viele Verbindungen wieder geschlossen wurden.

ssl? (Vorgabe: #t)

Ob SSL/TLS benutzt werden soll, um Netzwerkkommunikation zu verschlüsseln. Das Zertifikat wird automatisch vom Cluster eingespielt und kann über `gnt-cluster renew-crypto` rotiert werden.

ssl-key (Vorgabe: "/var/lib/ganeti/server.pem")

Hiermit kann ein bestimmter Schlüssel für mit TLS verschlüsselte Kommunikation festgelegt werden.

ssl-cert (Vorgabe: "/var/lib/ganeti/server.pem")

Hiermit kann ein bestimmtes Zertifikat für mit TLS verschlüsselte Kommunikation festgelegt werden.

debug? (Vorgabe: #f)

Steht dies auf wahr, führt der Daemon zum Zweck der Fehlersuche ausführlichere Protokolle. Beachten Sie, dass dadurch Details der Verschlüsselung in die Protokolldateien fließen können. Seien Sie vorsichtig!

ganeti-confd-service-type

[Variable]

`ganeti-confd` beantwortet Anfragen, die mit der Konfiguration eines Ganeti-Clusters zu tun haben. Der Zweck dieses Daemons ist, eine hochverfügbare und schnelle Methode zum Anfragen von Cluster-Konfigurationswerten zu bieten. Er wird automatisch auf allen Kandidaten für die Rolle des „Master“-Knotens aktiviert. Der Wert dieses Dienstes muss ein `ganeti-confd-configuration`-Objekt sein.

ganeti-confd-configuration

[Datentyp]

Dies ist die Konfiguration des `ganeti-confd`-Dienstes.

ganeti (Vorgabe: `ganeti`)

Das `ganeti`-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

port (Vorgabe: 8081)

Der UDP-Port, auf dem auf Netzwerkanfragen gelauscht werden soll.

address (Vorgabe: "0.0.0.0")

An welche Netzwerkadresse sich der Daemon binden soll.

debug? (Vorgabe: #f)

Steht es auf wahr, wird der Daemon zum Zweck der Fehlersuche ausführlicher protokollieren.

ganeti-wconfd-service-type [Variable]

`ganeti-wconfd` ist der Daemon, der mit autoritativem Wissen über die Cluster-Konfiguration ausgestattet ist, und die einzige Entität, die Änderungen daran akzeptieren kann. Alle Aufträge, die die Konfiguration ändern müssen, tun dies, indem sie entsprechende Anfragen an den Daemon stellen. Er läuft nur auf dem „Master“-Knoten und deaktiviert sich auf allen anderen Knoten automatisch.

Der Wert dieses Dienstes muss ein `ganeti-wconfd-configuration`-Objekt sein.

ganeti-wconfd-configuration [Datentyp]

Dies ist die Konfiguration des `ganeti-wconfd`-Dienstes.

ganeti (Vorgabe: `ganeti`)

Das `ganeti`-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

no-voting? (Vorgabe: `#f`)

Der Daemon wird das Starten verweigern, sofern die Mehrheit der Knoten *nicht* anerkennt, dass er auf dem Master-Knoten läuft. Setzen Sie dies auf `#t`, um ihn selbst dann zu starten, wenn sich keine Mehrheit dafür findet (das ist gefährlich; hoffentlich wissen Sie, was Sie tun).

debug? (Vorgabe: `#f`)

Steht es auf wahr, wird der Daemon zum Zweck der Fehlersuche ausführlicher protokollieren.

ganeti-luxid-service-type [Variable]

Der Daemon `ganeti-luxid` ist dazu da, Anfragen zur Konfiguration und zum aktuellen Zustand des laufenden Ganeti-Clusters zu beantworten. Des Weiteren ist es der autoritative Daemon für Ganetis Auftragsliste. Aufträge können über diesen Daemon eingereicht werden und werden von ihm geplant und gestartet.

Er nimmt ein `ganeti-luxid-configuration`-Objekt entgegen.

ganeti-luxid-configuration [Datentyp]

Dies ist die Konfiguration des `ganeti-luxid`-Dienstes.

ganeti (Vorgabe: `ganeti`)

Das `ganeti`-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

no-voting? (Vorgabe: `#f`)

Der Daemon verweigert das Starten, wenn er sich nicht sicher sein kann, dass die Mehrheit der Cluster-Knoten überzeugt ist, dass er auf dem Master-Knoten läuft. Setzen Sie dies auf `#t`, um solche Hinweise zu ignorieren (das kann gefährlich sein!).

debug? (Vorgabe: `#f`)

Steht es auf wahr, wird der Daemon zum Zweck der Fehlersuche ausführlicher protokollieren.

ganeti-rapi-service-type [Variable]

`ganeti-rapi` bietet eine Schnittstelle für entfernte Aufrufe (englisch *Remote API*) für Ganeti-Cluster. Sie läuft auf dem Master-Knoten und mit ihr können Aktionen auf

dem Cluster programmatisch mittels eines JSON-basierten Protokolls für entfernte Prozeduraufrufe durchgeführt werden.

Die meisten Anfrageoperationen werden ohne Authentisierung zugelassen (außer wenn `require-authentication?` gesetzt ist), wohingegen Schreibzugriffe einer ausdrücklichen Authentisierung durch die Datei `/var/lib/ganeti/rapi/users` bedürfen. Siehe die Dokumentation der Ganeti Remote API (<https://docs.ganeti.org/docs/ganeti/3.0/html/rapi.html>) für mehr Informationen.

Der Wert dieses Dienstes muss ein `ganeti-rapi-configuration`-Objekt sein.

ganeti-rapi-configuration [Datentyp]

Dies ist die Konfiguration des `ganeti-rapi`-Dienstes.

ganeti (Vorgabe: `ganeti`)

Das `ganeti`-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

require-authentication? (Vorgabe: `#f`)

Ob selbst für Nur-Lese-Operationen eine Authentisierung verlangt werden soll.

port (Vorgabe: 5080)

Der TCP-Port, auf dem auf API-Anfragen gelauscht werden soll.

address (Vorgabe: "0.0.0.0")

An welche Netzwerkadresse sich der Dienst binden soll. Nach Vorgabe wird auf allen konfigurierten Adressen gelauscht.

interface (Vorgabe: `#f`)

Wenn dies gesetzt ist, muss es eine bestimmte Netzwerkschnittstelle angeben wie z.B. `eth0`, an die sich der Daemon binden wird.

max-clients (Vorgabe: 20)

Die Maximalzahl gleichzeitiger Verbindungen, um die sich der Dienst kümmern darf. Weitere Verbindungen sind möglich, über sie wird aber erst dann geantwortet, wenn genügend viele Verbindungen wieder geschlossen wurden.

ssl? (Vorgabe: `#t`)

Ob SSL-/TLS-Verschlüsselung auf dem RAPI-Port eingesetzt werden soll.

ssl-key (Vorgabe: `"/var/lib/ganeti/server.pem"`)

Hiermit kann ein bestimmter Schlüssel für mit TLS verschlüsselte Kommunikation festgelegt werden.

ssl-cert (Vorgabe: `"/var/lib/ganeti/server.pem"`)

Hiermit kann ein bestimmtes Zertifikat für mit TLS verschlüsselte Kommunikation festgelegt werden.

debug? (Vorgabe: `#f`)

Steht dies auf wahr, führt der Daemon zum Zweck der Fehlersuche ausführlichere Protokolle. Beachten Sie, dass dadurch Details der Verschlüsselung in die Protokolldateien fließen können. Seien Sie vorsichtig!

ganeti-kvmd-service-type [Variable]

ganeti-kvmd ist dafür verantwortlich, festzustellen, wenn eine gegebene KVM-Instanz durch einen Administrator oder Nutzer geschlossen wurde. Normalerweise wird Ganeti Instanzen neu starten, die nicht über ihn selbst gestoppt wurden. Wenn die Cluster-Option **user_shutdown** wahr ist, beobachtet der Daemon den durch QEMU bereitgestellten QMP-Socket und lauscht auf Abschalteereignisse. Solche Instanzen werden von ihm als durch den Benutzer heruntergefahren (*USER_down*) markiert statt als durch Fehler beendet (*ERROR_down*), wenn sie von selbst ordnungsgemäß heruntergefahren sind.

Der Dienst benutzt ein **ganeti-kvmd-configuration**-Objekt.

ganeti-kvmd-configuration [Datentyp]**ganeti** (Vorgabe: *ganeti*)

Das **ganeti**-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

debug? (Vorgabe: #f)

Steht es auf wahr, wird der Daemon zum Zweck der Fehlersuche ausführlicher protokollieren.

ganeti-mond-service-type [Variable]

ganeti-mond ist ein optionaler Daemon, mit dem Ganetis Überwachungsfunktionalität gewährleistet wird. Er ist dafür verantwortlich, Datensammler auszuführen und die gesammelten Informationen über eine HTTP-Schnittstelle bereitzustellen.

Der Dienst benutzt ein **ganeti-mond-configuration**-Objekt.

ganeti-mond-configuration [Datentyp]**ganeti** (Vorgabe: *ganeti*)

Das **ganeti**-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

port (Vorgabe: 1815)

Der Port, auf dem der Daemon lauschen wird.

address (Vorgabe: "0.0.0.0")

Die Netzwerkadresse, an die sich der Daemon binden soll, nach Vorgabe an alle verfügbaren.

debug? (Vorgabe: #f)

Steht es auf wahr, wird der Daemon zum Zweck der Fehlersuche ausführlicher protokollieren.

ganeti-metad-service-type [Variable]

ganeti-metad ist ein optionaler Daemon, der benutzt werden kann, um Informationen über den Cluster an Instanzen oder an Betriebssysteminstallationsskripte weiterzugeben.

Dazu nimmt er ein **ganeti-metad-configuration**-Objekt.

ganeti-metad-configuration [Datentyp]**ganeti** (Vorgabe: *ganeti*)

Das **ganeti**-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

port (Vorgabe: 80)

Der Port, auf dem der Daemon lauschen wird.

address (Vorgabe: #f)

Wenn es gesetzt ist, wird sich der Daemon nur an diese Adresse binden.

Ist es *nicht* gesetzt, hängt das Verhalten von der Cluster-Konfiguration ab.

debug? (Vorgabe: #f)

Steht es auf wahr, wird der Daemon zum Zweck der Fehlersuche ausführlicher protokollieren.

ganeti-watcher-service-type

[Variable]

ganeti-watcher ist ein Skript, das dafür gedacht ist, regelmäßig ausgeführt zu werden und die Verfügbarkeit des Clusters sicherzustellen. Instanzen, die ohne Ganetis Zustimmung abgebrochen sind, werden durch es automatisch neu gestartet und DRBD-Verbindungen werden repariert, wenn ein Knoten neu gestartet wurde. Außerdem werden alte Cluster-Aufträge archiviert und nicht laufende Ganeti-Daemons erneut gestartet. Wenn der Cluster-Parameter `ensure_node_health` gesetzt ist, wird der Watcher auch Instanzen und DRBD-Geräte herunterfahren, wenn der Knoten zwar läuft, aber von bekannten Kandidaten auf die Rolle des Master-Knotens als offline deklariert wurde.

Er kann mit `gnt-cluster watcher pause` auf allen Knoten pausiert werden.

Der Dienst benutzt ein `ganeti-watcher-configuration`-Objekt.

ganeti-watcher-configuration

[Datentyp]

ganeti (Vorgabe: `ganeti`)

Das `ganeti`-Paket, was für diesen Dienst benutzt werden soll.

schedule (default: `"*/5 * * * *`)

When to run the script, expressed either as a string in traditional cron syntax or as a gexp representing a Shepherd calendar event (siehe Abschnitt “Timers” in *The GNU Shepherd Manual*). The default is every five minutes.

rapi-ip (Vorgabe: #f)

Diese Option muss nur dann angegeben werden, wenn der RAPI-Daemon so konfiguriert wurde, dass er eine bestimmte Schnittstelle oder Adresse verwenden soll. Nach Vorgabe wird die Adresse des Clusters verwendet.

job-age (Vorgabe: `(* 6 3600)`)

Cluster-Aufträge archivieren, die älter als diese Anzahl Sekunden sind. Die Vorgabe beträgt 6 Stunden. Dadurch wird gewährleistet, dass man `gnt-job list` noch sinnvoll bedienen kann.

verify-disks? (Vorgabe: #t)

Steht dies auf #f, wird der Watcher *nicht* versuchen, fehlgeschlagene DRBD-Verbindungen automatisch zu reparieren. Administratoren müssen stattdessen `gnt-cluster verify-disks` manuell aufrufen.

debug? (Vorgabe: `#f`)

Steht dies auf `#t`, so führt das Skript zum Zweck der Fehlersuche ausführlichere Protokolle.

ganeti-cleaner-service-type

[Variable]

`ganeti-cleaner` ist ein Skript, das regelmäßig ausgeführt werden soll, um alte Dateien vom Cluster zu entfernen. Dieser Diensttyp steuert zwei *cron-Aufträge* (*cron jobs*): einer, um alte Cluster-Aufträge auf dem Master-Knoten andauernd zu löschen, und einer, der auf allen Knoten ausgelaufene X509-Zertifikate, -Schlüssel sowie veraltete Informationen des `ganeti-watcher` entfernt. Wie alle Ganeti-Dienste kann man ihn ohne Probleme auch auf Nicht-Master-Knoten in die Konfiguration mit aufnehmen, denn er deaktiviert sich selbst, wenn er nicht gebraucht wird.

Der Dienst benutzt ein `ganeti-cleaner-configuration`-Objekt.

ganeti-cleaner-configuration

[Datentyp]

ganeti (Vorgabe: `ganeti`)

Welches `ganeti`-Paket für den Befehl `gnt-cleaner` benutzt werden soll.

master-schedule (Vorgabe: "45 1 * * *")

Wie oft der Bereinigungsauftrag für den Master durchgeführt werden soll.
Vorgegeben ist einmal täglich um 01:45:00 Uhr.

node-schedule (Vorgabe: "45 2 * * *")

Wie oft der Bereinigungsauftrag für Knoten durchgeführt werden soll.
Vorgegeben ist einmal täglich um 02:45:00 Uhr.

11.10.32 Versionskontrolldienste

Das Modul (`gnu services version-control`) stellt einen Dienst zur Verfügung, der einen Fernzugriff auf lokale Git-Repositorys ermöglicht. Dafür gibt es drei Möglichkeiten: den `git-daemon-service-type`, der Zugang zu Repositorys über das ungesicherte, TCP-basierte `git://`-Protokoll gewährt, das Erweitern des `nginx`-Webservers, um ihn als Proxy für Anfragen an das `git-http-backend` einzusetzen, oder mit dem `cgit-service-type` eine Weboberfläche zur Verfügung zu stellen.

git-daemon-service-type

[Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der `git daemon` ausführt. Der Befehl startet den Git-Daemon, einen einfachen TCP-Server, um Repositorys über das Git-Protokoll für anonymen Zugriff zugänglich zu machen.

Der Wert des Dienstes muss ein `<git-daemon-configuration>`-Verbundobjekt sein.
Nach Vorgabe wird Lese-Zugriff auf exportierte⁹ Repositorys in `/srv/git` gewährt.

git-daemon-configuration

[Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration für `git-daemon-service-type` repräsentiert.

package (Vorgabe: `git`)

Paketobjekt des verteilten Versionskontrollsystems Git.

⁹ Das geschieht, indem die magische Datei `git-daemon-export-ok` im Repository erzeugt wird.

export-all? (Vorgabe: #f)

Ob Zugriff auf alle Git-Repositorys gewährt werden soll, selbst wenn keine `git-daemon-export-ok`-Datei in ihrem Verzeichnis gefunden wird.

base-path (Vorgabe: /srv/git)

Ob alle Pfadangaben behandelt werden sollen, als wären sie relativ zum angegebenen Pfad. Wenn Sie `git daemon` mit (`base-path "/srv/git"`) auf ‘example.com’ ausführen und später versuchen, ‘`git://example.com/hello.git`’ zu pullen, wird der Git-Daemon den Pfad als `/srv/git/hello.git` interpretieren.

user-path (Vorgabe: #f)

Ob die ‘benutzerkonto’-Notation in Anfragen verwendet werden darf. Wird hier die leere Zeichenkette angegeben, werden Anfragen an ‘`git://host/~alice/foo`’ als Anfragen verstanden, auf das `foo`-Repository im Persönlichen Verzeichnis des `alice`-Benutzerkontos verstanden. Wird (`user-path "pfad"`) angegeben, wird dieselbe Anfrage als eine Anfrage verstanden, auf das `pfad/foo`-Repository im Persönlichen Verzeichnis des `alice`-Benutzerkontos zuzugreifen.

listen (Vorgabe: '())

Ob auf bestimmte IP-Adressen oder Rechnernamen („Hostnames“) gelauscht werden soll. Vorgegeben ist auf allen.

port (Vorgabe: #f)

Ob auf einer alternativen Portnummer gelauscht werden soll. Vorgegeben ist 9418.

whitelist (Vorgabe: '())

Wenn dies nicht leer gelassen wird, wird nur der Zugriff auf die aufgelisteten Verzeichnisse gewährt.

extra-options (Vorgabe: '())

Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die dem `git daemon` mitgegeben werden sollen¹⁰.

Zugriffe über das `git://`-Protokoll werden nicht authentifiziert. Wenn Sie von einem Repository pullen, dass Sie über `git://` geholt haben, wissen Sie nicht, ob die empfangenen Daten modifiziert wurden oder auch nur vom angegebenen Rechner kommen, und Ihre Verbindung kann abgehört werden. Es ist besser, eine authentifizierte und verschlüsselte Übertragungsart zu verwenden, zum Beispiel `https`. Obwohl Git es Ihnen ermöglicht, Repositorys über schlichte dateibasierte Webserver anzubieten, gibt es ein schnelleres Protokoll, das vom `git-http-backend`-Programm implementiert wird. Dieses Programm dient als Hintergrundsystem für einen ordentlichen Git-Webdienst. Es wurde so konstruiert, dass es über einen FastCGI-Proxy abrufbar ist. Siehe Abschnitt 11.10.20 [Web-Dienste], Seite 552, für weitere Informationen, wie Sie den benötigten `fcgiwrap`-Daemon ausführen.

Guix hat einen separaten Konfigurationsdatentyp, um Git-Repositorys über HTTP anzubieten.

¹⁰ Führen Sie `man git-daemon` aus, um weitere Informationen zu erhalten.

git-http-configuration [Datentyp]
 Datentyp, der in Zukunft die Konfiguration eines `git-http-service-type` repräsentieren soll; zurzeit kann damit Nginx über `git-http-nginx-location-configuration` eingerichtet werden.

package (Vorgabe: `git`)
 Paketobjekt des verteilten Versionskontrollsystems Git.

git-root (Vorgabe: `/srv/git`)
 Das Verzeichnis, das die Git-Repositorys enthält, die der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden sollen.

export-all? (Vorgabe: `#f`)
 Ob alle Git-Repositorys in `git-root` zugänglich gemacht werden sollen, selbst wenn keine `git-daemon-export-ok`-Datei in ihrem Verzeichnis gefunden wird.

uri-path (Vorgabe: `'/git/'`)
 Präfix für Pfade beim Git-Zugriff. Beim vorgegebenen Präfix `'/git/'` wird `'http://server/git/repo.git'` auf `/srv/git/repo.git` abgebildet. Anfragen, deren URL-Pfade nicht mit dem Präfix beginnen, werden nicht an die Git-Instanz weitergereicht.

fcgiwrap-socket (Vorgabe: `127.0.0.1:9000`)
 Der Socket, auf dem der `fcgiwrap`-Daemon lauscht. Siehe Abschnitt 11.10.20 [Web-Dienste], Seite 552.

Es gibt zurzeit keinen `git-http-service-type`, stattdessen können Sie eine `nginx-location-configuration` aus einer `git-http-configuration` heraus erstellen und als Location zu einem Webserver hinzufügen.

git-http-nginx-location-configuration [Prozedur]
`[config=(git-http-configuration)]`

Eine `nginx-location-configuration` berechnen, die der angegebenen Git-HTTP-Konfiguration entspricht. Ein Beispiel für eine nginx-Dienstdefinition, um das vorgegebene `/srv/git`-Verzeichnis über HTTPS anzubieten, könnte so aussehen:

```
(service nginx-service-type
  (nginx-configuration
    (server-blocks
      (list
        (nginx-server-configuration
          (listen '("443 ssl"))
          (server-name "git.mein-rechner.org")
          (ssl-certificate
            "/etc/certs/git.mein-rechner.org/fullchain.pem")
          (ssl-certificate-key
            "/etc/certs/git.mein-rechner.org/privkey.pem")
          (locations
            (list
              (git-http-nginx-location-configuration
```

```
(git-http-configuration (uri-path "/))))))))))
```

Für dieses Beispiel nehmen wir an, dass Sie Ihr TLS-Zertifikat über Let's Encrypt beziehen. Siehe Abschnitt 11.10.22 [Zertifikatsdienste], Seite 579. Der vorgegebene certbot-Dienst leitet alle HTTP-Anfragen nach `git.mein-rechner.org` auf HTTPS um. Zu Ihren Systemdiensten werden Sie auch einen fcgiwrap-Proxy hinzufügen müssen. Siehe Abschnitt 11.10.20 [Web-Dienste], Seite 552.

Cgit-Dienst

Cgit (<https://git.zx2c4.com/cgit/>) ist eine in C geschriebene Weboberfläche als Vordergrundsystem für Git-Repositories.

Im folgenden Beispiel wird der Dienst mit den vorgegebenen Werten eingerichtet. Nach Vorgabe kann auf Cgit auf Port 80 unter `http://localhost:80` zugegriffen werden.

```
(service cgit-service-type)
```

Der Typ Dateiobjekt bezeichnet entweder ein dateiartiges Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) oder eine Zeichenkette.

Verfügbare `cgit-configuration`-Felder sind:

<code>,,package“ package</code>	[cgit-configuration-Parameter]
Das CGIT-Paket.	

<code>,,nginx-server-configuration-list“ nginx</code>	[cgit-configuration-Parameter]
NGINX-Konfiguration.	

<code>Dateiobjekt about-filter</code>	[cgit-configuration-Parameter]
Gibt einen Befehl an, der zur Formatierung des Inhalts der Übersichtsseiten aufgerufen wird (sowohl auf oberster Ebene und für jedes Repository).	

Die Vorgabe ist ‘’’’.

<code>Zeichenkette agefile</code>	[cgit-configuration-Parameter]
Gibt einen Pfad relativ zu jedem Repository-Pfad an, unter dem eine Datei gespeichert sein kann, die Datum und Uhrzeit des jüngsten Commits im Repository angibt.	

Die Vorgabe ist ‘’’’.

<code>Dateiobjekt auth-filter</code>	[cgit-configuration-Parameter]
Gibt einen Befehl an, der aufgerufen wird, um Benutzer zu authentifizieren.	

Die Vorgabe ist ‘’’’.

<code>Zeichenkette branch-sort</code>	[cgit-configuration-Parameter]
Wenn diese Option auf ‘age’ gesetzt wurde, wird die Liste der Branch-Referenzen nach Datum sortiert, und wenn sie auf ‘name’ gesetzt wurde, wird nach dem Branch-Namen sortiert.	

Die Vorgabe ist ‘“name”’.

<code>Zeichenkette cache-root</code>	[cgit-configuration-Parameter]
Pfad, unter dem Cgit-Zwischenspeichereinträge abgelegt werden.	

Die Vorgabe ist ‘“/var/cache/cgit”’.

Ganze-Zahl cache-static-ttl [cgit-configuration-Parameter]

Zahl, die angibt, wie viele Minuten die Zwischenspeicherungen für Repository-Seiten mit fester SHA1-Summe gültig bleiben, auf die zugegriffen wird („Time-to-live“).

Die Vorgabe ist ‘-1’.

Ganze-Zahl cache-dynamic-ttl [cgit-configuration-Parameter]

Zahl, die angibt, wie viele Minuten die Zwischenspeicherungen für Repository-Seiten mit veränderlicher SHA1-Summe gültig bleiben, auf die zugegriffen wird.<

Die Vorgabe ist ‘5’.

Ganze-Zahl cache-repo-ttl [cgit-configuration-Parameter]

Zahl, die angibt, wie viele Minuten die Zwischenspeicherungen für die Übersichtsseiten („summary“) von Repositorys gültig bleiben.

Die Vorgabe ist ‘5’.

Ganze-Zahl cache-root-ttl [cgit-configuration-Parameter]

Zahl, die angibt, wie viele Minuten die Zwischenspeicherung der Seite mit dem Repository-Index gültig bleibt.

Die Vorgabe ist ‘5’.

Ganze-Zahl cache-scanrc-ttl [cgit-configuration-Parameter]

Zahl, die angibt, wie viele Minuten die Zwischenspeicherung des Ergebnisses einer Suche in einem Pfad nach Git-Repositorys gültig bleibt.

Die Vorgabe ist ‘15’.

Ganze-Zahl cache-about-ttl [cgit-configuration-Parameter]

Zahl, die angibt, wie viele Minuten die Zwischenspeicherungen für die Beschreibungsseiten („about“) von Repositorys gültig bleiben.

Die Vorgabe ist ‘15’.

Ganze-Zahl cache-snapshot-ttl [cgit-configuration-Parameter]

Zahl, die angibt, wie viele Minuten die Zwischenspeicherungen für die Snapshots von Repositorys gültig bleiben.

Die Vorgabe ist ‘5’.

Ganze-Zahl cache-size [cgit-configuration-Parameter]

Wie viele Einträge der Cgit-Zwischenspeicher höchstens haben kann. Wird ‘0’ festgelegt, wird *nicht* zwischengespeichert.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Boolescher-Ausdruck case-sensitive-sort? [cgit-configuration-Parameter]

Ob beim Sortieren von Objekten in der Repository-Liste die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden soll.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Liste clone-prefix [cgit-configuration-Parameter]

Liste gemeinsamer Präfixe, von denen ein Repository geklont werden kann. D.h. dass, wenn eines mit einer Repository-URL kombiniert wird, eine gültige URL zum Klonen des Repositorys entsteht.

Die Vorgabe ist ‘()’.

Liste clone-url [cgit-configuration-Parameter]

Liste von Schablonen, aus denen eine `clone-url` entsteht.

Die Vorgabe ist ‘‘()’’.

Dateiobjekt commit-filter [cgit-configuration-Parameter]

Befehl, mit dem Commit-Nachrichten formatiert werden.

Die Vorgabe ist ‘“”’.

Zeichenkette commit-sort [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option als ‘date’ festgelegt wird, wird das Commit-Log streng nach Datum geordnet. Wenn sie auf ‘topo’ gesetzt ist, wird es streng topologisch geordnet.

Die Vorgabe ist ‘“git log”’.

Dateiobjekt css [cgit-configuration-Parameter]

URL, die angibt, welches CSS-Dokument von jeder Cgit-Seite eingebunden werden soll.

Die Vorgabe ist ‘“/share/cgit/cgit.css”’.

Dateiobjekt email-filter [cgit-configuration-Parameter]

Gibt einen Befehl an, um die Namen und E-Mail-Adressen der Committer, Autoren und Tagger zu formatieren, die an verschiedenen Stellen in der Oberfläche von Cgit vorkommen.

Die Vorgabe ist ‘“”’.

Boolescher-Ausdruck embedded? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, wird Cgit ein HTML-Fragment erzeugen, das für die Einbettung in andere HTML-Seiten geeignet ist.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-commit-graph? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, wird Cgit den Graphen der Commit-Historie links von den Commit-Nachrichten auf den Commit-Log-Seiten mit ASCII-Zeichen darstellen.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-filter-overrides? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, können alle Filtereinstellungen durch die cgitrc-Dateien für das jeweilige Repository geändert werden.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-follow-links? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, können Benutzer in der Log-Ansicht einer Datei folgen („–follow“).

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-http-clone? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn es auf ‘#t’ gesetzt ist, kann Cgit als Endpunkt für eine Dumb-HTTP-Übertragung mit „git clone“ benutzt werden.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Boolescher-Ausdruck enable-index-links? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, legt Cgit für jedes Repository zusätzlich Hyperlinks „summary“, „commit“, „tree“ im Repository-Index an.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-index-owner? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, zeigt Cgit den Besitzer für jedes Repository im Repository-Index an.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Boolescher-Ausdruck enable-log-filecount? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, zeigt Cgit für jeden Commit auf den Repository-Log-Seiten die geänderten Dateien an.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-log-linecount? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, zeigt Cgit für jeden Commit auf den Repository-Log-Seiten die Anzahl der hinzugefügten und entfernten Zeilen an.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-remote-branches? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, zeigt Cgit unter den „summary“- und „ref“-Seiten entfernte Branches an.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-subject-links? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, zeigt Cgit für Links auf Eltern-Commits die Betreffzeile des Eltern-Commits als Linktext in der Commit-Ansicht an.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-html-serving? [cgit-configuration-Parameter]

Flag which, when set to ‘#t’, will make cgit use the subject of the parent commit as link text when generating links to parent commits in commit view.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck enable-tree-linenumbers? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, zeigt Cgit für jeden Blob aus reinem Text Links auf dessen Zeilennummern in der Baumansicht („tree“) an.

Die Vorgabe ist ‘#t’.

Boolescher-Ausdruck enable-git-config? [cgit-configuration-Parameter]
Flag which, when set to '#f', will allow cgit to use Git config to set any repo specific settings.

Vorgegeben ist '#f'.

Dateiobjekt favicon [cgit-configuration-Parameter]
URL, auf der ein Cgit-Symbol für die Anzeige in einem Webbrowser zu finden ist.
Die Vorgabe ist '/favicon.ico'.

Zeichenkette footer [cgit-configuration-Parameter]
Der Inhalt der für diese Option angegebenen Datei wird wortwörtlich am Ende jeder Seite eingefügt (d.h. er ersetzt die vorgegebene Mitteilung „generated by ...“).
Die Vorgabe ist "".

Zeichenkette head-include [cgit-configuration-Parameter]
Der Inhalt der für diese Option angegebenen Datei wird wortwörtlich im HTML-HEAD-Bereich jeder Seite eingefügt.
Die Vorgabe ist "".

Zeichenkette header [cgit-configuration-Parameter]
Der Inhalt der für diese Option angegebenen Datei wird wortwörtlich am Anfang jeder Seite eingefügt.
Die Vorgabe ist "".

Dateiobjekt include [cgit-configuration-Parameter]
Der Name einer Konfigurationsdatei, deren Inhalt eingefügt werden soll, bevor die übrige hier angegebene Konfiguration eingelesen wird.
Die Vorgabe ist "".

Zeichenkette index-header [cgit-configuration-Parameter]
Der Inhalt der mit dieser Option angegebenen Datei wird wortwörtlich oberhalb des Repository-Index eingefügt.
Die Vorgabe ist "".

Zeichenkette index-info [cgit-configuration-Parameter]
Der Inhalt der mit dieser Option angegebenen Datei wird wortwörtlich unterhalb der Überschrift auf jeder Repository-Index-Seite eingefügt.
Die Vorgabe ist "".

Boolescher-Ausdruck local-time? [cgit-configuration-Parameter]
Wenn diese Option auf '#t' gesetzt ist, gibt Cgit die Zeitstempel von Commits und Tags in der Zeitzone des Servers an.
Vorgegeben ist '#f'.

Dateiobjekt logo [cgit-configuration-Parameter]
URL, unter der ein Bild zu finden ist, das auf allen Cgit-Seiten als Logo zu sehen sein wird.
Die Vorgabe ist '/share/cgit/cgit.png'.

Zeichenkette logo-link [cgit-configuration-Parameter]

URL, die geladen wird, wenn jemand auf das Logo-Bild klickt.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Dateiobjekt owner-filter [cgit-configuration-Parameter]

Befehl, der aufgerufen wird, um die Besitzerspalte auf der Hauptseite zu formatieren.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Ganze-Zahl max-atom-items [cgit-configuration-Parameter]

Anzahl der Objekte, die in der Atom-Feed-Ansicht angezeigt werden sollen.

Die Vorgabe ist ‘10’.

Ganze-Zahl max-commit-count [cgit-configuration-Parameter]

Anzahl der Einträge, die in der Log-Ansicht pro Seite angezeigt werden sollen.

Die Vorgabe ist ‘50’.

Ganze-Zahl max-message-length [cgit-configuration-Parameter]

Anzahl der Zeichen, die in der Log-Ansicht von jeder Commit-Nachricht angezeigt werden sollen.

Die Vorgabe ist ‘80’.

Ganze-Zahl max-repo-count [cgit-configuration-Parameter]

Gibt an, wie viele Einträge auf jeder Seite der Repository-Index-Seiten stehen.

Die Vorgabe ist ‘50’.

Ganze-Zahl max-repodesc-length [cgit-configuration-Parameter]

Gibt die maximale Anzahl der Zeichen an, die von jeder Repository-Beschreibung auf den Repository-Index-Seiten angezeigt werden sollen.

Die Vorgabe ist ‘80’.

Ganze-Zahl max-blob-size [cgit-configuration-Parameter]

Gibt die maximale Größe eines Blobs in Kilobytes an, für den HTML angezeigt werden soll.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Zeichenkette max-stats [cgit-configuration-Parameter]

Maximaler Zeitraum für Statistiken. Gültige Werte sind ‘week’ (Woche), ‘month’ (Monat), ‘quarter’ (Quartal) und ‘year’ (Jahr).

Die Vorgabe ist ‘”’.

Mimetype-Assoziative-Liste mimetype [cgit-configuration-Parameter]

Mimetype je für die angegebene Dateinamenserweiterung.

Die Vorgabe ist ‘‘((gif "image/gif") (html "text/html") (jpg "image/jpeg")
(jpeg "image/jpeg") (pdf "application/pdf") (png "image/png") (svg
"image/svg+xml"))’.

Dateiobjekt mimetype-file [cgit-configuration-Parameter]

Gibt an, welche Datei zur automatischen Auflösung des Mimetypes benutzt werden soll.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Zeichenkette module-link [cgit-configuration-Parameter]

Text, der als Formatzeichenkette für einen Hyperlink benutzt wird, wenn in einer Verzeichnisaufstellung ein Submodul ausgegeben wird.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Boolescher-Ausdruck nocache? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn dies auf ‘#t’ gesetzt ist, wird nicht zwischengespeichert.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck noplainemail? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn dies auf ‘#t’ gesetzt ist, werden keine vollen E-Mail-Adressen angezeigt.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Boolescher-Ausdruck noheader? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, wird Cgit die Standardseitenkopf auf allen Seiten weglassen.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Projektliste project-list [cgit-configuration-Parameter]

Eine Liste der Unterverzeichnisse innerhalb des mit **repository-directory** festgelegten Verzeichnisses, relativ dazu angegeben, die als Git-Repositorys geladen werden sollen. Eine leere Liste bedeutet, dass alle Unterverzeichnisse geladen werden.

Die Vorgabe ist ‘()’.

Dateiobjekt readme [cgit-configuration-Parameter]

Text, der als voreingestellter Wert für **readme** in **repository-cgit-configuration** benutzt wird.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Boolescher-Ausdruck remove-suffix? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn es auf #t gesetzt ist und **repository-directory** aktiviert ist, wird, wenn Repositorys mit einem Suffix von .git gefunden werden, dieses Suffix von der URL und dem Namen weggelassen.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Ganze-Zahl renamelimit [cgit-configuration-Parameter]

Maximale Anzahl der Dateien, die bei der Erkennung von Umbenennungen berücksichtigt werden.

Die Vorgabe ist ‘-1’.

Zeichenkette repository-sort [cgit-configuration-Parameter]

Auf welche Art Repositorys in jedem Abschnitt sortiert werden.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Robots-Liste robots [cgit-configuration-Parameter]

Text, der als Inhalt des robots-Meta-Tags dienen soll.

Die Vorgabe ist ‘‘("noindex" "nofollow")’.

Zeichenkette root-desc [cgit-configuration-Parameter]

Welcher Text unterhalb der Überschrift auf Repository-Index-Seiten ausgegeben wird.

Die Vorgabe ist ‘“a fast webinterface for the git dscm”’.

Zeichenkette root-readme [cgit-configuration-Parameter]

Der Inhalt der mit dieser Option angegebenen Datei wird wortwörtlich unter dem „about“-Link auf der Repository-Index-Seite angezeigt.

Die Vorgabe ist ‘“”’.

Zeichenkette root-title [cgit-configuration-Parameter]

Welcher Text als Überschrift auf Repository-Index-Seiten ausgegeben werden soll.

Die Vorgabe ist ‘“”’.

Boolescher-Ausdruck scan-hidden-path [cgit-configuration-Parameter]

Wenn es auf ‘#t’ gesetzt ist und repository-directory aktiviert ist, wird repository-directory in Verzeichnissen rekursiv schauen, deren Name mit einem Punkt beginnt. Ansonsten werden solche Verzeichnisse unter repository-directory als ‘versteckt’ betrachtet und ignoriert. Beachten Sie, dass dies keine Wirkung auf das .git-Verzeichnis in *nicht* auf ‘bare’ gestellten Repositorys hat.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Liste snapshots [cgit-configuration-Parameter]

Dieser Text gibt an, für welche Snapshot-Formate Cgit Links erzeugt.

Die Vorgabe ist ‘‘()’.

Repository-Verzeichnis repository-directory [cgit-configuration-Parameter]

Der Name des Verzeichnisses, in dem nach Repositorys gesucht wird (wird als scan-path in die Einstellungen übernommen).

Die Vorgabe ist ‘“/srv/git”’.

Zeichenkette section [cgit-configuration-Parameter]

Der Name des aktuellen Abschnitts (‘section’) für Repositorys – alle später definierten Repositorys werden den aktuellen Abschnittsnamen erben.

Die Vorgabe ist ‘“”’.

Zeichenkette section-sort [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt wird, werden die Abschnitte in Repository-Auflistungen nach Namen sortiert.

Die Vorgabe ist ‘“”’.

Ganze-Zahl section-from-path [cgit-configuration-Parameter]

Wenn diese Zahl vor ‘repository-directory’ definiert wurde, gibt sie an, wie viele Pfad-elemente jedes Repository-Pfads für den Abschnittsnamen voreingestellt verwendet werden.

Die Vorgabe ist ‘0’.

Boolescher-Ausdruck side-by-side-diffs? [cgit-configuration-Parameter]

Wenn es auf ‘#t’ gesetzt ist, werden Diffs nach Voreinstellung in Nebeneinanderdarstellung („side by side“) statt als zusammengeführte „Unidiffs“ angezeigt.

Die Vorgabe ist ‘#f’.

Dateiobjekt source-filter [cgit-configuration-Parameter]

Gibt einen Befehl an, der aufgerufen wird, um Klartext-Blobs in der Baumansicht („tree“) zu formatieren.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Ganze-Zahl summary-branches [cgit-configuration-Parameter]

Gibt die Anzahl der Branches an, die in der „summary“-Ansicht eines Repositorys zu sehen sein sollen.

Die Vorgabe ist ‘10’.

Ganze-Zahl summary-log [cgit-configuration-Parameter]

Gibt die Anzahl der Log-Einträge an, die in der „summary“-Ansicht eines Repositorys zu sehen sein sollen.

Die Vorgabe ist ‘10’.

Ganze-Zahl summary-tags [cgit-configuration-Parameter]

Gibt die Anzahl in der „summary“-Ansicht eines Repositorys anzuzeigender Tags an.

Die Vorgabe ist ‘10’.

Zeichenkette strict-export [cgit-configuration-Parameter]

Wenn dieser Dateiname angegeben wird, muss eine Datei diesen Namens in einem Repository enthalten sein, damit es angezeigt wird.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Zeichenkette virtual-root [cgit-configuration-Parameter]

Wird diese URL angegeben, wird sie als Wurzel für alle Cgit-Links verwendet.

Die Vorgabe ist ‘/’.

„repository-cgit-configuration“-Liste repositories [cgit-configuration-Parameter]

Eine Liste von repository-cgit-configuration-Verbundsobjekten.

Die Vorgabe ist ‘()’.

Verfügbare repository-cgit-configuration-Felder sind:

Repo-Liste snapshots [repository-cgit-configuration-Parameter]

Eine Maske, die für dieses Repository auf die Snapshots gelegt wird, für die Cgit Links erzeugt. Dadurch kann die globale Einstellung snapshots eingeschränkt werden.

Die Vorgabe ist ‘()’.

Repo-Dateiobjekt source-filter [repository-cgit-configuration-Parameter]

Die Voreinstellung für source-filter ersetzen.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Repo-Zeichenkette url	[repository-cgit-configuration-Parameter]
Die relative URL, mit der auf das Repository zugegriffen wird.	
Die Vorgabe ist ‘”’.	
Repo-Dateiobjekt about-filter	[repository-cgit-configuration-Parameter]
Die Voreinstellung für about-filter ersetzen.	
Die Vorgabe ist ‘”’.	
Repo-Zeichenkette branch-sort	[repository-cgit-configuration-Parameter]
Wenn diese Option auf ‘age’ gesetzt wurde, wird die Liste der Branch-Referenzen nach Datum sortiert, und wenn sie auf ‘name’ gesetzt wurde, wird nach dem Branch-Namen sortiert.	
Die Vorgabe ist ‘”’.	
Repo-Liste clone-url	[repository-cgit-configuration-Parameter]
Eine Liste von URLs, von denen das Repository geklont werden kann.	
Die Vorgabe ist ‘’()’.	
Repo-Dateiobjekt commit-filter	[repository-cgit-configuration-Parameter]
Die Voreinstellung für commit-filter ersetzen.	
Die Vorgabe ist ‘”’.	
Repo-Dateiobjekt commit-sort	[repository-cgit-configuration-Parameter]
Wenn diese Option als ‘date’ festgelegt wird, wird das Commit-Log streng nach Datum geordnet. Wenn sie auf ‘topo’ gesetzt ist, wird es streng topologisch geordnet.	
Die Vorgabe ist ‘”’.	
Repo-Zeichenkette defbranch	[repository-cgit-configuration-Parameter]
Der Name des voreingestellten Branches dieses Repositorys. Wenn kein solcher Branch im Repository existiert, wird der erste Branchname in sortierter Reihenfolge voreingestellt. Nach Vorgabe wird der Branch voreingestellt, auf den HEAD zeigt, oder „master“, wenn es keinen passenden HEAD gibt.	
Die Vorgabe ist ‘”’.	
Repo-Zeichenkette desc	[repository-cgit-configuration-Parameter]
Der Wert, der als Repository-Beschreibung angezeigt werden soll.	
Die Vorgabe ist ‘”’.	
Repo-Zeichenkette homepage	[repository-cgit-configuration-Parameter]
Der Wert, der als Repository-Homepage angezeigt werden soll.	
Die Vorgabe ist ‘”’.	

Repo-Dateiobjekt [repository-cgit-configuration-Parameter]
email-filter

Die Voreinstellung für email-filter ersetzen.

Die Vorgabe ist ‘”’.

Vielleicht-Repo-Boolescher-Ausdruck [repository-cgit-configuration-Parameter]
enable-commit-graph?

Eine Option, mit der die globale Einstellung für enable-commit-graph? deaktiviert werden kann.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Repo-Boolescher-Ausdruck [repository-cgit-configuration-Parameter]
enable-log-filecount?

Eine Option, mit der die globale Einstellung für enable-log-filecount? deaktiviert werden kann.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Repo-Boolescher-Ausdruck [repository-cgit-configuration-Parameter]
enable-log-linecount?

Eine Option, mit der die globale Einstellung für enable-log-linecount? deaktiviert werden kann.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Repo-Boolescher-Ausdruck [repository-cgit-configuration-Parameter]
enable-remote-branches?

Wenn diese Option auf ‘#t’ gesetzt ist, zeigt Cgit unter den „summary“- und „ref“-Seiten entfernte Branches an.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Repo-Boolescher-Ausdruck [repository-cgit-configuration-Parameter]
enable-subject-links?

Eine Option, mit der die globale Einstellung für enable-subject-links? deaktiviert werden kann.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Vielleicht-Repo-Boolescher-Ausdruck [repository-cgit-configuration-Parameter]
enable-html-serving?

Eine Option, mit der die globale Einstellung für enable-html-serving? deaktiviert werden kann.

Der Vorgabewert ist ‘disabled’ (d.h. deaktiviert).

Repo-Boolescher-Ausdruck [repository-cgit-configuration-Parameter]
hide?

Wenn diese Option auf #t gesetzt ist, wird das Repository im Repository-Index verborgen.

Vorgegeben ist ‘#f’.

Repo-Boolescher-Ausdruck [repository-cgit-configuration-Parameter]
ignore?

Wenn diese Option auf `#t` gesetzt ist, wird das Repository ignoriert.

Die Vorgabe ist '`#f`'.

Repo-Dateiobjekt logo [repository-cgit-configuration-Parameter]

URL, unter der ein Bild zu finden ist, das auf allen Seiten dieses Repositorys als Logo zu sehen sein wird.

Die Vorgabe ist ''''.

Repo-Zeichenkette [repository-cgit-configuration-Parameter]
logo-link

URL, die geladen wird, wenn jemand auf das Logo-Bild klickt.

Die Vorgabe ist ''''.

Repo-Dateiobjekt [repository-cgit-configuration-Parameter]
owner-filter

Die Voreinstellung für `owner-filter` ersetzen.

Die Vorgabe ist ''''.

Repo-Zeichenkette [repository-cgit-configuration-Parameter]
module-link

Text, der als Formatzeichenkette für einen Hyperlink benutzt wird, wenn in einer Verzeichnisaufstellung ein Submodul ausgegeben wird. Die Argumente für diese Formatzeichenkette sind Pfad und SHA1 des Submodul-Commits.

Die Vorgabe ist ''''.

module-link-Pfad [repository-cgit-configuration-Parameter]
module-link-path

Text, der als Formatzeichenkette für einen Hyperlink benutzt wird, wenn in einer Verzeichnisaufstellung ein Submodul mit dem angegebenen Unterverzeichnispfad ausgegeben wird.

Die Vorgabe ist '`()`'.

Repo-Zeichenkette [repository-cgit-configuration-Parameter]
max-stats

Die Voreinstellung für den maximalen Zeitraum für Statistiken ersetzen.

Die Vorgabe ist ''''.

Repo-Zeichenkette name [repository-cgit-configuration-Parameter]
Welcher Wert als Repository-Name angezeigt werden soll.

Die Vorgabe ist ''''.

Repo-Zeichenkette owner [repository-cgit-configuration-Parameter]
Ein Wert, um den Besitzer des Repositorys zu identifizieren.

Die Vorgabe ist ''''.

Repo-Zeichenkette path [repository-cgit-configuration-Parameter]

Ein absoluter Pfad zum Repository-Verzeichnis.

Die Vorgabe ist ‘’’’’.

Repo-Zeichenkette readme [repository-cgit-configuration-Parameter]

Ein Pfad (relativ zum Repository), der eine Datei angibt, deren Inhalt wortwörtlich auf der „About“-Seite dieses Repositorys eingefügt werden soll.

Die Vorgabe ist ‘’’’’.

Repo-Zeichenkette section [repository-cgit-configuration-Parameter]

Der Name des aktuellen Abschnitts („section“) für Repositorys – alle später definierten Repositorys werden den aktuellen Abschnittsnamen erben.

Die Vorgabe ist ‘’’’’.

Repo-Liste extra-options [repository-cgit-configuration-Parameter]

Zusätzliche Optionen werden an die cgitrc-Datei angehängt.

Die Vorgabe ist ‘’’’’.

Liste extra-options [cgit-configuration-Parameter]

Zusätzliche Optionen werden an die cgitrc-Datei angehängt.

Die Vorgabe ist ‘’’’’.

Aber es könnte auch sein, dass Sie schon eine `cgitrc` haben und zum Laufen bringen wollen. In diesem Fall können Sie eine `opaque-cgit-configuration` als Verbundsoberfläche an `cgit-service-type` übergeben. Wie der Name schon sagt, bietet eine opake Konfiguration keinerlei Unterstützung für Reflexion.

Verfügbare `opaque-cgit-configuration`-Felder sind:

`„package“ cgit` [opaque-cgit-configuration-Parameter]

Das cgit-Paket.

Zeichenkette string [opaque-cgit-configuration-Parameter]

Der Inhalt für `cgitrc` als eine Zeichenkette.

Wenn zum Beispiel Ihre `cgitrc` nur aus der leeren Zeichenkette bestehen soll, könnten Sie einen Cgit-Dienst auf diese Weise instanziiieren:

```
(service cgit-service-type
  (opaque-cgit-configuration
    (cgitrc "")))
```

Gitolite-Dienst

Gitolite (<https://gitolite.com/gitolite/>) ist ein Werkzeug, um Git-Repositorys anderen auf einem zentralen Server anzubieten.

Gitolite kann mehrere Nutzer mit mehreren Repositorys bedienen und unterstützt flexible Konfigurationsmöglichkeiten der Berechtigungen der Repository-Nutzer.

Das folgende Beispiel richtet Gitolite für den voreingestellten `git`-Benutzer und den angegebenen öffentlichen SSH-Schlüssel ein.

```
(service gitolite-service-type
```

```
(gitolite-configuration
  (admin-pubkey (plain-file
    "ihrname.pub"
    "ssh-rsa AAAA... guix@example.com")))
```

Sie konfigurieren Gitolite, indem Sie ein besonderes Admin-Repository anpassen. Sie können es zum Beispiel klonen, indem Sie, wenn Sie Gitolite auf `example.com` eingerichtet haben, den folgenden Befehl zum Klonen des Admin-Repositorys ausführen:

```
git clone git@example.com:gitolite-admin
```

Wenn der Gitolite-Dienst aktiviert wird, wird der mitgegebene `admin-pubkey` ins `keydir`-Verzeichnis vom „`gitolite-admin`“-Repository eingefügt. Wenn sich dadurch das Repository ändert, wird die Änderung mit der Commit-Nachricht „`gitolite setup by GNU Guix`“ commitet.

gitolite-configuration [Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration vom `gitolite-service-type`.

package (Vorgabe: `gitolite`)

Welches Gitolite-Paket benutzt werden soll. Sie können hiermit auch optionale Abhängigkeiten von Gitolite, die *nicht* im Standard-Gitolite-Paket enthalten sind, hinzufügen, wie Redis und `git-annex`. Diese Funktionalitäten können Sie mit der Prozedur `make-gitolite` aus dem Modul (`gnu packages version-control`) verfügbar machen, welche eine Variante von Gitolite erzeugt, bei der die gewünschten Abhängigkeiten vorhanden sind.

Folgender Code liefert ein Paket zurück, wo die Programme Redis und `git-annex` durch die Skripte von Gitolite aufrufbar sind:

```
(use-modules (gnu packages databases)
            (gnu packages haskell-apps)
            (gnu packages version-control))
  (make-gitolite (list redis git-annex))
```

user (Vorgabe: `"git"`)

Welches Benutzerkonto für Gitolite benutzt werden soll. Mit diesem Benutzer werden Sie über SSH auf Gitolite zugreifen.

group (Vorgabe: `"git"`)

Gruppe für Gitolite.

home-directory (Vorgabe: `"/var/lib/gitolite"`)

Das Verzeichnis, in dem die Gitolite-Konfiguration und Repositorys gespeichert werden sollen.

rc-file (Vorgabe: `(gitolite-rc-file)`)

Ein dateiartiges Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), das die Konfiguration für Gitolite repräsentiert.

git-config (default: `(gitolite-git-configuration)`)

A “file-like” object (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), representing the git configuration for Gitolite.

admin-pubkey

Ein dateiartiges Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), mit dem Gitolite eingerichtet werden kann. Er wird in das **keydir**-Verzeichnis im „gitolite-admin“-Repository eingefügt.

Um einen SSH-Schlüssel als Zeichenkette anzugeben, benutzen Sie die **plain-file**-Funktion.

```
(plain-file "ihrname.pub" "ssh-rsa AAAA... guix@example.com")■
```

The file has to have .pub extension.

admin-name (default: #f)

Usually the key name is derived by taking a base name of the **admin-pubkey**. The resulting file name is the name of the gitolite user. You can use this field to override the automatic name.

gitolite-rc-file

[Datentyp]

Repräsentiert die Gitolie-RC-Datei.

umask (Vorgabe: #o0077)

Dies legt fest, welche Berechtigungen Gitolite an die Repositorys und deren Inhalt vergibt.

Für einen Wert wie #o0027 wird die Gruppe, die Gitolite benutzt (nach Vorgabe: **git**) Lesezugriff erhalten. Das ist nötig, wenn Sie Gitolite mit Software wie Cgit oder Gitweb kombinieren.

local-code (Vorgabe: "\$rc{GL_ADMIN_BASE}/local")

Hiermit können Sie eigene Programme zu den als „non-core“ eingestuften hinzufügen oder sogar die mitgelieferten Programme durch Ihre eigenen ersetzen.

Bitte geben Sie für diese Variable den vollständigen Pfad an. Vorgegeben ist, dass das Verzeichnis namens "local" in Ihrem Klon des Gitolite-Repositorys benutzt wird. Dadurch haben Sie den Vorteil, dass alles versioniert wird, und können Änderungen vornehmen, ohne sich auf dem Server anmelden zu müssen.

unsafe-pattern (Vorgabe: #f)

Optional ein Perl-kompatibler regulärer Ausdruck, um unsichere Konfigurationen in der Konfigurationsdatei zu unterbinden. Siehe die Dokumentation von Gitolite (https://gitolite.com/gitolite/git-config.html#compensating-for-unsafe_patt) für weitere Informationen.

Wenn als Wert *nicht* #f angegeben wird, muss es eine Zeichenkette mit einem Perl-kompatiblen regulären Ausdruck sein wie '"[^~#\\$\&()|;<>]"', was der Voreinstellung von Gitolite entspricht. Damit wird unterbunden, jegliche Sonderzeichen in die Konfiguration zu schreiben, die von einer Shell interpretiert werden könnten, damit die Administration auch auf andere Leute übertragen werden kann, die sonst keinen Shell-Zugriff auf dem Server haben.

git-config-keys (Vorgabe: "")
 Mit Gitolite können Sie Werte für Git-Konfigurationen über das ‘config’-Schlüsselwort festlegen. Mit dieser Einstellung können Sie steuern, welche Konfigurationsschlüssel akzeptiert werden.

log-extra (default: #f)
 Whether gitolite should log extra details.
 For historical reasons, this field defaults to #f. The default value from gitolite however is 1 (written as #t in this configuration).

host-name (Vorgabe: #f)
 The host name of this gitolite instance. It is used by the mirroring feature.

roles (Vorgabe: '(("READERS" . 1) ("WRITERS" .)))
 Legt fest, welche Rollennamen für Nutzer möglich sind, wenn Sie den Befehl perms ausführen.

enable (Vorgabe: '("help" "desc" "info" "perms" "writable" "ssh-authkeys" "git-config" "daemon" "gitweb"))
 Diese Einstellung legt die innerhalb von Gitolite zur Verfügung gestellten Befehle fest.

extra-content (Vorgabe: "")
 Extra content to add verbatim into the %RC hash.

gitolite-git-configuration [Data Type]
 Data type representing the git configuration file for gitolite.

name (default: "GNU GNU")
 User name used for commits (e.g. during setting up the admin repository).

email (default: "guix@localhost")
 Email used for commits (e.g. during setting up the admin repository).

default-branch (default: #f)
 If true, set the `init.defaultBranch` option to that value. Common values are "master" and "main".

receive-fsck-objects (default: #f)
 If it is set to true, git-receive-pack will check all received objects.

extra-content (Vorgabe: "")
 Extra content to add verbatim into the git configuration file.

Gtile-Dienst

Mit Gtile (<https://git.lepiller.eu/gtile>) kann eine eigene Git-„Forge“ aufgesetzt werden, wo sich jeder über einen Web-Browser den Inhalt von Git-Repositorys ansehen kann.

Am besten kombiniert man Gtile mit Gitolite, und Gtile bietet nach Voreinstellung die für die Öffentlichkeit bestimmten Repositorys von Gitolite an. Der Dienst sollte auf einem lokalen Port lauschen, und ein Webserver sollte eingerichtet werden, um Gtiles statische Ressourcen anzubieten. Für den Gtile-Dienst kann der Nginx-Dienst einfach zu diesem Zweck erweitert werden (siehe [NGINX], Seite 555).

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel, wie Gitile konfiguriert wird, um Repositorys von einem selbst ausgewählten Ort anzubieten, zusammen mit etwas Text für die Hauptseite und Fußzeilen.

```
(service gitile-service-type
  (gitile-configuration
    (repositories "/srv/git")
    (base-git-url "https://meineweb.site/git")
    (index-title "Meine Git-Repositorys")
    (intro '((p "Hier sind all meine öffentlichen Werke!")))
    (footer '((p "Nun ist Schluss")))
    (nginx
      (nginx-server-configuration
        (ssl-certificate
          "/etc/certs/meineweb.site/fullchain.pem")
        (ssl-certificate-key
          "/etc/certs/meineweb.site/privkey.pem")
        (listen '("443 ssl http2" "[::]:443 ssl http2"))
        (locations
          (list
            ;; Anonymen Abruf über HTTPS von „/git/“-URLs zulassen.■
            (git-http-nginx-location-configuration
              (git-http-configuration
                (uri-path "/git/")
                (git-root "/var/lib/gitolite/repositories")))))))))■
```

Neben dem Konfigurations-Verbundsobjekt sollten Sie auch bei Ihren Git-Repositorys ein paar optionale Informationen darüber eintragen. Zunächst werden Repositorys nur für die Allgemeinheit zugänglich, wenn sie die magische Datei `git-daemon-export-ok` enthalten. Gitile erkennt daran, welche Repositorys öffentlich sind und zugänglich gemacht werden sollen. Bei Gitolite heißt das zum Beispiel, Sie ändern Ihre `conf/gitolite.conf`, dass dort für die öffentlich zu machenden Repositorys Folgendes steht:

```
repo foo
R = daemon
```

Zusätzlich kann Gitile aus der Repository-Konfiguration weitere Informationen über das Repository auslesen und anzeigen. Gitile verwendet für seine Konfiguration den `gitweb`-Namensraum. Zum Beispiel kann Ihre `conf/gitolite.conf` Folgendes enthalten:

```
repo foo
R = daemon
desc = Eine lange Beschreibung, gerne auch mit <i>HTML</i>-Tags, für die Seite mit
config gitweb.name = Das Projekt Foo
config gitweb.synopsis = Eine kurze Beschreibung für die Hauptseite des Projekts■
```

Denken Sie daran, die Änderungen auch zu committen und zu pushen, sobald Sie zufrieden sind. Vielleicht müssen Sie Ihre `gitolite`-Konfiguration anpassen, damit die genannten Konfigurationsoptionen zulässig sind. Eine Möglichkeit ist folgende Dienstdefinition:

```
(service gitolite-service-type
  (gitolite-configuration
```

```
(admin-pubkey (local-file "key.pub"))
(rc-file
(gitolite-rc-file
(umask #o0027)
;; Man soll jeden Konfigurationsschlüssel setzen dürfen
(git-config-keys ".")
;; Jeder Text soll ein gültiger Konfigurationswert sein
(unsafe-patt "^$)))))

gitile-configuration [Datentyp]
Repräsentiert die Konfiguration vom gitile-service-type.
package (Vorgabe: gitile)
Welches Gitile-Paket benutzt werden soll.
host (Vorgabe: "localhost")
Der Rechnername, auf den Gitile lauscht.
port (Vorgabe: 8080)
Der Port, auf dem Gitile lauscht.
database (Vorgabe: "/var/lib/gitile/gitile-db.sql")
Wo die Datenbank liegt.
repositories (Vorgabe: "/var/lib/gitolite/repositories")
Wo die Repositorys zu finden sind. Beachten Sie: Gitile zeigt nur öffentliche Repositorys an. Um ein Repository öffentlich zu machen, fügen Sie eine leere Datei git-daemon-export-ok in das Wurzelverzeichnis des Repositorys ein.
git-owner-validation? (default: #t)
Whether to check for the service user's ownership of repositories. By default, Git will refuse to process a repository owned by another user.
base-git-url
Die Basis-Git-URL, von der angezeigt wird, dass man Befehle zum Klonen darauf ausführen kann.
index-title (Vorgabe: "Index")
Der Seitentitel der Index-Seite mit der Liste aller verfügbaren Repositorys.
intro (Vorgabe: '())
Der Inhalt der Einführung als Liste von SXML-Ausdrücken. Sie wird über der Liste der Repositorys auf der Index-Seite angezeigt.
footer (Vorgabe: '())
Der Inhalt der Fußzeile als Liste von SXML-Ausdrücken. Sie wird unter jeder von Gitile angebotenen Seite angezeigt.
nginx
Ein Server-Block für NGinx. NGinx wird durch Gitile erweitert und als inverser Proxy („Reverse Proxy“) verwendet, um dessen Seiten anzubieten, und es wird als einfacher Web-Server verwendet, um statische Dateien und Grafiken anzubieten.
```

Über diesen Block können Sie weitere eigene URLs auf Ihrer Domain anbieten lassen wie z.B. eine `/git/-URL` zum „anonymen“ Klonen ohne Anmeldung oder sonstige Dateien, die Sie anbieten möchten.

11.10.33 Spieldienste

Joycond-Dienst

Mit dem joycond-Dienst können Sie Nintendo-joycon-Spielcontroller über Bluetooth koppeln. (Siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421, für Informationen zum Einrichten von Bluetooth.)

joycond-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von joycond repräsentiert.

package (Vorgabe: `joycond`)

Welches joycond-Paket benutzt werden soll.

joycond-service-type [Variable]

Service type for the joycond service. It also extends the `udev-service-type` with the joycond package (provided via the `joycond-configuration` configuration), so that joycond controllers can be detected and used by an unprivileged user.

„The Battle for Wesnoth“-Dienst

The Battle for Wesnoth (<https://wesnoth.org>) ist ein in einer Fantasy-Welt angesiedeltes, rundenbasiertes, taktisches Strategiespiel. Es verfügt über mehrere Einzelspielerkampagnen und Mehrspieler Spiele (über das Netzwerk und lokal).

wesnothd-service-type [Variable]

Diensttyp für den wesnothd-Dienst. Als Wert muss ein `wesnothd-configuration`-Objekt benutzt werden. Um wesnothd mit seiner Vorgabekonfiguration auszuführen, instanziieren Sie es als:

`(service wesnothd-service-type)`

wesnothd-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von wesnothd repräsentiert.

package (Vorgabe: `wesnoth-server`)

Das Paket, das für den Wesnoth-Server benutzt werden soll.

port (Vorgabe: `15000`)

Der Port, an den der Server gebunden wird.

11.10.34 PAM-Einbindedienst

Das Modul (`gnu services pam-mount`) stellt einen Dienst zur Verfügung, mit dem Benutzer Datenträger beim Anmelden einbinden können. Damit sollte es möglich sein, jedes vom System unterstützte Datenträgerformat einzubinden.

pam-mount-service-type [Variable]

Diensttyp für PAM-Einbindeunterstützung.

pam-mount-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration für PAM-Einbindungen („PAM Mount“) repräsentiert.

Sie hat folgende Parameter:

rules Die Konfigurationsregeln, um `/etc/security/pam_mount.conf.xml` zu erzeugen.

Die Konfigurationsregeln sind SXML-Elemente (siehe Abschnitt „SXML“ in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*) und nach Vorgabe wird für niemanden etwas beim Anmelden eingebunden:

```

`((debug (@ (enable "0")))
  (mntoptions (@ (allow ,(string-join
    '("nosuid" "nodev" "loop"
      "encryption" "fsck" "nonempty"■
      "allow_root" "allow_other")
    ","))))
  (mntoptions (@ (require "nosuid,nodev"))))
  (logout (@ (wait "0")
    (hup "0")
    (term "no")
    (kill "no"))))
  (mkmountpoint (@ (enable "1")
    (remove "true"))))
```

Es müssen `volume`-Elemente eingefügt werden, um Datenträger automatisch bei der Anmeldung einzubinden. Hier ist ein Beispiel, mit dem die Benutzerin `alice` ihr verschlüsseltes `HOME`-Verzeichnis einbinden kann, und der Benutzer `bob` die Partition einbinden kann, wo er seine Daten abspeichert.

```

(define pam-mount-rules
`((debug (@ (enable "0")))
  (volume (@ (user "alice")
    (fstype "crypt")
    (path "/dev/sda2")
    (mountpoint "/home/alice")))
  (volume (@ (user "bob")
    (fstype "auto")
    (path "/dev/sdb3")
    (mountpoint "/home/bob/data")
    (options "defaults,autodefrag,compress"))■
  (mntoptions (@ (allow ,(string-join
    '("nosuid" "nodev" "loop"■
      "encryption" "fsck" "nonempty"■
      "allow_root" "allow_other")■
    ","))))
  (mntoptions (@ (require "nosuid,nodev"))))
  (logout (@ (wait "0")))
```

```

(hup "0")
(term "no")
(kill "no")))
(mkmountpoint (@ (enable "1")
(remove "true"))))

(service pam-mount-service-type
(pam-mount-configuration
(rules pam-mount-rules)))

```

Die vollständige Liste möglicher Optionen finden Sie in der Handbuchseite („man page“) für pam_mount.conf (http://pam-mount.sourceforge.net/pam_mount.conf.5.html).

PAM-Laufwerkseinbindungsdiest

Mit einer PAM-Laufwerkseinbindung („PAM Mount Volumes“) werden Laufwerke zum Zeitpunkt der Anmeldung automatisch eingebunden, durch den PAM-Anmeldedienst und entsprechend der eingestellten laufwerksspezifischen Regeln. Weil PAM die Anmeldung übernimmt, kann das zum Anmelden benutzte Passwort auch gleich zum Einbinden authentifizierender Laufwerkstypen wie `cifs` mit denselben Anmeldeinformationen benutzt werden.

Diese Laufwerke werden zusätzlich zu den in `pam-mount-rules` angegebenen Datenträgern eingebunden.

Hier ist ein Beispiel für eine Regel, um ein im Netzwerk geteiltes CIFS-Dateisystem vom entfernten Server namens `remote-server` von `//remote-server/share` in ein Unterverzeichnis von `/shares` einzubinden, das dort den Namen des Benutzers trägt, der sich angemeldet hat:

```

(simple-service 'pam-mount-remote-share pam-mount-volume-service-type
(list (pam-mount-volume
(secondary-group "users")
(file-system-type "cifs")
(server "remote-server")
(file-name "share")
(mount-point "/shares/%(USER)"')
(options "nosuid,nodev,seal,cifsacl"))))
```

`pam-mount-volume-service-type` [Datentyp]

Die Konfiguration für ein einzelnes einzubindendes Laufwerk. Felder, die Sie nicht angeben, werden *nicht* in der zur Laufzeit gültigen PAM-Konfiguration auftauchen. Siehe den Handbucheintrag (http://pam-mount.sourceforge.net/pam_mount.conf.5.html), wo die Vorgabewerte stehen, wenn Sie nichts angeben.

`user-name` (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Das Laufwerk für diesen Benutzer einbinden.

`user-id` (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl-oder-Zahlenbereich)

Das Laufwerk für den Benutzer mit dieser ID als Kennung einbinden. Sie können auch ein Paar aus (`Anfang . Ende`) angeben für einen Bereich von

Benutzer-IDs, bei denen die Einbindung des Laufwerks vollzogen werden soll.

primary-group (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Das Laufwerk für Benutzer einbinden, deren primäre Gruppe diesen Namen trägt.

group-id (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl-oder-Zahlenbereich)

Das Laufwerk für die Benutzer einbinden, deren primäre Gruppe diese ID als Kennung hat. Sie können auch eine Cons-Zelle aus (**Anfang . Ende**) angeben für einen Bereich von Benutzergruppen-IDs, bei denen die Einbindung des Laufwerks vollzogen werden soll.

secondary-group (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Für Mitglieder welcher Benutzergruppe das Laufwerk eingebunden werden soll, egal ob es deren primäre Gruppe oder eine sekundäre Gruppe ist.

file-system-type (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Dateisystemtyp des Laufwerks, das eingebunden werden soll (z.B. **cifs**)

no-mount-as-root? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob die Einbindung des Laufwerks mit Administratorberechtigung durchgeführt werden soll. Normalerweise ergibt diese Option keinen Sinn, aber bei Einbindungen vom Typ **fuse** oder anderen Einbindungen auf Benutzerebene können Sie sie benutzen.

server (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Name des entfernten Servers, von dem das Laufwerk eingebunden wird, falls vorhanden.

file-name (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Wo sich das Laufwerk befindet. Angegeben wird entweder eine lokale oder entfernte Stelle, je nachdem, was in **file-system-type** steht.

mount-point (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

An welche Stelle im lokalen Dateisystem das Laufwerk eingebunden werden soll. Hier können Sie ~ angeben als Abkürzung für das Persönliche Verzeichnis des Benutzers, der angemeldet wird. Wenn Sie das Feld weglassen, wird die Stelle, wohin eingebunden werden soll, in **/etc/fstab** gesucht.

options (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Welche Optionen wörtlich genau so an das zugrundeliegende mount-Programm übergeben werden sollen.

ssh? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Aktivieren Sie diese Option, um das Anmeldepasswort an SSH weiterzugeben, wenn die Einbindung über SSH erfolgt (etwa **sshfs**).

cipher (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Cryptsetup-Cipher-Name für das Laufwerk. Sie können ihn zusammen mit dem Dateisystemtyp **crypt** in **file-system-type** benutzen.

file-system-key-cipher (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Cipher-Name für das Ziellaufwerk.

file-system-key-hash (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Welcher SSL-Hashname vom Ziellaufwerk benutzt werden soll.

file-system-key-file-name (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
 Der Dateiname des Dateisystem-Schlüssels des Ziellaufwerks.

11.10.35 Guix-Dienste

Shared Cache Service

Running `guix pull`, `guix time-machine`, `guix system reconfigure`, and `guix home reconfigure` pulls the complete Git version control history of your channels in `$HOME/.cache/guix/checkouts`. If you have multiple user accounts (typically `root` and a main user account for your personal computer), or if multiple users are using the system (typically on a shared server), then this can quickly waste a lot of space.

The `shared-cache` service lets you prevent this waste by either sharing or exposing a specific user's cache to the other users.

In the context of this service, *sharing* and *exposing* have the same meaning as with `guix shell`: making the shared cache directory read-only if you use mode '`expose`' (the default), and writable if you use mode '`share`', (siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89).

Whatever mode you choose, from the point of view of the user, the cache appears writable. With '`expose`', any write will be stored in a user-owned overlay directory next to mountpoint, whereas with '`share`', writes will be propagated back to the sharing user's cache.

Warnung: Use the '`share`' option *if and only if* users on the machine trust each other. This is a hard requirement since, with this option, any user could "poison" the shared cache to indirectly gain access to other user's data and privileges.

Warnung: Using '`share`' is meant for a single-seat computer where the single user has unprivileged user accounts—e.g. one for work and one for gaming. Even then, channels from one will leak into the other's cache. Use with caution.

Warnung: '`share`' will not work for multiple concurrent invocation of `guix`, e.g. if two user accounts run `guix time machine` at the same time, the results will be fun but not useful.

Here is an example configuration that exposes `root`'s `guix` checkout cache to `alice` and `bob`:

```
(operating-system
  ;; ...
  (services
    (cons*
      (service shared-cache-service-type
        (shared-cache-configuration
          (users (list (user-cache (user "alice"))
                        (user-cache (user "bob"))))))
```

```
%desktop-services)))
```

The service can also be extended by providing a list of `user-cache`, allowing for easier splitting of configuration.

```
(operating-system
  ;;
  (services
    (cons*
      (simple-service 'bob-shared-guix-cache shared-cache-service-type
                      (list (user-cache (user "bob")))))
      %desktop-services)))
```

shared-cache-service-type [Variable]
 Service type for sharing a subdirectory of `~/.cache/` between multiple users.
 This service allows different system users to share the contents of the user cache, avoiding duplication and saving disk space. It can be configured in either “share” mode, where all users write to the same cache, or “expose” mode, where users get a read-only view with a writable overlay. Its value must be a `shared-cache-configuration` object.

shared-cache-configuration [Data Type]
 Data type representing the configuration of the shared cache.

mode (default: 'expose)
 Either 'share (read-write, dangerous) or 'expose (read-only with per-user overlay, the default). In share mode, all writes go to the shared directory. In expose mode, only reads use the shared directory; writes go to a user-owned overlay.

shared-directory (default: "/root/.cache")
 The source cache directory that is shared between users. Each user will see some or all of its subdirectories mounted into their own `~/.cache`.

users (default: '())
 The list of users that will benefit from the shared directory. This must be a list of `user-info` records.

user-info [Data Type]
 Data type representing the configuration for a single user benefitting from a shared cache.

user The username of the user.

location (default: "/home/user/.cache")
 The cache directory of the user.

group (default: "users")
 The primary group of the user.

directories (default: '("guix/checkouts"))
 List of subdirectories of the `shared-cache-configuration`'s `shared-directory` (whose default is `/root/.cache`) to mount under `location` (whose default is `~/.cache/`) for the user.

Build Farm Front-End (BFFE)

Das Build Farm Front-End (<https://git.cbaines.net/guix/bffe/>) zum Bedienen von Erstellungsfarmen hilft, große Mengen von Guix-Paketen erstellen zu lassen. Damit werden Erstellungen angenommen und der Status der Erstellungsfarmen angezeigt.

bffe-service-type [Variable]
 Diensttyp für das Build Farm Front-End zum Bedienen von Erstellungsfarmen. Sein Wert muss ein **bffe-configuration**-Objekt sein.

bffe-configuration [Datentyp]
 Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des Build Farm Front-End.

package (Vorgabe: **bffe**)
 Welches Paket für das Build Farm Front-End benutzt werden soll.

user (Vorgabe: "**bffe**")
 Das Systembenutzerkonto, mit dem der Dienst ausgeführt wird.

group (Vorgabe: "**bffe**")
 Die Systembenutzergruppe, mit der der Dienst ausgeführt wird.

arguments
 Eine Liste von Argumenten, die ans Build Farm Front-End übergeben werden sollen. Dabei handelt es sich um die Argumente an die Prozedur **run-bffe-service**, mit der der Dienst gestartet wird.
 Zum Beispiel kann mit folgendem Wert das Build Farm Front-End dazu gebracht werden, die auf data.guix.gnu.org zur Verfügung gestellten Ableitungen an der Erstellungskoordinator-Instanz einzureichen, wobei angenommen wird, dass der Koordinator auf derselben Maschine läuft.

```
(list
  #:build
  (list
    (build-from-guix-data-service
      (data-service-url "https://data.guix.gnu.org")
      (build-coordinator-url "http://127.0.0.1:8746")
      (branches '("master"))
      (systems '("x86_64-linux" "i686-linux"))
      (systems-and-targets
        (map (lambda (target)
          (cons "x86_64-linux" target))
          '("aarch64-linux-gnu"
            "i586-pc-gnu")))))
    #:web-server-args
    '(:event-source "https://example.com"
      #:controller-args
      (:title "example.com build farm")))
  extra-environment-variables (Vorgabe: '())
  Zusätzliche Umgebungsvariable, die mit dem Shepherd-Dienst festgelegt werden.)
```

Guix-Erstellungskoordinator

Der Guix-Erstellungskoordinator (<https://git.cabanes.net/guix/build-coordinator/>) („Guix Build Coordinator“) hilft dabei, Erstellungen von Ableitungen auf Maschinen zu verteilen, auf denen ein Agent läuft. Der Erstellungs-Daemon wird weiterhin benutzt, um die Ableitungen zu erstellen, der Guix-Erstellungskoordinator verwaltet nur die Zuteilung der Erstellungen und den Umgang mit den Ergebnissen.

Der Guix-Erstellungskoordinator setzt sich aus einem *Koordinator* und mindestens einem verbundenen *Agentenprozess* zusammen. Der Koordinatorprozess kümmert sich um Clients, die Erstellungen einreichen, und teilt Erstellungen den Agenten zu. Die Agentenprozesse kommunizieren mit einem Erstellungs-Daemon, welcher die Erstellungen eigentlich durchführt und die Ergebnisse an den Koordinator zurückgibt.

Es gibt ein Skript, um die Koordinatorkomponente des Guix-Erstellungsikoordinators auszuführen, aber der Dienst für Guix benutzt stattdessen sein eigenes Guile-Skript, was in der Konfiguration benutzte G-Ausdrücke besser integriert.

guix-build-coordinator-service-type	[Variable]
Diensttyp für den Guix-Erstellungsikoordinator. Sein Wert muss ein <code>guix-build-coordinator-configuration</code> -Objekt sein.	
guix-build-coordinator-configuration	[Datentyp]
Der Datentyp, der die Konfiguration des Guix-Erstellungsikoordinators repräsentiert.	
package (Vorgabe: <code>guix-build-coordinator</code>)	
Das zu verwendende Guix-Erstellungsikoordinator-Paket.	
user (Vorgabe: <code>"guix-build-coordinator"</code>)	
Das Systembenutzerkonto, mit dem der Dienst ausgeführt wird.	
group (Vorgabe: <code>"guix-build-coordinator"</code>)	
Die Systembenutzergruppe, mit der der Dienst ausgeführt wird.	
database-uri-string (Vorgabe: <code>"sqlite:///var/lib/guix-build-coordinator/guix_build_coordinator.db"</code>)	
Die URI für die Datenbank.	
agent-communication-uri (Vorgabe: <code>"http://0.0.0.0:8745"</code>)	
Die URI, die beschreibt, wie auf Anfragen von Agentenprozessen gelauscht wird.	
client-communication-uri (Vorgabe: <code>"http://127.0.0.1:8746"</code>)	
Die URI, die beschreibt, wie auf Anfragen von Clients gelauscht wird. Mit der Client-API können Erstellungen eingereicht werden und derzeit findet dabei keine Authentifizierung statt. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie hieran Einstellungen vornehmen.	
allocation-strategy (Vorgabe: <code>#~basic-build-allocation-strategy</code>)	
Ein G-Ausdruck für die zu nutzende Zuteilungsstrategie. Angegeben wird eine Prozedur, die den Datenspeicher als Argument nimmt und in den Zuteilungsplan in der Datenbank einfügt.	

hooks (Vorgabe: '())

Eine assoziative Liste mit Hooks. Mit ihnen kann infolge bestimmter Ereignisse beliebiger Code ausgeführt werden, z.B. wenn ein Erstellungsergebnis verarbeitet wird.

parallel-hooks (Vorgabe: '())

Sie können Hooks so einstellen, dass sie parallel ausgeführt werden. Mit diesem Parameter geben Sie eine assoziative Liste an, welche der Hooks parallel ausgeführt werden sollen. Der Schlüssel ist das Symbol für den Hook und der Wert ist die Anzahl Threads, die ausgeführt werden.

listen-repl (Vorgabe: #f)

Ein Port oder Dateiname, wo eine REPL gestartet wird, auf die gelauscht wird; übergeben Sie #t, damit auf dem Standardport gelauscht wird, oder #f, um nirgends zu lauschen.

guile (Vorgabe: guile-3.0-latest)

Mit welchem Guile-Paket der Guix-Erstellungscoordinator ausgeführt wird.

extra-environment-variables (Vorgabe: '())

Zusätzliche Umgebungsvariable, die mit dem Shepherd-Dienst festgelegt werden.

guix-build-coordinator-agent-service-type [Variable]

Diensttyp für einen Guix-Erstellungscoordinator-Agenten. Als Wert muss ein **guix-build-coordinator-agent-configuration**-Objekt angegeben werden.

guix-build-coordinator-agent-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration eines Guix-Erstellungscoordinator-Agenten repräsentiert.

package (Vorgabe: guix-build-coordinator/agent-only)

Das zu verwendende Guix-Erstellungscoordinator-Paket.

user (Vorgabe: "guix-build-coordinator-agent")

Das Systembenutzerkonto, mit dem der Dienst ausgeführt wird.

coordinator (Vorgabe: "http://localhost:8745")

Das Passwort, das zum Herstellen einer Verbindung mit dem Koordinator verwendet werden soll.

authentication

Ein Verbundsobjekt, das beschreibt, wie sich dieser Agent beim Koordinator authentisiert. Mögliche Verbundsfelder werden im Folgenden beschrieben.

systems (Vorgabe: #f)

Die Systeme, für die dieser Agent Erstellungen übernehmen soll. Voreingestellt verwendet der Agentenprozess den Systemtyp, auf dem er aktuell läuft.

max-parallel-builds (default: #f)

Die Anzahl der Erstellungen, die parallel ausgeführt werden sollen.

max-parallel-uploads (default: #f)

Die Anzahl, wie viele parallel hochgeladen werden sollen.

max-allocated-builds (Vorgabe: #f)

Wie viele Erstellungen diesem Agenten höchstens zugewiesen werden können.

max-1min-load-average (Vorgabe: #f)

Die durchschnittliche Last (Load Average), die bestimmt, ob der Koordinatoragent mit neuen Erstellungen beginnt. Wenn die Load Average über 1 Minute den angegebenen Wert übersteigt, wartet der Agent und beginnt keine zusätzlichen Erstellungen.

Wenn als Wert #f angegeben wird, wird die Einstellung nicht festgelegt und der Agent verwendet die Anzahl der Kerne, die das System meldet, als maximaler Load Average über 1 Minute.

derivation-substitute-urls (Vorgabe: #f)

URLs, von denen versucht werden soll, Substitute für Ableitungen herunterzuladen, wenn die Ableitungen noch nicht vorliegen.

non-derivation-substitute-urls (Vorgabe: #f)

URLs, von denen versucht werden soll, Substitute für Erstellungseingaben herunterzuladen, wenn die Eingabe-Store-Objekte noch nicht vorliegen.

extra-options (Vorgabe: '())

Extra command line options for `guix-build-coordinator-agent`.

guix-build-coordinator-agent-password-auth [Datentyp]

Der Datentyp, der einen Agenten repräsentiert, der sich bei einem Koordinator über eine UUID und ein Passwort authentisiert.

uuid Die UUID des Agenten. Sie sollte durch den Koordinatorprozess erzeugt worden sein, in der Datenbank des Koordinators eingetragen sein und von dem Agenten benutzt werden, für den sie gedacht ist.

password Das Passwort, das zum Herstellen einer Verbindung mit dem Koordinator verwendet werden soll.

guix-build-coordinator-agent-password-file-auth [Datentyp]

Der Datentyp, der einen Agenten repräsentiert, der sich bei einem Koordinator über eine UUID und ein aus einer Datei gelesenes Passwort authentisiert.

uuid Die UUID des Agenten. Sie sollte durch den Koordinatorprozess erzeugt worden sein, in der Datenbank des Koordinators eingetragen sein und von dem Agenten benutzt werden, für den sie gedacht ist.

password-file

Eine Datei mit dem Passwort, um sich mit dem Koordinator zu verbinden.

guix-build-coordinator-agent-dynamic-auth [Datentyp]

Der Datentyp, der einen Agenten repräsentiert, der sich bei einem Koordinator über einen dynamischen Authentisierungs-Token und den Agentennamen authentisiert.

agent-name	Der Name des Agenten. Er wird benutzt, um den passenden Eintrag in der Datenbank für ihn zu finden. Gibt es noch keinen Eintrag, wird automatisch einer hinzugefügt.
token	Dynamischer Authentisierungs-Token. Er wird in der Datenbank des Koordinators erzeugt und vom Agenten zur Authentisierung benutzt.
guix-build-coordinator-agent-dynamic-auth-with-file	[Datentyp]
	Der Datentyp, der einen Agenten repräsentiert, der sich bei einem Koordinator über einen aus einer Datei gelesenen dynamischen Authentisierungs-Token und den Agentennamen authentisiert.
agent-name	Der Name des Agenten. Er wird benutzt, um den passenden Eintrag in der Datenbank für ihn zu finden. Gibt es noch keinen Eintrag, wird automatisch einer hinzugefügt.
token-file	Eine Datei, in der der dynamische Authentisierungs-Token enthalten ist. Er wird in der Datenbank des Koordinators erzeugt und vom Agenten zur Authentisierung benutzt.

Guix-Datendienst

Der Guix-Datendienst (<http://data.guix.gnu.org>) („Guix Data Service“) verarbeitet und speichert Daten über GNU Guix und stellt diese zur Verfügung. Dazu gehören Informationen über Pakete, Ableitungen sowie durch Linting erkannte Paketfehler.

Die Daten werden in einer PostgreSQL-Datenbank gespeichert und stehen über eine Weboberfläche zur Verfügung.

guix-data-service-type	[Variable]
	Diensttyp für den Guix-Datendienst. Sein Wert muss ein guix-data-service-configuration -Objekt sein. Der Dienst kann optional den getmail-Dienst erweitern und die guix-commits-Mailing-Liste benutzen, um bei Änderungen am Guix-Git-Repository auf dem Laufenden zu bleiben.
guix-data-service-configuration	[Datentyp]
	Der Datentyp, der die Konfiguration des Guix-Datendienstes repräsentiert.
package (Vorgabe: guix-data-service)	
	Das zu verwendende Guix-Datendienst-Paket.
user (Vorgabe: "guix-data-service")	
	Das Systembenutzerkonto, mit dem der Dienst ausgeführt wird.
group (Vorgabe: "guix-data-service")	
	Die Systembenutzergruppe, mit der der Dienst ausgeführt wird.
port (Vorgabe: 8765)	
	Der Port, an den der Webdienst gebunden wird.

host (Vorgabe: "127.0.0.1")
 Rechnername oder Netzwerkschnittstelle, an die der Webdienst gebunden wird.

getmail-idle-mailboxes (Vorgabe: #f)
 Wenn es festgelegt ist, wird es als Liste der Postfächer („Mailboxes“) eingerichtet, die der getmail-Dienst beobachtet.

commits-getmail-retriever-configuration (Vorgabe: #f)
 Wenn es festgelegt ist, bezeichnet dies das **getmail-retriever-configuration**-Objekt, mit dem getmail eingerichtet wird, um E-Mails von der „guix-commits“-Mailing-Liste zu beziehen.

extra-options (Vorgabe: '())
 Zusätzliche Befehlszeilenoptionen für **guix-data-service**.

extra-process-jobs-options (Vorgabe: '())
 Zusätzliche Befehlszeilenoptionen für **guix-data-service-process-jobs**.

git-repositories (default: #f)
 List of git-repository information to insert into the database.

build-servers (default: #f)
 List of build-server information to insert into the database.

Guix-Home-Dienst

Der Guix-Home-Dienst ermöglicht es, von Guix System aus die Persönlichen Umgebungen eines oder mehrerer Benutzer aufzuspielen (siehe Kapitel 13 [Persönliche Konfiguration], Seite 810, für mehr zu Guix Home). Auf diese Weise werden die Deklarationen der Persönlichen Umgebung der angegebenen Benutzerkonten in die Systemkonfiguration eingebettet und im Einklang mit dieser zur selben Zeit ausgerollt, was den Benutzerinnen und Benutzern die Mühe erspart, jeweils selbst **guix home reconfigure** auszulösen.

guix home can operate on the home environment configured for current user via this service, but its effect won't last beyond the next system activation. This can be used for quick testing and may avoid the need of keeping a separate home configuration.

guix-home-service-type [Variable]
 Diensttyp für den Guix-Home-Dienst. Sein Wert muss eine Liste von Listen aus jeweils dem Benutzerkonto und der zugehörigen Persönlichen Umgebung sein. In jedem solchen Paar wird das Benutzerkonto als Zeichenkette angegeben, die den Schlüssel angibt, für welchen Benutzer die Umgebung aufgespielt wird, und der Wert ist die Konfiguration der Persönlichen Umgebung.

```
(use-modules (gnu services guix))
```

```
(define my-home
  (home-environment
   ...))
```

```
(operating-system
```

```
(services (append (list (service guix-home-service-type
                           `(("alice" ,my-home))))
                  %base-services)))
```

Dieser Dienst kann durch andere Dienste mit weiteren Persönlichen Umgebungen erweitert werden, wie in diesem Beispiel:

```
(simple-service 'my-extra-home guix-home-service-type
                 `(("bob" ,my-extra-home)))
```

Nar Herder

Der Nar Herder (<https://git.cabanes.net/guix/nar-herder/about/>) ist ein Werkzeug zum Umgang mit einer Menge von Nars.

nar-herder-type [Variable]

Ein Diensttyp für den Guix-Datendienst. Sein Wert muss ein **nar-herder-configuration**-Objekt sein. Der Dienst kann optional den getmail-Dienst erweitern und die guix-commits-Mailing-Liste benutzen, um bei Änderungen am Guix-Git-Repository auf dem Laufenden zu bleiben.

nar-herder-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des Guix-Datendienstes repräsentiert.

package (Vorgabe: **nar-herder**)

Das zu verwendende Nar-Herder-Paket.

user (Vorgabe: "nar-herder")

Das Systembenutzerkonto, mit dem der Dienst ausgeführt wird.

group (Vorgabe: "nar-herder")

Die Systembenutzergruppe, mit der der Dienst ausgeführt wird.

port (Vorgabe: 8734)

Der Port, an den der Server gebunden wird.

host (Vorgabe: "127.0.0.1")

Rechnername oder Netzwerkschnittstelle, an die der Server gebunden wird.

control-port (default: 8734)

The port to bind the control server to.

control-host (default: "127.0.0.1")

The host to bind the control server to.

mirror (Vorgabe: #f)

Optional die URL der anderen Nar-Herder-Instanz, wenn diese gespiegelt werden soll. Das bedeutet, die hiesige Nar-Herder-Instanz wird die Datenbank von dort herunterladen und auf dem aktuellen Stand halten.

database (Vorgabe: "/var/lib/nar-herder/nar_herder.db")

Wo die Datenbank gespeichert wird. Wenn die hiesige Nar-Herder-Instanz eine von anderswo spiegelt, wird die Datenbank von dort heruntergeladen, wenn noch keine existiert. Wenn keine andere Nar-Herder-Instanz gespiegelt wird, wird eine leere Datenbank angelegt.

database-dump (Vorgabe: "/var/lib/nar-herder/nar_herder_dump.db")

Der Ort für das Datenbank-Dump. Es wird erzeugt und regelmäßig aktualisiert, indem eine Kopie der Datenbank gemacht wird. Es handelt sich um die Version der Datenbank, die zum Herunterladen angeboten wird.

storage (Vorgabe: #f)

Optional der Ort, wo Nars gespeichert werden.

storage-limit (Vorgabe: "none")

Wie viele Bytes die am Speicherort hinterlegten Nars höchstens einnehmen. Wenn „none“ angegeben wird, gibt es keine Begrenzung.

Wenn am Speicherort mehr hinterlegt ist als hier angegeben ist, werden Nars gemäß **storage-nar-removal-criteria** gelöscht.

storage-nar-removal-criteria (Vorgabe: '())

Nach welchen Kriterien Nars aus dem Speicherort gelöscht werden. Sie werden in Verbindung mit **storage-limit** angewandt.

Wenn die Größe am Speicherort **storage-limit** überschreitet, werden Nars gemäß der hier angegebenen Löschkriterien überprüft und, wenn irgendein Kriterium erfüllt wird, gelöscht. Das geht so weiter, bis die vom Speicherort eingenommene Größe unterhalb von **storage-limit** liegt.

Jedes Kriterium wird in Form einer Zeichenkette, dann einem Gleichheitszeichen, dann noch einer Zeichenkette festgelegt. Derzeit wird nur ein Kriterium unterstützt, nämlich ob ein Nar schon auf einer anderen Nar-Herder-Instanz vorliegt.

ttl (Vorgabe: #f)

Cache-Control-HTTP-Kopfzeilen erzeugen, die eine Time-to-live (TTL) von **ttl** signalisieren. Für **ttl** muss eine Dauer (mit dem Anfangsbuchstaben der Maßeinheit der Dauer im Englischen) angegeben werden: **5d** bedeutet 5 Tage, **1m** bedeutet 1 Monat und so weiter.

Das ermöglicht es Guix, Substitutinformationen **ttl** lang zwischenzuspeichern.

new-ttl (Vorgabe: #f)

If specified, this will override the **ttl** setting when used for the **Cache-Control** headers, but this value will be used when scheduling the removal of nars.

Use this setting when the TTL is being reduced to avoid removing nars while clients still have cached narinfos.

negative-ttl (Vorgabe: #f)

Eben solche **Cache-Control**-HTTP-Kopfzeilen für erfolglose (negative) Suchen erzeugen, um eine Time-to-live (TTL) zu signalisieren, wenn Store-Objekte fehlen und mit dem HTTP-Status-Code 404 geantwortet wird. Nach Vorgabe wird für negative Antworten *keine* TTL signalisiert.

log-level (Vorgabe: 'DEBUG)

Die Protokollstufe, etwa 'INFO, um *nicht* einzelne Anfragen zu protokollieren.

cached-compressions (Vorgabe: '())

Aktiviert das Befüllen eines Zwischenspeichers für Nars mit anderen Kompressionsmethoden als bei den gespeicherten Nars. Geben Sie dazu eine Liste von `nar-herder-cached-compression-configuration`-Verbundsobjekten an.

min-uses (Vorgabe: 3)

Wenn cached-compressions aktiviert sind, werden Nars zwischengespeichert, sobald die hier genannte Anzahl von Anfragen nach dem Nar eingegangen ist.

workers (Vorgabe: 2)

Wie viele zwischengespeicherte Nars auf einmal erzeugt werden.

nar-source (Vorgabe: #f)

Woher Nars bezogen werden, um zwischengespeicherte komprimierte Nars zu berechnen. Für den Vorgabewert wird der Speicherort benutzt.

extra-environment-variables (Vorgabe: '())

Zusätzliche Umgebungsvariable, die mit dem Shepherd-Dienst festgelegt werden.

nar-herder-cached-compression-configuration [Datentyp]

Der Datentyp repräsentiert die Konfiguration für zwischengespeicherte komprimierte Nars.

type Welche Kompressionsmethode benutzt wird, z.B. 'zstd.**workers** (Vorgabe: #f)

Das zu benutzende Kompressionsniveau.

directory (Vorgabe: #f)

An welchem Ort zwischengespeicherte Nars abgelegt werden. Wenn nichts angegeben wird, dann werden sie in `/var/cache/nar-herder/nar/type` gespeichert.

directory-max-size (Vorgabe: #f)

Die Maximalgröße in Bytes für dieses Verzeichnis.

unused-removal-duration (Vorgabe: #f)

If a cached nar isn't used for `unused-removal-duration`, it will be scheduled for removal.

`unused-removal-duration` muss eine Dauer angeben: `5d` bedeutet 5 Tage, `1m` bedeutet 1 Monat und so weiter.

ttl (Vorgabe: #f)

If specified this overrides the `ttl` used for narinfos when this cached compression is available.

new-ttl (Vorgabe: #f)

As with the `new-ttl` option for `nar-herder-configuration`, this value will override the `ttl` when used for narinfo requests.

11.10.36 Linux-Dienste

VFS Mapping Service

The VFS (Virtual File System) Mapping service allows you to bind a file name under a different name in the global namespace. For example, this is used by the Shared Cache Service (siehe Abschnitt 11.10.35 [Guix-Dienste], Seite 701) to bind the ‘root’ user’s cache over another user’s cache. Another use case may be to expose game data from the store over your home directory, and apply modifications there.

The service has three *policies* to choose from with respect to access rights on the bound over path:

- 'bind Use a bind mount; the ownership and file permissions of the destination are the same as the source.
- 'translate Use bindfs to make the destination appear as owned by the target user and group. Writes will be propagated back to the source as if made by the original owner.
- 'overlay Use an overlay to make the destination appear as owned by the target user and group. Writes will not appear in the source, but will be stored in a target-user-owned ‘-overlay’ suffixed directory near the destination.

Here is an example configuration that exposes the default data directory of `tuxpaint` under the home directory of `alice`. Any modification made by Alice to the brushes or stamps will not propagate back to the store (which is read-only anyway).

```
(operating-system
  ;;
  (services
    (cons*
      (service vfs-mapping-service-type
        (vfs-mapping-configuration
          (bindings (list (vfs-mapping
            (source #~(string-append #$tuxpaint
              "/share/tuxpaint"))
            (destination "/home/alice/.tuxpaint")
            (user "alice")
            (policy 'overlay)
            (name "alice-tuxpaint-overlay"))))))
        %desktop-services)))

```

The service can also be extended by providing a list of `vfs-mapping`, allowing for easier splitting of configuration.

```
(operating-system
  ;;
  (services
    (cons*
      (simple-service 'bob-too-wants-to-hack-on-tuxpaint
        vfs-mapping-service-type
        (list (vfs-mapping
          (source #~(string-append #$tuxpaint "/share/tuxpaint"))

```

```

        (destination "/home/bob/.tuxpaint")
        (user      "bob")
        (policy    'overlay)
        (name      "bob-tuxpaint-overlay"))))

%desktop-services)))

```

The `source` file name must exist for the service to start. The `destination` directory will be created if it does not exist.

vfs-mapping-service-type [Variable]

Service type for binding a directory in multiple places on the file system.

The access rights are either the same in source and destination ('`bind`), or writes are translated back to the source as if made by the source's owner ('`translate`), or kept in an overlay directory near the destination ('`overlay`). The service's value must be a `vfs-mapping-configuration` object.

vfs-mapping-configuration [Data Type]

Data type representing the configuration of the `vfs-mapping` service.

`bindfs` (default: #~(string-append #\$bindfs "/bin/bindfs"))
The `bindfs` command to use for mounting.

`fusermount` (default: #~(string-append #\$fuse-2 "/bin/fusermount"))
The `fusermount` command to use.

`umount` (default: #~(string-append #\$util-linux+udev "/bin/umount"))
The `umount` command to use.

`bindings` (default: '())
A list of `vfs-mapping` records.

vfs-mapping [Data Type]

Data type representing the configuration for a single shared directory.

`source` The source file name to be shared.

`destination`

The destination at which the contents of `source` will be exposed.

`policy` (default: '`translate`)

Either '`bind` (same ownership and access rights for `source` and `destination`), '`translate` (read-write, with writes translated as if made by `source`'s owner), or '`overlay` (read-only with user-owned writable overlay).

`user` (default: '#f)

The user that will own the `destination` directory, and appear to own its content. It must be kept at its default #f value when using the '`bind` policy.

`group` (default: "users")

The group that will own the `destination` directory, and appear to own its content.

name (default: "<src>-[<policy>]-><dst>")
 The name of the shepherd service to mount and unmount the binding.

requirement (default: '(file-systems user-homes)')
 The list of services that Shepherd ought to provision before trying to mount.

Early-OOM-Dienst

Early OOM (<https://github.com/rfjakob/earlyoom>), auch bekannt als Earlyoom, ist ein minimalistischer Out-Of-Memory-Daemon (OOM), um auf Anwendungsebene („User Space“) Programme erzwungen zu beenden, wenn einem der freie Arbeitsspeicher ausgeht (ein „OOM-Killer“). Er stellt eine Alternative zum im Kernel eingebauten OOM-Killer dar, mit der das System in einem solchen Fall besser weiterhin auf Benutzereingaben reagieren kann und die konfigurierbarer ist.

earlyoom-service-type [Variable]
 Der Diensttyp, um earlyoom, den Early-OOM-Daemon, auszuführen. Als Wert muss ein **earlyoom-configuration**-Objekt angegeben werden, wie unten beschrieben. So kann der Dienst mit seiner Vorgabekonfiguration instanziert werden:

(service earlyoom-service-type)

earlyoom-configuration [Datentyp]
 Dies ist das Verbundsobjekt mit der Konfiguration des **earlyoom-service-type**.

earlyoom (Vorgabe: *earlyoom*)
 Das Earlyoom-Paket, das benutzt werden soll.

minimum-available-memory (Vorgabe: 10)
 Der Schwellwert, wie viel Arbeitsspeicher mindestens *verfügbar* bleiben muss, in Prozent.

minimum-free-swap (Vorgabe: 10)
 Der Schwellwert, wie viel Swap-Speicher mindestens frei bleiben muss, in Prozent.

prefer-regexp (Vorgabe: #f)
 Ein regulärer Ausdruck (als eine Zeichenkette), der auf die Namen jener Prozesse passt, die als Erste erzwungen beendet werden sollen.

avoid-regexp (Vorgabe: #f)
 Ein regulärer Ausdruck (als eine Zeichenkette), der auf die Namen jener Prozesse passt, die *nicht* erzwungen beendet werden sollen.<

memory-report-interval (Vorgabe: 0)
 Das Intervall in Sekunden, in dem ein Bericht über den Speicher ausgegeben werden soll. Nach Vorgabe ist es deaktiviert.

ignore-positive-oom-score-adj? (Vorgabe: #f)
 Ein boolescher Wert, der angibt, ob die in `/proc/*/oom_score_adj` festgelegten Anpassungen nach oben ignoriert werden sollen.

show-debug-messages? (Vorgabe: #f)

Ein boolescher Ausdruck, der angibt, ob Nachrichten zur Fehlersuche ausgegeben werden sollen. Die Protokolle werden unter `/var/log/earlyoom.log` gespeichert.

send-notification-command (Vorgabe: #f)

Hiermit kann ein eigener Befehl eingestellt werden, um Benachrichtigungen zu senden.

fstrim-Dienst

Mit dem Befehl `fstrim` können Sie unbenutzte Blöcke über einen TRIM-Steuerbefehl auf einem eingebundenen Dateisystem freigeben.

Warnung: Wenn Sie `fstrim` zu häufig ausführen oder gar mit `mount -o discard` einbinden, kann das die Lebensdauer von qualitativ schlechten SSD-Geräten beeinträchtigen. Auf den meisten Desktop- und Server-Systemen genügt es, TRIM-Befehle wöchentlich vorzunehmen. Beachten Sie, dass manche Geräte TRIM-Befehle *nicht* in eine Warteschlangenverarbeitung einreihen können, sondern jeder TRIM-Befehl gleichzeitige Zugriffe auf die Platte ausbremst.

fstrim-service-type [Variable]

Diensttyp, um regelmäßig `fstrim` auszuführen. Als Wert muss ein `<fstrim-configuration>`-Objekt angegeben werden. So kann der Dienst mit seiner Vorgabekonfiguration instanziert werden:

```
(service fstrim-service-type)
```

fstrim-configuration [Datentyp]

Verfügbare `fstrim-configuration`-Felder sind:

package (Vorgabe: util-linux) (Typ: dateiartig)

Das Paket mit dem Befehl `fstrim`.

schedule (default: "0 0 * * 0") (type: Shepherd calendar event)

Schedule for launching `fstrim`, expressed as a string in traditional cron syntax or as a gexp evaluating to a Shepherd calendar event (siehe Abschnitt “Timers” in *The GNU Shepherd Manual*). By default this is set to run weekly on Sunday at 00:00.

listed-in (Vorgabe: '(/etc/fstab" "/proc/self/mountinfo")) (Typ:

Vielleicht-Liste-von-Zeichenketten)

Liste von Dateien im Format von fstab oder mountinfo. Alle fehlenden oder leeren Dateien werden ohne Fehlermeldung ignoriert. Die Abarbeitung der Liste *bricht ab*, sobald eine der Dateien *nicht* leer ist. Dateisysteme mit der Einbinde-Option („mount option“) `X-fstrim.notrim` in fstab werden übersprungen.

verbose? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Mit ausführlichen Meldungen ausführen.

quiet-unsupported? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Keine Fehlermeldungen bringen, wenn die TRIM-Operation (ioctl) *nicht* unterstützt wird.

extra-arguments (Typ: Vielleicht-Liste-von-Zeichenketten)

Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die an **fstrim** angehängt werden.
Führen Sie **man fstrim** aus, um weitere Informationen zu erhalten.

Kernelmodul-Ladedienst

Mit dem Kernelmodul-Ladedienst („Kernel Module Loader Service“) können Sie veranlassen, dass hinzuladbare Kernelmodule beim Systemstart geladen werden. Das bietet sich besonders für Module an, die nicht automatisch geladen werden („Autoload“), sondern manuell geladen werden müssen, wie es z.B. bei ddcci der Fall ist.

kernel-module-loader-service-type [Variable]

Der Diensttyp, um hinzuladbare Kernelmodule beim Systemstart über **modprobe** zu laden. Als Wert muss eine Liste von Zeichenketten angegeben werden, die den Modulnamen entsprechen. Um zum Beispiel die durch **ddcci-driver-linux** zur Verfügung gestellten Treiber zu laden und dabei durch Übergabe bestimmter Parameter den Modus zur Fehlersuche zu aktivieren, können Sie Folgendes benutzen:

```
(use-modules (gnu) (gnu services))
(use-package-modules linux)
(use-service-modules linux)

(define ddcci-config
  (plain-file "ddcci.conf"
    "options ddcci dyndbg delay=120"))

(operating-system
  ...
  (services (cons* (service kernel-module-loader-service-type
    '("ddcci" "ddcci_backlight"))
    (simple-service 'ddcci-config etc-service-type
      (list `("modprobe.d/ddcci.conf"
        ,ddcci-config)))
    %base-services))
  (kernel-loadable-modules (list ddcci-driver-linux)))
```

Cachefilesd-Dienst

Der Cachefilesd-Dienst startet einen Daemon, mit dem Daten aus einem Netzwerkdateisystem lokal zwischengespeichert werden. Insbesondere bei über NFS und AFS freigegebenen Dateisystemen wird so die Latenz verringert, wenn wiederholt Lesezugriffe auf dieselbe Datei erfolgen.

Den Daemon können Sie wie folgt konfigurieren:

```
(service cachefilesd-service-type
  (cachefilesd-configuration
    (cache-directory "/var/cache/fscache")))
```

cachefilesd-service-type	[Variable]
Dies ist der Diensttyp zum Starten von <code>cachefilesd</code> . Der Wert dieses Dienstes muss ein <code>cachefilesd-configuration</code> -Objekt sein, für das mindestens das <code>cache-directory</code> -Feld angegeben werden muss.	
cachefilesd-configuration	[Datentyp]
Verfügbare Felder einer <code>cachefilesd-configuration</code> sind:	
cachefilesd (Vorgabe: <code>cachefilesd</code>) (Typ: dateiartig)	
Das <code>cachefilesd</code> -Paket, das benutzt werden soll.	
debug-output? (Vorgabe: <code>#f</code>) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	
Informationen zur Fehlersuche auf <code>stderr</code> ausgeben.	
use-syslog? (Vorgabe: <code>#t</code>) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	
Ob Protokolle an die Syslog-Einrichtung statt an <code>stdout</code> gehen sollen.	
scan? (Vorgabe: <code>#t</code>) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	
Scan for cacheable objects.	
cache-directory (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)	
Der Ort für das Verzeichnis, um den Zwischenspeicher aufzubewahren.	
cache-name (Vorgabe: "CacheFiles") (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)	
Name des Zwischenspeichers (etwas eindeutiges).	
security-context (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)	
Der SELinux-Sicherheitskontext.	
pause-culling-for-block-percentage (Vorgabe: 7) (Typ: Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)	
Nicht weiter bereinigen, wenn dieser Prozentsatz verfügbarer Blöcke überschritten wird.	
pause-culling-for-file-percentage (Vorgabe: 7) (Typ: Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)	
Nicht weiter bereinigen, wenn dieser Prozentsatz verfügbarer Dateien überschritten wird.	
resume-culling-for-block-percentage (Vorgabe: 5) (Typ: Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)	
Anfangen zu bereinigen, wenn dieser Prozentsatz verfügbarer Blöcke unterschritten wird.	
resume-culling-for-file-percentage (Vorgabe: 5) (Typ: Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)	
Anfangen zu bereinigen, wenn dieser Prozentsatz verfügbarer Dateien unterschritten wird.	
pause-caching-for-block-percentage (Vorgabe: 1) (Typ: Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)	
Nicht weiter reservieren, wenn dieser Prozentsatz verfügbarer Blöcke unterschritten wird.	

- pause-caching-for-file-percentage** (Vorgabe: 1) (Typ: Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)
 Nicht weiter reservieren, wenn dieser Prozentsatz verfügbarer Dateien unterschritten wird.
- log2-table-size** (Vorgabe: 12) (Typ: Vielleicht-Nichtnegative-ganze-Zahl)
 Die Größe der Tabellen mit bereinigbaren Objekten als Logarithmus zur Basis 2.
- cull?** (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Durch Bereinigen für freien Platz sorgen (erhöht die Systemauslastung).
- trace-function-entry-in-kernel-module?** (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Das Betreten von Funktionen im Kernel-Modul verfolgen (zur Fehlersuche).
- trace-function-exit-in-kernel-module?** (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Das Verlassen von Funktionen im Kernel-Modul verfolgen (zur Fehlersuche).
- trace-internal-checkpoints-in-kernel-module?** (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
 Das Erreichen interner Checkpoints im Kernel-Modul verfolgen (zur Fehlersuche).

Rasdaemon-Dienst

Mit dem Rasdaemon-Dienst steht Ihnen ein Daemon zur Verfügung, mit dem Trace-Ereignisse des Linux-Kernels bezüglich der Zuverlässigkeit (Reliability), Verfügbarkeit (Availability) und Wartbarkeit (Serviceability) der Plattform beobachtet werden. Sie werden in syslogd protokolliert.

Reliability, Availability, Serviceability ist ein Konzept auf Servern, um deren Robustheit zu messen.

Reliability (Zuverlässigkeit) ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein System korrekte Ausgaben liefert:

- Im Allgemeinen wird sie durch die Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (Mean Time Between Failures, MTBF) beziffert.
- Sie wird besser, wenn Hardware-Fehler vermieden, erkannt oder repariert werden können.

Availability (Verfügbarkeit) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System zu einem bestimmten Zeitpunkt betriebsbereit ist:

- Im Allgemeinen wird sie als Anteil der Ausfallzeit an der Gesamtzeit gemessen.
- Oft kommen hier Mechanismen zum Einsatz, um Hardware-Fehler im laufenden Betrieb zu erkennen und zu beheben.

Serviceability (Wartbarkeit) bezeichnet, wie einfach und schnell ein System repariert und gepflegt werden kann:

- Im Allgemeinen wird sie durch den Mittleren Abstand zwischen Reparaturen (Mean Time Between Repair, MTBR) gemessen.

Zu den beobachtbaren Messwerten gehören für gewöhnlich:

- Prozessor – Fehler erkennen bei der Befehlsausführung (Instruction Execution) und an den Prozessor-Caches (L1/L2/L3),
- Arbeitsspeicher – Fehlerbehebungslogik wie ECC einbauen, um Fehler zu erkennen und zu beheben,
- Ein-/Ausgabe – CRC-Prüfsummen für übertragene Daten einbauen,
- Massenspeicher – RAID, Journaling in Dateisystemen, Prüfsummen, Selbstüberwachung, Technologien zur Analyse und Berichterstattung (SMART).

Durch das Beobachten, wie oft Fehler erkannt werden, kann bestimmt werden, ob die Wahrscheinlichkeit von Hardware-Fehlern zunimmt, und in diesem Fall kann ein vorsorglicher Austausch der schwächeren Komponente vorgenommen werden, solange die Fehler leicht zu beheben sind.

Genaue Informationen über die Arten der gesammelten Fehlerereignisse und was sie bedeuten finden Sie in der Anleitung für Kernel-Administratoren unter <https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/ras.html>.

rasdaemon-service-type [Variable]

Diensttyp für den rasdaemon-Dienst. Als Wert nimmt er ein rasdaemon-configuration-Objekt. Sie instanzieren ihn so:

```
(service rasdaemon-service-type)
```

Dadurch wird die Vorgabekonfiguration geladen, mit der alle Ereignisse beobachtet und mit syslogd protokolliert werden.

rasdaemon-configuration [Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration von rasdaemon.

record? (Vorgabe: #f)

Ein Boolescher Ausdruck, der anzeigt, ob die Ereignisse in eine SQLite-Datenbank geschrieben werden. Dadurch wird ein strukturierter Zugang zu den Informationen aus der Protokolldatei ermöglicht. Der Ort für die Datenbank ist fest eingeplant als /var/lib/rasdaemon/ras-mc_event.db.

Dienst für Zram-Geräte

Der Dienst für Zram-Geräte macht ein komprimiertes Swap-Gerät im Arbeitsspeicher verfügbar. Mehr Informationen finden Sie in der Linux-Kernel-Dokumentation über Zram-Geräte (<https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/blockdev/zram.html>).

zram-device-service-type [Variable]

Dieser Dienst erzeugt das Zram-Blockgerät, formatiert es als Swap-Speicher und aktiviert es als ein Swap-Gerät. Der Wert des Dienstes ist ein zram-device-configuration-Verbundobjekt.

zram-device-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des zram-device-Dienstes.

size (Vorgabe: "1G")

Wie viel Speicher Sie für das Zram-Gerät verfügbar machen möchten. Angegeben werden kann eine Zeichenkette oder eine Zahl mit der Anzahl Bytes oder mit einem Suffix, z.B. "512M" oder 1024000.

compression-algorithm (Vorgabe: 'lzo)

Welchen Kompressionsalgorithmus Sie verwenden möchten. Alle Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich hier nicht aufzählen, aber der Linux-Libre-Kernel von Guix unterstützt unter anderem die häufig benutzten 'lzo, 'lz4 und 'zstd.

memory-limit (Vorgabe: 0)

Wie viel Arbeitsspeicher dem Zram-Gerät höchstens zur Verfügung steht. Wenn es auf 0 steht, entfällt die Beschränkung. Obwohl im Allgemeinen von einem Kompressionsverhältnis von 2:1 ausgegangen wird, kann es passieren, dass *nicht* komprimierbare Daten den Swap-Speicher füllen. Mit diesem Feld kann das begrenzt werden. Es nimmt eine Zeichenkette oder eine Anzahl Bytes; ein Suffix kann angegeben werden, z.B. "2G".

priority (Vorgabe: #f)

Welche Priorität dem Swap-Gerät gegeben wird, das aus dem Zram-Gerät entsteht. Siehe Abschnitt 11.6 [Swap-Speicher], Seite 298, für eine Beschreibung der Swap-Prioritäten. Es kann wichtig sein, für das Zram-Gerät eine bestimmte Priorität zuzuweisen, sonst bleibt es am Ende aus den dort beschriebenen Gründen praktisch ungenutzt.

11.10.37 Hurd-Dienste

hurd-console-service-type [Variable]

Diensttyp, mit dem der fantastische VGA-Konsolen-Client auf Hurd ausgeführt wird.

Der Wert des Dienstes ist ein **hurd-console-configuration**-Verbundsobjekt.

hurd-console-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des hurd-console-Dienstes.

hurd (Vorgabe: *hurd*)

Das zu verwendende Hurd-Paket.

hurd-getty-service-type [Variable]

Der Diensttyp, um ein TTY über Hurds getty-Programm zu starten.

Der Wert des Dienstes ist ein **hurd-getty-configuration**-Verbundsobjekt.

hurd-getty-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des hurd-getty-Dienstes.

hurd (Vorgabe: *hurd*)

Das zu verwendende Hurd-Paket.

tty Der Name der Konsole, auf der dieses Getty läuft – z.B. "tty1".

baud-rate (Vorgabe: 38400)

Eine ganze Zahl, die die Baud-Rate des TTYS angibt.

11.10.38 Verschiedene Dienste

Fingerabdrucklese-Dienst

Das Modul (`gnu services authentication`) stellt einen DBus-Dienst zur Verfügung, mit dem Fingerabdrücke mit Hilfe eines Fingerabdrucksensors gelesen und identifiziert werden können.

fprintd-service-type [Variable]

Der Diensttyp für `fprintd`, mit dem Fingerabdrücke gelesen werden können.

```
(service fprintd-service-type)
```

Systemsteuerungsdienst

Das Modul (`gnu services sysctl`) stellt einen Dienst zur Verfügung, um Kernelparameter zur Boot-Zeit einzustellen.

sysctl-service-type [Variable]

Der Diensttyp für `sysctl`, das Kernel-Parameter unter `/proc/sys/` anpasst. Um IPv4-Weiterleitung („Forwarding“) zu aktivieren, kann er auf diese Weise instanziert werden:

```
(service sysctl-service-type
  (sysctl-configuration
    (settings '(("net.ipv4.ip_forward" . "1"))))

(modify-services %base-services
  (sysctl-service-type config =>
    (sysctl-configuration
      (settings (append '(("net.ipv4.ip_forward" . "1"))
        %default-sysctl-settings))))))
```

sysctl-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration von `sysctl` repräsentiert.

sysctl (Vorgabe: `(file-append procps "/sbin/sysctl")`)

Die ausführbare Datei für `sysctl`, die benutzt werden soll.

settings (Vorgabe: `%default-sysctl-settings`)

Eine assoziative Liste, die Kernel-Parameter und ihre Werte festlegt.

%default-sysctl-settings [Variable]

Eine assoziative Liste, die die vorgegebenen `sysctl`-Parameter auf Guix System enthält.

PC/SC-Smart-Card-Daemon-Dienst

Das Modul (`gnu services security-token`) stellt den folgenden Dienst zur Verfügung, um `pcscd` auszuführen, den PC/SC-Smart-Card-Daemon. `pcscd` ist das Daemonprogramm für die Rahmensysteme `pcsc-lite` und `MuscleCard`. Es handelt sich um einen Ressourcenverwaltungsdienst, der die Kommunikation mit Smart-Card-Lesegeräten, Smart Cards und kryptographischen Tokens steuert, die mit dem System verbunden sind.

pcscd-service-type [Variable]

Diensttyp für den `pcscd`-Dienst. Als Wert muss ein `pcscd-configuration`-Objekt angegeben werden. Um `pcscd` mit seiner Vorgabekonfiguration auszuführen, instanzieren Sie ihn als:

```
(service pcscd-service-type)
```

pcscd-configuration [Datentyp]

Repräsentiert die Konfiguration von `pcscd`.

pcsc-lite (Vorgabe: `pcsc-lite`)

Das „`pcsc-lite`“-Paket, das `pcscd` zur Verfügung stellt.

usb-drivers (Vorgabe: `(list ccid)`)

Die Liste der Pakete, die USB-Treiber für `pcscd` zur Verfügung stellen. Es wird erwartet, dass sich Treiber unter `pcsc/drivers` innerhalb des Store-Verzeichnisses des Pakets befinden.

LIRC-Dienst

Das Modul (`gnu services lirc`) stellt den folgenden Dienst zur Verfügung.

lirc-service-type [Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der LIRC (<http://www.lirc.org>) ausführt, einen Dienst zum Dekodieren von Infrarot-Signalen aus Fernbedienungen.

Der Wert dieses Dienstes ist ein `<lirc-configuration>`-Objekt.

lirc-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von `lircd` repräsentiert.

lirc (Vorgabe: `lirc`) (Typ: dateiartig)

Paketobjekt von `lirc`.

device (Vorgabe: `#f`) (Typ: Zeichenkette)

driver (Vorgabe: `#f`) (Typ: Zeichenkette)

config-file (Vorgabe: `#f`) (Typ: Zeichenkette-oder-dateiartig)

BESCHREIBUNG FEHLT NOCH. Siehe das `lircd`-Handbuch für Details.

extra-options (Vorgabe: `'()`) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die an `lircd` übergeben werden.

SPICE-Dienst

Das Modul (`gnu services spice`) stellt den folgenden Dienst bereit.

spice-vdagent-service-type [Variable]

Diensttyp für einen Dienst, der VDAGENT (<https://www.spice-space.org>) ausführt, einen Daemon, um die Zwischenablage mit einer virtuellen Maschine zu teilen und die Auflösung des Anzeigegeräts des Gastsystems umzustellen, wenn sich die Größe des grafischen Konsolenfensters ändert.

spice-vdagent-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration des `spice-vdagent-service-type` repräsentiert.

spice-vdagent (Vorgabe: `spice-vdagent`) (Typ: dateiartig)
Paketobjekt von VDAGENT.

inputattach-Dienst

Der inputattach-Dienst (<https://linuxwacom.github.io/>) macht es Ihnen möglich, Eingabegeräte wie Wacom-Tablets, Tastbildschirme („Touchscreens“) oder Joysticks mit dem Xorg-Anzeigeserver zu benutzen.

inputattach-service-type [Variable]

Der Diensttyp für den Dienst, der `inputattach` auf einem Gerät ausführt und Ereignisse davon weiterleitet.

inputattach-configuration [Datentyp]

device-type (Vorgabe: "wacom")

Der Typ des Geräts, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
Führen Sie `inputattach --help` aus dem `inputattach`-Paket aus, um eine Liste unterstützter Gerätetypen zu sehen.

device (Vorgabe: "/dev/ttyS0")

Die Gerätedatei, um sich mit dem Gerät zu verbinden.

baud-rate (Vorgabe: #f)

Welche Baudrate für die serielle Verbindung benutzt werden soll. Es sollte eine Zahl oder #f angegeben werden.

log-file (Vorgabe: #f)

Wenn es wahr ist, muss es der Name einer Datei sein, in die Protokollnachrichten geschrieben werden sollen.

Wörterbuchdienst

Das Modul (`gnu services dict`) stellt den folgenden Dienst zur Verfügung:

dicod-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für einen Dienst, der den `dicod`-Daemon ausführt. Dabei handelt es sich um eine Implementierung eines DICT-Servers (siehe das Abschnitt “Dicod” in *Handbuch von GNU Dico*).

Sie können in Ihre `~/.dico`-Datei `open localhost` eintragen, damit `localhost` zum voreingestellten Server des `dico`-Clients wird (siehe das Abschnitt “Initialization File” in *Handbuch von GNU Dico*).

Anmerkung: Dieser Dienst ist auch mit Guix Home erhältlich, wo er einfach mit Ihren Benutzerrechten ausgeführt wird (siehe Abschnitt 13.3.21 [Verschiedene Persönliche Dienste], Seite 864).

dicod-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration von dicod repräsentiert.

dico (Vorgabe: *dico*)

Paketobjekt des GNU-Dico-Wörterbuchservers.

interfaces (Vorgabe: '("localhost"))

Hierfür muss die Liste der IP-Adressen, Ports und möglicherweise auch Socket-Dateinamen angegeben werden, auf die gelauscht werden soll (siehe Abschnitt “Server Settings” in *Handbuch von GNU Dico*).

handlers (Vorgabe: '())

Liste der <dicod-handler>-Objekte, die Handler (Modulinstanzen) bezeichnen.

databases (Vorgabe: (list %dicod-database:gcede))

Liste der <dicod-database>-Objekte, die anzubietende Wörterbücher bezeichnen.

dicod-handler [Datentyp]

Der Datentyp, der einen Wörterbuch-Handler (eine Modulinstanz) repräsentiert.

name Der Name des Handlers (der Modulinstanz).

module (Vorgabe: #*f*)

Der Name des dicod-Moduls (der Instanz) des Handlers. Wenn er #*f* ist, heißt das, das Modul hat denselben Namen wie der Handler (siehe Abschnitt “Modules” in *Handbuch von GNU Dico*).

options Liste der Zeichenketten oder G-Ausdrücke, die die Argumente für den Modul-Handler repräsentieren.

dicod-database [Datentyp]

Datentyp, der eine Wörterbuchdatenbank repräsentiert.

name Der Name der Datenbank, der in DICT-Befehlen benutzt wird.

handler Der Name des dicod-Handlers (der Modulinstanz), die von dieser Datenbank benutzt wird (siehe Abschnitt “Handlers” in *Handbuch von GNU Dico*).

complex? (Vorgabe: #*f*)

Ob die Datenbankkonfiguration komplex ist. In diesem Fall muss für die komplexe Konfiguration auch ein entsprechendes <dicod-handler>-Objekt existieren, ansonsten nicht.

options Liste der Zeichenketten oder G-Ausdrücke, die die Argumente für die Datenbank repräsentiert (siehe Abschnitt “Databases” in *Handbuch von GNU Dico*).

```
%dicod-database:gcide [Variable]
Ein <dicod-database>-Objekt, um das „GNU Collaborative International Dictionary of English“ anzubieten. Dazu wird das gcide-Paket benutzt.

dicod-freedict-database dictionary-name [Procedure]
Returns a record of type dicod-database for purpose of configuring a database for the FreeDict multilingual dictionary named by dictionary-name, a string such as "kur-eng" for the Kurdish-to-English dictionary, into a service of type dicod-service-type.
```

```
%dicod-databases:freedict [Variable]
A relatively large list of records of type dicod-database, made available for users who wish to configure all the FreeDict multilingual dictionaries provided by the freedict-dictionaries package into a service of type dicod-service-type.
```

The following is an example `dicod-service-type` configuration, extending a `dicod` daemon serving databases for the wordnet and gcide dictionaries, as well as a selection of FreeDict multilingual dictionaries.

```
(service dicod-service-type
  (dicod-configuration
    (handlers (list
      (dicod-handler
        (name "wordnet")
        (module "wordnet")
        (options
          (list #~(string-append "wnhome=" #$wordnet))))))
    (databases (cons*
      (dicod-database
        (name "wordnet")
        (complex? #t)
        (handler "wordnet"))
      %dicod-database:gcide
      (map
        dicod-freedict-database
        '("fra-eng" "eng-fra" "eng-spa" "spa-eng"))))))
```

Docker-Dienst

Das Modul (`gnu services docker`) stellt die folgenden Dienste zur Verfügung.

```
containerd-service-type [Variable]
This service type operates containerd containerd (https://containerd.io), a daemon responsible for overseeing the entire container lifecycle on its host system. This includes image handling, storage management, container execution, supervision, low-level storage operations, network connections, and more.
```

```
containerd-configuration [Data Type]
This is the data type representing the configuration of containerd.
```

```
containerd (default: containerd)
The containerd daemon package to use.
```

debug? (Vorgabe: #f)
 Ausgaben zur Fehlersuche an- oder abschalten.

environment-variables (Vorgabe: '())
 Liste Umgebungsvariabler, mit denen `containerd` gestartet wird.
 Hier muss eine Liste von Zeichenketten angegeben werden, die jeweils der Form ‘Schlüssel=Wert’ genügen wie in diesem Beispiel:
 (list "HTTP_PROXY=socks5://127.0.0.1:9150"
 "HTTPS_PROXY=socks5://127.0.0.1:9150")

docker-service-type [Variable]
 Dies ist der Diensttyp des Dienstes, um Docker (<https://www.docker.com>) auszuführen, einen Daemon, der Anwendungsbündel in „Containern“, d.h. isolierten Umgebungen, ausführen kann.
 The `containerd-service-type` service need to be added to a system configuration, otherwise a message about not any service provides `containerd` will be displayed during `guix system reconfigure`.

docker-configuration [Datentyp]
 Dies ist der Datentyp, der die Konfiguration von Docker und Containerd repräsentiert.

docker (Vorgabe: docker)
 Das Docker-Daemon-Paket, was benutzt werden soll.

docker-cli (Vorgabe: docker-cli)
 Das Docker-Client-Paket, was benutzt werden soll.

containerd (Vorgabe: containerd)
 This field is deprecated in favor of `containerd-service-type` service.

proxy (Vorgabe: docker-libnetwork-cmd-proxy)
 Das Paket des mit Benutzerrechten (im „User-Land“) ausgeführten Docker-Netzwerkproxys, das verwendet werden soll.

enable-proxy? (Vorgabe: #t)
 Den mit Benutzerrechten (im „User-Land“) ausgeführten Docker-Netzwerkproxy an- oder abschalten.

debug? (Vorgabe: #f)
 Ausgaben zur Fehlersuche an- oder abschalten.

enable-iptables? (Vorgabe: #t)
 Das Hinzufügen von iptables-Regeln durch Docker an- oder abschalten.

environment-variables (Vorgabe: '())
 Liste Umgebungsvariabler, mit denen `dockerd` gestartet wird.
 Hier muss eine Liste von Zeichenketten angegeben werden, die jeweils der Form ‘Schlüssel=Wert’ genügen wie in diesem Beispiel:
 (list "LANGUAGE=eo:ca:eu"
 "TMPDIR=/tmp/dockerd")

config-file (Typ: Vielleicht-dateiartig)
 Eine JSON-Konfigurationsdatei, die `dockerd` mitgegeben wird.

singularity-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für den Dienst, mit dem Sie Singularity (<https://www.sylabs.io/singularity/>) ausführen können, ein Docker-ähnliches Werkzeug, um Anwendungsbündel (auch bekannt als „Container“) auszuführen. Der Wert für diesen Dienst ist das Singularity-Paket, das benutzt werden soll.

Der Dienst installiert keinen Daemon, sondern er installiert Hilfsprogramme als setuid-root (siehe Abschnitt 11.11 [Privilegierte Programme], Seite 749), damit auch „unprivilegierte“ Nutzer ohne besondere Berechtigungen `singularity run` und ähnliche Befehle ausführen können.

Rootless Podman Service

The (gnu services containers) module provides the following service.

rootless-podman-service-type [Variable]

This is the service type for Podman (<https://podman.io>) is a container management tool.

In addition to providing a drop-in replacement for Docker, Podman offers the ability to run containers in “root-less” mode, meaning that regular users can deploy containers without elevated privileges. It does so mainly by leveraging two Linux kernel features: unprivileged user namespaces, and subordinate user and group IDs (siehe [subordinate-user-group-ids], Seite 735).

The `rootless-podman-service-type` sets up the system to allow unprivileged users to run `podman` commands:

```
(use-service-modules containers dbus desktop networking ...)
(use-modules (gnu system accounts)) ;for 'subid-range'

(operating-system
  ;;
  (users (cons (user-account
                 (name "alice")
                 (comment "Bob's sister")
                 (group "users"))

                ;; Adding the account to the "cgroup" group
                ;; makes it possible to run podman commands.
                (supplementary-groups '("cgroup" "wheel"
                                         "audio" "video")))
  %base-user-accounts))

(services
  (cons* (service dbus-root-service-type)
         (service dhcpcd-service-type)
         (service elogind-service-type)
         (service iptables-service-type)
         (service rootless-podman-service-type
                  (rootless-podman-configuration
                    (subgids
```

```

        (list (subid-range (name "alice")))))
(subuids
  (list (subid-range (name "alice"))))))
%base-services)))

```

The `iptables-service-type` is required for Podman to be able to setup its own networks. Due to the change in user groups and file systems it is recommended to reboot (or at least logout), before trying to run Podman commands.

To test your installation you can run:

```
$ podman run -it --rm docker.io/alpine cat /etc/*release*
NAME="Alpine Linux"
ID=alpine
VERSION_ID=3.20.2
PRETTY_NAME="Alpine Linux v3.20"
HOME_URL="https://alpinelinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/issues"■
```

rootless-podman-configuration [Data Type]
Available `rootless-podman-configuration` fields are:

podman (default: `podman`) (type: package-or-#f)

The Podman package that will be installed in the system profile. Pass `#f` to not install Podman.

group-name (default: "cgroup") (type: string)

The name of the group that will own `/sys/fs/cgroup` resources. Users that want to use rootless Podman have to be in this group.

containers-registries (type: lowerable)

A string or a gexp evaluating to the path of Podman's `containers/registries.conf` configuration file.

containers-storage (type: lowerable)

A string or a gexp evaluating to the path of Podman's `containers/storage.conf` configuration file.

containers-policy (type: lowerable)

A string or a gexp evaluating to the path of Podman's `containers/policy.json` configuration file.

pam-limits (type: list-of-pam-limits-entries)

The PAM limits to be set for rootless Podman.

subgids (default: ()) (type: list-of-subid-ranges)

A list of subid ranges representing the subgids that will be available for each configured user.

subuids (default: ()) (type: list-of-subid-ranges)

A list of subid ranges representing the subuids that will be available for each configured user.

OCI-gestützte Dienste

Should you wish to manage your Open Container Initiative (OCI) containers with the same consistent interface you use for your other Shepherd services, `oci-service-type` is the tool to use: given an OCI container image, it will run it in a Shepherd service. One example where this is useful: it lets you run services that are available as OCI images but not yet packaged for Guix.

`oci-service-type` [Variable]

This is a thin wrapper around Docker's or Podman's CLI that executes OCI images backed processes as Shepherd Services.

```
(simple-service 'oci-provisioning
  oci-service-type
  (oci-extension
    (networks
      (list
        (oci-network-configuration (name "monitoring")))))
  (containers
    (list
      (oci-container-configuration
        (network "monitoring")
        (image
          (oci-image
            (repository "guile")
            (tag "3")
            (value (specifications->manifest '("guile"))))
            (pack-options '#:symlinks ((/bin/guile" -> "bin/guile")
              #:max-layers 2))))
        (entrypoint "/bin/guile")
        (command
          '("-c" "(display \"hello!\n\")"))
      (oci-container-configuration
        (image "prom/prometheus")
        (network "host")
        (ports
          '(("9000" . "9000")
            ("9090" . "9090"))))
      (oci-container-configuration
        (image "grafana/grafana:10.0.1")
        (network "host")
        (volumes
          '("/var/lib/grafana:/var/lib/grafana"))))))))
```

In this example three different Shepherd services are going to be added to the system. Each `oci-container-configuration` record translates to a ‘`docker run`’ or ‘`podman run`’ invocation and its fields directly map to options. You can refer to the Docker (<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run>) or Podman (<https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-run.1>).

`html`) upstream documentation for semantics of each value. If the images are not found, they will be pulled. You can refer to the Docker (<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/pull/>) or Podman (<https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-pull.1.html>) upstream documentation for semantics. The services with (`network "host"`) are going to be attached to the host network and are supposed to behave like native processes with regard to networking.

oci-configuration [Data Type]

Available `oci-configuration` fields are:

runtime (default: '`docker`') (type: symbol)

The OCI runtime to use to run commands. It can be either '`docker`' or '`podman`'.

runtime-cli (type: maybe-package-or-string)

The OCI runtime command line to be installed in the system profile and used to provision OCI resources, it can be either a package or a string representing an absolute file name to the runtime binary entrypoint. When unset it will default to `docker-cli` package for the '`docker`' runtime or to `podman` package for the '`podman`' runtime.

runtime-extra-arguments (default: '()) (type: list)

A list of strings, gexp's or file-like objects that will be placed after each `docker` or `podman` invocation.

user (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

The user name under whose authority OCI commands will be run. This field will override the `user` field of `oci-configuration`.

group (type: maybe-string)

The group name under whose authority OCI commands will be run. When using the '`podman`' OCI runtime, this field will be ignored and the default group of the user configured in the `user` field will be used. This field will override the `group` field of `oci-configuration`.

subuids-range (type: maybe-subid-range)

An optional `subid-range` record allocating subuids for the user from the `user` field. When unset, with the rootless Podman OCI runtime, it defaults to (`subid-range (name "oci-container")`).

subgids-range (type: maybe-subid-range)

An optional `subid-range` record allocating subgids for the user from the `user` field. When unset, with the rootless Podman OCI runtime, it defaults to (`subid-range (name "oci-container")`).

containers (default: '()) (type: list-of-oci-containers)

The list of `oci-container-configuration` records representing the containers to provision. The use of the `oci-extension` record should be preferred for most cases.

networks (default: '()) (type: list-of-oci-networks)

The list of **oci-network-configuration** records representing the containers to provision. The use of the **oci-extension** record should be preferred for most cases.

volumes (default: '()) (type: list-of-oci-volumes)

The list of **oci-volumes-configuration** records representing the containers to provision. The use of the **oci-extension** record should be preferred for most cases.

verbose? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

When true, additional output will be printed, allowing to better follow the flow of execution.

oci-extension

[Data Type]

Available **oci-extension** fields are:

containers (default: '()) (type: list-of-oci-containers)

The list of **oci-container-configuration** records representing the containers to provision.

networks (default: '()) (type: list-of-oci-networks)

The list of **oci-network-configuration** records representing the containers to provision.

volumes (default: '()) (type: list-of-oci-volumes)

The list of **oci-volumes-configuration** records representing the containers to provision.

oci-container-configuration

[Datentyp]

Verfügbare **oci-container-configuration**-Felder sind:

user (Vorgabe: "oci-container") (Typ: Zeichenkette)

Mit den Berechtigungen welches Benutzerkontos die Docker-Befehle ausgeführt werden.

group (Vorgabe: "docker") (Typ: Zeichenkette)

Mit den Berechtigungen welcher Benutzergruppe die Docker-Befehle ausgeführt werden.

command (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Den voreingestellten Befehl (CMD) im Image ändern.

entrypoint (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Den voreingestellten Einsprungpunkt (ENTRYPOINT) im Image ändern.

host-environment (Vorgabe: '()) (Typ: Liste)

Set environment variables in the host environment where 'docker run' or 'podman run' are invoked. This is especially useful to pass secrets from the host to the container without having them on the OCI runtime command line, for example: by setting the **MYSQL_PASSWORD** on the host and by passing --env MYSQL_PASSWORD through the **extra-arguments** field, it is

possible to securely set values in the container environment. This field's value can be a list of pairs or strings, even mixed:

```
(list '("LANGUAGE" . "eo:ca:eu")
      "JAVA_HOME=/opt/java")
```

Pair members can be strings, gexp or file-like objects. Strings are passed directly to `make-forkexec-constructor`.

environment (Vorgabe: '()) (Typ: Liste)

Set environment variables inside the container. This can be a list of pairs or strings, even mixed:

```
(list '("LANGUAGE" . "eo:ca:eu")
      "JAVA_HOME=/opt/java")
```

Pair members can be strings, gexp or file-like objects. Strings are passed directly to the OCI runtime CLI. You can refer to the Docker (<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/#env>) or Podman (<https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-run.1.html#env-e-env>) upstream documentation for semantics.

image (type: string-or-oci-image)

The image used to build the container. It can be a string or an `oci-image` record. Strings are resolved by the OCI runtime, and follow the usual format `myregistry.local:5000/testing/test-image:tag`.

provision (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Der Name des Shepherd-Dienstes, der bereitgestellt wird.

requirement (default: '()) (type: list-of-symbols)

Set additional Shepherd services dependencies to the provisioned Shepherd service.

log-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

When `log-file` is set, it names the file to which the service's standard output and standard error are redirected. `log-file` is created if it does not exist, otherwise it is appended to.

auto-start? (default: #t) (type: boolean)

Whether this service should be started automatically by the Shepherd. If it is `#f`, the service has to be started manually with `herd start`.

respawn? (default: #f) (type: boolean)

Ob der Dienst durch Shepherd neu gestartet werden soll, nachdem er gestoppt wurde, zum Beispiel wenn der ihm zu Grunde liegende Prozess terminiert wird.

shepherd-actions (default: '()) (type: list-of-shepherd-actions)

This is a list of `shepherd-action` records defining actions supported by the service.

network (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Set an OCI network for the spawned container.

ports (Vorgabe: '()) (Typ: Liste)

Welcher Port oder Bereich von Ports im gestarteten Container zugänglich sein sollen. Geben Sie dazu eine Liste von Paaren oder von Zeichenketten an, gerne auch gemischt:

```
(list '("8080" . "80")
      "10443:443")
```

Pair members can be strings, gexp or file-like objects. Strings are passed directly to the OCI runtime CLI. You can refer to the Docker (<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/#publish>) or Podman (<https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-run.1.html#publish-p-ip-hostport-containerport-protocol>) upstream documentation for semantics.

volumes (Vorgabe: '()) (Typ: Liste)

Welche Datenträgerzuordnungen („volume mappings“) im gestarteten Container sein sollen. Geben Sie dazu eine Liste von Paaren oder von Zeichenketten an, gerne auch gemischt:

```
(list '("/root/data/grafana" . "/var/lib/grafana")
      "/gnu/store:/gnu/store")
```

Pair members can be strings, gexp or file-like objects. Strings are passed directly to the OCI runtime CLI. You can refer to the Docker (<https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/run/#volume>) or Podman (<https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-run.1.html#volume-v-source-volume-host-dir-container-dir-options>) upstream documentation for semantics.

container-user (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Set the current user inside the spawned container. You can refer to the Docker (<https://docs.docker.com/engine/reference/run/#user>) or Podman (<https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-run.1.html#user-u-user-group>) upstream documentation for semantics.

workdir (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Set the current working directory for the spawned Shepherd service. You can refer to the Docker (<https://docs.docker.com/engine/reference/run/#workdir>) or Podman (<https://docs.podman.io/en/stable/markdown/podman-run.1.html#workdir-w-dir>) upstream documentation for semantics.

extra-arguments (default: '()) (type: list)

A list of strings, gexp or file-like objects that will be directly passed to the ‘`docker run`’ or ‘`podman run`’ invocation.

oci-network-configuration

[Data Type]

Available `oci-network-configuration` fields are:

name (Typ: Zeichenkette)
The name of the OCI network to provision.

driver (type: maybe-string)
The driver to manage the network.

gateway (type: maybe-string)
IPv4 or IPv6 gateway for the subnet.

internal? (default: #f) (type: boolean)
Restrict external access to the network

ip-range (type: maybe-string)
Allocate container ip from a sub-range in CIDR format.

ipam-driver (type: maybe-string)
IP Address Management Driver.

ipv6? (default: #f) (type: boolean)
Enable IPv6 networking.

subnet (type: maybe-string)
Subnet in CIDR format that represents a network segment.

labels (default: '()) (type: list)
The list of labels that will be used to tag the current volume.

extra-arguments (default: '()) (type: list)
A list of strings, gexprs or file-like objects that will be directly passed to the ‘docker network create’ or ‘podman network create’ invocation.

oci-volume-configuration [Data Type]

Available `oci-volume-configuration` fields are:

name (Typ: Zeichenkette)
The name of the OCI volume to provision.

labels (default: '()) (type: list)
The list of labels that will be used to tag the current volume.

extra-arguments (default: '()) (type: list)
A list of strings, gexprs or file-like objects that will be directly passed to the ‘docker volume create’ or ‘podman volume create’ invocation.

oci-image [Data Type]

Available `oci-image` fields are:

repository (type: string)
A string like `myregistry.local:5000/testing/test-image` that names the OCI image.

tag (default: "latest") (type: string)
A string representing the OCI image tag. Defaults to `latest`.

value (type: oci-lowerable-image)

A `manifest` or `operating-system` record that will be lowered into an OCI compatible tarball. Otherwise this field's value can be a file-like object that evaluates to an OCI compatible tarball.

pack-options (default: '()) (type: list)

An optional set of keyword arguments that will be passed to the `docker-image` procedure from `guix scripts pack`. They can be used to replicate `guix pack` behavior:

```
(oci-image
  (repository "guile")
  (tag "3")
  (value
    (specifications->manifest '("guile")))
  (pack-options '(:symlinks (("/bin/guile" -> "bin/guile"))
                 #:max-layers 2)))
```

If the `value` field is an `operating-system` record, this field's value will be ignored.

system (default: "") (type: string)

Attempt to build for a given system, e.g. "i686-linux"

target (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Attempt to cross-build for a given triple, e.g. "aarch64-linux-gnu"

grafts? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Whether to allow grafting or not in the pack build.

Subordinate User and Group ID Service

Among the virtualization facilities implemented by the Linux kernel is the concept of *subordinate IDs*. Subordinate IDs allow for mapping user and group IDs inside process namespaces to user and group IDs of the host system. Subordinate user ID ranges (subuids) allow users to map virtual user IDs inside containers to the user ID of an unprivileged user of the host system. Subordinate group ID ranges (subgids), instead map virtual group IDs to the group ID of an unprivileged user on the host system. You can access `subuid(5)` and `subgid(5)` Linux man pages for more details.

The (`gnu system shadow`) module exposes the `subids-service-type`, its configuration record `subids-configuration` and its extension record `subids-extension`.

With `subids-service-type`, subuids and subgids ranges can be reserved for users that desire so:

```
(use-modules (gnu system shadow)      ;for 'subids-service-type'
            (gnu system accounts)   ;for 'subid-range'
            ...)

(operating-system
;; ...
(services
 (list
```

```
(simple-service 'alice-bob-subids
  subids-service-type
  (subids-extension
    (subgids
      (list
        (subid-range (name "alice")))))
  (subuids
    (list
      (subid-range (name "alice"))
      (subid-range (name "bob")
        (start 100700)))))))
```

Users (definitely other services), usually, are supposed to extend the service instead of adding subids directly to `subids-configuration`, unless they want to change the default behavior for root. With default settings the `subids-service-type` adds, if it's not already there, a configuration for the root account to both `/etc/subuid` and `/etc/subgid`, possibly starting at the minimum possible subid. Otherwise the root subuids and subgids ranges are fitted wherever possible.

The above configuration will yield the following:

```
# cat /etc/subgid
root:100000:65536
alice:165536:65536
# cat /etc/subuid
root:100000:700
bob:100700:65536
alice:166236:65536
```

`subids-configuration` [Data Type]

With default settings the `subids-service-type` adds, if it's not already there, a configuration for the root account to both `/etc/subuid` and `/etc/subgid`, possibly starting at the minimum possible subid. To disable the default behavior and provide your own definition for the root subid ranges you can set to `#f` the `add-root?` field:

```
(use-modules (gnu system shadow)      ;for 'subids-service-type'
            (gnu system accounts)   ;for 'subid-range'
            ...)

(operating-system
  ;; ...
  (services
    (list
      (service subids-service-type
        (subids-configuration
          (add-root? #f)
          (subgids
            (subid-range (name "root")
              (start 120000)
              (count 100))))
```

```

(subuids
  (subid-range (name "root")
    (start 120000)
    (count 100)))))

(simple-service 'alice-bob-subids
  subids-service-type
  (subids-extension
    (subgids
      (list
        (subid-range (name "alice")))))
  (subuids
    (list
      (subid-range (name "alice"))
      (subid-range (name "bob")
        (start 100700)))))))

```

Available `subids-configuration` fields are:

`add-root?` (default: `#t`) (type: boolean)

Whether to automatically configure subuids and subgids for root.

`subgids` (default: `'()`) (type: list-of-subid-ranges)

The list of `subid-ranges` that will be serialized to `/etc/subgid`. If a range doesn't specify a start it will be fitted based on its number of requested subuids. If a range doesn't specify a count the default size of 65536 will be assumed.

`subuids` (default: `'()`) (type: list-of-subid-ranges)

The list of `subid-ranges` that will be serialized to `/etc/subuid`. If a range doesn't specify a start it will be fitted based on its number of requested subuids. If a range doesn't specify a count the default size of 65536 will be assumed.

`subids-extension`

[Data Type]

Available `subids-extension` fields are:

`subgids` (default: `'()`) (type: list-of-subid-ranges)

The list of `subid-ranges` that will be appended to `subids-configuration-subgids`. Entries with the same name are deduplicated upon merging.

`subuids` (default: `'()`) (type: list-of-subid-ranges)

The list of `subid-ranges` that will be appended to `subids-configuration-subuids`. Entries with the same name are deduplicated upon merging.

`subid-range`

[Data Type]

The `subid-range` record is defined at `(gnu system accounts)`. Available fields are:

`name` (Typ: Zeichenkette)

The name of the user or group that will own this range.

start (default: #f) (type: integer)

The first requested subid. When false the first available subid with enough contiguous subids will be assigned.

count (default: #f) (type: integer)

The number of total allocated subids. When #f the default of 65536 will be assumed .

Audit-Dienst

Das Modul (`gnu services auditd`) stellt den folgenden Dienst zur Verfügung.

auditd-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp des Dienstes, mit dem auditd (<https://people.redhat.com/sgrubb/audit/>) ausgeführt wird, ein Daemon, der sicherheitsrelevante Informationen auf Ihrem System sammelt.

Beispiele für Dinge, über die Informationen gesammelt werden sollen:

1. Dateizugriffe
2. Betriebssystemaufrufe („System Calls“)
3. Aufgerufene Befehle
4. Fehlgeschlagene Anmeldeversuche
5. Filterung durch die Firewall
6. Netzwerkzugriff

`auditctl` aus dem `audit`-Paket kann benutzt werden, um zu überwachende Ereignisse (bis zum nächsten Neustart) hinzuzufügen oder zu entfernen. Um über Ereignisse dauerhaft Informationen sammeln zu lassen, schreiben Sie die Befehlszeilenargumente für `auditctl` in eine Datei namens `audit.rules` im Verzeichnis für Konfigurationen (siehe unten). `aureport` aus dem `audit`-Paket kann benutzt werden, um einen Bericht über alle aufgezeichneten Ereignisse anzuzeigen. Nach Vorgabe speichert der Audit-Daemon Protokolle in die Datei `/var/log/audit.log`.

auditd-configuration

[Datentyp]

Dies ist der Datentyp, der die Konfiguration von auditd repräsentiert.

audit (Vorgabe: `audit`)

Das zu verwendende audit-Paket.

configuration-directory (Vorgabe:

`%default-auditd-configuration-directory`)

Das Verzeichnis mit der Konfigurationsdatei für das audit-Paket. Sie muss den Namen `auditd.conf` tragen und optional kann sie ein paar Audit-Regeln enthalten, die beim Start instanziert werden sollen.

R-Shiny-Dienst

Das Modul (`gnu services science`) stellt den folgenden Dienst bereit.

rshiny-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp eines Dienstes, um eine mit `r-shiny` erzeugte Web-Anwendung („Webapp“) auszuführen. Dieser Dienst legt die Umgebungsvariable `R_LIBS_USER` fest und führt das eingestellte Skript aus, um `runApp` aufzurufen.

rshiny-configuration [Datentyp]

Dies ist der Datentyp, der die Konfiguration von rshiny repräsentiert.

package (Vorgabe: `r-shiny`)

Das zu benutzende Paket.

binary (Vorgabe: "rshiny")

Der Name der Binärdatei oder des Shell-Skripts, das sich in `Paket/bin/` befindet und beim Starten des Dienstes ausgeführt werden soll.

Die übliche Art, diese Datei erzeugen zu lassen, ist folgende:

```
...
(let* ((out      (assoc-ref %outputs "out"))
       (targetdir (string-append out "/share/" ,name)))
  (app      (string-append out "/bin/" ,name))
  (Rbin     (search-input-file %build-inputs "/bin/Rscript"))
  ;; ...
  (mkdir-p (string-append out "/bin"))
  (call-with-output-file app
    (lambda (port)
      (format port
              "#!~a
library(shiny)
setwd(~a\")
runApp(launch.browser=0, port=4202)~%\n"
          Rbin targetdir))))
```

Nix-Dienst

Das Modul (`gnu services nix`) stellt den folgenden Dienst zur Verfügung:

nix-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für den Dienst, der den Erstellungs-Daemon der Nix-Paketverwaltung (<https://nixos.org/nix/>) ausführt. Hier ist ein Beispiel, wie man ihn benutzt:

```
(use-modules (gnu))
(use-service-modules nix)
(use-package-modules package-management)

(operating-system
  ;; ...
  (packages (append (list nix)
                    %base-packages))

  (services (append (list (service nix-service-type))
                    %base-services)))
```

Nach `guix system reconfigure` können Sie Nix für Ihr Benutzerkonto konfigurieren:

- Fügen Sie einen Nix-Kanal ein und aktualisieren Sie ihn. Siehe Nix channels (https://wiki.nixos.org/wiki/Nix_channels) für eine Übersicht, welche

Kanäle es gibt. Wenn Sie den Nix-Kanal „unstable“ nutzen möchten, führen Sie dazu das aus:

```
$ nix-channel --add https://nixos.org/channels/nixpkgs-unstable
$ nix-channel --update
```

- Erstellen Sie das Verzeichnis mit Ihrem Nix-Profil:

```
$ sudo mkdir -p /nix/var/nix/profiles/per-user/$USER
$ sudo chown $USER:root /nix/var/nix/profiles/per-user/$USER
```

- Erzeugen Sie eine symbolische Verknüpfung zu Ihrem Profil und aktivieren Sie das Nix-Profil:

```
$ ln -s "/nix/var/nix/profiles/per-user/$USER/profile" ~/.nix-profile
$ source /run/current-system/profile/etc/profile.d/nix.sh
```

nix-configuration

[Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration des Nix-Daemons.

nix (Vorgabe: **nix**)

Das zu verwendende Nix-Paket.

sandbox (Vorgabe: **#t**)

Gibt an, ob Erstellungen nach Voreinstellung in einer isolierten Umgebung („Sandbox“) durchgeführt werden sollen.

build-directory (Vorgabe: **"/tmp"**)

In welchem Verzeichnis die Verzeichnisbäume zu Erstellungen untergebracht werden. Dies zu ändern, ist dann sinnvoll, wenn zum Beispiel der vorgegebene Ort *nicht* genügend Speicherplatz für die Verzeichnisbäume großer Pakete bereitstellt.

Dies entspricht einer Änderung der Umgebungsvariablen **TMPDIR** des **guix-daemon**. Siehe Abschnitt 2.2.1 [Einrichten der Erstellungsumgebung], Seite 7, für weitere Informationen.

build-sandbox-items (Vorgabe: **'()**)

Dies ist eine Liste von Zeichenketten oder Objekten, die an das **build-sandbox-items**-Feld der Konfigurationsdatei angehängt werden.

extra-config (Vorgabe: **'()**)

Dies ist eine Liste von Zeichenketten oder Objekten, die an die Konfigurationsdatei angehängt werden. Mit ihnen wird zusätzlicher Text wortwörtlich zur Konfigurationsdatei hinzugefügt.

extra-options (Vorgabe: **'()**)

Zusätzliche Befehlszeilenoptionen für **nix-service-type**.

Fail2Ban-Dienst

Durch **fail2ban** (<http://www.fail2ban.org/>) werden Protokolldateien durchgesehen (wie **/var/log/apache/error_log**) und diejenigen IP-Adressen ausgesperrt, die bösartig erscheinen – also mehrfach ein falsches Passwort probieren, nach Sicherheitslücken suchen und Ähnliches.

Der Diensttyp `fail2ban-service-type` wird durch das Modul (`gnu services security`) verfügbar gemacht.

Mit dem Diensttyp wird der `fail2ban`-Daemon ausgeführt. Sie können ihn auf unterschiedliche Weise konfigurieren, nämlich:

Grundlegende Konfiguration

Die Grundeinstellungen für den Fail2Ban-Dienst können Sie über seine `fail2ban`-Konfiguration bestimmen. Ihre Dokumentation finden Sie unten.

Vom Nutzer festgelegte Jail-Erweiterungen

Mit der Funktion `fail2ban-jail-service` können neue Fail2Ban-Jails hinzugefügt werden.

Erweiterungen für Shepherd-Dienste

Entwickler von Diensten können den Dienst mit dem Typ `fail2ban-service-type` über den üblichen Mechanismus zur Diensterweiterung erweitern.

`fail2ban-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp für einen Dienst, der den `fail2ban`-Daemon ausführt. Hier folgt ein Beispiel für eine grundlegende, explizite Konfiguration.

```
(append
  (list
    (service fail2ban-service-type
      (fail2ban-configuration
        (extra-jails
          (list
            (fail2ban-jail-configuration
              (name "sshd")
              (enabled? #t))))))
    ;; Es besteht keine implizite Abhängigkeit von einem wirklichen
    ;; SSH-Dienst, also müssen Sie ihn zusätzlich hinschreiben.
    (service openssh-service-type)
  %base-services)
```

`fail2ban-jail-service Diensttyp Jail` [Prozedur]

Den *Diensttyp*, ein `<service-type>`-Objekt, mit *Jail* ausstatten, einem Objekt vom Typ `fail2ban-jail-configuration`.

Zum Beispiel:

```
(append
  (list
    (service
      ;; Durch die Prozedur 'fail2ban-jail-service' kann jeglicher Diensttyp
      ;; mit einem fail2ban-Jail versehen werden. So müssen die Dienste
      ;; nicht explizit im fail2ban-service-type aufgeführt werden.
      (fail2ban-jail-service
        openssh-service-type
        (fail2ban-jail-configuration
          (name "sshd")))
```

```
(enabled? #t))
(openssh-configuration ...)))
```

Nun folgt die Referenz der Verbundstypen zur Konfiguration des `jail-service-type`.

`fail2ban-configuration` [Datentyp]

Verfügbare `fail2ban-configuration`-Felder sind:

fail2ban (Vorgabe: `fail2ban`) (Typ: „package“)

Welches `fail2ban`-Paket benutzt werden soll. Es stellt sowohl die Binärdateien als auch die Voreinstellungen für die Konfiguration bereit, die mit `<fail2ban-jail-configuration>`-Objekten erweitert werden soll.

run-directory (Vorgabe: `"/var/run/fail2ban"`) (Typ: Zeichenkette)

Das Zustandsverzeichnis für den `fail2ban`-Daemon.

jails (Vorgabe: `'()`) (Typ: Liste-von-„fail2ban-jail-configuration“)

`<fail2ban-jail-configuration>`-Instanzen, die sich aus Diensterweiterungen ergeben.

extra-jails (Vorgabe: `'()`) (Typ: Liste-von-„fail2ban-jail-configuration“)

`<fail2ban-jail-configuration>`-Instanzen, die explizit angegeben werden.

extra-content (Vorgabe: `'()`) (Typ: Konfigurationstexte)

Zusätzlicher „roher Inhalt“, der ans Ende der Datei `jail.local` angefügt wird. Geben Sie ihn als Liste von dateiartigen Objekten an.

`fail2ban-ignore-cache-configuration` [Datentyp]

Verfügbare `fail2ban-ignore-cache-configuration`-Felder sind:

key (Typ: Zeichenkette)

Schlüssel, für den zwischengespeichert wird.

max-count (Typ: Ganze-Zahl)

Für welche Größe zwischengespeichert wird.

max-time (Typ: Zeichenkette)

Wie lange die Zwischenspeicherung anhält.

`fail2ban-jail-action-configuration` [Datentyp]

Verfügbare `fail2ban-jail-action-configuration`-Felder sind:

name (Typ: Zeichenkette)

Name der Aktion.

arguments (Vorgabe: `'()`) (Typ: Liste-von-Argumenten)

Argumente der Aktion.

`fail2ban-jail-configuration` [Datentyp]

Verfügbare `fail2ban-jail-configuration`-Felder sind:

name (Typ: Zeichenkette)

Verpflichtend der Name dieser Jail-Konfiguration.

enabled? (Vorgabe: #t) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
Gibt an, ob dieses Jail aktiviert ist.

backend (Typ: Vielleicht-Symbol)

Mit welchem Hintergrundprogramm Änderungen am log-path erkannt werden sollen. Voreingestellt ist 'auto. Um die Voreinstellungen zu der Jail-Konfiguration einzusehen, siehe die Datei /etc/fail2ban/jail.conf des fail2ban-Pakets.

max-retry (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie oft Fehler erkannt werden müssen, bevor ein Rechner gesperrt wird (etwa (max-retry 5)).

max-matches (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Wie viele Treffer je Ticket höchstens gespeichert werden sollen (in Aktionen kann man dies mit <matches> verwenden).

find-time (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

In welchem Zeitfenster die Höchstzahl an Neuversuchen festgestellt werden muss, damit eine IP-Adresse gesperrt wird. Ein Rechner wird gesperrt, wenn er max-retry während der letzten find-time Sekunden erreicht hat (z.B. (find-time "10m")). Es kann in Sekunden angegeben werden oder im Zeitkurzformat von Fail2Ban (das „time abbreviation format“, das in man 5 jail.conf beschrieben ist).

ban-time (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Die Dauer einer Sperre, in Sekunden oder besagtem Zeitkurzformat. (Etwa (ban-time "10m").)

ban-time-increment? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob vorherige Sperren einen Einfluss auf berechnete Steigerungen der Sperrzeit einer bestimmten IP-Adresse haben sollen.

ban-time-factor (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der auf die Sperrzeit angerechnete Koeffizient für eine exponentiell zunehmende Sperrzeit.

ban-time-formula (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Mit dieser Formel wird der nächste Wert einer Sperrzeit berechnet.

ban-time-multipliers (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Hiermit wird der nächste Wert einer Sperrzeit berechnet und die Formel ignoriert.

ban-time-max-time (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Wie viele Sekunden jemand längstens gesperrt wird.

ban-time-rnd-time (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Wie viele Sekunden höchstens zufällig auf die Sperrzeit angerechnet werden. So können ausgefuchste Botnetze *nicht* genau ausrechnen, wann eine IP-Adresse wieder entsperrt sein wird.

ban-time-overall-jails? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Wenn dies wahr ist, wird festgelegt, dass nach einer IP-Adresse in der Datenbank aller Jails gesucht wird. Andernfalls wird nur das aktuelle Jail beachtet.

ignore-self? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Niemals die eigene IP-Adresse der lokalen Maschine bannen.

ignore-ip (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Eine Liste von IP-Adressen, CIDR-Masken oder DNS-Rechnernamen, die ignoriert werden. `fail2ban` wird keinen Rechner bannen, der zu einer Adresse auf dieser Liste gehört.

ignore-cache (Typ: Vielleicht-„fail2ban-ignore-cache-configuration“)

Machen Sie Angaben zum Zwischenspeicher, mit dem mehrfache Auffälligkeiten ignoriert werden können.

filter (Typ: Vielleicht-„fail2ban-jail-filter-configuration“)

Der Filter, der für das Jail gilt, als `<fail2ban-jail-filter-configuration>`-Objekt. Nach Voreinstellung entsprechen die Namen der Jails ihren Filternamen.

log-time-zone (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Die Voreinstellung für die Zeitzone, wenn eine Zeile im Protokoll keine nennt.

log-encoding (Typ: Vielleicht-Symbol)

In welcher Kodierung die Protokolldateien abgelegt sind, um die sich das Jail kümmert. Mögliche Werte sind '`ascii`', '`utf-8`' und '`auto`'.

log-path (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Die Dateinamen der Protokolldateien, die beobachtet werden.

action (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-„fail2ban-jail-action“)

Eine Liste von `<fail2ban-jail-action-configuration>`.

extra-content (Vorgabe: '()) (Typ: Konfigurationstexte)

Zusätzlicher Inhalt für die Jail-Konfiguration. Geben Sie ihn als Liste von dateiartigen Objekten an.

fail2ban-jail-filter-configuration

[Datentyp]

Verfügbare `fail2ban-jail-filter-configuration`-Felder sind:

name (Typ: Zeichenkette)

Filter, der benutzt werden soll.

mode (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

In welchem Modus der Filter stehen soll.

Größenanpassungsdienst für Dateisysteme

Mit diesem Diensttyp können Sie ein aktives Dateisystem beim Hochfahren vergrößern. Das bietet sich an, wenn Sie ein Guix-Abbild auf eine SD-Karte (z.B. für ein eingebettetes Gerät) schreiben oder es auf einen VPS hochladen. In beiden Fällen ist das Medium, auf das das Abbild kommt, oft größer als das anzulegende Abbild.

Bei einem eingebetteten Gerät, das von einer SD-Karte startet, schreiben Sie etwas wie hier:

```
(service resize-file-system-service-type
  (resize-file-system-configuration
    (file-system
      (file-system (device (file-system-label "root"))
        (type "ext4")))))
```

Warnung: Seien Sie besonders vorsichtig, dass Sie das richtige Gerät und seinen Typ angeben. Der Dienst ist nicht auf Fehlerbehandlung ausgelegt und ruft entsprechend Programme auf. Wenn Sie ihn falsch benutzen, könnten Daten verloren gehen oder das Betriebssystem beschädigt werden.

Partitionen und Dateisysteme werden auf die maximal verfügbare Größe ausgedehnt. Dateisysteme können nur wachsen, wenn sie sich auf der letzten Partition eines Geräts befinden und noch freier Platz verfügbar ist.

Dieser Dienst unterstützt die Dateisysteme ext2, ext3, ext4, btrfs und bcachefs.

file-system (Typ: file-system)

Das Dateisystem-Objekt, das vergrößert werden soll (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288). In dem Objekt müssen die Felder `device` und `type` gesetzt sein. Andere Felder werden ignoriert.

cloud-utils (Vorgabe: `cloud-utils`) (Typ: dateiartig)

Welches `cloud-utils`-Paket benutzt werden soll. Aus diesem Paket wird der `growpart`-Befehl benutzt.

e2fsprogs (Vorgabe: `e2fsprogs`) (Typ: dateiartig)

Welches `e2fsprogs`-Paket benutzt werden soll, um ext2-, ext3- und ext4-Dateisysteme zu vergrößern.

btrfs-progs (Vorgabe: `btrfs-progs`) (Typ: dateiartig)

Welches `btrfs-progs`-Paket benutzt werden soll, um ein btrfs-Dateisystem zu vergrößern.

bcachefs-tools (Vorgabe: `bcachefs-tools`) (Typ: dateiartig)

Welches `bcachefs-tools`-Paket benutzt werden soll, um ein bcachefs-Dateisystem zu vergrößern.

Backup-Dienste

The (`gnu services backup`) module offers services for backing up file system trees. For now, it provides the `restic-backup-service-type`.

With `restic-backup-service-type`, you can periodically back up directories and files with Restic (<https://restic.net/>), which supports end-to-end encryption and deduplication. Consider the following configuration:

```
(use-service-modules backup ...) ;for 'restic-backup-service-type'
(use-package-modules sync ...) ;for 'rclone'

(operating-system
;; ...
```

```
(packages (append (list rclone) ;for use by restic
                  %base-packages))
(services
  (list
    (service restic-backup-service-type
      (restic-backup-configuration
        (jobs
          (list (restic-backup-job
                  (name "remote-ftp")
                  (repository "rclone:remote-ftp:backup/restic")■
                  (password-file "/root/.restic")
                  ;; Every day at 23.
                  (schedule "0 23 * * *")
                  (files '("/root/.restic"
                           "/root/.config/rclone"
                           "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key"
                           "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub"
                           "/etc/guix/signing-key.pub"
                           "/etc/guix/signing-key.sec")))))))))■
```

Each `restic-backup-job` translates to a Shepherd timer which sets the `RESTIC_PASSWORD` environment variable by reading the first line of `password-file` and runs `restic backup`, creating backups using `rclone` of all the files listed in the `files` field.

The `restic-backup-service-type` provides the ability to instantaneously trigger a backup with the `trigger` Shepherd action:

```
sudo herd trigger remote-ftp

restic-backup-configuration [Data Type]
Available restic-backup-configuration fields are:
  jobs (default: '()) (type: list-of-restic-backup-jobs)
        The list of backup jobs for the current system.

restic-backup-job [Data Type]
Available restic-backup-job fields are:
  restic (default: restic) (type: package)
        The restic package to be used for the current job.
  user (default: "root") (type: string)
        The user used for running the current job.
  group (default: "root") (type: string)
        The group used for running the current job.
  log-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)
        The file system path to the log file for this job. By default the file will have
        be /var/log/restic-backup/job-name.log, where job-name is the name
        defined in the name field. For Guix Home services it defaults to $XDG_
        STATE_HOME/shepherd/restic-backup/job-name.log.
```

max-duration (type: maybe-number)
The maximum duration in seconds that a job may last. Past **max-duration** seconds, the job is forcefully terminated.

wait-for-termination? (default: #f) (type: boolean)
Wait until the job has finished before considering executing it again; otherwise, perform it strictly on every occurrence of event, at the risk of having multiple instances running concurrently.

repository (type: string)
The `restic` repository target of this job.

name (Typ: Zeichenkette)
A string denoting a name for this job.

password-file (type: string)
Name of the password file, readable by the configured `user`, that will be used to set the `RESTIC_PASSWORD` environment variable for the current job.

schedule (type: gexp-or-string)
A string or a gexp representing the frequency of the backup. Gexp must evaluate to `calendar-event` records or to strings. Strings must contain Vixie cron date lines.

requirement (type: maybe-list-of-symbols)
The list of Shepherd services that this backup job depends upon. When unset it defaults to '(), for Guix Home. Otherwise to '(`user-processes` `file-systems`).

files (default: '()) (type: list-of-lowerables)
The list of files or directories to be backed up. It must be a list of values that can be lowered to strings.

verbose? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)
Whether to enable verbose output for the current backup job.

extra-flags (default: '()) (type: list-of-lowerables)
A list of values that are lowered to strings. These will be passed as command-line arguments to the current job `restic backup` invocation.

DLNA-/UPnP-Dienste

The (`gnu services upnp`) module offers services related to UPnP (Universal Plug and Play) and DLNA (Digital Living Network Alliance), networking protocols that can be used for media streaming and device interoperability within a local network. For now, this module provides the `readymedia-service-type`.

ReadyMedia (<https://minidlna.sourceforge.net/>) (formerly known as MiniDLNA) is a DLNA/UPnP-AV media server. The project's daemon, `minidlnad`, can serve media files (audio, pictures, and video) to DLNA/UPnP-AV clients available on the network. `readymedia-service-type` is a Guix service that wraps around ReadyMedia's `minidlnad`.

Consider the following configuration:

```
(use-service-modules upnp ...)
```

```
(operating-system
  ...
  (services
    (list (service readymedia-service-type
      (readymedia-configuration
        (media-directories
          (list (readymedia-media-directory
            (path "/media/audio")
            (types '(A)))
            (readymedia-media-directory
              (path "/media/video")
              (types '(V)))
            (readymedia-media-directory
              (path "/media/misc"))))
          (extra-config '(("notify_interval" . "60")))))
        ...)))
      ...)))
```

This sets up the ReadyMedia daemon to serve files from the media folders specified in **media-directories**. The **media-directories** field is mandatory. All other fields (such as network ports and the server name) come with a predefined default and can be omitted.

Anmerkung: Dieser Dienst ist auch mit Guix Home erhältlich, wo er einfach mit Ihren Benutzerrechten ausgeführt wird (siehe Abschnitt 13.3.21 [Verschiedene Persönliche Dienste], Seite 864).

readymedia-configuration	[Data Type]
Available readymedia-configuration fields are:	
readymedia (default: readymedia) (type: package)	
Das ReadyMedia-Paket, was für den Dienst benutzt werden soll.	
friendly-name (default: #f) (type: maybe-string)	
A custom name that will be displayed on connected clients.	
media-directories (type: list)	
The list of media folders to serve content from. Each item is a readymedia-media-directory .	
cache-directory (default: "/var/cache/readymedia") (type: string)	
A folder for ReadyMedia's cache files. If not existing already, the folder will be created as part of the service activation and the ReadyMedia user will be assigned ownership.	
log-directory (default: "/var/log/readymedia") (type: string)	
A folder for ReadyMedia's log files. If not existing already, the folder will be created as part of the service activation and the ReadyMedia user will be assigned ownership.	
port (default: #f) (type: maybe-integer)	
A custom port that the service will be listening on.	

extra-config (default: '()) (type: alist)
 An association list of further options, as accepted by ReadyMedia.

readymedia-media-directory [Data Type]
 A **media-directories** entry includes a folder **path** and, optionally, the **types** of media files included within the folder.

path (type: string)
 The media folder location.

types (default: '()) (type: list)
 A list indicating the types of file included in the media folder. Valid values are combinations of individual media types, i.e. symbol **A** for audio, **P** for pictures, **V** for video. An empty list means that no type is specified.

11.11 Privilegierte Programme

Manche Programme müssen mit erhöhten Berechtigungen ausgeführt werden, selbst wenn Nutzer ohne besondere Berechtigungen sie starten. Ein bekanntes Beispiel ist das Programm **passwd**, womit Nutzer ihr Passwort ändern können, wozu das Programm auf die Dateien **/etc/passwd** und **/etc/shadow** zugreifen muss – was normalerweise nur der „root“-Nutzer darf, aus offensichtlichen Gründen der Informationssicherheit. Deswegen sollte **passwd** *setuid-root* sein, d.h. es läuft immer mit den Administratorrechten des root-Nutzers, egal wer sie startet (siehe Abschnitt “How Change Persona” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek* für mehr Informationen über den setuid-Mechanismus).

Der Store selbst kann *keine* privilegierten Programme enthalten: Das wäre eine Sicherheitslücke, weil dann jeder Nutzer auf dem System Ableitungen schreiben könnte, die in den Store solche Dateien einfügen würden (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178). Wir benutzen also einen anderen Mechanismus: Statt auf den ausführbaren Dateien im Store selbst die Berechtigungen festzulegen, lassen wir den Systemadministrator *deklarieren*, welchen Programmen diese zusätzlichen Berechtigungen gewährt werden.

Das Feld **privileged-programs** einer **operating-system**-Deklaration enthält eine Liste von **<privileged-program>**-Objekten, die die Namen der Programme angeben, deren setuid- oder setgid-Bits gesetzt werden sollen (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275). Zum Beispiel kann das Programm **mount.nfs**, was Teil des Pakets **nfs-utils** ist, so setuid-root werden:

```
(privileged-program
  (program (file-append nfs-utils "/sbin/mount.nfs"))
  (setuid? #t))
```

Um **mount.nfs** also mit setuid auszuführen, tragen Sie das vorige Beispiel in Ihre Betriebssystemdeklaration ein, indem Sie es an **%default-privileged-programs** anhängen wie hier:

```
(operating-system
  ;; Davor stehen andere Felder ...
  (privileged-programs
    (append (list (privileged-program
      (program (file-append nfs-utils "/sbin/mount.nfs"))
      (setuid? #t))))
```

```
%default-privileged-programs)))
```

privileged-program [Datentyp]
Dieser Datentyp steht für ein Programm, bei dem besondere Berechtigungen wie setuid gesetzt werden sollen.

program Ein dateiartiges Objekt, für das alle angegebenen Berechtigungen gelten sollen.

setuid? (Vorgabe: #f)
Ob das setuid-Bit für den Benutzer gesetzt werden soll.

setgid? (Vorgabe: #f)
Ob das setgid-Bit für die Benutzergruppe gesetzt werden soll.

user (Vorgabe: 0)
Benutzeridentifikator (UID, als ganze Zahl) oder Benutzername (als Zeichenkette) des Benutzers, dem das Programm gehören soll, nach Vorgabe der Administratornutzer root.

group (Vorgabe: 0)
GID (als ganze Zahl) oder Gruppenname (als Zeichenkette) der Benutzergruppe, der das Programm gehört, nach Vorgabe die Benutzergruppe root.

capabilities (Vorgabe: #f)
A string representing the program's POSIX capabilities, as described by the `cap_to_text(3)` man page from the libcap package, or #f to make no changes.

Eine vorgegebene Menge von privilegierten Programmen wird durch die Variable `%default-privileged-programs` aus dem Modul (`gnu system`) definiert.

Scheme-Variable %default-privileged-programs [Variable]
Eine Liste von `<privileged-program>`-Objekten, die übliche Programme angeben, die besonders berechtigt sein müssen.
Die Liste enthält Befehle wie `passwd`, `ping`, `su` und `sudo`.

Intern erzeugt Guix die eigentlichen privilegierten Programme im Verzeichnis `/run/privileged/bin`, wenn das System aktiviert wird. Die Dateien in diesem Verzeichnis verweisen auf die „echten“ Binärdateien im Store.

11.12 X.509-Zertifikate

Über HTTPS verfügbare Webserver (also HTTP mit gesicherter Transportschicht, englisch „Transport-Layer Security“, kurz TLS) senden Client-Programmen ein X.509-Zertifikat, mit dem der Client den Server dann *authentifizieren* kann. Dazu verifiziert der Client, dass das Zertifikat des Servers von einer sogenannten Zertifizierungsstelle signiert wurde (*Certificate Authority*, kurz CA). Damit er aber die Signatur der Zertifizierungsstelle verifizieren kann, muss jeder Client das Zertifikat der Zertifizierungsstelle besitzen.

Web-Browser wie GNU IceCat liefern ihre eigenen CA-Zertifikate mit, damit sie von Haus aus Zertifikate verifizieren können.

Den meisten anderen Programmen, die HTTPS sprechen können – `wget`, `git`, `w3m` etc. – muss allerdings erst mitgeteilt werden, wo die CA-Zertifikate installiert sind.

Wenn Sie Guix System benutzen, müssen Sie dazu ein Paket, das Zertifikate enthält, in das `packages`-Feld der `operating-system`-Deklaration des Betriebssystems hinzufügen (siehe Abschnitt 11.3 [„`operating-system`“-Referenz], Seite 284). Guix liefert ein solches Paket mit, `nss-certs`, was als Teil von Mozillas „Network Security Services“ angeboten wird.

Das Paket gehört zu den `%base-packages`, Sie müssen es also *nicht* ausdrücklich hinzufügen. Das Verzeichnis `/etc/ssl/certs`, wo die meisten Anwendungen und Bibliotheken ihren Voreinstellungen entsprechend nach Zertifikaten suchen, verweist auf die global installierten Zertifikate.

Unprivilegierte Benutzer, wie die, die Guix auf einer Fremddistribution benutzen, können sich auch lokal ihre eigenen Pakete mit Zertifikaten in ihr Profil installieren. Eine Reihe von Umgebungsvariablen muss dazu definiert werden, damit Anwendungen und Bibliotheken wissen, wo diese Zertifikate zu finden sind. Und zwar folgt die OpenSSL-Bibliothek den Umgebungsvariablen `SSL_CERT_DIR` und `SSL_CERT_FILE`, manche Anwendungen benutzen stattdessen aber ihre eigenen Umgebungsvariablen. Das Versionskontrollsystem Git liest den Ort zum Beispiel aus der Umgebungsvariablen `GIT_SSL_CAINFO` aus. Sie würden typischerweise also so etwas ausführen:

```
guix install nss-certs
export SSL_CERT_DIR="$HOME/.guix-profile/etc/ssl/certs"
export SSL_CERT_FILE="$HOME/.guix-profile/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
export GIT_SSL_CAINFO="$SSL_CERT_FILE"
```

Ein weiteres Beispiel ist R, was voraussetzt, dass die Umgebungsvariable `CURL_CA_BUNDLE` auf ein Zertifikatsbündel verweist, weshalb Sie etwas wie hier ausführen müssten:

```
guix install nss-certs
export CURL_CA_BUNDLE="$HOME/.guix-profile/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
```

Für andere Anwendungen möchten Sie die Namen der benötigten Umgebungsvariablen vielleicht in deren Dokumentation nachschlagen.

11.13 Name Service Switch

Das Modul (`gnu system nss`) enthält Anbindungen für die Konfiguration des Name Service Switch (NSS) der libc (siehe Abschnitt „NSS Configuration File“ in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Kurz gesagt ist der NSS ein Mechanismus, mit dem die libc um neue „Namens“-Auflösungsmethoden für Systemdatenbanken erweitert werden kann; dazu gehören Rechnernamen (auch bekannt als „Host“-Namen), Dienstnamen, Benutzerkonten und mehr (siehe Abschnitt „Name Service Switch“ in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*).

Die NSS-Konfiguration legt für jede Systemdatenbank fest, mit welcher Methode der Name nachgeschlagen („aufgelöst“) werden kann und welche Methoden zusammenhängen – z.B. unter welchen Umständen der NSS es mit der nächsten Methode auf seiner Liste versuchen sollte. Die NSS-Konfiguration wird im Feld `name-service-switch` von `operating-system`-Deklarationen angegeben (siehe Abschnitt 11.3 [„`operating-system`“-Referenz], Seite 284).

Zum Beispiel konfigurieren die folgenden Deklarationen den NSS so, dass er das **nss-mdns**-Backend (<https://0pointer.de/lennart/projects/nss-mdns/>) benutzt, wodurch er auf `.local` endende Rechnernamen über Multicast-DNS (mDNS) auflöst:

```
(name-service-switch
  (hosts (list %files      ;zuerst in /etc/hosts nachschlagen

          ;; Wenn das keinen Erfolg hatte, es
          ;; mit 'mdns_minimal' versuchen.
          (name-service
            (name "mdns_minimal")

          ;; 'mdns_minimal' ist die Autorität für
          ;; '.local'. Gibt es not-found ("nicht
          ;; gefunden") zurück, müssen wir die
          ;; nächsten Methoden gar nicht erst
          ;; versuchen.
          (reaction (lookup-specification
                     (not-found => return)))))

  ;; Ansonsten benutzen wir DNS.
  (name-service
    (name "dns"))

  ;; Ein letzter Versuch mit dem
  ;; "vollständigen" 'mdns'.
  (name-service
    (name "mdns")))))
```

Keine Sorge: Die Variable `%mdns-host-lookup-nss` (siehe unten) enthält diese Konfiguration bereits. Statt das alles selbst einzutippen, können Sie sie benutzen, wenn alles, was Sie möchten, eine funktionierende Namensauflösung für `.local`-Rechner ist.

Beachten Sie dabei, dass es zusätzlich zum Festlegen des `name-service-switch` in der `operating-system`-Deklaration auch erforderlich ist, den `avahi-service-type` zu benutzen (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360). Es genügt auch, wenn Sie die `%desktop-services` benutzen, weil er darin enthalten ist (siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421). Dadurch wird `nss-mdns` für den Name Service Cache Daemon nutzbar (siehe Abschnitt 11.10.1 [Basisdienste], Seite 310).

Um sich eine lange Konfiguration zu ersparen, können Sie auch einfach die folgenden Variablen für typische NSS-Konfigurationen benutzen.

%default-nss [Variable]
Die vorgegebene Konfiguration des Name Service Switch als ein `name-service-switch`-Objekt.

%mdns-host-lookup-nss [Variable]
Die Name-Service-Switch-Konfiguration mit Unterstützung für Rechnernamensauflösung über „Multicast DNS“ (mDNS) für auf `.local` endende Rechnernamen.

Furthermore, mDNS lookups could be restricted to IPv4 or IPv6 protocols using the procedure `mdns-host-lookup-nss`.

mdns-host-lookup-nss [`#:ipv6? #t`] [`#:ipv4? #t`] *Return a name-service-switch object with mDNS lookup restricted to specified protocols.*

Im Folgenden finden Sie eine Referenz, wie eine Name-Service-Switch-Konfiguration aussehen muss. Sie hat eine direkte Entsprechung zum Konfigurationsdateiformat der C-Bibliothek, lesen Sie weitere Informationen also bitte im Handbuch der C-Bibliothek nach (siehe Abschnitt “NSS Configuration File” in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Gegenüber dem Konfigurationsdateiformat des libc-NSS bekommen Sie mit unserer Syntax nicht nur ein warm umklammerndes Gefühl, sondern auch eine statische Analyse: Wenn Sie Syntax- und Schreibfehler machen, werden Sie darüber benachrichtigt, sobald Sie `guix system` aufrufen.

name-service-switch [Datentyp]
Der Datentyp, der die Konfiguration des Name Service Switch (NSS) der libc repräsentiert. Jedes im Folgenden aufgeführte Feld repräsentiert eine der unterstützten Systemdatenbanken.

<code>aliases</code>	
<code>ethers</code>	
<code>group</code>	
<code>gshadow</code>	
<code>hosts</code>	
<code>initgroups</code>	
<code>netgroup</code>	
<code>networks</code>	
<code>password</code>	
<code>public-key</code>	
<code>rpc</code>	
<code>services</code>	
<code>shadow</code>	Das sind die Systemdatenbanken, um die sich NSS kümmern kann. Jedes dieser Felder muss eine Liste aus <code><name-service></code> -Objekten sein (siehe unten).

name-service [Datentyp]
Der einen eigentlichen Namensdienst repräsentierende Datentyp zusammen mit der zugehörigen Auflösungsaktion.

<code>name</code>	Eine Zeichenkette, die den Namensdienst bezeichnet (siehe Abschnitt “Services in the NSS configuration” in <i>Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek</i>).
-------------------	--

Beachten Sie, dass hier aufgeführte Namensdienste für den `nscd` sichtbar sein müssen. Dazu übergeben Sie im Argument `#:name-services` des `nscd-service` die Liste der Pakete, die die entsprechenden Namensdienste anbieten (siehe Abschnitt 11.10.1 [Basisdienste], Seite 310).

reaction Eine mit Hilfe des Makros `lookup-specification` angegebene Aktion (siehe Abschnitt ‘Actions in the NSS configuration’ in *Referenzhandbuch der GNU-C-Bibliothek*). Zum Beispiel:

```
(lookup-specification (unavailable => continue)
                      (success => return))
```

11.14 Initiale RAM-Disk

Um ihn zu initialisieren (zu ‘bootstrappen’), wird für den Kernel Linux-Libre eine *initiale RAM-Disk* angegeben (kurz `initrd`). Eine `initrd` enthält ein temporäres Wurzeldateisystem sowie ein Skript zur Initialisierung. Letzteres ist dafür zuständig, das echte Wurzeldateisystem einzubinden und alle Kernel-Module zu laden, die dafür nötig sein könnten.

Mit dem Feld `initrd-modules` einer `operating-system`-Deklaration können Sie angeben, welche Kernel-Module für Linux-libre in der `initrd` verfügbar sein müssen. Insbesondere müssen hier die Module aufgeführt werden, um die Festplatte zu betreiben, auf der sich Ihre Wurzelpartition befindet – allerdings sollte der vorgegebene Wert der `initrd-modules` in dem meisten Fällen genügen. Wenn Sie aber zum Beispiel das Kernel-Modul `megaraid_sas` zusätzlich zu den vorgegebenen Modulen brauchen, um auf Ihr Wurzeldateisystem zugreifen zu können, würden Sie das so schreiben:

```
(operating-system
  ;;
  ...
  (initrd-modules (cons "megaraid_sas" %base-initrd-modules)))
```

`%base-initrd-modules` [Variable]
Der Vorgabewert für die Liste der Kernel-Module, die in der `initrd` enthalten sein sollen.

Wenn Sie noch systemnähere Anpassungen durchführen wollen, können Sie im Feld `initrd` einer `operating-system`-Deklaration angeben, was für eine Art von `initrd` Sie benutzen möchten. Das Modul (`gnu system linux-initrd`) enthält drei Arten, eine `initrd` zu erstellen: die abstrakte Prozedur `base-initrd` und die systemnahen Prozeduren `raw-initrd` und `expression->initrd`.

Mit der Prozedur `base-initrd` sollten Sie die häufigsten Anwendungszwecke abdecken können. Wenn Sie zum Beispiel ein paar Kernel-Module zur Boot-Zeit laden lassen möchten, können Sie das `initrd`-Feld auf diese Art definieren:

```
(initrd (lambda (file-systems . rest)
  ;;
  ; Eine gewöhnliche initrd, aber das Netzwerk wird
  ; mit den Parametern initialisiert, die QEMU
  ; standardmäßig erwartet.
  (apply base-initrd file-systems
    #:qemu-networking? #t
    rest)))
```

Die Prozedur `base-initrd` kann auch mit üblichen Anwendungszwecken umgehen, um das System als QEMU-Gastsystem zu betreiben oder als ein ‘Live’-System ohne ein dauerhaft gespeichertes Wurzeldateisystem.

Die Prozedur `base-initrd` baut auf der Prozedur `raw-initrd` auf. Anders als `base-initrd` hat `raw-initrd` keinerlei Zusatzfunktionalitäten: Es wird kein Versuch unternommen, für die initrd notwendige Kernel-Module und Pakete automatisch hinzuzunehmen. `raw-initrd` kann zum Beispiel benutzt werden, wenn ein Nutzer eine eigene Konfiguration des Linux-Kernels verwendet und die Standard-Kernel-Module, die mit `base-initrd` hinzugenommen würden, nicht verfügbar sind.

Die initiale RAM-Disk, wie sie von `base-initrd` oder `raw-initrd` erzeugt wird, richtet sich nach verschiedenen Optionen, die auf der Kernel-Befehlszeile übergeben werden (also über GRUBs `linux`-Befehl oder die `-append`-Befehlszeilenoption von QEMU). Erwähnt werden sollten:

`gnu.load=boot`

Die initiale RAM-Disk eine Datei `boot`, in der ein Scheme-Programm steht, laden lassen, nachdem das Wurzeldateisystem eingebunden wurde.

Guix übergibt mit dieser Befehlszeilenoption die Kontrolle an ein Boot-Programm, das die Dienstaktivierungsprogramme ausführt und anschließend den GNU Shepherd startet, das Initialisierungssystem („init“-System) von Guix System.

`root=Wurzel`

Das mit `Wurzel` bezeichnete Dateisystem als Wurzeldateisystem einbinden. `Wurzel` kann ein Gerätename wie `/dev/sda1`, eine Dateisystembezeichnung (d.h. ein Dateisystem-„Label“) oder eine Dateisystem-UUID sein. Wird nichts angegeben, wird der Gerätename aus dem Wurzeldateisystem der Betriebssystemdeklaration benutzt.

`rootfstype=Typ`

Den Dateisystemtyp für das Wurzeldateisystem festlegen. Der angegebene Typ hat Vorrang vor dem `type`-Feld, das für das Wurzeldateisystem in der `operating-system`-Deklaration angegeben wurde, falls vorhanden.

`rootflags=Optionen`

Die Einbinde-Optionen („mount options“) für das Wurzeldateisystem festlegen. Diese haben Vorrang vor dem `options`-Feld, das für das Wurzeldateisystem in der `operating-system`-Deklaration angegeben wurde, falls vorhanden.

`fsck.mode=Modus`

Ob das mit `Wurzel` bezeichnete Dateisystem vor dem Einbinden auf Fehler geprüft werden soll. Als `Modus` geben Sie entweder `skip` (nie prüfen), `force` (immer prüfen) oder `auto` an. Bei `auto` wird die `check?`-Einstellung des Dateisystemobjekts für `Wurzel` verwendet (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288) und eine Dateisystemüberprüfung nur durchgeführt, wenn das Dateisystem nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.

Die Voreinstellung ist `auto`, wenn diese Option nicht angegeben wird oder `Modus` keinem der genannten Werte entspricht.

`fsck.repair=Stufe`

Die Stufe gibt an, wie erkannte Fehler im Wurzeldateisystem `Wurzel` automatisch repariert werden sollen. `Stufe` darf `no` sein (nichts an `Wurzel` ändern,

wenn möglich), `yes` (so viele Fehler wie möglich beheben) oder `preen`. Letzteres repariert solche Probleme, wo die automatische Reparatur als unbedenklich eingeschätzt wird.

Wenn Sie diese Option weglassen oder als *Stufe* keine der genannten angeben, wird als Voreinstellung so verfahren, als hätten Sie `preen` angegeben.

```
gnu.system=System
/run booted-system und /run current-system auf das System zeigen lassen.
modprobe.blacklist=Module...
```

Die initiale RAM-Disk sowie den Befehl `modprobe` (aus dem kmod-Paket) anzeigen, das Laden der angegebenen *Module* zu verweigern. Als *Module* muss eine kommagetrennte Liste von Kernel-Modul-Namen angegeben werden – z.B. `usbkbd,9pnet`.

gnu.repl Eine Lese-Auswerten-Schreiben-Schleife (englisch „Read-Eval-Print Loop“, kurz REPL) von der initialen RAM-Disk starten, bevor diese die Kernel-Module zu laden versucht und das Wurzeldateisystem einbindet. Unsere Marketingabteilung nennt das *boot-to-Guile*. Der Schemer in Ihnen wird das lieben. Siehe Abschnitt “Using Guile Interactively” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile* für mehr Informationen über die REPL von Guile.

Jetzt wo Sie wissen, was für Funktionalitäten eine durch `base-initrd` und `raw-initrd` erzeugte initiale RAM-Disk so haben kann, möchten Sie vielleicht auch wissen, wie man sie benutzt und weiter anpasst:

```
raw-initrd Dateisysteme [#:linux-modules '()] [#:pre-mount #t]      [Prozedur]
[#:mapped-devices '()] [#:keyboard-layout #f] [#:helper-packages '()]
[#:qemu-networking? #f] [#:volatile-root? #f]
```

Liefert eine Ableitung, die eine rohe („raw“) initrd erstellt. *Dateisysteme* bezeichnet eine Liste von durch die initrd einzubindenden Dateisystemen, unter Umständen zusätzlich zum auf der Kernel-Befehlszeile mit `root` angegebenen Wurzeldateisystem. *linux-modules* ist eine Liste von Kernel-Modulen, die zur Boot-Zeit geladen werden sollen. *mapped-devices* ist eine Liste von Gerätezuordnungen, die hergestellt sein müssen, bevor die unter *file-systems* aufgeführten Dateisysteme eingebunden werden (siehe Abschnitt 11.5 [Zugeordnete Geräte], Seite 295). *pre-mount* ist ein G-Ausdruck, der vor Inkrafttreten der *mapped-devices* ausgewertet wird. *helper-packages* ist eine Liste von Paketen, die in die initrd kopiert werden. Darunter kann `e2fsck/static` oder andere Pakete aufgeführt werden, mit denen durch die initrd das Wurzeldateisystem auf Fehler hin geprüft werden kann.

Ist es auf einen wahren Wert gesetzt, dann muss *keyboard-layout* eine Tastaturbelegung als `<keyboard-layout>`-Verbundsobjekt angeben, die die gewünschte Tastaturbelegung für die Konsole bezeichnet. Sie wird verwendet, noch bevor die Gerätezuordnungen in *mapped-devices* hergestellt werden und bevor die Dateisysteme in *file-systems* eingebunden werden, damit der Anwender dabei die gewollte Tastaturbelegung beim Eingeben einer Passphrase und bei der Nutzung einer REPL verwenden kann.

When *qemu-networking?* is true, set up networking with the standard QEMU parameters.

Wenn `volatile-root?` wahr ist, ist Schreiben auf das Wurzeldateisystem möglich, aber Änderungen daran bleiben nicht erhalten.

base-initrd *Dateisysteme* [#:mapped-devices '()] [Prozedur]
 #:keyboard-layout #f] [#:qemu-networking? #f] [#:volatile-root? #f]
 [#:linux-modules '()]

Liefert eine allgemein anwendbare, generische initrd als dateiartiges Objekt mit den Kernel-Modulen aus *linux*. Die *file-systems* sind eine Liste von durch die initrd einzubindenden Dateisystemen, unter Umständen zusätzlich zum Wurzeldateisystem, das auf der Kernel-Befehlszeile mit `root` angegeben wurde. Die *mapped-devices* sind eine Liste von Gerätezuordnungen, die hergestellt sein müssen, bevor die *file-systems* eingebunden werden.

Ist es auf einen wahren Wert gesetzt, dann muss `keyboard-layout` eine Tastaturbelegung als `<keyboard-layout>`-Verbundsobjekt angeben, die die gewünschte Tastaturbelegung für die Konsole bezeichnet. Sie wird verwendet, noch bevor die Gerätezuordnungen in *mapped-devices* hergestellt werden und bevor die Dateisysteme in *file-systems* eingebunden werden, damit der Anwender dabei die gewollte Tastaturbelegung beim Eingeben einer Passphrase und bei der Nutzung einer REPL verwenden kann.

`qemu-networking?` und `volatile-root?` verhalten sich wie bei **raw-initrd**.

In die initrd werden automatisch alle Kernel-Module eingefügt, die für die unter *file-systems* angegebenen Dateisysteme und die angegebenen Optionen nötig sind. Zusätzliche Kernel-Module können unter den *linux-modules* aufgeführt werden. Diese werden zur initrd hinzugefügt und zur Boot-Zeit in der Reihenfolge geladen, in der sie angegeben wurden.

Selbstverständlich betten die hier erzeugten und benutzten initrds ein statisch gebundenes Guile ein und das Initialisierungsprogramm ist ein Guile-Programm. Dadurch haben wir viel Flexibilität. Die Prozedur `expression->initrd` erstellt eine solche initrd für ein an sie übergebenes Programm.

expression->initrd *G-Ausdruck* [#:guile %guile-static-initrd] [Prozedur]
 [#:name "guile-initrd"]

Liefert eine Linux-initrd (d.h. ein gzip-komprimiertes cpio-Archiv) als dateiartiges Objekt, in dem `guile` enthalten ist, womit der *G-Ausdruck* nach dem Booten ausgewertet wird. Alle vom *G-Ausdruck* referenzierten Ableitungen werden automatisch in die initrd kopiert.

11.15 Bootloader-Konfiguration

Das Betriebssystem unterstützt mehrere Loader. Der gewünschte Loader wird mit der `bootloader-configuration`-Deklaration konfiguriert. Alle Felder dieser Struktur sind für alle Loader gleich außer dem Feld `bootloader`, das angibt, welcher Loader konfiguriert und installiert werden soll.

Manche der Loader setzen nicht alle Felder einer `bootloader-configuration` um. Zum Beispiel ignoriert der extlinux-Loader das `theme`-Feld, weil er keine eigenen Themen unterstützt.

bootloader-configuration [Datentyp]

Der Typ der Deklaration einer Bootloader-Konfiguration.

bootloader

Der zu benutzende Bootloader als ein `bootloader`-Objekt. Zurzeit werden `grub-bootloader`, `grub-efi-bootloader`, `grub-efi-removable-bootloader`, `grub-efi-netboot-bootloader`, `grub-efi-netboot-removable-bootloader`, `extlinux-bootloader` und `u-boot-bootloader` unterstützt.

Verfügbare Bootloader werden in den Modulen (`gnu bootloader` ...) beschrieben. Insbesondere enthält (`gnu bootloader u-boot`) Definitionen für eine Vielzahl von ARM- und AArch64-Systemen, die den U-Boot-Bootloader (<https://www.denx.de/wiki/U-Boot/>) benutzen.

Mit `grub-bootloader` können Sie vor allem auf Intel-basierten Maschinen im alten „Legacy“-BIOS-Modus booten.

`grub-efi-bootloader` macht es möglich, auf modernen Systemen mit *Unified Extensible Firmware Interface* (UEFI) zu booten. Sie sollten das hier benutzen, wenn im Installationsabbild ein Verzeichnis `/sys/firmware/efi` vorhanden ist, wenn Sie davon auf Ihrem System booten.

Mit `grub-efi-removable-bootloader` lässt sich Ihr System von Wechseldatenträgern aus starten. Er platziert die GRUB-Datei an dem Standardort, der im UEFI-Standard für solche Fälle vorgesehen ist, nämlich in `/EFI/BOOT/BOOTX64.efi` innerhalb des Boot-Verzeichnisses, was meistens `/boot/efi` ist. `grub-efi-removable-bootloader` ist außerdem geeignet, wenn Sie eine „vergessliche“ UEFI-Firmware haben, die es *nicht* schafft, ihre Konfiguration im dafür gedachten nicht flüchtigen Speicher zu erhalten. Genau wie bei `grub-efi-bootloader` können Sie `grub-efi-removable-bootloader` nur benutzen, wenn das Verzeichnis `/sys/firmware/efi` verfügbar ist.

Anmerkung: Für jedes andere Betriebssystem, das seine GRUB-Datei auch an diesem Standardort aus dem UEFI-Standard hat, wird diese hierbei überschrieben und das alte System kann *nicht* mehr gebootet werden.

Mit `grub-efi-netboot-bootloader` können Sie Ihr System *via* TFTP über das Netzwerk booten. Zusammen mit einem über NFS eingebundenen Wurzeldateisystem können Sie damit ein Guix-System ohne Plattenlaufwerk einrichten.

Bei der Installation des `grub-efi-netboot-bootloader` wird der Inhalt der bei `targets` angegebenen TFTP-Wurzelverzeichnisse erzeugt (siehe Abschnitt 11.15 [Bootloader-Konfiguration], Seite 757), innerhalb eines Unterverzeichnisses `efi/Guix`, so dass eines von einem TFTP-Server bereitgestellt werden kann. Vielleicht möchten Sie dazu Ihre TFTP-Serververzeichnisse zuvor als `targets` einbinden, damit die

benötigten Dateien während der Installation direkt auf den TFTP-Server aufgespielt werden.

Wenn Sie außerdem vorhaben, ein NFS-Wurzeldateisystem zu benutzen (eigentlich auch, wenn Sie bloß den Store von einer NFS-Freigabe laden möchten), dann muss der TFTP-Server auch die Datei `/boot/grub/grub.cfg` und die anderen Dateien vom Store zur Verfügung stellen, etwa GRUBs Hintergrundbild, den Kernel (siehe Abschnitt 11.3 [„operating-system“-Referenz], Seite 284) und auch die `initrd` (siehe Abschnitt 11.3 [„operating-system“-Referenz], Seite 284). Auf all diese Store-Dateien greift GRUB *via* TFTP über ihren normalen Store-Pfad zu, z.B. über `tftp://tftp-server/gnu/store/...-initrd/initrd.cpio.gz`.

Um das möglich zu machen, erzeugt Guix zwei symbolische Verknüpfungen. Für jedes Ziel im Feld `targets` ist die erste Verknüpfung ‘Ziel’/`efi/Guix/boot/grub/grub.cfg`, die auf `../../..../boot/grub/grub.cfg` zeigt, wobei das ‘Ziel’ dem Pfad `/boot` entsprechen kann. In diesem Fall verlässt die Verknüpfung das zugänglich gemachte TFTP-Wurzelverzeichnis *nicht*, in den anderen Fällen schon. Die zweite Verknüpfung ist ‘Ziel’/`gnu/store` und zeigt auf `../gnu/store`. Diese Verknüpfung verlässt das zugänglich gemachte TFTP-Wurzelverzeichnis.

Die Annahme hinter all dem ist, dass Sie einen NFS-Server haben, der das Wurzelverzeichnis für Ihr Guix-System exportiert, und außerdem einen TFTP-Server haben, der die als `targets` angegebenen Verzeichnisse liefert – normalerweise ist das ein einzelnes Verzeichnis `/boot` –, was in demselben Wurzelverzeichnis Ihres Guix-Systems gespeichert vorliegt. In dieser Konstellation werden die symbolischen Verknüpfungen funktionieren.

Bei anderen Konstellationen werden Sie Ihre eigene Bootloader-Installationsprozedur programmieren müssen, die sich darum kümmert, die nötigen Dateien aus dem Store über TFTP zugänglich zu machen, zum Beispiel, indem diese in das TFTP-Wurzeldateisystem unter jedem der `targets` kopiert werden.

Es ist wichtig, anzumerken, dass symbolische Verknüpfungen nach außerhalb des TFTP-Wurzelverzeichnisses vielleicht erst in der Konfiguration zugelassen werden müssen. Außerdem wird durch die Store-Verknüpfung der gesamte Store über TFTP offen gelegt. Beides hat Auswirkungen auf die Informationssicherheit, welche Sie bedenken sollten. Auch sollten Sie alle Arten von TFTP-Schreibzugriff besser verbieten!

Beachten Sie: Mit diesem Bootloader werden *keine* Änderungen am „UEFI Boot Manager“ des Systems vorgenommen.

Abgesehen vom `grub-efi-netboot-bootloader` und den bereits erwähnten TFTP- und NFS-Servern brauchen Sie auch einen passend eingerichteten DHCP-Server, der das Booten über das Netzwerk möglich

macht. Derzeit können wir Ihnen bei all dem nur empfehlen, Anleitungen über die PXE (Preboot eXecution Environment) ausfindig zu machen.

Für den Fall, dass eine lokale EFI-Systempartition (ESP) oder eine ähnliche Partition mit einem FAT-Dateisystem in `targets` eingebunden ist, können symbolische Verknüpfungen dort *nicht* erzeugt werden. In diesem Fall wird alles bereitgestellt, um vom lokalen Speicher zu booten, als wäre `grub-efi-bootloader` verwendet worden, mit dem Unterschied, dass sämtliche GRUB-Binärdateien nach `targets` kopiert werden, so dass Booten über das Netzwerk möglich ist.

`grub-efi-netboot-removable-bootloader` ist identisch mit `grub-efi-netboot-bootloader`, außer dass das Unterverzeichnis `efi/boot` statt `efi/Guix` benutzt wird, entsprechend dem UEFI-Standard bei Wechseldatenträgern.

Anmerkung: Für jedes andere Betriebssystem, das seine GRUB-Datei auch an diesem Standardort aus dem UEFI-Standard hat, wird diese hierbei überschrieben und das alte System kann *nicht* mehr gebootet werden.

targets Eine Liste von Zeichenketten, die angibt, auf welche Ziele der Bootloader installiert werden soll.

Was `targets` bedeutet, hängt vom jeweiligen Bootloader ab. Für `grub-bootloader` sollten hier zum Beispiel Gerätenamen angegeben werden, die vom `installer`-Befehl des Bootloaders verstanden werden, etwa `/dev/sda` oder `(hd0)` (siehe Abschnitt “Invoking `grub-install`” in *GNU GRUB Manual*). Für `grub-efi-bootloader` und `grub-efi-removable-bootloader` sollten die Einhängepunkte des EFI-Dateisystems angegeben werden, in der Regel `/boot/efi`. Für `grub-efi-netboot-bootloader` sollten `targets` der oder die Einhängepunkte sein, unter denen das TFTP-Wurzelverzeichnis Ihres TFTP-Servers erreichbar ist.

menu-entries (Vorgabe: '())

Eine möglicherweise leere Liste von `menu-entry`-Objekten (siehe unten), die für Menüeinträge stehen, die im Bootloader-Menü auftauchen sollen, zusätzlich zum aktuellen Systemeintrag und dem auf vorherige Systemgenerationen verweisenden Eintrag.

default-entry (Vorgabe: 0)

Die Position des standardmäßig ausgewählten Bootmenü-Eintrags. An Position 0 steht der Eintrag der aktuellen Systemgeneration.

timeout (Vorgabe: 5)

Wie viele Sekunden lang im Menü auf eine Tastatureingabe gewartet wird, bevor gebootet wird. 0 steht für sofortiges Booten, für -1 wird ohne Zeitbeschränkung gewartet.

keyboard-layout (Vorgabe: #f)

Wenn dies auf #f gesetzt ist, verwendet das Menü des Bootloaders (falls vorhanden) die Vorgabe-Tastaturbelegung, normalerweise US English („qwerty“).

Andernfalls muss es ein **keyboard-layout**-Objekt sein (siehe Abschnitt 11.8 [Tastaturbelegung], Seite 304).

Anmerkung: Dieses Feld wird derzeit von Bootloadern außer **grub** und **grub-efi** ignoriert.

theme (Vorgabe: #f)

Ein Objekt für das im Bootloader anzuzeigende Thema. Wird kein Thema angegeben, benutzen manche Bootloader vielleicht ein voreingestelltes Thema; GRUB zumindest macht es so.

terminal-outputs (Vorgabe: '(gfxterm)')

Die Ausgabeterminals, die für das Boot-Menü des Bootloaders benutzt werden, als eine Liste von Symbolen. GRUB akzeptiert hier diese Werte: **console**, **serial**, **serial_{0--3}**, **gfxterm**, **vga_text**, **mda_text**, **morse** und **pkmodem**. Dieses Feld entspricht der GRUB-Variablen **GRUB_TERMINAL_OUTPUT** (siehe Abschnitt “Simple configuration” in *Handbuch von GNU GRUB*).

terminal-inputs (Vorgabe: '())

Die Eingabeterminals, die für das Boot-Menü des Bootloaders benutzt werden, als eine Liste von Symbolen. GRUB verwendet hier das zur Laufzeit bestimmte Standardterminal. GRUB akzeptiert sonst diese Werte: **console**, **serial**, **serial_{0-3}**, **at_keyboard** und **usb_keyboard**. Dieses Feld entspricht der GRUB-Variablen **GRUB_TERMINAL_INPUT** (siehe Abschnitt “Simple configuration” in *Handbuch von GNU GRUB*).

serial-unit (Vorgabe: #f)

Die serielle Einheit, die der Bootloader benutzt, als eine ganze Zahl zwischen 0 und 3, einschließlich. Für GRUB wird sie automatisch zur Laufzeit ausgewählt; derzeit wählt GRUB die 0 aus, die COM1 entspricht (siehe Abschnitt “Serial terminal” in *Handbuch von GNU GRUB*).

serial-speed (Vorgabe: #f)

Die Geschwindigkeit der seriellen Schnittstelle als eine ganze Zahl. GRUB bestimmt den Wert standardmäßig zur Laufzeit; derzeit wählt GRUB 9600 bps (siehe Abschnitt “Serial terminal” in *Handbuch von GNU GRUB*).

device-tree-support? (Vorgabe: #t)

Ob das Laden von Device-Tree-Dateien (https://en.wikipedia.org/wiki/Device_tree) durch Linux stattfinden soll.

Diese Option ist standardmäßig aktiviert. In manchen Fällen, z.B. wenn durch den u-boot-Bootloader schon der Device Tree in den Arbeitsspeicher geladen wird, kann es gewünscht sein, diese Option hier abzuschalten, indem Sie sie auf #f setzen.

extra-initrd (Vorgabe: #f)

Ein Dateiname einer weiteren initrd, die beim Booten geladen werden soll. Sie kann im Store gespeichert sein, aber muss es nicht, und hauptsächlich ist dieses Feld dafür gedacht, dass Sie Dateien mit Geheimnissen außerhalb des Stores benutzen können.

In order to be able to provide decryption keys for LUKS devices, they need to be available in the initial RAM disk. However they cannot be stored inside the usual initrd, since it is stored in the store and being world-readable (as files in the store are) is not a desired property for an initrd containing decryption keys. You can therefore use this field to instruct GRUB to also load a manually created initrd not stored in the store.

Wenn Sie allerdings etwas tun möchten, was nichts mit Geheimnissen zu tun hat, sind Sie mit einer normalen initrd besser bedient (siehe Abschnitt 11.3 [„operating-system“-Referenz], Seite 284).

Ein für diesen Zweck geeignetes Abbild können Sie zum Beispiel so anlegen:

```
echo /key-file.bin | cpio -oH newc >/key-file.cpio
chmod 0000 /key-file.cpio
```

Nachdem Sie es angelegt haben, können Sie es so benutzen:

```
;; Operating system with encrypted boot partition
(operating-system
  ...
  (bootloader (bootloader-configuration
    (bootloader grub-efi-bootloader)
    (targets '("/boot/efi"))
    ;; Load the initrd with a key file...
    (extra-initrd "/key-file.cpio")))
  (mapped-devices
    (list (mapped-device
      (source (uuid "12345678-1234-1234-1234-123456789abc"))
      (target "my-root")
      (type luks-device-mapping)
      ;; ... and use it to unlock the root device.
      (arguments '(:key-file "/key-file.bin"))))))
```

Passen Sie auf, wenn Sie diese Option einrichten, denn wenn die Datei, auf die Sie verweisen, von GRUB nicht gelesen werden kann, wird GRUB nicht in der Lage sein, das System zu booten, bis Sie die initrd-Zeile manuell mit einem Texteditor aus dem GRUB-Menü wieder entfernen.

Derzeit kann es nur zusammen mit GRUB benutzt werden.

Sollten Sie zusätzliche Bootmenü-Einträge über das oben beschriebene **menu-entries**-Feld hinzufügen möchten, müssen Sie diese mit der **menu-entry**-Form erzeugen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie wollten noch eine andere Distribution booten können (schwer vorstellbar!), dann könnten Sie einen Menüeintrag wie den Folgenden definieren:

```
(menu-entry
```

```
(label "Die _andere_ Distribution")
(linux "/boot/old/vmlinu-2.6.32")
(linux-arguments '("root=/dev/sda2"))
(initrd "/boot/old/initrd"))
```

Details finden Sie unten.

menu-entry [Datentyp]

Der Typ eines Eintrags im Bootloadermenü.

label Die Beschriftung, die im Menü gezeigt werden soll – z.B. "GNU".

linux (Vorgabe: #f)

Das Linux-Kernel-Abbild, was gebootet werden soll, zum Beispiel:

```
(file-append linux-libre "/bzImage")
```

Für GRUB kann hier auch ein Gerät ausdrücklich zum Dateipfad angegeben werden, unter Verwendung von GRUBs Konventionen zur Gerätebenennung (siehe Abschnitt "Naming convention" in *Handbuch von GNU GRUB*), zum Beispiel:

```
"(hd0,msdos1)/boot/vmlinuz"
```

Wenn das Gerät auf diese Weise ausdrücklich angegeben wird, wird das **device**-Feld gänzlich ignoriert.

linux-arguments (Vorgabe: '())

Die Liste zusätzlicher Linux-Kernel-Befehlszeilenargumente – z.B. '("console=ttyS0").

initrd (Vorgabe: #f)

Ein G-Ausdruck oder eine Zeichenkette, die den Dateinamen der initialen RAM-Disk angibt, die benutzt werden soll (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

device (Vorgabe: #f)

Das Gerät, auf dem Kernel und initrd zu finden sind – d.h. bei GRUB die Wurzel (*root*) dieses Menüeintrags (siehe Abschnitt "root" in *Handbuch von GNU GRUB*).

Dies kann eine Dateisystembezeichnung (als Zeichenkette), eine Dateisystem-UUID (als Bytevektor, siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288) oder #f sein, im letzten Fall wird der Bootloader auf dem Gerät suchen, das die vom **linux**-Feld benannte Datei enthält (siehe Abschnitt "search" in *Handbuch von GNU GRUB*). Ein vom Betriebssystem vergebener Gerätename wie /dev/sda1 ist aber *nicht* erlaubt.

multiboot-kernel (Vorgabe: #f)

Der Kernel, der im Multiboot-Modus gebootet werden soll (siehe Abschnitt "multiboot" in *GNU GRUB manual*). Wenn dieses Feld gesetzt ist, wird ein Multiboot-Menüeintrag erzeugt. Zum Beispiel:

```
(file-append mach "/boot/gnumach")
```

multiboot-arguments (Vorgabe: '())

Liste zusätzlicher Befehlszeilenoptionen für den Multiboot-Kernel.

Zum Beispiel möchten Sie für ein Betriebssystem, das innerhalb von QEMU läuft, vielleicht eine textbasierte serielle Konsole verwenden (mit den Befehlszeilenoptionen `--nographic --serial mon:stdio`):

```
'("console=com0")
```

Um den neuen und noch experimentellen auf Benutzerebene laufenden rumpdisk-Treiber (https://darnassus.sceen.net/~hurd-web/rump_kernel/) statt des in den Kernel GNU Mach eingebauten IDE-Treibers zu verwenden, setzen Sie **kernel-arguments** auf:

```
'("noide")
```

Selbstverständlich können Sie auch beide Optionen verwenden:

```
'("console=com0" "noide")
```

multiboot-modules (Vorgabe: '())

Die Liste der Befehle zum Laden von Multiboot-Modulen. Zum Beispiel:

```
(list (list (file-append hurd "/hurd/ext2fs.static") "ext2fs")
        ...)
      (list (file-append libc "/lib/ld.so.1") "exec"
        ...))
```

chain-loader (Vorgabe: #f)

Eine Zeichenkette, die von GRUBs **chainloader**-Direktive akzeptiert wird. Sie hat keine Auswirkungen, wenn auch die Felder **linux** oder **multiboot-kernel** angegeben werden. Im folgenden Beispiel wird ein anderes GNU/Linux-System per Chainloading gebootet.

```
(bootloader
  (bootloader-configuration
    ;;
    (menu-entries
      (list
        (menu-entry
          (label "GNU/Linux")
          (device (uuid "1C31-A17C" 'fat))
          (chain-loader "/EFI/GNULinux/grubx64.efi"))))))
```

Zurzeit lässt nur GRUB sein Aussehen durch Themen anpassen. GRUB-Themen werden mit der **grub-theme**-Form erzeugt, die hier noch nicht vollständig dokumentiert ist.

grub-theme

[Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration des GRUB-Themas repräsentiert.

gfxmode (Vorgabe: '("auto"))

Welcher **gfxmode** für GRUB eingestellt werden soll (als eine Liste von Zeichenketten mit Bildschirmauflösungen, siehe Abschnitt “**gfxmode**” in *Handbuch von GNU GRUB*).

grub-theme [Prozedur]

Liefert das vorgegebene GRUB-Thema, das vom Betriebssystem benutzt wird, wenn kein **theme**-Feld im **bootloader-configuration**-Verbundsobjekt angegeben wurde.

Es wird von einem frischen Hintergrundbild begleitet, das die Logos von GNU und Guix zeigt.

Um zum Beispiel eine andere Auflösung als vorgegeben zu verwenden, würden Sie so etwas schreiben:

```
(bootloader
  (bootloader-configuration
    ;;
    (theme (grub-theme
      (inherit (grub-theme))
      (gfxmode '("1024x786x32" "auto"))))))
```

11.16 guix system aufrufen

Sobald Sie eine Betriebssystemdeklaration geschrieben haben, wie wir sie in den vorangehenden Abschnitten gesehen haben, kann diese *instanziert* werden, indem Sie den Befehl **guix system** aufrufen. Zusammengefasst:

guix system *Optionen... Aktion Datei*

Datei muss der Name einer Datei sein, in der eine Betriebssystemdeklaration als **operating-system**-Objekt steht. *Aktion* gibt an, wie das Betriebssystem instanziert wird. Derzeit werden folgende Werte dafür unterstützt:

search Verfügbare Diensttypendefinitionen anzeigen, die zum angegebenen regulären Ausdruck passen, sortiert nach Relevanz:

```
$ guix system search console
name: console-fonts
location: gnu/services/base.scm:806:2
extends: shepherd-root
description: Installiert die angegebenen Schriftarten auf den festgelegten TTYs
+ (auf dem Linux-Kernel werden Schriftarten für jede virtuelle Konsole einzeln
+ festgelegt). Als Wert nimmt dieser Dienst eine Liste von Paaren aus TTY und
+ Schriftart. Als Schriftart kann der Name einer vom `kbd'-Paket zur Verfügung
+ gestellten Schriftart oder ein beliebiges gültiges Argument für `setfont' stehen.
+ dienen. Ein Beispiel:
+
+      '(("tty1" . "LatGrkCyr-8x16")
+          ("tty2" . (file-append
+                      font-tamzen
+                      "/share/kbd/consolefonts/TamzenForPowerline10x20.psf"))
+          ("tty3" . (file-append
+                      font-terminus
+                      "/share/consolefonts/ter-132n"))); for HDPI
relevance: 9
```

```

name: mingetty
location: gnu/services/base.scm:1190:2
extends: shepherd-root
description: Provide console login using the `mingetty' program.■
relevance: 2

name: login
location: gnu/services/base.scm:860:2
extends: pam
description: Provide a console log-in service as specified by its■
+ configuration value, a `login-configuration' object.
relevance: 2

...

```

Wie auch bei `guix package --search` wird das Ergebnis im `recutils`-Format geliefert, so dass es leicht ist, die Ausgabe zu filtern (siehe *Handbuch von GNU recutils*).

`edit`

Die Definition des angegebenen Dienstes bearbeiten oder anzeigen.

Beispielsweise öffnet folgender Befehl Ihren Editor, der mit der Umgebungsvariablen `EDITOR` gewählt werden kann, an der Stelle, wo der `openssh`-Diensttyp definiert ist:

```
guix system edit openssh
```

`reconfigure`

Das in der *Datei* beschriebene Betriebssystem erstellen, aktivieren und zu ihm wechseln¹¹.

Anmerkung: Es ist sehr zu empfehlen, `guix pull` einmal auszuführen, bevor Sie `guix system reconfigure` zum ersten Mal aufrufen (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65). Wenn Sie das nicht tun, könnten Sie nach dem Abschluss von `reconfigure` eine ältere Version von Guix vorfinden, als Sie vorher hatten.

Dieser Befehl setzt die in der *Datei* festgelegte Konfiguration vollständig um: Benutzerkonten, Systemdienste, die Liste globaler Pakete, privilegierten Programme und so weiter. Der Befehl startet die in der *Datei* angegebenen Systemdienste, die aktuell nicht laufen; bei aktuell laufenden Diensten wird sichergestellt, dass sie aktualisiert werden, sobald sie das nächste Mal angehalten wurden (z.B. durch `herd stop X` oder `herd restart X`).

Dieser Befehl erzeugt eine neue Generation, deren Nummer (wie `guix system list-generations` sie anzeigt) um eins größer als die der aktuellen Generation ist. Wenn die so nummerierte Generation bereits existiert, wird sie überschrieben. Dieses Verhalten entspricht dem von `guix package` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

¹¹ Diese Aktion (und die dazu ähnlichen Aktionen `switch-generation` und `roll-back`) sind nur auf Systemen nutzbar, auf denen „Guix System“ bereits läuft.

Für den Bootloader wird ein Menüeintrag für die neue Betriebssystemkonfiguration hinzugefügt, außer die Befehlszeilenoption `--no-bootloader` wurde übergeben. Bei GRUB werden Einträge für ältere Konfigurationen in ein Untermenü verschoben, so dass Sie auch eine ältere Systemgeneration beim Booten noch hochfahren können, falls es notwendig wird.

Auf Linux wird `guix system reconfigure` auch das neue System für ein schnelles Neustarten des Rechners mit `kexec` laden. Das heißt, wenn Sie `reboot --kexec` ausführen, startet sofort das neue System, indem dessen Kernel ausgeführt wird, ohne nochmal das BIOS und den Bootloader zu durchlaufen (siehe Abschnitt “Invoking reboot” in *Handbuch von GNU Shepherd*). Sie können dieses Verhalten mit der Befehlszeilenoption `--no-kexec` unterbinden.

Nach Abschluss wird das neue System unter `/run/current-system` verfügbar gemacht. Das Verzeichnis enthält *Provenienz-Metadaten*: Dazu gehören die Liste der Kanäle, die benutzt wurden (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78) und die *Datei* selbst, wenn sie verfügbar ist. Sie können sie auf diese Weise ansehen:

```
guix system describe
```

Diese Informationen sind nützlich, falls Sie später inspizieren möchten, wie diese spezielle Generation erstellt wurde. Falls die *Datei* eigenständig ist, also keine anderen Dateien zum Funktionieren braucht, dann können Sie tatsächlich die Generation *n* Ihres Betriebssystems später erneut erstellen mit:

```
guix time-machine \
  -C /var/guix/profiles/system-n-link/channels.scm -- \
  system reconfigure \
  /var/guix/profiles/system-n-link/configuration.scm
```

Sie können sich das als eine Art eingebaute Versionskontrolle vorstellen! Ihr System ist nicht nur ein binäres Erzeugnis: *Es enthält seinen eigenen Quellcode*. Siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788, für mehr Informationen zur Provenienzverfolgung.

Nach Voreinstellung können Sie durch `reconfigure` Ihr System *nicht auf eine ältere Version aktualisieren* und somit herabstufen, denn dadurch könnten Sicherheitslücken eingeführt und Probleme mit „zustandsbehafteten“ Diensten wie z.B. Datenbankverwaltungssystemen ausgelöst werden. Sie können das Verhalten ändern, indem Sie `--allow-downgrades` übergeben.

`switch-generation`

Zu einer bestehenden Systemgeneration wechseln. Diese Aktion wechselt das Systemprofil atomar auf die angegebene Systemgeneration. Hiermit werden auch die bestehenden Menüeinträge des Bootloaders umgeordnet. Der Menüeintrag für die angegebene Systemgeneration wird voreingestellt und die Einträge der anderen Generationen werden in ein Untermenü verschoben, sofern der verwendete Bootloader dies unterstützt. Das nächste Mal, wenn das System gestartet wird, wird die hier angegebene Systemgeneration hochgefahren.

Der Bootloader selbst wird durch diesen Befehl *nicht* neu installiert. Es wird also lediglich der bereits installierte Bootloader mit einer neuen Konfigurationsdatei benutzt werden.

Die Zielgeneration kann ausdrücklich über ihre Generationsnummer angegeben werden. Zum Beispiel würde folgender Aufruf einen Wechsel zur Systemgeneration 7 bewirken:

```
guix system switch-generation 7
```

Die Zielgeneration kann auch relativ zur aktuellen Generation angegeben werden, in der Form `+N` oder `-N`, wobei `+3` zum Beispiel „3 Generationen weiter als die aktuelle Generation“ bedeuten würde und `-1` „1 Generation vor der aktuellen Generation“ hieße. Wenn Sie einen negativen Wert wie `-1` angeben, müssen Sie `--` der Befehlszeilenoption voranstellen, damit die negative Zahl nicht selbst als Befehlszeilenoption aufgefasst wird. Zum Beispiel:

```
guix system switch-generation -- -1
```

Zurzeit bewirkt ein Aufruf dieser Aktion *nur* einen Wechsel des Systemprofils auf eine bereits existierende Generation und ein Umordnen der Bootloader-Menüeinträge. Um die Ziel-Systemgeneration aber tatsächlich zu benutzen, müssen Sie Ihr System neu hochfahren, nachdem Sie diese Aktion ausgeführt haben. In einer zukünftigen Version von Guix wird diese Aktion einmal dieselben Dinge tun, wie `reconfigure`, also etwa Dienste aktivieren und deaktivieren.

Diese Aktion schlägt fehl, wenn die angegebene Generation nicht existiert.

`roll-back`

Zur vorhergehenden Systemgeneration wechseln. Wenn das System das nächste Mal hochgefahren wird, wird es die vorhergehende Systemgeneration benutzen. Dies ist die Umkehrung von `reconfigure` und tut genau dasselbe wie `switch-generation` mit dem Argument `-1` aufzurufen.

Wie auch bei `switch-generation` müssen Sie derzeit, nachdem Sie diese Aktion aufgerufen haben, Ihr System neu starten, um die vorhergehende Systemgeneration auch tatsächlich zu benutzen.

`delete-generations`

Systemgenerationen löschen, wodurch diese zu Kandidaten für den Müllsampler werden (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62, für Informationen, wie Sie den „Müllsampler“ laufen lassen).

Es funktioniert auf die gleiche Weise wie ‘`guix package --delete-generations`’ (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43). Wenn keine Argumente angegeben werden, werden alle Systemgenerationen außer der aktuellen gelöscht:

```
guix system delete-generations
```

Sie können auch eine Auswahl treffen, welche Generationen Sie löschen möchten. Das folgende Beispiel hat die Löschung aller Systemgenerationen zur Folge, die älter als zwei Monate sind:

```
guix system delete-generations 2m
```

Wenn Sie diesen Befehl ausführen, wird automatisch der Bootloader mit einer aktualisierten Liste von Menüeinträgen neu erstellt – z.B. werden im Untermenü für die „alten Generationen“ in GRUB die gelöschten Generationen nicht mehr aufgeführt.

build Die Ableitung des Betriebssystems erstellen, einschließlich aller Konfigurationsdateien und Programme, die zum Booten und Starten benötigt werden. Diese Aktion installiert jedoch nichts davon.

init In das angegebene Verzeichnis alle Dateien einfügen, um das in der *Datei* angegebene Betriebssystem starten zu können. Dies ist nützlich bei erstmaligen Installationen von „Guix System“. Zum Beispiel:

```
guix system init my-os-config.scm /mnt
```

Hiermit werden alle Store-Objekte nach `/mnt` kopiert, die von der in `my-os-config.scm` angegebenen Konfiguration vorausgesetzt werden. Dazu gehören Konfigurationsdateien, Pakete und so weiter. Auch andere essenzielle Dateien, die auf dem System vorhanden sein müssen, damit es richtig funktioniert, werden erzeugt – z.B. die Verzeichnisse `/etc`, `/var` und `/run` und die Datei `/bin/sh`.

Dieser Befehl installiert auch den Bootloader auf jedem in `my-os-config` mit `targets` angegebenen Ziel, außer die Befehlszeilenoption `--no-bootloader` wurde übergeben.

installer

Run the installer. Usually the installer is built as an `iso` image, copied to a USB Stick or DVD, and booted from (Abschnitt 3.3 [Installation von USB-Stick oder DVD], Seite 28). If your machine already runs Guix and you still want to run the installer, e.g., for testing purposes, you can skip the step of creating an `iso` and run for instance:

```
guix system installer --dry-run
```

Anmerkung: If you do not use `--dry-run` then you need to run as root. Be *very careful* when running the installer as root, it can cause data loss or render your system unbootable!

vm Eine virtuelle Maschine (VM) erstellen, die das in der *Datei* deklarierte Betriebssystem enthält, und ein Skript liefern, das diese virtuelle Maschine startet.

Anmerkung: Die Aktion `vm` sowie solche, die weiter unten genannt werden, können KVM-Unterstützung im Kernel Linux-libre ausnutzen. Insbesondere sollte, wenn die Maschine Hardware-Virtualisierung unterstützt, das entsprechende KVM-Kernelmodul geladen sein und das Gerät `/dev/kvm` muss dann existieren und dem Benutzer und den Erstellungsbenutzern des Daemons müssen Berechtigungen zum Lesen und Schreiben darauf gegeben werden (siehe Abschnitt 2.2.1 [Einrichten der Erstellungsumgebung], Seite 7).

An das Skript übergebene Argumente werden an QEMU weitergereicht, wie Sie am folgenden Beispiel sehen können. Damit würde eine Netzwerkverbindung aktiviert und 1 GiB an RAM für die emulierte Maschine angefragt:

```
$ /gnu/store/...-run-vm.sh -m 1024 -smp 2 -nic user,model=virtio-net-pci
```

Beide Schritte können zu einem kombiniert werden:

```
$ $(guix system vm my-config.scm) -m 1024 -smp 2 -nic user,model=virtio-net-
```

Die virtuelle Maschine verwendet denselben Store wie das Wirtssystem. Vorgegeben ist, für die VM das Wurzeldateisystem als flüchtig („volatile“) einzubinden. Mit der Befehlszeilenoption `--persistent` werden Änderungen stattdessen dauerhaft. In diesem Fall wird das Disk-Image der VM aus dem Store in das Verzeichnis `TMPDIR` kopiert, damit Schreibzugriff darauf besteht.

Mit den Befehlszeilenoptionen `--share` und `--expose` können weitere Dateisysteme zwischen dem Wirtssystem und der VM geteilt werden: Der erste Befehl gibt ein mit Schreibzugriff zu teilendes Verzeichnis an, während der letzte Befehl nur Lesezugriff auf das gemeinsame Verzeichnis gestattet.

Im folgenden Beispiel wird eine virtuelle Maschine erzeugt, die auf das Persönliche Verzeichnis des Benutzers nur Lesezugriff hat, wo das Verzeichnis `/austausch` aber mit Lese- und Schreibzugriff dem Verzeichnis `$HOME/tmp` auf dem Wirtssystem zugeordnet wurde:

```
guix system vm my-config.scm \
  --expose=$HOME --share=$HOME/tmp=/austausch
```

Für GNU/Linux ist das vorgegebene Verhalten, direkt in den Kernel zu booten, wodurch nur ein sehr winziges „Disk-Image“ (eine Datei mit einem Abbild des Plattenspeichers der virtuellen Maschine) für das Wurzeldateisystem nötig wird, weil der Store des Wirtssystems davon eingebunden werden kann.

Mit der Befehlszeilenoption `--full-boot` wird erzwungen, einen vollständigen Bootvorgang durchzuführen, angefangen mit dem Bootloader. Dadurch wird mehr Plattenplatz verbraucht, weil dazu ein Disk-Image mindestens mit dem Kernel, initrd und Bootloader-Datendateien erzeugt werden muss.

Mit der Befehlszeilenoption `--image-size` kann die Größe des Disk-Images angegeben werden.

The `--no-graphic` option will instruct `guix system` to spawn a headless VM that will use the invoking `tty` for IO. Among other things, this enables copy-pasting, and scrollback. Use the `ctrl-a` prefix to issue QEMU commands; e.g. `ctrl-a h` prints a help, `ctrl-a x` quits the VM, and `ctrl-a c` switches between the QEMU monitor and the VM.

image

Mit dem Befehl `image` können mehrere Abbildtypen erzeugt werden. Der Abbildtyp kann durch die Befehlszeilenoption `--image-type` ausgewählt werden. Vorgegeben ist `mbr-hybrid-raw`. Für den Wert `iso9660` kann mit der Befehlszeilenoption `--label` eine Datenträgerkennung („Volume ID“) angegeben werden. Nach Vorgabe wird das Wurzeldateisystem eines Abbilds als nicht-flüchtig eingebunden. Wenn die Befehlszeilenoption `--volatile` angegeben wird, dann sind Änderungen daran bloß flüchtig. Bei der Verwendung von `image` wird auf dem erzeugten Abbild derjenige Bootloader installiert, der in der `operating-system`-Definition angegeben wurde. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie ein Abbild erzeugen, das als Bootloader `grub-efi-bootloader` benutzt, und es mit QEMU starten:

```
image=$(guix system image --image-type=qcow2 \
  gnu/system/examples/lightweight-desktop.tpl)
cp $image /tmp/my-image.qcow2
chmod +w /tmp/my-image.qcow2
```

```
qemu-system-x86_64 -enable-kvm -hda /tmp/my-image.qcow2 -m 1000 \
                    -bios $(guix build ovmf-x86-64)/share/firmware/ovmf_x64.b
```

Wenn Sie den Abbildtyp `mbr-hybrid-raw` anfordern, wird ein rohes Disk-Image hergestellt; es kann zum Beispiel auf einen USB-Stick kopiert werden. Angenommen `/dev/sdc` ist das dem USB-Stick entsprechende Gerät, dann kann das Disk-Image mit dem folgenden Befehls darauf kopiert werden:

```
# dd if=$(guix system image my-os.scm) of=/dev/sdc status=progress
```

Durch die Befehlszeilenoption `--list-image-types` werden alle verfügbaren Abbildtypen aufgelistet.

Wenn Sie den Abbildtypen `qcow2` benutzen, wird ein Abbild im qcow2-Format geliefert, das vom QEMU-Emulator effizient benutzt werden kann. Siehe Abschnitt 11.18 [Guix in einer VM starten], Seite 782, für weitere Informationen, wie Sie das Abbild in einer virtuellen Maschine ausführen. Als Bootloader wird immer `grub-bootloader` benutzt, egal was in der als Argument übergebenen `operating-system`-Datei deklariert wurde. Der Grund dafür ist, dass dieser besser mit QEMU funktioniert, das als BIOS nach Voreinstellung SeaBIOS benutzt, wo erwartet wird, dass ein Bootloader in den Master Boot Record (MBR) installiert wurde. Für den Fall, dass die virtuelle Maschine auf AArch64 läuft, ziehen Sie den Abbildtypen `qcow2-gpt` in Betracht, der den Bootloader nur im EFI installiert.

Wenn Sie den Abbildtyp `docker` anfordern, wird ein Abbild für Docker hergestellt. Guix erstellt das Abbild von Grund auf und *nicht* aus einem vorerstellten Docker-Basisabbild heraus, daher enthält es *exakt* das, was Sie in der Konfigurationsdatei für das Betriebssystem angegeben haben. Sie können das Abbild dann wie folgt laden und einen Docker-Container damit erzeugen:

```
image_id=$(docker load < guix-system-docker-image.tar.gz)
container_id=$(docker create $image_id)
docker start $container_id
```

Dieser Befehl startet einen neuen Docker-Container aus dem angegebenen Abbild. Damit wird das Guix-System auf die normale Weise hochgefahren, d.h. zunächst werden alle Dienste gestartet, die Sie in der Konfiguration des Betriebssystems angegeben haben. Sie können eine interaktive Shell in dieser isolierten Umgebung bekommen, indem Sie `docker exec` benutzen:

```
docker exec -ti $container_id /run/current-system/profile/bin/bash --login
```

Je nachdem, was Sie im Docker-Container ausführen, kann es nötig sein, dass Sie ihn mit weitergehenden Berechtigungen ausstatten. Wenn Sie zum Beispiel Software mit Guix innerhalb des Docker-Containers erstellen wollen, müssen Sie an `docker create` die Befehlszeilenoption `--privileged` übergeben.

Zuletzt bewirkt die Befehlszeilenoption `--network`, dass durch `guix system docker-image` ein Abbild erzeugt wird, was sein Netzwerk mit dem Wirtssystem teilt und daher auf Dienste wie `nscd` oder `NetworkManager` verzichten sollte.

`container`

Liefert ein Skript, um das in der Datei deklarierte Betriebssystem in einem Container auszuführen. Mit Container wird hier eine Reihe ressourcenschonender Isolierungsmechanismen im Kernel Linux-libre bezeichnet. Container

beanspruchen wesentlich weniger Ressourcen als vollumfängliche virtuelle Maschinen, weil der Kernel, Bibliotheken in gemeinsam nutzbaren Objektdateien („Shared Objects“) sowie andere Ressourcen mit dem Wirtssystem geteilt werden können. Damit ist also eine „dünnere“ Isolierung möglich.

Zurzeit muss das Skript als Administratornutzer „root“ ausgeführt werden, damit darin mehr als nur ein einzelner Benutzer und eine Benutzergruppe unterstützt wird. Der Container teilt seinen Store mit dem Wirtssystem.

Wie bei der Aktion `vm` (siehe [guix system vm], Seite 769) können zusätzlich weitere Dateisysteme zwischen Wirt und Container geteilt werden, indem man die Befehlszeilenoptionen `--share` und `--expose` verwendet:

```
guix system container my-config.scm \
  --expose=$HOME --share=$HOME/tmp=/austausch
```

Die Befehlszeilenoptionen `--share` und `--expose` können Sie auch an das erzeugte Skript übergeben, um weitere Verzeichnisse im Container als Verzeichniseinbindung („bind mount“) verfügbar zu machen.

The generated script also supports the `--pid-file` option to write the container process ID to a file. This can be used, along with `guix container exec` to execute scripts within the container (siehe Abschnitt 9.14 [Aufruf von guix container], Seite 263).

Anmerkung: Die Aktion `container` funktioniert nur mit Linux-libre 3.19 oder neuer.

Unter den Optionen können beliebige gemeinsame Erstellungsoptionen aufgeführt werden (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204). Des Weiteren kann als Optionen Folgendes angegeben werden:

--expression=Ausdruck
-e Ausdruck

Als Konfiguration des Betriebssystems das `operating-system`-Objekt betrachten, zu dem der `Ausdruck` ausgewertet wird. Dies ist eine Alternative dazu, die Konfiguration in einer Datei festzulegen. Hiermit wird auch das Installationsabbild des Guix-Systems erstellt, siehe Abschnitt 3.9 [Ein Abbild zur Installation erstellen], Seite 37).

--system=System
-s System Versuchen, für das angegebene `System` statt für denselben Systemtyp wie auf dem Wirtssystem zu erstellen. Dies funktioniert wie bei `guix build` (siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von guix build], Seite 204).

--target=Tripel
Lässt für das angegebene `Tripel` cross-erstellen, dieses muss ein gültiges GNU-Tripel wie z.B. "aarch64-linux-gnu" sein (siehe Abschnitt "Specifying target triplets" in Autoconf).

--derivation
-d Liefert den Namen der Ableitungsdatei für das angegebene Betriebssystem, ohne dazu etwas zu erstellen.

--save-provenance

Wie zuvor erläutert, speichern `guix system init` und `guix system reconfigure` Provenienzinformationen immer über einen dedizierten Dienst (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788). Andere Befehle tun das nach Voreinstellung jedoch *nicht*. Wenn Sie zum Beispiel ein Abbild für eine virtuelle Maschine mitsamt Provenienzinformationen erzeugen möchten, können Sie dies ausführen:

```
guix system image -t qcow2 --save-provenance config.scm
```

Auf diese Weise wird im erzeugten Abbild im Prinzip „sein eigener Quellcode eingebettet“, in Form von Metadaten in `/run/current-system`. Mit diesen Informationen kann man das Abbild neu erzeugen, um sicherzugehen, dass es tatsächlich das enthält, was davon behauptet wird. Man könnte damit auch eine Abwandlung des Abbilds erzeugen.

--image-type=Typ

-t Typ Für die Aktion `image` wird ein Abbild des angegebenen *Typs* erzeugt.

Wird diese Befehlszeilenoption nicht angegeben, so benutzt `guix system` den Abbildtyp `mbr-hybrid-raw`.

--image-type=iso9660 erzeugt ein Abbild im Format ISO-9660, was für das Brennen auf CDs und DVDs geeignet ist.

--image-size=Größe

Für die Aktion `image` wird hiermit festgelegt, dass ein Abbild der angegebenen Größe erstellt werden soll. Die Größe kann als Zahl die Anzahl Bytes angeben oder mit einer Einheit als Suffix versehen werden (siehe Abschnitt “Block size” in *GNU Coreutils*).

Wird keine solche Befehlszeilenoption angegeben, berechnet `guix system` eine Schätzung der Abbildgröße anhand der Größe des in der Datei deklarierten Systems.

--network

-N Für die Aktion `container` dürfen isolierte Umgebungen (auch bekannt als „Container“) auf das Wirtsnetwork zugreifen, d.h. es wird kein Netzwerknamensraum für sie erzeugt.

--root=Datei

-r Datei Die Datei zu einer symbolischen Verknüpfung auf das Ergebnis machen und als Müllsamplerwurzel registrieren.

--skip-checks

Die Konfiguration *nicht* vor der Installation zur Sicherheit auf Fehler prüfen.

Das vorgegebene Verhalten von `guix system init` und `guix system reconfigure` sieht vor, die Konfiguration zur Sicherheit auf Fehler hin zu überprüfen, die ihr Autor übersehen haben könnte: Es wird sichergestellt, dass die in der `operating-system`-Deklaration erwähnten Dateisysteme tatsächlich existieren (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288) und dass alle Linux-Kernelmodule, die beim Booten benötigt werden könnten, auch im `initrd-modules`-Feld aufgeführt sind (siehe Abschnitt 11.14 [Initiale

RAM-Disk], Seite 754). Mit dieser Befehlszeilenoption werden diese Tests allesamt übersprungen.

--allow-downgrades

An `guix system reconfigure` die Anweisung erteilen, Systemherabstufungen zuzulassen.

Nach Voreinstellung können Sie mit `reconfigure` Ihr System nicht auf eine ältere Version aktualisieren und somit herabstufen. Dazu werden die Provenienzinformationen Ihres Systems herangezogen (wie sie auch von `guix system describe` angezeigt werden) und mit denen aus Ihrem `guix`-Befehl verglichen (wie sie `guix describe` anzeigt). Wenn die Commits von `guix` nicht Nachfolger derer Ihres Systems sind, dann bricht `guix system reconfigure` mit einer Fehlermeldung ab. Wenn Sie `--allow-downgrades` übergeben, können Sie diese Sicherheitsüberprüfungen umgehen.

Anmerkung: Sie sollten verstehen, was es für die Sicherheit Ihres Rechners bedeutet, ehe Sie `--allow-downgrades` benutzen.

--on-error=Strategie

Beim Auftreten eines Fehlers beim Einlesen der Datei die angegebene *Strategie* verfolgen. Als *Strategie* dient eine der Folgenden:

nothing-special

Nichts besonderes; der Fehler wird kurz gemeldet und der Vorgang abgebrochen. Dies ist die vorgegebene Strategie.

backtrace

Ebenso, aber zusätzlich wird eine Rückverfolgung des Fehlers (ein „Backtrace“) angezeigt.

debug

Nach dem Melden des Fehlers wird der Debugger von Guile zur Fehlersuche gestartet. Von dort können Sie Befehle ausführen, zum Beispiel können Sie sich mit `,bt` eine Rückverfolgung („Backtrace“) anzeigen lassen und mit `,locals` die Werte lokaler Variablen anzeigen lassen. Im Allgemeinen können Sie mit Befehlen den Zustand des Programms inspizieren. Siehe Abschnitt “Debug Commands” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile* für eine Liste verfügbarer Befehle zur Fehlersuche.

Sobald Sie Ihre Guix-Installation erstellt, konfiguriert, neu konfiguriert und nochmals neu konfiguriert haben, finden Sie es vielleicht hilfreich, sich die auf der Platte verfügbaren – und im Bootmenü des Bootloaders auswählbaren – Systemgenerationen auflisten zu lassen:

describe Die laufende Systemgeneration beschreiben: ihren Dateinamen, den Kernel und den benutzten Bootloader etc. sowie Provenienzinformationen, falls verfügbar.

Die Befehlszeilenoption `--list-installed` hat dieselbe Syntax wie bei `guix package --list-installed` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43). Wenn die Befehlszeilenoption angegeben wird, wird in der Beschreibung eine Liste der Pakete angezeigt, die aktuell im Systemprofil installiert sind. Optional kann die Liste mit einem regulären Ausdruck gefiltert werden.

Anmerkung: Mit der *laufenden* Systemgeneration – die, auf die `/run/current-system` verweist – ist *nicht* unbedingt die *aktuelle* Systemgeneration gemeint, auf die `/var/guix/profiles/system` verweist: Sie unterscheiden sich, wenn Sie zum Beispiel im Bootloader-Menü eine ältere Generation starten lassen.

Auch die *gebootete* Systemgeneration – auf die `/run booted-system` verweist – ist vielleicht eine andere, etwa wenn Sie das System in der Zwischenzeit rekonfiguriert haben.

`list-generations`

Eine für Menschen verständliche Zusammenfassung jeder auf der Platte verfügbaren Generation des Betriebssystems ausgeben. Dies ähnelt der Befehlszeilenoption `--list-generations` von `guix package` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

Optional kann ein Muster angegeben werden, was dieselbe Syntax wie `guix package --list-generations` benutzt, um damit die Liste anzuzeigender Generationen einzuschränken. Zum Beispiel zeigt der folgende Befehl Generationen an, die bis zu 10 Tage alt sind:

```
$ guix system list-generations 10d
```

Sie können als Befehlszeilenoption `--list-installed` angeben mit derselben Syntax wie in `guix package --list-installed`. Das kann nützlich sein, wenn Sie herausfinden möchten, wann ein bestimmtes Paket zum System hinzukam.

Der Befehl `guix system` hat sogar noch mehr zu bieten! Mit folgenden Unterbefehlen wird Ihnen visualisiert, wie Ihre Systemdienste voneinander abhängen:

`extension-graph`

Auf die Standardausgabe den *Diensterweiterungsgraphen* des in der *Datei* definierten Betriebssystems ausgeben (siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompositionen], Seite 784, für mehr Informationen zu Diensterweiterungen). Vorgegeben ist, ihn im Dot-/Graphviz-Format auszugeben, aber Sie können ein anderes Format mit `--graph-backend` auswählen, genau wie bei `guix graph` (siehe Abschnitt 9.10 [Aufruf von `guix graph`], Seite 250)):

Der Befehl:

```
$ guix system extension-graph Datei | xdot -  
zeigt die Erweiterungsrelation unter Diensten an.
```

Anmerkung: Sie finden das Programm `dot` im Paket `graphviz`.

`shepherd-graph`

Auf die Standardausgabe den *Abhängigkeitsgraphen* der Shepherd-Dienste des in der *Datei* definierten Betriebssystems ausgeben. Siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794, für mehr Informationen sowie einen Beispielgraphen.

Auch hier wird nach Vorgabe die Ausgabe im Dot-/Graphviz-Format sein, aber Sie können ein anderes Format mit `--graph-backend` auswählen.

11.17 guix deploy aufrufen

Wir haben bereits gesehen, wie die Konfiguration einer Maschine mit `operating-system`-Deklarationen lokal verwaltet werden kann. Doch was ist, wenn Sie mehrere Maschinen konfigurieren möchten? Vielleicht kümmern Sie sich um einen Dienst im Web, der über mehrere Server verteilt ist. Mit `guix deploy` können Sie ebensolche `operating-system`-Deklarationen verwenden, um mehrere entfernte Rechner („Hosts“) gleichzeitig in einer logischen Bereitstellung (einem „Deployment“) zu verwalten.

Anmerkung: Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionalitäten befinden sich noch in der Entwicklung und können sich ändern. Kontaktieren Sie uns auf guix-devel@gnu.org!

`guix deploy Datei`

Mit einem solchen Aufruf werden diejenigen „Maschinen“ bereitgestellt, zu denen der Code in der *Datei* ausgewertet wird. Zum Beispiel könnte die *Datei* eine solche Definition enthalten:

```
; Dies ist eine Guix-Bereitstellung einer minimalen Installation ohne
;; X11-Anzeigeserver auf eine Maschine, auf der ein SSH-Daemon auf
;; localhost:2222 lauscht. So eine Konfiguration kann für virtuelle
;; Maschinen geeignet sein, deren Ports an die Loopback-Schnittstelle
;; ihres Wirtssystems weitergeleitet werden.

(use-service-modules networking ssh)
(use-package-modules bootloaders)

(define %system
  (operating-system
    (host-name "gnu-deployed")
    (timezone "Etc/UTC")
    (bootloader (bootloader-configuration
                  (bootloader grub-bootloader)
                  (targets '("/dev/vda"))
                  (terminal-outputs '(console))))
    (file-systems (cons (file-system
                          (mount-point "/")
                          (device "/dev/vda1")
                          (type "ext4"))
                         %base-file-systems))
    (services
      (append (list (service dhcp-client-service-type)
                    (service openssh-service-type
                      (openssh-configuration
                        (permit-root-login #t)
                        (allow-empty-passwords? #t))))
                 %base-services)))
  (list (machine
```

```
(operating-system %system)
(environment managed-host-environment-type)
(configuration (machine-ssh-configuration
                (host-name "localhost")
                (system "x86_64-linux")
                (user "alice")
                (identity "./id_rsa")
                (port 2222))))
```

Die Datei sollte zu einer Liste von `machine`-Objekten ausgewertet werden. Wenn dieses Beispiel aufgespielt wird, befindet sich danach eine neue Generation auf dem entfernten System, die der `operating-system`-Deklaration `%system` entspricht. Mit `environment` und `configuration` wird die Methode zur Belieferung der Maschine („Provisioning“) angegeben, d.h. wie sie angesteuert werden soll, um dort Rechenressourcen anzulegen und zu verwalten. Im obigen Beispiel werden keine Ressourcen angelegt, weil '`managed-host`' für eine Maschine mit bereits laufendem Guix-System steht, auf die über das Netzwerk zugegriffen werden kann. Das ist ein besonders einfacher Fall; zu einer komplexeren Bereitstellung könnte das Starten virtueller Maschinen über einen Anbieter für „Virtual Private Servers“ (VPS) gehören. In einem solchen Fall würde eine andere Art von Umgebung als `environment` angegeben werden.

Beachten Sie, dass Sie zunächst ein Schlüsselpaar auf der Koordinatormaschine erzeugen lassen müssen, damit der Daemon signierte Archive mit Dateien aus dem Store exportieren kann (siehe Abschnitt 5.11 [Aufruf von `guix archive`], Seite 75). Auf Guix System geschieht dies automatisch.

```
# guix archive --generate-key
```

Jede Zielmaschine muss den Schlüssel der Hauptmaschine autorisieren, damit diese Store-Objekte von der Koordinatormaschine empfangen kann:

```
# guix archive --authorize < öffentlicher-schlüssel-koordinatormaschine.txt
```

In dem Beispiel wird unter `user` der Name des Benutzerkontos angegeben, mit dem Sie sich zum Aufspielen auf der Maschine anmelden. Der Vorgabewert ist `root`, jedoch wird eine Anmeldung als `root` über SSH manchmal nicht zugelassen. Als Ausweg kann `guix deploy` Sie erst mit einem „unprivilegierten“ Benutzerkonto ohne besondere Berechtigungen anmelden, um danach automatisch mit `sudo` die Berechtigungen auszuweiten. Damit das funktioniert, muss `sudo` auf der entfernten Maschine installiert und durch das `user`-Konto ohne Nutzerinteraktion aufrufbar sein; mit anderen Worten muss die Zeile in `sudoers`, die das `user`-Benutzerkonto zum Aufruf von `sudo` berechtigt, mit dem `NOPASSWD`-Tag versehen sein. Dazu kann das folgende Schnipsel in die Betriebssystemkonfiguration eingefügt werden:

```
(use-modules ...
  (gnu system)) ; macht %sudoers-specification verfügbar

(define %user "benutzername")

(operating-system
  ...
  (sudoers-file
    (plain-file "sudoers"
```

```
(string-append (plain-file-content %sudoers-specification)
  (format #f "a ALL = NOPASSWD: ALL~%" "%user))))
```

Weitere Informationen über das Format der `sudoers`-Datei erhalten Sie, wenn Sie `man sudoers` ausführen.

Wenn Sie ein System auf einige Maschinen aufgespielt haben, möchten Sie vielleicht alle genannten Maschinen einen Befehl ausführen lassen. Mit der Befehlszeilenoption `--execute` oder `-x` können Sie das bewirken. Folgendes Beispiel zeigt, wie Sie `uname -a` auf allen in der Bereitstellungsdatei aufgelisteten Maschinen ausführen:

```
guix deploy Datei -x -- uname -a
```

Eine Sache, die häufig nach dem Aufspielen zu tun ist, ist, bestimmte Dienste auf allen Maschinen neu zu starten. Das geht so:

```
guix deploy Datei -x -- herd restart Dienst
```

Der Befehl `guix deploy -x` liefert genau dann null zurück, wenn sein Befehl auf allen Maschinen erfolgreich war.

You may also wish to roll back configurations on machines to a previous generation. You can do that using the `--roll-back` or `-r` option like so:

```
guix deploy --roll-back file
```

Hier sehen Sie die Datentypen, die Sie kennen müssen, wenn Sie eine Bereitstellungsdatei schreiben.

machine

[Datentyp]

Dieser Datentyp steht für eine einzelne Maschine beim Bereitstellen auf mehrere verschiedene Maschinen.

operating-system

Das Objekt mit der aufzuspielenden Betriebssystemkonfiguration.

environment

Auf welcher Art von Umgebung die Maschine läuft. Der hier angegebene `environment-type` steht dafür, wie die Maschine beliefert wird („Provisioning“).

configuration (Vorgabe: `#f`)

Dieses Objekt gibt die bestimmte Konfiguration der Umgebung (`environment`) der Maschine an. Falls es für diese Umgebung eine Vorgabekonfiguration gibt, kann auch `#f` benutzt werden. Wenn `#f` für eine Umgebung ohne Vorgabekonfiguration benutzt wird, wird ein Fehler ausgelöst.

machine-ssh-configuration

[Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die SSH-Client-Parameter einer Maschine, deren Umgebung (`environment`) vom Typ `managed-host-environment-type` ist.

host-name

build-locally? (Vorgabe: `#t`)

Wenn es falsch ist, werden Ableitungen für das System auf der Maschine erstellt, auf die es aufgespielt wird.

system Der Systemtyp, der die Architektur der Maschine angibt, auf die aufgespielt wird – z.B. "x86_64-linux".

authorize? (Vorgabe: #t)

Wenn es wahr ist, wird der Signierschlüssel des Koordinators zum ACL-Schlüsselbund (der Access Control List, deutsch Zugriffssteuerungsliste) der entfernten Maschine hinzugefügt.

port (Vorgabe: 22)

user (Vorgabe: "root")

identity (Vorgabe: #f)

Wenn dies angegeben wird, ist es der Pfad zum privaten SSH-Schlüssel, um sich beim entfernten Rechner zu authentisieren.

host-key (Vorgabe: #f)

Hierfür sollte der SSH-Rechnerschlüssel der Maschine angegeben werden. Er sieht so aus:

```
ssh-ed25519 AAAAC3Nz... root@example.org
```

Wenn #f als host-key angegeben wird, wird der Server gegen die Datei `~/.ssh/known_hosts` geprüft, genau wie es der ssh-Client von OpenSSH tut.

allow-downgrades? (Vorgabe: #f)

Ob mögliche Herabstufungen zugelassen werden sollen.

Genau wie `guix system reconfigure` vergleicht auch `guix deploy` die Commits auf den momentan eingespielten Kanälen am entfernten Rechner (wie sie von `guix system describe` gemeldet werden) mit denen, die zurzeit verwendet werden (wie sie `guix describe` anzeigt), um festzustellen, ob aktuell verwendete Commits Nachfolger der aufgespielten sind. Ist das *nicht* der Fall und steht `allow-downgrades?` auf falsch, wird ein Fehler gemeldet. Dadurch kann gewährleistet werden, dass Sie nicht aus Versehen die entfernte Maschine auf eine alte Version herabstufen.

safety-checks? (Vorgabe: #t)

Ob „Sicherheitsüberprüfungen“ vor dem Aufspielen durchgeführt werden. Dazu gehört, zu prüfen, ob die Geräte und Dateisysteme in der Betriebssystemkonfiguration tatsächlich auf der Zielmaschine vorhanden sind und die Linux-Module, die gebraucht werden, um auf Speichergeräte beim Booten zuzugreifen, auch im Feld `initrd-modules` des `operating-system` aufgelistet sind.

Durch die Sicherheitsüberprüfungen wird gewährleistet, dass Sie nicht aus Versehen ein System bereitstellen, dass gar nicht booten kann. Überlegen Sie sich gut, wenn Sie sie ausschalten!

digital-ocean-configuration

[Datentyp]

Dieser Datentyp beschreibt das Droplet, das für eine Maschine erzeugt werden soll, deren Umgebung (`environment`) vom Typ `digital-ocean-environment-type` ist.

ssh-key

Der Pfad zum privaten SSH-Schlüssel, um sich beim entfernten Rechner zu authentisieren. In Zukunft wird es dieses Feld vielleicht nicht mehr geben.

tags	Eine Liste von „Tags“ als Zeichenketten, die die Maschine eindeutig identifizieren. Sie müssen angegeben werden, damit keine zwei Maschinen in der Bereitstellung dieselbe Menge an Tags haben.
region	Ein Digital-Ocean-„Region Slug“ (Regionskürzel), zum Beispiel "nyc3".
size	Ein Digital-Ocean-„Size Slug“ (Größenkürzel), zum Beispiel "s-1vcpu-1gb"
enable-ipv6?	Ob das Droplet mit IPv6-Netzanbindung erzeugt werden soll.
hetzner-configuration	[Data Type]
	This is the data type describing the server that should be created for a machine with an environment of hetzner-environment-type . It allows you to configure deployment to a VPS (virtual private server) hosted by Hetzner (https://www.hetzner.com).
allow-downgrades? (Vorgabe: #f)	Ob mögliche Herabstufungen zugelassen werden sollen.
authorize? (Vorgabe: #t)	If true, the public signing key "/etc/guix/signing-key.pub" of the machine that invokes guix deploy will be added to the operating system ACL keyring of the target machine.
build-locally? (Vorgabe: #t)	If true, system derivations will be built on the machine that invokes guix deploy , otherwise derivations are build on the target machine. Set this to #f if the machine you are deploying from has a different architecture than the target machine and you can't build derivations for the target architecture by other means, like offloading (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11) or emulation (siehe [transparent-emulation-qemu], Seite 654).
delete? (default: #t)	If true, the server will be deleted when an error happens in the provisioning phase. If false, the server will be kept in order to debug any issues.
ipv4 (default: #t)	
ipv6 (default: #t)	When false, no public IP address is attached. Specify the name of an existing primary ip to attach it to the machine. Other values would create a new address automatically.
labels (default: '())	A user defined alist of key/value pairs attached to the SSH key and the server on the Hetzner API. Keys and values must be strings, e.g. '(("environment" . "development")). For more information, see Labels (https://docs.hetzner.cloud/#labels).
location (default: "fsn1")	The name of a location (https://docs.hetzner.com/cloud/general/locations) to create the server in. For example, "fsn1" corresponds to

the Hetzner site in Falkenstein, Germany, while "`sin`" corresponds to its site in Singapore.

`server-type` (default: "cx42")

The name of the server type (<https://docs.hetzner.com/cloud/servers/overview#server-types>) this virtual server should be created with. For example, "cx42" corresponds to a x86_64 server that has 8 vCPUs, 16 GB of memory and 160 GB of storage, while "cax31" to the AArch64 equivalent. Other server types and their current prices can be found here (<https://www.hetzner.com/cloud/#pricing>). The "cpx11" server type is currently not supported, since its rescue system is too small to bootstrap a Guix system from.

`ssh-key` (default: `#f`)

Wenn dies angegeben wird, ist es der Dateiname des privaten SSH-Schlüssels, um sich beim entfernten Rechner zu authentisieren.

`ssh-public-key` (default: extracted from `ssh-key`)

If specified, either a public key as returned by `string->public-key` or the path to the SSH public key to use to authenticate with the remote host.

When deploying a machine for the first time, the following steps are taken to provision a server for the machine on the Hetzner Cloud (<https://www.hetzner.com/cloud>) service:

- Create the SSH key of the machine on the Hetzner API.
- Create a server for the machine on the Hetzner API.
- Format the root partition of the disk using the file system of the machine's operating system. Supported file systems are btrfs and ext4.
- Install a minimal Guix operating system on the server using the rescue mode (<https://docs.hetzner.com/cloud/servers/getting-started/rescue-system>). This minimal system is used to install the machine's operating system, after rebooting.
- Reboot the server and apply the machine's operating system on the server.

Once the server has been provisioned and SSH is available, deployment continues by delegating it to the `managed-host-environment-type`.

Servers on the Hetzner Cloud service can be provisioned on the AArch64 architecture using UEFI boot mode, or on the x86_64 architecture using BIOS boot mode. The `(gnu machine hetzner)` module exports the `%hetzner-os-arm` and `%hetzner-os-x86` operating systems that are compatible with those two architectures, and can be used as a base for defining your custom operating system.

The following example shows the definition of two machines that are deployed on the Hetzner Cloud service. The first one uses the `%hetzner-os-arm` operating system to run a server with 16 shared vCPUs and 32 GB of RAM on the `aarch64` architecture, the second one uses the `%hetzner-os-x86` operating system on a server with 16 shared vCPUs and 32 GB of RAM on the `x86_64` architecture.

```
(use-modules (gnu machine))
```

```
(gnu machine hetzner))

(list (machine
        (operating-system %hetzner-os-arm)
        (environment hetzner-environment-type)
        (configuration (hetzner-configuration
                        (server-type "cax41")
                        (ssh-key "/home/charlie/.ssh/id_rsa"))))

      (machine
        (operating-system %hetzner-os-x86)
        (environment hetzner-environment-type)
        (configuration (hetzner-configuration
                        (server-type "cpx51")
                        (ssh-public-key "/home/charlie/.ssh/id_rsa.pub")))))))

Passing this file to guix deploy with the environment variable GUIX_HETZNER_API_TOKEN set to a valid Hetzner API key (https://docs.hetzner.com/cloud/api/getting-started/generating-api-token) should provision two machines for you.
```

11.18 Guix in einer virtuellen Maschine betreiben

Um Guix in einer virtuellen Maschine (VM) auszuführen, können Sie das vorerstellte Guix-VM-Abbild benutzen, das auf https://ftpmirror.gnu.org/gnu/guix/guix-system-vm-image-1.5.0.x86_64-linux.qcow2 angeboten wird. Das Abbild ist ein komprimiertes Abbild im QCOW-Format. Sie können es an einen Emulator wie QEMU übergeben (siehe unten für Details).

Dieses Abbild startet eine grafische Xfce-Umgebung und enthält einige oft genutzte Werkzeuge. Sie können im Abbild mehr Software installieren, indem Sie `guix package` in einem Terminal ausführen (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43). Sie können das System im Abbild auch rekonfigurieren, basierend auf seiner anfänglichen Konfigurationsdatei, die als `/run/current-system/configuration.scm` verfügbar ist (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275).

Statt dieses vorerstellte Abbild zu benutzen, können Sie auch Ihr eigenes Abbild erstellen, indem Sie `guix system image` benutzen (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765).

Wenn Sie Ihr eigenes Abbild erstellen haben lassen, müssen Sie es aus dem Store herauskopieren (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178) und sich darauf Schreibberechtigung geben, um die Kopie benutzen zu können. Wenn Sie QEMU aufrufen, müssen Sie einen Systememulator angeben, der für Ihre Hardware-Plattform passend ist. Hier ist ein minimaler QEMU-Aufruf, der das Ergebnis von `guix system image -t qcow2` auf x86_64-Hardware bootet:

```
$ qemu-system-x86_64 \
  -nic user,model=virtio-net-pci \
  -enable-kvm -m 2048 \
  -device virtio-blk,drive=myhd \
  -drive if=none,file=guix-system-vm-image-1.5.0.x86_64-linux.qcow2,id=myhd
```

Die Bedeutung jeder dieser Befehlszeilenoptionen ist folgende:

qemu-system-x86_64

Hiermit wird die zu emulierende Hardware-Plattform angegeben. Sie sollte zum Wirtsrechner passen.

-nic user,model=virtio-net-pci

Den als Nutzer ausgeführten Netzwerkstapel („User-Mode Network Stack“) ohne besondere Berechtigungen benutzen. Mit dieser Art von Netzwerkanbindung kann das Gast-Betriebssystem eine Verbindung zum Wirt aufbauen, aber nicht andersherum. Es ist die einfachste Art, das Gast-Betriebssystem mit dem Internet zu verbinden. Das `model` gibt das Modell eines zu emulierenden Netzwerkgeräts an: `virtio-net-pci` ist ein besonderes Gerät, das für virtualisierte Betriebssysteme gedacht ist und für die meisten Anwendungsfälle empfohlen wird. Falls Ihre Hardware-Plattform `x86_64` ist, können Sie eine Liste verfügbarer Modelle von Netzwerkkarten (englisch „Network Interface Card“, kurz NIC) einsehen, indem Sie `qemu-system-x86_64 -net nic,model=help` ausführen.

-enable-kvm

Wenn Ihr System über Erweiterungen zur Hardware-Virtualisierung verfügt, beschleunigt es die Dinge, wenn Sie die Virtualisierungsunterstützung „KVM“ des Linux-Kernels benutzen lassen.

-m 2048

Die Menge an Arbeitsspeicher (RAM), die dem Gastbetriebssystem zur Verfügung stehen soll, in Mebibytes. Vorgegeben wären 128 MiB, was für einige Operationen zu wenig sein könnte.

-device virtio-blk,drive=myhd

Ein `virtio-blk`-Laufwerk namens „myhd“ erzeugen. `virtio-blk` ist ein Mechanismus zur „Paravirtualisierung“ von Blockgeräten, wodurch QEMU diese effizienter benutzen kann, als wenn es ein Laufwerk vollständig emulieren würde. Siehe die Dokumentation von QEMU und KVM für mehr Informationen.

-drive if=none,file=/tmp/qemu-image,id=myhd

Unser QCOW-Abbild in der Datei `guix-system-vm-image-1.5.0.x86_64-linux.qcow2` soll als Inhalt des „myhd“-Laufwerks herhalten.

Das voreingestellte `run-vm.sh`-Skript, das durch einen Aufruf von `guix system vm` erzeugt wird, fügt keine Befehlszeilenoption `-nic user` an. Um innerhalb der virtuellen Maschine Netzwerkzugang zu haben, fügen Sie den (`dhcp-client-service`) zu Ihrer Systemdefinition hinzu und starten Sie die VM mit `$(guix system vm config.scm)` `-nic user`. Erwähnt werden sollte der Nachteil, dass bei Verwendung von `-nic user` zur Netzanbindung der `ping`-Befehl *nicht* funktionieren wird, weil dieser das ICMP-Protokoll braucht. Sie werden also einen anderen Befehl benutzen müssen, um auszuprobieren, ob Sie mit dem Netzwerk verbunden sind, zum Beispiel `guix download`.

11.18.1 Verbinden über SSH

Um SSH in der virtuellen Maschine zu aktivieren, müssen Sie einen SSH-Server wie `openssh-service-type` zu ihr hinzufügen (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360). Des Weiteren müssen Sie den SSH-Port für das Wirtssystem freigeben (standardmäßig hat er die Portnummer 22). Das geht zum Beispiel so:

```
$(guix system vm config.scm) -nic user,model=virtio-net-pci,hostfwd=tcp::10022-:22
```

Um sich mit der virtuellen Maschine zu verbinden, benutzen Sie diesen Befehl:

```
ssh -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no -p 10022 localhost
```

Mit `-p` wird `ssh` der Port mitgeteilt, über den eine Verbindung hergestellt werden soll. `-o UserKnownHostsFile=/dev/null` verhindert, dass `ssh` sich bei jeder Modifikation Ihrer `config.scm`-Datei beschwert, ein anderer bekannter Rechner sei erwartet worden, und `-o StrictHostKeyChecking=no` verhindert, dass Sie die Verbindung zu unbekannten Rechnern jedes Mal bestätigen müssen, wenn Sie sich verbinden.

Anmerkung: Wenn dieses Beispiel zu ‘`hostfwd`’ bei Ihnen nicht funktioniert (weil z.B. sich Ihr SSH-Client aufhängt, wenn Sie versuchen, sich mit dem zuordneten Port auf Ihrer VM zu verbinden), dann überprüfen Sie nochmal, ob Ihre Guix-System-VM auch mit Netzwerkunterstützung konfiguriert wurde, also etwas wie der Diensttyp `dhcp-client-service-type` angegeben wurde.

11.18.2 `virt-viewer` mit Spice benutzen

Eine Alternative zur grafischen Schnittstelle des standardmäßigen `qemu` ist, sich mit Hilfe des `remote-viewer` aus dem Paket `virt-viewer` zu verbinden. Um eine Verbindung herzustellen, übergeben Sie die Befehlszeilenoption `-spice port=5930,disable-ticketing` an `qemu`. Siehe den vorherigen Abschnitt für weitere Informationen, wie Sie das übergeben.

Spice macht es auch möglich, ein paar nette Hilfestellungen zu benutzen, zum Beispiel können Sie Ihren Zwischenspeicher zum Kopieren und Einfügen (Ihr „Clipboard“) mit Ihrer virtuellen Maschine teilen. Um das zu aktivieren, werden Sie die folgenden Befehlszeileoptionen zusätzlich an `qemu` übergeben müssen:

```
-device virtio-serial-pci,id=virtio-serial0,max_ports=16,bus=pci.0,addr=0x5
-chardev spicevmc,name=vdagent,id=vdagent
-device virtserialport,nr=1,bus=virtio-serial0.0,chardev=vdagent, \
name=com.redhat.spice.0
```

Sie werden auch den (`spice-vdagent-service`) zu Ihrer Systemdefinition hinzufügen müssen (siehe Abschnitt 11.10.38 [Verschiedene Dienste], Seite 721).

11.19 Dienste definieren

Der vorhergehende Abschnitt präsentiert die verfügbaren Dienste und wie man sie in einer `operating-system`-Deklaration kombiniert. Aber wie definieren wir solche Dienste eigentlich? Und was ist überhaupt ein Dienst?


11.19.1 Dienstkompositionen

Wir definieren hier einen *Dienst* (englisch „Service“) als, grob gesagt, etwas, das die Funktionalität des Betriebssystems erweitert. Oft ist ein Dienst ein Prozess – ein sogenannter *Daemon* –, der beim Hochfahren des Systems gestartet wird: ein Secure-Shell-Server, ein Web-Server, der Guix-Erstellungsdaemon usw. Manchmal ist ein Dienst ein Daemon, dessen Ausführung von einem anderen Daemon ausgelöst wird – zum Beispiel wird ein FTP-Server von `inetd` gestartet oder ein D-Bus-Dienst durch `dbus-daemon` aktiviert. Manchmal entspricht ein Dienst aber auch keinem Daemon. Zum Beispiel nimmt sich der Benutzerkonten-Dienst („account service“) die Benutzerkonten und sorgt dafür, dass sie existieren, wenn das System läuft. Der „udev“-Dienst sammelt die Regeln zur Geräteverwaltung an und macht

diese für den udev-Daemon verfügbar. Der `/etc`-Dienst fügt Dateien in das Verzeichnis `/etc` des Systems ein.

Dienste des Guix-Systems werden durch *Erweiterungen* („Extensions“) miteinander verbunden. Zum Beispiel *erweitert* der Secure-Shell-Dienst den Shepherd – Shepherd ist das Initialisierungssystem (auch „init“-System genannt), was als PID 1 läuft –, indem es ihm die Befehlszeilen zum Starten und Stoppen des Secure-Shell-Daemons übergibt (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360). Der UPower-Dienst erweitert den D-Bus-Dienst, indem es ihm seine `.service`-Spezifikation über gibt, und erweitert den udev-Dienst, indem es ihm Geräteverwaltungsregeln über gibt (siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421). Der Guix-Daemon-Dienst erweitert den Shepherd, indem er ihm die Befehlszeilen zum Starten und Stoppen des Daemons über gibt, und er erweitert den Benutzerkontendienst („account service“), indem er ihm eine Liste der benötigten Erstellungsbenutzerkonten über gibt (siehe Abschnitt 11.10.1 [Basisdienste], Seite 310).

Alles in allem bilden Dienste und ihre „Erweitert“-Relationen einen gerichteten azyklischen Graphen (englisch „Directed Acyclic Graph“, kurz DAG). Wenn wir Dienste als Kästen und Erweiterungen als Pfeile darstellen, könnte ein typisches System so etwas hier anbieten:



Ganz unten sehen wir den *Systemdienst*, der das Verzeichnis erzeugt, in dem alles zum Ausführen und Hochfahren enthalten ist, so wie es der Befehl `guix system build` liefert. Siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788, um mehr über die anderen hier gezeigten Diensttypen zu erfahren. Beim [system-extension-graph], Seite 775, finden Sie Informationen darüber, wie Sie diese Darstellung für eine Betriebssystemdefinition Ihrer Wahl generieren lassen.

Technisch funktioniert es so, dass Entwickler *Diensttypen* definieren können, um diese Beziehungen auszudrücken. Im System kann es beliebig viele Dienste zu jedem Typ geben. Zum Beispiel können auf einem System zwei Instanzen mit je unterschiedlichen Parametern laufen.

Der folgende Abschnitt beschreibt die Programmierschnittstelle für Diensttypen und Dienste.

11.19.2 Diensttypen und Dienste

Ein *Diensttyp* („service type“) ist ein Knoten im oben beschriebenen ungerichteten azyklischen Graphen (DAG). Fangen wir an mit einem einfachen Beispiel: dem Diensttyp für den Guix-Erstellungsdaemon (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des guix-daemon], Seite 17):

```
(define guix-service-type
  (service-type
    (name 'guix)
    (extensions
      (list (service-extension shepherd-root-service-type guix-shepherd-service)
            (service-extension account-service-type guix-accounts)
            (service-extension activation-service-type guix-activation)))
    (default-value (guix-configuration))))
```

Damit sind drei Dinge definiert:

1. Ein Name, der nur dazu da ist, dass man leichter die Abläufe verstehen und Fehler suchen kann.
2. Eine Liste von *Diensterweiterungen* („service extensions“). Jede Erweiterung gibt den Ziel-Diensttyp an sowie eine Prozedur, die für gegebene Parameter für den Dienst eine Liste von Objekten zurückliefert, um den Dienst dieses Typs zu erweitern.
3. Optional kann ein Vorgabewert für Instanzen dieses Typs angegeben werden.

In diesem Beispiel werden durch `guix-service-type` drei Dienste erweitert:

`shepherd-root-service-type`

Die Prozedur `guix-shepherd-service` definiert, wie der Shepherd-Dienst erweitert wird, und zwar liefert sie ein `<shepherd-service>`-Objekt, womit definiert wird, wie der `guix-daemon` gestartet und gestoppt werden kann (siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794).

`account-service-type`

Diese Erweiterung des Dienstes wird durch `guix-accounts` berechnet, eine Prozedur, die eine Liste von `user-group-` und `user-account`-Objekten liefert, die

die Erstellungsbenutzerkonten repräsentieren (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des guix-daemon], Seite 17).

`activation-service-type`

Hier ist `guix-activation` eine Prozedur, die einen G-Ausdruck liefert. Dieser ist ein Code-Schnipsel, das zur „Aktivierungszeit“ ausgeführt werden soll – z.B. wenn der Dienst hochgefahren wird.

Ein Dienst dieses Typs wird dann so instanziert:

```
(service guix-service-type
  (guix-configuration
    (build-accounts 5)
    (extra-options '("--gc-keep-derivations"))))
```

Das zweite Argument an die `service`-Form ist ein Wert, der die Parameter dieser bestimmten Dieninstanz repräsentiert. Siehe [guix-configuration-type], Seite 320, für Informationen über den `guix-configuration`-Datentyp. Wird kein Wert angegeben, wird die Vorgabe verwendet, die im `guix-service-type` angegeben wurde:

```
(service guix-service-type)
```

`guix-service-type` ist ziemlich einfach, weil es andere Dienste erweitert, aber selbst nicht erweitert werden kann.

Der Diensttyp eines *erweiterbaren* Dienstes sieht ungefähr so aus:

```
(define udev-service-type
  (service-type (name 'udev)
    (extensions
      (list (service-extension shepherd-root-service-type
        udev-shepherd-service)))

    (compose concatenate) ;Liste der Regeln zusammenfügen
    (extend (lambda (config rules) ;Konfiguration und Regeln
      (udev-configuration
        (inherit config)
        (rules (append (udev-configuration-rules config)
          rules)))))))
```

Dies ist der Diensttyp für den Geräteverwaltungsdienst eudev (<https://github.com/eudev-project/eudev>). Verglichen mit dem vorherigen Beispiel sehen wir neben einer Erweiterung des `shepherd-root-service-type` auch zwei neue Felder.

compose Die Prozedur, um die Liste der jeweiligen Erweiterungen für den Dienst dieses Typs zu einem Objekt zusammenzustellen (zu „komponieren“, englisch *compose*).

Dienste können den udev-Dienst erweitern, indem sie eine Liste von Regeln („Rules“) an ihn übergeben; wir komponieren mehrere solche Erweiterungen, indem wir die Listen einfach zusammenfügen.

extend Diese Prozedur definiert, wie der Wert des Dienstes um die Komposition mit Erweiterungen erweitert („extended“) werden kann.

Udev-Erweiterungen werden zu einer einzigen Liste von Regeln komponiert, aber der Wert des udev-Dienstes ist ein <udev-configuration>-Verbundsobjekt. Deshalb erweitern wir diesen Verbund, indem wir die Liste der von Erweiterungen beigetragenen Regeln an die im Verbund gespeicherte Liste der Regeln anhängen.

description

Diese Zeichenkette gibt einen Überblick über den Systemtyp. Die Zeichenkette darf mit Texinfo ausgezeichnet werden (siehe Abschnitt “Overview” in *GNU Texinfo*). Der Befehl `guix system search` durchsucht diese Zeichenketten und zeigt sie an (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765).

Es kann nur eine Instanz eines erweiterbaren Diensttyps wie `udev-service-type` geben. Wenn es mehrere gäbe, wäre es mehrdeutig, welcher Dienst durch die `service-extension` erweitert werden soll.

Sind Sie noch da? Der nächste Abschnitt gibt Ihnen eine Referenz der Programmierschnittstelle für Dienste.

11.19.3 Service-Referenz

Wir haben bereits einen Überblick über Diensttypen gesehen (siehe Abschnitt 11.19.2 [Diensttypen und Dienste], Seite 786). Dieser Abschnitt hier stellt eine Referenz dar, wie Dienste und Diensttypen manipuliert werden können. Diese Schnittstelle wird vom Modul (`gnu services`) angeboten.

service Typ [Wert]

[Prozedur]

Liefert einen neuen Dienst des angegebenen *Typs*. Der *Typ* muss als <service-type>-Objekt angegeben werden (siehe unten). Als *Wert* kann ein beliebiges Objekt angegeben werden, das die Parameter dieser bestimmten Instanz dieses Dienstes repräsentiert.

Wenn kein Wert angegeben wird, wird der vom *Typ* festgelegte Vorgabewert verwendet; verfügt der *Typ* über keinen Vorgabewert, dann wird ein Fehler gemeldet.

Zum Beispiel bewirken Sie hiermit:

```
(service openssh-service-type)
```

dasselbe wie mit:

```
(service openssh-service-type
        (openssh-configuration))
```

In beiden Fällen ist das Ergebnis eine Instanz von `openssh-service-type` mit der vorgegebenen Konfiguration.

service? Objekt

[Prozedur]

Liefert wahr zurück, wenn das *Objekt* ein Dienst ist.

service-kind Dienst

[Prozedur]

Liefert den Typ des *Dienstes* – d.h. ein <service-type>-Objekt.

service-value Dienst

[Prozedur]

Liefert den Wert, der mit dem *Dienst* assoziiert wurde. Er repräsentiert die Parameter des *Dienstes*.

Hier ist ein Beispiel, wie ein Dienst erzeugt und manipuliert werden kann:

```
(define s
  (service nginx-service-type
    (nginx-configuration
      (nginx nginx)
      (log-directory log-Verzeichnis)
      (run-directory run-Verzeichnis)
      (file config-Datei)))))

(service? s)
⇒ #t

(eq? (service-kind s) nginx-service-type)
⇒ #t
```

Die Form `modify-services` ist eine nützliche Methode, die Parameter von einigen der Dienste aus einer Liste wie `%base-services` abzuändern (siehe Abschnitt 11.10.1 [Basisdienste], Seite 310). Sie wird zu einer Liste von Diensten ausgewertet. Natürlich können Sie dazu auch die üblichen Listenkombinatoren wie `map` und `fold` benutzen (siehe Abschnitt “SRFI-1” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*), `modify-services` soll dieses häufig benutzte Muster lediglich durch eine knappere Syntax unterstützen.

`modify-services Dienste (Typ Variable => Rumpf) ...` [Spezial Form]

Passt die von `Dienste` bezeichnete Dienst-Liste entsprechend den angegebenen Klauseln an. Jede Klausel hat die Form:

`(Typ Variable => Rumpf)`

wobei `Typ` einen Diensttyp („service type“) bezeichnet – wie zum Beispiel `guix-service-type` – und `Variable` ein Bezeichner ist, der im `Rumpf` an die Dienst-Parameter – z.B. eine `guix-configuration`-Instanz – des ursprünglichen Dienstes mit diesem `Typ` gebunden wird.

Der `Rumpf` muss zu den neuen Dienst-Parametern ausgewertet werden, welche benutzt werden, um den neuen Dienst zu konfigurieren. Dieser neue Dienst wird das Original in der resultierenden Liste ersetzen. Weil die Dienstparameter eines Dienstes mit `define-record-type*` erzeugt werden, können Sie einen kurzen `Rumpf` schreiben, der zu den neuen Dienstparametern ausgewertet wird, indem Sie die Funktionalität namens `inherit` benutzen, die von `define-record-type*` bereitgestellt wird.

Klauseln können auch die folgende Form annehmen:

`(delete Diensttyp)`

Mit so einer Klausel werden alle Dienste mit dem angegebenen `Diensttyp` aus der Liste der `Dienste` weggelassen.

Siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275, für ein Anwendungsbeispiel.

Als Nächstes ist die Programmierschnittstelle für Diensttypen an der Reihe. Sie ist etwas, was Sie kennen werden wollen, wenn Sie neue Dienstdefinitionen schreiben, aber wenn Sie nur Ihre `operating-system`-Deklaration anpassen möchten, brauchen Sie diese Schnittstelle wahrscheinlich nicht.

service-type [Datentyp]

Die Repräsentation eines *Diensttypen* (siehe Abschnitt 11.19.2 [Diensttypen und Dienste], Seite 786).

name Dieses Symbol wird nur verwendet, um die Abläufe im System anzuzeigen und die Fehlersuche zu erleichtern.

extensions

Eine nicht-leere Liste von `<service-extension>`-Objekten (siehe unten).

compose (Vorgabe: `#f`)

Wenn es auf `#f` gesetzt ist, dann definiert der Diensttyp Dienste, die nicht erweitert werden können – d.h. diese Dienste erhalten ihren Wert nicht von anderen Diensten.

Andernfalls muss es eine Prozedur sein, die ein einziges Argument entgegennimmt. Die Prozedur wird durch `fold-services` aufgerufen und ihr wird die Liste von aus den Erweiterungen angesammelten Werten übergeben. Sie gibt daraufhin einen einzelnen Wert zurück.

extend (Vorgabe: `#f`)

Ist dies auf `#f` gesetzt, dann können Dienste dieses Typs nicht erweitert werden.

Andernfalls muss es eine zwei Argumente nehmende Prozedur sein, die von `fold-services` mit dem anfänglichen Wert für den Dienst als erstes Argument und dem durch Anwendung von `compose` gelieferten Wert als zweites Argument aufgerufen wird. Als Ergebnis muss ein Wert geliefert werden, der einen zulässigen neuen Parameterwert für die Dieninstanz darstellt.

description

Eine Zeichenkette, womöglich geschrieben als Texinfo-Markup, die in ein paar Sätzen beschreibt, wofür der Dienst gut ist. Diese Zeichenkette ermöglicht es Nutzern, mittels `guix system search` Informationen über den Dienst zu bekommen (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765).

default-value (Vorgabe: `&no-default-value`)

Der Vorgabewert, der für Instanzen dieses Diensttyps verwendet wird. Dadurch können Nutzer die `service`-Form ohne ihr zweites Argument benutzen:

(service *Diensttyp*)

Der zurückgelieferte Dienst hat dann den durch den *Diensttyp* vorgegebenen Vorgabewert.

Siehe den Abschnitt Abschnitt 11.19.2 [Diensttypen und Dienste], Seite 786, für Beispiele.

service-extension *Zieltyp* *Berechner* [Prozedur]

Liefert eine neue Erweiterung für den Dienst mit dem *Zieltyp*. Als *Berechner* muss eine Prozedur angegeben werden, die ein einzelnes Argument nimmt: `fold-services`

ruft sie auf und übergibt an sie den Wert des erweiternden Dienstes, sie muss dafür einen zulässigen Wert für den *Zieltyp* liefern.

service-extension? Objekt [Prozedur]

Liefert wahr zurück, wenn das *Objekt* eine Diensterweiterung ist.

Manchmal wollen Sie vielleicht einfach nur einen bestehenden Dienst erweitern. Dazu müssten Sie einen neuen Diensttyp definieren und die Erweiterung definieren, für die Sie sich interessieren, was ganz schön wortreich werden kann. Mit der Prozedur **simple-service** können Sie es kürzer fassen.

simple-service Name Zieltyp Wert [Prozedur]

Liefert einen Dienst, der den Dienst mit dem *Zieltyp* um den *Wert* erweitert. Dazu wird ein Diensttyp mit dem Namen für den einmaligen Gebrauch erzeugt, den der zurückgelieferte Dienst instanziert.

Zum Beispiel kann **mcron** (siehe Abschnitt 11.10.2 [Geplante Auftragsausführung], Seite 336) so um einen zusätzlichen Auftrag erweitert werden:

```
(simple-service 'my-mcron-job mcron-service-type
#~(job '(next-hour (3)) "guix gc -F 2G"))
```

Den Kern dieses abstrakten Modells für Dienste bildet die Prozedur **fold-services**, die für das „Kompilieren“ einer Liste von Diensten hin zu einem einzelnen Verzeichnis verantwortlich ist, in welchem alles enthalten ist, was Sie zum Booten und Hochfahren des Systems brauchen – d.h. das Verzeichnis, das der Befehl **guix system build** anzeigt (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von **guix system**], Seite 765). Einfach ausgedrückt propagiert **fold-services** Diensterweiterungen durch den Dienstgraphen nach unten und aktualisiert dabei in jedem Knoten des Graphen dessen Parameter, bis nur noch der Wurzelknoten übrig bleibt.

fold-services Dienste [#:target-type system-service-type] [Prozedur]

Faltet die *Dienste* wie die funktionale Prozedur **fold** zu einem einzigen zusammen, indem ihre Erweiterungen nach unten propagiert werden, bis eine Wurzel vom *target-type* als Diensttyp erreicht wird; dieser so angepasste Wurzeldienst wird zurückgeliefert.

Als Letztes definiert das Modul (**gnu services**) noch mehrere essenzielle Diensttypen, von denen manche im Folgenden aufgelistet sind:

system-service-type [Variable]

Die Wurzel des Dienstgraphen. Davon wird das Systemverzeichnis erzeugt, wie es vom Befehl **guix system build** zurückgeliefert wird.

boot-service-type [Variable]

Der Typ des „Boot-Dienstes“, der das *Boot-Skript* erzeugt. Das Boot-Skript ist das, was beim Booten durch die initiale RAM-Disk ausgeführt wird.

etc-service-type [Variable]

Der Typ des */etc*-Dienstes. Dieser Dienst wird benutzt, um im */etc*-Verzeichnis Dateien zu platzieren. Er kann erweitert werden, indem man Name-Datei-Tupel an ihn übergibt wie in diesem Beispiel:

```
(list `("issue" ,(plain-file "issue" "Willkommen!\n")))
```

Dieses Beispiel würde bewirken, dass eine Datei `/etc/issue` auf die angegebene Datei verweist.

etc-profile-d-service-type [Variable]

The type of the `/etc/profile.d` service. This service is used to create files under `/etc/profile.d`. It takes as value a list of file-like objects, as can be produced with `local-file`, `plain-file`, etc. Note that provided files whose file names do not end with `.sh` are *not* added to `/etc/profile.d/` and are silently dropped. Package objects can also be provided directly to have their `etc/profile.d/*.sh` prefixed files added. A simple usage may look like:

```
(simple-service 'my-important-profile-file etc-profile-d-service-type
  (list (plain-file "youppi.sh" "HOW_IMPORTANT=very")))
```

etc-bashrc-d-service-type [Variable]

The type of the `/etc/bashrc.d` service. This service is used to create files under `/etc/bashrc.d`. It takes as value a list of file-like objects, as can be produced with `local-file`, `plain-file`, etc. Note that provided files whose file names do not end with `.sh` are *not* added to `/etc/profile.d/` and are silently dropped. The default value is made available via the `%default-etc-bashrc-d-files` variable for users to extended. Package objects can also be provided directly to have their `etc/bashrc.d/*.sh` prefixed files added. Since the service is part `%base-services`, it can be extended via `simple-service` like so:

```
(use-package-modules gnome) ;for the `vte' package

(simple-service 'vte-integration etc-bashrc-d-service-type
  (list (file-append vte "/etc/profile.d/vte.sh")))
```

vte-integration-service-type [Variable]

This services adds the `/etc/bashrc.d/vte.sh` to your system, which improves the Bash and Zsh experience when using VTE-powered terminal emulators. This causes for example the current directory to be displayed in the terminal emulator's tab title, and the current directory to be preserved when creating a new tab, among other features. The value of the service is the `vte` package to use.

```
(use-package-modules gnome) ;for the `vte' package

(service vte-integration-service-type vte)
```

privileged-program-service-type [Variable]

Der Typ des Dienstes für privilegierte Programme, der eine Liste von ausführbaren Dateien ansammelt, die jeweils als G-Ausdrücke übergeben werden und dann zur Menge der privilegierten Programme auf dem System hinzugefügt werden (siehe Abschnitt 11.11 [Privilegierte Programme], Seite 749).

profile-service-type [Variable]

Der Typ des Dienstes zum Einfügen von Dateien ins *Systemprofil* – d.h. die Programme unter `/run/current-system/profile`. Andere Dienste können ihn erweitern, indem sie ihm Listen von ins Systemprofil zu installierenden Paketen übergeben.

provenance-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp des Dienstes, um *Provenienz-Metadaten* zusammen mit dem eigentlichen System zu speichern. Dazu werden mehrere Dateien unter `/run/current-system` erstellt:

channels.scm

Sie ist eine „Kanaldatei“, wie sie an `guix pull -C` oder `guix time-machine -C` übergeben werden kann, die die zum Erstellen des Systems notwendigen Kanäle beschreibt, sofern diese Information zur Verfügung gestanden hat (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78).

configuration.scm

Jene Datei entspricht derjenigen, die als Wert für diesen `provenance-service-type`-Dienst mitgegeben wurde. Nach Vorgabe übergibt `guix system reconfigure` automatisch die Betriebssystemkonfigurationsdatei, die es auf der Befehlszeile bekommen hat.

provenance

Hierin sind dieselben Informationen enthalten, die auch in den anderen beiden Dateien stehen, aber in einem leichter zu verarbeitenden Format.

Im Allgemeinen genügen diese zwei Informationen (Kanäle und Konfigurationsdatei), um das Betriebssystem „aus seinem Quellcode heraus“ zu reproduzieren.

Einschränkungen: Sie benötigen diese Informationen, um Ihr Betriebssystem erneut zu erstellen, aber sie alleine *reichen nicht immer aus*. Insbesondere ist `configuration.scm` alleine nicht hinreichend, wenn es *nicht* eigenständig ist, sondern auf externe Guile-Module oder andere Dateien verweist. Wenn Sie erreichen wollen, dass `configuration.scm` eigenständig wird, empfehlen wir, alle darin verwendeten Module oder Dateien zu Bestandteilen eines Kanals zu machen.

Übrigens sind Provenienzmetadaten „still“ in dem Sinn, dass ihr Vorhandensein nichts an den Bits ändert, die Ihr System ausmachen, *abgesehen von den die Metadaten ausmachenden Bits*. Zwei verschiedene Betriebssystemkonfigurationen und Kanalangaben können also Bit für Bit dasselbe System erzeugen, aber wenn der `provenance-service-type` benutzt wird, enthalten die beiden Systeme trotzdem unterschiedliche Metadaten und damit nicht mehr den gleichen Dateinamen im Store, was es schwerer macht, ihre Gleichheit zu erkennen.

Dieser Dienst wird automatisch zu Ihrer Betriebssystemkonfiguration hinzugefügt, wenn Sie `guix system reconfigure`, `guix system init` oder `guix deploy` benutzen.

linux-loadable-module-service-type [Variable]

Der Diensttyp des Dienstes, der Listen von Paketen mit Kernel-Modulen, die der Kernel laden können soll, sammelt und dafür sorgt, dass der Kernel sie laden kann.

Der Diensttyp ist dazu gedacht, von anderen Diensttypen erweitert zu werden, etwa so:

```
(simple-service 'installing-module
                linux-loadable-module-service-type)
```


```
(list module-to-install-1
      module-to-install-2))
```

Die Module werden *nicht* geladen. Sie werden nur zum Kernel-Profil hinzugefügt, damit sie mit anderen Werkzeugen überhaupt erst geladen werden *können*.

11.19.4 Shepherd-Dienste

Das Modul (**gnu services shepherd**) gibt eine Methode an, mit der Dienste definiert werden können, die von GNU Shepherd verwaltet werden, was das Initialisierungssystem (das „init“-System) ist – es ist der erste Prozess, der gestartet wird, wenn das System gebootet wird, auch bekannt als PID 1 (siehe Abschnitt “Introduction” in *The GNU Shepherd Manual*).

Dienste unter dem Shepherd können voneinander abhängen. Zum Beispiel kann es sein, dass der SSH-Daemon erst gestartet werden darf, nachdem der Syslog-Daemon gestartet wurde, welcher wiederum erst gestartet werden kann, sobald alle Dateisysteme eingebunden wurden. Das einfache Betriebssystem, dessen Definition wir zuvor gesehen haben (siehe Abschnitt 11.2 [Das Konfigurationssystem nutzen], Seite 275), ergibt folgenden Dienstgraphen:



Sie können so einen Graphen tatsächlich für jedes Betriebssystem erzeugen lassen, indem Sie den Befehl `guix system shepherd-graph` benutzen (siehe [system-shepherd-graph], Seite 775).

Der `%shepherd-root-service` ist ein Dienstobjekt, das diesen Prozess mit PID 1 repräsentiert. Der Dienst hat den Typ `shepherd-root-service-type`. Sie können ihn erweitern, indem Sie eine Liste von `<shepherd-service>`-Objekten an ihn übergeben.

shepherd-service [Datentyp]

Der Datentyp, der einen von Shepherd verwalteten Dienst repräsentiert.

provision

Diese Liste von Symbolen gibt an, was vom Dienst angeboten wird.

Das bedeutet, es sind die Namen, die an `herd start`, `herd status` und ähnliche Befehle übergeben werden können (siehe Abschnitt “Invoking herd” in *The GNU Shepherd Manual*). Siehe Abschnitt “Defining Services” in *The GNU Shepherd Manual* für Details.

requirement (Vorgabe: '())

Eine Liste von Symbolen, die angeben, von welchen anderen Shepherd-Diensten dieser hier abhängt.

Mit sehr wenigen Ausnahmen müssen Dienste, die einen Daemon starten, mindestens vom `user-processes`-Dienst abhängen; so wird sicher gestellt, dass Daemons nach Einbindung aller Dateisysteme gestartet werden und dass sie beim Herunterfahren gestoppt wurden, bevor versucht wird, verbleibende Nutzerprozesse zu beenden.

Ebenso müssen Dienste, die beim Start oder im Betrieb Dateisysteme einbinden, `user-file-systems` als Voraussetzung benennen. `user-processes` hängt bereits von `user-file-systems` ab. Daher genügt nur die Voraussetzung `user-processes` auch schon.

one-shot? (Vorgabe: #f)

Gibt an, ob dieser Dienst nur einmal ausgeführt wird („one-shot“). Einmalig ausgeführte Dienste werden gestoppt, sobald ihre `start`-Aktion abgeschlossen wurde. Siehe Abschnitt “Slots of services” in *The GNU Shepherd Manual* für weitere Informationen.

respawn? (Vorgabe: #t)

Ob der Dienst neu gestartet werden soll, nachdem er gestoppt wurde, zum Beispiel wenn der ihm zu Grunde liegende Prozess terminiert wird.

respawn-limit (Vorgabe: #f)

Hiermit kann beschränkt werden, wie viele Male und wie schnell ein Dienst durch Shepherd neu gestartet werden soll, ehe er deaktiviert wird. Siehe Abschnitt “Defining Services” in *The GNU Shepherd Manual* für mehr Informationen.

respawn-delay (Vorgabe: #f)

Wenn dies wahr ist, ist es die Verzögerung in Sekunden, ehe ein Dienst, der nicht starten konnte, neu gestartet wird.

start (Vorgabe: #~(const #t))
stop (Vorgabe: #~(const #f))

Die Felder **start** und **stop** beziehen sich auf Shepherds Funktionen zum Starten und Stoppen von Prozessen (siehe Abschnitt “Service De- and Constructors” in *The GNU Shepherd Manual*). Sie enthalten G-Ausdrücke, die in eine Shepherd-Konfigurationdatei umgeschrieben werden (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

actions (Vorgabe: '())

Dies ist eine Liste von **shepherd-action**-Objekten (siehe unten), die vom Dienst zusätzlich unterstützte Aktionen neben den Standardaktionen **start** und **stop** angeben. Hier aufgeführte Aktionen werden als **herd**-Unterbefehle verfügbar gemacht:

herd *Aktion Dienst* [*Argumente...*]

free-form (Vorgabe: #f)

When set, this field replaces the **start**, **stop**, and **actions** fields. It is meant to be used when the service definition comes from some other source, typically the service collection provided by the Shepherd proper (siehe Abschnitt “Service Collection” in *The GNU Shepherd Manual*).

For example, the snippet below defines a service for the Shepherd’s built-in REPL (read-eval-print loop) service (siehe Abschnitt “REPL Service” in *The GNU Shepherd Manual*):

```
(shepherd-service
  (provision '(repl))
  (modules '((shepherd service repl)))
  (free-form #'(repl-service)))
```

In this case, the service object is returned by the **repl-service** procedure of the Shepherd, so all the **free-form** G-expression does is call that procedure. Note that the **provision** field must be consistent with the actual service provision.

auto-start? (Vorgabe: #t)

Ob dieser Dienst automatisch durch Shepherd gestartet werden soll. Wenn es auf **#f** steht, muss der Dienst manuell über **herd start** gestartet werden.

documentation

Eine Zeichenkette zur Dokumentation, die angezeigt wird, wenn man dies ausführt:

herd doc *Dienstname*

wobei der *Dienstname* eines der Symbole aus der **provision**-Liste sein muss (siehe Abschnitt “Invoking herd” in *The GNU Shepherd Manual*).

modules (Vorgabe: %default-modules)

Dies ist die Liste der Module, die in den Sichtbarkeitsbereich geladen sein müssen, wenn **start** und **stop** ausgewertet werden.

Im folgenden Beispiel wird ein Shepherd-Dienst definiert, der `syslogd`, den Systemprotokollier-Daemon aus den GNU Networking Utilities, startet (siehe Abschnitt “`syslogd invocation`” in *GNU Inetutils*):

```
(let ((config (plain-file "syslogd.conf" "...")))
  (shepherd-service
    (documentation "Den Syslog-Daemon (syslogd) ausführen.")
    (provision '(syslogd))
    (requirement '(user-processes))
    (start #~(make-forkexec-constructor
               (list #$file-append inetutils "/libexec/syslogd")
               "--rcfile" #$config)
           #:pid-file "/var/run/syslog.pid"))
    (stop #~(make-kill-destructor))))
```

Die Kernelemente in diesem Beispiel sind die Felder `start` und `stop`: Es sind Code-Schnipsel, die erst später ausgewertet werden; wir sagen, sie sind *staged*. Sie benutzen die von Shepherd bereitgestellte Prozedur `make-forkexec-constructor` und ihr duales Gegenstück, `make-kill-destructor` (siehe das Abschnitt “Service De- and Constructors” in *Handbuch von GNU Shepherd*). Durch das `start`-Feld wird `shepherd` das `syslogd`-Programm mit den angegebenen Befehlszeilenoptionen starten; beachten Sie, dass wir `config` nach `--rcfile` angeben; dabei handelt es sich um eine vorher im Code deklarierte Konfigurationsdatei (deren Inhalt wir hier nicht erklären). Entsprechend wird mit dem Feld `stop` ausgesagt, wie dieser Dienst gestoppt werden kann; in diesem Fall wird er über den Systemaufruf `kill` gestoppt, dem die PID des Prozesses übergeben wird. Code-Staging wird über G-Ausdrücke umgesetzt: Mit `#~` beginnt der später ausgeführte „*staged Code*“, und `#$` beendet dies und der Code darin wird wirtsseitig hier und jetzt ausgewertet (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

shepherd-action [Datentyp]

Dieser Datentyp definiert zusätzliche Aktionen, die ein Shepherd-Dienst implementiert (siehe oben).

name Die Aktion bezeichnendes Symbol.

documentation

Diese Zeichenkette ist die Dokumentation für die Aktion. Sie können sie sehen, wenn Sie dies ausführen:

```
herd doc Dienst action Aktion
```

procedure

Dies sollte ein G-Ausdruck sein, der zu einer mindestens ein Argument nehmenden Prozedur ausgewertet wird. Das Argument ist der „running“-Wert des Dienstes (siehe Abschnitt “Slots of services” in *The GNU Shepherd Manual*).

Das folgende Beispiel definiert eine Aktion namens `sag-hallo`, die den Benutzer freundlich begrüßt:

```
(shepherd-action
  (name 'sag-hallo)
  (documentation "Sag Hallo!"))
```

```
(procedure #~(lambda (running . args)
  (format #t "Hallo, Freund! Argumente: ~s\n"
          args)
#t)))
```

Wenn wir annehmen, dass wir die Aktion zum Dienst `beispiel` hinzufügen, können Sie Folgendes ausführen:

```
# herd sag-hallo beispiel
Hallo, Freund! Argumente: ()
# herd sag-hallo beispiel a b c
Hallo, Freund! Argumente: ("a" "b" "c")
```

Wie Sie sehen können, ist das eine sehr ausgeklügelte Art, Hallo zu sagen. Siehe Abschnitt “Defining Services” in *The GNU Shepherd Manual* für mehr Informationen zu Aktionen.

shepherd-configuration-action [Prozedur]

Liefert eine Aktion `configuration`, mit der *Datei* angezeigt wird. Dafür sollte der Name der Konfigurationsdatei des Dienstes übergeben werden.

Dienste mit dieser Aktion auszustatten, kann hilfreich sein. Zum Beispiel ist der Tor-Dienst für anonyme Netzwerkrouuten (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360) ungefähr so definiert:

```
(let ((torrc (plain-file "torrc" ...)))
  (shepherd-service
    (provision '(tor))
    (requirement '(user-processes loopback syslogd))

    (start #~(make-forkexec-constructor
              (list #$ (file-append tor "/bin/tor") "-f" #$torrc)
              #:user "tor" #:group "tor"))
    (stop #~(make-kill-destructor))
    (actions (list (shepherd-configuration-action torrc)))
    (documentation "Run the Tor anonymous network overlay.")))
```

Über diese Aktion haben Administratoren die Möglichkeit, zu prüfen, wie die an `tor` übergebene Konfigurationsdatei aussieht, mit einem Shell-Befehl wie:

```
cat $(herd configuration tor)
```

So gelingt die Fehlersuche!

shepherd-root-service-type [Variable]

Der Diensttyp für den Shepherd-„Wurzeldienst“ – also für PID 1.

Dieser Diensttyp stellt das Ziel für Diensterweiterungen dar, die Shepherd-Dienste erzeugen sollen (siehe Abschnitt 11.19.2 [Diensttypen und Dienste], Seite 786, für ein Beispiel). Jede Erweiterung muss eine Liste von `<shepherd-service>`-Objekten übergeben. Sein Wert muss eine `shepherd-configuration` sein, wie im Folgenden beschrieben.

shepherd-configuration [Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration von Shepherd.

shepherd (Vorgabe: `shepherd`)
Das zu benutzende Shepherd-Paket.

services (Vorgabe: `'()`)
Eine Liste zu startender Shepherd-Dienste als `<shepherd-service>`-Objekte. Wahrscheinlich sollten Sie stattdessen den Mechanismus zur Diensterweiterung benutzen (siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794).

Im folgenden Beispiel wird ein anderes Shepherd-Paket für das Betriebssystem festgelegt:

```
(operating-system
;;
(services (append (list openssh-service-type))
;;
%desktop-services)
;;
;;
;; Eigenes Shepherd-Paket benutzen.
(essential-services
(modify-services (operating-system-default-essential-services
this-operating-system)
(shepherd-root-service-type config => (shepherd-configuration
(inherit config)
(shepherd my-shepherd)))))
```

shepherd-transient-service-type [Variable]
Dieser Diensttyp repräsentiert Shepherds Dienst für vergängliche Dienste, `transient`, mit dem Sie Befehle im Hintergrund starten können und mit ihnen wie mit gewöhnlichen Shepherd-Diensten umgehen können. Das ähnelt `systemd-run`.

Beispielsweise startet folgender Befehl `rsync` im Hintergrund in einer Umgebung, in der die Umgebungsvariable `SSH_AUTH_SOCK` den gegebenen Wert hat:

```
herd spawn transient -E SSH_AUTH_SOCK=$SSH_AUTH_SOCK -- \
rsync -e ssh -vur . backup.example.org:
```

Siehe Abschnitt “Transient Service Maker” in *Handbuch von GNU Shepherd* für mehr Informationen zum `transient`-Dienst.

shepherd-timer-service-type [Variable]
Dieser Diensttyp repräsentiert Shepherds `timer`-Dienst zur geplanten Ausführung von Befehlen zu einem Zeitpunkt, ähnlich wie der altehrwürdige `at`-Befehl. Hier sehen Sie ein Beispiel:

```
herd schedule timer at 07:00 -- mpg123 Musik/alarm.mp3
```

Siehe Abschnitt “Timer Service” in *Handbuch von GNU Shepherd* für weitere Informationen zum `timer`-Dienst.

shepherd-system-log-service-type [Variable]
Dieser Dienst implementiert ein *Systemprotokoll*, was eingehende Nachrichten von Anwendungen einliest, die an `/dev/log` gesendet wurden, und diese in Dateien oder Terminals anhand vom Benutzer festgelegter Regeln schreibt. Er stellt Funktionen bereit wie sie traditionell in `syslogd`-Programmen zu finden sind.

Der Wert dieses Dienstes muss ein `system-log-configuration`-Verbundobjekt sein, wie im Folgenden beschrieben.

Dieser Dienst gehört zu den `%base-services` (siehe Abschnitt 11.10.1 [Basisdienste], Seite 310).

system-log-configuration	[Datentyp]
Verfügbare <code>system-log-configuration</code> -Felder sind:	
provision (default: <code>(system-log syslogd)</code>) (type: list-of-symbols)	
The name(s) of the system log service.	
requirement (default: <code>(root-file-system)</code>) (type: list-of-symbols)	
Dependencies of the system log service.	
kernel-log-file (type: gexp-or-string-or-false)	
File from which kernel messages are read, <code>/dev/kmsg</code> by default.	
message-destination (default: <code>#f</code>) (type: gexp-or-false)	
This gexp must evaluate to a procedure that, when passed a log message, returns the list of files to write it to; <code>#f</code> is equivalent to using <code>(default-message-destination-procedure)</code> . Siehe Abschnitt “System Log Service” in <i>The GNU Shepherd Manual</i> , for information on how to write that procedure.	
date-format (type: gexp-or-string)	
String or string-valued gexp specifying how to format timestamps in log files. It must be a valid string for <code>strftime</code> (siehe Abschnitt “Time” in <i>GNU Guile Reference Manual</i>), including delimiting space—e.g., <code>"%c"</code> for a format identical to that of traditional syslogs implementations.	
history-size (type: gexp-or-integer)	
Number of logging messages kept in memory for the purposes of making them available to <code>herd status system-log</code> .	
max-silent-time (type: gexp-or-integer-or-false)	
Time after which a mark is written to log files if nothing was logged during that time frame. When set to <code>#f</code> , this feature is disabled.	

%shepherd-root-service	[Variable]
Dieser Dienst repräsentiert PID 1.	

11.19.5 Komplizierte Konfigurationen

Einige Programme haben vielleicht ziemlich komplizierte Konfigurationsdateien oder -formate. Sie können die Hilfsmittel, die in dem Modul (`gnu services configuration`) definiert sind, benutzen, um das Erstellen von Scheme-Anbindungen für diese Konfigurationsdateien leichter zu machen.

Das Werkzeug der Wahl ist das Hilfs-Makro `define-configuration`, mit dem Sie einen Scheme-Verbundstyp definieren (siehe Abschnitt “Record Overview” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Ein Scheme-Verbund dieses Typs wird zu einer Konfigurationsdatei serialisiert, indem für die enthaltenen Felder ein *Serialisierer* aufgerufen werden kann. Das sind Prozeduren, die einen Scheme-Wert nehmen und in einen anderen Scheme-Wert oder G-Ausdruck übersetzen (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

define-configuration *Name Klausel1 Klausel2 ...* [Makro]

Einen Verbundstyp mit dem Namen *Name* erstellen, der die in den Klauseln gefundenen Felder enthalten wird.

Eine Klausel hat folgende Form:

```
(Feldname
  Typ-Deklaration
  Dokumentation
  Option*
  ...)
```

Feldname ist ein Bezeichner, der als Name des Feldes im erzeugten Verbund verwendet werden wird.

Typ-Deklaration ist entweder nur *Typ*, wenn Nutzer für das Feld einen Wert festlegen müssen, oder (*Typ Vorgabewert*), wenn nicht.

Mit *Typ* wird benannt, was als Typ des Werts für *Feldname* gelten soll. Weil Guile typenlos ist, muss es eine entsprechend benannte Prädikatprozedur *Typ?* geben, die auf dem Wert für das Feld aufgerufen werden wird und prüft, dass der Wert des Feldes den geltenden Typ hat. Wenn zum Beispiel *package* als *Typ* angegeben wird, wird eine Prozedur namens *package?* auf den für das Feld angegebenen Wert angewandt werden. Sie muss zurückliefern, ob es sich wirklich um ein <*package*>-Objekt handelt.

Vorgabewert ist der Standardwert für das Feld; wenn keiner festgelegt wird, muss der Benutzer einen Wert angeben, wenn er ein Objekt mit dem Verbundstyp erzeugt.

Dokumentation ist eine Zeichenkette, die mit Texinfo-Syntax formatiert ist. Sie sollte eine Beschreibung des Feldes enthalten.

Als *Option** schreiben Sie eine der folgenden Unterklauseln:

empty-serializer

Dieses Feld wird nicht serialisiert werden.

(serializer Serialisierer)

Serialisierer ist der Name einer Prozedur, die zwei Argumente nimmt, erstens den Namen des Feldes und zweitens den Wert für das Feld, und eine Zeichenkette oder einen G-Ausdruck (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) zurückliefern sollte, welcher Inhalt dafür in die Konfigurationsdatei serialisiert wird. Wenn kein Serialisierer angegeben wird, wird eine Prozedur namens *serialize-Typ* dafür aufgerufen.

Eine einfache Serialisiererprozedur könnte so aussehen:

```
(define (serialize-boolean field-name value)
  (let ((value (if value "true" "false")))
    #~(string-append '#$field-name " = " #$value)))
```

(sanitizer Sanitisierer)

Sanitisierer ist eine Prozedur, die ein Argument nimmt, welches vom Dienstbenutzer bestimmt wird, und dafür einen „sanitisierten“ Wert zurückliefert. Wenn kein Sanitisierer angegeben wird, wird ein vorgegebener Sanitisierer verwendet, der einen Fehler meldet, wenn der Wert nicht den als *Typ* genannten Datentyp hat.

So sieht ein Beispiel aus für einen Sanitisierer eines Feldes, der sowohl Zeichenketten als auch Symbole zulässt:

```
(define (sanitize-foo value)
  (cond ((string? value) value)
        ((symbol? value) (symbol->string value))
        (else (error "bad value"))))
```

Es kommt vor, dass in derselben Datei mehrere Arten von Konfigurationsverbund definiert werden, deren Serialisierer sich für denselben Typ unterscheiden, weil ihre Konfigurationen verschieden formatiert werden müssen. Zum Beispiel braucht es eine andere `serialize-boolean`-Prozedur für einen Getmail-Dienst als für einen Transmission-Dienst. Um leichter mit so einer Situation fertig zu werden, können Sie ein Serialisierer-Präfix nach dem Literal `prefix` in der `define-configuration`-Form angeben. Dann müssen Sie den eigenen *Serialisierer nicht* für jedes Feld angeben.

```
(define (foo-serialize-string field-name value)
  ...)

(define (bar-serialize-string field-name value)
  ...)

(define-configuration foo-configuration
  (label
   string
   "The name of label.")
  (prefix foo-))

(define-configuration bar-configuration
  (ip-address
   string
   "The IPv4 address for this device.")
  (prefix bar-))
```

In manchen Fällen wollen Sie vielleicht überhaupt gar keinen Wert aus dem Verbund serialisieren. Dazu geben Sie das Literal `no-serialization` an. Auch können Sie das Makro `define-configuration/no-serialization` benutzen, was eine Kurzschreibweise dafür ist.

```
; ; Nichts wird auf die Platte serialisiert.
(define-configuration foo-configuration
  (field
   (string "test")
   "Some documentation.")
  (no-serialization))

; ; Das Gleiche wie oben.
(define-configuration/no-serialization bar-configuration
  (field
   (string "test")
   "Some documentation."))
```

define-maybe Typ

[Makro]

Manchmal soll ein Feld dann *nicht* serialisiert werden, wenn der Benutzer keinen Wert dafür angibt. Um das zu erreichen, können Sie das Makro **define-maybe** benutzen, um einen „maybe type“, zu Deutsch „Vielleicht-Typ“, zu definieren. Wenn der Wert eines Vielleicht-Typs *nicht* gesetzt oder auf den Wert `%unset-value` gesetzt ist, wird er nicht serialisiert.

Beim Definieren eines „Vielleicht-Typs“ ist die Voreinstellung, den dem Grundtyp entsprechenden Serialisierer zu benutzen. Zum Beispiel wird ein Feld vom Typ **maybe-string** nach Voreinstellung mit der Prozedur **serialize-string** serialisiert. Natürlich können Sie stattdessen eine eigene Serialisiererprozedur festlegen. Ebenso muss der Wert entweder den Typ „string“ (also Zeichenkette) aufweisen oder unspezifiziert sein.

```
(define-maybe string)

(define (serialize-string field-name value)
  ...)

(define-configuration baz-configuration
  (name
   ;; Wenn eine Zeichenkette angegeben wird, wird diese mit der
   ;; Prozedur „serialize-string“ serialisiert werden. Sonst
   ;; ist vorgegeben, für dieses Feld nichts zu serialisieren.
   maybe-string
   "The name of this module."))

```

Wie bei **define-configuration** kann man ein Präfix für Serialisierernamen als Literal mit **prefix** angeben.

```
(define-maybe integer
  (prefix baz-))

(define (baz-serialize-integer field-name value)
  ...)
```

Auch gibt es das Literal **no-serialization**. Wenn es angegeben wird, bedeutet das, es wird kein Serialisierer für den Vielleicht-Typ eingesetzt, ganz gleich ob ein Wert gesetzt wurde oder nicht. **define-maybe/no-serialization** ist eine Kurzschreibweise, um das Literal **no-serialization** festzulegen.

```
(define-maybe/no-serialization symbol)

(define-configuration/no-serialization test-configuration
  (mode
   maybe-symbol
   "Docstring."))

```

maybe-value-set? Wert

[Prozedur]

Mit diesem Prädikat können Sie ermitteln, ob ein Benutzer für das Vielleicht-Feld einen bestimmten Wert angegeben hat.

serialize-configuration Konfiguration Felder [Prozedur]

Liefert einen G-Ausdruck mit den Werten zu jedem der *Felder* im Verbundsojekt *Konfiguration*, das mit **define-configuration** erzeugt wurde. Der G-Ausdruck kann mit z.B. **mixed-text-file** auf die Platte serialisiert werden.

Nachdem Sie einen Konfigurationsverbundstyp definiert haben, haben Sie bestimmt auch die Absicht, die Dokumentation dafür zu schreiben, um anderen Leuten zu erklären, wie man ihn benutzt. Dabei helfen Ihnen die folgenden zwei Prozeduren, die hier dokumentiert sind.

generate-documentation Dokumentation Dokumentationsname [Prozedur]

Ein Stück Texinfo aus den Docstrings in der *Dokumentation* erzeugen. Als *Dokumentation* geben Sie eine Liste aus (*Bezeichnung Felder Unterdokumentation ...*) an. *Bezeichnung* ist ein Symbol und gibt den Namen des Konfigurationsverbunds an. *Felder* ist eine Liste aller Felder des Konfigurationsverbunds.

sub-documentation is a (*field-name configuration-name*) tuple. *field-name* is the name of the field which takes another configuration record as its value, and *configuration-name* is the name of that configuration record. The same value may be used for multiple *field-names*, in case a field accepts different types of configurations.

Eine *Unterdokumentation* müssen Sie nur angeben, wenn es verschachtelte Verbundstypen gibt. Zum Beispiel braucht ein Verbundsojekt **getmail-configuration** (siehe Abschnitt 11.10.13 [Mail-Dienste], Seite 455) ein Verbundsojekt **getmail-configuration-file** in seinem **rcfile**-Feld, daher ist die Dokumentation für **getmail-configuration-file** verschachtelt in der von **getmail-configuration**.

```
(generate-documentation
  `((getmail-configuration ,getmail-configuration-fields
    (rcfile getmail-configuration-file))
  ...)
  'getmail-configuration)
```

Für *Dokumentationsname* geben Sie ein Symbol mit dem Namen des Konfigurationsverbundstyps an.

configuration->documentation Konfigurationssymbol [Prozedur]

Für *Konfigurationssymbol*, ein Symbol mit dem Namen, der beim Definieren des Konfigurationsverbundstyp mittels **define-configuration** benutzt wurde, gibt diese Prozedur die Texinfo-Dokumentation seiner Felder aus. Wenn es keine verschachtelten Konfigurationsfelder gibt, bietet sich diese Prozedur an, mit der Sie ausschließlich die Dokumentation der obersten Ebene von Feldern ausgegeben bekommen.

Gegenwärtig gibt es kein automatisiertes Verfahren, um die Dokumentation zu Konfigurationsverbundstypen zu erzeugen und gleich ins Handbuch einzutragen. Stattdessen würden Sie jedes Mal, wenn Sie etwas an den Docstrings eines Konfigurationsverbundstyps ändern, aufs Neue **generate-documentation** oder **configuration->documentation** von Hand aufrufen und die Ausgabe in die Datei **doc/guix.texi** einfügen.

Nun folgt ein Beispiel, wo ein Verbundstyp mit **define-configuration** usw. erzeugt wird.

```
(use-modules (gnu services))
```

```

(guix gexp)
(gnu services configuration)
(srfi srfi-26)
(srfi srfi-1))

;; Feldnamen, in Form von Scheme-Symbolen, zu Zeichenketten machen
(define (uglify-field-name field-name)
  (let ((str (symbol->string field-name)))
    ;; field? -> is-field
    (if (string-suffix? "?" str)
        (string-append "is-" (string-drop-right str 1))
        str)))

(define (serialize-string field-name value)
  #~(string-append #$"(uglify-field-name field-name) " = " #$value "\n"))

(define (serialize-integer field-name value)
  (serialize-string field-name (number->string value)))

(define (serialize-boolean field-name value)
  (serialize-string field-name (if value "true" "false")))

(define (serialize-contact-name field-name value)
  #~(string-append "\n[" #$value "]\n"))

(define (list-of-contact-configurations? lst)
  (every contact-configuration? lst))

(define (serialize-list-of-contact-configurations field-name value)
  #~(string-append #$@(map (cut serialize-configuration <>
                                    contact-configuration-fields)
                           value)))

(define (serialize-contacts-list-configuration configuration)
  (mixed-text-file
   "contactrc"
   #~(string-append "[Owner]\n"
                  #$`(serialize-configuration
                     configuration contacts-list-configuration-fields))))■

(define-maybe integer)
(define-maybe string)

(define-configuration contact-configuration
  (name
   string
   "The name of the contact.")

```

```

    serialize-contact-name)
(phone-number
 maybe-integer
 "The person's phone number.")
(email
 maybe-string
 "The person's email address.")
(married?
 boolean
 "Whether the person is married.))

(define-configuration contacts-list-configuration
(name
 string
 "The name of the owner of this contact list.")
(email
 string
 "The owner's email address.")
(contacts
 (list-of-contact-configurations '())
 "A list of @code{contact-configuration} records which contain
information about all your contacts."))

```

Eine Kontaktelistekonfiguration könnte dann wie folgt erzeugt werden:

```

(define my-contacts
(contacts-list-configuration
 (name "Alice")
 (email "alice@example.org")
 (contacts
 (list (contact-configuration
 (name "Bob")
 (phone-number 1234)
 (email "bob@gnu.org")
 (married? #f))
 (contact-configuration
 (name "Charlie")
 (phone-number 0000)
 (married? #t)))))))

```

Wenn Sie diese Konfiguration auf die Platte serialisierten, ergäbe sich so eine Datei:

```

[owner]
name = Alice
email = alice@example.org

[Bob]
phone-number = 1234
email = bob@gnu.org
is-married = false

```

```
[Charlie]
phone-number = 0
is-married = true
```

12 Problembehandlung bei Guix System

Guix System macht möglich, dass Sie einfach eine alte Systemgeneration hochfahren, wenn sich die neueste als kaputt herausstellt. Dadurch ist Guix System gegenüber unwiederbringlichem Gebrauchsverlust recht robust aufgestellt. Das setzt allerdings voraus, dass GRUB richtig läuft. Wenn aus irgendeinem Grund Ihre GRUB-Installation bei einer Rekonfiguration des Systems gestört wird, sind Sie ausgesperrt und nicht mehr in der Lage, den Rechner ohne Handgriffe in eine alte Generation zu starten. Für solche Fälle schafft eine andere Technik Abhilfe: Mit `chroot` kommen Sie noch in Ihr System hinein und können es mit `reconfigure` retten. Wie das geht, wird hier erklärt.

12.1 Chroot ins vorliegende System

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie mit `chroot` in ein kaputtes Guix System hineinkommen, um es durch `reconfigure` auf eine gültige Konfiguration zu bringen, etwa wenn GRUB beim letzten Mal falsch installiert wurde. Auf anderen GNU/Linux-Systemen würde man ähnlich vorgehen, aber Guix System ist in mancher Hinsicht anders, insbesondere muss der Daemon laufen und Sie müssen Ihre Profile erreichen. Darauf geht diese Erklärung ein.

1. Beschaffen Sie ein bootfähiges Abbild von Guix System. Das neueste Entwicklungs-Image wäre geeignet, weil darin der Kernel und die Werkzeuge mindestens so neu sind wie im installierten System. Sie können es von der URL <https://ci.guix.gnu.org> (https://ci.guix.gnu.org/search/latest/ISO-9660?query=spec:images+status:success+system:x86_64-linux+image.iso) bekommen. Im Abschnitt Abschnitt 3.3 [Installation von USB-Stick oder DVD], Seite 28, wird erklärt, wie Sie das Image auf ein bootfähiges Medium überspielen.
2. Fahren Sie vom Medium mit dem Abbild den Rechner hoch und machen Sie die ersten Schritte im grafischen textbasierten Installationsprogramm, bis die Netzwerkverbindung eingerichtet ist. Alternativ können Sie die Netzwerkverbindung manuell einrichten wie es im Abschnitt [manual-installation-networking], Seite 32, beschrieben ist. Sofern Sie den Fehler ‘RTNETLINK answers: Operation not possible due to RF-kill’ zu sehen bekommen, hilft vielleicht ‘rfkill list’ gefolgt von ‘rfkill unblock 0’, wobei ‘0’ Ihr Geräteidentifikator (ID) ist.
3. Wechseln Sie zu einer virtuellen Konsole (TTY), falls noch nicht geschehen, indem Sie die Tasten **Steuerungstaste + Alt + F4** gleichzeitig drücken. Binden Sie Ihr Dateisystem unter `/mnt` ein. Angenommen Sie haben Ihr Wurzeldateisystem auf der Partition `/dev/sda2`, dann geht das mit diesen Befehlen:

```
mount /dev/sda2 /mnt
```

4. Binden Sie die blockorientierten Spezialgeräte und Linux-eigene Verzeichnisse ein:

```
mount --rbind /proc /mnt/proc
mount --rbind /sys /mnt/sys
mount --rbind /dev /mnt/dev
```

Sofern Ihr System EFI benutzt, müssen Sie auch die als ESP dienende Partition einbinden. Wenn Sie bei Ihnen `/dev/sda1` heißt, lautet der Befehl:

```
mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
```

5. Nun betreten Sie Ihr System als eine `chroot`-Umgebung:

```
chroot /mnt /bin/sh
```

6. Binden Sie das Systemprofil sowie das Profil von Ihrem *benutzer* ein, damit die Umgebung vollständig ist. Mit *benutzer* ist hier der Benutzername gemeint, den Sie auf dem Guix System haben, das Sie zu reparieren versuchen:

```
source /var/guix/profiles/system/profile/etc/profile  
source /home/benutzer/.guix-profile/etc/profile
```

Damit Sie auch dieselbe Guix-Version zur Verfügung haben, die Sie normalerweise in Ihrem Benutzerkonto haben, laden Sie mit `source` auch Ihr aktuelles Guix-Profil:

```
source /home/benutzer/.config/guix/current/etc/profile
```

7. Starten Sie einen minimal funktionsfähigen `guix-daemon` als Hintergrundprozess:

```
guix-daemon --build-users-group=guixbuild --disable-chroot &
```

8. Wenn es nötig ist, ändern Sie die Konfigurationsdatei Ihres Guix System, damit sie wieder stimmt. Dann rekonfigurieren Sie etwa so:

```
guix system reconfigure Ihre-config.scm
```

9. Endlich sollte Ihr System so weit sein, dass Sie neustarten können und ausprobieren, ob Sie es so in Ordnung gebracht haben.

13 Persönliche Konfiguration

Die Umgebung in Ihrem Persönlichen Verzeichnis können Sie mit Guix einrichten, über eine deklarative Konfiguration dieser *Persönlichen Umgebung* in einem `home-environment`-Objekt. Wir verwenden die Konfigurationsmechanismen, die im vorangehenden Kapitel beschrieben wurden (siehe Abschnitt 11.19 [Dienste definieren], Seite 784), wenden diese aber auf die Konfigurationsdateien („Dotfiles“) und Pakete des Benutzers an. Das geht sowohl auf Guix System als auch auf Fremddistributionen. Jeder Benutzer kann so alle Pakete und Dienste, die für ihn installiert und eingerichtet sein sollen, deklarieren. Sobald man eine Datei mit einem `home-environment`-Verbundsobjekt hat, kann man diese Konfiguration *instanziieren* lassen, ohne besondere Berechtigungen auf dem System zu haben. Dazu rufen Sie den Befehl `guix home` auf (siehe Abschnitt 13.4 [Aufruf von `guix home`], Seite 867).

Die Persönliche Umgebung eines Benutzers setzt sich für gewöhnlich aus drei Grundbestandteilen zusammen: Software, Konfiguration und Zustand. In den gängigsten Distributionen wird Software normalerweise systemweit für alle Nutzer installiert, dagegen können die meisten Software-Pakete bei GNU Guix durch jeden Benutzer selbst installiert werden, ohne Administratorrechte vorauszusetzen. Seine Software ist daher nur ein weiterer Teil der Persönlichen Umgebung des Benutzers. Aber Pakete alleine machen nicht glücklich, oft müssen sie erst noch konfiguriert werden, in der Regel mit Konfigurationsdateien in `Xdg_Config_Home` (nach Voreinstellung bedeutet das in `~/.config`) oder anderen Verzeichnissen. Übrig sind verschiedene Arten von Zustand, etwa Mediendateien, Anwendungsdatenbanken und Protokolldateien.

Persönliche Umgebungen mit Guix zu verwalten bringt einige Vorteile:

- Alle Software kann in derselben Sprache konfiguriert werden (Guile Scheme), wodurch Nutzer in die Lage versetzt werden, dieselben Werte in die Konfigurationen verschiedener Programme einzusetzen.
- Eine wohldefinierte Persönliche Umgebung ist eigenständig und kann deklarativ und reproduzierbar verfasst werden. Binärdateien von anderswo herunterzuladen oder eine Konfigurationsdatei von Hand zu bearbeiten ist unnötig.
- Nach jedem Aufruf von `guix home reconfigure` wird eine neue Generation der Persönlichen Umgebung erzeugt. Dadurch können Benutzer zu einer vorherigen Generation der Persönlichen Umgebung zurückwechseln, d.h. sie müssen keine Sorgen haben, dass nach einer Änderung ihre Konfiguration nicht mehr funktioniert.
- Sie können sogar zustandsbehaftete Daten über Guix Home verwalten. Dazu gehört etwa, Git-Repositorys automatisch zu klonen, wenn Sie die Maschine zum ersten Mal einrichten, oder auch Befehle wie `rsync` regelmäßig zu starten, um die Daten mit einem anderen Rechner abzugleichen. Diese Funktionalität befindet sich jedoch noch auf einer experimentellen Entwicklungsstufe.

13.1 Deklaration der Persönlichen Umgebung

Die Persönliche Umgebung können Sie konfigurieren, indem Sie eine `home-environment`-Deklaration in einer Datei speichern, die Sie dem Befehl `guix home` übergeben (siehe Abschnitt 13.4 [Aufruf von `guix home`], Seite 867). Der einfachste Einstieg gelingt, indem Sie mit `guix home import` eine anfängliche Konfiguration erzeugen lassen:

```
guix home import ~/src/guix-config
```

Durch den Befehl `guix home import` werden einige dieser „Dotfiles“ wie `~/.bashrc` aus Ihrem Persönlichen Verzeichnis gelesen und in das angegebene Verzeichnis kopiert. In diesem Beispiel ist das `~/src/guix-config`. Auch der Inhalt Ihres Profils in `~/.guix-profile` wird gelesen und anhand davon wird eine Konfiguration Ihrer Persönlichen Umgebung in `~/src/guix-config/home-configuration.scm` erzeugt, die Ihrer momentanen Konfiguration nachempfunden ist.

Zu einer einfachen Konfiguration kann z.B. Bash gehören zusammen mit einer eigenen Textdatei wie im folgenden Beispiel. Zögern Sie nicht damit, in der Persönlichen Umgebung etwas zu deklarieren, was mit Ihren bestehenden Dotfiles überlappt, denn bevor irgendeine Konfigurationsdatei installiert wird, legt Guix Home eine Sicherungskopie an einer anderen Stelle im Persönlichen Verzeichnis ab.

Anmerkung: Wir empfehlen sehr, Ihre Shell oder Shells mit Guix Home zu verwalten, weil dadurch sicherlich alle vorausgesetzten Skripte über `source`-Befehle in die Shell-Konfiguration eingebunden werden. Andernfalls müssten Sie sie von Hand einbinden (siehe Abschnitt 13.2 [Shell-Konfiguration], Seite 812).

```
(use-modules (gnu home)
            (gnu home services)
            (gnu home services shells)
            (gnu services)
            (gnu packages admin)
            (guix gexp))

(home-environment
  (packages (list htop))
  (services
    (append (list
              (service home-bash-service-type
                  (home-bash-configuration
                    (guix-defaults? #t)
                    (variables
                      `(("HISTFILE" . "$XDG_CACHE_HOME/.bash_history")
                        ("HISTSIZE" . "50000")))))
              (simple-service 'test-config
                  home-xdg-configuration-files-service-type
                  (list `("test.conf"
                          ,(plain-file "tmp-file.txt"
                            "the content of
                            ~/.config/test.conf")))))
            %base-home-services)))
```

Was das `packages`-Feld tut, sollte klar sein: Dadurch werden die aufgelisteten Pakete in das Profil des Benutzers installiert. Das wichtigste Feld ist `services`, was eine Liste *Persönlicher Dienste* zu enthalten hat. Sie stellen die Grundbausteine einer Persönlichen Umgebung dar.

Für Persönliche Dienste gibt es keinen Daemon (zumindest nicht zwingend). Ein Persönlicher Dienst stellt nur ein Element dar, um einen Aspekt einer Persönlichen Umgebung zu deklarieren bzw. andere Aspekte zu erweitern. Dieser im vorherigen Kapitel erörterte Erweiterungsmechanismus (siehe Abschnitt 11.19 [Dienste definieren], Seite 784) sollte nicht verwechselt werden mit Shepherd-Diensten (siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794). Mit dem Erweiterungsmechanismus und etwas Scheme-Code, um die Dinge zusammenzubringen, haben Sie als Nutzer die Freiheit, eigens auf Sie abgestimmte Persönliche Umgebungen zu entwerfen.

Wenn die Konfiguration brauchbar ausschaut, können Sie sie einem ersten Test in einem Wegwerf-„Container“ unterziehen:

```
guix home container config.scm
```

Dieser Befehl öffnet eine Shell, in der Ihre Persönliche Umgebung läuft. Diese Shell befindet sich in einem Container, ist also vom übrigen System isoliert. Deshalb können Sie Ihre Konfiguration so ausprobieren – Sie sehen, ob noch Teile der Konfiguration fehlen oder falsches Verhalten bewirken, ob Daemons gestartet werden und so weiter. Sobald Sie die Shell verlassen, haben Sie wieder die „wirkliche“ Eingabeaufforderung Ihrer ursprünglichen Shell vor sich.

Wenn Ihre Konfigurationsdatei so weit fertig ist und Ihrem Bedarf entspricht, wird es Zeit, Ihre Persönliche Umgebung zu rekonfigurieren, indem Sie diesen Befehl geben:

```
guix home reconfigure config.scm
```

Dadurch wird Ihre Persönliche Umgebung erstellt und von `~/.guix-home` darauf verwiesen. Geschafft!

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass Ihr Betriebssystem mit elogind, systemd oder einem entsprechenden Mechanismus das XDG-Laufzeitverzeichnis anlegt und die Variable `XDG_RUNTIME_DIR` festlegt. Wenn nicht, kann das Skript `on-first-login` nichts starten und Prozesse wie der benutzereigene Shepherd und alles, was davon abhängt, fahren nicht hoch.

Wenn Sie Guix System benutzen, können Sie die Persönliche Konfiguration innerhalb der Systemkonfiguration Ihrer Betriebssystemdeklaration vorgeben, so dass mit `guix system reconfigure` beide, System- und Persönliche Konfiguration, auf einen Schlag aufgespielt werden. Siehe dazu [guix-home-service-type], Seite 708.

13.2 Shell-Konfiguration

Sie können den folgenden Abschnitt problemlos überspringen, wenn Ihre Shell oder Shells mit Guix Home verwaltet werden. Wenn nicht, lesen Sie ihn bitte genau.

Es gibt ein paar Skripte, die eine Login-Shell auswerten muss, damit die Persönliche Umgebung aktiv wird. Die Dateien, die nur beim Starten von Login-Shells geladen werden, tragen am Ende das Suffix `profile`. Mehr Informationen über Login-Shells finden Sie in dem Referenzhandbuch von GNU Bash Abschnitt “Invoking Bash” in `hier` und Abschnitt “Bash Startup Files” in `hier`.

Als Erstes wird `setup-environment` gesourcet, wodurch alle nötigen Umgebungsvariablen festgelegt werden (einschließlich vom Benutzer festgelegter Variabler) und als Zweites wird mit `on-first-login` Shepherd für den angemeldeten Benutzer gestartet und die über

andere Persönliche Dienste deklarierten Aktionen durchgeführt, wenn die Dienste `home-run-on-first-login-service-type` erweitern.

Guix Home wird immer `~/.profile` mit den folgenden Zeilen darin anlegen:

```
HOME_ENVIRONMENT=$HOME/.guix-home
. $HOME_ENVIRONMENT/setup-environment
$HOME_ENVIRONMENT/on-first-login
```

Dadurch werden POSIX-konforme Login-Shells die Persönliche Umgebung aktivieren. Jedoch wird diese Datei in der Regel von den meisten modernen Shells *nicht* gelesen, weil sie nach Voreinstellung *nicht* im POSIX-Modus laufen und stattdessen ihre eigenen `*profile`-Dateien beim Start laden. Zum Beispiel wird Bash der Datei `~/.bash_profile` den Vorzug geben, wenn diese existiert, und nur falls sie *nicht* existiert, liest Bash die Datei `~/.profile`. Zsh (wenn ihr keine zusätzlichen Argumente übergeben wurden) ignoriert `~/.profile` grundsätzlich, auch wenn `~/.zprofile` fehlt.

Damit Ihre Shell `~/.profile` doch beachtet, tragen Sie `. ~/.profile` oder `source ~/.profile` in die beim Start gelesene Datei der Login-Shell ein. Im Fall von Bash ist dies `~/.bash_profile` und für Zsh ist es `~/.zprofile`.

Anmerkung: Dieser Schritt fällt weg, wenn Sie Guix Home Ihre Shell verwalten lassen. Dann nämlich liefet all das vollautomatisch ab.

13.3 Persönliche Dienste

Als *Persönlichen Dienst* (englisch „Home Service“) bezeichnen wir nicht nur Software, die über einen durch Shepherd verwalteten Daemon gestartet wird (siehe Abschnitt „Jump Start“ in *Handbuch von GNU Shepherd*), denn darum geht es meistens gar nicht. Ein Persönlicher Dienst bedeutet lediglich ein Baustein der Persönlichen Umgebung, mit dem so etwas deklariert wird wie eine Auswahl in die Persönliche Umgebung zu installierender Pakete, eine Reihe von Konfigurationsdateien, für die symbolische Verknüpfungen in `Xdg-Config-Home` (nach Voreinstellung ist `~/.config` gemeint) angelegt werden oder für Login-Shells festgelegte Umgebungsvariable.

Ein Diensterweiterungsmechanismus (siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompositionen], Seite 784) ermöglicht es Persönlichen Diensten, andere Persönliche Dienste zu erweitern und so auf die von ihnen bereits angebotenen Fähigkeiten zurückzugreifen. Beispielsweise kann für einen Dienst ein cron-Auftrag (siehe *GNU Cron*) deklariert werden, indem man ihn den Persönlichen Cron-Dienst erweitern lässt (siehe Abschnitt 13.3.3 [Persönlicher Cron-Dienst], Seite 825); ein Daemon wird deklariert, indem man ihn den Persönlichen Shepherd-Dienst erweitern lässt (siehe Abschnitt 13.3.5 [Persönlicher Shepherd-Dienst], Seite 827); für Bash werden neue Befehle festgelegt, indem man den Persönlichen Shell-Dienst für Bash erweitern lässt (siehe Abschnitt 13.3.2 [Persönliche Shell-Dienste], Seite 819).

Über die verfügbaren Persönlichen Dienste können Sie sich mit dem Befehl `guix home search` informieren (siehe Abschnitt 13.4 [Aufruf von `guix home`], Seite 867). Wenn Sie die gewünschten Persönlichen Dienste gefunden haben, fügen Sie das entsprechende Modul ein, indem Sie die `use-modules`-Form für das Modul angeben (siehe Abschnitt „Using Guile Modules“ in *Referenzhandbuch von GNU Guile*) oder alternativ das Modul in der `#:use-modules`-Direktive Ihres eigenen Moduls nennen (siehe Abschnitt „Creating Guile Modules“ in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*). Dann deklarieren Sie einen Persönlichen Dienst über

die Funktion `service` oder Sie erweitern einen Dienst über die Prozedur `simple-service` aus (`gnu services`).

13.3.1 Essenzielle Persönliche Dienste

Ein paar grundlegende Persönliche Dienste sind auch in (`gnu home services`) definiert; sie sind in erster Linie zur internen Nutzung und für die Erstellung der Persönlichen Umgebung gedacht, aber manche sind auch für Endanwender interessant.

`home-environment-variables-service-type` [Variable]

Der Dienst mit diesem Diensttyp wird von jeder Persönlichen Umgebung automatisch instanziert; so sind die Vorgabeeinstellungen. Sie müssen ihn also nicht definieren, aber vielleicht möchten Sie ihn erweitern mit einer Liste von Paaren zum Festlegen von Umgebungsvariablen (englisch „Environment Variables“).

```
(list ("ENV_VAR1" . "Wert1")
      ("ENV_VAR2" . "Wert2"))
```

Es ist am einfachsten, ihn zu erweitern, ohne einen neuen Dienst zu definieren, nämlich indem Sie das `simple-service`-Helferlein aus dem Modul (`gnu services`) einsetzen.

```
(simple-service 'einige-hilfreiche-umgebungsvariable-service
  home-environment-variables-service-type
  `((("LESSHISTFILE" . "$XDG_CACHE_HOME/.lesshst")
      ("SHELL" . ,(file-append zsh "/bin/zsh")))
     ("USELESS_VAR" . #f)
     ("_JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING" . #t)
     ("LITERAL_VALUE" . ,(literal-string "${abc}"))))
```

Wenn Sie einen solchen Dienst in die Definition Ihrer Persönlichen Umgebung aufnehmen, fügt das folgenden Inhalt in Ihr `setup-environment`-Skript ein (das von Ihrer Login-Shell gesourcet werden dürfte):

```
export LESSHISTFILE="$XDG_CACHE_HOME/.lesshst"
export SHELL="/gnu/store/2hsg15n644f0glrcbk1kqknmmqd03-zsh-5.8/bin/zsh"■
export _JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING
export LITERAL_VALUE='${abc}'
```

Sie sehen, wie wir hier mit `literal-string` deklarieren können, dass ein Wert als *literale Zeichenkette* aufgefasst werden soll, also dass „besondere Zeichen“ wie das Dollarzeichen darin nicht durch die Shell interpretiert werden sollen.

Anmerkung: Achten Sie darauf, dass das Modul (`gnu packages shells`) mit `use-modules` oder Ähnlichem importiert wird, denn durch den (`gnu packages shells`)-Namensraum wird die Definition des `zsh`-Pakets verfügbar gemacht, auf die obiges Beispiel Bezug nimmt.

Wir verwenden hier eine assoziative Liste (siehe Abschnitt “Association Lists” in *Referenzhandbuch von GNU Guile*). Das ist eine Datenstruktur aus Schlüssel-Wert-Paaren und für `home-environment-variables-service-type` ist der Schlüssel immer eine Zeichenkette und der Wert entweder eine Zeichenkette, ein G-Ausdruck für Zeichenketten (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), ein dateiartiges Objekt (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188) oder ein Boolescher Ausdruck. Im Fall von G-Ausdrücken wird die Variable auf den Wert des G-Ausdrucks festgelegt, bei dateiartigen Objekten auf den Pfad der Datei im Store (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store],

Seite 178), bei `#t` wird die Variable ohne Wert exportiert und bei `#f` wird sie ganz weggelassen.

home-profile-service-type

[Variable]

Der Dienst dieses Typs wird durch jede Persönliche Umgebung automatisch instanziert. Sie müssen ihn nicht erst definieren. Vielleicht wollen Sie ihn aber um eine Liste von Paketen erweitern, wenn Sie weitere Pakete in Ihr Profil installieren wollen. Wenn andere Dienste Programme für den Nutzer verfügbar machen müssen, erweitern diese dazu auch diesen Diensttyp.

Als Wert der Erweiterung muss eine Liste von Paketen angegeben werden:

```
(list htop vim emacs)
```

Hier können Sie den gleichen Ansatz wie bei `simple-service` (siehe Abschnitt 11.19.3 [Service-Referenz], Seite 788) für `home-environment-variables-service-type` fahren. Achten Sie darauf, die Module mit den angegebenen Paketen über etwas wie `use-modules` zu importieren. Um ein Paket oder Informationen über das es enthaltende Modul zu finden, hilft Ihnen `guix search` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43). Alternativ können Sie `specification->package` einsetzen, um das Paketverbundobjekt anhand einer Zeichenkette zu spezifizieren; dann brauchen Sie auch das zugehörige Modul *nicht* zu laden.

Es gibt noch mehr essenzielle Dienste, von denen wir aber nicht erwarten, dass Nutzer sie erweitern.

home-service-type

[Variable]

Die Wurzel des gerichteten azyklischen Graphen aus Persönlichen Diensten. Damit wird ein Verzeichnis erzeugt, auf das später die symbolische Verknüpfung `~/.guix-home` verweist und das Konfigurationsdateien, das Profil mit Binärdateien und Bibliotheken sowie ein paar notwendige Skripte enthält, die die Dinge zusammenhalten.

home-run-on-first-login-service-type

[Variable]

Mit dem Dienst dieses Diensttypes wird ein Guile-Skript erzeugt, das von der Login-Shell ausgeführt werden soll. Es wird dabei nur dann ausgeführt, wenn eine besondere Signaldatei in `XDG_RUNTIME_DIR` *nicht* vorgefunden wird, wodurch das Skript nicht unnötig ausgeführt wird, wenn mehrere Login-Shells geöffnet werden.

Man kann den Diensttyp mit einem G-Ausdruck erweitern. Allerdings sollten Nutzer diesen Dienst *nicht* dazu gebrauchen, Anwendungen automatisch zu starten, denn das macht man besser über Erweiterungen des `home-shepherd-service-type` durch einen Shepherd-Dienst (siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794) oder über eine Erweiterung der von der Shell beim Start geladenen Datei um den benötigten Befehl und mittels des für diese Art Shell geeigneten Diensttyps.

home-files-service-type

[Variable]

Mit dem Dienst dieses Typs können Sie eine Liste von Dateien angeben, die in `~/.guix-home/files` platziert werden; normalerweise stehen in diesem Verzeichnis Konfigurationsdateien (genauer gesagt stehen dort symbolische Verknüpfungen auf die eigentlichen Konfigurationsdateien in `/gnu/store`), die dann in `$XDG_CONFIG_HOME`

oder in seltenen Fällen nach `$HOME` kopiert werden sollen. Der Dienst kann erweitert werden mit Werten im folgenden Format:

```
`(("sway/config" ,sway-dateiartig)
 ("tmux.conf" ,(local-file "./tmux.conf")))
```

Jede verschachtelte Liste enthält zwei Werte: ein Unterverzeichnis und ein dateiartiges Objekt. Nachdem Sie die Persönliche Umgebung erstellt haben, wird in `~/.guix-home/files` der entsprechende Inhalt eingefügt und alle Unterverzeichnisse werden dazu erzeugt. Allerdings kümmert sich ein anderer Dienst darum, die Dateien dann weiter zu verteilen. Vorgegeben ist, dass ein `home-symlink-manager-service-type` die notwendigen symbolischen Verknüpfungen im Persönlichen Verzeichnis auf Dateien aus `~/.guix-home/files` anlegt und Sicherungskopien bereits bestehender, im Konflikt stehender Konfigurationsdateien und anderer Dateien anlegt. Dieser symlink-manager gehört zu den essenziellen Persönlichen Diensten (die nach Vorgabeeinstellungen aktiviert sind), aber es ist möglich, dass Sie alternative Dienste benutzen, um fortgeschrittenere Anwendungsfälle wie ein nur lesbares Persönliches Verzeichnis hinzukriegen. Sie sind eingeladen, zu experimentieren und Ihre Ergebnisse zu teilen.

Häufig trifft man auf Benutzer von Guix Home, die zuvor ein anderes Verfahren zum Versionieren ihrer Konfigurationsdateien (d.h. ihrer *Dotfiles*) in einem einzelnen Verzeichnis benutzt haben, zusammen mit einer Technik, um Änderungen daran ins Persönliche Verzeichnis einzuspielen.

Mit dem Diensttyp `home-dotfiles-service-type` aus (`gnu home services dotfiles`) wird der Umstieg auf Guix Home für diese Nutzergruppe leicht gemacht. Dazu verweisen Sie einen Dienst dieses Typs auf das Verzeichnis mit den Dotfiles, damit Dotfiles automatisch ins Persönliche Verzeichnis des Benutzers übertragen werden, ohne dass auf die von Guix vorgegebene Struktur umgestellt werden müsste.

Bitte denken Sie daran, dass es eine gute Idee ist, die Dotfiles-Verzeichnisse unter Versionskontrolle zu stellen, zum Beispiel in demselben Repository, in dem Sie Ihre Guix-Home-Konfiguration organisieren.

Möglich sind bislang zwei Verzeichnislayouts für Dotfiles. Beim Layout '`plain`' wird folgende Struktur des Verzeichnisses erwartet:

```
~$ tree -a ./dotfiles/
dotfiles/
  .gitconfig
  .gnupg
    gpg-agent.conf
    gpg.conf
  .guile
  .config
    guix
      channels.scm
    nixpkgs
      config.nix
  .nix-channels
  .tmux.conf
  .vimrc
```

Diese Baumstruktur wird genau so in das Persönliche Verzeichnis installiert, wenn Sie `guix home reconfigure` ausführen.

Das Layout 'stow, welches so aufgebaut sein muss, wie GNU Stow (<https://www.gnu.org/software/stow/>) es empfiehlt, verfügt über eine zusätzliche Verzeichnisschicht für jede Anwendung, etwa:

```
~$ tree -a ./dotfiles/
dotfiles/
  git
    .gitconfig
  gpg
    .gnupg
      gpg-agent.conf
      gpg.conf
  guile
    .guile
  guix
    .config
    guix
      channels.scm
  nix
    .config
    nixpkgs
      config.nix
    .nix-channels
  tmux
    .tmux.conf
  vim
    .vimrc

13 directories, 10 files
```

Eine informelle Spezifikation finden Sie im Handbuch von Stow (siehe Abschnitt “Introduction” in *Handbuch von GNU Stow*). Die Baumstruktur wird dann nach dem Verfahren von GNU Stow ins Persönliche Verzeichnis installiert, wenn Sie `guix home reconfigure` ausführen.

Eine passende Konfiguration mit dem 'plain-Layout könnte so aussehen:

```
(home-environment
;;
(services
  (service home-dotfiles-service-type
    (home-dotfiles-configuration
      (directories '("./dotfiles")))))
```

Erwartungsgemäß würden Sie das Persönliche Verzeichnis dann in diesem Zustand vorfinden:

```
.config
```

```

guix
  channels.scm
nixpkgs
  config.nix
.gitconfig
.gnupg
  gpg-agent.conf
  gpg.conf
.guile
.nix-channels
.tmux.conf
.vimrc

```

home-dotfiles-service-type

[Variable]

Liefert einen Dienst sehr ähnlich wie **home-files-service-type** (der sogar als Erweiterung für diesen implementiert ist), der aber so gestaltet ist, dass Benutzer, die ihre Dotfiles bisher schon in einem Verzeichnis nachvollziehbar aufbewahren, leicht auf Guix Home überwechseln können. Mit dem Dienst wird Guix Home auf das Dotfiles-Verzeichnis verwiesen, damit die Dateien automatisch ins Persönliche Verzeichnis eingespielt werden, ohne dass Sie alle Dotfiles an die von Guix vorgegebene Konfigurationsweise anpassen müssten.

home-dotfiles-configuration

[Datentyp]

Verfügbare **home-dotfiles-configuration**-Felder sind:

source-directory (Vorgabe: `(current-source-directory)`) (Typ: Zeichenkette)

Der Pfad, bei dem die Auflösung der Dotfiles enthaltenden Verzeichnisse beginnen soll. Vorgegeben ist, dass die Verzeichnisse mit Dotfiles relativ zu der Stelle im Dateisystem, an der **home-dotfiles-configuration** benutzt wird, als Quellort aufgelöst werden.

layout (Vorgabe: `'plain'`) (Typ: Symbol)

Welches Layout im angegebenen Verzeichnis vorliegt. Möglich ist entweder `'stow'` oder `'plain'`.

directories (Vorgabe: `'()'`) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Die Liste der Dotfiles enthaltenden Verzeichnisse. Dort wird **home-dotfiles-service-type** nach den Dotfiles von Anwendungen suchen.

packages (Typ: Vielleicht-Liste-von-Zeichenketten)

Die Namen eines Teils der Verzeichnisse im Paketlayout von GNU Stow. Wenn Sie welche angeben, wird **home-dotfiles-service-type** nur die Dotfiles aus dieser Teilmenge von Anwendungen einspielen. Dieses Feld wird beim Layout `'plain'` ignoriert.

excluded (Vorgabe: `'(.~" .*\\\.swp" "\\\.git" "\\\.gitignore")'`) (Typ: Liste-von-Zeichenketten)

Die Liste von Mustern, welche Dateien **home-dotfiles-service-type** auf der Suche nach Dotfiles beim Besuchen jedes in **directories** aufgeführten Verzeichnisses ausschließen soll.

home-xdg-configuration-files-service-type [Variable]

Dieser Dienst ist `home-files-service-type` sehr ähnlich (und intern erweitert er ihn auch), aber damit werden Dateien definiert, die in `~/.guix-home/files/.config` platziert werden, für welche dann eine symbolische Verknüpfung in `$XDG_CONFIG_HOME` mittels `home-symlink-manager-service-type` (beispielsweise) angelegt wird, wenn die Persönliche Umgebung aktiviert wird. Er kann erweitert werden um Werte im folgenden Format:

```
^(("sway/config" ,sway-dateiartig)
  ;; -> ~/.guix-home/files/.config/sway/config
  ;; -> $XDG_CONFIG_HOME/sway/config (mittels symlink-manager)
  ("tmux/tmux.conf" ,(local-file "./tmux.conf")))
```

home-activation-service-type [Variable]

Mit dem Dienst dieses Diensttyps wird ein Guile-Skript erzeugt, das bei jedem Aufruf von `guix home reconfigure` und jeder anderen Aktion ausgeführt wird. Damit wird die Persönliche Umgebung aktiviert.

home-symlink-manager-service-type [Variable]

Mit dem Dienst dieses Diensttyps wird ein Guile-Skript erzeugt, das bei der Aktivierung der Persönlichen Umgebung ausgeführt wird. Um die symbolischen Verknüpfungen zu verwalten, tut es ein paar Dinge, nämlich:

1. Der Inhalt jedes `files/-Verzeichnisses` der aktuellen und der künftigen Persönlichen Umgebung wird eingelesen.
2. Alle symbolischen Verknüpfungen, die bei der vorherigen Aktivierung durch `symlink-manager` erzeugt wurden, werden gelöst. Wenn dadurch Unterverzeichnisse leer werden, werden sie gelöscht.
3. Neue symbolische Verknüpfungen werden auf folgende Weise erzeugt: Es wird jedes `files/-Verzeichnis` durchsucht (diese werden in der Regel mit `home-files-service-type`, `home-xdg-configuration-files-service-type` und vielleicht anderen Diensten definiert) und für die Dateien aus dem Unterverzeichnis `files/.config/` werden entsprechende Verknüpfungen in `XDG_CONFIG_HOME` abgelegt. Zum Beispiel landet eine symbolische Verknüpfung zu `files/.config/sway/config` in `$XDG_CONFIG_HOME/sway/config`. Die anderen Dateien in `files/` außerhalb des Unterverzeichnisses `files/.config/` werden ein wenig anders behandelt: Die symbolischen Verknüpfungen werden dafür in `$HOME` abgelegt. `files/.ein-programm/config` landet also in `$HOME/.ein-programm/config`.
4. Fehlende Unterverzeichnisse werden erzeugt.
5. Wenn es schon eine Datei mit so einem Namen gibt, wird von der im Konflikt stehenden Datei eine Sicherungskopie behalten.

`symlink-manager` ist Teil der essenziellen Persönlichen Dienste und ist somit nach Vorgabeeinstellungen aktiviert und wird benutzt.

13.3.2 Shells

Shells spielen eine ziemlich wichtige Rolle bei der Initialisierung der Umgebung. Sie können Ihre Shells selbst einrichten, wie im Abschnitt Abschnitt 13.2 [Shell-Konfiguration], Sei-

te 812, beschrieben, aber empfehlen tun wir, dass Sie die folgend aufgeführten Dienste benutzen. Das ist sowohl leichter als auch zuverlässiger.

Jede Persönliche Umgebung instanziert `home-shell-profile-service-type`, was eine Datei `~/.profile` erzeugt, die von allen POSIX-kompatiblen Shells geladen wird. In der Datei sind alle Schritte enthalten, die nötig sind, um die Umgebung ordnungsgemäß zu initialisieren. Allerdings bevorzugen viele moderne Shells wie Bash oder Zsh, ihre eigenen Dateien beim Starten zu laden. Darum brauchen wir für diese jeweils einen Persönlichen Dienst (`home-bash-service-type` und `home-zsh-service-type`), um dafür zu sorgen, dass `~/.profile` durch `~/.bash_profile` bzw. `~/.zprofile` gesourcet werden.

Shell-Profil-Dienst

`home-shell-profile-configuration` [Datentyp]

Verfügbare `home-shell-profile-configuration`-Felder sind:

`profile` (Vorgabe: '()) (Typ: Konfigurationstexte)

Ein `home-shell-profile`-Dienst wird durch die Persönliche Umgebung automatisch instanziert. Legen Sie den Dienst also *bloß nicht* manuell an; Sie können ihn lediglich erweitern. Für `profile` wird eine Liste dateiartiger Objekte erwartet, die in die Datei `~/.profile` aufgenommen werden. Nach Vorgabe enthält `~/.profile` nur den Code zur Initialisierung, der von Login-Shells ausgeführt werden muss, um die Persönliche Umgebung für den Benutzer verfügbar zu machen. Andere Befehle können hier auch in die Datei eingefügt werden, wenn sie wirklich unbedingt dort stehen müssen. In den meisten Fällen schreibt man sie besser in die Konfigurationsdateien der Shell, wenn man eigene Anpassungen wünscht. Erweitern Sie den `home-shell-profile`-Dienst nur dann, wenn Sie wissen, was Sie tun.

Persönlicher Bash-Dienst

`home-bash-configuration` [Datentyp]

Verfügbare `home-bash-configuration`-Felder sind:

`package` (Vorgabe: `bash`) (Typ: „package“)

Das Bash-Paket, was benutzt werden soll.

`guix-defaults?` (Vorgabe: `#t`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Add sane defaults like setting PS1, SHELL, and ensuring `/etc/profile` is sourced for non-interactive SSH shells. If you use Guix System, is it safe to set this to `#f`, as in this case this is already taken care of by the globally installed `/etc/bashrc`.

`environment-variables` (default: `()`) (type: alist)

Eine assoziative Liste der Umgebungsvariablen, die für die Bash-Sitzung gesetzt sein sollen. Dieselben Regeln wie für den `home-environment-variables-service-type` gelten auch hier (siehe Abschnitt 13.3.1 [Essentielle Persönliche Dienste], Seite 814). Der Inhalt dieses Felds wird anschließend an das, was im `bash-profile`-Feld steht, angefügt.

variables (default: ()) (type: alist)

Bash variables (not to be confused with environment variables) to be set in `.bashrc` for use by interactive shells. A typical example of such variables is `HISTSIZE` and related history variables (siehe Abschnitt “Bash Variables” in *Bash Reference Manual*).

aliases (type: alist)

Assoziative Liste der Alias-Namen, welche für die Bash-Sitzung eingerichtet werden sollen. Die Alias-Namen werden nach dem Inhalt des `bashrc`-Feldes in der Datei `.bashrc` definiert. Jeder Alias-Name steht automatisch in Anführungszeichen, d.h. ein Eintrag wie:

```
'(("ls" . "ls -alF"))
```

wird zu

```
alias ls="ls -alF"
```

bash-profile (default: ()) (type: text-config)

Eine Liste dateiartiger Objekte, die in `.bash_profile` eingefügt werden. Damit können benutzereigene Befehle beim Start der Login-Shell ausgeführt werden. (In der Regel handelt es sich um die Shell, die gestartet wird, direkt nachdem man sich auf der Konsole (TTY) anmeldet.) `.bash_login` wird niemals gelesen, weil `.bash_profile` immer existiert.

bashrc (default: ()) (type: text-config)

Eine Liste dateiartiger Objekte, die in `.bashrc` eingefügt werden. Damit können benutzereigene Befehle beim Start einer interaktiven Shell ausgeführt werden. (Interaktive Shells sind Shells für interaktive Nutzung, die man startet, indem man `bash` eintippt oder die durch Terminal-Anwendungen oder andere Programme gestartet werden.)

bash-logout (default: ()) (type: text-config)

Eine Liste dateiartiger Objekte, die zu `.bash_logout` hinzugefügt werden. Damit können benutzereigene Befehle beim Verlassen der Login-Shell ausgeführt werden. Die Datei wird in manchen Fällen *nicht* gelesen (wenn die Shell zum Beispiel durch exec eines anderen Prozesses terminiert).

Sie können den Bash-Dienst mit Hilfe einer Konfiguration im Verbundsblobjekt `home-bash-extension` erweitern. Dessen Felder spiegeln meistens die von `home-bash-configuration` (siehe [home-bash-configuration], Seite 820). Die Inhalte der Erweiterungen werden ans Ende der zugehörigen Bash-Konfigurationsdateien angehängt (siehe Abschnitt “Bash Startup Files” in *Referenzhandbuch von GNU Bash*.

Zum Beispiel können Sie so einen Dienst definieren, der den Bash-Dienst erweitert, um in `~/.bash_profile` eine weitere Shell-Variablen `PS1` definieren zu lassen:

```
(define bash-tolle-eingabeaufforderung-service
  (simple-service 'bash-tolle-eingabeaufforderung
    home-bash-service-type
    (home-bash-extension
      (variables
        '("PS1" . "\\\u \\\w\lambda "))))))
```

Den Dienst `bash-tolle-eingabeaufforderung-service` würden Sie anschließend ins `services`-Feld im `home-environment` Ihrer Persönlichen Umgebung eintragen. Nun folgt die Referenz zu `home-bash-extension`.

<code>home-bash-extension</code>	[Datentyp]
Verfügbare <code>home-bash-extension</code> -Felder sind:	
<code>environment-variables</code> (default: ()) (type: alist)	Zusätzliche Umgebungsvariable, die festgelegt werden sollen. Diese werden mit den Umgebungsvariablen anderer Erweiterungen und denen des zugrunde liegenden Dienstes zu einem zusammenhängenden Block aus Umgebungsvariablen vereint.
<code>variables</code> (default: ()) (type: alist)	Extra Bash variables (not to be confused with environment variables) to be set in <code>.bashrc</code> for use by interactive shells.
<code>aliases</code> (default: ()) (type: alist)	Zusätzliche Alias-Namen, die festgelegt werden sollen. Diese werden mit den Alias-Namen anderer Erweiterungen und denen des zugrunde liegenden Dienstes zusammengelegt.
<code>bash-profile</code> (default: ()) (type: text-config)	Zusätzliche Textblöcke, die zu <code>.bash_profile</code> hinzugefügt werden sollen. Diese werden zu den Textblöcken anderer Erweiterungen und denen des zugrunde liegenden Dienstes hinzugenommen.
<code>bashrc</code> (default: ()) (type: text-config)	Zusätzliche Textblöcke, die zu <code>.bashrc</code> hinzugefügt werden sollen. Diese werden zu den Textblöcken anderer Erweiterungen und denen des zugrunde liegenden Dienstes hinzugenommen.
<code>bash-logout</code> (default: ()) (type: text-config)	Zusätzliche Textblöcke, die zu <code>.bash_logout</code> hinzugefügt werden sollen. Diese werden zu den Textblöcken anderer Erweiterungen und denen des zugrunde liegenden Dienstes hinzugenommen.

Persönlicher Zsh-Dienst

<code>home-zsh-configuration</code>	[Datentyp]
Verfügbare <code>home-zsh-configuration</code> -Felder sind:	
<code>package</code> (Vorgabe: <code>zsh</code>) (Typ: „package“)	Das zu benutzende Zsh-Paket.
<code>xdg-flavor?</code> (Vorgabe: <code>#t</code>) (Typ: Boolescher-Ausdruck)	Ob alle Konfigurationsdateien in <code>\$XDG_CONFIG_HOME/zsh</code> platziert werden sollen. Auch wird <code>~/.zshenv</code> dann <code>ZDOTDIR</code> auf <code>\$XDG_CONFIG_HOME/zsh</code> festlegen. Der Startvorgang der Shell wird mit <code>\$XDG_CONFIG_HOME/zsh/.zshenv</code> fortgeführt.
<code>environment-variables</code> (Vorgabe: '()) (Typ: Assoziative-Liste)	Eine assoziative Liste, welche Umgebungsvariable in der Zsh-Sitzung festgelegt sein sollen.

zshenv (Vorgabe: '()) (Typ: Konfigurationstexte)

Eine Liste dateiartiger Objekte, die zu `.zshenv` hinzugefügt werden. Damit können benutzereigene Shell-Umgebungsvariable festgelegt werden. Enthaltene Befehle dürfen *kein* vorhandenes TTY voraussetzen und sie dürfen *nichts* ausgeben. Die Datei wird immer gelesen. Sie wird vor jeder anderen Datei in `ZDOTDIR` gelesen.

zprofile (Vorgabe: '()) (Typ: Konfigurationstexte)

Eine Liste dateiartiger Objekte, die in `.zprofile` eingefügt werden. Damit können benutzereigene Befehle beim Start der Login-Shell ausgeführt werden. (In der Regel handelt es sich um die Shell, die gestartet wird, direkt nachdem man sich auf der Konsole (TTY) anmeldet.) `.zprofile` wird vor `.zlogin` gelesen.

zshrc (Vorgabe: '()) (Typ: Konfigurationstexte)

Eine Liste dateiartiger Objekte, die in `.zshrc` eingefügt werden. Damit können benutzereigene Befehle beim Start einer interaktiven Shell ausgeführt werden. (Interaktive Shells sind Shells für interaktive Nutzung, die man startet, indem man `zsh` eintippt oder die durch Terminal-Anwendungen oder andere Programme gestartet werden.)

zlogin (Vorgabe: '()) (Typ: Konfigurationstexte)

Eine Liste dateiartiger Objekte, die in `.zlogin` eingefügt werden. Damit können benutzereigene Befehle am Ende des Startvorgangs der Login-Shell ausgeführt werden.

zlogout (Vorgabe: '()) (Typ: Konfigurationstexte)

Eine Liste dateiartiger Objekte, die zu `.zlogout` hinzugefügt werden. Damit können benutzereigene Befehle beim Verlassen der Login-Shell ausgeführt werden. Die Datei wird in manchen Fällen *nicht* gelesen (wenn die Shell zum Beispiel durch exec eines anderen Prozesses terminiert).

Inputrc-Profil-Dienst

Das GNU-Readline-Paket (<https://tiswww.cwru.edu/php/chet/readline/rltop.html>) enthält Bearbeitungsmodi, um damit wie in Emacs oder vi zu arbeiten. Die Einstellungen dazu stehen in der Datei `~/.inputrc`. Mit dem Modul `gnu home services shells` können Sie diese Einstellungen auf vorhersehbare Weise vornehmen, wie folgt. Für weitere Informationen, wie die Konfiguration in der Datei `~/.inputrc` aussehen muss, siehe Abschnitt “Readline Init File” in *GNU Readline*.

home-inputrc-service-type [Variable]

Mit einem Dienst dieses Typs kann man verschiedene Einstellungen an `.inputrc` vornehmen. Die Einstellungen in `.inputrc` werden von allen Programmen gelesen, die mit GNU Readline gebunden werden.

Hier sehen Sie ein Beispiel, wie so ein Dienst aussehen und konfiguriert werden kann, wenn Sie ihn im `services`-Feld innerhalb von `home-environment` in Ihrer Persönlichen Konfiguration eintragen:

```
(service home-inputrc-service-type
        (home-inputrc-configuration
```

```
(key-bindings
 `(("Control-l" . "clear-screen")))
(variables
 `(("bell-style" . "visible")
 ("colored-completion-prefix" . #t)
 ("editing-mode" . "vi")
 ("show-mode-in-prompt" . #t)))
(conditional-constructs
 `(($if mode=vi" .
 ,(home-inputrc-configuration
 (variables
 `(("colored-stats" . #t)
 ("enable-bracketed-paste" . #t)))))

 ($else" .
 ,(home-inputrc-configuration
 (variables
 `(("show-all-if-ambiguous" . #t)))))

 ($endif" . #t)
 ($include" . "/etc/inputrc")
 ($include" . ,(file-append
 (specification->package "readline")
 "/etc/inputrc")))))
```

Im Beispiel oben werden zunächst `key-bindings` und `variables` eingestellt. In `conditional-constructs` wird gezeigt, wie man bedingte Anweisungen benutzt und weitere Dateien einbindet. Im obigen Beispiel wird `colored-stats` nur aktiviert, wenn der Bearbeitungsmodus auf vi-Stil steht. Außerdem werden weitere Einstellungen aus `/etc/inputrc` oder aus `/gnu/store/...-readline/etc/inputrc` geladen.

Mit einer `home-inputrc-service-type`-Instanz des Dienstes muss ein `home-inputrc-configuration`-Verbundobjekt assoziiert werden; die Beschreibung folgt nun.

`home-inputrc-configuration` [Datentyp]

Verfügbare `home-inputrc-configuration`-Felder sind:

`key-bindings` (Vorgabe: '()) (Typ: Assoziative-Liste)

Eine assoziative Liste von Tastenbelegungen für Readline, die in die Datei `~/.inputrc` geschrieben werden.

'((("Control-l" . "clear-screen")))

wird zu

`Control-l: clear-screen`

`variables` (Vorgabe: '()) (Typ: Assoziative-Liste)

Eine assoziative Liste zu setzender Readline-Variablen.

'((("bell-style" . "visible")
 ("colored-completion-prefix" . #t)))

wird zu

```
set bell-style visible
set colored-completion-prefix on

conditional-constructs (Vorgabe: '()) (Typ: Assoziative-Liste)
Eine assoziative Liste von bedingten Ausdrücken, die in der Initialisierungsdatei stehen sollen. Dazu gehören $if, $else, $endif und $include, die als Wert eine weitere home-inputrc-configuration bekommen.
```

```
(conditional-constructs
`((\"$if mode=vi\" .
,(home-inputrc-configuration
(variables
`((\"show-mode-in-prompt\" . #t)))))
(\"$else\" .
,(home-inputrc-configuration
(key-bindings
`((\"Control-l\" . \"clear-screen\"))))))
(\"$endif\" . #t)))
```

wird zu

```
$if mode=vi
set show-mode-in-prompt on
$else
Control-l: clear-screen
$endif
```

extra-content (Vorgabe: "") (Typ: Konfigurationstext)

Weiterer Text, der unverändert an die Konfigurationsdatei angehängt wird. Führen Sie `man readline` aus, um weitere Informationen über all die Konfigurationsoptionen zu bekommen.

13.3.3 Geplante Auftragsausführung durch Benutzer

Das Modul (`gnu home services mcron`) enthält eine Schnittstelle zu GNU mcron, einem Daemon, der gemäß einem vorher festgelegten Zeitplan Aufträge (sogenannte „Jobs“) ausführt (siehe *GNU mcron*). Es gelten hier dieselben Informationen wie beim mcron für Guix System (siehe [mcron-service], Seite 338), außer dass Persönliche mcron-Dienste in einem `home-environment`-Verbundobjekt deklariert werden statt in einem `operating-system`-Verbundobjekt.

Anmerkung: We recommend defining periodic tasks as Shepherd timers, which provide more flexibility than mcron. Siehe Abschnitt 13.3.5 [Persönlicher Shepherd-Dienst], Seite 827, for more info.

`home-mcron-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp des Persönlichen `mcron`-Dienstes. Als Wert verwendet er ein `home-mcron-configuration`-Objekt. Hiermit können zu geplanten Zeiten Aufgaben durchgeführt werden.

Dieser Diensttyp kann als Ziel einer Diensterweiterung verwendet werden, die ihn mit zusätzlichen Auftragsspezifikationen versorgt (siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompo-

sitionen], Seite 784). Mit anderen Worten ist es möglich, Dienste zu definieren, die weitere mcron-Aufträge ausführen lassen.

home-mcron-configuration [Datentyp]

Verfügbare home-mcron-configuration-Felder sind:

mcron (Vorgabe: **mcron**) (Typ: dateiartig)

Welches mcron-Paket benutzt werden soll.

jobs (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-G-Ausdrücken)

Dies muss eine Liste von G-Ausdrücken sein (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188), die jeweils einer mcron-Auftragsspezifikation (der Spezifikation eines „Jobs“) entsprechen (siehe Abschnitt „Syntax“ in *GNU mcron*).

log? (Vorgabe: **#t**) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Lässt Protokolle auf die Standardausgabe schreiben.

log-format (Vorgabe: "˜1@*˜a ~a: ~a˜%") (Typ: Zeichenkette)

Eine Formatzeichenkette gemäß (*ice-9 format*) für die Protokollnachrichten. Mit dem Vorgabewert werden Nachrichten in der Form "˜Prozesskennung Name: Nachricht" geschrieben (siehe Abschnitt „Invoking mcron“ in *GNU mcron*). Außerdem schreibt GNU Shepherd vor jeder Nachricht einen Zeitstempel.

13.3.4 Persönliche Dienste zur Stromverbrauchsverwaltung

Das Modul (`gnu home services pm`) stellt Persönliche Dienste bereit, die mit dem Batterieverbrauch zu tun haben.

home-batsignal-service-type [Variable]

Hiermit kann ein Dienst für `batsignal` genutzt werden, einem Programm, um den Batterieladestand im Auge zu behalten und den Nutzer mit Benachrichtigungen zu warnen, wenn die Batterie leer wird. Sie können ihn auch so konfigurieren, dass ein Befehl ausgeführt wird, wenn der Ladestand eine „Gefahrstufe“ überschreitet. Dieser Dienst wird mit einem Objekt des `home-batsignal-configuration`-Verbundstyps konfiguriert.

home-batsignal-configuration [Datentyp]

Datentyp, der die Konfiguration von `batsignal` repräsentiert.

warning-level (Vorgabe: 15)

Bei welchem Batterieladestand eine Warnung vermeldet wird.

warning-message (Vorgabe: **#f**)

Welche Nachricht als Benachrichtigung abgeschickt wird, wenn der Batterieladestand auf `warning-level` fällt. Wenn das auf `#f` gesetzt ist, wird die voreingestellte Nachricht abgeschickt.

critical-level (Vorgabe: 5)

Bei welchem Batterieladestand eine kritische Lage vermeldet wird.

critical-message (Vorgabe: #f)

Welche Nachricht als Benachrichtigung abgeschickt wird, wenn der Batterieladestand auf **critical-level** fällt. Wenn das auf #f gesetzt ist, wird die voreingestellte Nachricht abgeschickt.

danger-level (Vorgabe: 2)

Bei welchem Batterieladestand der Befehl in **danger-command** ausgeführt wird.

danger-command (Vorgabe: #f)

Welcher Befehl ausgeführt werden soll, wenn der Batterieladestand auf **danger-level** fällt. Wenn das auf #f gesetzt ist, wird gar kein Befehl ausgeführt.

full-level (Vorgabe: #f)

Bei welchem Batterieladestand meldet wird, dass sie voll geladen ist. Wenn Sie das auf #f setzen, wird gar nichts gemeldet bei einer voll geladenen Batterie.

full-message (Vorgabe: #f)

Welche Nachricht als Benachrichtigung abgeschickt wird, wenn der Batterieladestand auf **full-level** steigt. Wenn das auf #f gesetzt ist, wird die voreingestellte Nachricht abgeschickt.

batteries (Vorgabe: '())

Welche Batterien überwacht werden sollen. Wenn Sie das auf '() setzen, wird versucht, die Batterien automatisch zu finden.

poll-delay (Vorgabe: 60)

Die Zeit in Sekunden, wie lange abgewartet wird, bis die Batterien erneut geprüft werden.

icon (Vorgabe: #f)

Ein dateiartiges Objekt, das als Symbolbild für die Batteriebenachrichtigungen verwendet wird. Wenn Sie das auf #f setzen, werden keine Symbole bei den Benachrichtigungen angezeigt.

notifications? (Vorgabe: #t)

Ob überhaupt Benachrichtigungen abgeschickt werden sollen.

notifications-expire? (Vorgabe: #f)

Ob Benachrichtigungen nach einiger Zeit auslaufen.

notification-command (Vorgabe: #f)

Mit welchem Befehl Benachrichtigungen abgeschickt werden. Wenn Sie das auf #f setzen, werden Benachrichtigungen über libnotify zugestellt.

ignore-missing? (Vorgabe: #f)

Ob Fehler, dass eine Batterie fehlt, ignoriert werden sollen.

13.3.5 Benutzer-Daemons verwalten

Das Modul (`gnu home services shepherd`) ermöglicht die Definition von Shepherd-Diensten für jeden Nutzer (siehe Abschnitt “Introduction” in *Handbuch von GNU*

Shepherd). Dazu erweitern Sie `home-shepherd-service-type` mit neuen Diensten. Guix Home kümmert sich dann darum, dass der `shepherd`-Daemon für Sie beim Anmelden gestartet wird, und er startet wiederum die Dienste, die Sie anfordern.

`home-shepherd-service-type`

[Variable]

Der Diensttyp für das als normaler Benutzer ausgeführte Shepherd, womit man sowohl durchgängig laufende Prozesse als auch einmalig ausgeführte Aufgaben verwalten. Mit Benutzerrechten ausgeführte Shepherd-Prozesse sind *keine* „init“-Prozesse (PID 1), aber ansonsten sind fast alle Informationen aus Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794, auch für sie anwendbar.

Dieser Diensttyp stellt das Ziel für Diensterweiterungen dar, die Shepherd-Dienste erzeugen sollen (siehe Abschnitt 11.19.2 [Diensttypen und Dienste], Seite 786, für ein Beispiel). Jede Erweiterung muss eine Liste von `<shepherd-service>`-Objekten übergeben. Sein Wert muss eine `home-shepherd-configuration` sein, wie im Folgenden beschrieben.

`home-shepherd-configuration`

[Datentyp]

Dieser Datentyp repräsentiert die Konfiguration von Shepherd.

`shepherd` (Vorgabe: `shepherd`)

Das zu benutzende Shepherd-Paket.

`auto-start?` (Vorgabe: `#t`)

Ob Shepherd bei einer ersten Anmeldung gestartet werden soll.

`daemonize?` (default: `#t`)

Whether or not to run Shepherd in the background.

`silent?` (default: `#t`)

When true, the `shepherd` process does not write anything to standard output when started automatically.

`services` (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste zu startender Shepherd-Dienste als `<shepherd-service>`-Objekte. Wahrscheinlich sollten Sie stattdessen den Mechanismus zur Diensterweiterung benutzen (siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794).

Shepherd macht es möglich, dass Sie *Timer* definieren, eine besondere Art Dienst, die einen vorgegebenen Auftrag wiederholt durchführt. Genau wie Sie Timer auf Systemebene definieren können (siehe Abschnitt 11.10.2 [Geplante Auftragsausführung], Seite 336), können Sie es in Ihrer Persönlichen Umgebung tun.

The example below defines a home environment where a Shepherd timer runs the `mkid` command twice per day (siehe Abschnitt “`mkid` invocation” in *ID Database Utilities*). It does so by extending `home-shepherd-service-type` with `simple-service`; the Shepherd timer itself is produced by the `shepherd-timer` procedure (siehe [shepherd-timer-procedure], Seite 337), which is given the service name, a gexp specifying its schedule, and a gexp specifying the command to run.

```
(use-modules (gnu) (guix)
            (gnu home services shepherd))
```

```
(gnu packages idutils)

(define idutils-service
  ;; Index my 'doc' directory everyday at 12:15PM and 7:15PM.
  (simple-service
    'update-idutils-database home-shepherd-service-type
    (list (shepherd-timer '(update-idutils-database)
                           #~(calendar-event #:hours '(12 19)
                                              #:minutes '(15))
                           #~(#$(file-append idutils "/bin/mkid")
                               "doc"))))

(home-environment
  ;; ...
  (services (append (list idutils-service)
                    %base-home-services)))
```

Siehe Abschnitt “Timers” in *Handbuch von GNU Shepherd* für weitere Informationen zu Shepherd-Timern.

Des Weiteren bringt Shepherd einen *Dienst zur Protokollrotation* mit, welcher alte Protokolldateien komprimiert und später löscht, die von ihm ausgeführte Dienste und Daemons hinterlassen. Dieser Dienst wird durch `home-log-rotation-service-type` zur Verfügung gestellt, wie weiter unten beschrieben.

`home-log-rotation-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp für Shepherds Protokollrotationsdienst für einzelne Benutzer (siehe Abschnitt “Log Rotation Service” in *Handbuch von GNU Shepherd*). Sein Wert muss ein `log-rotation-configuration`-Verbundsobjekt sein, genau wie bei seinem systemweiten Gegenstück. Siehe [log-rotation-configuration], Seite 341, für dessen Referenz.

Dieser Dienst gehört zu `%base-home-services`.

`home-shepherd-transient-service-type` [Variable]

`home-shepherd-timer-service-type` [Variable]

Dies sind die Shepherd-Dienste `timer` und `transient`. Ersterer ermöglicht eine zeitgesteuerte Ausführung, die für spätere Zeitpunkte eingeplant wird, während Letzterer Befehle im Hintergrund als normaler Dienst ausführt.

Siehe [shepherd-transient-timer-services], Seite 799, was die Gegenstücke hierzu auf Guix System sind, wenn Sie Näheres wissen möchten.

13.3.6 Secure Shell

Im OpenSSH-Paket (<https://www.openssh.com>) befindet sich ein Clientprogramm, nämlich der Befehl `ssh`, um eine Verbindung zu entfernten Maschinen über das SSH-Protokoll herzustellen (eine „Secure shell“). Mit dem Modul (`gnu home services ssh`) können Sie OpenSSH auf vorhersehbare Weise einrichten, nahezu unabhängig vom Zustand, in dem Ihr lokaler Rechner ist. Dazu instanziieren Sie `home-openssh-service-type` in Ihrer Persönlichen Konfiguration wie im Folgenden erklärt.

home-openssh-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp zum Einrichten des OpenSSH-Clients. Dadurch werden mehrere Dinge erledigt:

- Es wird eine Datei `~/.ssh/config` bereitgestellt, damit je nach Ihrer Konfiguration `ssh` die Rechner kennt, mit denen Sie sich regelmäßig verbinden, und Parameter damit assoziiert werden können.
- Es wird eine Datei `~/.ssh/authorized_keys` bereitgestellt, in der öffentliche Schlüssel eingetragen sind, mit denen man sich ausweisen muss, damit der lokale SSH-Server, `sshd`, Verbindungen zu diesem Benutzerkonto akzeptieren kann.
- Optional wird auch eine Datei `~/.ssh/known_hosts` bereitgestellt, damit `ssh` die Rechner authentifizieren kann, mit denen Sie sich verbinden.

Hier sehen Sie ein Beispiel, wie so ein Dienst aussehen und konfiguriert werden kann, wenn Sie ihn im `services`-Feld innerhalb von `home-environment` in Ihrer Persönlichen Konfiguration eintragen:

```
(service home-openssh-service-type
  (home-openssh-configuration
    (hosts
      (list (openssh-host (name "ci.guix.gnu.org")
                           (user "charlie"))
            (openssh-host (name "chbouib")
                          (host-name "chbouib.example.org")
                          (user "supercharlie")
                          (port 10022))))
      (authorized-keys (list (local-file "alice.pub")))))
```

Im obigen Beispiel sind zwei Rechner mit Parametern angegeben, so dass wenn Sie etwa `ssh chbouib` ausführen, automatisch eine Verbindung zu `chbouib.example.org` auf Port 10022 hergestellt wird und Sie als Benutzer ‘`supercharlie`’ angemeldet werden. Außerdem wird der öffentliche Schlüssel in `alice.pub` autorisiert und dessen Eigentümerin darf eingehende Verbindungen an Ihr Konto am Rechner aufbauen.

Mit einer `home-openssh-service-type`-Instanz des Dienstes muss ein `home-openssh-configuration`-Verbundsobjekt assoziiert werden; die Beschreibung folgt nun.

home-openssh-configuration [Datentyp]

Der Datentyp, der die Konfiguration für den OpenSSH-Client und auch den -Server bezüglich der Persönlichen Umgebung beschreibt. Dazu gehören die folgenden Felder:

hosts (Vorgabe: '())

Eine Liste von `openssh-host`-Verbundsobjekten, mit denen Rechnernamen und damit assoziierte Verbindungsparameter festgelegt werden (siehe unten). Diese Rechnerliste wird in `~/.ssh/config` platziert, was `ssh` beim Start ausliest.

known-hosts (Vorgabe: `*unspecified*`)

Es muss eines hiervon sein:

- ***unspecified***, in diesem Fall überlässt `home-openssh-service-type` es dem ssh-Programm und Ihnen als Benutzer, die Liste bekannter Rechner in `~/.ssh/known_hosts` zu pflegen, oder
- eine Liste dateiartiger Objekte, die dann zusammengefügt werden zu `~/.ssh/known_hosts`.

In der Datei `~/.ssh/known_hosts` steht eine Liste von Paaren aus Rechnername und zugehörigem Schlüssel, mit denen `ssh` die Rechner authentifiziert, mit denen Sie sich verbinden. So werden mögliche Angriffe mit Doppelgängern erkannt. Das vorgegebene Verhalten von `ssh` folgt dem Prinzip *TOFU, Trust-on-first-use*: Wenn Sie sich zum ersten Mal verbinden, wird der zum Rechner gehörende Schlüssel in dieser Datei für die Zukunft gespeichert. Genau so verhält sich `ssh`, wenn sie die Einstellung von `known-hosts` unspezifiziert lassen (d.h. sie den Wert ***unspecified*** hat).

Wenn Sie stattdessen die Liste bekannter Rechnerschlüsse vorab im `known-hosts`-Feld hinterlegen, haben Sie eine eigenständige und zustandslose Konfiguration, die Sie auf anderen Rechnern jederzeit nachbilden können. Dafür stellt es beim ersten Mal einen Mehraufwand dar, die Liste aufzustellen, deshalb ist ***unspecified*** die Vorgabeeinstellung.

`authorized-keys` (Vorgabe: `#false`)

Vorgegeben ist `#false`, was bedeutet, dass eine gegebenenfalls vorhandene Datei `~/.ssh/authorized_keys` in Ruhe gelassen wird. Andernfalls muss hierfür eine Liste dateiartiger Objekte angegeben werden, von denen jedes einen öffentlichen SSH-Schlüssel enthält, für den es erlaubt ist, sich mit dieser Maschine zu verbinden.

Intern werden die Dateien zusammengefügt und als `~/.ssh/authorized_keys` bereitgestellt. Wenn auf diesem Rechner ein OpenSSH-Server, `sshd`, läuft, kann er diese Datei berücksichtigen; so verhält sich `sshd` in seiner Vorgabeeinstellung, aber Sie sollten wissen, dass man `sshd` auch so konfigurieren kann, dass es die Datei ignoriert.

`add-keys-to-agent` (Vorgabe: `no`)

Mit dieser Zeichenkette bestimmen Sie, ob neue Schlüssel automatisch zum laufenden `ssh-agent` hinzugefügt werden sollen. Wenn Sie sie auf `yes` setzen und ein Schlüssel aus seiner Datei geladen wurde, bleiben Schlüssel und Passphrase im SSH-Agenten für einige Zeit (die voreingestellte Gültigkeitsdauer) gespeichert, als hätte man `ssh-add` aufgerufen. Wenn Sie die Option auf `ask` setzen, wird `ssh` um Bestätigung bitten. Wenn Sie sie auf `confirm` setzen, müssen Sie jede Verwendung des Schlüssels bestätigen. Wenn Sie sie auf `no` setzen, werden Schlüssel nicht im SSH-Agenten gespeichert. Alternativ können Sie für diese Option eine Zeitspanne angeben, wie lange der Schlüssel beim `ssh-agent` gespeichert bleibt, und danach wird er automatisch entfernt. Sie können also entweder `no`, `yes`, `confirm` (optional gefolgt von einer Zeitspanne), `ask` oder eine Zeitspanne angeben.

openssh-host [Datentyp]

Verfügbare openssh-host-Felder sind:

name (Typ: Zeichenkette)

Der Name zu dieser Rechnerdeklaration. Für einen openssh-host darf nur entweder **name** oder **match-criteria** festgelegt werden. Für allgemeine Optionen verwenden Sie \"*\" als einen host-name.

host-name (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Rechnername, z.B. "foo.example.org" oder "192.168.1.2".

match-criteria (Typ: Vielleicht-Match-Kriterien)

Wenn angegeben, benennt diese Zeichenkette alle Rechner, für die der Eintrag gelten soll, anstelle des Feldes **host-name**. Ihr erstes Element muss **all** oder ein Schlüsselwort aus **ssh-match-keywords** sein. Die restlichen Elemente sind Argumente an das Schlüsselwort oder weitere Kriterien. Für einen openssh-host darf nur entweder **name** oder **match-criteria** festgelegt werden. Die anderen Konfigurationsoptionen darin werden für alle zu **match-criteria** passenden Rechner gelten.

address-family (Typ: Vielleicht-Adressfamilie)

Welche Adressfamilie benutzt werden soll, wenn eine Verbindung zum Rechner hergestellt wird: Entweder **AF_INET** (nur als IPv4-Verbindung) oder **AF_INET6** (nur als IPv6-Verbindung). Außerdem ist es möglich, für das Feld keinen Wert anzugeben, wenn jede Adressfamilie erlaubt werden soll.

identity-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Anhand welcher Identitätsdatei Sie sich authentisieren, z.B. "/home/charlie/.ssh/id_ed25519".

port (Typ: Vielleicht-Natürliche-Zahl)

Die TCP-Portnummer, mit der eine Verbindung hergestellt wird.

user (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Benutzername am entfernten Rechner.

forward-x11? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob Verbindungen an entfernte grafische X11-Clients an die grafische lokale X11-Anzeige weitergeleitet werden.

forward-x11-trusted? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob den entfernten X11-Clients Vollzugriff auf die eigene grafische X11-Anzeige gewährt werden soll.

forward-agent? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob der Authentisierungsagent (falls vorhanden) an die entfernte Maschine weitergeleitet wird.

compression? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Ob übertragene Daten komprimiert werden.

proxy (Typ: Vielleicht-„proxy-command“-oder-„proxy-jump“-Liste)

Was für ein Befehl aufgerufen werden soll, um die Verbindung zu diesem Server herzustellen; alternativ eine Liste der Rechnernamen der SSH-Zwischenstationen, über die eine Verbindung mit dem Server aufgebaut wird. Setzen Sie dieses Feld entweder auf einen **proxy-command** oder auf eine Liste von **proxy-jump**-Verbundobjekten.

Zum Beispiel würde als **proxy-command** der Befehl, um sich mittels eines HTTP-Proxys auf 192.0.2.0 zu verbinden, so angegeben: (**proxy-command "nc -X connect -x 192.0.2.0:8080 %h %p"**).

proxy-jump [Datentyp]

Verfügbare **proxy-jump**-Felder sind:

user (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Der Benutzername am entfernten Rechner.

host-name (Typ: Zeichenkette)

Der Rechnername, z.B. `foo.example.org` oder `192.168.1.2`.

port (Typ: Vielleicht-Natürliche-Zahl)

Die TCP-Portnummer, mit der eine Verbindung hergestellt wird.

host-key-algorithms (Typ: Vielleicht-Zeichenketten-Liste)

Die Liste der Schlüsselalgorithmen, die für diesen Rechner akzeptiert werden, etwa `('("ssh-ed25519")')`.

accepted-key-types (Typ: Vielleicht-Zeichenketten-Liste)

Die Liste der akzeptierten Schlüsseltypen für öffentliche Schlüssel.

extra-content (Vorgabe: "") (Typ: Rohe-Konfigurations-Zeichenkette)

Zusätzlicher Inhalt, der unverändert zu diesem Host-Block in `~/.ssh/config` noch angehängt wird.

Mit dem **parcimonie**-Dienst wird ein Daemon gestartet, der nach und nach einen öffentlichen GnuPG-Schlüssel von einem Schlüsselserver aktualisiert. Dabei wird je ein Schlüssel gleichzeitig aktualisiert. Nach jeder Aktualisierung eines Schlüssels pausiert Parcimonie eine zufällige Zeitspanne lang. Die Zeitspanne ist lang genug, damit der zuletzt gewählte Tor-Kanal ausläuft. So soll es für einen Angreifer schwierig sein, die verschiedenen Schlüsselaktualisierungen in Zusammenhang zu bringen.

Zum Beispiel würden Sie hiermit **parcimonie** so einrichten, dass es die Schlüssel in Ihrem GnuPG-Schlüsselbund aktualisiert, sowie außerdem die Schlüsselbunde, die Guix eingerichtet hat, etwa wenn Sie **guix import** benutzen:

```
(service home-parcimonie-service-type
  (home-parcimonie-configuration
    (refresh-guix-keyrings? #t)))
```

Dabei nehmen wir an, dass der Tor-Dienst für anonyme Netzwerkrouuten auf Ihrem System bereits läuft. Auf Guix System heißt das zum Beispiel, dass Sie **tor-service-type** eingerichtet haben (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360).

Es folgt die Referenz dieses Dienstes.

parcimonie-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp für parcimonie (Webauftritt von Parcimonie (<https://salsa.debian.org/intrigeri/parcimonie>)). Sein Wert muss ein `home-parcimonie-configuration`-Objekt sein, wie im Folgenden beschrieben.

home-parcimonie-configuration [Datentyp]

Verfügbare `home-parcimonie-configuration`-Felder sind:

parcimonie (Vorgabe: `parcimonie`) (Typ: dateiartig)

Das parcimonie-Paket, das benutzt werden soll.

verbose? (Vorgabe: `#f`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob die Protokollierung des Dienstes ausführlicher sein soll.

gnupg-already-torified? (Vorgabe: `#f`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob GnuPG bereits so eingestellt ist, dass aller Netzwerkverkehr über Tor (<https://torproject.org>) geleitet wird.

refresh-guix-keyrings? (Vorgabe: `#t`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Guix legt ein paar Schlüsselbunde in `$XDG_CONFIG_HOME` an, z.B. bei Aufrufen von `guix import` (siehe Abschnitt 9.5 [Aufruf von `guix import`], Seite 223). Wenn Sie dies auf `#t` setzen, werden auch diese durch Guix angefertigten Schlüsselbunde aktualisiert.

extra-content (Vorgabe: `#f`) (Typ: Rohe-Konfigurations-Zeichenkette)

„Roher Inhalt“, der zusätzlich an den parcimonie-Befehl übergeben wird.

Das OpenSSH-Paket (<https://www.openssh.com>) enthält einen Daemon, nämlich den Befehl `ssh-agent`, mit dem Schlüssel für Verbindungen zu entfernten Maschinen über das Protokoll SSH (Secure Shell) vorgehalten werden. Mit dem Dienst aus (`gnu home services ssh`) können Sie den `ssh-agent` von OpenSSH so einrichten, dass er ab der Benutzeranmeldung ausgeführt wird. Siehe Abschnitt 13.3.7 [GNU Privacy Guard], Seite 835, für eine Alternative zum `ssh-agent` von OpenSSH.

Hier sehen Sie ein Beispiel, wie so ein Dienst aussehen und konfiguriert werden kann, wenn Sie ihn im `services`-Feld innerhalb von `home-environment` in Ihrer Persönlichen Konfiguration eintragen:

```
(service home-ssh-agent-service-type
  (home-ssh-agent-configuration
    (extra-options '("-t" "1h30m"))))
```

home-ssh-agent-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp des Persönlichen `ssh-agent`-Dienstes. Als Wert verwendet er ein `home-ssh-agent-configuration`-Objekt.

home-ssh-agent-configuration [Datentyp]

Verfügbare `home-ssh-agent-configuration`-Felder sind:

openssh (Vorgabe: `openssh`) (Typ: dateiartig)

Das zu benutzende OpenSSH-Paket.

socket-directory (Vorgabe: `XDG_RUNTIME_DIR/ssh-agent`) (Typ: G-Ausdruck)

Das Verzeichnis, wo der Socket für den `ssh-agent` liegen soll.

extra-options (Vorgabe: '())

Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die dem **ssh-agent** mitgegeben werden sollen. Führen Sie **man ssh-agent** aus, um weitere Informationen zu erhalten.

13.3.7 GNU Privacy Guard

Das Modul (**gnupg**) stellt Dienste zur Verfügung, mit denen Sie den GNU Privacy Guard in Ihrer Persönlichen Umgebung einrichten können. Er ist auch bekannt unter den Namen GnuPG oder GPG.

Mit dem **gpg-agent**-Dienst richten Sie den GPG-Agenten ein und konfigurieren ihn. **gpg-agent** ist das Programm, worüber private OpenPGP-Schlüssel und optional private OpenSSH-Schlüssel (für Secure Shell) verwaltet werden können (siehe Abschnitt “Invoking GPG-AGENT” in *Using the GNU Privacy Guard*).

Hier ist ein Beispiel, wie Sie **gpg-agent** mit SSH-Unterstützung so einrichten, dass eine Emacs-basierte Pinentry-Oberfläche gezeigt wird, wenn Sie eine Passphrase eingeben müssen:

```
(service home-gpg-agent-service-type
  (home-gpg-agent-configuration
    (pinentry-program
      (file-append pinentry-emacs "/bin/pinentry-emacs"))
    (ssh-support? #t)))
```

Es folgt die Referenz dieses Dienstes.

home-gpg-agent-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für **gpg-agent** (siehe Abschnitt “Invoking GPG-AGENT” in *Using the GNU Privacy Guard*). Sein Wert muss ein **home-gpg-agent-configuration**-Objekt sein, wie im Folgenden beschrieben.

home-gpg-agent-configuration

[Datentyp]

Verfügbare **home-gpg-agent-configuration**-Felder sind:

gnupg (Vorgabe: **gnupg**) (Typ: dateiartig)

Das GnuPG-Paket, was benutzt werden soll.

pinentry-program (Typ: dateiartig)

Welches Pinentry-Programm gezeigt werden soll. Pinentry ist eine einfache Benutzeroberfläche, die **gpg-agent** aufruft, wann immer eine Eingabe durch den Benutzer gemacht werden muss, wie eine Passphrase oder PIN (Persönliche Identifikationsnummer) (siehe *Using the PIN-Entry*).

ssh-support? (Vorgabe: #f) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Ob auch Unterstützung für SSH (Secure Shell) bereitgestellt werden soll. Wenn dies auf wahr steht, verhält sich **gpg-agent** als Alternative zum Programm **ssh-agent** von OpenSSH, d.h. es kümmert sich um geheime Schlüssel für OpenSSH und leitet Anfragen nach Passphrasen an das ausgewählte Pinentry-Programm weiter.

default-cache-ttl (Vorgabe: 600) (Typ: Ganze-Zahl)

Wie lange ein Zugang zwischengespeichert wird, in Sekunden.

max-cache-ttl (Vorgabe: 7200) (Typ: Ganze-Zahl)

Wie lange ein Zugang höchstens zwischengespeichert wird, in Sekunden.
Wenn diese Zeitspanne abgelaufen ist, fliegt der Zugang aus dem ZwischenSpeicher, egal ob kürzlich darauf zugegriffen wurde.

default-cache-ttl-ssh (Vorgabe: 1800) (Typ: Ganze-Zahl)

Wie lange ein SSH-Zugang zwischengespeichert wird, in Sekunden.

max-cache-ttl-ssh (Vorgabe: 7200) (Typ: Ganze-Zahl)

Wie lange ein SSH-Zugang höchstens zwischengespeichert wird, in Sekunden.

extra-content (Vorgabe: "") (Typ: Rohe-Konfigurations-Zeichenkette)

„Roher Inhalt“, der so, wie er ist, ans Ende von `~/.gnupg/gpg-agent.conf` angehängt wird.

13.3.8 Persönliche Desktop-Dienste

Das Modul (`gnu home services desktop`) stellt Dienste zur Verfügung, die Ihnen auf „Desktop“-Systemen helfen können, d.h. wenn Sie eine grafische Arbeitsumgebung mit z.B. Xorg gebrauchen.

home-x11-service-type

[Variable]

Dieser Diensttyp repräsentiert den Anzeigeserver von X Window für grafische Anwendungen (auch „X11“ genannt).

X Window kann nur durch einen Systemdienst gestartet werden; auf Guix System obliegt das Starten dem `gdm-service-type` und vergleichbaren Diensten (siehe Abschnitt 11.10.7 [X Window], Seite 395). Auf der Ebene von Guix Home, was durch „unprivilegierte“ Nutzer ohne besondere Berechtigungen verwendet wird, lässt sich X Window keinesfalls starten. Alles, was wir tun können, ist, zu prüfen, ob es läuft. Dafür ist dieser Dienst da.

Ein Benutzer von Guix Home muss sich vermutlich nicht um `home-x11-service-type` scheren oder ihn ausdrücklich instanziieren. Dienste allerdings, die eine grafische X-Window-Anzeige brauchen wie `home-redshift-service-type` weiter unten werden ihn instanziieren und vom zugehörigen Shepherd-Dienst `x11-display` abhängen (siehe Abschnitt 13.3.5 [Persönlicher Shepherd-Dienst], Seite 827).

Wenn X Window läuft, startet der Shepherd-Dienst `x11-display` und setzt die Umgebungsvariable `DISPLAY` im `shepherd`-Prozess und wenn sie bereits gesetzt war, wird sie auf ihren ursprünglichen Wert gesetzt, andernfalls startet der Dienst nicht.

Man kann den Dienst auch dazu zwingen, einen bestimmten Wert für `DISPLAY` zu verwenden, und zwar so:

```
herd start x11-display :3
```

Im obigen Beispiel wird `x11-display` angewiesen, `DISPLAY` als `:3` festzulegen.

home-redshift-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für Redshift (<https://github.com/jonls/redshift>), ein Programm, um die Farbtemperatur des Bildschirms an die Tageszeit anzupassen. Sein zugeteilter Wert muss ein `home-redshift-configuration`-Verbundobjekt sein wie im folgenden Beispiel:

Eine typische Konfiguration, bei der wir Längen- und Breitengrad selbst vorgeben, könnte so aussehen:

```
(service home-redshift-service-type
        (home-redshift-configuration
            (location-provider 'manual)
            (latitude 35.81)      ;Nordhalbkugel
            (longitude -0.80))) ;westlich von Greenwich
```

home-redshift-configuration [Datentyp]

Verfügbare **home-redshift-configuration**-Felder sind:

redshift (Vorgabe: **redshift**) (Typ: dateiartig)

Das zu verwendende Redshift-Paket.

location-provider (Vorgabe: **geoclue2**) (Typ: Symbol)

Anbieter für die Ortsbestimmung („Geolocation“). Entweder Sie geben den Ort manuell ein, dann schreiben Sie '**manual**', oder für eine automatische Ortsbestimmung schreiben Sie '**geoclue2**'. Wenn Sie den Ort manuell eingeben möchten, müssen Sie außerdem Breiten- und Längengrad in den Feldern **latitude** und **longitude** festlegen, damit Redshift die Tageszeit bei Ihnen ermitteln kann. Wenn Sie die automatische Ortsbestimmung benutzen möchten, muss der Geoclue-Systemdienst laufen, der die Ortsinformation bringt.

adjustment-method (Vorgabe: **randr**) (Typ: Symbol)

Die Methode zur Farbanpassung.

daytime-temperature (Vorgabe: 6500) (Typ: Ganze-Zahl)

Farbtemperatur am Tag (in Kelvin).

nighttime-temperature (Vorgabe: 4500) (Typ: Ganze-Zahl)

Farbtemperatur bei Nacht (in Kelvin).

daytime-brightness (Typ: Vielleicht-Inexakte-Zahl)

Bildschirmhelligkeit bei Tag, zwischen 0.1 und 1.0 oder unspezifiziert.

nighttime-brightness (Typ: Vielleicht-Inexakte-Zahl)

Bildschirmhelligkeit in der Nacht, zwischen 0.1 und 1.0 oder unspezifiziert.

latitude (Typ: Vielleicht-Inexakte-Zahl)

Der Breitengrad, wenn **location-provider** auf '**manual**' gestellt ist.

longitude (Typ: Vielleicht-Inexakte-Zahl)

Der Längengrad, wenn **location-provider** auf '**manual**' gestellt ist.

dawn-time (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Eine selbst festgelegte Uhrzeit, zu der morgens von Nacht auf Tag geschaltet wird, im Format "**HH:MM**". Wenn Sie dies angeben, wird der Sonnenstand zur Ermittlung von Tag und Nacht *nicht* herangezogen.

dusk-time (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Entsprechend einer selbst festgelegten Uhrzeit, zu der abends von Tag auf Nacht geschaltet wird.

extra-content (Vorgabe: "") (Typ: Rohe-Konfigurations-Zeichenkette)

Weiterer Text, der unverändert an die Redshift-Konfigurationsdatei angehängt wird. Führen Sie `man redshift` aus, um weitere Informationen über das Format der Konfigurationsdatei zu erfahren.

home-dbus-service-type

[Variable]

Mit diesem Diensttyp können Sie eine Instanz von D-Bus nur für die aktuelle Sitzung ausführen. Er ist gedacht für Anwendungen ohne besondere Berechtigung, die eine laufende D-Bus-Instanz voraussetzen.

home-dbus-configuration

[Datentyp]

Das Verbundobjekt mit der Konfiguration des `home-dbus-service-type`.

dbus (Vorgabe: `dbus`)

Das Paket mit dem Befehl `/bin/dbus-daemon`.

home-unclutter-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für Unclutter, einem Programm, was bei einer X11-Sitzung im Hintergrund läuft und womit erkannt wird, wenn der Mauszeiger für eine festgelegte Zeitspanne *nicht* bewegt wird. Dann wird der Mauszeiger verborgen, damit Sie ungestört lesen können, was darunter ist. Sein zugewiesener Wert muss ein `home-unclutter-configuration`-Verbundobjekt sein wie unten gezeigt.

Eine typische Konfiguration, bei der wir die untätige Zeitspanne selbst vorgeben, könnte so aussehen:

```
(service home-unclutter-service-type
  (home-unclutter-configuration
    (idle-timeout 2)))
```

home-unclutter-configuration

[Datentyp]

Das Verbundobjekt mit der Konfiguration des `home-unclutter-service-type`.

unclutter (Vorgabe: `unclutter`) (Typ: dateiartig)

Welches Unclutter-Paket benutzt werden soll.

idle-timeout (Vorgabe: 5) (Typ: Ganze-Zahl)

Die Zeitspanne in Sekunden, nach der der Mauszeiger verborgen wird.

home-xmodmap-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp für xmodmap (<https://gitlab.freedesktop.org/xorg/app/xmodmap>), ein Werkzeug, mit dem Sie Tastenzuordnungen („Keymaps“) auf dem Xorg-Anzeigeserver anpassen können sowie Zuordnungen für Maustasten und Tasten ähnlicher Zeigergeräte. Sein zugewiesener Wert muss ein `home-xmodmap-configuration`-Verbundobjekt sein wie unten gezeigt.

Im Feld `key-map` geben Sie eine Liste von Objekten an, von denen jedes entweder eine `Anweisung` (als Zeichenkette) oder eine `Zuweisung` (als Paar von Zeichenketten) sein muss. Zum Beispiel würde folgendes Stück Code die Tasten `Caps_Lock` (die Feststelltaste) und `Control_L` (die linke Steuerungstaste) vertauschen, indem als Erstes die Keysyms (sie stehen rechts) von den zugehörigen Modifikatorzuweisungen (sie stehen

links) entfernt werden, durch Vertauschen neu zugewiesen werden und schließlich die Keysyms wieder zu den Modifikatorzuweisungen hinzugefügt werden.

```
(service home-xmodmap-service-type
  (home-xmodmap-configuration
    (key-map '(("remove Lock" . "Caps_Lock")
               ("remove Control" . "Control_L")
               ("keysym Control_L" . "Caps_Lock")
               ("keysym Caps_Lock" . "Control_L")
               ("add Lock" . "Caps_Lock")
               ("add Control" . "Control_L")))))
```

home-xmodmap-configuration [Datentyp]

Das Verbundsobjekt für den `home-xmodmap-service-type`. Diese Felder sind verfügbar:

xmodmap (Vorgabe: `xmodmap`) (Typ: dateiartig)

Zu benutzendes `xmodmap`-Paket.

key-map (Vorgabe: '()) (Typ: Liste)

Die Liste der Ausdrücke, die `xmodmap` beim Starten des Dienstes einliest.

home-startx-command-service-type [Variable]

Fügt `startx` zum Persönlichen Profil hinzu, wodurch es in PATH eingetragen wird.

Der Wert dieses Dienstes ist ein `<xorg-configuration>`-Objekt, das an die Prozedur `xorg-start-command-xinit` übergeben wird, welche das benutzte `startx` erzeugt. Der Vorgabewert ist (`xorg-configuration`).

home-darkman-service-type [Variable]

This is the service type for the Darkman (<https://gitlab.com/WhyNotHugo/darkman>), a program for dark-mode and light-mode transitions on Unix-like desktops. It invokes scripts in `$XDG_DATA_DIRS/dark-mode.d` at sundown, and invokes scripts in `$XDG_DATA_DIRS/light-mode.d` at sunrise. Darkman tries to determine the user's current location from:

- The config file.
- The cache file from last time it ran.
- Using the system geoclue.

home-darkman-configuration [Data Type]

The configuration record for `home-darkman-service-type`. Its available fields are:

darkman (default: `darkman`) (type: file-like)

The `darkman` package to use.

latitude (type: maybe-number)

Latitude, used at startup or when `use-geoclue` is `#f`. More than one decimal point is generally not needed.

longitude (type: maybe-number)

Longitude, used at startup or when `use-geoclue` is `#f`. More than one decimal point is generally not needed.

use-geoclue (default: #f) (type: boolean)

Whether to use a local geoclue instance to determine the current location.

Setting this to false without explicitly setting latitude and longitude disables automatic transitions entirely.

dbus-server (default: #t) (type: boolean)

Whether to expose the current mode via darkman's own D-Bus API.

portal (default: #t) (type: boolean)

Whether to expose the current mode via the XDG settings portal D-Bus API.

home-gcr-ssh-agent-service-type [Variable]

GNOME Keyring used to be able to act as a wrapper over `ssh-agent`. It would display a graphical password entry dialog, including a checkbox to remember the password, which, if selected, would allow fully passwordless use of that key.

The SSH functionality is disabled by default in `gnome-keyring-daemon` builds since version 1.46 (<https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-keyring/-/commit/25c5a1982467802fa12c6852b03c57924553ba73>). It has been moved (https://gitlab.gnome.org/GNOME/gcr/-/merge_requests/67) into `gcr-ssh-agent`, which is part of the `gcr` package.

To enable the SSH agent functionality it is sufficient to add the following to your Home configuration.

```
(use-modules (gnu home services gnome) ;for 'home-gcr-ssh-agent-service-type'■
            ...)
(home-environment
  (services
    (list
      ...
      (service home-gcr-ssh-agent-service-type))))
```

gcr-ssh-agent-configuration [Data Type]

The configuration record for `home-gcr-ssh-agent-service-type`. Its available fields are:

package (default: gcr) (type: package)

The `gcr` package to use.

log-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Where the service will write its logs. If unset, it defaults to `$HOME/.local/state/shepherd/gcr-ssh-agent.log`.

13.3.9 Persönliche Guix-Dienste

Das Modul (`gnu home services guix`) bietet Dienste an, um Guix für den Benutzer einzurichten.

home-channels-service-type [Variable]

Dies ist der Diensttyp, um `$XDG_CONFIG_HOME/guix/channels.scm` einzurichten. Mit dieser Datei wird gesteuert, welche Kanäle mit `guix pull` empfangen werden (siehe

Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78). Sein zugewiesener Wert muss eine Liste von `channel`-Verbundsobjekten sein, wie sie im Modul (`guix channels`) definiert sind.

Es ist im Allgemeinen besser, eine Erweiterung für diesen Dienst zu machen, statt den Dienst direkt zu konfigurieren, denn in seinem Vorgabewert sind die vorgegebenen Kanäle für Guix, die als `%default-channels` definiert sind, bereits enthalten. Wenn Sie sich entscheiden, diesen Dienst direkt zu konfigurieren, müssen Sie darauf achten, dass ein `guix`-Kanal konfiguriert ist. Siehe Abschnitt 6.1 [Weitere Kanäle angeben], Seite 78, und Abschnitt 6.2 [Eigenen Guix-Kanal benutzen], Seite 78, für weitere Details.

Eine typische Diensterweiterung, um einen Kanal hinzuzufügen, könnte so aussehen:

```
(simple-service 'paketvarianten-dienst
  home-channels-service-type
  (list
    (channel
      (name 'paketvarianten)
      (url "https://example.org/variant-packages.git"))))■
```

13.3.10 Backup-Dienste

The (`gnu home services backup`) module offers services for backing up file system trees. For now, it provides the `home-restic-backup-service-type`.

With `home-restic-backup-service-type`, you can periodically back up directories and files with Restic (<https://restic.net/>), which supports end-to-end encryption and deduplication. Consider the following configuration:

```
(use-modules (gnu home services backup) ;for 'restic-backup-job', 'home-restic-backup-
  (gnu packages sync)           ;for 'rclone'
  ...)

(home-environment

  (packages (list rclone      ;for use by restic
                  ...))

  (services
    (list
      ...
      (simple-service 'backup-jobs
        home-restic-backup-service-type
        (list (restic-backup-job
          (name "remote-ftp")
          (repository "rclone:remote-ftp:backup/restic")■
          (password-file "/home/alice/.restic")
          ;; Every day at 23.
          (schedule "0 23 * * *")
          (files '("~/home/alice/.restic"
                  "~/home/alice/.config/rclone"
                  "~/home/alice/Pictures"))))))))■
```

In general it is preferable to extend the `home-restic-backup-service-type`, as shown in the example above. This is because it takes care of wrapping everything with `for-home`, which enables the `home-restic-backup-service-type` and `restic-backup-service-type` to share the same codebase.

For a custom configuration, wrap your `restic-backup-configuration` in `for-home`, as in this example:

```
(use-modules (gnu services) ;for 'for-home'
            (gnu services backup) ;for 'restic-backup-job' and 'restic-backup-co
            (gnu home services backup) ;for 'home-restic-backup-service-type'■
            (gnu packages sync) ;for 'rclone'
            ...)

(home-environment

(packages (list rclone ;for use by restic
                ...))

(services
  (list
    ...
    (service home-restic-backup-service-type
      (for-home
        (restic-backup-configuration
          (jobs (list ...)))))))
```

You can refer to siehe Abschnitt 11.10.38 [Verschiedene Dienste], Seite 721, for details about `restic-backup-configuration` and `restic-backup-job`. The only difference is that the `home-restic-backup-service-type` will ignore the `user` and `group` field of `restic-backup-job`.

13.3.11 Persönliche Schriftarten-Dienste

Im Modul (`gnu home services fontutils`) werden Dienste bereitgestellt, um Fontconfig für einen einzelnen Benutzer einzustellen. Die Fontconfig-Bibliothek (<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig>) wird von vielen Anwendungen verwendet, damit sie auf die Schriftarten im System zugreifen können.

`home-fontconfig-service-type` [Variable]

Dieser Diensttyp erzeugt Konfigurationen für Fontconfig. Als ihm zugewiesener Wert hat er eine Liste von entweder Zeichenketten (oder G-Ausdrücken), die auf Orte mit Schriftarten verweisen, oder SXML-Fragmenten (siehe Abschnitt “SXML” in *Referenzhandbuch von GNU Guile*), welche dann in XML umgewandelt und in den Hauptknoten `fontconfig` eingefügt werden.

Es ist im Allgemeinen besser, eine Erweiterung für diesen Dienst zu machen, statt den Dienst direkt zu konfigurieren, denn in seinem Vorgabewert steht der Standardinstallationspfad für Schriftarten im Profil von Guix Home (`~/.guix-home/profile/share/fonts`). Wenn Sie sich entscheiden, diesen Dienst direkt zu konfigurieren, achten Sie darauf, dass auch dieses Verzeichnis enthalten ist.

Eine Diensterweiterung, um mit dem Paketverwaltungsprogramm Nix installierte Schriftarten hinzuzufügen und eine Schriftart als bevorzugt für Monospace festzulegen, könnte so aussehen:

```
(simple-service 'additional-fonts-service
  home-fontconfig-service-type
  (list "~/.nix-profile/share/fonts"
    '(alias
      (family "monospace")
      (prefer
        (family "Liberation Mono")))))
```

13.3.12 Persönliche Tondienste

Das Modul (`gnu home services sound`) stellt Dienste bereit, die mit Sound-Unterstützung zu tun haben.

PulseAudio-RTP-Streaming-Dienst

Mit den folgenden Diensten wird der PulseAudio-Audioserver (<https://pulseaudio.org>) dynamisch umkonfiguriert: Damit können Sie eine Audioausgabe als Broadcast an andere Geräte über das Netzwerk ausstrahlen. Dazu wird das Protokoll RTP (Real-time Transport Protocol) benutzt. Ebenso kann über RTP empfangener Ton wiedergegeben werden. Sobald Sie `home-pulseaudio-rtp-sink-service-type` als Persönlichen Dienst eingerichtet haben, können Sie mit folgendem Befehl eine Audiobroadcasting-Ausgabe starten:

```
herd start pulseaudio-rtp-sink
```

Führen Sie dann ein PulseAudio unterstützendes Mischprogramm wie `pavucontrol` oder `pulsemixer` aus (beide sind in gleichnamigen Paketen zu finden), um zu steuern, welche Audio-Streams an das RTP-Ziel geschickt werden.

Nach der Vorgabeeinstellung wird Audio an eine Multicast-Adresse geschickt, so dass jedes Gerät im LAN (Local Area Network) es empfängt und abspielen kann. Doch dafür Multicast zu benutzen, lastet das Netzwerk aus und verschlechtert es, deswegen ist es Ihnen womöglich lieber, Audio an ein bestimmtes Netzwerkgerät zu senden. Die eine Möglichkeit ist, die IP-Adresse des Zielgeräts beim Starten des Dienstes mitanzugeben:

```
herd start pulseaudio-rtp-sink 192.168.1.42
```

Die andere Möglichkeit ist, die zu benutzende IP-Adresse in Ihrer Persönlichen Konfiguration als Standard einzutragen:

```
(service home-pulseaudio-rtp-sink-service-type
  "192.168.1.42")
```

Auf dem Netzwerkgerät, das den RTP-Stream empfangen und abspielen soll, können Sie `home-pulseaudio-rtp-source-service-type` wie hier benutzen:

```
(service home-pulseaudio-rtp-source-service-type)
```

Und so wird das Empfangsmodul für PulseAudio gestartet:

```
herd start pulseaudio-rtp-source
```

Auch hier ist vorgegeben, die Multicast-Adresse zu verwenden. Wenn Sie stattdessen auf direkt eingehende Verbindungen lauschen lassen möchten, führen Sie Folgendes aus:

```
(service home-pulseaudio-rtp-source-service-type
```

"0.0.0.0")

Es folgt die Referenz dieser Dienste.

<code>home-pulseaudio-rtp-sink-service-type</code>	[Variable]
<code>home-pulseaudio-rtp-source-service-type</code>	[Variable]

Mit diesem Diensttyp senden bzw. empfangen Sie Audio-Streams über RTP (Real-time Transport Protocol).

Als Wert wird eine IP-Adresse zugewiesen (als Zeichenkette), an die der Audio-Stream gesendet bzw. von der er empfangen wird. Vorgegeben ist, Audio an die bzw. von der Multicast-Adresse `%pulseaudio-rtp-multicast-address` zu senden bzw. zu empfangen.

Ein solcher Dienst definiert einen Shepherd-Dienst: `pulseaudio-rtp-sink` bzw. `pulseaudio-rtp-source`. Der Dienst wird *nicht* automatisch gestartet; Sie müssen ihn manuell starten, wenn Sie ihn laufen lassen möchten, wie in diesem Beispiel:

```
herd start pulseaudio-rtp-sink
```

Wenn Sie den Shepherd-Dienst stoppen, endet das Broadcasting.

<code>%pulseaudio-rtp-multicast-address</code>	[Variable]
--	------------

Dies ist die Multicast-Adresse, die nach Vorgabe von den obigen zwei Diensten benutzt wird.

Persönlicher PipeWire-Dienst

PipeWire (<https://pipewire.org>) stellt einen Dienst für die Ein- und Ausgabe von Audio und Video bereit, der sich durch eine geringe Latenz und graphenbasierte Verarbeitung auszeichnet. Zusätzlich zum eigenen Protokoll kann PipeWire sowohl JACK als auch PulseAudio bedienen.

Zwar kümmert sich PipeWire um die Medienverarbeitung und stellt die API bereit, doch kennt es nicht selbst die Geräte wie z.B. die Soundkarten. Auch weiß es nicht, wie Sie Anwendungen, Hardware und Filter zur Medienverarbeitung verbinden möchten. Stattdessen übernimmt das bei PipeWire ein Programm zur Sitzungsverwaltung. Mit diesem geben Sie all diese Beziehungen an. Obwohl Sie zur Sitzungsverwaltung ein Programm Ihrer Wahl einsetzen könnten, ist die Referenzimplementierung WirePlumber (<https://pipewire.pages.freedesktop.org/wireplumber/>) des PipeWire-Projekts für die meisten Leute die richtige Wahl, deswegen wird er im `home-pipewire-service-type` benutzt.

PipeWire kann PulseAudio ersetzen, indem Sie `enable-pulseaudio?` in `home-pipewire-configuration` auf `#t` setzen, damit noch auf das bisherige PulseAudio ausgerichtete Clients PipeWire ohne weitere Konfiguration benutzen können.

Außerdem können sich JACK-Clients mit PipeWire verbinden. Dazu verwenden Sie das mit PipeWire mitgelieferte Programm `pw-jack`. Stellen Sie dem Befehl einfach `pw-jack` voran, wenn Sie ihn ausführen, dann sollten die Audio-Daten über PipeWire laufen:

```
pw-jack mpv -ao=jack sound-file.wav
```

Mehr Informationen zur PulseAudio-Emulation finden Sie auf <https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/wikis/Config-PulseAudio> bzw. für JACK auf <https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/wikis/Config-JACK>.

Weil PipeWire seine Dienste nicht bei Bedarf über `dbus` startet (wie bei PulseAudio), werden mit `home-pipewire-service-type` die Dienste über Shepherd bei der Anmeldung gestartet. Dadurch werden die Dienste `pipewire`, `wireplumber` sowie, wenn die Konfiguration es vorgibt, `pipewire-pulseaudio` bereitgestellt. Siehe Abschnitt 13.3.5 [Persönlicher Shepherd-Dienst], Seite 827.

home-pipewire-service-type [Variable]

Hiermit wird die Dienstdefinition für `pipewire` zur Verfügung gestellt, das bei der Anmeldung gestartet wird. Sein Wert ist ein `home-pipewire-configuration`-Objekt.

Um den Dienst zu starten, tragen Sie ihn im `service`-Feld Ihrer `home-environment`-Deklaration ein, etwa so:

```
(service home-pipewire-service-type)
```

home-pipewire-configuration [Datentyp]

Verfügbare `home-pipewire-configuration`-Felder sind:

`pipewire` (Vorgabe: `pipewire`) (Typ: dateiartig)

Das zu benutzende PipeWire-Paket.

`wireplumber` (Vorgabe: `wireplumber`) (Typ: dateiartig)

Das zu benutzende WirePlumber-Paket.

`enable-pulseaudio?` (Vorgabe: `#t`) (Typ: Boolescher-Ausdruck)

Wenn es auf wahr gesetzt ist, wird PipeWires Emulation für PulseAudio aktiviert, so dass Clients für PulseAudio transparent PipeWire dafür nutzen können.

`extra-content` (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Extra content to add to the end of `~/.config/alsa/asoundrc`.

13.3.13 Persönliche Maildienste

Das Modul (`gnu home services mail`) stellt Dienste zur Verfügung, die Ihnen helfen, Programme zum Umgang mit E-Mail in Ihrer Persönlichen Umgebung einzurichten.

MSMTP (<https://marlam.de/msmtp>) ist ein Client für SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Mit ihm können E-Mails an einen festgelegten SMTP-Server geschickt werden, der sich dann um die richtige Zustellung kümmert.

Es folgt die Referenz dieses Dienstes.

home-msmtp-service-type [Variable]

Der Diensttyp für `msmtp`. Sein Wert muss ein `home-msmtp-configuration`-Verbundsobjekt wie unten gezeigt sein. Durch ihn wird die Datei `~/.config/msmtp/config` verfügbar gemacht.

Hier ist ein Beispiel, wie Sie `msmtp` für ein einzelnes E-Mail-Konto einrichten:

```
(service home-msmtp-service-type
  (home-msmtp-configuration
    (accounts
      (list
        (msmtp-account
          (name "alice"))
```

```
(configuration
  (msmtp-configuration
    (host "mail.example.org")
    (port 587)
    (user "alice")
    (password-eval "pass Mail/alice"))))))))
```

home-msmtp-configuration [Datentyp]

Verfügbare **home-msmtp-configuration**-Felder sind:

defaults (Typ: „msmtp-configuration“)

Die Konfiguration, die für alle Konten voreingestellt wird.

accounts (Vorgabe: '()) (Typ: Liste-von-„msmtp-account“)

Eine Liste von **msmtp-account**-Verbundsoobjekten, die Informationen zu jedem Ihrer Konten enthalten.

default-account (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Legt fest, welches Konto voreingestellt ist.

extra-content (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Weiterer Text, der unverändert an die Konfigurationsdatei angehängt wird. Führen Sie `man smtp` aus, um weitere Informationen über das Format der Konfigurationsdatei zu erfahren.

msmtp-account [Datentyp]

Verfügbare **msmtp-account**-Felder sind:

name (Typ: Zeichenkette)

Der eindeutige Name des Kontos.

configuration (Typ: „msmtp-configuration“)

Die Konfiguration für dieses Konto.

msmtp-configuration [Datentyp]

Verfügbare **msmtp-configuration**-Felder sind:

auth? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Authentisierung an- oder abschalten.

tls? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

TLS (auch bekannt als SSL) für sichere Verbindungen an- oder abschalten.

tls-starttls? (Typ: Vielleicht-Boolescher-Ausdruck)

Welche TLS-Variante in der Sitzung zum Einsatz kommen soll: Starten von TLS aus der Sitzung heraus („an“, ist vorgegeben) oder Tunneln der Sitzung durch TLS („aus“).

tls-trust-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Aktiviert die Überprüfung von Server-Zertifikaten anhand einer Liste vertrauenswürdiger Zertifizierungsstellen (engl. Certification Authorities, CAs).

log-file (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Aktiviert die Protokollierung in die angegebene Datei. Bei leerem Argument wird *nicht* protokolliert. Beim Dateinamen „-“ werden die protokollierten Informationen an die Standardausgabe geleitet.

host (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

An welchen SMTP-Server Mails geschickt werden.

port (Typ: Vielleicht-Ganze-Zahl)

Auf welchem Port der SMTP-Server lauscht. Vorgegeben ist 25 („smtp“), wenn *nicht* TLS ohne STARTTLS eingestellt ist, wodurch Port 465 („smtps“) vorgegeben ist.

user (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Legt fest, mit welchem Benutzernamen die Authentisierung durchgeführt werden soll.

from (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Legt als Absenderadresse im Umschlag (Envelope-From) die angegebene Adresse fest.

password-eval (Typ: Vielleicht-Zeichenkette)

Legt als Passwort für die Authentisierung die Ausgabe (stdout) des angegebenen Befehls fest.

extra-content (Vorgabe: "") (Typ: Zeichenkette)

Weiterer Text, der unverändert an diesen Konfigurationsblock angehängt wird. Führen Sie `man msmt`p aus, um weitere Informationen über das Format der Konfigurationsdatei zu erfahren.

13.3.14 Persönliche Kurznachrichtendienste

Der ZNC-Bouncer (<https://znc.in>) kann als Daemon laufen, damit Sie auf IRC anwesend bleiben. Mit dem Dienst in (`gnu home services messaging`) können Sie bewirken, dass ZNC ab der Benutzeranmeldung läuft.

Sie werden außerdem eine `./znc/configs/znc.conf` getrennt bereitstellen müssen.

Hier sehen Sie ein Beispiel, wie so ein Dienst aussehen und konfiguriert werden kann, wenn Sie ihn im `services`-Feld innerhalb von `home-environment` in Ihrer Persönlichen Konfiguration eintragen:

`(service home-znc-service-type)`

`home-znc-service-type`

[Variable]

Dies ist der Diensttyp des Persönlichen ZNC-Dienstes. Als Wert verwendet er ein `home-znc-configuration`-Objekt.

`home-znc-configuration`

[Datentyp]

Verfügbare `home-znc-configuration`-Felder sind:

`znc` (Vorgabe: `znc`) (Typ: dateiartig)

Das zu benutzende ZNC-Paket.

extra-options (Vorgabe: '())

Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, die `znc` mitgegeben werden sollen.
Führen Sie `man znc` aus, um weitere Informationen zu erhalten.

Der Snuik-IRC-Bot (<https://gitlab.com/janneke/snuik>) kann als Daemon laufen, um leichter mit Nutzern zu kommunizieren, die gerade offline sind. Mit dem Dienst in (`gnu home services messaging`) können Sie bewirken, dass Snuik ab der Benutzeranmeldung läuft.

home-snuik-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp des Persönlichen Snuik-Dienstes. Als Wert verwendet er ein `home-snuik-configuration`-Objekt.

Dabei können Sie auch eine angepasste Konfiguration angeben, indem Sie ein `snuik-configuration`-Verbundobjekt genau wie bei `snuik-service-type` angeben, es aber in `for-home` umhüllen. Hier ist ein Beispiel für einen Dienst und seine Konfiguration, die Sie ins Feld `services` Ihrer `home-environment` einfügen können:

```
(service home-snuik-service-type
  (for-home
    (snuik-configuration
      (server "irc.oftc.net")
      (nick "sneek")
      (password "snuik is sneaky")
      (channels '("#reproducible-builds")))))
```

13.3.15 Persönliche Mediendienste

Sie können das Kodi-Media-Center (<https://kodi.tv>) auf einem Medienserver als Daemon starten lassen. Mit dem Dienst aus (`gnu home services kodi`) richten Sie Kodi so ein, dass er mit der Benutzeranmeldung automatisch startet.

Hier sehen Sie ein Beispiel, wie so ein Dienst aussehen und konfiguriert werden kann, wenn Sie ihn im `services`-Feld innerhalb von `home-environment` in Ihrer Persönlichen Konfiguration eintragen:

```
(service home-kodi-service-type
  (home-kodi-configuration
    (extra-options '("--settings=<Datei-mit-Einstellungen>"))))
```

home-kodi-service-type

[Variable]

Dies ist der Diensttyp des Persönlichen Kodi-Dienstes. Als Wert verwendet er ein `home-kodi-configuration`-Objekt.

home-kodi-configuration

[Datentyp]

Verfügbare `home-kodi-configuration`-Felder sind:

kodi (Vorgabe: `kodi`) (Typ: dateiartig)
Das zu benutzende Kodi-Paket.

extra-options (Vorgabe: '())

Zusätzliche Befehlszeilenoptionen, mit denen `kodi` gestartet werden soll.
Führen Sie `man kodi` aus, um weitere Informationen zu erhalten.

13.3.16 mpv Media Player

Configuring the mpv media player (<https://mpv.io/>) can be somewhat daunting task, due to the sheer amount of options available, especially if one wants to be able to inherit the configuration in their code. The `home-mpv-service-type` is provided to help with that problem. When the service is added to your home environment, file based on the passed configuration is generated and placed into the correct location.

Due to the bug #74748, it does not use Guix Records to represent the configuration, but uses keyword arguments to achieve similar result. Example follows:

```
(service home-mpv-service-type
  (make-home-mpv-configuration
    #:global (make-mpv-profile-configuration
      #:fullscreen? #t
      #:alang '("jpn" "eng"))))

home-mpv-service-type [Variable]
This is the type of the mpv home service, whose value is a home-mpv-configuration object.

make-home-mpv-configuration [Procedure]
Return a new instance of home-mpv-configuration. Available keyword arguments are:
  inherit (default: #t)
    Inherit fields from an another instance.
  global (default: (make-mpv-profile-configuration))
    The global configuration preceding all profiles.
  profiles (default: ())
    An alist containing configuration for any additional profiles to include in the configuration file.
    (make-home-mpv-configuration
      #:profiles `((fullscreen . ,(make-mpv-profile-configuration
        #:fullscreen? #t)))))

  extra-config (default: #f)
    Additional content to include in the configuration file. It is placed at the end of the file.

make-mpv-profile-configuration [Procedure]
Return a new instance of mpv-profile-configuration. As above, it also supports the #:inherit argument. Additionally it supports keyword arguments named after the options of mpv. Hence --fullscreen (or fullscreen in the configuration file) becomes #:fullscreen?.
Few options are using their aliases instead. audio instead of aid, video instead of vid, sub instead of sid, screenshot-directory instead of screenshot-dir and watch-later-directory instead of watch-later-dir.
Valid values for the fields depend on their type.
Flags      The value should be #f or #t.
```

Numerical fields

Integer and integer64 fields are validated by `integer?`, float and double fields by `real?`. Ranges are checked when applicable.

Aspect Same as integer.

ByteSize Same as integer64.

Choice The value should be a symbol representing member of the enumeration. If the choice has ‘or ...’ part, it can also be value of that alternative type.

`type list` The value should be a list of the `type`.

Other types accept strings, with validation of the values where possible (e.g. type ‘Color’ is validated, but type ‘Audio channels or channel map’ is not). If an option is marked as taking a file, values satisfying `file-like?` can also be used.

The full list of currently supported keyword arguments is below. For the types, allowed values and full description please refer to the `mpv --list-options` and `mpv manual` (<https://mpv.io/manual/stable/#options>).

Only set fields are output to the configuration file. Accessors are provided for every field, returning either their value or a sentinel object `%unset-value` (from `(gnu services configuration)`).

```
ab-loop-a, ab-loop-b, ab-loop-count, access-references?, ad, ad-lavc-ac3drc, ad-lavc-downmix?, ad-lavc-o, ad-lavc-threads, ad-queue-enable?, ad-queue-max-bytes, ad-queue-max-samples, ad-queue-max-secs, af, audio, alang, allow-delayed-peak-detect?, alsa-buffer-time, alsa-ignore-chmap?, alsa-mixer-device, alsa-mixer-index, alsa-mixer-name, alsa-non-interleaved?, alsa-periods, alsa-resample?, ao, ao-null-broken-delay?, ao-null-broken-eof?, ao-null-buffer, ao-null-channel-layouts, ao-null-format, ao-null-latency, ao-null-outburst, ao-null-speed, ao-null-untimed?, ao-pcm-append?, ao-pcm-file, ao-pcm-waveheader?, archive-exts, audio-backward-batch, audio-backward-overlap, audio-buffer, audio-channels, audio-client-name, audio-delay, audio-demuxer, audio-device, audio-display, audio-exclusive?, audio-exts, audio-fallback-to-null?, audio-file-auto, audio-file-paths, audio-files, audio-format, audio-normalize-downmix?, audio-pitch-correction?, audio-resample-cutoff, audio-resample-filter-size, audio-resample-linear?, audio-resample-max-output-size, audio-resample-phase-shift, audio-reversal-buffer, audio-samplerate, audio-spdif, audio-stream-silence?, audio-swresample-o, audio-wait-open, auto-window-resize?, autocreate-playlist, autofit, autofit-larger, autofit-smaller, autoload-files?, autosync, background, background-color, blend-subtitles, bluray-device, border?, border-background, brightness, cache, cache-on-disk?, cache-pause?, cache-pause-initial?, cache-pause-wait, cache-secs, cdda-cdtext?, cdda-device, cdda-overlap, cdda-paranoia, cdda-sector-size, cdda-skip?, cdda-span-a, cdda-span-b, cdda-speed, cdda-toc-offset, chapter-merge-threshold, chapter-seek-threshold, chapters-file, clipboard-backends, clipboard-monitor?, config?, container-fps-override, contrast, cookies?,
```

cookies-file, corner-rounding, correct-downscaling?, correct-pts?, cover-art-auto, cover-art-files, cover-art-whitelist, cscale, cscale-antiring, cscale-blur, cscale-clamp, cscale-param1, cscale-param2, cscale-radius, cscale-taper, cscale-window, cscale-wparam, cscale-wtaper, cursor-autohide, cursor-autohide-fs-only?, deband?, deband-grain, deband-iterations, deband-range, deband-threshold, deinterlace, deinterlace-field-parity, demuxer, demuxer-backward-playback-step, demuxer-cache-dir, demuxer-cache-unlink-files, demuxer-cache-wait?, demuxer-donate-buffer?, demuxer-hysteresis-secs, demuxer-lavf-allow-mimetype?, demuxer-lavf-analyzedduration, demuxer-lavf-buffersize, demuxer-lavf-format, demuxer-lavf-hacks?, demuxer-lavf-linearize-timestamps, demuxer-lavf-o, demuxer-lavf-probe-info, demuxer-lavf-probescore, demuxer-lavf-probesize, demuxer-lavf-propagate-opts?, demuxer-max-back-bytes, demuxer-max-bytes, demuxer-mkv-crop-compat?, demuxer-mkv-probe-start-time?, demuxer-mkv-probe-video-duration, demuxer-mkv-subtitle-preroll, demuxer-mkv-subtitle-preroll-secs, demuxer-mkv-subtitle-preroll-secs-index, demuxer-rawaudio-channels, demuxer-rawaudio-format, demuxer-rawaudio-rate, demuxer-rawvideo-codec, demuxer-rawvideo-format, demuxer-rawvideo-fps, demuxer-rawvideo-h, demuxer-rawvideo-mp-format, demuxer-rawvideo-size, demuxer-rawvideo-w, demuxer-readahead-secs, demuxer-seekable-cache, demuxer-termination-timeout, demuxer-thread?, directory-filter-types, directory-mode, display-fps-override, display-tags, dither, dither-depth, dither-size-fruit, drag-and-drop, dscale, dscale-antiring, dscale-blur, dscale-clamp, dscale-param1, dscale-param2, dscale-radius, dscale-taper, dscale-window, dscale-wparam, dscale-wtaper, dump-stats, dvbin-card, dvbin-channel-switch-offset, dvbin-file, dvbin-full-transponder?, dvbin-prog, dvbin-timeout, dvd-angle, dvd-device, dvd-speed, edition, egl-config-id, egl-output-format, embeddedfonts?, end, error-diffusion, external-files, fbo-format, focus-on, force-media-title, force-render?, force-rgba-osd-rendering?, force-seekable?, force-window, force-window-position?, framedrop, frames, fs-screen, fs-screen-name, fullscreen?, gamma, gamma-auto?, gamma-factor, gamut-mapping-mode, gapless-audio, geometry, glsl-shader-opts, glsl-shaders, gpu-api, gpu-context, gpu-debug?, gpu-dumb-mode, gpu-hwdec-interop, gpu-shader-cache?, gpu-shader-cache-dir, gpu-sw?, gpu-tex-pad-x, gpu-tex-pad-y, hdr-compute-peak, hdr-contrast-recovery, hdr-contrast-smoothness, hdr-peak-decay-rate, hdr-peak-percentile, hdr-scene-threshold-high, hdr-scene-threshold-low, hidpi-window-scale?, hls-bitrate, hr-seek, hr-seek-demuxer-offset, hr-seek-framedrop?, http-header-fields, http-proxy, hue, hwdec, hwdec-codecs, hwdec-extra-frames, hwdec-image-format, hwdec-software-fallback, icc-3dlut-size, icc-cache?, icc-cache-dir, icc-force-contrast, icc-intent, icc-profile, icc-profile-auto?, icc-use-luma?, idle, ignore-path-in-watch-later-config?, image-display-duration, image-exts, image-lut, image-lut-type, image-subs-video-resolution?, include, index, initial-audio-sync?, input-ar-delay, input-ar-rate, input-built-in-bindings?, input-built-in-dragging?, input-commands, input-conf, input-cursor?, input-cursor-passthrough?, input-default-bindings?, input-doubleclick-time,

input-dragging-deadzone, input-ime?, input-ipc-client, input-ipc-server, input-key-fifo-size, input-media-keys?, input-preprocess-wheel?, input-right-alt-gr?, input-terminal?, input-test?, input-touch-emulate-mouse?, input-vo-keyboard?, interpolation?, interpolation-preserve?, interpolation-threshold, inverse-tone-mapping?, jack-autostart?, jack-connect?, jack-name, jack-port, jack-std-channel-layout, keep-open, keep-open-pause?, keepaspect?, keepaspect-window?, lavfi-complex, length, libplacebo-opts, linear-downscaling?, linear-upscaling?, load-auto-profiles, load-commands?, load-console?, load-positioning?, load-scripts?, load-select?, load-stats-overlay?, load-unsafe-playlists?, log-file, loop-file, loop-playlist, lut, lut-type, mc, media-controls?, merge-files?, metadata-codepage, mf-fps, mf-type, monitoraspect, monitorpixelaspect, msg-color?, msg-level, msg-module?, msg-time?, mute?, native-fs?, native-keyrepeat?, native-touch?, network-timeout, oac, oacopts, ocopy-metadata?, of, ofopts, on-all-workspaces?, ontop?, ontop-level, opengl-check-pattern-a, opengl-check-pattern-b, opengl-early-flush, opengl-es, opengl-glfinish?, opengl-pbo?, opengl-rectangle-textures?, opengl-swapinterval, opengl-waitvsync?, orawts?, ordered-chapters?, ordered-chapters-files, oremove-metadata, osc?, osd-align-x, osd-align-y, osd-back-color, osd-bar?, osd-bar-align-x, osd-bar-align-y, osd-bar-h, osd-bar-marker-min-size, osd-bar-marker-scale, osd-bar-marker-style, osd-bar-outline-size, osd-bar-w, osd-blur, osd-bold?, osd-border-style, osd-color, osd-duration, osd-font, osd-font-provider, osd-font-size, osd-fonts-dir, osd-fractions?, osd-italic?, osd-justify, osd-level, osd-margin-x, osd-margin-y, osd-msg1, osd-msg2, osd-msg3, osd-on-seek, osd-outline-color, osd-outline-size, osd-playing-msg, osd-playing-msg-duration, osd-playlist-entry, osd-scale, osd-scale-by-window?, osd-selected-color, osd-selected-outline-color, osd-shadow-offset, osd-spacing, osd-status-msg, oset-metadata, ovc, ovcopts, panscan, pause?, pipewire-buffer, pipewire-remote, pipewire-volume-mode, pitch, play-direction, player-operation-mode, playlist-exts, playlist-start, prefetch-playlist?, profile, pulse-allow-suspended?, pulse-buffer, pulse-host, pulse-latency-hacks?, quiet?, really-quiet?, rebase-start-time?, referrer, replaygain, replaygain-clip?, replaygain-fallback, replaygain-preamp, reset-on-next-file, resume-playback?, resume-playback-check-mtime?, rtsp-transport, saturation, save-position-on-quit?, save-watch-history?, scale, scale-antiring, scale-blur, scale-clamp, scale-param1, scale-param2, scale-radius, scale-taper, scale-window, scale-wparam, scale-wtaper, scaler-resizes-only?, screen, screen-name, screenshot-avif-encoder, screenshot-avif-opts, screenshot-avif-pixfmt, screenshot-directory, screenshot-format, screenshot-high-bit-depth?, screenshot-jpeg-quality, screenshot-jpeg-source-chroma?, screenshot-jxl-distance, screenshot-jxl-effort, screenshot-png-compression, screenshot-png-filter, screenshot-sw?, screenshot-tag-colorspace?, screenshot-template, screenshot-webp-compression, screenshot-webp-lossless?, screenshot-webp-quality, script-opts, scripts, secondary-sid, secondary-sub-ass-override, secondary-sub-delay, secondary-sub-pos, secondary-sub-visibility?,

sharpen, show-in-taskbar?, shuffle?, sub, sigmoid-center, sigmoid-slope, sigmoid-upscaling?, slang, snap-window?, speed, spirv-compiler, sstep, start, stop-playback-on-init-failure?, stop-screensaver, stream-buffer-size, stream-dump, stream-lavf-o, stream-record, stretch-dvd-subs?, stretch-image-subs-to-screen?, sub-align-x, sub-align-y, sub-ass?, sub-ass-force-margins?, sub-ass-justify?, sub-ass-override, sub-ass-prune-delay, sub-ass-scale-with-window?, sub-ass-style-overrides, sub-ass-styles, sub-ass-use-video-data, sub-ass-video-aspect-override, sub-ass-vsfilter-color-compat, sub-auto, sub-auto-exts, sub-back-color, sub-blur, sub-bold?, sub-border-style, sub-clear-on-seek?, sub-codepage, sub-color, sub-create-cc-track?, sub-delay, sub-demuxer, sub-file-paths, sub-files, sub-filter-jsre, sub-filter-regex, sub-filter-regex-enable?, sub-filter-regex-plain?, sub-filter-regex-warn?, sub-filter-sdh?, sub-filter-sdh-enclosures, sub-filter-sdh-harder?, sub-fix-timing?, sub-font, sub-font-provider, sub-font-size, sub-fonts-dir, sub-forced-events-only?, sub-fps, sub-gauss, sub-gray?, sub-hinting, sub-italic?, sub-justify, sub-lavc-o, sub-line-spacing, sub-margin-x, sub-margin-y, sub-outline-color, sub-outline-size, sub-past-video-end?, sub-pos, sub-scale, sub-scale-by-window?, sub-scale-signs?, sub-scale-with-window?, sub-shadow-offset, sub-shaper, sub-spacing, sub-speed, sub-stretch-durations?, sub-use-margins?, sub-visibility?, sub-vsfilter-bidi-compat?, subs-fallback, subs-fallback-forced, subs-match-os-language?, subs-with-matching-audio, swapchain-depth, sws-allow-zimg?, sws-bitexact?, sws-cgb, sws-chs, sws-cs, sws-cvs, sws-fast?, sws-lgb, sws-ls, sws-scaler, target-colorspace-hint, target-contrast, target-gamut, target-lut, target-peak, target-prim, target-trc, taskbar-progress?, teletext-page, temporal-dither?, temporal-dither-period, term-osd, term-osd-bar?, term-osd-bar-chars, term-playing-msg, term-status-msg, term-title, terminal?, title, title-bar?, tls-ca-file, tls-cert-file, tls-key-file, tls-verify?, tone-mapping, tone-mapping-max-boost, tone-mapping-param, tone-mapping-visualize?, track-auto-selection?, tscale, tscale-antiring, tscale-blur, tscale-clamp, tscale-param1, tscale-param2, tscale-radius, tscale-taper, tscale-window, tscale-wparam, tscale-wtaper, untimed?, use-embedded-icc-profile?, use-filedir-conf?, user-agent, vaapi-device, vd, vd-apply-cropping?, vd-lavc-assume-old-x264?, vd-lavc-bitexact?, vd-lavc-check-hw-profile?, vd-lavc-dr, vd-lavc-fast?, vd-lavc-film-grain, vd-lavc-framedrop, vd-lavc-o, vd-lavc-show-all?, vd-lavc-skipframe, vd-lavc-skipidct, vd-lavc-skiploopfilter, vd-lavc-threads, vd-queue-enable?, vd-queue-max-bytes, vd-queue-max-samples, vd-queue-max-secs, vf, video, video-align-x, video-align-y, video-aspect-method, video-aspect-override, video-backward-batch, video-backward-overlap, video-crop, video-exts, video-latency-hacks?, video-margin-ratio-bottom, video-margin-ratio-left, video-margin-ratio-right, video-margin-ratio-top, video-osd?, video-output-levels, video-pan-x, video-pan-y, video-recenter?, video-reversal-buffer, video-rotate, video-scale-x, video-scale-y, video-sync, video-sync-max-audio-change, video-sync-max-factor, video-sync-max-video-change, video-timing-offset, video-unscaled, video-zoom, vlang,

```

vo, vo-image-avif-encoder, vo-image-avif-opt, vo-image-avif-pixfmt,
vo-image-format, vo-image-high-bit-depth?, vo-image-jpeg-quality, vo-
image-jpeg-source-chroma?, vo-image-jxl-distance, vo-image-jxl-effort,
vo-image-outdir, vo-image-png-compression, vo-image-png-filter, vo-image-
tag-colorspace?, vo-image-webp-compression, vo-image-webp-lossless?,
vo-image-webp-quality, vo-kitty-alt-screen?, vo-kitty-cols, vo-kitty-
config-clear?, vo-kitty-height, vo-kitty-left, vo-kitty-rows, vo-kitty-top,
vo-kitty-use-shm?, vo-kitty-width, vo-null-fps, vo-sixel-alt-screen?, vo-
sixel-buffered?, vo-sixel-cols, vo-sixel-config-clear?, vo-sixel-dither,
vo-sixel-fixedpalette?, vo-sixel-height, vo-sixel-left, vo-sixel-pad-x,
vo-sixel-pad-y, vo-sixel-reqcolors, vo-sixel-rows, vo-sixel-threshold,
vo-sixel-top, vo-sixel-width, vo-tct-256?, vo-tct-algo, vo-tct-buffering,
vo-tct-height, vo-tct-width, vo-vaapi-scaled-osd?, vo-vaapi-scaling,
vo-vdpau-chroma-deint?, vo-vdpau-colorkey, vo-vdpau-composite-detect?,
vo-vdpau-denoise, vo-vdpau-force-yuv?, vo-vdpau-fps, vo-vdpau-hqscaling,
vo-vdpau-output-surfaces, vo-vdpau-pullup?, vo-vdpau-queuetime-fs,
vo-vdpau-queuetime-windowed, vo-vdpau-sharpen, volume, volume-gain,
volume-gain-max, volume-gain-min, volume-max, vulkan-async-compute?,
vulkan-async-transfer?, vulkan-device, vulkan-display-display, vulkan-
display-mode, vulkan-display-plane, vulkan-queue-count, vulkan-swap-mode,
watch-history-path, watch-later-directory, watch-later-options,
wayland-app-id, wayland-configure-bounds, wayland-content-type, wayland-
disable-vsync?, wayland-edge-pixels-pointer, wayland-edge-pixels-touch,
wayland-internal-vsync, wayland-present?, wid, window-dragging?,
window-maximized?, window-minimized?, window-scale, write-filename-
in-watch-later-config?, x11-bypass-compositor, x11-name, x11-netwm,
x11-present, x11-wid-title?, xv-adaptor, xv-buffers, xv-ck, xv-ck-method,
xv-colorkey, xv-port, ytdd?, ytdd-format, ytdd-raw-options, zimg-dither,
zimg-fast?, zimg-scaler, zimg-scaler-chroma, zimg-scaler-chroma-param-a,
zimg-scaler-chroma-param-b, zimg-scaler-param-a, zimg-scaler-param-b, and
zimg-threads.

```

13.3.17 Niri window manager

The (`gnu home services niri`) module provides the `home-niri-service-type` service, which installs and configures Niri (<https://github.com/YaLTeR/niri>), a scrollable tiling Wayland compositor. Niri combines traditional tiling window management with smooth scrolling between workspaces.

This service starts Niri as a user-level desktop session with proper environment variables configured for Wayland compatibility, including `XDG_CURRENT_DESKTOP`, `XDG_SESSION_DESKTOP`, and `DESKTOP_SESSION`.

Here is a minimal example service declaration for your `home-environment` configuration:

```
(service home-niri-service-type)
```

For more advanced configurations, you can customize the service with a `niri-configuration` record to specify additional environment variables.

13.3.18 Sway-Fensterverwaltung

Im Modul (`gnu home services sway`) wird `home-sway-service-type` angeboten, ein Persönlicher Dienst, um die Sway-Fensterverwaltung für Wayland (<https://github.com/swaywm/sway>) deklarativ zu konfigurieren.

Hier sehen Sie ein Beispiel, wie so ein Dienst aussehen und konfiguriert werden kann, wenn Sie ihn im `services`-Feld innerhalb von `home-environment` in Ihrer Persönlichen Konfiguration eintragen:

```
(service home-sway-service-type
  (sway-configuration
    (gestures
      '((swipe:3:down . "move to scratchpad")
        (swipe:3:up . "scratchpad show")))
    (outputs
      (list (sway-output
        (identifier '*)
        (background (file-append sway
          "\\\\
/share/backgrounds/sway/Sway_Wallpaper_Blue_1920x1080.png"))))))))
```

Obiges Beispiel stellt eine Sway-Konfiguration dar, wo

- alle Monitore ein bestimmtes Hintergrundbild benutzen mit einer `.png` aus dem Paket `sway`,
- durch Wischen nach unten (bzw. oben) mit drei Fingern das aktive Fenster in die Ablage, das „Scratchpad“, bewegt wird (bzw. das Scratchpad gezeigt/verborgen wird).

Anmerkung: Dieser Persönliche Dienst richtet nur die Konfigurationsdatei ein und legt Pakete für Sway ins Profil. Er startet Sway aber *nicht* von selbst. Wenn Sie das möchten, gefällt Ihnen dazu vielleicht stattdessen `greentd-wlgreet-sway-session`.

Die unten definierte Prozedur `sway-configuration->file` kann als Wert für das *optionale* Feld `sway-configuration` in `greentd-wlgreet-sway-session` genutzt werden.

sway-configuration->file config [Prozedur]

Diese Prozedur nimmt ein Argument `config` entgegen, das ein `sway-configuration`-Verbundsobjekt (wie unten definiert) sein muss, und sie liefert ein dateiartiges Objekt, das der serialisierten Konfiguration entspricht.

home-sway-service-type [Variable]

Dies ist ein Persönlicher Diensttyp zum Einrichten von Sway. Er kümmert sich um Folgendes:

- Eine Datei `~/.config/sway/config` wird bereitgestellt.
- Sway-bezogene Pakete werden in Ihr Profil aufgenommen.

It is possible to extend this service (siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompositionen], Seite 784). The resulting configuration file contains the concatenation of keybindings, modes, etc. found in all extensions.

Anmerkung: At the moment, only one bar configuration is allowed. If more are found, an error will be raised.

%empty-sway-configuration [Variable]

The variable `%empty-sway-configuration` contains an empty `sway-configuration` record. This value can help users write simple service extensions.

sway-configuration [Datentyp]

Das Verbundsojekt beschreibt die Sway-Konfiguration (siehe `sway(5)`). Diese Felder sind verfügbar:

variables (Vorgabe: %sway-default-variables)

Der Wert dieses Feldes ist eine assoziative Liste, wo die Schlüssel Symbole sind und die Werte entweder Zeichenketten, G-Ausdrücke oder dateiartige Objekte sind (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

Beispiel:

```
(variables `((mod . "Mod4") ; Zeichenkette
            (term ; file-append
                  . ,(file-append foot "/bin/foot"))
            (Term ; G-Ausdruck
                  . ,#~(string-append #$foot "/bin/foot"))))
```

Anmerkung: Die vorgegebenen Tastenbelegungen funktionieren nur, wenn Variable namens `$mod`, `$left`, `$right`, `$up` und `$down` zugewiesen wurden. Wenn Sie sie nicht alle definieren möchten, dann müssen Sie die Tastenbelegungen entfernen, die auf sie verweisen.

keybindings (Vorgabe: %sway-default-keybindings)

Dieses Feld beschreibt die Tastenbelegungen im voreingestellten Modus *default*. Als Wert wird eine assoziative Liste angegeben; Schlüssel sind Symbole und Werte können eines davon sein:

- Zeichenketten oder G-Ausdrücke,
- eine Cons-Zelle oder eine Zeichenkette oder ein G-Ausdruck, zusammen mit einer Liste von Optionen. Optionen sind eine Zeichenkette mit „`input-device=`“ am Anfang oder Zeichenketten „`no-warn`“, „`whole-window`“, „`border`“, „`exclude-titlebar`“, „`release`“, „`locked`“, „`to-code`“, „`inhibited`“ und „`no-repeat`“.

Mit diesem Schnipsel würde man das Terminal über die Tastenkombination `$mod+t` aufrufen und auch durch Drücken von `$mod+Shift+t` (vorausgesetzt eine Variable `$term` ist definiert):

```
`((($mod+t . ,#~(string-append "exec " #$foot "/bin/foot")))
  ($mod+Shift+t . "exec $term")
  ($mod+q "exec $term" . ("to-code"))) ;; passes the --to-code option.
```

gestures (Vorgabe: %sway-default-gestures)

Similar to the previous field, but for finger-gestures. Options must start with “`input-device=`” or be among “`exact`” and “`no-warn`”.

Mit folgendem Schnipsel wird es möglich, durch Wischen mit drei Fingern nach rechts und links durch die Arbeitsflächen zu navigieren:

```
'((swipe:3:right . "workspace next_on_output")
  (swipe:3:left   "workspace prev_on_output" . ("exact")))
```

packages (Vorgabe: `%sway-default-packages`)

In diesem Feld wird eine Liste von Paketen aufgeführt, die ins Benutzerprofil aufgenommen werden sollen. Derzeit besagt der Vorgabewert nur, dass `sway` zum Profil hinzugefügt werden soll.

inputs (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von `sway-input`-Verbundsobjekten (unten beschrieben).

outputs (Vorgabe: `'()`)

Eine Liste von `sway-output`-Verbundsobjekten (unten beschrieben).

bar (optional `sway-bar`-Verbundsobjekt)

Optional ein `sway-bar`-Verbundsobjekt (unten beschrieben), um eine Leiste „Sway bar“ einzufügen.

modes (Vorgabe: `%sway-default-modes`)

Eine Liste von `sway-mode`-Verbundsobjekten (unten beschrieben), um Modi zur Sway-Konfiguration hinzuzufügen. Beim Vorgabewert `%sway-default-modes` wird ein Modus „`resize`“ wie in Sways Voreinstellungen hinzugefügt (wie unten beschrieben).

startup+reload-programs (Vorgabe: `'()`)

Welche Programme beim Start *sowie* nach jedem Neuladen der Konfiguration ausgeführt werden. Der Wert dieses Feldes ist eine Liste von Zeichenketten, G-Ausdrücken oder dateiartigen Objekten (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

startup-programs (Vorgabe: `%sway-default-startup-programs`)

Welche Programme beim Start ausgeführt werden. Der Wert dieses Feldes ist eine Liste von Zeichenketten, G-Ausdrücken oder dateiartigen Objekten (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).

Beim Vorgabewert `%sway-default-startup-programs` läuft `swayidle`, damit nach 50 Minuten der Inaktivität der Bildschirm gesperrt wird (als Hintergrund wird ein mit Sway mitgeliefertes Bild eingeblendet) und nach 100 Minuten Inaktivität wird der Bildschirm gesperrt.

extra-content (Vorgabe: `'()`)

Weitere Zeilen, die an die Konfigurationsdatei angehängt werden. Als Wert für das Feld wird eine Liste von Zeichenketten oder G-Ausdrücken angegeben.

sway-input

[Datentyp]

`sway-input`-Verbundsobjekte beschreiben Blöcke für Eingabemethoden (siehe `sway-input(5)`). Zum Beispiel wendet folgendes Schnipsel eine französische Tastaturbelegung auf alle Tastaturen an und belegt zudem die Taste `capslock` auf `ctrl`:

```
(sway-input (identifier "type:keyboard")
```

```
(layout
  (keyboard-layout "fr" #:options '("ctrl:nocaps"))))
```

Verfügbare Felder für ein `sway-input`-Verbundsobjekt sind:

identifier (Vorgabe: '*)

Identifikator der Eingabe. Für das Feld können Sie ein Symbol oder eine Zeichenkette angeben. Wenn `identifier` ein Symbol ist, wird es einfach eingefügt; wenn es eine Zeichenkette ist, wird sie in der Konfigurationsdatei in Anführungszeichen gesetzt.

layout (optional <keyboard-layout>-Verbundsobjekt)

Eine Option nur für Tastaturen. Das Feld gibt die für die Eingabe verwendete Tastenbelegung an. Als Wert müssen Sie ein <keyboard-layout>-Verbundsobjekt angeben (siehe Abschnitt 11.8 [Tastaturbelegung], Seite 304).

Anmerkung: (`gnu home services sway`) re-exportiert *nicht* die Prozedur `keyboard-layout`.

disable-while-typing (optional Boolescher-Ausdruck)

Wenn es auf `#t` (bzw. `#f`) steht, wird mit der Option „`disable while typing`“ das Abschalten beim Tippen dieser Eingabe aktiviert (bzw. deaktiviert).

disable-while-trackpointing (optional Boolescher-Ausdruck)

Wenn es auf `#t` (bzw. `#f`) steht, wird mit der Option „`disable while trackpointing`“ das Abschalten bei Trackpointnutzung dieser Eingabe aktiviert (bzw. deaktiviert).

tap (optional Boolescher-Ausdruck)

Aktiviert oder deaktiviert die Option „`tap`“, durch die ein Antippen des Tastfelds als Klicken verstanden wird.

extra-content (Vorgabe: '())

Weitere Zeilen, die an den Eingabeblock angehängt werden. Als Wert für das Feld wird eine Liste von Zeichenketten oder G-Ausdrücken angegeben.

sway-output [Datentyp]

`sway-output`-Verbundsobjekte beschreiben Ausgaben für Sway (siehe `sway-output(5)`). Verfügbare Felder sind:

identifier (Vorgabe: '*)

Identifikator des Monitors. Für das Feld können Sie ein Symbol oder eine Zeichenkette angeben. Wenn `identifier` ein Symbol ist, wird es einfach eingefügt; wenn es eine Zeichenkette ist, wird sie in der Konfigurationsdatei in Anführungszeichen gesetzt.

resolution (optional Zeichenkette)

Diese Zeichenkette gibt die Auflösung des Monitors.

position (optional)

Der (optionale) Wert dieses Feldes muss ein `point` sein. Beispiel:

(**position**

```
(point (x 1920)
      (y 0)))
```

background (optional)

Der Wert dieses Feld benennt, welches Hintergrundbild diese Ausgabe ziehen soll. Als Typ für den Wert des Feldes gibt es folgende Möglichkeiten:

- eine Zeichenkette,
- ein G-Ausdruck,
- ein dateiartiges Objekt,
- ein Paar. In letzterem Fall muss sein erstes Argument eine Zeichenkette, ein G-Ausdruck oder ein dateiartiges Objekt sein. Das zweite Argument im Paar beschreibt, auf welche Art das Hintergrundbild angezeigt werden soll. Es muss eines der Symbole `stretch`, `fill`, `fit`, `center` oder `tile` sein.

Wenn das zweite Argument nicht angegeben wird (d.h. wenn als Wert kein Paar benutzt wird), wird der `fill`-Modus angewandt.

Anmerkung: Um eine SVG-Datei benutzen zu können, muss `librsvg` in Ihrem Profil installiert sein (z.B. indem Sie es im Feld `packages` der `sway-configuration` eintragen).

extra-content (Vorgabe: '())

Liste mit weiteren Zeilen, die an den Ausgabe-Konfigurationsblock angehängt werden. Elemente der Liste müssen Zeichenketten oder G-Ausdrücke sein.

sway-border-color [Datentyp]

border Die Farbe des Randes.

background Die Farbe des Hintergrunds.

text Die Farbe des Textes.

sway-color [Datentyp]

background (optional Zeichenkette)
Hintergrundfarbe der Leiste.

statusline (optional Zeichenkette)
Textfarbe der Statuszeile.

focused-background (optional Zeichenkette)
Hintergrundfarbe der Leiste auf dem Monitor, der den Fokus hat.

focused-statusline (optional Zeichenkette)
Textfarbe der Statuszeile auf dem Monitor, der den Fokus hat.

focused-workspace (optional `sway-border-color`)
Farbschema der Arbeitsflächen, die den Fokus haben.

active-workspace (optional `sway-border-color`)
Farbschema aktiver Arbeitsflächen.

inactive-workspace (optional `sway-border-color`)
 Farbschema inaktiver Arbeitsflächen.

urgent-workspace (optional `sway-border-color`)
 Farbschema von Arbeitsflächen mit „dringenden“ Fenstern.

binding-mode (optional `sway-border-color`)
 Farbschema für den Indikator eines Belegungsmodus.

sway-bar [Datentyp]

Beschreibt die „Sway bar“, eine Leiste für Sway (siehe `sway-bar(5)`).

identifier (Vorgabe: `'bar0'`)
 Identifikator der Leiste. Der Wert muss ein Symbol sein.

position (optional)

Gibt die Position der Leiste an. Akzeptierte Werte sind `'top` für oben oder `'bottom` für unten.

hidden-state (optional)

Specify the appearance of the bar when it is hidden. Accepted values are `'hide` or `'show`.

binding-mode-indicator (optional)

Boolescher Ausdruck, mit dem der Indikator des Belegungsmodus an- oder ausgeschaltet wird.

colors (optional)

Optional ein `sway-color`-Verbundsobjekt.

status-command (optional)

This field accept strings, G-expressions and executable file-like values. The default value is a command (string) that prints the date and time every second.

Each line printed on `stdout` by this command (or script) will be displayed on the status area of the bar.

Hier sind ein paar Beispiele mit:

- einer Zeichenkette: `"while date +'%Y-%m-%d %X'; do sleep 1; done"`,
- einem G-Ausdruck:

```
#~(string-append "while "
                 #$coreutils "/bin/date"
                 " +'%Y-%m-%d %X'; do sleep 1; done")
```

- einer ausführbaren Datei:

```
(program-file
  "sway-bar-status"
  #~(begin
      (use-modules (ice-9 format)
                  (srfi srfi-19))
      (let loop ()
```

```
(let* ((date (date->string
                     (current-date)
                     "^\~d/\~m/\~Y (\~a) • \~H:\~M:\~S")))
      (format #t "^\~a^\~%^\~!" date)
      (sleep 1)
      (loop))))
```

mouse-bindings (Vorgabe: '())

This field accepts an associative list. Keys are integers describing mouse events. Values are similar to that of key-bindings (except that “to-code” is not a valid option for mouse-bindings).

The module (`gnu home services sway`) exports constants `%ev-code-mouse-left`, `%ev-code-mouse-right` and `%ev-code-mouse-scroll-click` whose values are integers corresponding to left, right and scroll click respectively. For example, with `(mouse-bindings `((,%ev-code-mouse-left . "exec $term")))`, left clicks in the status bar open the terminal (assuming that the variable `$term` is bound to a terminal).

sway-mode [Datentyp]

Describes a Sway mode (see `sway(5)`). For example, the following snippet defines the resize mode of the default Sway configuration:

```
(sway-mode
  (mode-name "resize")
  (keybindings
    '(((left . "resize shrink width 10px")
       (right . "resize grow width 10px")
       (down . "resize grow height 10px")
       (up . "resize shrink height 10px")
       (Left . "resize shrink width 10px")
       (Right . "resize grow width 10px")
       (Down . "resize grow height 10px")
       (Up . "resize shrink height 10px")
       (Return . "mode \"default\"")
       (Escape . "mode \"default\""))))
```

mode-name (Vorgabe: "default")

Name of the mode. This field accepts strings.

keybindings (Vorgabe: '())

Dieses Feld beschreibt die Tastenbelegungen. Als Wert wird eine assoziative Liste angegeben. Auch hier sind Schlüssel Symbole und Werte sind entweder Zeichenketten, G-Ausdrücke oder Cons-Zellen.

mouse-bindings (Vorgabe: '())

Ditto, but keys are mouse events (integers). Constants `%ev-code-mouse-`* described above can be used as helpers to define mouse bindings.

13.3.19 Persönliche Netzwerkdienste

In diesem Abschnitt werden Dienste aufgelistet, die irgendwie mit Netzwerkkommunikation zu tun haben und die Sie mit Guix Home verwenden können.

Syncthing Service

Das Modul (`gnu home services syncthing`) stellt einen Dienst bereit, mit dem <https://syncthing.net> (Syncthing) eingerichtet wird, das kontinuierlich Sicherungskopien von Dateien anlegt.

`home-syncthing-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp des `syncthing`-Daemons. Er ist das Gegenstück zu dem Systemdienst `syncthing-service-type`, aber als Persönlicher Dienst (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360). Der Wert für diesen Diensttyp ist eine `syncthing-configuration`.

So würden Sie ihn mit der Vorgabekonfiguration einrichten:

```
(service home-syncthing-service-type)
```

Wenn Sie die Konfiguration anpassen möchten, umhüllen Sie Ihre `syncthing-configuration` in `for-home` wie in diesem Beispiel:

```
(service home-syncthing-service-type
  (for-home
    (syncthing-configuration (logflags 5))))
```

Nähere Informationen zur `syncthing-configuration` finden Sie in der Dokumentation des Systemdienstes (siehe Abschnitt 11.10.5 [Netzwerkdienste], Seite 360).

13.3.20 Secrets Home Services

The (`gnu home services secrets`) module provides services pertaining to storing secrets, notably including password managers.

Himitsu Services

Himitsu (<https://himitsustore.org/>) is a daemon for storing arbitrary secrets encrypted by a single password. The daemon operates alongside a prompter, which asks the user for permission when an application requests a secret, and for the store password on first use in a session. Neither Himitsu nor its underlying cryptography library have been indepednently audited.

`home-himitsu-service-type` [Variable]

This service provides the main Himitsu store daemon. It will not launch unless you have a store set up - run `himitsu-store -i` after the service is added to your profile to create it, and then `herd start himitsud` to restart the service. Configuration is as follows:

`home-himitsu-configuration` [Data Type]

```
package (default: himitsu)
  Package to find himitsud in.
```

notify-reuse (optional)

Interpreted shell command to run on application access to an already-approved secret.

prompter (default: (wrap-himitsu-prompter (file-append hiprompt-gtk "/bin/hiprompt-gtk")))

Path to a prompter binary. Defaults to **hiprompt-gtk**, the reference implementation. If your prompter is graphical, you should pass it through the provided **wrap-himitsu-prompter** procedure, which will autodetect a running display to prompt on, due to the Himitsu daemon starting before the display server is online.

extra-options (optional)

List of extra strings or G-expressions to insert verbatim into the Himitsu configuration file. Each list element gets its own line.

Himitsu can be used through its command-line tool **hiq** or through any number of supporting services, providing compatibility to other applications. Git credential support may be provided simply by adding the **himitsu-git** package to your profile, but other such supporting services are listed below:

home-himitsu-ssh-service-type

[Variable]

This service provides an **ssh-agent** implementation that stores keys through Himitsu. You may interact with a running daemon through **hissh-import** and **hissh-export**.

home-himitsu-ssh-configuration

[Data Type]

package (default: **himitsu-ssh**)

Package to find **hissh-agent** in.

persist (default: '(**session** 300 **refuse**))

List of options given when prompting to allow this service access to your list of keys. The option chosen decides how long **himitsu-ssh** has this access. Options can be either '**session**' (access is retained until the daemon closes), '**refuse**' (access is declined and the prompter will not ask again), '**skip**' (ask again next use), or a numerical access timeout in seconds.

disclose (default: '(**skip session** 300))

List of options given when prompting to allow this service use of your secret keys. Has the same format as **persist**.

home-himitsu-secret-service-type

[Variable]

This service provides a freedesktop Secret Service (<https://specifications.freedesktop.org/secret-service/latest/>) implementation, allowing Himitsu to replace siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421, and siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421.

home-himitsu-secret-service-configuration

[Data Type]

package (default: **himitsu-secret-service**)

Package to find **hisecrets-agent** in.

13.3.21 Verschiedene Persönliche Dienste

Dieser Abschnitt führt Persönliche Dienste auf, die sich nicht besser kategorisieren ließen.

Beets-Dienst

Das Modul (`gnu home services music`) stellt den folgenden Dienst zur Verfügung:

`home-beets-service-type` [Variable]

Beets (<https://beets.io>) is a music file and metadata manager that can be used via its command-line interface, `beet`. Beets requires a YAML configuration file and this Guix Home service is to create such file.

Der Dienst kann wie folgt benutzt werden:

```
(service home-beets-service-type
        (home-beets-configuration (directory "/home/alice/music")))
```

Weitere Optionen können als Freitext im Feld `extra-options` angegeben werden.

```
(service home-beets-service-type
        (home-beets-configuration
            (directory "/home/alice/music")
            (extra-options '(
                import:
                move: yes))))
```

Wörterbuchdienst

Das Modul (`gnu home services dict`) stellt den folgenden Dienst zur Verfügung:

`home-dicod-service-type` [Variable]

Dies ist der Diensttyp für einen Dienst, der den `dicod`-Daemon ausführt. Dabei handelt es sich um eine Implementierung eines DICT-Servers (siehe das Abschnitt “Dicod” in *Handbuch von GNU Dico*).

Sie können in Ihre `~/.dico`-Datei `open localhost` eintragen, damit `localhost` zum voreingestellten Server des `dico`-Clients wird (siehe das Abschnitt “Initialization File” in *Handbuch von GNU Dico*).

Dieser Dienst ist eine direkte Abbildung des Systemdienstes `dicod-service-type` (siehe Abschnitt 11.10.38 [Verschiedene Dienste], Seite 721). So können Sie ihn benutzen:

```
(service home-dicod-service-type)
```

Dabei können Sie auch eine angepasste Konfiguration angeben, indem Sie ein `dicod-configuration`-Verbundobjekt genau wie bei `dicod-service-type` angeben, es aber in `for-home` umhüllen:

```
(service home-dicod-service-type
        (for-home
            (dicod-configuration ...)))
```

ReadyMedia Service

The (`gnu home services upnp`) module provides a service to set up the ReadyMedia (<https://minidlna.sourceforge.net/>) DLNA (Digital Living Network Alliance) UPnP (Universal Plug and Play) media server.

home-readymedia-service-type [Variable]

This is the service type for the `minidlnad` daemon; it is the Home counterpart of the `readymedia-service-type` system service (siehe Abschnitt 11.10.38 [Verschiedene Dienste], Seite 721). The value for this service type is a `readymedia-configuration`.

The service can be used with a `readymedia-configuration` wrapped in `for-home` like this:

```
(service home-readymedia-service-type
  (for-home
    (readymedia-configuration
      (media-directories
        (list (readymedia-directory
          (path "/path/to/media/audio")
          (types '(A)))
          (readymedia-directory
            (path "/path/to/media/video")
            (types '(V)))
          (readymedia-directory
            (path "/path/to/media/misc"))))))))
```

For details about `readymedia-configuration`, check out the documentation of the system service (siehe Abschnitt 11.10.38 [Verschiedene Dienste], Seite 721).

OCI-gestützte Dienste

The (`gnu home services containers`) module provides the following service:

home-oci-service-type [Variable]

This is the type of the service that allows to manage your OCI containers with the same consistent interface you use for your other Home Shepherd services.

This service is a direct mapping of the `oci-service-type` system service (siehe Abschnitt 11.10.38 [Verschiedene Dienste], Seite 721). You can use it like this:

```
(use-modules (gnu services containers)
  (gnu home services containers))

  (simple-service 'home-oci-provisioning
    home-oci-service-type
    (oci-extension
      (volumes
        (list
          (oci-volume-configuration (name "prometheus"))
          (oci-volume-configuration (name "grafana")))))
    (networks
```

```

(list
  (oci-network-configuration (name "monitoring")))
(containers
  (list
    (oci-container-configuration
      (network "monitoring")
      (image
        (oci-image
          (repository "guile")
          (tag "3")
          (value (specifications->manifest '("guile")))
          (pack-options '(:symlinks ((/bin/guile" -> "bin/guile"))
                         #:max-layers 2))))
        (entrypoint "/bin/guile")
        (command
          '("-c" "(display \"hello!\n\")")))
      (oci-container-configuration
        (image "prom/prometheus")
        (network "monitoring")
        (ports
          '(((9000" . "9000")
             ("9090" . "9090"))))
        (volumes
          (list
            '(("prometheus" . "/var/lib/prometheus")))))
      (oci-container-configuration
        (image "grafana/grafana:10.0.1")
        (network "monitoring")
        (volumes
          '(("grafana:/var/lib/grafana")))))))

```

You may specify a custom configuration by providing a `oci-configuration` record, exactly like for `oci-service-type`, but wrapping it in `for-home`:

```

(use-modules (gnu services)
             (gnu services containers)
             (gnu home services containers))

(service home-oci-service-type
  (for-home
    (oci-configuration
      (runtime 'podman)
      (verbose? #t)))))

(simple-service 'home-oci-provisioning
               home-oci-service-type
               (oci-extension

```

```

(volumes
  (list
    (oci-volume-configuration (name "prometheus"))
    (oci-volume-configuration (name "grafana"))))
(networks
  (list
    (oci-network-configuration (name "monitoring"))))
(containers
  (list
    (oci-container-configuration
      (network "monitoring")
      (image
        (oci-image
          (repository "guile")
          (tag "3")
          (value (specifications->manifest '("guile")))
          (pack-options '(:symlinks ((/bin/guile" -> "bin/guile"))
                                 #:max-layers 2))))
        (entrypoint "/bin/guile")
        (command
          '("-c" "(display \"hello!\n\")")))
      (oci-container-configuration
        (image "prom/prometheus")
        (network "monitoring")
        (ports
          '(("9000" . "9000")
            ("9090" . "9090")))
      (volumes
        (list
          '(("prometheus" . "/var/lib/prometheus")))))
      (oci-container-configuration
        (image "grafana/grafana:10.0.1")
        (network "monitoring")
        (volumes
          '(("grafana:/var/lib/grafana")))))))))

```

13.4 guix home aufrufen

Sobald Sie eine Deklaration Ihrer Persönlichen Umgebung haben (siehe Abschnitt 13.1 [Deklaration der Persönlichen Umgebung], Seite 810), kann diese *instanziert* werden, indem Sie den Befehl `guix home` aufrufen. Zusammengefasst:

`guix home Optionen... Aktion Datei`

Datei muss der Name einer Datei sein, in der eine Persönliche Umgebung als `home-environment`-Objekt steht. *Aktion* gibt an, wie das Betriebssystem instanziert wird (abgesehen von unterstützenden Aktionen, wo nichts instanziert wird). Derzeit werden folgende Werte dafür unterstützt:

search Verfügbare Definitionen Persönlicher Dienste anzeigen, die zum angegebenen regulären Ausdruck passen, sortiert nach Relevanz:

```
$ guix home search shell
name: home-shell-profile
location: gnu/home/services/shells.scm:100:2
extends: home-files
description: Create `~/.profile', which is used for environment initialization
+ This service type can be extended with a list of file-like objects.■
relevance: 6

name: home-fish
location: gnu/home/services/shells.scm:640:2
extends: home-files home-profile
description: Install and configure Fish, the friendly interactive shell.■
relevance: 3

name: home-zsh
location: gnu/home/services/shells.scm:290:2
extends: home-files home-profile
description: Install and configure Zsh.
relevance: 1

name: home-bash
location: gnu/home/services/shells.scm:508:2
extends: home-files home-profile
description: Install and configure GNU Bash.
relevance: 1

...
```

Wie auch bei `guix search` wird das Ergebnis im `recutils`-Format geliefert, so dass es leicht ist, die Ausgabe zu filtern (siehe *Handbuch von GNU recutils*).

container

Eine Shell in einer isolierten Umgebung – einem *Container* – öffnen, die die in Datei angegebene Persönliche Umgebung enthält.

Zum Beispiel würden Sie so eine interaktive Shell in einem Container starten, der Ihrer Persönlichen Umgebung entspricht:

```
guix home container config.scm
```

In diesem Wegwerf-Container können Sie Dateien nach Herzenslust verändern, denn innerhalb des Containers gemachte Änderungen oder gestartete Prozesse sind alle wieder weg, sobald Sie die Shell verlassen.

Wie auch `guix shell` hält sich der Container an einige Befehlszeilenoptionen:

<code>--network</code>	
<code>-N</code>	Netzwerkzugriff im Container erlauben (was nach Voreinstellung abgeschaltet ist).

```
--expose=Quelle[=Ziel]
--share=Quelle[=Ziel]
```

Wie bei `guix shell` wird das Verzeichnis unter `Quelle` vom Wirts-
system im Container als `Ziel` verfügbar gemacht. Bei `--expose` gibt
es nur Lesezugriff und bei `--share` auch Schreibzugriff darauf (siehe
Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89).

Des Weiteren können Sie einen Befehl im Container ausführen lassen, anstatt
eine interaktive Shell zu starten. Zum Beispiel würden Sie so überprüfen, welche
Shepherd-Dienste im Persönlichen Wegwerf-Container gestartet werden:

```
guix home container config.scm -- herd status
```

Den Befehl, der im Container auszuführen ist, geben Sie nach zwei kurzen Stri-
chen `--` an.

edit Die Definition des angegebenen Persönlichen Dienstes bearbeiten oder anzeigen.
Beispielsweise öffnet folgender Befehl Ihren Editor, der mit der Umgebungs-
variablen `EDITOR` gewählt werden kann, an der Stelle, wo der `home-mcron`-
Diensttyp definiert ist:

```
guix home edit home-mcron
```

reconfigure Die in der *Datei* beschriebene Persönliche Umgebung erstellen und zu ihr
wechseln. Wechseln bedeutet, dass das Aktivierungsskript ausgewertet wird
und (in der Grundeinstellung) symbolische Verknüpfungen auf Konfigura-
tionsdateien, die anhand der Deklaration der Persönlichen Umgebung im
`home-environment`-Objekt erzeugt werden, in `~` angelegt werden. Wenn die
Datei mit demselben Pfad bereits im Persönlichen Verzeichnis existiert, wird
sie nach `~/Zeitstempel-guix-home-legacy-configs-backup` verschoben.
Dabei ist `Zeitstempel` eine Zeitangabe seit der UNIX-Epoche.

Anmerkung: Es ist sehr zu empfehlen, `guix pull` einmal
auszuführen, bevor Sie `guix home reconfigure` zum ersten Mal
aufrufen (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65).

Dieser Befehl setzt die in der *Datei* festgelegte Konfiguration vollständig um.
Der Befehl startet die in der *Datei* angegebenen Shepherd-Dienste, die aktuell
nicht laufen; bei aktuell laufenden Diensten wird sichergestellt, dass sie aktua-
lisiert werden, sobald sie das nächste Mal angehalten wurden (z.B. durch `herd`
`stop Dienst` oder `herd restart Dienst`).

Dieser Befehl erzeugt eine neue Generation, deren Nummer (wie `guix`
`home list-generations` sie anzeigt) um eins größer als die der aktuellen
Generation ist. Wenn die so nummerierte Generation bereits existiert, wird
sie überschrieben. Dieses Verhalten entspricht dem von `guix package` (siehe
Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

Nach Abschluss wird die neue Persönliche Umgebung unter `~/guix-home`
verfügbar gemacht. Das Verzeichnis enthält Provenienz-Metadaten: Dazu
gehören die Liste der Kanäle, die benutzt wurden (siehe Kapitel 6 [Kanäle],
Seite 78) und die *Datei* selbst, wenn sie verfügbar ist. Sie können die
Provenienzinformationen auf diese Weise ansehen:

`guix home describe`

Diese Informationen sind nützlich, falls Sie später inspizieren möchten, wie diese spezielle Generation erstellt wurde. Falls die *Datei* eigenständig ist, also keine anderen Dateien zum Funktionieren braucht, dann können Sie tatsächlich die Generation *n* Ihrer Persönlichen Umgebung später erneut erstellen mit:

```
guix time-machine \
  -C /var/guix/profiles/per-user/Benutzer/guix-home-n-link/channels.scm -- \
  home reconfigure \
  /var/guix/profiles/per-user/Benutzer/guix-home-n-link/configuration.scm
```

Sie können sich das als eine Art eingebaute Versionskontrolle vorstellen! Ihre Persönliche Umgebung ist nicht nur ein binäres Erzeugnis: *Es enthält seinen eigenen Quellcode.*

Anmerkung: Wenn Sie Guix System benutzen, siehe [guix-home-service-type], Seite 708, um zu erfahren, wie Sie die Persönliche Konfiguration als Teil Ihrer Systemkonfiguration angeben können, damit `guix system reconfigure` beide, die System- und die Persönliche Konfiguration, aufspielt.

`switch-generation`

Zu einer bestehenden Generation der Persönlichen Umgebung wechseln. Diese Aktion wechselt das Profil der Persönlichen Umgebung atomar auf die angegebene Generation der Persönlichen Umgebung.

Die Zielgeneration kann ausdrücklich über ihre Generationsnummer angegeben werden. Zum Beispiel würde folgender Aufruf einen Wechsel zur Generation 7 der Persönlichen Umgebung bewirken:

```
guix home switch-generation 7
```

Die Zielgeneration kann auch relativ zur aktuellen Generation angegeben werden, in der Form `+N` oder `-N`, wobei `+3` zum Beispiel „3 Generationen weiter als die aktuelle Generation“ bedeuten würde und `-1` „1 Generation vor der aktuellen Generation“ hieße. Wenn Sie einen negativen Wert wie `-1` angeben, müssen Sie `--` der Befehlszeilenoption voranstellen, damit die negative Zahl nicht selbst als Befehlszeilenoption aufgefasst wird. Zum Beispiel:

```
guix home switch-generation -- -1
```

Diese Aktion schlägt fehl, wenn die angegebene Generation nicht existiert.

`roll-back`

Zur vorhergehenden Generation der Persönlichen Umgebung wechseln. Dies ist die Umkehrung von `reconfigure` und tut genau dasselbe wie `switch-generation` mit dem Argument `-1` aufzurufen.

`delete-generations`

Generationen der Persönlichen Umgebung löschen, wodurch diese zu Kandidaten für den Müllsampler werden (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62, für Informationen, wie Sie den „Müllsampler“ laufen lassen).

Es funktioniert auf die gleiche Weise wie ‘`guix package --delete-generations`’ (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43). Wenn keine Ar-

gumente angegeben werden, werden alle Generationen der Persönlichen Umgebung außer der aktuellen gelöscht:

```
guix home delete-generations
```

Sie können auch eine Auswahl treffen, welche Generationen Sie löschen möchten. Das folgende Beispiel hat die Löschung aller Generationen der Persönlichen Umgebung zur Folge, die älter als zwei Monate sind:

```
guix home delete-generations 2m
```

build Die Ableitung der Persönlichen Umgebung erstellen, einschließlich aller Konfigurationsdateien und Programme, die benötigt werden. Diese Aktion installiert jedoch nichts davon.

describe Die aktuelle Generation der Persönlichen Umgebung beschreiben: ihren Dateinamen sowie Provenienzinformationen, falls verfügbar.

Um installierte Pakete im Profil der aktuellen Persönlichen Generation zu finden, wird die Befehlszeilenoption `--list-installed` angeboten, deren Syntax dieselbe ist wie bei `guix package --list-installed` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43). Zum Beispiel zeigt der folgende Befehl eine Tabelle mit allen Paketen, deren Name „`emacs`“ enthält und die ins Profil der aktuellen Persönlichen Generation installiert sind, an:

```
guix home describe --list-installed=emacs
```

list-generations

Eine für Menschen verständliche Zusammenfassung jeder auf der Platte verfügbaren Generation der Persönlichen Umgebung ausgeben. Dies ähnelt der Befehlszeilenoption `--list-generations` von `guix package` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

Optional kann ein Muster angegeben werden, was dieselbe Syntax wie `guix package --list-generations` benutzt, um damit die Liste anzuzeigender Generationen einzuschränken. Zum Beispiel zeigt der folgende Befehl Generationen an, die bis zu 10 Tage alt sind:

```
guix home list-generations 10d
```

Sie können auch die Befehlszeilenoption `--list-installed` angeben mit derselben Syntax wie in `guix home describe`. Das kann nützlich sein, wenn Sie herausfinden möchten, wann ein bestimmtes Paket zum Persönlichen Profil hinzukam.

import Eine Deklaration der Persönlichen Umgebung anhand der Pakete im Standardprofil und der Konfigurationsdateien im Persönlichen Verzeichnis des Benutzers anlegen. Dabei werden die Konfigurationsdateien in das angegebene Verzeichnis kopiert und eine `home-configuration.scm` wird darin mit dem, was die Persönliche Umgebung ausmacht, gefüllt. Beachten Sie, dass `guix home import` nicht alle Persönlichen Dienste, die es gibt, unterstützt (siehe Abschnitt 13.3 [Persönliche Dienste], Seite 813).

```
$ guix home import ~/guix-config
```

```
guix home: Alle Konfigurationsdateien für die Persönliche Umgebung wurden in
```

Es gibt noch mehr zu sehen! Mit `guix home` können Sie folgende Unterbefehle benutzen, um zu visualisieren, wie die Dienste Ihrer Persönlichen Umgebung voneinander abhängen:

`extension-graph`

Auf die Standardausgabe den *Diensterweiterungsgraphen* der in der *Datei* definierten Persönlichen Umgebung ausgeben (siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompositionen], Seite 784, für mehr Informationen zu Diensterweiterungen). Vorgegeben ist, ihn im Dot-/Graphviz-Format auszugeben, aber Sie können ein anderes Format mit `--graph-backend` auswählen, genau wie bei `guix graph` (siehe Abschnitt 9.10 [Aufruf von `guix graph`], Seite 250):

Der Befehl:

```
guix home extension-graph Datei | xdot -  
zeigt die Erweiterungsrelation unter Diensten an.
```

`shepherd-graph`

Auf die Standardausgabe den *Abhängigkeitsgraphen* der Shepherd-Dienste der in der *Datei* definierten Persönlichen Umgebung ausgeben. Siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794, für mehr Informationen sowie einen Beispielgraphen.

Auch hier wird nach Vorgabe die Ausgabe im Dot-/Graphviz-Format sein, aber Sie können ein anderes Format mit `--graph-backend` auswählen.

Unter den *Optionen* können beliebige gemeinsame Erstellungsoptionen aufgeführt werden (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204). Des Weiteren kann als *Optionen* Folgendes angegeben werden:

```
--expression=Ausdruck  
-e Ausdruck
```

Als Konfiguration der Persönlichen Umgebung das `home-environment`-Objekt betrachten, zu dem der *Ausdruck* ausgewertet wird. Dies ist eine Alternative dazu, die Konfiguration in einer Datei festzulegen.

`--allow-downgrades`

An `guix home reconfigure` die Anweisung erteilen, Systemherabstufungen zuzulassen.

Genau wie bei `guix system` verhindert `guix home reconfigure` standardmäßig, dass Sie Ihre Persönliche Umgebung herabstufen auf ältere Versionen oder auf Versionen, die mit den Kanalversionen Ihrer vorigen Persönlichen Umgebung (`guix home describe` zeigt diese) nicht zusammenhängen. Sie können `--allow-downgrades` angeben, um die Überprüfung zu umgehen, und tragen dann selbst die Schuld, wenn Sie Ihre Persönliche Umgebung herabstufen. Vorsicht ist geboten!

14 Dokumentation

In den meisten Fällen liegt den mit Guix installierten Paketen auch Dokumentation bei, die diese beschreibt. Die zwei üblichsten Formate für Dokumentation sind „Info“, ein durchsuchbares Hypertextformat, das für GNU-Software benutzt wird, und sogenannte „Handbuchseiten“ (englisch „Manual Pages“, kurz Man-Pages), das linear aufgebaute Dokumentationsformat, das auf Unix traditionell mitgeliefert wird. Info-Handbücher können mit dem Befehl `info` oder mit Emacs abgerufen werden, auf Handbuchseiten kann mit dem Befehl `man` zugegriffen werden.

Sie können die Dokumentation von auf Ihrem System installierter Software nach einem Schlüsselwort durchsuchen. Zum Beispiel suchen Sie mit folgendem Befehl in den Info-Handbüchern nach „TLS“:

```
$ info -k TLS
"(emacs)Network Security" -- STARTTLS
"(emacs)Network Security" -- TLS
"(gnutls)Core TLS API" -- gnutls_certificate_set_verify_flags
"(gnutls)Core TLS API" -- gnutls_certificate_set_verify_function
...
```

Mit folgendem Befehl suchen Sie dasselbe Schlüsselwort in Handbuchseiten¹:

```
$ man -k TLS
SSL (7)           - OpenSSL SSL/TLS library
certtool (1)       - GnuTLS certificate tool
...
```

Diese Suchvorgänge finden ausschließlich lokal auf Ihrem Rechner statt, wodurch gewährleistet ist, dass die Fundstellen zur von Ihnen auch tatsächlich installierten Software passen, Sie für den Zugriff keine Internetverbindung brauchen und Datenschutz gewährleistet bleibt.

Sobald Sie die Fundstellen kennen, können Sie zum Beispiel so die entsprechende Dokumentation anzeigen lassen:

```
$ info "(gnutls)Core TLS API"
```

oder

```
$ man certtool
```

Info-Handbücher sind in Abschnitte unterteilt und verfügen über Register sowie Hyperlinks, wie jene, die Sie auch von Webseiten kennen. Der `info`-Betrachter (siehe *Stand-alone GNU Info*) und sein Gegenstück für Emacs (siehe Abschnitt „Misc Help“ in *The GNU Emacs Manual*) verfügen über leicht erlernbare Tastenkürzel, mit denen Sie in Handbüchern navigieren können. Siehe Abschnitt „Getting Started“ in *Info: An Introduction* für eine Einführung in die Info-Navigation.

¹ Die von `man -k` durchsuchte Datenbank wird nur erstellt, wenn Ihre Umgebung das Paket `man-db` enthält.

15 Plattformen

Wir erstellen mit Guix Pakete und Systeme, die, wie die meisten anderen Computerprogramme auch, auf einen festgelegten Befehlssatz eines Prozessors und auf ein festgelegtes Betriebssystem abzielen. Oft laufen sie sogar auf einem bestimmten Kernel und einer bestimmten Systembibliothek. Diese Einschränkungen fasst Guix in `platform`-Verbundobjekten zusammen.

15.1 platform-Referenz

Mit dem `platform`-Datentyp wird eine *Plattform* beschrieben: ein Befehlssatz („Instruction Set Architecture“, ISA) zusammen mit einem Betriebssystem und möglicherweise weiteren systemweiten Einstellungen wie ihrer Binärschnittstelle („Application Binary Interface“, ABI).

platform [Datentyp]

Dieser Datentyp steht für eine Plattform.

target Mit diesem Feld legt man das der Plattform entsprechende GNU-Tripel als Zeichenkette fest (siehe Abschnitt “Specifying Target Triplets” in *Autoconf*).

system Diese Zeichenkette ist der Systemtyp, den man in Guix verwendet und zum Beispiel an die Befehlszeilenoption `--system` bei den meisten Befehlen übergibt.

Dessen Form entspricht meistens "*CPU-Kernel*", wobei *CPU* den Prozessor eines Zielrechners angibt und *Kernel* den Betriebssystem-Kernel eines Zielrechners angibt.

Möglich ist zum Beispiel "`aarch64-linux`" oder "`armhf-linux`". Systemtypen brauchen Sie, wenn Sie nativ erstellen möchten (siehe Abschnitt 10.2 [Native Erstellungen], Seite 270).

linux-architecture (Vorgabe: `#false`)

Diese optionale Zeichenkette interessiert nur, wenn Linux als Kernel festgelegt ist. In diesem Fall entspricht sie der ARCH-Variablen, die benutzt wird, wenn Linux erstellt wird. Ein Beispiel ist "`mips`".

rust-target (Vorgabe: `#false`)

Diese optionale Zeichenkette gibt an, was Rust als Zielsystem (Target) auf dieser Plattform am besten verwenden soll. Zum Beispiel ist das gemeinsame System („base level system“), das für ein `armhf-linux`-System als Ziel genommen wird, zu `armv7-unknown-linux-gnueabihf` am nächsten.

glibc-dynamic-linker

Dieses Feld enthält den Namen des dynamischen Binders der GNU-C-Bibliothek des entsprechenden Systems in Form einer Zeichenkette. Ein Beispiel ist `"/lib/ld-linux-armhf.so.3"`.

15.2 Unterstützte Plattformen

Die Module namens (`guix platforms ...`) exportieren die folgenden Variablen, von denen jede an ein `platform`-Verbundobjekt gebunden ist.

<code>armv7-linux</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf ARMv7-Prozessoren ab, auf denen GNU/Linux läuft.	
<code>aarch64-linux</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf ARMv8-Prozessoren ab, auf denen GNU/Linux läuft.	
<code>loongarch64-linux</code>	[Variable]
Platform targeting loongarch 64-bit CPU running GNU/Linux.	
<code>mips64-linux</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf MIPS-64-Bit-Prozessoren in Little-Endian ab, auf denen GNU/Linux läuft.	
<code>powerpc-linux</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf PowerPC-32-Bit-Prozessoren in Big-Endian ab, auf denen GNU/Linux läuft.	
<code>powerpc64le-linux</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf PowerPC-64-Bit-Prozessoren in Little-Endian ab, auf denen GNU/Linux läuft.	
<code>riscv64-linux</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf RISC-V-64-Bit-Prozessoren ab, auf denen GNU/Linux läuft.	
<code>i686-linux</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf x86-Prozessoren ab, auf denen GNU/Linux läuft.	
<code>x86_64-linux</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf x86-64-Bit-Prozessoren ab, auf denen GNU/Linux läuft.	
<code>x86_64-linux-x32</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf x86-64-Bit-Prozessoren ab, auf denen GNU/Linux läuft, wobei X32 als Binärschnittstelle (ABI) die Laufzeitunterstützung übernimmt.	
<code>i686-mingw</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf x86-Prozessoren ab, die die Laufzeitunterstützung durch MinGW nutzen.	
<code>x86_64-mingw</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf x86-64-Bit-Prozessoren ab, die die Laufzeitunterstützung durch MinGW nutzen.	
<code>i586-gnu</code>	[Variable]
Diese Plattform zielt auf x86-Prozessoren ab, auf denen GNU/Hurd läuft (was auch als „GNU“ bezeichnet wird).	

avr [Variable]

Diese Plattform zielt auf AVR-Prozessoren ohne Betriebssystem ab, die die Laufzeitunterstützung durch die AVR-LIBC nutzen.

or1k-elf [Variable]

Diese Plattform zielt auf OpenRISC-1000-Prozessoren ohne Betriebssystem und ohne C-Standardbibliothek ab.

xtensa-ath9k-elf [Variable]

Diese Plattform zielt auf Xtensa-Prozessoren ab, wie sie in den USB-Netzwerkkarten von Qualcomm Atheros AR7010 und AR9271 für 802.11n verbaut sind.

16 Systemabbilder erstellen

Wenn Sie beabsichtigen, Guix System zum ersten Mal auf einer neuen Maschine zu installieren, gibt es im Grunde drei Möglichkeiten, wie Sie vorgehen können. Erstens können Sie ausgehend von einem bestehenden Betriebssystem, das sich bereits auf der Maschine befindet, den Befehl `guix system init` aufrufen (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765). Die zweite Möglichkeit ist, ein Installationsabbild vorzubereiten (siehe Abschnitt 3.9 [Ein Abbild zur Installation erstellen], Seite 37). Von diesem bootfähigen System aus wird dann schließlich `guix system init` durchgeführt. Zu guter Letzt bleibt eine dritte Möglichkeit: Sie bereiten ein Abbild vor, das direkt eine Instanz des gewünschten Systems enthält. Sie kopieren das Abbild dann auf ein bootfähiges Gerät, sagen wir ein USB-Laufwerk oder eine Speicherplatte, und der Zielrechner bootet direkt davon. Eine Installationsprozedur findet *nicht* statt.

Mit dem Befehl `guix system image` sind Sie in der Lage, aus einer Betriebssystemdefinition ein bootfähiges Abbild, englisch „Image“, anzufertigen. Der Befehl kann mehrere Typen von Abbild bereitstellen wie `mbr-hybrid-raw`, `iso9660` oder `docker`. Jede aktuelle `x86_64`-Maschine dürfte von einem `iso9660`-Abbild aus starten können. Jedoch gibt es auch Maschinen da draußen, für die eigens zugeschnittene Abbildtypen vonnöten sind. In der Regel haben diese Maschinen ARM-Prozessoren und sie setzen eventuell voraus, dass bestimmte Partitionen an je einem bestimmten Versatz zu finden sind.

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie eigene Abbildtypen definieren können und wie Sie daraus bootfähige Images erstellen lassen.

16.1 image-Referenz

Der nun beschriebene Verbundstyp `image` ermöglicht es, ein angepasstes, bootfähiges Systemabbild zu definieren.

`image` [Datentyp]

Dieser Datentyp steht für ein Systemabbild.

`name` (Vorgabe: `#false`)

Der Name, den das Abbild tragen soll, als Symbol; zum Beispiel '`my-iso9660`'. Der Name ist optional; vorgegeben ist `#false`.

`format` Das Abbildformat als Symbol. Folgende Abbildformate werden unterstützt:

- `disk-image`, ein rohes Disk-Image aus einer oder mehreren Partitionen.
- `compressed-qcow2`, ein komprimiertes Abbild im qcow2-Format, das aus einer oder mehreren Partitionen besteht.
- `docker`, ein Abbild für Docker.
- `iso9660`, ein Abbild im ISO-9660-Format.
- `tarball`, ein Abbild als tar.gz-Archiv.
- `wsl2`, ein Abbild für WSL2.

platform (Vorgabe: #false)

Welchem **platform**-Verbundobjekt der/die Zielrechner des Abbilds entsprechen (siehe Kapitel 15 [Plattformen], Seite 874); zum Beispiel `aarch64-linux`. Nach Vorgabe steht dieses Feld auf **#false**, so dass das Abbild dieselbe Plattform wie beim Wirtssystem als Ziel annimmt.

size (Vorgabe: 'guess')

Die Größe des Abbilds in Bytes oder das Symbol '**guess**'. Wenn '**guess**' angegeben wird, was vorgegeben ist, wird das Abbild so groß wie es der Inhalt des Abbilds vorgibt.

operating-system

Das **operating-system**-Verbundobjekt, das für das Abbild instanziert wird.

partition-table-type (Vorgabe: 'mbr')

Der Partitionstabellentyp für das Abbild als ein Symbol. Mögliche Werte sind '**mbr**' und '**gpt**'. Vorgegeben ist '**mbr**'.

partitions (Vorgabe: '())

Die Partitionen auf dem Abbild als eine Liste von **partition**-Verbundobjekten (siehe Abschnitt 16.1.1 [„partition“-Referenz], Seite 879).

compression? (Vorgabe: #true)

Ob der Inhalt des Abbilds komprimiert werden soll, angegeben als Boolescher Ausdruck. Vorgegeben ist **#true** und die Wahl hat nur einen Einfluss, wenn das Abbildformat '**iso9660**' lautet.

volatile-root? (Vorgabe: #true)

Ob die Wurzelpartition auf dem Abbild flüchtig sein soll, angegeben als Boolescher Ausdruck.

Dazu wird ein im Arbeitsspeicher vorgehaltenes Dateisystem (`overlayfs`) über der Wurzelpartition durch die `initrd` eingebunden. Vorgegeben ist **#true**. Wenn es auf **#false** gesetzt ist, wird die Wurzelpartition auf dem Abbild mit Lese- und Schreibzugriff von der `initrd` eingebunden.

shared-store? (Vorgabe: #false)

Ob der Store auf dem Abbild mit dem Wirtssystem geteilt werden soll, angegeben als Boolescher Ausdruck. Das können Sie dann gebrauchen, wenn Sie Abbilder für virtuelle Maschinen erstellen. Wenn es auf **#false** steht, wie es vorgegeben ist, dann wird der Abschluss des erstellten **operating-system** auf das Abbild kopiert. Wenn es dagegen auf **#true** steht, wird angenommen, dass der Store des Wirtssystems beim Start zur Verfügung gestellt werden wird, zum Beispiel, indem er als 9p-Einhängepunkt eingebunden wird.

shared-network? (Vorgabe: #false)

Ob die Netzwerkschnittstelle des Wirtssystems mit dem Abbild geteilt wird, angegeben als Boolescher Ausdruck. Dies hat nur einen Einfluss, wenn als Abbildformat '**docker**' verwendet wird. Vorgegeben ist **#false**.

substitutable? (Vorgabe: #true)

Ob für die Ableitung des Abbilds Substitute benutzt werden können, angegeben als Boolescher Ausdruck. Vorgegeben ist **true**.

16.1.1 partition-Referenz

Ein **image**-Verbundsobjekt kann Partitionen enthalten.

partition

[Datentyp]

Dieser Datentyp steht für eine Partition auf einem Abbild.

size (Vorgabe: 'guess')

Die Größe der Partition in Bytes oder das Symbol '**guess**'. Wenn '**guess**' angegeben wird, was vorgegeben ist, wird die Partition so groß wie es der Inhalt der Partition vorgibt.

offset (Vorgabe: 0)

Bei welchem Versatz in Bytes die Partition losgeht, relativ zum Anfang des Abbilds oder zum Ende der vorherigen Partition. Vorgegeben ist 0, wodurch kein Versatz gelassen wird.

file-system (Vorgabe: "ext4")

Das Dateisystem der Partition als Zeichenkette. Die Vorgabe ist "**ext4**".

Als Wert werden "**btrfs**", "**ext4**", "**fat16**", "**f2fs**", "**fat32**", "**vfat**" und "**swap**" unterstützt.

Partitionen mit "**vfat**"-, "**fat16**"- und "**fat32**"-Dateisystem werden automatisch LBA-kompatibel eingestellt, wenn sie keine '**esp**-Flag tragen.

file-system-options (Vorgabe: '())

Die Befehlszeilenoptionen, die bei der Erstellung der Partition an das Werkzeug zur Partitionserstellung übergeben werden, angegeben als eine Liste von Zeichenketten. Dies wird nur für die Erstellung von "**vfat**", "**fat16**", "**fat32**" oder "**ext4**"-Partitionen unterstützt.

Siehe den Abschnitt zu "**extended-options**" in der Handbuchseite des "**mke2fs**"-Werkzeugs für eine umfassendere Übersicht.

label

Die Bezeichnung der Partition. Diese Zeichenkette *muss* angegeben werden. Ein Beispiel wäre "**my-root**".

uuid (Vorgabe: #false)

Die UUID der Partition als ein **uuid**-Verbundsobjekt (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288). Vorgegeben ist **#false**, wodurch das Werkzeug zur Partitionserstellung eine zufällige UUID an die Partition vergeben wird.

flags (Vorgabe: '())

Mit welchen Flags die Partition erzeugt wird, angegeben als Liste von Symbolen. Möglich sind '**boot**' und '**esp**'. Lassen Sie die '**boot**-Flag setzen, wenn Sie von dieser Partition booten möchten. Genau eine Partition sollte diese Flag tragen, in der Regel die Wurzelpartition. Mit der '**esp**-Flag wird eine UEFI-Systempartition gekennzeichnet.

initializer (Vorgabe: #false)

Die Initialisierungsprozedur der Partition als ein G-Ausdruck. Diese Prozedur wird aufgerufen, um Dateien zur Partition hinzuzufügen. Wenn keine Initialisierungsprozedur angegeben wird, wird die Prozedur **initialize-root-partition** aus dem Modul (**gnu build image**) verwendet.

16.2 Abbilder instanziieren

Sagen wir, Sie möchten ein MBR-formatiertes Abbild mit drei verschiedenen Partitionen erzeugen:

- Der ESP (EFI-Systempartition), einer Partition mit 40 MiB versetzt um 1024 KiB mit einem vfat-Dateisystem.
- Einer ext4-Partition mit 50 MiB für eine Datei mit Daten und der Bezeichnung „data“.
- Einer bootfähigen ext4-Partition, auf der **%simple-os** als Betriebssystem liegt.

Dazu würden Sie zum Beispiel folgende Betriebssystemdefinition in eine Datei **my-image.scm** schreiben.

```
(use-modules (gnu)
            (gnu image)
            (gnu tests)
            (gnu system image)
            (guix gexp))

(define MiB (expt 2 20))

(image
  (format 'disk-image)
  (operating-system %simple-os)
  (partitions
    (list
      (partition
        (size (* 40 MiB))
        (offset (* 1024 1024))
        (label "GNU-ESP")
        (file-system "vfat")
        (flags '(esp))
        (initializer (gexp initialize-efi-partition)))
      (partition
        (size (* 50 MiB))
        (label "DATA")
        (file-system "ext4")
        (initializer #~(lambda* (root . rest)
                           (mkdir root)
                           (call-with-output-file
                             (string-append root "/data")
                             (lambda (port)
```

```
(format port "my-data")))))
(partition
  (size 'guess)
  (label root-label)
  (file-system "ext4")
  (flags '(boot))
  (initializer (gexp initialize-root-partition))))
```

Wir merken an, dass für die erste und dritte Partition hier jeweils die allgemeinen Initialisierungsprozeduren `initialize-efi-partition` und `initialize-root-partition` verwendet werden. Mit `initialize-efi-partition` wird ein GRUB-EFI-Lader installiert, um den GRUB-Bootloader von der Wurzelpartition zu starten. Mit `initialize-root-partition` wird ein vollständiges System instanziert, entsprechend der Betriebssystemdefinition in `%simple-os`.

Jetzt können Sie das hier ausführen:

```
guix system image my-image.scm
```

und die Abbilddefinition wird instanziert. Das bedeutet, ein Disk-Image wird erstellt, das die erwartete Struktur hat:

```
$ parted $(guix system image my-image.scm) print
...
Modell: (file)
Festplatte /gnu/store/yhylv1bp5b2ypb97pd3bbhz6jk5nbhxw-disk-image: 1714MB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos
Disk-Flags:

  Nummer  Anfang   Ende    Größe   Typ      Dateisystem  Flags
  1       1049kB  43.0MB  41.9MB  primary  fat16        esp
  2       43.0MB   95.4MB  52.4MB  primary  ext4
  3       95.4MB   1714MB  1619MB  primary  ext4        boot
```

Als Größe der `boot`-Partition wurde 1619MB ermittelt, damit sie groß genug ist, um das Betriebssystem `%simple-os` zu beherbergen.

Es ist auch möglich, dass Sie die bestehenden Definitionen für `image`-Verbundsobjekte verwenden und so `image`-Verbundsobjekte einfacher definieren können, indem Sie Vererbung benutzen. Im Modul (`gnu system image`) werden die folgenden `image`-Variablen definiert.

mbr-disk-image [Variable]

Ein MBR-formatiertes Disk-Image, das eine einzelne Wurzelpartition enthält. Diese beginnt an einem Versatz von 1 MiB. Das ist dafür gedacht, dass noch etwas Platz verbleibt, um einen Bootloader in der Lücke nach dem MBR installieren zu lassen.

mbr-hybrid-disk-image [Variable]

Ein MBR-formatiertes Disk-Image, das aus zwei Partitionen besteht: einer ESP-Partition für 64-Bit und einer bootfähigen Wurzelpartition. Die ESP-Partition beginnt an einem Versatz von 1 MiB. Das ist dafür gedacht, dass noch etwas Platz verbleibt, um einen Bootloader in der Lücke nach dem MBR installieren zu lassen. Das Abbild

ist für `x86_64`- und `i686`-Maschinen geeignet, die nur mit dem alten „legacy“ BIOS-Booting starten. Mit der ESP-Partition kann es auch auf neueren Maschinen benutzt werden, die UEFI-Booting voraussetzen, daher wird es als *hybrid* bezeichnet.

efi-disk-image [Variable]
 Ein GPT-formatiertes Disk-Image, das aus zwei Partitionen besteht: einer ESP-Partition für 64-Bit und einer bootfähigen Wurzelpartition. Das Abbild ist sowohl für die meisten `x86_64`- als auch `i686`-Maschinen geeignet, die über BIOS oder UEFI starten können.

efi32-disk-image [Variable]
 Genau wie `efi-disk-image`, aber die EFI-Partition ist auf 32 Bit ausgelegt.

iso9660-image [Variable]
 Ein ISO-9660-Abbild, das eine einzelne bootfähige Partition enthält. Dieses Abbild kann ebenso auf den meisten `x86_64`- und `i686`-Maschinen benutzt werden.

docker-image [Variable]
 Ein Docker-Abbild, mit dem ein Docker-Container gestartet werden kann.

Mit Hilfe des `efi-disk-image` können wir unsere vorherige `image`-Deklaration vereinfachen:

```
(use-modules (gnu)
            (gnu image)
            (gnu tests)
            (gnu system image)
            (guix gexp)
            (ice-9 match))

(define MiB (expt 2 20))

(define data
  (partition
    (size (* 50 MiB))
    (label "DATA")
    (file-system "ext4")
    (initializer #~(lambda* (root . rest)
                      (mkdir root)
                      (call-with-output-file
                        (string-append root "/data")
                        (lambda (port)
                          (format port "my-data")))))))

(image
  (inherit efi-disk-image)
  (operating-system %simple-os)
  (partitions
    (match (image-partitions efi-disk-image)
```

```
((esp root)
  (list esp data root))))
```

Dadurch kommt genau dieselbe Abbildinstanz zustande, dennoch ist die `image`-Deklaration so einfacher geworden.

16.3 „image-type“-Referenz

Dem Befehl `guix system image` kann, wie oben gezeigt, eine Datei als Argument übergeben werden, in der eine `image`-Deklaration enthalten ist, und daraus wird das eigentliche Disk-Image erstellt. An den gleichen Befehl kann man auch eine Datei als Argument übergeben, in der eine Betriebssystemdeklaration als `operating-system`-Verbundsubjekt enthalten ist. Doch wie wird in diesem Fall aus dem `operating-system` ein Abbild gemacht?

Hier kommen die Objekte des Verbundstyps `image-type` ins Spiel. Solche Verbundsubjekte legen fest, wie ein `operating-system`-Verbundsubjekt umgewandelt werden muss, damit ein `image`-Verbundsubjekt daraus wird.

image-type [Datentyp]

Dieser Datentyp steht für einen Abbildtyp.

name Der Name des Abbildtyps als Symbol. Hierfür *muss* etwas angegeben werden, zum Beispiel '`efi32-raw`'.

constructor

Der Konstruktor für diesen Abbildtyp. Hier *muss* eine Prozedur angegeben werden, die ein Verbundsubjekt vom Typ `operating-system` nimmt und dafür ein Verbundsubjekt vom Typ `image` zurückliefert.

Es werden im Modul (`gnu system image`) und in den Modulen (`gnu system images` ...) mehrere `image-type`-Verbundsubjekte zur Verfügung gestellt.

mbr-raw-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das auf dem Abbild `mbr-disk-image` basiert.

mbr-hybrid-raw-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das auf dem Abbild `mbr-hybrid-disk-image` basiert.

efi-raw-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das auf dem Abbild `efi-disk-image` basiert.

efi32-raw-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das auf dem Abbild `efi32-disk-image` basiert.

qcow2-image-type [Variable]

Ein Abbild auf Grundlage des `mbr-disk-image`-Abbilds erstellen, aber im Abbildformat `compressed-qcow2`. Das resultierende Abbild wird einen im MBR eingebetteten Bootloader sowie einen EFI-Bootloader enthalten. Das Abbild ist ungeeignet auf Architekturen, die „grub-pc“ nicht unterstützen, etwa AArch64. Siehe `qcow2-gpt-image-type` als Alternative.

qcow2-gpt-image-type [Variable]

Ein Abbild auf Grundlage des `efi-disk-image`-Abbilds erstellen, aber im Abbildformat `compressed-qcow2`. Das resultierende Abbild wird nur einen EFI-Bootloader enthalten, anders als beim Abbildformat `qcow2-image-type`. Das Abbild ist geeignet auf Architekturen, die „grub-`pc`“ nicht unterstützen, etwa AArch64.

iso-image-type [Variable]

Ein komprimiertes Abbild erstellen, das auf dem Abbild `iso9660-image` basiert.

uncompressed-iso-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das auf dem Abbild `iso9660-image` basiert, für das allerdings das Feld `compression?` auf `#false` gesetzt ist.

docker-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das auf dem Abbild `docker-image` basiert.

raw-with-offset-image-type [Variable]

Ein MBR-formatiertes Abbild erstellen, das eine einzelne Partition mit einem Versatz von 1024KiB enthält. Das ist dafür gedacht, dass noch etwas Platz verbleibt, um einen Bootloader in der Lücke nach dem MBR zu installieren.

pinebook-pro-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das für eine Pinebook-Pro-Maschine als Ziel gedacht ist. Das MBR-formatierte Abbild enthält eine einzelne Partition mit einem Versatz von 9MiB. In diese Lücke wird `u-boot-pinebook-pro-rk3399-bootloader` als Bootloader installiert.

rock64-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das für eine Rock64-Maschine als Ziel gedacht ist. Das MBR-formatierte Abbild enthält eine einzelne Partition mit einem Versatz von 16MiB. In diese Lücke wird `u-boot-rock64-rk3328-bootloader` als Bootloader installiert.

novena-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das für eine Novena-Maschine als Ziel gedacht ist. Die Eigenschaften sind wie bei `raw-with-offset-image-type`.

pine64-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das für eine Pine64-Maschine als Ziel gedacht ist. Die Eigenschaften sind wie bei `raw-with-offset-image-type`.

hurd-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das für eine i386-Maschine als Ziel gedacht ist, auf der der Kernel von Hurd läuft. Das MBR-formatierte Abbild enthält eine einzelne ext2-Partition mit geeigneten Flags in `file-system-options`.

hurd-qcow2-image-type [Variable]

Ein Abbild erstellen, das dem mit `hurd-image-type` erstellten ähnelt, wo aber das `format` auf 'compressed-qcow2' gesetzt ist.

wsl2-image-type [Variable]

Ein Abbild für WSL2 (Windows-Subsystem für Linux 2) erstellen. Dort können Sie es importieren mit den Befehlen:

```
wsl --import Guix ./guix ./wsl2-image.tar.gz
wsl -d Guix
```

Erinnern wir uns zurück, dass der Befehl `guix system image` eine Betriebssystemdeklaration nur mit `operating-system` als Argument akzeptiert. Die Vorgabe ist, dass dann `mbr-raw-image-type` verwendet wird, um aus dem Betriebssystem im `operating-system`-Objekt ein wirklich bootfähiges Abbild zu machen.

Sie können ein anderes `image-type`-Objekt als Abbildtyp auswählen, indem Sie die Befehlszeilenoption `--image-type` angeben. Mit der Befehlszeilenoption `--list-image-types` werden Ihnen alle unterstützten Abbildtypen angezeigt, was auf eine textuelle Auflistung der oben beschriebenen `image-types`-Variablen hinausläuft (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765).

16.4 Abbild-Module

Nehmen wir uns das Pine64 als Beispiel vor. Es handelt sich um eine ARM-basierte Maschine. Um ein Abbild für diesen Chip anfertigen zu können, benötigen wir die folgenden Bestandteile:

- Ein `operating-system`-Verbundsobjekt, zu dem mindestens ein geeigneter Kernel (`linux-libre-arm64-generic`) und Bootloader `u-boot-pine64-lts-bootloader` für Pine64 gehören.
- Womöglich wäre ein `image-type`-Verbundsobjekt geeignet, mit dem aus einem `operating-system`-Verbundsobjekt ein für Pine64 nutzbares `image`-Verbundsobjekt hergeleitet wird.
- Dazu ein `image`-Verbundsobjekt, das über den Befehl `guix system image` instanziert werden kann.

Im Modul (`gnu system images pine64`) sind all diese Bestandteile zu finden; jeweils `pine64-barebones-os`, `pine64-image-type` und `pine64-barebones-raw-image`.

Das Modul liefert ein Abbild vom Typ `pine64-barebones-raw-image`, so dass wir diesen Befehl benutzen können:

```
guix system image gnu/system/images/pine64.scm
```

Damit könnten wir dank dem im `pine64-image-type`-Verbundsobjekt deklarierten Abbildtyp `'pine64-raw` eine Datei `my-pine.scm` vorbereiten, die dann den folgenden Inhalt hat:

```
(use-modules (gnu system images pine64))
(operating-system
  (inherit pine64-barebones-os)
  (timezone "Europe/Athens"))
```

So passen wir das Betriebssystem aus `pine64-barebones-os` an. Wir führen aus:

```
$ guix system image --image-type=pine64-raw my-pine.scm
```

Es sei angemerkt, dass Sie genauso in anderen Modulen innerhalb des Verzeichnisses `gnu/system/images` Definitionen für Novena-, Pine64-, PinebookPro- und Rock64-Maschinen als Zielsystem finden können.

17 Dateien zur Fehlersuche installieren

Die Binärdateien von Programmen, wie sie zum Beispiel von den GCC-Compilern erzeugt werden, sind in der Regel im ELF-Format gespeichert und enthalten eine Sektion mit *Informationen zur Fehlersuche* (englisch „Debugging Information“). Informationen zur Fehlersuche machen es möglich, dass der Debugger, GDB, Binärkode dem Quellcode zuordnen kann. Das ist nötig, damit es mit etwas Glück leicht ist, Fehler in einem kompilierten Programm zu suchen.

Dieses Kapitel erklärt, wie abgetrennte Informationen zur Fehlersuche („Debug“-Informationen) verwendet werden können, wenn Pakete solche anbieten, und wie Pakete mit Informationen zur Fehlersuche neu erstellt werden können, wenn die Pakete keine anbieten.

17.1 Fehlersuchinformationen abtrennen

Das Problem bei Informationen zur Fehlersuche ist, dass dadurch einiges an Plattenplatz verbraucht wird. Zum Beispiel steuern die Informationen zur Fehlersuche in der GNU-C-Bibliothek mehr als 60 MiB bei. Als ein Nutzer ist es deswegen in der Regel nicht möglich, sämtliche Fehlersuchinformationen für alle installierten Programme zu speichern. Andererseits sollten Platzeinsparnisse nicht auf Kosten der Fehlersuche gehen – besonders im GNU-System, wo es Nutzern leicht fallen sollte, ihre Freiheit, wie sie ihre Rechner benutzen, auszuüben (siehe Abschnitt 1.2 [GNU-Distribution], Seite 2).

Glücklicherweise gibt es in den GNU Binary Utilities (Binutils) und GDB einen Mechanismus, mit dem Nutzer das Beste aus beiden Welten bekommen: Informationen zur Fehlersuche können von den davon beschriebenen Binärdateien losgelöst und in separaten Dateien gespeichert werden. GDB kann dann Fehlersuchinformationen laden, wenn diese Dateien verfügbar sind (siehe Abschnitt “Separate Debug Files” in *Debugging with GDB*).

Die GNU-Distribution nutzt diesen Mechanismus aus, indem sie Informationen zur Fehlersuche im Unterverzeichnis `lib/debug` einer separaten Paketausgabe speichert, die den fantasielosen Namen `debug` trägt. Mit dem folgenden Befehl können Sie zum Beispiel Informationen zur Fehlersuche für die GNU-C-Bibliothek und für GNU Guile installieren:

```
guix install glibc:debug guile:debug
```

GDB muss dann angewiesen werden, im Profil des Nutzers nach Informationen zur Fehlersuche zu schauen, indem Sie die Variable `debug-file-directory` entsprechend setzen (vielleicht möchten Sie die Variable in der Datei `~/.gdbinit` festlegen, siehe Abschnitt “Startup” in *Debugging with GDB*):

```
(gdb) set debug-file-directory ~/.guix-profile/lib/debug
```

Von da an wird GDB auch aus den `.debug`-Dateien unter `~/.guix-profile/lib/debug` auslesbare Informationen zur Fehlersuche verwenden.

Im Folgenden sehen Sie ein alternatives GDB-Skript, um mit anderen Profilen zu arbeiten. Es macht Gebrauch von der optionalen Guile-Einbindung in GDB. Dieses Schnipsel wird auf Guix System nach Voreinstellung in der `~/.gdbinit`-Datei zur Verfügung gestellt.

```
guile
(use-modules (gdb))
(execute (string-append "set debug-file-directory "
```

```
(or (getenv "GDB_DEBUG_FILE_DIRECTORY")
  "~/guix-profile/lib/debug")))
end
```

Des Weiteren werden Sie höchstwahrscheinlich wollen, dass GDB den Quellcode, der auf Fehler untersucht wird, anzeigen kann. Dazu müssen sie den Quellcodes des Pakets, für das Sie sich interessieren (laden Sie ihn mit `guix build --source` herunter; siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von `guix build`], Seite 204), und dann weisen Sie GDB an, in dem Verzeichnis zu suchen, indem Sie den `directory`-Befehl benutzen (siehe Abschnitt “Source Path” in *Debugging with GDB*).

Der Mechanismus mit der `debug`-Ausgabe wird in Guix als Teil des `gnu-build-system` implementiert (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139). Zurzeit ist sie optional – nur für Pakete, in deren Definition ausdrücklich eine `debug`-Ausgabe deklariert wurde, sind Informationen zur Fehlersuche verfügbar. Um zu überprüfen, ob Pakete eine `debug`-Ausgabe mit Informationen zur Fehlersuche haben, benutzen Sie `guix package --list-available` (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie mit Paketen ohne eine `debug`-Ausgabe umgehen können.

17.2 Fehlersuchinformationen erneuern

Wie wir oben gesehen haben, bieten manche Pakete, aber nicht alle, Informationen zur Fehlersuche in einer `debug`-Ausgabe an. Doch was tut man mit denen ohne Fehlersuchinformationen? Die Befehlszeilenoption `--with-debug-info` stellt eine Lösung dafür da: Mit ihr kann jedes Paket, für das solche Debug-Informationen fehlen, – und nur solche – neu erstellt werden und die Anwendung, in der Sie Fehler suchen, wird damit veredelt. Obwohl es also nicht so schnell geht wie eine `debug`-Ausgabe zu installieren, ist es doch ein verhältnismäßig kleiner Aufwand.

Schauen wir uns das näher an. Angenommen, Sie erleben einen Fehler in Inkscape und würden gerne wissen, was dabei in GLib passiert. GLib ist eine Bibliothek, die tief im Abhängigkeitsgraphen von GLib liegt. Wie sich herausstellt, verfügt GLib über keine `debug`-Ausgabe. Die Rückverfolgung („Backtrace“), die GDB anzeigt, ist zu nichts nütze:

```
(gdb) bt
#0 0x00007ffff5f92190 in g_getenv ()
   from /gnu/store/...-glib-2.62.6/lib/libglib-2.0.so.0
#1 0x00007ffff608a7d6 in gobject_init_ctor ()
   from /gnu/store/...-glib-2.62.6/lib/libgobject-2.0.so.0
#2 0x00007ffff7fe275a in call_init (l=<optimized out>, argc=argc@entry=1, argv=argv@entry=0x7fffffffce8) at dl-init.c:72
   env=env@entry=0x7fffffffce8)
#3 0x00007ffff7fe2866 in call_init (env=0x7fffffffce8, argc=1, argv=0x7fffffffcd8, argc=1, argv=0x7fffffffcd8)
   at dl-init.c:118
```

Dagegen hilft, wenn Sie Inkscape so installieren, dass es an eine Variante von GLib gebunden ist, die Informationen zur Fehlersuche enthält.

```
guix install inkscape --with-debug-info=glib
```

Und schon sieht die Fehlersuche wesentlich besser aus:

```
$ gdb --args sh -c 'exec inkscape'
```

```
...
(gdb) b g_getenv
Function "g_getenv" not defined.
Make breakpoint pending on future shared library load? (y or [n]) y
Breakpoint 1 (g_getenv) pending.
(gdb) r
Starting program: /gnu/store/...-profile/bin/sh -c exec\ inkscape
...
(gdb) bt
#0  g_getenv (variable=variable@entry=0x7ffff60c7a2e "GOBJECT_DEBUG") at ../glib-2.62.
#1  0x00007ffff608a7d6 in gobject_init () at ../glib-2.62.6/gobject/gtype.c:4380
#2  gobject_init_ctor () at ../glib-2.62.6/gobject/gtype.c:4493
#3  0x00007ffff7fe275a in call_init (l=<optimized out>, argc=argc@entry=3, argv=argv@e
    env=env@entry=0x7fffffff0a8) at dl-init.c:72
...
Viel besser!
```

Beachten Sie, dass es Pakete geben kann, für die sich `--with-debug-info` nicht wie gewünscht auswirkt. Siehe Abschnitt 9.1.2 [Paketumwandlungsoptionen], Seite 207, für mehr Informationen.

18 TeX und L^AT_EX gebrauchen

Guix stellt Pakete für TeX, L^AT_EX, ConTeXt, LuaTeX und verwandte Textsatzsysteme bereit, die aus der TeX-Live-Distribution (<https://www.tug.org/texlive/>) stammen. Weil TeX Live außergewöhnlich groß ist und sich in diesem Irrgarten zurechtzufinden schwierig ist, enthält dieser Abschnitt eine Anleitung, wie man die nötigen Pakete aufspielt und damit TeX- und L^AT_EX-Dokumente kompiliert.

TeX Live gibt es in zwei *nicht* mischbaren Geschmacksrichtungen in Guix:

- Einmal das „monolithische“ `texlive`-Paket: Da ist *absolut jedes TeX-Live-Paket* drinnen (es sind um die 4.200 Stück), es ist aber auch gewaltig groß – über 4 GiB für nur ein Paket!
- Dann eine „modulare“ TeX-Live-Distribution, wo Sie nur die Pakete, die Sie brauchen, installieren. Der Name der Pakete beginnt immer mit ‘`texlive-`’.

Es funktioniert nicht, die beiden Geschmacksrichtungen zu vermischen¹. Wenn Ihr Dokument beim modularen Paketsatz nicht kompiliert werden kann, liegt die Lösung *nicht* darin, das monolithische `texlive`-Paket hinzuzufügen, sondern Sie sollten die Pakete aus der modularen Distribution hinzufügen.

Ein zusammenpassendes System mit allen notwendigen Werkzeugen, das auch noch alle nötigen Abhängigkeiten enthält, zusammenzustellen, ist mühevoll. Greifen Sie fürs Erste einfach auf „Meta-Pakete“ bzw. Paketsammlungen zurück („Collections“) und auf „Schemes“, damit sind Collections von Collections gemeint. Folgender Befehl listet die verfügbaren Schemes und Collections auf (siehe [Invoking guix package], Seite 50):

```
guix search texlive-\(scheme\|collection\)\ | recsel -p name,description
```

Falls nötig, vervollständigen Sie die Auswahl mit eigenständigen Paketen, vor allem wenn sie Teil einer Collection mit vielen Paketen sind, die Sie zum großen Teil nicht brauchen.

Beispielsweise eignet sich das folgende Manifest als vernünftiger und doch sparsamer Ausgangspunkt für französische L^AT_EX-Nutzer:

```
(specifications->manifest
  '("rubber"

    "texlive-scheme-basic"
    "texlive-collection-latexrecommended"
    "texlive-collection-fontsrecommended"
    "texlive-babel-french"

    ;; Aus der Collection "latexextra".
    "texlive-tabulararray"
    ;; Aus der Collection "binextra".
    "texlive-texdoc"))
```

Manchmal klappt es in dieser Grundeinstellung nicht, ein gewünschtes Dokument zu kompilieren. Schwierigkeiten macht vor allem, die Pakete auszusuchen, die Sie

¹ Keine Regel ohne Ausnahme! Weil im monolithischen TeX Live das `biber`-Programm fehlt, ist es möglich, das Paket `texlive-biber` dazuzunehmen, was es enthält.

brauchen. Wenn ein Paket fehlt, schlagen Befehle wie `pdflatex` und Kollegen fehl mit so unverständlichen Meldungen wie:

```
dokument.tex: File `tikz.sty' not found.  
dokument.tex:7: Emergency stop.
```

Oder wenn eine Schrift fehlt:

```
kpathsea: Running mktexmf phvr7t  
! I can't find file `phvr7t'.
```

Wie findet man heraus, welches Paket fehlt? Im ersten Fall hilft eine Suche:

```
$ guix search texlive tikz  
name: texlive-pgf  
version: 59745  
...
```

Im zweiten Fall wird man mit `guix search` nicht fündig. Wenn man stattdessen in der Paketdatenbank von \TeX Live mit dem Befehl `tlmgr` sucht, bekommt man Antworten:

```
$ tlmgr info phvr7t  
tlmgr: cannot find package phvr7t, searching for other matches:
```

```
Packages containing `phvr7t' in their title/description:
```

```
Packages containing files matching `phvr7t':  
helvetica:  
    texmf-dist/fonts/tfm/adobe/helvetica/phvr7t.tfm  
    texmf-dist/fonts/tfm/adobe/helvetica/phvr7tn.tfm  
    texmf-dist/fonts/vf/adobe/helvetica/phvr7t.vf  
    texmf-dist/fonts/vf/adobe/helvetica/phvr7tn.vf  
tex4ht:  
    texmf-dist/tex4ht/ht-fonts/alias/adobe/helvetica/phvr7t.hft
```

Die Datei erhält man als Teil von \TeX Lives `helvetica`-Paket, das in Guix `texlive-helvetica` heißt. Es sind viele Schritte, aber sie führen zum Ziel!

19 Sicherheitsaktualisierungen

Ab und zu werden wichtige Sicherheitsschwachstellen in Software-Paketen entdeckt, die mit Patches behoben werden müssen. Guix-Entwickler geben ihr Bestes, bezüglich bekannter Schwachstellen auf dem Laufenden zu bleiben und so bald wie möglich Patches dafür auf den `master`-Branch von Guix aufzuspielen (einen stabilen „stable“-Branch ohne riskante Änderungen haben wir noch nicht). Das Werkzeug `guix lint` hilft Entwicklern dabei, verwundbare Versionen von Softwarepaketten in der Distribution zu finden:

```
$ guix lint -c cve
gnu/packages/base.scm:652:2: glibc@2.21: Wahrscheinlich angreifbar durch CVE-2015-1781, CVE-2015-7547■
gnu/packages/gcc.scm:334:2: gcc@4.9.3: Wahrscheinlich angreifbar durch CVE-2015-5276
gnu/packages/image.scm:312:2: openjpeg@2.1.0: Wahrscheinlich angreifbar durch CVE-2016-1923, CVE-2016-1924
...
```

Siehe Abschnitt 9.8 [Aufruf von `guix lint`], Seite 244, für weitere Informationen.

Guix verfolgt eine funktionale Disziplin bei der Paketverwaltung (siehe Kapitel 1 [Einführung], Seite 1), was impliziert, dass bei jeder Änderung an einem Paket *jedes davon abhängige Paket* neu erstellt werden muss. Ohne einen Mechanismus würde das Ausliefern von Sicherheitsaktualisierungen in Kernpaketen wie libc oder Bash dadurch deutlich verlangsamt – schließlich müsste quasi die gesamte Distribution neu erstellt werden. Vorerstellte Binärdateien zu benutzen, wäre schon einmal eine Hilfe (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54), aber die Auslieferung wäre immer noch langsamer, als wir es uns wünschen.

Als Gegenmittel sind in Guix *Veredelungen* implementiert. Diese stellen einen Mechanismus dar, mit dem kritische Aktualisierungen schnell an Guix' Benutzer ausgeliefert werden können, ohne die Nachteile, zu denen es käme, wenn wir die gesamte Distribution neu erstellen müssten. Die Idee dahinter ist, nur das Paket, das einen Patch braucht, neu zu erstellen, und damit dann Pakete, die der Nutzer ausdrücklich installiert hat und die vorher Referenzen auf das alte Paket enthielten, zu „veredeln“. So eine Veredelung kostet typischerweise nur sehr wenig, d.h. um Größenordnungen weniger, als die ganze Abhängigkeitskette neu zu erstellen.

Nehmen wir also an, eine Sicherheitsaktualisierung müsste auf Bash angewandt werden. Guix-Entwickler schreiben dann eine Paketdefinition für die „reparierte“ Bash, sagen wir `bash-fixed`, auf die gleiche Art wie immer (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Dann wird die ursprüngliche Paketdefinition um ein `replacement`-Feld (zu Deutsch „Ersetzung“) erweitert, das auf das Paket verweist, in dem der Fehler behoben wurde:

```
(define bash
  (package
    (name "bash")
    ;;
    ...
    (replacement bash-fixed)))
```

Ab diesem Zeitpunkt wird jedes Paket, das Sie installieren und das direkt oder indirekt von Bash abhängt – also die von `guix gc --requisites` ausgegebenen Pakete (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62) –, automatisch „umgeschrieben“, so dass es `bash-fixed` referenziert, wo es vorher `bash` referenziert hatte. Die Dauer dieses Veredelungsprozesses ist proportional zur Größe des Pakets und liegt auf einer neuen Maschine für ein „durchschnittliches“ Paket bei unter einer Minute. Veredeln ist rekursiv: Wenn eine

indirekte Abhangigkeit veredelt werden muss, „propagiert“ der Veredelungsprozess durch die abhangigen Pakete und endet mit dem Paket, das der Nutzer installiert.

Zurzeit muss der Name und die Version einer Veredelung gleichlang wie die beim ersetzen Paket sein (also bei `bash-fixed` und `bash` im Beispiel oben). Diese Einschrankung kommt daher, dass beim Veredeln der Inhalt von Dateien, einschlielich Binardateien, durch einfache Ersetzungen „geflickt“ wird. Es gibt noch mehr Einschrankungen: Wenn zum Beispiel ein Paket veredelt wird, das eine gemeinsame Bibliothek („Shared Library“) verwendet, muss der `SONAME` von Original und Ersatz derselbe sein und die beiden mussen binar kompatibel sein.

Mit der Befehlszeilenoption `--no-grafts` konnen Sie den Veredelungsmechanismus zwangslig abschalten (siehe Abschnitt 9.1.1 [Gemeinsame Erstellungsoptionen], Seite 204). Der Befehl

```
guix build bash --no-grafts
```

liefert also den Namen der Store-Datei mit der ursprnglichen Bash, whrend

```
guix build bash
```

den Namen der Store-Datei fr die „reparierte“ Ersatz-Bash liefert. Dadurch knnen Sie zwischen den beiden Varianten von Bash unterscheiden.

Um zu prfen, welche Bash Ihr gesamtes Profil referenziert, knnen Sie diesen Befehl hier laufen lassen (siehe Abschnitt 5.6 [Aufruf von `guix gc`], Seite 62):

```
guix gc -R $(readlink -f ~/.guix-profile) | grep bash
```

Dann vergleichen Sie die Namen der Store-Objekte, die Sie ausgegeben bekommen, mit den beiden Bash-Paketnamen oben. Ebenso knnen Sie eine ganze Guix-Systemgeneration berprfen:

```
guix gc -R $(guix system build my-config.scm) | grep bash
```

Zum Schluss knnen Sie mit dem Befehl `lsof` berprfen, welches von den Bash-Paketen die laufenden Prozesse benutzen:

```
lsof | grep /gnu/store/.*bash
```

20 Bootstrapping

Wenn wir von Bootstrapping sprechen, meinen wir damit, wie die Distribution „aus dem Nichts“ erstellt werden kann. Erinnern Sie sich, wie die Erstellungsumgebung für eine Ableitung nichts außer ihren deklarierten Eingaben enthält (siehe Kapitel 1 [Einführung], Seite 1)? Daraus ergibt sich ein Henne-Ei-Problem: Wie kann so das allererste Paket entstehen? Womit wird der Compiler kompiliert?

Man könnte auf die Idee kommen, diese Frage sei nur für eingefleischte Hacker interessant. Doch auch wenn die Antwort darauf technischer Natur ist, hat sie weitreichende Implikationen. Vom Bootstrapping der Distribution hängt ab, wie sehr wir, als Individuen und als Kollektiv aus Nutzern und Hackern, der Software vertrauen können, die wir verwenden. Es ist ein zentrales Anliegen vom Standpunkt der *Informationssicherheit*, aber auch im Hinblick auf die *Freiheit* der Benutzer.

Das GNU-System besteht in erster Linie aus C-Code, dessen Kern die libc ist. Das GNU-Erstellungssystem selbst setzt voraus, dass eine Bourne-Shell und die Kommandozeilenwerkzeuge der GNU-Coreutils, Awk, Findutils, „sed“ und „grep“ verfügbar sind. Des Weiteren sind Programme für die Erstellung – also Programme, die `./configure`, `make`, etc. ausführen – in Guile Scheme geschrieben (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180). Folglich ist es erforderlich, dass, damit überhaupt irgendetwas erstellt werden kann, Guix vorerstellte Binärdateien von Guile, GCC, Binutils, libc und den anderen oben genannten Paketen verwendet. Diese bezeichnen wir als die *Bootstrap-Binärdateien*.

Diese Bootstrap-Binärdateien werden als „gegeben“ angenommen, obwohl wir sie auch neu erzeugen können, falls nötig (siehe Abschnitt 20.2 [Vorbereitung zur Verwendung der Bootstrap-Binärdateien], Seite 897).

20.1 Bootstrapping aus dem Quellcode allein

Guix wird – wie andere GNU/Linux-Distributionen auch – traditionell aus einer Menge von Bootstrap-Binärdateien heraus erstellt: der Bourne-Shell, den Befehlszeilenwerkzeugen der GNU Coreutils, Awk, Findutils, „sed“ und „grep“ sowie Guile, GCC, Binutils und der GNU-C-Bibliothek (siehe Kapitel 20 [Bootstrapping], Seite 894). Normalerweise werden diese Bootstrap-Binärdateien „stillschweigend vorausgesetzt“.

Die Bootstrap-Binärdateien stillschweigend vorauszu setzen bedeutet, dass wir sie als korrekte und vertrauenswürdige Grundlage ansehen, als „Seed“, aus dem heraus das komplette System erstellt wird. Darin liegt ein Problem: Die Gesamtgröße all dieser Bootstrapping-Binärdateien beträgt um die 250MB (siehe Abschnitt „Bootstrappable Builds“ in *GNU Mes*). Ein Audit oder auch nur eine Inspektion davon ist praktisch unmöglich.

Bei `i686-linux` und `x86_64-linux` ist Guix so weit, dass ein *Bootstrapping aus dem Quellcode allein* möglich ist. Das Bootstrapping wurzelt in `hex0-seed` aus dem Paket Stage0 (<https://savannah.gnu.org/projects/stage0>). Das Programm hex0 ist ein kleiner Assembler: Es liest leerzeichengetrennte Hexadezimalziffern (Nibbles) aus einer Datei ein, die Kommentare enthalten darf, und gibt auf der Standardausgabe die zu den Hexadezimalzahlen gehörenden Bytes aus. Der Quellcode dieses den Anfang bildenden hex0-Programms ist eine Datei namens `hex0_x86.hex0` (https://github.com/oriansj/bootstrap-seeds/blob/master/POSIX/x86/hex0_x86.hex0) und die Sprache, in der es geschrieben ist, ist `hex0`.

Hex0 kann sich selbst erstellen („self-hosting“):

```
./hex0-seed hex0_x86.hex0 hex0
```

Hex0 ist das ASCII-Gegenstück des binären Programms und lässt sich erzeugen, indem man das Gleiche tut wie hier:

```
sed 's/[;#].*$/g' hex0_x86.hex0 | xxd -r -p > hex0
chmod +x hex0
```

Durch die Gleichwertigkeit von ASCII und Binärkode können wir diese erste 357-Byte-Binärdatei als Quellcode anerkennen. Daher haben wir ein „Bootstrapping aus dem Quellcode allein“ erreicht.


Das Bootstrapping geht Schritt für Schritt weiter: hex0 erstellt hex1 und dann weiter bis M0, hex2, M1, **mescc-tools** und schließlich **M2-Planet**. Von dort können wir mit **M2-Planet** und den Programmen aus **mescc-tools** dann Mes erstellen (siehe *GNU Mes*, einen Scheme-Interpretierer und C-Compiler, der in Scheme geschrieben ist). Ab hier beginnt das traditionellere C-basierte Bootstrapping des GNU-Systems.

Ein nächster Schritt war es, die Shell und all ihre Werkzeuge durch in Guile Scheme verfasste Implementierungen zu ersetzen. Nun haben wir ein *Bootstrapping nur in Scheme*. Gash (siehe Abschnitt “Gash” in *The Gash manual*) ist eine POSIX-kompatible Shell, die Bash ersetzt, und mit ihr kommen die Gash Utils als minimalistischer Ersatz für Awk, die GNU Core Utilities, Grep, Gzip, Sed und Tar.

Das Erstellen des GNU-Systems aus seinem Quellcode heraus ist derzeit nur möglich, wenn wir ein paar historische GNU-Pakete als Zwischenschritte hinzufügen¹. Mit dem Heranreifen von Gash und Gash Utils und der Entwicklung von GNU-Paketen hin zu mehr Bootstrapbarkeit (z.B. wird es neue Veröffentlichungen von GNU Sed auch wieder als Gzip-komprimierte Tarballs geben, einer Alternative zur schwer zu bootstrappenden **xz**-Kompression), wird dieser Satz zusätzlicher Pakete hoffentlich noch einmal reduziert werden können.

Im folgenden Graphen sehen Sie den sich ergebenden Abhängigkeitsgraphen für **gcc-core-mesboot0**, den Bootstrapping-Compiler, mit dem das traditionelle Bootstrapping für den Rest von Guix System vollzogen wird.


¹ Dazu gehören Pakete wie **gcc-2.95.3**, **binutils-2.14**, **glibc-2.2.5**, **gzip-1.2.4**, **tar-1.22** und noch ein paar andere. Details finden Sie in **gnu/packages/commencement.scm**.



Wir arbeiten daran, ein solches Bootstrapping für die `arm-linux`- und `aarch64-linux`-Architekturen und GNU Hurd anzubieten.

Wenn Sie daran Interesse haben, dann machen Sie bei uns mit auf `#bootstrappable` auf dem Libera.Chat-IRC-Netzwerk oder diskutieren Sie mit auf `bug-mes@gnu.org` oder `gash-devel@nongnu.org`.

20.2 Vorbereitung zur Verwendung der Bootstrap-Binärdateien



Die Abbildung oben zeigt den Anfang des Abhängigkeitsgraphen der Distribution und entspricht den Paketdefinitionen im `(gnu package bootstrap)`-Modul. Eine ähnliche Grafik kann mit `guix graph` (siehe Abschnitt 9.10 [Aufruf von `guix graph`], Seite 250) erzeugt werden:

```
guix graph -t derivation \
-e '(@@ (gnu packages bootstrap) %bootstrap-gcc)' \
| dot -Tps > gcc.ps
```

oder für das Bootstrapping mit noch kleinerem Seed:

```
guix graph -t derivation \
-e '(@@ (gnu packages bootstrap) %bootstrap-mes)' \
| dot -Tps > mes.ps
```

Bei diesem Detaillierungsgrad sind die Dinge recht komplex. Guile selbst besteht aus einer ausführbaren ELF-Datei neben vielen Quelldateien und kompilierten Scheme-Dateien, die dynamisch bei der Ausführung geladen werden. Das wird in dem im Graph gezeigten

`guile-2.0.7.tar.xz`-Archiv gespeichert. Das Archiv ist Teil von Guix’ „Quelldistribution“ und wird in den Store mit `add-to-store` (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178) eingefügt.

Doch wie schreibt man eine Ableitung, die dieses Tarball-Archiv entpackt und in den Store einfügt? Um dieses Problem zu lösen, benutzt die `guile-bootstrap-2.0drv`-Ableitung – die erste, die erstellt wird – `bash` als Ersteller, welche wiederum `build-bootstrap-guile.sh` ausführt, was über einen Aufruf von `tar` den Tarball entpackt. Deswegen sind `bash`, `tar`, `xz` und `mkdir` als statisch gebundene Binärdateien auch Teil der Guix-Quelldistribution, die nur dazu da sind, dass der Guile-Tarball entpackt werden kann.

Sobald `guile-bootstrap-2.0drv` erstellt worden ist, haben wir ein funktionierendes Guile zur Hand, mit dem nachfolgende Erstellungsprogramme ausgeführt werden können. Sein erster Auftrag ist, Tarballs mit den anderen vorerstellten Binärdateien herunterzuladen – das ist die Tätigkeit der `.tar.xzdrv`-Ableitungen. Wir verwenden zu diesem Zweck Guix-Module wie `ftp-client.scm`. Die `module-importdrv`-Ableitungen importieren solche Module und schreiben sie in derselben Verzeichnisstruktur in ein Verzeichnis im Store. Die `module-import-compileddrv`-Ableitungen kompilieren die Module und schreiben sie in der richtigen Struktur in ein Ausgabeverzeichnis. Dies entspricht dem `#:modules`-Argument von `build-expression->derivation` (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).

Schließlich werden die verschiedenen Tarballs durch die Ableitungen `gcc-bootstrap-0drv`, `glibc-bootstrap-0drv`, oder `bootstrap-mes-0drv` und `bootstrap-mescctools-0drv`, entpackt. Zu diesem Zeitpunkt haben wir eine fertige Toolchain für C.

Die Erstellungswerkzeuge erstellen


Das Bootstrapping ist abgeschlossen, sobald eine vollständige Toolchain vorliegt, die von den oben erläuterten vorerstellten Bootstrapping-Werkzeugen *nicht* abhängt. Diese Voraussetzung, keine Abhängigkeiten zu haben, überprüft man, indem man schaut, ob die Dateien der endgültigen Toolchain frei von Referenzen auf die `/gnu/store`-Verzeichnisse der Bootstrapping-Eingaben sind. Der Vorgang, diese „finale“ Toolchain zu bekommen, wird von den Paketdefinitionen beschrieben, die Sie im Modul (`gnu packages commencement`) finden.

Mit dem Befehl `guix graph` können wir gegenüber dem obigen Graphen „herauszoomen“, indem wir alles auf der Ebene von Paketobjekten statt auf der von einzelnen Ableitungen betrachten – denken Sie daran, dass ein Paket zu mehreren Ableitungen führen kann; normalerweise einer, die seine Quelldateien herunterlädt, einer, die die benötigten Guile-Module erstellt, und einer, die das Paket dann tatsächlich aus seinem Quellcode heraus erstellt. Der Befehl

```
guix graph -t bag \
-e '(@@ (gnu packages commencement)
      glibc-final-with-bootstrap-bash)' | xdot -
```

zeigt den Abhängigkeitsgraphen, der zur „finalen“ C-Bibliothek² führt. Hier sehen Sie ihn:

² Ihnen könnte die `glibc-intermediate`-Markierung auffallen, die darauf hindeutet, dass sie *noch nicht ganz* final ist, aber annäherungsweise betrachten wir sie als final.



Das erste Werkzeug, das mit den Bootstrapping-Binärdateien erstellt wird, ist GNU Make – beachten Sie das oben sichtbare `make-boot0` –, das eine Voraussetzung aller folgenden Pakete ist. Von da aus werden Findutils und Diffutils erstellt.

Es folgt die erste Stufe der Binutils und GCC, die pseudo-crosskompiliert werden – d.h. die `--target`-Befehlszeilenoption entspricht der `--host`-Option. Mit ihnen wird libc erstellt. Dank den Crosskompilierungstricks ist garantiert, dass diese libc keine Referenzen auf die anfängliche Toolchain enthält.

Damit werden die finalen Binutils und GCC erstellt (sie sind oben nicht zu sehen). GCC benutzt den `ld` aus den finalen Binutils und bindet Programme an die gerade erstellte libc. Mit dieser Toolchain erstellen wir die anderen Pakete, die Guix und das GNU-Erstellungssystem benutzen: Guile, Bash, Coreutils, etc.

Und voilà! Wenn das geschafft ist, haben wir die vollständige Menge von Erstellungswerkzeugen, die das GNU-Erstellungssystem erwartet. Sie sind in der Variablen `%final-inputs` des Moduls (`gnu packages commencement`) zu finden und werden von jedem Paket implizit benutzt, das das `gnu-build-system` verwendet (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139).

Die Bootstrapping-Binärdateien erstellen

Weil die finale Toolchain nicht von den Bootstrapping-Binärdateien abhängt, müssen diese nur selten aktualisiert werden. Es ist dennoch sinnvoll, sie automatisiert erzeugen zu können, wenn sie doch aktualisiert werden. Das Modul (`gnu packages make-bootstrap`) ermöglicht dies.

Mit dem folgenden Befehl werden die Tarball-Archive erstellt, die die Bootstrapping-Binärdateien enthalten (beim traditionellen Bootstrapping sind das Binutils, GCC und glibc; beim Bootstrapping mit kleinerem Seed sind es linux-libre-headers, bootstrap-mescc-tools, bootstrap-mes; dazu kommen Guile sowie ein Tarball mit einer Mischung aus Coreutils und anderen grundlegenden Befehlszeilenwerkzeugen):

```
guix build bootstrap-tarballs
```

Die erzeugten Tarballs sind es, auf die im Modul (`gnu packages bootstrap`) verwiesen werden sollte, das am Anfang dieses Abschnitts erwähnt wurde.

Können Sie noch folgen? Dann haben Sie vielleicht schon angefangen, sich zu fragen, wann wir denn einen Fixpunkt erreichen. Das ist eine interessante Frage! Leider wissen wir es nicht, aber wenn Sie es herausfinden wollen (und Ihnen die nennenswerten Rechen- und Speicherkapazitäten dafür zur Verfügung stehen), dann lassen Sie es uns wissen.

Die Menge an Bootstrapping-Binärdateien verkleinern

Zu unserem traditionellen Bootstrapping gehören GCC, GNU Libc, Guile, etc. Das ist ganz schön viel binärer Code! Warum ist das ein Problem? Es ist deswegen ein Problem, weil es praktisch unmöglich ist, solch große Klumpen binären Codes einem Audit zu unterziehen. Dadurch wird es schwer, nachzuvollziehen, welcher Quellcode ihn erzeugt hat. Jede ausführbare Binärdatei, für die kein Audit möglich ist, macht uns verwundbar gegenüber Hintertüren in Compilern, wie Ken Thompson sie in seiner Arbeit von 1984, *Reflections on Trusting Trust*, beschrieben hat.

Wir senken das Risiko, indem wir unsere Bootstrapping-Binärdateien immer mit einer früheren Guix-Version erzeugen. Trotzdem fehlt uns das Niveau an Transparenz, das wir am übrigen Paketabhängigkeitsgraphen wertschätzen, wo Guix immer vom Quellcode eindeutig auf die Binärdateien abbildet. Unser Ziel ist also, die Menge an Bootstrapping-Binärdateien so weit wie möglich zu verkleinern.

Auf dem Webauftritt von Bootstrappables.org (<https://bootstrappables.org>) werden laufende Projekte mit diesem Zweck aufgeführt. Bei einem davon geht es darum, den Bootstrapping-GCC durch eine Folge von Assemblern, Interpretierern und Compilern zunehmender Komplexität zu ersetzen, die von Anfang an aus Quellcode heraus erstellt werden kann, angefangen bei einem einfachen, überprüfbaren Assembler.

Unsere erste große Leistung stellt die Ersetzung von GCC, der GNU-C-Bibliothek und der Binutils durch die MesCC-Tools (einem einfachen Binder für hexadezimal dargestellte Maschinenprogramme und einem Makro-Assembler) und Mes dar (siehe *GNU Mes*, einem Scheme-Interpretierer und in Scheme geschriebenen C-Compiler). Weder MesCC-Tools noch Mes können bereits von Grund auf gebootstrapt werden, daher schleusen wir sie als binäre Seeds ein. Wir nennen das unser Bootstrapping mit kleinerem Seed, weil es die Größe unserer Bootstrapping-Binärdateien halbiert hat! Außerdem haben wir damit keiner-

lei Binärdatei für einen C-Compiler; auf i686-linux und x86_64-linux werden Guix-Pakete ganz ohne binären C-Compiler gebootstrapt.

Wir arbeiten daran, MesCC-Tools und Mes vollständig bootstrappen zu können, und behalten auch andere Bootstrapping-Binärdateien im Blick. Ihre Unterstützung ist willkommen!

21 Auf eine neue Plattform portieren

Wie oben beschrieben ist die GNU-Distribution eigenständig und diese Eigenständigkeit wird erreicht, indem sie aus vorerstellten „Bootstrap-Binärdateien“ heraus erstellt werden kann (siehe Kapitel 20 [Bootstrapping], Seite 894). Diese Binärdateien unterscheiden sich je nach verwendetem Betriebssystem-Kernel, nach der Prozessorarchitektur und der Anwendungsbinärschnittstelle („Application Binary Interface“, kurz ABI). Um die Distribution also auf eine noch nicht unterstützte Plattform zu portieren, muss man diese Bootstrap-Binärdateien für diese Plattform erstellen und das Modul (`gnu packages bootstrap`) aktualisieren, damit es sie benutzt.

Zum Glück kann Guix diese Bootstrap-Binärdateien *cross-kompilieren*. Wenn alles gut geht, und vorausgesetzt, die GNU-Werkzeuge (zusammen werden sie als GNU-„Toolchain“ bezeichnet) unterstützen diese Zielplattform auch, dann kann es völlig ausreichen, dass Sie einen Befehl wie hier ausführen:

```
guix build --target=armv5tel-linux-gnueabi bootstrap-tarballs
```

Damit das funktioniert, muss erst eine neue Plattform eingetragen werden; sie sind im Modul (`guix platform`) registriert. Eine Plattform stellt die Verbindung her zwischen einem GNU-Tripel (siehe Abschnitt “Specifying Target Triplets” in *Autoconf*), dem entsprechenden *System* in Nix-Notation, dem Dateinamen für den dynamischen Binder *glibc-dynamic-linker* von *libc* auf dieser Plattform und dem zugehörigen Namen der Linux-Architektur, sofern es um Linux geht (siehe Kapitel 15 [Plattformen], Seite 874).

Sobald Sie einen Bootstrap-Tarball haben, muss das Modul (`gnu packages bootstrap`) aktualisiert werden, damit es diese Binärdateien für die Zielplattform benutzt. Das heißt, die Hashes und URLs der Bootstrap-Tarballs für die neue Plattform müssen neben denen für die bisher unterstützten Plattformen aufgeführt werden. Der Bootstrap-Guile-Tarball wird besonders behandelt: Von ihm wird erwartet, dass er lokal verfügbar ist, und `gnu/local.mk` enthält Regeln, um ihn für die unterstützten Architekturen herunterzuladen; eine Regel muss auch für die neue Plattform hinzugefügt werden.

In der Praxis kann es einige Schwierigkeiten geben. Erstens kann es sein, dass das erweiterte GNU-Tripel, das eine Anwendungsbinärschnittstelle (ABI) festlegt (wie es das `eabi`-Suffix oben tut) nicht von allen GNU-Werkzeugen erkannt wird. Typischerweise erkennt *glibc* manche davon, während für *GCC* eine zusätzliche Befehlszeilenoption `--with-abi` an *configure* übergeben werden muss (siehe `gcc.scm` für Beispiele, wie man das macht). Zweitens könnte es sein, dass manche der notwendige Pakete für diese Plattform nicht erfolgreich erstellt werden können. Zuletzt könnten die generierten Binärdateien aus dem einen oder anderen Grund fehlerhaft sein.

22 Mitwirken

Dieses Projekt basiert auf Kooperation, daher benötigen wir Ihre Hilfe, um es wachsen zu lassen! Bitte kontaktieren Sie uns auf guix-devel@gnu.org und #guix im Libera-Chat-IRC-Netzwerk. Wir freuen uns auf Ihre Ideen, Fehlerberichte, Patches und alles, was hilfreich für das Projekt sein könnte. Besonders willkommen ist Hilfe beim Schreiben von Paketen (siehe Abschnitt 22.8 [Paketrichtlinien], Seite 918).

Wir möchten eine angenehme, freundliche und von Belästigungen freie Umgebung bereitstellen, so dass jeder Beiträge nach seinen Fähigkeiten leisten kann. Zu diesem Zweck verwendet unser Projekt einen „Verhaltenskodex für Mitwirkende“, der von <https://contributor-covenant.org/> übernommen wurde. Eine übersetzte Fassung finden Sie auf <https://www.contributor-covenant.org/de/version/1/4/code-of-conduct> sowie eine mitgelieferte, englische Fassung in der Datei CODE-OF-CONDUCT im Quellbaum.

Von Mitwirkenden wird nicht erwartet, dass sie in Patches oder in der Online-Kommunikation ihre echten Namen preisgeben. Sie können einen beliebigen Namen oder ein Pseudonym ihrer Wahl verwenden.

22.1 Voraussetzungen

Sie können Guix selbst problemlos anpassen, wenn Sie Guix und Git benutzen, was wir zur Versionskontrolle benutzen (siehe Abschnitt 22.2 [Erstellung aus dem Git], Seite 904).

Wenn Sie jedoch Guix für Fremddistributionen paketieren oder wenn Sie ein Bootstrapping auf Systemen ohne Guix durchführen und dabei nicht einfach unserer fertigen Binärdatei vertrauen möchten (siehe Abschnitt 2.1 [Aus Binärdatei installieren], Seite 5, dann können Sie eine veröffentlichte Version unseres reproduzierbaren Quell-Tarballs herunterladen und weiterlesen.

Dieser Abschnitt listet Voraussetzungen auf, um Guix aus seinem Quellcode zu erstellen. Der Erstellungsprozess für Guix ist derselbe wie für andere GNU-Software und wird hier nicht beschrieben. Bitte lesen Sie die Dateien README und INSTALL im Guix-Quellbaum, um weitere Details zu erfahren.

GNU Guix kann von seinem Webauftritt unter <https://guix.gnu.org> heruntergeladen werden.

GNU Guix hat folgende Pakete als Abhängigkeiten:

- GNU Guile (<https://gnu.org/software/guile/>), Version 3.0.x, Version 3.0.3 oder neuer,
- Guile-Gcrypt (<https://notabug.org/cwebber/guile-gcrypt>), Version 0.1.0 oder neuer,
- Guile-GnuTLS (<https://gitlab.com/gnutls/guile/>) (siehe die Abschnitt “Guile Preparations” in *GnuTLS-Guile*)¹,
- Guile-SQLite3 (<https://notabug.org/guile-sqlite3/guile-sqlite3>), Version 0.1.0 oder neuer,
- Guile-zlib (<https://notabug.org/guile-zlib/guile-zlib>), Version 0.1.0 oder neuer,

¹ Bis einschließlich Version 3.7.8 wurden die Guile-Anbindungen für GnuTLS (<https://gnutls.org/>) bei GnuTLS mitgeliefert.

- Guile-lzlib (<https://notabug.org/guile-lzlib/guile-lzlib>),
- Guile-Avahi (<https://www.nongnu.org/guile-avahi/>),
- Guile-Git (<https://gitlab.com/guile-git/guile-git>), Version 0.10.0 oder neuer,
- Git (<https://git-scm.com>) (ja, beide!),
- Guile-JSON (<https://github.com/aconchillo/guile-json>) 4.3.0 oder später,
- GNU Make (<https://www.gnu.org/software/make/>).

Folgende Abhängigkeiten sind optional:

- Unterstützung für das Auslagern von Erstellungen (siehe Abschnitt 2.2.2 [Auslagern des Daemons einrichten], Seite 11) und `guix copy` (siehe Abschnitt 9.13 [Aufruf von `guix copy`], Seite 263) hängt von Guile-SSH (<https://github.com/artyom-poptsov/guile-ssh>), Version 0.13.0 oder neuer, ab.
- Guile-zstd (<https://notabug.org/guile-zstd/guile-zstd>), für die Kompression und Dekompression mit zstd in `guix publish` und für Substitute (siehe Abschnitt 9.11 [Aufruf von `guix publish`], Seite 255).
- Guile-Semver (<https://ngyro.com/software/guile-semver.html>) für den `crate`-Importer (siehe Abschnitt 9.5 [Aufruf von `guix import`], Seite 223).
- Guile-Lib (<https://www.nongnu.org/guile-lib/doc/ref/htmlprag/>) für den `go`-Importer (siehe Abschnitt 9.5 [Aufruf von `guix import`], Seite 223) und für einige der Aktualisierungsprogramme (siehe Abschnitt 9.6 [Aufruf von `guix refresh`], Seite 233).
- Wenn libbz2 (<http://www.bzip.org>) verfügbar ist, kann `guix-daemon` damit Erstellungsprotokolle komprimieren.

Sofern nicht `--disable-daemon` beim Aufruf von `configure` übergeben wurde, benötigen Sie auch folgende Pakete:

- GNU libgcrypt (<https://gnupg.org/>),
- SQLite 3 (<https://sqlite.org>),
- GCC's g++ (<https://gcc.gnu.org>) mit Unterstützung für den C++11-Standard.

22.2 Erstellung aus dem Git

If you want to hack Guix itself, it is recommended to use the latest version from the Git repository:

```
git clone https://git.guix.gnu.org/guix.git
cd guix
```

Doch wie können Sie sichergehen, dass sie eine unverfälschte Kopie des Repositorys erhalten haben? Dazu müssen Sie `guix git authenticate` ausführen, wobei Sie den Commit und den OpenPGP-Fingerabdruck der *Kanaleinführung* angeben (siehe Abschnitt 7.5 [Aufruf von `guix git authenticate`], Seite 112):

```
git fetch origin keyring:keyring
guix git authenticate 9edb3f66fd807b096b48283debdccddccfea34bad \
"BBB0 2DDF 2CEA F6A8 0D1D E643 A2A0 6DF2 A33A 54FA"
```

Dieser Befehl gibt bei Erfolg am Ende null als Exit-Status zurück, ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben und ein anderer Exit-Status zurückgegeben.

Wie Sie sehen können, liegt hier ein Henne-Ei-Problem vor: Sie müssen Guix zuvor bereits installiert haben. Üblicherweise würden Sie Guix System erst auf einem anderen System installieren (siehe Kapitel 3 [Systeminstallation], Seite 27) oder Guix auf einer anderen Distribution installieren (siehe Abschnitt 2.1 [Aus Binärdatei installieren], Seite 5); in beiden Fällen würden Sie die OpenPGP-Signatur auf dem Installationsmedium prüfen. Damit haben Sie ein „Bootstrapping“ der Vertrauenskette durchgeführt.

Der einfachste Weg, eine Entwicklungsumgebung für Guix einzurichten, ist natürlich, Guix zu benutzen! Der folgende Befehl startet eine neue Shell, in der alle Abhängigkeiten und Umgebungsvariablen bereits eingerichtet sind, um an Guix zu arbeiten:

```
guix shell -D guix -CPW
```

Oder kürzer, aus einem Git-Arbeitsverzeichnis von Guix heraus:

```
echo $(pwd) >> ~/.config/guix/shell-authorized-directories
guix shell -CPW
```

Wenn **-C** (die Kurzform von **--container**) auf Ihrem System nicht unterstützt wird, können Sie **--pure** statt **-CPW** schreiben. Siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von `guix shell`], Seite 89, für mehr Informationen, was Sie mit diesem Befehl tun.

Der Großteil des Testkatalogs läuft ohne Internetverbindung. Wenn Sie die Befehlszeilenoption **-N** (Kurzform von **--network**) an den Befehl `guix shell` übergeben, laufen auch diejenigen Tests, die einen Internetzugang brauchen.

Wenn Sie Guix nicht benutzen können, wenn Sie es aus einem Checkout erstellen, werden die folgenden Pakete zusätzlich zu denen benötigt, die in den Installationsanweisungen angegeben sind (siehe Abschnitt 22.1 [Voraussetzungen], Seite 903).

- GNU Autoconf (<https://gnu.org/software/autoconf/>),
- GNU Automake (<https://gnu.org/software/automake/>),
- GNU Gettext (<https://gnu.org/software/gettext/>),
- GNU Texinfo (<https://gnu.org/software/texinfo/>),
- Graphviz (<https://www.graphviz.org/>),
- GNU Help2man (optional) (<https://www.gnu.org/software/help2man/>).

On Guix, other development tools, like `strace`, can be included by giving them as extra arguments to `guix shell`:

```
guix shell -D guix -CPW strace
```

Damit können Sie die Infrastruktur des Erstellungssystems mit Autoconf und Automake erzeugen.

```
./bootstrap
```

Möglicherweise erhalten Sie eine Fehlermeldung wie diese:

```
configure.ac:46: error: possibly undefined macro: PKG_CHECK_MODULES
```

Das bedeutet wahrscheinlich, dass Autoconf `pkg.m4` nicht finden konnte, welches von `pkg-config` bereitgestellt wird. Stellen Sie sicher, dass `pkg.m4` verfügbar ist. Gleicher gilt für den von Guile bereitgestellten Makrosatz `guile.m4`. Wenn Sie beispielsweise Automake in

`/usr/local` installiert haben, würde in `/usr/share` nicht nach `.m4`-Dateien geschaut. In einem solchen Fall müssen Sie folgenden Befehl aufrufen:

```
export ACLOCAL_PATH=/usr/share/aclocal
```

In Abschnitt “Macro Search Path” in *The GNU Automake Manual* finden Sie weitere Informationen.

Anschließend führen Sie dies aus:

```
./configure
```

Optional können auch `--localstatedir` und `--sysconfdir` als Argumente angegeben werden. Vorgegeben ist, dass `/var` als `localstatedir`-Wert benutzt wird (weitere Informationen siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178) und `/etc` für `sysconfdir`. Denken Sie daran, dass Sie am Ende wahrscheinlich *nicht make install* ausführen möchten (müssen Sie auch nicht), aber es ist dennoch wichtig, die richtige `localstatedir` und `sysconfdir` zu übergeben, welche im Guile-Modul (`guix config`) festgehalten werden.

Schließlich können Sie Guix erstellen und, wenn Sie möchten, die Tests ausführen (siehe Abschnitt 22.3 [Den Testkatalog laufen lassen], Seite 907):

```
make
make check
```

Falls etwas fehlschlägt, werfen Sie einen Blick auf die Installationsanweisungen (siehe Kapitel 2 [Installation], Seite 5) oder senden Sie eine E-Mail an die Mailingliste.

Von da an können Sie alle Commits in Ihrem Checkout authentifizieren, indem Sie dies ausführen:

```
guix git authenticate \
  9edb3f66fd807b096b48283debdccfea34bad \
  "BBB0 2DDF 2CEA F6A8 0D1D E643 A2A0 6DF2 A33A 54FA"
```

Der erste Durchlauf dauert einige Minuten, aber spätere Durchläufe gehen schneller. Bei späteren Durchläufen brauchen Sie keine Argumente anzugeben, denn die *Einführung* (die Commit-ID und OpenPGP-Fingerabdrücke oben) ist gespeichert worden²:

```
guix git authenticate
```

Für den Fall, dass die Konfiguration Ihres lokal verfügbaren Git-Repositorys nicht der voreingestellten entspricht, können Sie die Referenz für den `keyring`-Branch über die Option `-k` angeben. Im folgenden Beispiel nehmen wir an, Sie haben ein Remote-Repository namens ‘`myremote`’ eingerichtet, das auf das offizielle Guix-Repository verweist:

```
guix git authenticate \
  -k myremote/keyring \
  9edb3f66fd807b096b48283debdccfea34bad \
  "BBB0 2DDF 2CEA F6A8 0D1D E643 A2A0 6DF2 A33A 54FA"
```

Siehe Abschnitt 7.5 [Aufruf von `guix git authenticate`], Seite 112, für weitere Informationen zu diesem Befehl.

Anmerkung: Es ist vorgegeben, dass Hooks installiert werden, damit `guix git authenticate` aufgerufen wird, wann immer Sie `git pull` oder `git push` ausführen.

² Das gilt für neue Versionen von Guix ab Mai 2024 oder neuer.

Wenn Sie das Repository einmal aktualisieren, kann es passieren, dass `make` mit einer Fehlermeldung ähnlich wie dieser fehlschlägt:

```
error: failed to load 'gnu/packages/linux.scm':  
ice-9/eval.scm:293:34: In procedure abi-check: #<record-type <origin>>: record ABI mis
```

Das bedeutet, dass sich einer der in Guix definierten Verbundstypen (in diesem Beispiel der `origin`-Verbundstyp) geändert hat und alle Teile von Guix für diese Änderung neu kompiliert werden müssen. Um das zu veranlassen, führen Sie `make clean-go` aus, gefolgt von `make`.

Falls `make` mit einer Automake-Fehlermeldung fehlschlägt, nachdem Sie aktualisiert haben, müssen Sie die in diesem Abschnitt geschilderten Schritte wiederholen, angefangen mit `./bootstrap`.

22.3 Den Testkatalog laufen lassen

Nachdem `configure` und `make` erfolgreich durchgelaufen sind, ist es ratsam, den Testkatalog auszuführen. Er kann dabei helfen, Probleme mit der Einrichtung oder Systemumgebung zu finden, oder auch Probleme in Guix selbst – und Testfehler zu melden ist eine wirklich gute Art und Weise, bei der Verbesserung von Guix mitzuhelfen. Um den Testkatalog auszuführen, geben Sie Folgendes ein:

```
make check
```

Testfälle können parallel ausgeführt werden. Sie können die Befehlszeilenooption `-j` von GNU make benutzen, damit es schneller geht. Der erste Durchlauf kann auf neuen Maschinen ein paar Minuten dauern, nachfolgende Ausführungen werden schneller sein, weil der für die Tests erstellte Store schon einige Dinge zwischengespeichert haben wird.

Es ist auch möglich, eine Teilmenge der Tests laufen zu lassen, indem Sie die `TESTS`-Variable des Makefiles ähnlich wie in diesem Beispiel definieren:

```
make check TESTS="tests/store.scm tests/cpio.scm"
```

Standardmäßig werden Testergebnisse pro Datei angezeigt. Um die Details jedes einzelnen Testfalls zu sehen, können Sie wie in diesem Beispiel die `SCM_LOG_DRIVER_FLAGS`-Variable des Makefiles definieren:

```
make check TESTS="tests/base64.scm" SCM_LOG_DRIVER_FLAGS="--brief=no"
```

Mit dem eigens geschriebenen SRFI-64-Testtreiber für Automake, über den der „`check`“-Testkatalog läuft (zu finden in `build-aux/test-driver.scm`), können auch die Testfälle genauer ausgewählt werden, die ausgeführt werden sollen. Dazu dienen dessen Befehlszeilenoptionen `--select` und `--exclude`. Hier ist ein Beispiel, um alle Testfälle aus der Testdatei `tests/packages.scm` auszuführen, deren Name mit „transaction-upgrade-entry“ beginnt:

```
export SCM_LOG_DRIVER_FLAGS="--select=^transaction-upgrade-entry"  
make check TESTS="tests/packages.scm"
```

Möchte man die Ergebnisse fehlgeschlagener Tests direkt über die Befehlszeile einsehen, fügt man die Befehlszeilenooption `--errors-only=yes` in die Makefile-Variable `SCM_LOG_DRIVER_FLAGS` ein und setzt Automakes Makefile-Variable `VERBOSE`, etwa so:

```
make check SCM_LOG_DRIVER_FLAGS="--brief=no --errors-only=yes" VERBOSE=1
```

Sie können die Befehlszeilenoption `--show-duration=yes` benutzen, damit ausgegeben wird, wie lange jeder einzelne Testfall gebraucht hat, in Kombination mit `--brief=no`:

```
make check SCM_LOG_DRIVER_FLAGS="--brief=no --show-duration=yes"
```

Siehe Abschnitt ‘Parallel Test Harness’ in *GNU Automake* für mehr Informationen über den parallelen Testrahmen von Automake.

Kommt es zum Fehlschlag, senden Sie bitte eine E-Mail an `bug-guix@gnu.org` und fügen Sie die Datei `test-suite.log` als Anhang bei. Bitte geben Sie dabei in Ihrer Nachricht die benutzte Version von Guix an sowie die Versionsnummern der Abhängigkeiten (siehe Abschnitt 22.1 [Voraussetzungen], Seite 903).

Guix wird auch mit einem Testkatalog für das ganze System ausgeliefert, der vollständige Instanzen des ‘Guix System’-Betriebssystems testet. Er kann nur auf Systemen benutzt werden, auf denen Guix bereits installiert ist, mit folgendem Befehl:

```
make check-system
```

Oder, auch hier, indem Sie `TESTS` definieren, um eine Teilmenge der auszuführenden Tests anzugeben:

```
make check-system TESTS="basic mcron"
```

Diese Systemtests sind in den `(gnu tests ...)`-Modulen definiert. Sie funktionieren, indem Sie das getestete Betriebssystem mitsamt schlichter Instrumentierung in einer virtuellen Maschine (VM) ausführen. Die Tests können aufwendige Berechnungen durchführen oder sie günstig umgehen, je nachdem, ob für ihre Abhängigkeiten Substitute zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Manche von ihnen nehmen viel Speicherplatz in Anspruch, um die VM-Abbilder zu speichern.

Wenn Sie eine Fehlermeldung wie diese sehen:

```
Compiling Scheme modules...
ice-9/eval.scm:142:16: In procedure compile-top-call:
error: all-system-tests: unbound variable
hint: Did you forget `(use-modules (gnu tests))'?
```

there may be inconsistencies in the work tree from previous builds. To resolve this, try running `make clean-go` followed by `make`.

Auch hier gilt: Falls Testfehler auftreten, senden Sie bitte alle Details an `bug-guix@gnu.org`.

22.4 Guix vor der Installation ausführen

Um eine gesunde Arbeitsumgebung zu erhalten, ist es hilfreich, die im lokalen Quellbaum vorgenommenen Änderungen zunächst zu testen, ohne sie tatsächlich zu installieren. So können Sie zwischen Ihrem Endnutzer-‘Straßenanzug’ und Ihrem ‘Faschingskostüm’ unterscheiden.

Zu diesem Zweck können alle Befehlszeilenwerkzeuge auch schon benutzt werden, ohne dass Sie `make install` laufen lassen. Dazu müssen Sie sich in einer Umgebung befinden, in der alle Abhängigkeiten von Guix verfügbar sind (siehe Abschnitt 22.2 [Erstellung aus dem Git], Seite 904) und darin einfach vor jeden Befehl `./pre-inst-env` schreiben (das Skript `pre-inst-env` befindet sich auf oberster Ebene im Verzeichnis, wo Guix erstellt wird; siehe Abschnitt 22.2 [Erstellung aus dem Git], Seite 904, wo beschrieben ist, wie Sie es erzeugen).

Zum Beispiel würden Sie so das Paket `hello` erstellen lassen, so wie es in der gegenwärtigen Kopie des Guix-Quellbaums definiert wurde (es wird angenommen, dass `guix-daemon` auf Ihrem System bereits läuft, auch wenn es eine andere Version ist):

```
$ ./pre-inst-env guix build hello
```

Entsprechend würden Sie dies eingeben, um eine Guile-Sitzung zu öffnen, die die Guix-Module benutzt:

```
$ ./pre-inst-env guile -c '(use-modules (guix utils)) (pk (%current-system))' ;;; ("x86_64-linux")
...
... und auf einer REPL (siehe Abschnitt 8.14 [Interaktiv mit Guix arbeiten], Seite 201):
$ ./pre-inst-env guile
scheme@(guile-user)> ,use(guix)
scheme@(guile-user)> ,use(gnu)
scheme@(guile-user)> (define snakes
  (fold-packages
    (lambda (package lst)
      (if (string-prefix? "python"
                           (package-name package))
          (cons package lst)
          lst)))
  '())
scheme@(guile-user)> (length snakes)
$1 = 361
```

Wenn Sie am Daemon und damit zu tun habendem Code hacken oder wenn `guix-daemon` nicht bereits auf Ihrem System läuft, können Sie ihn direkt aus dem Verzeichnis heraus starten, wo Sie Guix erstellen lassen³:

```
$ sudo -E ./pre-inst-env guix-daemon --build-users-group=guixbuild
```

Das `pre-inst-env`-Skript richtet alle Umgebungsvariablen ein, die nötig sind, um dies zu ermöglichen, einschließlich `PATH` und `GUILE_LOAD_PATH`.

Beachten Sie, dass `./pre-inst-env guix pull` den lokalen Quellbaum *nicht* aktualisiert; es aktualisiert lediglich die symbolische Verknüpfung `~/.config/guix/current` (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65). Um Ihren lokalen Quellbaum zu aktualisieren, müssen Sie stattdessen `git pull` benutzen.

Manchmal, insbesondere wenn Sie das Repository aktualisiert haben, wird beim Ausführen mit `./pre-inst-env` eine Nachricht ähnlich wie in diesem Beispiel erscheinen:

```
;; note: source file /home/user/projects/guix/guix/progress.scm
;; newer than compiled /home/user/projects/guix/guix/progress.go
```

Es handelt sich lediglich um einen Hinweis und Sie können ihn getrost ignorieren. Los werden Sie die Nachricht, indem Sie `make -j4` ausführen. Bis dahin läuft Guile etwas langsamer als sonst, weil es den Quellcode interpretieren muss und nicht auf vorbereitete Guile-Objekt-Dateien (`.go`) zurückgreifen kann.

³ Die Befehlszeilenoption `-E` von `sudo` stellt sicher, dass `GUILE_LOAD_PATH` richtig gesetzt wird, damit `guix-daemon` und die davon benutzten Werkzeuge die von ihnen benötigten Guile-Module finden können.

Sie können `make` automatisch ausführen lassen, während Sie am Code arbeiten, nämlich mit `watchexec` aus dem Paket `watchexec`. Um zum Beispiel jedes Mal neu zu erstellen, wenn Sie etwas an einer Paketdatei ändern, führen Sie ‘`watchexec -w gnu/packages --make -j4`’ aus.

22.5 Perfekt eingerichtet

Um perfekt für das Hacken an Guix eingerichtet zu sein, brauchen Sie an sich dasselbe wie um perfekt für das Hacken mit Guile (siehe Abschnitt “Using Guile in Emacs” in *Guile-Referenzhandbuch*). Zunächst brauchen Sie mehr als ein Textverarbeitungsprogramm, Sie brauchen Emacs (<https://www.gnu.org/software/emacs>) zusammen mit den vom wunderbaren Geiser (<https://nongnu.org/geiser/>) verliehenen Kräften. Um diese zu installieren, können Sie Folgendes ausführen:

```
guix install emacs guile emacs-geiser emacs-geiser-guile
```

Geiser ermöglicht interaktive und inkrementelle Entwicklung aus Emacs heraus: Code kann in Puffern kompiliert und ausgewertet werden. Zugang zu Online-Dokumentation (Docstrings) steht ebenso zur Verfügung wie kontextabhängige Vervollständigung, `M-.` um zu einer Objektdefinition zu springen, eine REPL, um Ihren Code auszuprobieren, und mehr (siehe Abschnitt “Introduction” in *Geiser User Manual*). Wenn Sie Emacs die Erlaubnis erteilen, die Datei `.dir-locals.el` im obersten Verzeichnis Ihres Guix-Checkouts zu laden, wird Geiser die lokalen Guix-Quelldateien automatisch zu Guiles Ladepfad ergänzen.

Um den Code tatsächlich zu bearbeiten, bietet Emacs schon einen netten Scheme-Modus. Aber Sie dürfen auch paredit (<https://www.emacswiki.org/emacs/ParEdit>) nicht verpassen. Es bietet Hilfsmittel, um direkt mit dem Syntaxbaum zu arbeiten, und kann so zum Beispiel einen S-Ausdruck hochheben oder ihn umhüllen, ihn verschlucken oder den nachfolgenden S-Ausdruck verwerfen, etc.

Wir bieten auch Vorlagen an für häufige Git-Commit-Nachrichten und Paketdefinitionen im Verzeichnis `etc/snippets`. Diese Vorlagen können benutzt werden, um kurze Auslöse-Zeichenketten zu interaktiven Textschnipseln umzuschreiben. Wenn Sie dazu YASnippet (<https://joaotavora.github.io/yasnippet/>) verwenden, möchten Sie vielleicht das Schnipselverzeichnis `etc/snippets/yas` zu Ihrer `yas-snippet-dirs`-Variablen in Emacs hinzufügen. Wenn Sie Tempel (<https://github.com/minad/tempel/>) verwenden, fügen Sie stattdessen den Pfad `etc/snippets/tempel/*` zur Emacs-Variablen `tempel-path` hinzu.

```
; ; Angenommen das Guix-Checkout ist in ~/src/guix.
; ; Yasnippet-Konfiguration
(with-eval-after-load 'yasnippet
  (add-to-list 'yas-snippet-dirs "~/src/guix/etc/snippets/yas"))
; ; Tempel-Konfiguration
(with-eval-after-load 'tempel
  ; ; Wenn tempel-path noch keine Liste ist, sondern eine Zeichenkette
  (unless (listp 'tempel-path)
    (setq tempel-path (list tempel-path)))
  (add-to-list 'tempel-path "~/src/guix/etc/snippets/tempel/*")))
```

Die Schnipsel für Commit-Nachrichten setzen Magit (<https://magit.vc/>) voraus, um zum Commit vorgemerkte Dateien anzuzeigen. Wenn Sie eine Commit-Nachricht bearbei-

ten, können Sie `add` gefolgt von `TAB` eintippen, um eine Commit-Nachrichten-Vorlage für das Hinzufügen eines Pakets zu erhalten; tippen Sie `update` gefolgt von `TAB` ein, um eine Vorlage zum Aktualisieren eines Pakets zu bekommen; tippen Sie `https` gefolgt von `TAB` ein, um eine Vorlage zum Ändern der Homepage-URI eines Pakets auf HTTPS einzufügen.

Das Hauptsnipsel für `scheme-mode` wird ausgelöst, indem Sie `package...` gefolgt von `TAB` eintippen. Dieses Snippet fügt auch die Auslöse-Zeichenkette `origin...` ein, die danach weiter umgeschrieben werden kann. Das `origin`-Snipsel kann wiederum andere Auslöse-Zeichenketten einfügen, die alle auf `...` enden, was selbst wieder weiter umgeschrieben werden kann.

Außerdem stellen wir automatisches Einfügen und Aktualisieren von Urheberrechtsinformationen („Copyright“) über `etc/copyright.el` zur Verfügung. Dazu müssten Sie Ihren vollständigen Namen mit E-Mail-Adresse festlegen und eine Datei laden.

```
(setq user-full-name "Alice Doe")
(setq user-mail-address "alice@mail.org")
;; Assuming the Guix checkout is in ~/src/guix.
(load-file "~/src/guix/etc/copyright.el")
```

Um an der aktuellen Zeile Copyright-Informationen einzufügen, rufen Sie `M-x guix-copyright` auf.

Um Copyright-Informationen aktualisieren zu können, müssen Sie einen regulären Ausdruck `copyright-names-regexp` angeben.

```
(setq copyright-names-regexp
      (format "%s <%s>" user-full-name user-mail-address))
```

Sie können prüfen, ob Ihre Urheberrechtsinformationen aktuell sind, indem Sie `M-x guix-copyright-update` auswerten. Wenn Sie möchten, dass dies automatisch nach jedem Speichern des Puffers geschieht, fügen Sie `(add-hook 'after-save-hook 'copyright-update)` in Emacs hinzu.

22.5.1 Bugs mit Emacs anschauen

Emacs hat einen nützlichen Minor-Mode namens `bug-reference`, mit dem man, zusammen mit ‘`emacs-debbugs`’ (dem Paket für Emacs), URLs wie ‘`<https://bugs.gnu.org/58697>`’ oder ‘`<https://issues.guix.gnu.org/58697>`’ als Buffer mit dem Fehlerbericht öffnen kann. Von diesem aus kann man leicht den E-Mail-Thread in Gnus lesen, antworten oder den Status des Bugs ändern ohne Emacs zu verlassen! Sie sehen im Folgenden eine Beispielkonfiguration, die Sie in Ihre `~/.emacs`-Konfigurationsdatei übernehmen können:

```
;;; Verweise auf Bugs.
(require 'bug-reference)
(add-hook 'prog-mode-hook #'bug-reference-prog-mode)
(add-hook 'gnus-mode-hook #'bug-reference-mode)
(add-hook 'erc-mode-hook #'bug-reference-mode)
(add-hook 'gnus-summary-mode-hook #'bug-reference-mode)
(add-hook 'gnus-article-mode-hook #'bug-reference-mode)

;;; Dies erweitert die „default expression“ (den obersten, ersten
;;; Ausdruck für 'or') so, dass er auch auf URLs wie
;;; <https://issues.guix.gnu.org/58697> oder
```

```

;;; <https://bugs.gnu.org/58697> passt.
;;; Auch werden so "Fixes: #NNNNN" in Git-Anhangszeilen erkannt.
(setq bug-reference-bug-regexp
      (rx (group (or (seq word-boundary
                           (or (seq (char "Bb") "ug"
                                     (zero-or-one " ")
                                     (zero-or-one "#"))
                           (seq (char "Pp") "atch"
                                 (zero-or-one " ")
                                 "#")
                           (seq (char "Ff") "ixes"
                                 (zero-or-one ":")
                                 (zero-or-one " ") "#")
                           (seq "RFE"
                                 (zero-or-one " ") "#")
                           (seq "PR"
                                 (one-or-more (char "a-z+-")) "/"))
                     (group (one-or-more (char "0-9"))
                           (zero-or-one
                             (seq "#" (one-or-more
                                       (char "0-9"))))))
                     (seq (? "<") "https://bugs.gnu.org/"
                           (group-n 2 (one-or-more (char "0-9"))))
                           (? ">"))
                     (seq (? "<") "https://issues.guix.gnu.org/"
                           (? "issue/")
                           (group-n 2 (one-or-more (char "0-9"))))
                           (? ">")))))
      (setq bug-reference-url-format "https://issues.guix.gnu.org/%s")

(require 'debbugs)
(require 'debbugs-browse)
(add-hook 'bug-reference-mode-hook #'debbugs-browse-mode)
(add-hook 'bug-reference-prog-mode-hook #'debbugs-browse-mode)

;; Mit folgendem Code kann man mit Emacs Debbugs Fehlerberichte direkt
;; in Emacs öffnen.
(setq debbugs-browse-url-regexp
      (rx line-start
          "http" (zero-or-one "s") "://" 
          (or "debbugs" "issues.guix" "bugs")
          ".gnu.org" (one-or-more "/")
          (group (zero-or-one "cgi/bugreport.cgi?bug="))
          (group-n 3 (one-or-more digit))
          line-end))

;; Ändern, welche Fehlerberichte uns 'M-x debbugs-gnu' anzeigt.

```

```
(setq debbugs-gnu-default-packages '("guix" "guix-patches"))

;; Auch bitten um neue Funktionalität zeigen.
(setq debbugs-gnu-default-severities
      ('("serious" "important" "normal" "minor" "wishlist")))
```

Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt “Bug Reference” in *Handbuch zu GNU Emacs* und in der Abschnitt “Minor Mode” in *Bedienungsanleitung zu Debbugs*.

22.6 Alternativ eingerichtet

Andere Entwicklungswerzeuge als Emacs sind zum Entwickeln an Guix ähnlich gut nutzbar und sie gliedern sich vielleicht besser in Ihren bisherigen Werkzeugkasten ein. Vielleicht helfen sie Ihnen auch beim Wechsel auf Emacs.

Die folgend aufgelisteten Programme sind die Alternativen zu einer Emacs-basierten Programmierumgebung, die die am häufigsten benutzte Wahl unter Guix-Nutzern ist. Wenn Sie wirklich verstehen wollen, wie perfekt eingerichtetes Arbeiten mit Guix aussehen soll, möchten wir dazu anhalten, den vorherigen Abschnitt trotzdem zu lesen, auch wenn Sie sich lieber für einen anderen Editor entscheiden.

22.6.1 Guile Studio

Guile Studio ist ein voreingestellter Emacs mit ziemlich allem, um in Guile loszulegen. Wenn Sie Emacs nicht kennen, ist es ein leichterer Einstieg.

```
guix install guile-studio
```

In Guile Studio ist Geiser vorinstalliert und einsatzbereit.

22.6.2 Vim und NeoVim

Für Vim (und NeoVim) gibt es Pakete in Guix, falls Sie sich dem Bösen verschrieben haben.

```
guix install vim
```

Wenn Sie ähnlich bequem wie in der perfekten Einrichtung arbeiten möchten, empfehlen wir einige Plugins zur Konfiguration des Editors. Vim (und NeoVim) haben ein Gegenstück zu Paredit, nämlich `paredit.vim` (https://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=3998), mit dem Sie beim Bearbeiten von Scheme-Dateien deren Struktur einhalten können (bei sehr großen Dateien funktioniert es jedoch nicht gut).

```
guix install vim paredit
```

Wir raten auch dazu, dass Sie `:set autoindent` ausführen, wodurch Ihr Code beim Tippen automatisch eingerückt wird.

Zur Interaktion mit Git ist `fugitive.vim` (https://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2975) das beliebteste Plugin:

```
guix install vim-fugitive
```

Und selbstverständlich haben wir zum direkten Arbeiten mit Guix in Vim mit dem eingebauten Terminal-Emulator unser `guix.vim`-Paket im Angebot!

```
guix install vim-guix-vim
```

Für NeoVim können Sie sogar ähnliche Funktionen wie Geiser bekommen mit Conjure (<https://conjure.fun/>), wodurch Sie sich mit einem laufenden Guile-Prozess verbinden

und Ihren Code dort live einschleusen können (leider fehlt Conjure noch unter den Paketen von Guix).

22.7 Aufbau des Quellbaums

Wenn Sie zu Guix etwas anderes als Pakete beitragen möchten oder um sich besser auszukennen, wie alles zusammenhält, führt Sie dieser Abschnitt im Quellcode herum, was Ihnen helfen kann.

Allgemein enthält Guix' Quellbaum fast ausschließlich *Guile-Module*, von denen jedes für sich als eine Bibliothek aufgefasst werden kann (siehe Abschnitt "Modules" in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*).

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die wichtigsten Verzeichnisse und was jeweils dort untergebracht ist. Denken Sie daran, dass sich in Guile der Modulname aus dem Dateinamen ableitet. Zum Beispiel heißt das Modul in der Datei `guix/packages.scm` folglich (`guix packages`).

<code>guix</code>	An diesem Ort liegen die Mechanismen im Kern von Guix. Um klarzumachen, was wir mit Kern meinen, sind hier ein paar Beispiele, angefangen mit grundlegenden Werkzeugen bis hin zu abstrahierenden, hochsprachlichen Werkzeugen:
<code>(guix store)</code>	Verbinden und kommunizieren mit dem Erstellungs-Daemon (siehe Abschnitt 8.9 [Der Store], Seite 178).
<code>(guix derivations)</code>	Ableitungen erzeugen (siehe Abschnitt 8.10 [Ableitungen], Seite 180).
<code>(guix gexp)</code>	G-Ausdrücke schreiben (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188).
<code>(guix packages)</code>	Pakete und Paketursprünge (<code>origin</code>) definieren (siehe Abschnitt 8.2.1 [„package“-Referenz], Seite 119).
<code>(guix download)</code>	
<code>(guix git-download)</code>	Die Methoden <code>url-fetch</code> und <code>git-fetch</code> , mit denen für Paketursprünge etwas heruntergeladen wird (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125).
<code>(guix swh)</code>	Quellcode aus dem Software-Heritage-Archiv (https://archive.softwareheritage.org) herunterladen.
<code>(guix search-paths)</code>	Suchpfade implementieren (siehe Abschnitt 8.8 [Suchpfade], Seite 175).
<code>(guix build-system)</code>	Die Schnittstelle für Erstellungssysteme (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139).

(**guix profiles**)
Profile implementieren.

guix/build-system

Dieses Verzeichnis enthält die einzelnen Implementierungen jedes Erstellungssystems (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139), etwa:

(**guix build-system gnu**)
das GNU-Erstellungssystem,
(**guix build-system cmake**)
das CMake-Erstellungssystem,
(**guix build-system pyproject**)
für Python das „pyproject“-Erstellungssystem.

guix/build

Hier ist Code zu finden, der allgemein auf der „Erstellungsseite“ verwendet wird (siehe Abschnitt 8.12 [G-Ausdrücke], Seite 188). Dazu gehört Code zum Erstellen von Paketen oder anderen Bestandteilen von Betriebssystemen sowie Werkzeuge:

(**guix build utils**)
Werkzeuge, die in Paketdefinitionen und mehr helfen können (siehe Abschnitt 8.7 [Werkzeuge zur Erstellung], Seite 167).

(**guix build gnu-build-system**)
(**guix build cmake-build-system**)
(**guix build pyproject-build-system**)
Implementierungen von Erstellungssystemen, insbesondere die Definition der Erstellungsphasen (siehe Abschnitt 8.6 [Erstellungsphasen], Seite 163).

(**guix build syscalls**)
Schnittstelle zur C-Bibliothek und zu Linux-Betriebssystemaufrufen. ■

guix/scripts

Hierin sind Module enthalten, die Unterbefehlen des **guix**-Befehls entsprechen. Zum Beispiel exportiert das Modul (**guix scripts shell**) die Prozedur **guix-shell**, die direkt dem Befehl **guix shell** entspricht (siehe Abschnitt 7.1 [Aufruf von **guix shell**], Seite 89).

guix/import

Hierin ist unterstützender Code für die Importer und Aktualisierungsprogramme enthalten (siehe Abschnitt 9.5 [Aufruf von **guix import**], Seite 223, und Abschnitt 9.6 [Aufruf von **guix refresh**], Seite 233). Zum Beispiel definiert (**guix import pypi**) die Schnittstelle zu PyPI, die der Befehl **guix import pypi** benutzt.

Die bisher vorgestellten Verzeichnisse befinden sich allesamt in **guix/**. Der andere wichtige Platz ist das Verzeichnis **gnu/**, an dem in erster Linie Paketdefinitionen sowie Bibliotheken und Werkzeuge für Guix System (siehe Kapitel 11 [Systemkonfiguration], Seite 272)

und Guix Home (siehe Kapitel 13 [Persönliche Konfiguration], Seite 810) liegen, die alle auf von (`guix ...`)-Modulen verfügbar gemachten Funktionalitäten aufbauen⁴.

`gnu/packages`

In diesem Verzeichnis kommen bei weitem die meisten Module zusammen, nämlich sind hier *Paketmodule*, die Paketdefinitionen exportieren (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115). Einige Beispiele:

(`gnu packages base`)

Module, die grundlegende Pakete bereitstellen: `glibc`, `coreutils`, `grep`, etc.

(`gnu packages guile`)

Guile und zentrale Guile-Pakete.

(`gnu packages linux`)

Der Linux-libre-Kernel und damit zusammenhängende Pakete.

(`gnu packages python`)

Python und zentrale Python-Pakete.

(`gnu packages python-xyz`)

Sonstige Python-Pakete (wir waren wenig einfallsreich).

Jedenfalls können Sie direkt zu beliebigen Paketdefinitionen navigieren, indem Sie `guix edit` benutzen (siehe Abschnitt 9.2 [Aufruf von `guix edit`], Seite 220), und Sie können die Stelle mit einem Paket finden, indem Sie `guix show` aufrufen (siehe Abschnitt 5.2 [Aufruf von `guix package`], Seite 43).

`gnu/packages/patches`

In diesem Verzeichnis befinden sich Patches, die auf Pakete angewandt werden. Auf sie wird mit der Prozedur `search-patches` Bezug genommen.

`gnu/services`

In diesem sind Dienstdefinitionen, vor allem für Guix System (siehe Abschnitt 11.10 [Dienste], Seite 309), wobei manche auch für Guix Home angepasst und wiederverwendet werden, wie wir weiter unten sehen werden. Beispiele:

(`gnu services`)

Der eigentliche Rahmen für Dienste. Dazu werden die Datentypen für Dienst und Diensttyp definiert (siehe Abschnitt 11.19.1 [Dienstkompositionen], Seite 784).

(`gnu services base`)

Grundlegende Dienste (siehe Abschnitt 11.10.1 [Basisdienste], Seite 310).

(`gnu services desktop`)

„Desktop“-Dienste (siehe Abschnitt 11.10.9 [Desktop-Dienste], Seite 421).

⁴ Aus diesem Grund dürfen (`guix ...`)-Module allgemein *nicht* von (`gnu ...`)-Modulen abhängen, mit nennenswerten Ausnahmen: (`guix build-system ...`)-Module dürfen Pakete zur Laufzeit auflösen, z.B. benötigt (`guix build-system cmake`) zur Laufzeit Zugriff auf die Variable `cmake`, und (`guix scripts ...`) brauchen oft (`gnu ...`)-Module, genau wie manche (`guix import ...`)-Module.

(gnu services shepherd)

Unterstützung für Shepherd-Dienste (siehe Abschnitt 11.19.4 [Shepherd-Dienste], Seite 794).

Sie können direkt zu Dienstdefinitionen navigieren, indem Sie `guix system edit` benutzen, und Sie können die Stelle mit einem Dienst finden, indem Sie `guix system search` aufrufen (siehe Abschnitt 11.16 [Aufruf von `guix system`], Seite 765).

gnu/system

Dort sind für Guix System zentrale Module wie:

(gnu system)

Definiert `operating-system` (siehe Abschnitt 11.3 [„operating-system“-Referenz], Seite 284).

(gnu system file-systems)

Definiert `file-system` (siehe Abschnitt 11.4 [Dateisysteme], Seite 288).

(gnu system mapped-devices)

Definiert `mapped-device` (siehe Abschnitt 11.5 [Zugeordnete Geräte], Seite 295).

gnu/build

Diese Module werden entweder auf „Erstellungsseite“ beim Erstellen von Betriebssystemen oder Paketen benutzt oder zur Laufzeit durch Betriebssysteme.

(gnu build accounts)

Erzeugen von `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, etc. (siehe Abschnitt 11.7 [Benutzerkonten], Seite 301).

(gnu build activation)

Ein Betriebssystem aktivieren, wenn der Rechner gestartet oder rekonfiguriert wird.

(gnu build file-systems)

Dateisysteme suchen, prüfen und einbinden.

(gnu build linux-boot)**(gnu build hurd-boot)**

Booten von GNU/Linux- und GNU/Hurd-Betriebssystemen.

(gnu build linux-initrd)

Erzeugen einer initialen RAM-Disk für Linux (siehe Abschnitt 11.14 [Initiale RAM-Disk], Seite 754).

gnu/home Hier ist alles, was mit Guix Home zu tun hat (siehe Kapitel 13 [Persönliche Konfiguration], Seite 810). Beispiele:

(gnu home services)

Dienste im Kern von Guix Home wie `home-files-service-type`.

(gnu home services ssh)

Mit SSH zu tun habende Dienste (siehe Abschnitt 13.3.6 [Secure Shell], Seite 829).

gnu/installer

Dies enthält das textuelle grafische Systeminstallationsprogramm (siehe Abschnitt 3.5 [Geführte grafische Installation], Seite 29).

gnu/machine

Dies sind die *Maschinenabstraktionen*, die von `guix deploy` benutzt werden (siehe Abschnitt 11.17 [Aufruf von `guix deploy`], Seite 776).

gnu/tests

Hier sind Systemtests enthalten, also Tests, die virtuelle Maschinen anlegen, mit denen Sie prüfen, dass sich Systemdienste wie erwartet verhalten (siehe Abschnitt 22.3 [Den Testkatalog laufen lassen], Seite 907).

Zu guter Letzt gibt es noch ein paar Verzeichnisse, in denen Dateien zu finden sind, die *keine* Guile-Module sind:

- | | |
|--------------|---|
| nix | Dies ist die in C++ geschriebene Implementierung des <code>guix-daemon</code> , die wir von Nix geerbt haben (siehe Abschnitt 2.3 [Aufruf des <code>guix-daemon</code>], Seite 17). |
| tests | Hier sind Modultests („Unit Tests“), wobei jede Datei ungefähr einem Modul entspricht, insbesondere bei (<code>guix ...</code>)-Modulen (siehe Abschnitt 22.3 [Den Testkatalog laufen lassen], Seite 907). |
| doc | Dort befindet sich die Dokumentation in Form von Texinfo-Dateien, d.h. dieses Handbuch hier und das Kochbuch. Siehe Abschnitt “Writing a Texinfo File” in <i>GNU Texinfo</i> für Informationen zur Texinfo-Auszeichnungssprache. |
| po | An diesem Ort sind die Übersetzungen von Guix selbst, von Zusammenfassungen und Beschreibungen der Pakete, vom Handbuch und vom Kochbuch. Beachten Sie, dass die <code>.po</code> -Dateien hier direkt von Weblate heruntergeladen werden (siehe Abschnitt 22.19 [Guix übersetzen], Seite 955). |
| etc | Verschiedene Dateien: Shell-Komplettierungen, Dateien zur Unterstützung von systemd und anderen init-Systemen, Git-Hooks usw. |

Mit diesem Wissen sind Sie in der Lage, ein beachtliches Stück Ihres Betriebssystems anzupassen! Siehe neben `grep` und `git grep` auch den Abschnitt Abschnitt 22.5 [Perfekt eingerichtet], Seite 910, um zu lernen, wie Sie mit Ihrem Editor den Code anpassen, und siehe Abschnitt 8.14 [Interaktiv mit Guix arbeiten], Seite 201, um zu erfahren, wie Sie mit Scheme-Modulen interaktiv umgehen. Ein Genuss!

22.8 Paketrichtlinien

Die GNU-Distribution ist noch sehr jung und einige Ihrer Lieblingspakte könnten noch fehlen. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie dabei helfen können, die Distribution wachsen zu lassen.

Pakete mit freier Software werden normalerweise in Form von *Tarballs mit dem Quellcode* angeboten – typischerweise in `tar.gz`-Archivdateien, in denen alle Quelldateien enthalten sind. Ein Paket zur Distribution hinzuzufügen, bedeutet also zweierlei Dinge: Zum einen fügt man ein *Rezept* ein, das beschreibt, wie das Paket erstellt werden kann, einschließlich einer Liste von anderen Paketen, die für diese Erstellung gebraucht werden, zum anderen

fügt man *Paketmetadaten* zum Rezept hinzu, wie zum Beispiel eine Beschreibung und Lizenzinformationen.

In Guix sind all diese Informationen ein Teil der *Paketdefinitionen*. In Paketdefinitionen hat man eine abstrahierte, hochsprachliche Sicht auf das Paket. Sie werden in der Syntax der Scheme-Programmiersprache verfasst; tatsächlich definieren wir für jedes Paket eine Variable und binden diese an dessen Definition, um die Variable anschließend aus einem Modul heraus zu exportieren (siehe Abschnitt 8.1 [Paketmodule], Seite 115). Allerdings ist *kein* tiefgehendes Wissen über Scheme erforderlich, um Pakete zu erstellen. Mehr Informationen über Paketdefinitionen finden Sie im Abschnitt Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116.

Eine fertige Paketdefinition kann, nachdem sie in eine Datei im Quell-Verzeichnisbaum von Guix eingesetzt wurde, mit Hilfe des Befehls `guix build` getestet werden (siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von `guix build`], Seite 204). Wenn das Paket zum Beispiel den Namen `gnew` trägt, können Sie folgenden Befehl aus dem Erstellungs-Verzeichnisbaum von Guix heraus ausführen (siehe Abschnitt 22.4 [Guix vor der Installation ausführen], Seite 908):

```
./pre-inst-env guix build gnew --keep-failed
```

Wenn Sie `--keep-failed` benutzen, ist es leichter, fehlgeschlagene Erstellungen zu untersuchen, weil dann der Verzeichnisbaum der fehlgeschlagenen Erstellung zugänglich bleibt. Eine andere nützliche Befehlszeilenoption bei der Fehlersuche ist `--log-file`, womit das Erstellungsprotokoll eingesehen werden kann.

Wenn der `guix`-Befehl das Paket nicht erkennt, kann es daran liegen, dass die Quelldatei einen Syntaxfehler hat oder ihr eine `define-public`-Klausel fehlt, die die Paketvariable exportiert. Um das herauszufinden, können Sie das Modul aus Guile heraus laden, um mehr Informationen über den tatsächlichen Fehler zu bekommen:

```
./pre-inst-env guile -c '(use-modules (gnu packages gnew))'
```

Sobald Ihr Paket erfolgreich erstellt werden kann, schicken Sie uns bitte einen Patch (siehe Abschnitt 22.10 [Einreichen von Patches], Seite 932). Wenn Sie dabei Hilfe brauchen sollten, helfen wir gerne. Ab dem Zeitpunkt, zu dem der Patch als Commit ins Guix-Repository eingepflegt wurde, wird das neue Paket automatisch durch unser System zur Kontinuierlichen Integration (<https://bordeaux.gnu.org>) auf allen unterstützten Plattformen erstellt.

Benutzern steht die neue Paketdefinition zur Verfügung, nachdem sie das nächste Mal `guix pull` ausgeführt haben (siehe Abschnitt 5.7 [Aufruf von `guix pull`], Seite 65). Wenn bordeaux.gnu.org selbst damit fertig ist, das Paket zu erstellen, werden bei der Installation automatisch Binärdateien von dort heruntergeladen (siehe Abschnitt 5.3 [Substitute], Seite 54). Menschliches Eingreifen muss nur stattfinden, um den Patch zu überprüfen und anzuwenden.

22.8.1 Software-Freiheit

Das GNU-Betriebssystem wurde entwickelt, um Menschen Freiheit zu ermöglichen, wie sie ihre Rechengeräte benutzen. GNU ist *freie Software*, was bedeutet, dass Benutzer die vier wesentlichen Freiheiten (<https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.de.html>) haben: das Programm auszuführen, es zu untersuchen, das Programm in Form seines Quellcodes anzupassen und exakte Kopien ebenso wie modifizierte Versionen davon an andere weiterzugeben. Die Pakete, die Sie in der GNU-Distribution finden, stellen ausschließlich solche Software zur Verfügung, die Ihnen diese vier Freiheiten gewährt.

Außerdem befolgt die GNU-Distribution die Richtlinien für freie Systemverteilungen (<https://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.de.html>). Unter anderem werden unfreie Firmware sowie Empfehlungen von unfreier Software abgelehnt und Möglichkeiten zum Umgang mit Markenzeichen und Patenten werden diskutiert.

Ansonsten freier Paketquellcode von manchen Anbietern enthält einen kleinen und optionalen Teil, der diese Richtlinien verletzt. Zum Beispiel kann dieser Teil selbst unfreier Code sein. Wenn das vorkommt, wird der sie verletzende Teil mit angemessenen Patches oder Code-Schnipseln innerhalb der `origin`-Form des Pakets entfernt (siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Dadurch liefert Ihnen `guix build --source` nur den „befreiten“ Quellcode und nicht den unmodifizierten Quellcode des Anbieters.

22.8.2 Paketbenennung

Tatsächlich sind mit jedem Paket zwei Namen assoziiert: Zum einen gibt es den Namen der *Scheme-Variablen*, der direkt nach `define-public` im Code steht. Mit diesem Namen kann das Paket im Scheme-Code nutzbar gemacht und zum Beispiel als Eingabe eines anderen Pakets benannt werden. Zum anderen gibt es die Zeichenkette im `name`-Feld einer Paketdefinition. Dieser Name wird von Paketverwaltungsbefehlen wie `guix package` und `guix build` benutzt.

Meistens sind die beiden identisch und ergeben sich aus einer Umwandlung des vom Anbieter verwendeten Projektnamens in Kleinbuchstaben, bei der Unterstriche durch Bindestriche ersetzt werden. Zum Beispiel wird GNUnet unter dem Paketnamen `gnunet` angeboten und `SDL-net` als `sdl-net`.

Es gibt eine nennenswerte Ausnahme zu dieser Regel, nämlich wenn der Projektname nur ein einzelnes Zeichen ist oder auch wenn es bereits ein älteres, aktives Projekt mit demselben Namen gibt, egal ob es schon für Guix verpackt wurde. Lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand einen eindeutigen und sprechenden Namen auswählen. Zum Beispiel wurde die Shell, die bei ihrem Anbieter „`s`“ heißt, `s-shell` genannt und *nicht s*. Sie sind eingeladen, Ihre Hackerkollegen um Inspiration zu bitten.

An Bibliothekspakete hängen wir vorne kein `lib` als Präfix an, solange es nicht Teil des offiziellen Projektnamens ist. Beachten Sie aber die Abschnitte Abschnitt 22.8.9 [Python-Module], Seite 925, und Abschnitt 22.8.10 [Perl-Module], Seite 927, in denen Sonderregeln für Module der Programmiersprachen Python und Perl beschrieben sind.

Auch Pakete mit Schriftarten werden anders behandelt, siehe Abschnitt 22.8.14 [Schriftarten], Seite 930.

22.8.3 Versionsnummern

Normalerweise stellen wir nur für die neueste Version eines Freie-Software-Projekts ein Paket bereit. Manchmal gibt es allerdings Fälle wie zum Beispiel untereinander inkompatible Bibliotheksversionen, so dass zwei (oder mehr) Versionen desselben Pakets angeboten werden müssen. In diesem Fall müssen wir verschiedene Scheme-Variablennamen benutzen. Wir benutzen dann für die neueste Version den Namen, wie er im Abschnitt Abschnitt 22.8.2 [Paketbenennung], Seite 920, festgelegt wird, und geben vorherigen Versionen denselben Namen mit einem zusätzlichen Suffix aus – gefolgt vom kürzesten Präfix der Versionsnummer, mit dem noch immer zwei Versionen unterschieden werden können.

Der Name innerhalb der Paketdefinition ist hingegen derselbe für alle Versionen eines Pakets und enthält keine Versionsnummer.

Zum Beispiel können für GTK in den Versionen 2.24.20 und 3.9.12 Pakete wie folgt geschrieben werden:

```
(define-public gtk+
  (package
    (name "gtk+")
    (version "3.9.12")
    ...))
(define-public gtk+-2
  (package
    (name "gtk+")
    (version "2.24.20")
    ...))
```

Wenn wir auch GTK 3.8.2 wollten, würden wir das Paket schreiben als

```
(define-public gtk+-3.8
  (package
    (name "gtk+")
    (version "3.8.2")
    ...))
```

Gelegentlich fügen wir auch Pakete für Snapshots aus dem Versionskontrollsyste des Anbieters statt formaler Veröffentlichungen zur Distribution hinzu. Das sollte die Ausnahme bleiben, weil die Entwickler selbst klarstellen sollten, welche Version als die stabile Veröffentlichung gelten sollte, ab und zu ist es jedoch notwendig. Was also sollten wir dann im `version`-Feld eintragen?

Offensichtlich muss der Bezeichner des Commits, den wir als Snapshot aus dem Versionskontrollsyste nehmen, in der Versionszeichenkette zu erkennen sein, aber wir müssen auch sicherstellen, dass die Version monoton steigend ist, damit `guix package --upgrade` feststellen kann, welche Version die neuere ist. Weil Commit-Bezeichner, insbesondere bei Git, nicht monoton steigen, müssen wir eine Revisionsnummer hinzufügen, die wir jedes Mal erhöhen, wenn wir das Paket auf einen neueren Snapshot aktualisieren. Die sich ergebende Versionszeichenkette sieht dann so aus:

```
2.0.11-3.cabba9e
^   ^   ^
|   |   '-- Commit-ID beim Anbieter
|   |
|   `--- Revisionsnummer des Guix-Pakets
|
die neueste Version, die der Anbieter veröffentlicht hat
```

Es ist eine gute Idee, die Commit-Bezeichner im `version`-Feld auf, sagen wir, 7 Ziffern zu beschränken. Das sieht besser aus (wenn das hier eine Rolle spielen sollte) und vermeidet Probleme, die mit der maximalen Länge von Shebangs zu tun haben (127 Bytes beim Linux-Kernel). Bei Paketen, die `git-fetch` oder `hg-fetch` benutzen, können Sie dafür Hilfsfunktionen nutzen (siehe unten). Am besten benutzen Sie in `origins` jedoch

den vollständigen Commit-Bezeichner, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. Eine typische Paketdefinition könnte so aussehen:

```
(define mein-paket
  (let ((commit "c3f29bc928d5900971f65965feaae59e1272a3f7")
        (revision "1"))
    ;Guix-Paketrevision
    (package
      (version (git-version "0.9" revision commit))
      (source (origin
                (method git-fetch)
                (uri (git-reference
                      (url "git://example.org/mein-paket.git")
                      (commit commit)))
                (sha256 (base32 "1mbikn..."))
                (file-name (git-file-name name version))))
      ;;
    )))

```

git-version VERSION REVISION COMMIT [Prozedur]
 Liefert die Zeichenkette für die Version bei Paketen, die `git-fetch` benutzen.

```
(git-version "0.2.3" "0" "93818c936ee7e2f1ba1b315578bde363a7d43d05") ─
⇒ "0.2.3-0.93818c9"
```

hg-version VERSION REVISION ÄNDERUNGSSATZ [Prozedur]
 Liefert die Zeichenkette für die Version bei Paketen, die `hg-fetch` benutzen.<

22.8.4 Zusammenfassungen und Beschreibungen

Wie wir bereits gesehen haben, enthält jedes Paket in GNU Guix eine (im Code englischsprachige) Zusammenfassung (englisch: Synopsis) und eine Beschreibung (englisch: Description; siehe Abschnitt 8.2 [Pakete definieren], Seite 116). Zusammenfassungen und Beschreibungen sind wichtig: Sie werden mit `guix package --search` durchsucht und stellen eine entscheidende Informationsquelle für Nutzer dar, die entscheiden wollen, ob das Paket Ihren Bedürfnissen entspricht, daher sollten Paketentwickler achtgeben, was sie dort eintragen.

Zusammenfassungen müssen mit einem Großbuchstaben beginnen und dürfen nicht mit einem Punkt enden. Sie dürfen nicht mit den Artikeln „a“ oder „the“ beginnen, die meistens ohnehin nichts zum Verständnis beitragen. Zum Beispiel sollte „File-frobbing tool“ gegenüber „A tool that frobs files“ vorgezogen werden. Die Zusammenfassung sollte aussagen, um was es sich beim Paket handelt – z.B. „Core GNU utilities (file, text, shell)“ –, oder aussagen, wofür es benutzt wird – z.B. ist die Zusammenfassung für GNU grep „Print lines matching a pattern“.

Beachten Sie, dass die Zusammenfassung für eine sehr große Leserschaft einen Sinn ergeben muss. Zum Beispiel würde „Manipulate alignments in the SAM format“ vielleicht von einem erfahrenen Forscher in der Bioinformatik verstanden, könnte für die Nicht-Spezialisten in Guix’ Zielgruppe aber wenig hilfreich sein oder würde diesen sogar eine falsche Vorstellung geben. Es ist eine gute Idee, sich eine Zusammenfassung zu überlegen, die eine Vorstellung von der Anwendungsdomäne des Pakets vermittelt. Im Beispiel hier würden sich die Nutzer mit „Manipulate nucleotide sequence alignments“ hoffentlich ein besseres Bild davon machen können, ob das Paket ist, wonach sie suchen.

Beschreibungen sollten zwischen fünf und zehn Zeilen lang sein. Benutzen Sie vollständige Sätze und vermeiden Sie Abkürzungen, die Sie nicht zuvor eingeführt haben. Vermeiden Sie bitte Marketing-Phrasen wie „world-leading“ („weltweit führend“), „industrial-strength“ („industrietauglich“) und „next-generation“ („der nächsten Generation“) ebenso wie Superlativs wie „the most advanced“ („das fortgeschrittenste“) – davon haben Nutzer nichts, wenn sie ein Paket suchen, und es könnte sogar verdächtig klingen. Versuchen Sie stattdessen, bei den Fakten zu bleiben und dabei Anwendungszwecke und Funktionalitäten zu erwähnen.

Beschreibungen können wie bei Texinfo ausgezeichneten Text enthalten. Das bedeutet, Text kann Verzierungen wie @code oder @dfn, Auflistungen oder Hyperlinks enthalten (siehe Abschnitt “Overview” in *GNU Texinfo*). Sie sollten allerdings vorsichtig sein, wenn Sie bestimmte Zeichen wie ‘@’ und geschweifte Klammern schreiben, weil es sich dabei um die grundlegenden Sonderzeichen in Texinfo handelt (siehe Abschnitt “Special Characters” in *GNU Texinfo*). Benutzungsschnittstellen wie guix show kümmern sich darum, solche Auszeichnungen angemessen darzustellen.

Zusammenfassungen und Beschreibungen werden von Freiwilligen bei Weblate (<https://translate.codeberg.org/projects/guix/packages>) übersetzt, damit so viele Nutzer wie möglich sie in ihrer Muttersprache lesen können. Mit Schnittstellen für Benutzer können sie in der von der aktuell eingestellten Locale festgelegten Sprache durchsucht und angezeigt werden.

Damit xgettext sie als übersetzbare Zeichenketten extrahieren kann, müssen Zusammenfassungen und Beschreibungen einfache Zeichenketten-Literale sein. Das bedeutet, dass Sie diese Zeichenketten nicht mit Prozeduren wie string-append oder format konstruieren können:

```
(package
;;
(synopsis "This is translatable")
(description (string-append "This is " "*not*" " translatable.")))
```

Übersetzen ist viel Arbeit, also passen Sie als Paketentwickler bitte umso mehr auf, wenn Sie Ihre Zusammenfassungen und Beschreibungen formulieren, weil jede Änderung zusätzliche Arbeit für Übersetzer bedeutet. Um den Übersetzern zu helfen, können Sie Empfehlungen und Anweisungen für diese sichtbar machen, indem Sie spezielle Kommentare wie in diesem Beispiel einfügen (siehe Abschnitt “xgettext Invocation” in *GNU Gettext*):

```
;; TRANSLATORS: "X11 resize-and-rotate" should not be translated.
(description "ARandR is designed to provide a simple visual front end
for the X11 resize-and-rotate (RandR) extension. . .")
```

22.8.5 „Snippets“ oder Phasen

Die Grenze, wann man Code-Schnipsel im origin-„snippet“-Feld gegenüber einer Erstellungsphase für Änderungen an den Quelldateien eines Pakets bevorzugen sollte, ist fließend. Schnipsel im Paketursprung werden meistens dazu benutzt, unerwünschte Dateien wie z.B. gebündelte Bibliotheken oder unfreie Quelldateien zu entfernen, oder um einfache Textersetzung durchzuführen. Die Quelle, die sich aus einem Paketursprung ableitet, sollte Quellcode erzeugen, um das Paket auf jedem vom Anbieter unterstützten System zu erstellen (d.h. um als dessen „corresponding source“, „korrespondierender Quelltext“, herzuhalten).

Insbesondere dürfen Snippets im Paketursprung keine Store-Objekte in den Quelldateien einbetten; solche Anpassungen sollten besser in Erstellungsphasen stattfinden. Schauen Sie in die Dokumentation des `origin`-Verbundobjekts für weitere Informationen (siehe Abschnitt 8.2.2 [„origin“-Referenz], Seite 125).

22.8.6 Zyklische Modulabhängigkeiten

Es darf zwar keine zyklischen Abhängigkeiten zwischen Paketen geben, aber weil Guile Module erst bei Bedarf lädt, können Sie durchaus zyklische Abhängigkeiten zwischen Guile-Modulen herstellen, ohne Probleme zu verursachen, solange Sie sich an die folgenden Bedingungen für zwei Module in einem Abhängigkeitszyklus halten:

1. Makros von anderen gegenseitig abhängigen Modulen werden *nicht* benutzt.
2. Variable auf oberster Ebene werden nur in verzögert ausgewerteten („delayed“, „thunked“) Paketfeldern eingesetzt, wie: `arguments`, `native-inputs`, `inputs`, `propagated-inputs` oder `replacement`.
3. Prozeduren, die auf Variable auf der obersten Ebene eines anderen Moduls verweisen, dürfen *nicht* selbst auf oberster Ebene eines Moduls aufgerufen werden.

Jegliches Abweichen von den obigen Regeln kann funktionieren, solange es keine Abhängigkeitszyklen gibt, aber weil solche Zyklen verwirrend sind und die Fehlersuche schwierig ist, befolgt man die Regeln besser grundsätzlich, um uns allen später keine Probleme einzuhandeln.

Hier sehen Sie eine solche Tücke:

```
(define-public avr-binutils
  (package
    (inherit (cross-binutils "avr"))
    (name "avr-binutils")))
```

Im Beispiel oben wurde das Paket `avr-binutils` im Modul (`gnu packages avr`) definiert und die Prozedur `cross-binutils` in (`gnu packages cross-base`). Weil das `inherit`-Feld *nicht* verzögert (delayed, thunked) ist, wird es auf oberster Ebene ausgewertet, sobald es geladen wird, und das ist problematisch, wenn die Module einen Abhängigkeitszyklus bilden. Stattdessen kann man das Paket als Prozedur definieren, etwa so:

```
(define (make-avr-binutils)
  (package
    (inherit (cross-binutils "avr"))
    (name "avr-binutils")))
```

Vorsicht wäre dann geboten, dass die obige Prozedur ebenfalls nur in verzögert ausgewerteten Feldern oder in Prozeduren benutzt werden darf, die auch *nicht* auf oberster Ebene aufgerufen werden.

22.8.7 Massenaktualisierungen

Sometimes you may need to update a monotonic collection of grouped packages, in a particular module—e.g., (`gnu packages astronomy`). Doing so requires refreshing package versions, creating commits following guidelines and testing them. Let’s say there are 200+ packages with fresh versions, you may deal with this task by applying the following technique.

Enter a development shell in your local Guix checkout, assuming you already ran `bootstrap` and `configure`:

```
~$ guix shell --development guix
[env: /gnu/store/...-profile]
> ./pre-inst-env guix refresh --select=module:astronomy --update
> ./pre-inst-env etc/committer.scm
```

The first command updates all packages in (`gnu packages astronomy`) to the latest versions and writes changes back to the file. The second invokes `etc/committer.scm` script, a helper script for larger scale updates; it identifies each package diff and creates corresponding commits with the correct style.

If your machine is powerful enough, you may check that the whole collection has no regressions and can still be built successfully:

```
[env: /gnu/store/...-profile]
> ./pre-inst-env guix build $(./pre-inst-env guix package -A | awk '/astronomy.scm/{pr
```

22.8.8 Emacs-Pakete

Für Emacs-Pakete sollte man bevorzugt das Emacs-Erstellungssystem benutzen (siehe [emacs-build-system], Seite 161), wegen der Einheitlichkeit und der Vorteile durch seine Erstellungsphasen. Dazu gehören das automatische Erzeugen der Autoloads-Datei und das Kompilieren des Quellcodes zu Bytecode (Byte Compilation). Weil es keinen Standard gibt, wie ein Testkatalog eines Emacs-Pakets ausgeführt wird, sind Tests nach Vorgabe abgeschaltet. Wenn es einen Testkatalog gibt, sollte er aktiviert werden, indem Sie das Argument `#:tests?` auf `#true` setzen. Vorgegeben ist, die Tests mit dem Befehl `make check` auszuführen, aber mit dem Argument `#:test-command` kann ein beliebiger anderer Befehl festgelegt werden. Für das Argument `#:test-command` wird eine Liste aus dem Befehl und den Argumenten an den Befehl erwartet. Er wird während der `check`-Phase aufgerufen.

Die Elisp-Abhängigkeiten von Emacs-Paketen werden typischerweise als `propagated-inputs` bereitgestellt, wenn sie zur Laufzeit benötigt werden. Wie bei anderen Paketen sollten Abhängigkeiten zum Erstellen oder Testen als `native-inputs` angegeben werden.

Manchmal hängen Emacs-Pakete von Ressourcenverzeichnissen ab, die zusammen mit den Elisp-Dateien installiert werden sollten. Diese lassen sich mit dem Argument `#:include` kennzeichnen, indem eine Liste dazu passender regulärer Ausdrücke angegeben wird. Idealerweise ergänzen Sie den Vorgabewert des `#:include`-Arguments (aus der Variablen `%default-include`), statt ihn zu ersetzen. Zum Beispiel enthält ein yasnippet-Erweiterungspaket typischerweise ein `snippets`-Verzeichnis, das wie folgt in das Installationsverzeichnis kopiert werden könnte:

```
#:include (cons "^\$snippets/" %default-include)
```

Wenn Sie auf Probleme stoßen, ist es ratsam, auf eine Kopfzeile `Package-Requires` in der Hauptquellcodedatei des Pakets zu achten, ob allen Abhängigkeiten und deren dort gelisteten Versionen genügt wird.

22.8.9 Python-Module

Zurzeit stellen wir ein Paket für Python 2 und eines für Python 3 jeweils über die Scheme-Variablen mit den Namen `python-2` und `python` zur Verfügung, entsprechend

der Erklärungen im Abschnitt Abschnitt 22.8.3 [Versionsnummern], Seite 920. Um Verwirrungen und Namenskollisionen mit anderen Programmiersprachen zu vermeiden, erscheint es als wünschenswert, dass der Name eines Pakets für ein Python-Modul auch das Wort `python` enthält.

Manche Module sind nur mit einer Version von Python kompatibel, andere mit beiden. Wenn das Paket Foo mit Python 3 kompiliert wird, geben wir ihm den Namen `python-foo`. Wenn es mit Python 2 kompiliert wird, wählen wir den Namen `python2-foo`. Wir sind dabei, Python-2-Pakete aus der Distribution zu entfernen; bitte reichen Sie keine neuen Python-2-Pakete mehr ein.

Wenn ein Projekt bereits das Wort `python` im Namen hat, lassen wir es weg; zum Beispiel ist das Modul `python-dateutil` unter den Namen `python-dateutil` und `python2-dateutil` verfügbar. Wenn der Projektname mit `py` beginnt (z.B. `pytz`), behalten wir ihn bei und stellen das oben beschriebene Präfix voran.

Anmerkung: Im Moment sind gleich zwei verschiedene Erstellungssysteme für Python-Pakete in Guix in Umlauf: `python-build-system` und `pyproject-build-system`. Lange Zeit hat man sein Python-Paket aus einer Datei `setup.py` heraus erstellt, deren gewachsene Struktur *nicht* formell festgelegt war. Das lief überraschend gut, wenn man sich den Erfolg von Python anschaut, allerdings ließen sich nur schwer Werkzeuge zur Handhabung schreiben. Daraus ergab sich eine Vielzahl alternativer Erstellungssysteme, bis sich die Gemeinschaft auf einen formellen Standard (<https://peps.python.org/pep-0517/>) zum Festlegen der Erstellungsanforderungen geeinigt hatte. `pyproject-build-system` ist die Implementierung dieses Standards in Guix. Wir stufen es als „experimentell“ ein, insofern als dass es noch nicht all die *Build Backends* für PEP-517 unterstützt. Dennoch würden wir es begrüßen, wenn Sie es für neue Python-Pakete verwenden und Probleme melden würden. Schlussendlich wird es für veraltet erklärt werden und in `python-build-system` aufgehen.

22.8.9.1 Abhängigkeiten angeben

Informationen über Abhängigkeiten von Python-Paketen, welche mal mehr und mal weniger stimmen, finden sich normalerweise im Verzeichnisbaum des Paketquellcodes: in der Datei `pyproject.toml`, der Datei `setup.py`, in `requirements.txt` oder in `tox.ini` (letztere beherbergt hauptsächlich Abhängigkeiten für Tests).

Wenn Sie ein Rezept für ein Python-Paket schreiben, lautet Ihr Auftrag, diese Abhängigkeiten auf angemessene Arten von „Eingaben“ abzubilden (siehe Abschnitt 8.2.1 [,package]-Referenz], Seite 119). Obwohl der `pypi`-Importer hier normalerweise eine gute Arbeit leistet (siehe Abschnitt 9.5 [Aufruf von `guix import`], Seite 223), könnten Sie die folgende Prüfliste durchgehen wollen, um zu bestimmen, wo welche Abhängigkeit eingeordnet werden sollte.

- Derzeit ist unser Python-Paket so geschrieben, dass es `setuptools` und `pip` mitinstalliert. Das wird sich bald ändern und wir möchten unseren Nutzern nahelegen, für Python-Entwicklungsumgebungen `python-toolchain` zu verwenden.

`guix lint` wird Sie mit einer Warnung darauf aufmerksam machen, wenn `setuptools` oder `pip` zu den nativen Eingaben hinzugefügt wurden, weil man im Allgemeinen keines der beiden anzugeben braucht.

- Python-Abhängigkeiten, die zur Laufzeit gebraucht werden, stehen im `propagated-inputs`-Feld. Solche werden typischerweise mit dem Schlüsselwort `install_requires` in `setup.py` oder in der Datei `requirements.txt` definiert.
- Python-Pakete, die nur zur Erstellungszeit gebraucht werden – z.B. jene, die in `pyproject.toml` unter `build-system.requires` stehen oder die mit dem Schlüsselwort `setup_requires` in `setup.py` aufgeführt sind – oder Abhängigkeiten, die nur zum Testen gebraucht werden – also die in `tests_require` oder in der `tox.ini` –, schreibt man in `native-inputs`. Die Begründung ist, dass (1) sie nicht propagiert werden müssen, weil sie zur Laufzeit nicht gebraucht werden, und (2) wir beim Cross-Kompilieren die „native“ Eingabe des Wirtssystems wollen.

Beispiele sind die Testrahmen `pytest`, `mock` und `nose`. Wenn natürlich irgendeines dieser Pakete auch zur Laufzeit benötigt wird, muss es doch in `propagated-inputs` stehen.

- Alles, was nicht in die bisher genannten Kategorien fällt, steht in `inputs`, zum Beispiel Programme oder C-Bibliotheken, die zur Erstellung von Python-Paketen mit enthaltenen C-Erweiterungen gebraucht werden.
- Wenn ein Python-Paket optionale Abhängigkeiten hat (`extras_require`), ist es Ihnen überlassen, sie hinzuzufügen oder nicht hinzuzufügen, je nachdem wie es um deren Verhältnis von Nützlichkeit zu anderen Nachteilen steht (siehe Abschnitt 22.10 [Einreichen von Patches], Seite 932).

22.8.10 Perl-Module

Eigenständige Perl-Programme bekommen einen Namen wie jedes andere Paket, unter Nutzung des Namens beim Anbieter in Kleinbuchstaben. Für Perl-Pakete, die eine einzelne Klasse enthalten, ersetzen wir alle Vorkommen von `::` durch Striche und hängen davor das Präfix `perl-` an. Die Klasse `XML::Parser` wird also zu `perl-xml-parser`. Module, die mehrere Klassen beinhalten, behalten ihren Namen beim Anbieter, in Kleinbuchstaben gesetzt, und auch an sie wird vorne das Präfix `perl-` angehängt. Es gibt die Tendenz, solche Module mit dem Wort `perl` irgendwo im Namen zu versehen, das wird zu Gunsten des Präfixes weggelassen. Zum Beispiel wird aus `libwww-perl` bei uns `perl-libwww`.

22.8.11 Java-Pakete

Eigenständige Java-Programme werden wie jedes andere Paket benannt, d.h. mit ihrem in Kleinbuchstaben geschriebenen Namen beim Anbieter.

Um Verwirrungen und Namenskollisionen mit anderen Programmiersprachen zu vermeiden, ist es wünschenswert, dass dem Namem eines Pakets zu einem Java-Paket das Präfix `java-` vorangestellt wird. Wenn ein Projekt bereits das Wort `java` im Namen trägt, lassen wir es weg; zum Beispiel befindet sich das Java-Paket `ngsjava` in einem Paket namens `java-ngs`.

Bei Java-Paketen, die eine einzelne Klasse oder eine kleine Klassenhierarchie enthalten, benutzen wir den Klassennamen in Kleinbuchstaben und ersetzen dabei alle Vorkommen von `.` durch Striche und setzen das Präfix `java-` davor. Die Klasse `apache.commons.cli` wird also zum Paket `java-apache-commons-cli`.

22.8.12 Rust-Crates

Rust applications (binary crates) and libraries (library crates) are packaged separately. We put our main efforts into applications and only package libraries as sources, utilizing automation with a manual focus on unbundling vendored dependencies.

Rust applications are treated like any other package and named using the lowercase upstream name. When using the Cargo build system (siehe Abschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139), Rust applications should have the `#:install-source?` parameter set to `#f`, as this parameter only makes sense for libraries. When the package source is a Cargo workspace, `#:cargo-install-paths` must be set to enable relevant support.

Rust libraries are hidden from the user interface and managed in two modules:

(gnu packages rust-crates)

Source definitions imported from Rust packages' `Cargo.lock` via the `crate` importer (siehe Abschnitt 9.5 [Aufruf von guix import], Seite 223).

Imported definitions must be checked and have vendored dependencies unbundled before being contributed to Guix.

(gnu packages rust-sources)

More complex definitions that need to be full packages. This includes Rust libraries requiring external inputs to unbundle and Cargo workspaces.

These libraries should have the `#:skip-build?` parameter set to `#t`. For Cargo workspaces, `#:cargo-package-crates` must be set.

Since they are added manually, they follow the usual naming convention for Guix packages (siehe Abschnitt 22.8.2 [Paketbenennung], Seite 920), with a `rust-` prefix.

In the Rust community it is common for multiple incompatible versions of a package to be used at any given time, so all libraries should have a versioned suffix. The versioned suffix is the left-most non-zero digit (and any leading zeros, of course). This follows the “caret” version scheme intended by Cargo. Examples `rust-clap-2`, `rust-rand-0.6`.

In practice we often package development snapshots of Rust libraries and can't simply identify them by version. In this case, the complete version information can be turned into a version string via `git-version`, for example `rust-pipewire-0.8.0.fd3d8f7` and `rust-pubgrub-0.3.0.b70cf70`.

To avoid merge conflicts with changes from multiple branches, these two modules are maintained by the Rust team (siehe Abschnitt 22.12 [Teams], Seite 944).

Rust libraries are not referenced directly. (`guix build-system cargo`) provides a `cargo-inputs` procedure to lookup input lists generated by the lockfile importer.

`cargo-inputs name [#:module '(gnu packages rust-crates)]` [Procedure]

Lookup Cargo inputs for `name` in `module`, return an empty list if unavailable.

`name` must be consistent with the one used in lockfile importer invocation, usually matching the variable name of the package:

```
$ guix import -i gnu/packages/rust-crates.scm crate -f /path/to/Cargo.lock name
```

`module` must export a public interface `lookup-cargo-inputs`, a template is available in the `etc/teams/rust` directory of Guix source tree.

Siehe Abschnitt “Packaging Rust Crates” in *GNU Guix Cookbook*, for packaging workflow.

22.8.13 Elm-Pakete

Sie dürfen Elm-Anwendungen Namen geben wie bei anderer Software: Elm muss *nicht* im Namen vorkommen.

Die Namen dessen, was bei Elm als Paket bekannt ist (siehe `elm-build-system` im Unterabschnitt 8.5 [Erstellungssysteme], Seite 139), müssen dagegen diesem Format folgen: *Autor/Projekt*, wo sowohl im *Autor* als auch im *Projekt* Bindestriche vorkommen können, und manchmal im *Autor* sogar Großbuchstaben enthalten sind.

Um daraus einen Guix-Paketnamen zu bilden, folgen wir einer ähnlichen Konvention wie bei Python-Paketen (siehe Abschnitt 22.8.9 [Python-Module], Seite 925), d.h. vorne kommt ein Präfix `elm-`, außer der Name beginnt ohnehin mit `elm-`.

In vielen Fällen lässt sich der Name eines Elm-Pakets, den es beim Anbieter trägt, heuristisch rekonstruieren, aber *nicht* immer, denn bei der Umwandlung in einen Namen im Guix-Stil geht Information verloren. Also achten Sie darauf, in solchen Fällen eine Eigenschaft ‘`upstream-name` anzugeben, damit ‘`guix import elm`’ funktionieren kann (siehe Abschnitt 9.5 [Aufruf von `guix import`], Seite 223). Insbesondere ist es nötig, den Namen beim Anbieter ausdrücklich anzugeben, wenn:

1. Der *Autor* gleich `elm` ist und in *Projekt* ein oder mehrere Bindestriche auftauchen, wie bei `elm/virtual-dom`, oder wenn
2. In *Autor* Bindestriche oder Großbuchstaben auftauchen, z.B. `Elm-Canvas/raster-shapes` – sofern *Autor* nicht `elm-explorations` ist, was eine Sonderbehandlung bekommt, so dass Pakete wie `elm-explorations/markdown` die Eigenschaft ‘`upstream-name` nicht zu haben brauchen.

Im Modul (`guix build-system elm`) finden Sie folgende Werkzeuge, mit denen Sie mit den Konventionen für Namen und Ähnliches umgehen können:

`elm-package-origin Elm-Name Version Hash` Liefert einen [Prozedur]
Git-Paketursprung nach den Regeln für

Repository-Name und Tags, die für öffentliche Elm-Pakete vorgeschrieben sind. Der Name für den Paketursprung ergibt sich aus *Elm-Name*, das ist der Name beim Anbieter, mit der Version *Version* und SHA256-Prüfsumme *Hash*.

Zum Beispiel:

```
(package
  (name "elm-html")
  (version "1.0.0")
  (source
    (elm-package-origin
      "elm/html"
      version
      (base32 "15k1679ja57vvlpinp06znmrxy091bhzfkd89i01qa8c4gb4a")))
  ...)
```

`elm->package-name Elm-Name` [Prozedur]
Liefert den Paketnamen im Guix-Stil für ein Elm-Paket, das dort *Elm-Name* heißt.

Achtung, `elm->package-name` kann unterschiedliche *Elm*-Name auf dasselbe Ergebnis abbilden.

`guix-package->elm-name Paket`

[Prozedur]

Für ein Elm-Paket *Paket* wird ermittelt, welchen Namen es beim Anbieter trägt, oder `#f`, wenn dieser Anbietername weder in den unter *properties* aufgeführten Paketeigenschaften steht noch sich mit `infer-elm-package-name` ableiten lässt.

`infer-elm-package-name guix-name`

[Prozedur]

Liefert für den *guix-name* eines Elm-Pakets den daraus abgeleiteten Namen beim Anbieter oder `#f`, wenn er sich nicht ableiten lässt. Wenn das Ergebnis etwas anderes als `#f` ist, können wir es an `elm->package-name` übergeben und bekommen wieder *guix-name* heraus.

22.8.14 Schriftarten

Wenn Schriftarten in der Regel nicht von Nutzern zur Textbearbeitung installiert werden oder als Teil eines größeren Software-Pakets mitgeliefert werden, gelten dafür die allgemeinen Paketrichtlinien für Software. Zum Beispiel trifft das auf als Teil des X.Org-Systems ausgelieferte Schriftarten zu, oder auf Schriftarten, die ein Teil von TeX Live sind.

Damit es Nutzer leichter haben, nach Schriftarten zu suchen, konstruieren wir die Namen von anderen Paketen, die nur Schriftarten enthalten, nach dem folgenden Schema, egal was der Paketname beim Anbieter ist.

Der Name eines Pakets, das nur eine Schriftfamilie enthält, beginnt mit `font-`. Darauf folgt der Name des Schriftenherstellers und ein Strich `-`, sofern bekannt ist, wer der Schriftenhersteller ist, und dann der Name der Schriftfamilie, in dem Leerzeichen durch Striche ersetzt werden (und wie immer mit Großbuchstaben statt Kleinbuchstaben). Zum Beispiel befindet sich die von SIL hergestellte Gentium-Schriftfamilie im Paket mit dem Namen `font-sil-gentium`.

Wenn ein Paket mehrere Schriftfamilien enthält, wird der Name der Sammlung anstelle des Schriftfamiliennamens benutzt. Zum Beispiel umfassen die Liberation-Schriftarten drei Familien: Liberation Sans, Liberation Serif und Liberation Mono. Man könnte sie getrennt voneinander mit den Namen `font-liberation-sans` und so weiter in Pakete einteilen. Da sie aber unter einem gemeinsamen Namen angeboten werden, packen wir sie lieber zusammen in ein Paket mit dem Namen `font-liberation`.

Für den Fall, dass mehrere Formate derselben Schriftfamilie oder Schriftartensammlung in separate Pakete kommen, wird ein Kurzname für das Format mit einem Strich vorne zum Paketnamen hinzugefügt. Wir benutzen `-ttf` für TrueType-Schriftarten, `-otf` für OpenType-Schriftarten und `-type1` für PostScript-Typ-1-Schriftarten.

22.9 Programmierstil

Im Allgemeinen folgt unser Code den GNU Coding Standards (siehe *GNU Coding Standards*). Da diese aber nicht viel über Scheme zu sagen haben, folgen hier einige zusätzliche Regeln.

22.9.1 Programmierparadigmen

Scheme-Code wird in Guix auf rein funktionale Weise geschrieben. Eine Ausnahme ist Code, der mit Ein- und Ausgabe zu tun hat, und Prozeduren, die grundlegende Konzepte implementieren, wie zum Beispiel die Prozedur `memoize`.

22.9.2 Module

Guile-Module, die beim Erstellen nutzbar sein sollen, müssen im Namensraum (`guix build ...`) leben. Sie dürfen auf keine anderen Guix- oder GNU-Module Bezug nehmen. Jedoch ist es in Ordnung, wenn ein „wirtsseitiges“ Modul ein erstellungsseitiges Modul benutzt. Zum Beispiel darf das Modul (`guix search-paths`) *nicht* in einem Paket importiert und benutzt werden, weil es *nicht* dazu gedacht ist, als „erstellungsseitiges“ Modul zu fungieren, und weil das Modul ein Teil des Abhängigkeitsgraphen des Pakets werden würde, und so eine Kopplung wollen wir nicht.

Module, die mit dem weiteren GNU-System zu tun haben, sollten im Namensraum (`gnu ...`) und nicht in (`guix ...`) stehen.

22.9.3 Datentypen und Mustervergleich

Im klassischen Lisp gibt es die Tendenz, Listen zur Darstellung von allem zu benutzen, und diese dann „händisch“ zu durchlaufen mit `car`, `cdr`, `cadr` und so weiter. Dieser Stil ist aus verschiedenen Gründen problematisch, insbesondere wegen der Tatsache, dass er schwer zu lesen, schnell fehlerbehaftet und ein Hindernis beim Melden von Typfehlern ist.

Guix-Code sollte angemessene Datentypen definieren (zum Beispiel mit `define-record-type*`), statt Listen zu missbrauchen. Außerdem sollte er das (`ice-9 match`)-Modul von Guile zum Mustervergleich benutzen, besonders mit Listen (siehe Abschnitt “Pattern Matching” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*), während bei Verbundstypen `match-record` aus dem Modul (`guix records`) angemessener ist, womit, anders als bei `match`, bereits bei der Makroumschreibung sichergestellt wird, dass die Feldnamen richtig sind.

Wenn Sie einen neuen Verbundstyp definieren, sollten Sie den Deskriptor des Verbundstyps (RTD (Record Type Descriptor)) privat stellen (siehe Abschnitt “Records” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile*, für nähere Informationen zu Verbundstypen und RTDs). Zum Beispiel wird durch das Modul (`guix packages`) der RTD `<package>` für den package-Verbundstyp definiert, aber *nicht* exportiert. Stattdessen werden ein Typprädiat, ein Konstruktur und Prozeduren zum Zugriff auf die Felder exportiert. Wenn der RTD exportiert würde, könnte man die Binärschnittstelle (ABI (Application Binary Interface)) schwer ändern (weil der Code anderer Module mit `match` passende Felder anhand deren Position abgleichen könnte) und es würde Nutzer verleiten, Verbundobjekte dieses Typs falsch zu erzeugen, ohne dass die Überprüfungen im offiziellen Konstruktur laufen können (etwa „Feldsanitisierer“).

22.9.4 Formatierung von Code

Beim Schreiben von Scheme-Code halten wir uns an die üblichen Gepflogenheiten unter Scheme-Programmierern. Im Allgemeinen bedeutet das, dass wir uns an Riastradh’s Lisp Style Rules (<https://mumble.net/~campbell/scheme/style.txt>) halten. Es hat sich ergeben, dass dieses Dokument auch die Konventionen beschreibt, die im Code von Guile

hauptsächlich verwendet werden. Es ist gut durchdacht und schön geschrieben, also lesen Sie es bitte.

Ein paar in Guix eingeführte Sonderformen, wie zum Beispiel das `substitute*`-Makro, haben abweichende Regeln für die Einrückung. Diese sind in der Datei `.dir-locals.el` definiert, die Emacs automatisch benutzt. Beachten Sie auch, dass Emacs-Guix einen Modus namens `guix-devel-mode` bereitstellt, der Guix-Code richtig einrückt und hervorhebt (siehe Abschnitt “Development” in *Referenzhandbuch von Emacs-Guix*).

Falls Sie nicht Emacs verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Editor diese Regeln kennt. Um eine Paketdefinition automatisch einzurücken, können Sie auch Folgendes ausführen:

```
./pre-inst-env guix style Paket
```

Siehe Abschnitt 9.7 [Aufruf von `guix style`], Seite 241, für weitere Informationen.

Wir fordern von allen Prozeduren auf oberster Ebene, dass sie über einen Docstring verfügen. Diese Voraussetzung kann jedoch bei einfachen, privaten Prozeduren im Namensraum (`guix build ...`) aufgeweicht werden.

Prozeduren sollten nicht mehr als vier positionsbestimmte Parameter haben. Benutzen Sie Schlüsselwort-Parameter für Prozeduren, die mehr als vier Parameter entgegennehmen.

22.10 Einreichen von Patches

Als Entwickler benutzen wir das verteilte Versionskontrollsystem Git. Daher ist es nicht zwingend, dass Sie Zugriff auf das Repository bekommen. Wir freuen uns über Beiträge auf eine der folgenden Arten:

- Als ein *Pull-Request* (PR) bei <https://codeberg.org/guix/guix/pulls/>. Diese Art bevorzugen wir jetzt.
- Bis zum 31. Dezember 2025⁵ dürfen Sie Patches, die mittels `git format-patch` erstellt werden, an die Mailingliste `guix-patches@gnu.org` schicken (siehe Abschnitt “Submitting patches to a project” in *Git-Benutzerhandbuch*).

Diese Mailing-Liste setzt auf einer Debbugs-Instanz auf, wodurch wir den Überblick über Eingereichtes behalten können (siehe Abschnitt 22.11 [Überblick über gemeldete Fehler und Änderungen], Seite 938). Jede an diese Mailing-Liste gesendete Nachricht bekommt eine neue Folgenummer zugewiesen, so dass man eine Folge-E-Mail zur Einreichung an `FEHLERNUMMER@debbugs.gnu.org` senden kann, wobei `FEHLERNUMBER` für die Folgenummer steht (siehe Abschnitt 22.10.2 [Senden einer Patch-Reihe], Seite 936).

Either way, contributors are encouraged to take a moment to set some Git repository options (siehe Abschnitt 22.10.1 [Git einrichten], Seite 935) first, which can improve the readability of patches. Seasoned Guix developers may also want to look at the section on commit access (siehe Abschnitt 22.14 [Commit-Zugriff], Seite 945).

Bitte schreiben Sie Commit-Logs im ChangeLog-Format (siehe Abschnitt “Change Logs” in *GNU Coding Standards*); dazu finden Sie Beispiele unter den bisherigen Commits.

⁵ Für dieses Datum haben wir uns in Guix Consensus Document 002 (<https://codeberg.org/guix/guix-consensus-documents/src/branch/main/002-codeberg.md>) im Mai 2025 gemeinsam entschieden.

Sie können dabei helfen, dass die Überprüfung Ihres Patches schneller vonstattengeht und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich bald jemand den Patch anschaut: Beschreiben Sie die Umstände des Patches und wie er sich auswirken dürfte. Zum Beispiel, wenn etwas kaputt ist und der Patch das behebt, dann beschreiben Sie das Problem und wie es in Ihrem Patch behoben wird. Müssen die Verwender des betroffenen Codes dazu ihre Arbeitsweise ändern oder nicht? Wenn doch, schreiben Sie wie. Allgemein sollten Sie sich vorstellen, welche Fragen ein Überprüfender stellen würde, und diese im Voraus beantworten.

Bevor Sie einen Patch einreichen, der eine Paketdefinition hinzufügt oder verändert, gehen Sie bitte diese Prüfliste durch:

1. Wenn die Autoren der verpackten Software eine kryptografische Signatur bzw. Be-glaubigung für den Tarball der Veröffentlichung anbieten, so machen Sie sich bitte die Mühe, die Echtheit des Archivs zu überprüfen. Für eine abgetrennte GPG-Signaturdatei würden Sie das mit dem Befehl `gpg --verify` tun.
2. Nehmen Sie sich die Zeit, eine passende Zusammenfassung und Beschreibung für das Paket zu verfassen. Unter Abschnitt 22.8.4 [Zusammenfassungen und Beschreibungen], Seite 922, finden Sie dazu einige Richtlinien.
3. Verwenden Sie `guix lint Paket`, wobei *Paket* das neue oder geänderte Paket bezeichnet, und beheben Sie alle gemeldeten Fehler (siehe Abschnitt 9.8 [Aufruf von `guix lint`], Seite 244).
4. Verwenden Sie `guix style Paket`, um die neue Paketdefinition gemäß den Konventionen des Guix-Projekts zu formatieren (siehe Abschnitt 9.7 [Aufruf von `guix style`], Seite 241).
5. Stellen Sie sicher, dass das Paket auf Ihrer Plattform erstellt werden kann, indem Sie `guix build Paket` ausführen. Lassen Sie außerdem mindestens dessen direkt abhängige Pakete mit `guix build --dependents=1 Paket` erstellen (siehe [build-dependents], Seite 216).
6. Wir empfehlen, dass Sie auch versuchen, das Paket auf anderen unterstützten Plattformen zu erstellen. Da Sie vielleicht keinen Zugang zu echter Hardware für diese Plattformen haben, empfehlen wir, den `qemu-binfmt-service-type` zu benutzen, um sie zu emulieren. Um ihn zu aktivieren, fügen Sie `virtualization` zu `use-service-modules` und den folgenden Dienst in die Liste der Dienste („services“) in Ihrer `operating-system`-Konfiguration ein:

```
(service qemu-binfmt-service-type
  (qemu-binfmt-configuration
    (platforms (lookup-qemu-platforms "arm" "aarch64"))))
```

Rekonfigurieren Sie anschließend Ihr System.

Sie können Pakete für andere Plattformen erstellen lassen, indem Sie die Befehlszeilen-option `--system` angeben. Um zum Beispiel das Paket „hello“ für die Architekturen armhf oder aarch64 erstellen zu lassen, würden Sie jeweils die folgenden Befehle angeben:

```
guix build --system=armhf-linux --rounds=2 hello
guix build --system=aarch64-linux --rounds=2 hello
```

7. Achten Sie darauf, dass im Paket keine Software gebündelt mitgeliefert wird, die bereits in separaten Paketen zur Verfügung steht.

Manchmal enthalten Pakete Kopien des Quellcodes ihrer Abhängigkeiten, um Nutzern die Installation zu erleichtern. Als eine Distribution wollen wir jedoch sicherstellen, dass solche Pakete die schon in der Distribution verfügbare Fassung benutzen, sofern es eine gibt. Dadurch wird sowohl der Ressourcenverbrauch optimiert (die Abhängigkeit wird so nur einmal erstellt und gespeichert) als auch der Distribution die Möglichkeit gegeben, ergänzende Änderungen durchzuführen, um beispielsweise Sicherheitsaktualisierungen für ein bestimmtes Paket an nur einem Ort einzuspielen, die aber das gesamte System betreffen – gebündelt mitgelieferte Kopien würden dies verhindern.

8. Schauen Sie sich das von `guix size` ausgegebene Profil an (siehe Abschnitt 9.9 [Aufruf von `guix size`], Seite 248). Dadurch können Sie Referenzen auf andere Pakete finden, die ungewollt vorhanden sind. Dies kann auch dabei helfen, zu entscheiden, ob das Paket aufgespalten werden sollte (siehe Abschnitt 5.4 [Pakete mit mehreren Ausgaben.], Seite 59) und welche optionalen Abhängigkeiten verwendet werden sollten. Dabei sollten Sie es wegen seiner enormen Größe insbesondere vermeiden, `texlive` als eine Abhängigkeit hinzuzufügen; benutzen Sie stattdessen die Prozedur `texlive-local-tree`.
9. Achten Sie darauf, dass abhängige Pakete (falls vorhanden) nicht von der Änderung beeinträchtigt werden; `guix refresh --list-dependent Paket` hilft Ihnen dabei (siehe Abschnitt 9.6 [Aufruf von `guix refresh`], Seite 233).
10. Überprüfen Sie, ob der Erstellungsprozess deterministisch ist. Dazu prüfen Sie typischerweise, ob eine unabhängige Erstellung des Pakets genau dasselbe Ergebnis wie Ihre Erstellung hat, Bit für Bit.

Dies können Sie leicht tun, indem Sie dasselbe Paket mehrere Male hintereinander auf Ihrer Maschine erstellen (siehe Abschnitt 9.1 [Aufruf von `guix build`], Seite 204):

```
guix build --rounds=2 mein-paket
```

Dies reicht aus, um eine ganze Klasse häufiger Ursachen von Nichtdeterminismus zu finden, wie zum Beispiel Zeitstempel oder zufallsgenerierte Ausgaben im Ergebnis der Erstellung.

Eine weitere Möglichkeit ist, `guix challenge` (siehe Abschnitt 9.12 [Aufruf von `guix challenge`], Seite 260) zu benutzen. Sie können es ausführen, sobald ein Paket committet und von `bordeaux.guix.gnu.org` erstellt wurde, um zu sehen, ob dort dasselbe Ergebnis wie bei Ihnen geliefert wurde. Noch besser: Finden Sie eine andere Maschine, die das Paket erstellen kann, und führen Sie `guix publish` aus. Da sich die entfernte Erstellungsmaschine wahrscheinlich von Ihrer unterscheidet, können Sie auf diese Weise Probleme durch Nichtdeterminismus erkennen, die mit der Hardware zu tun haben – zum Beispiel die Nutzung anderer Befehlssatzerweiterungen – oder mit dem Betriebssystem-Kernel – zum Beispiel, indem `uname` oder `/proc`-Dateien verwendet werden.

11. Beim Schreiben von Dokumentation achten Sie bitte auf eine geschlechtsneutrale Wortwahl, wenn Sie sich auf Personen beziehen, wie „they“, „their“, „them“ im Singular (https://en.wikipedia.org/wiki/Singular_they) und so weiter.
12. Stellen Sie sicher, dass Ihr Patch nur einen Satz zusammengehöriger Änderungen umfasst. Das Zusammenfassen nicht zusammengehöriger Änderungen erschwert und bremst das Durchsehen Ihres Patches.

Beispiele für nicht zusammengehörige Änderungen sind das Hinzufügen mehrerer Pakete auf einmal, oder das Aktualisieren eines Pakets auf eine neue Version zusammen mit Fehlerbehebungen für das Paket.

13. Bitte befolgen Sie unsere Richtlinien für die Code-Formatierung; womöglich wollen Sie dies automatisch tun lassen durch das Skript `guix style` (siehe Abschnitt 22.9.4 [Formatierung von Code], Seite 931).
14. Benutzen Sie, wenn möglich, Spiegelserver (Mirrors) in der Quell-URL (siehe Abschnitt 9.3 [Aufruf von `guix download`], Seite 221). Verwenden Sie verlässliche URLs, keine automatisch generierten. Zum Beispiel sind Archive von GitHub nicht immer identisch von einer Generation auf die nächste, daher ist es in diesem Fall besser, als Quelle einen Klon des Repositorys zu verwenden. Benutzen Sie *nicht* das `name`-Feld beim Angeben der URL; er hilft nicht wirklich und wenn sich der Name ändert, stimmt die URL nicht mehr.
15. Überprüfen Sie, ob Guix erstellt werden kann (siehe Abschnitt 22.2 [Erstellung aus dem Git], Seite 904) und kümmern Sie sich um die Warnungen, besonders um solche über nicht definierte Symbole.
16. Stellen Sie sicher, dass Ihre Änderungen Guix nicht beeinträchtigen, und simulieren Sie eine Ausführung von `guix pull` über den Befehl:

```
guix pull --url=/pfad/zu/ihrem/checkout --profile=/tmp/guix.master --disable-authen
```

Bitte benutzen Sie ‘[PATCH] ...’ als Betreff, wenn Sie einen Patch an die Mailing-Liste schicken. Soll Ihr Patch auf einen anderen Branch als `master` angewandt werden, z.B. `core-updates`, geben Sie dies im Betreff an als ‘[PATCH core-updates] ...’.

Sie können dazu Ihr E-Mail-Programm, den Befehl `git send-email` (siehe Abschnitt 22.10.2 [Senden einer Patch-Reihe], Seite 936) oder den Befehl `mumi send-email` benutzen (siehe Abschnitt 22.11.3 [Debbugs-Benutzerschnittstellen], Seite 940). Wir bevorzugen es, Patches als reine Textnachrichten zu erhalten, entweder eingebettet (inline) oder als MIME-Anhänge. Sie sind dazu angehalten, zu überprüfen, ob Ihr Mail-Programm solche Dinge wie Zeilenumbrüche oder die Einrückung verändert, wodurch die Patches womöglich nicht mehr funktionieren.

Rechnen Sie damit, dass es etwas dauert, bis Ihr erster Patch an `guix-patches@gnu.org` zu sehen ist. Sie werden warten müssen, bis Sie eine Bestätigung mit der zugewiesenen Folgenummer bekommen. Spätere Bestätigungen sollten sofort kommen.

Wenn dadurch ein Fehler behoben wurde, schließen Sie bitte den Thread, indem Sie eine E-Mail an `FEHLERNUMMER-done@debbugs.gnu.org` senden.

22.10.1 Git einrichten

Wenn es noch nicht geschehen ist, wollen Sie vielleicht den Namen und die E-Mail-Adresse festlegen, mit der Ihre Commits ausgestellt werden (siehe Abschnitt “Telling Git your name” in *Git-Benutzerhandbuch*). Wenn Sie einen anderen Namen oder eine andere E-Mail-Adresse nur für Commits in diesem Repository verwenden möchten, können Sie `git config --local` benutzen oder Änderungen in der Datei `.git/config` im Repository statt in `~/.gitconfig` durchführen.

Weitere wichtige Git-Einstellungen werden automatisch vorgenommen, wenn Sie das Projekt kompilieren (siehe Abschnitt 22.2 [Erstellung aus dem Git], Seite 904). Ein Hook

.git/hooks/commit-msg wird installiert, durch den die Git-Anhangszeile ‘Change-Id’ in Ihre Commit-Nachrichten eingefügt wird, um den Zusammenhang nachvollziehen zu können. Bitte behalten Sie diese bei, wenn Sie Ihre Commit-Nachrichten nachbearbeiten, vor allem, wenn Sie bereits eine erste Fassung der von Ihnen vorgeschlagenen Änderungen zur Überprüfung eingereicht haben. Wenn Sie einen eigenen commit-msg-Hook mit Guix verwenden möchten, können Sie ihn im Verzeichnis .git/hooks/commit-msg.d/ unterbringen.

22.10.2 Senden einer Patch-Reihe

Warnung: This section is about contributing code by sending patches by email. This option is supported until December 31st, 2025, but we recommend getting familiar with the *pull request* workflow, which will become the norm after that date. Siehe Abschnitt 22.10 [Einreichen von Patches], Seite 932, for more info.

Einzelne Patches

Der Befehl `git send-email` ist die beste Art, wie Sie sowohl einzelne Patches als auch Patch-Reihen (siehe [Mehrere Patches], Seite 937) an die Guix-Mailing-Liste schicken können. Würden Sie Patches als E-Mail-Anhänge schicken, wäre es in manchen Mailprogrammen umständlich, diese zu überprüfen. Und wenn Sie aus `git diff` kopierten, würden die Metadaten des Commits fehlen.

Anmerkung: Der Befehl `git send-email` ist in der Ausgabe namens `send-email` des `git`-Pakets enthalten, also `git:send-email`.

Mit dem folgenden Befehl erzeugen Sie eine E-Mail mit dem Patch aus dem neuesten Commit, öffnen diese in Ihrem gewählten *EDITOR* oder *VISUAL*, um sie zu bearbeiten, und schicken sie an die Guix-Mailing-Liste, damit jemand sie überprüft und merget. Vorausgesetzt Sie haben Git bereits so eingerichtet wie in Abschnitt Abschnitt 22.10.1 [Git einrichten], Seite 935, beschrieben, können Sie einfach dies benutzen:

```
$ git send-email --annotate -1
```

Tipp: Wenn Sie in der Betreffzeile zu Ihrem Patch ein zusätzliches Präfix mitgeben möchten, können Sie die Befehlszeilenoption `--subject-prefix` benutzen. Beim Guix-Projekt wird so angegeben, dass der Patch für einen bestimmten Branch oder ein anderes Repository bestimmt ist, statt für den `master`-Branch von <https://codeberg.org/guix/guix.git>.

```
git send-email --annotate --subject-prefix='PATCH core-updates' -1
```

In der Patch-E-Mail finden Sie eine Trennlinie aus drei Bindestrichen unter der Commit-Nachricht. Sie dürfen erklärende Bemerkungen zum Patch unterhalb dieser Linie anbringen. Wenn Sie keine solchen Annotationen in der E-Mail schreiben möchten, können Sie oben auf die Befehlszeilenoption `--annotate` verzichten.

Wenn Sie einen überarbeiteten Patch schicken müssen, geht das anders. Machen Sie es *nicht* so und schicken Sie *keinen* Patch mit einem „Fix“, der als Nächstes angewandt werden müsste, sondern verwenden Sie stattdessen `git commit --amend` oder `git rebase` (<https://git-rebase.io>), um den alten Commit zu verändern, und schicken den an die Adresse `FEHLERNUMBER@debbugs.gnu.org`, wobei Sie außerdem die Befehlszeilenoption `-v` von `git send-email` angeben.

```
$ git commit --amend  
$ git send-email --annotate -vREVISION \  
\\
```

```
--to=FEHLERNUMMER@debbugs.gnu.org -1
```

Anmerkung: Offenbar gibt es einen Fehler in `git send-email`, wodurch Sie *nicht* `-v REVISION` (mit einem Leerzeichen) schreiben dürfen; lediglich `-vREVISION` funktioniert.

Die `FEHLERNUMMER` finden Sie heraus, indem Sie entweder auf der Mumi-Oberfläche auf <https://issues.guix.gnu.org> nach dem Namen Ihres Patches suchen oder indem Sie in Ihren E-Mails auf die Eingangsbestätigung schauen, die Debbugs Ihnen automatisch als Antwort auf eingehende Fehlerberichte (Bugs) und Patches hat zukommen lassen. Darin finden Sie die Fehlernummer.

Teams ansprechen

Wenn Ihr Git-Checkout richtig eingerichtet ist (siehe Abschnitt 22.10.1 [Git einrichten], Seite 935), wird der Befehl `git send-email` automatisch die Mitglieder des zuständigen Teams benachrichtigen. Dazu analysiert das Skript `etc/teams.scm` Ihre Änderungen. Sie können es auch selbst aufrufen, wenn Sie den zum Einreichen von Patches bevorzugten Befehl `git send-email` meiden. Um die verfügbaren Aktionen für dieses Skript zu lesen, können Sie es mit dem Befehl `etc/teams.scm help` aufrufen. Für weitere Informationen über Teams siehe den Abschnitt 22.12 [Teams], Seite 944.

Anmerkung: Auf Fremddistributionen müssen Sie vielleicht stattdessen `./pre-inst-env git send-email` aufrufen, damit Sie `etc/teams.scm` benutzen können.

Mehrere Patches

Obwohl `git send-email` allein für einen einzelnen Patch genügt, führt eine Unzulänglichkeit in Debbugs dazu, dass Sie beim Versenden mehrerer Patches achtgeben müssen: Wenn Sie alle auf einmal an die Adresse `guix-patches@gnu.org` schicken würden, würde für jeden Patch jeweils ein Fehlerbericht eröffnet!

Wenn Sie die Patches aber als Patch-Reihe abschicken wollen, sollten Sie als Erstes mit Git ein „Deckblatt“ schicken, das den Gutachtern einen Überblick über die Patch-Reihe gibt. Zum Beispiel können Sie ein Verzeichnis namens `ausgehend` anlegen und darin sowohl Ihre Patch-Reihe als auch ein Deckblatt namens `0000-cover-letter.patch` platzieren, indem Sie `git format-patch` aufrufen.

```
$ git format-patch -ANZAHL_COMMITS -o ausgehend \
    --cover-letter
```

Anmerkung: `git format-patch` accepts a wide range of revision range (<https://git-scm.com/docs/gitrevisions>) specifiers. For example, if you are working in a branch, you could select all commits in your branch starting at `master`.

```
$ git format-patch master..MEIN_BRANCH -o ausgehend \
    --cover-letter
```

Jetzt schicken Sie *nur* das Deckblatt an die Adresse `guix-patches@gnu.org`, so dass ein Fehlerbericht aufgemacht wird, an den wir dann die restlichen Patches schicken können.

```
$ git send-email ausgehend/0000-cover-letter.patch --annotate
$ rm ausgehend/0000-cover-letter.patch # nicht nochmal schicken!
```

Passen Sie auf und bearbeiten die E-Mail nochmal, um ihr vor dem Abschicken eine angemessene Betreffzeile (Subject) und anstelle von Blurb Ihren Text mitzugeben. Sie werden bemerken, dass unterhalb des Textes automatisch ein Shortlog und Diffstat aufgelistet wurden.

Sobald Sie vom Debbugs-Mailer eine Antwort auf Ihre Deckblatt-E-Mail erhalten haben, können Sie die eigentlichen Patches an die neu erzeugte Adresse für diesen Fehlerbericht senden.

```
$ git send-email ausgehend/*.patch --to=FEHLERNUMMER@debbugs.gnu.org
$ rm -rf ausgehend # wir sind fertig
```

Zum Glück können wir uns diesen Tanz mit `git format-patch` danach sparen, wenn wir eine überarbeitete Patch-Reihe schicken, weil wir die Fehlernummer dann bereits haben.

```
$ git send-email -ANZAHL_COMMITS -vREVISION \
--to=FEHLERNUMMER@debbugs.gnu.org
```

Wenn nötig, können Sie mit `--cover-letter` `--annotate` auch dann ein weiteres Deckblatt mitschicken, z.B. um zu erklären, was die Änderungen seit der letzten Revision sind und warum sie nötig waren.

22.11 Überblick über gemeldete Fehler und Änderungen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie das Guix-Projekt Fehlerberichte, eingereichte Patches und Topic-Banches verwaltet.

22.11.1 Der Issue-Tracker

Bug reports (*issues*) and patch submissions (*pull requests*) are currently tracked at the project's home at Codeberg (<https://codeberg.org/guix/guix>).

Before May 25th, 2025, bug reports and patches were exclusively tracked using the Debbugs instance at <https://bugs.gnu.org>; it may still be used for these purposes until December 31st, 2025, after which Codeberg will become the sole option to report new bugs and propose new changes⁶. With Debbugs, bug reports are sent by email to `bug-guix@gnu.org` and patches are sent to `guix-patches@gnu.org` (siehe Abschnitt 22.10 [Einreichen von Patches], Seite 932).

22.11.2 Umgang mit Patches und Branches

Nach dem Einreichen von Patches springen daraufhin Dienste zur Qualitätssicherung an; sobald diese die Änderung überprüft haben, wird auf '<https://qa.guix.gnu.org/issue/FEHLERNUMMER>' das Ergebnis präsentiert; dabei ist mit `FEHLERNUMMER` die Zahl gemeint, die vom Issue-Tracker, momentan ist das noch Debbugs, zugewiesen wurde (bis die Arbeit an Pull-Request-Unterstützung für Codeberg fertig ist). Warten Sie ab, bis ein Mensch die Änderung überprüft hat, ohne etwas zu commiten.

Eine Ausnahme machen wir bei „trivialen“ oder „offensichtlichen“ Änderungen. Diese darf man direkt auf den `master`-Branch pushen. Zu den trivialen Änderungen gehört zum Beispiel das Beheben von Schreibfehlern oder unmittelbar problematische Änderungen

⁶ Check out Guix Consensus Document 002 (<https://codeberg.org/guix/guix-consensus-documents/src/branch/main/002-codeberg.md>) for details on this decision.

rückgängig zu machen. Die letzten Anweisungen werden wir vielleicht noch ändern, damit man unstrittige Änderungen direkt commiten kann, wenn man mit von Änderungen betroffenen Teilen vertraut ist.

Änderungen, die mehr als 300 abhängige Pakete beeinflussen (siehe Abschnitt 9.6 [Aufruf von guix refresh], Seite 233), sollten erst mal auf einen themenbezogenen „Topic Branch“ statt auf `master` gepusht werden. Die Änderungen auf einem Branch sollten zusammenpassen, z.B. eine Aktualisierung von GNOME, von NumPy oder Ähnliches. So können die Änderungen getestet werden: Der Branch ist nach einiger Zeit auf '<https://qa.guix.gnu.org/branch/Branch>' zu finden, wo angezeigt wird, welchen Status die Erstellungen auf verschiedenen Plattformen haben.

Um das Mergen von Branches besser zu koordinieren, ist es Ihre Pflicht, jedes Mal, wenn Sie einen Branch anlegen, zunächst eine Meldung als „Fehlerbericht“ an `guix-patches` zu schicken (siehe Abschnitt 22.11.1 [Der Issue-Tracker], Seite 938). Als Titel der Meldung, mit der Sie um die Mergeerlaubnis bitten, verwenden Sie etwas im folgenden Format:

Request for merging "Name" branch

The QA infrastructure (<https://qa.guix.gnu.org/>) recognizes such issues and lists the merge requests on its main page. The following points apply to managing these branches:

1. The commits on the branch should be a combination of the patches relevant to the branch. Patches not related to the topic of the branch should go elsewhere.
2. Any changes that can be made on the master branch, should be made on the master branch. If a commit can be split to apply part of the changes on master, this is good to do.
3. It should be possible to re-create the branch by starting from master and applying the relevant patches.
4. Avoid merging master in to the branch. Prefer rebasing or re-creating the branch on top of an updated master revision.
5. Minimise the changes on master that are missing on the branch prior to merging the branch in to master. This means that the state of the branch better reflects the state of master should the branch be merged.
6. If you don't have commit access, create the “Request for merging” issue and request that someone creates the branch. Include a list of issues/patches to include on the branch.

Normalerweise verfährt man nach dem Prinzip: „Was zuerst kommt, merget man zuerst.“ Den Fortschritt kann man über den Fehlerbericht bei `guix-patches` nachvollziehen. Wenn Sie eine andere Reihenfolge mit den Beteiligten absprechen, können Sie dies zur Nachvollziehbarkeit über die diesen Fehlerbericht blockierenden Fehlerberichte angeben⁷. Darum können Sie den Branch, der zuerst an der Reihe ist, finden, indem Sie den ältesten Fehlerbericht suchen, der von keinem anderen Branch-Merge blockiert wird. Die Liste der Branches in sortierter Reihenfolge mit den offenen Fehlerberichten können Sie von <https://qa.guix.gnu.org> abrufen.

⁷ Sie können markieren, dass ein Fehlerbericht von einem anderen blockiert wird, indem Sie eine E-Mail an `control@debbugs.gnu.org` schicken, die folgende Zeile enthält: `block XXXXX by YYYYY`. Dabei schreiben Sie statt XXXXX die Fehlernummer des blockierten Fehlerberichts und statt YYYYY die Fehlernummer des blockierenden Fehlerberichts.

Sobald ein Branch in der Reihenfolge vorne steht, warten Sie darauf, dass genügend Zeit verstrichen ist, damit die Erstellungfarm die Änderungen verarbeitet hat und die notwendige Überprüfung stattfinden konnte. Sie können zum Beispiel auf ‘<https://qa.guix.gnu.org/branch/Branch>’ Informationen zu neuen Erstellungen und zur Substitutverfügbarkeit sehen.

Once the branch has been merged, the issue should be closed and the branch deleted.

Sometimes, a branch may be a work in progress, for example for larger efforts such as updating the GNOME desktop. In these cases, the branch name should reflect this by having the ‘wip-’ prefix. The QA infrastructure will avoid building work-in-progress branches, so that the available resources can be better focused on building the branches that are ready to be merged. When the branch is no longer a work in progress, it should be renamed, with the ‘wip-’ prefix removed, and only then should the merge requests be created, as documented earlier.

22.11.3 Debugs-Benutzerschnittstellen

Warnung: This section is about bug reports and patches sent by email to Debugs (<https://issues.guix.gnu.org>). This option is supported until December 31st, 2025, after which Codeberg (<https://codeberg.org/guix/guix>) will be the only interface for submitting bug reports and changes. Siehe Abschnitt 22.10 [Einreichen von Patches], Seite 932, for more info.

22.11.3.1 Weboberfläche

Ihnen steht eine Weboberfläche (tatsächlich sogar *zwei* Weboberflächen!) zur Verfügung, um die Fehlerdatenbank zu durchsuchen:

- <https://issues.guix.gnu.org> provides a pleasant interface powered by mumi⁸ to browse bug reports and patches, and to participate in discussions; mumi also has a command-line interface as we will see below;
- Auf <https://bugs.gnu.org/guix> werden gemeldete Fehler aufgeführt,
- auf <https://bugs.gnu.org/guix-patches> eingereichte Patches.

Um Diskussionen zum Fehler mit Fehlernummer *n* einzusehen, schauen Sie auf ‘<https://issues.guix.gnu.org/n>’ oder ‘<https://bugs.gnu.org/n>’.

22.11.3.2 Befehlszeilenschnittstelle

Mumi also comes with a command-line interface that can be used to search existing issues, open new issues, compose replies, apply and send patches. You do not need to use Emacs to use the mumi command-line client. You interact with it only on the command-line.

Um die mumi-Befehlszeilenschnittstelle zu nutzen, begeben Sie sich in einen lokalen Klon von Guix’ Git-Repository, und starten Sie eine Shell, in die Sie mumi, git und git:send-email installieren.

```
$ cd guix
~/guix$ guix shell mumi git git:send-email
```

⁸ Mumi is a nice piece of software written in Guile, and you can help! See <https://codeberg.org/guix/mumi>.

Um Fehlerberichte zu suchen, etwa alle offenen Fehlerberichte zu "zig", führen Sie aus:

```
~/guix [env]$ mumi search zig is:open

#60889 Add zig-build-system
opened on 17 Jan 17:37 Z by Ekaitz Zarraga
#61036 [PATCH 0/3] Update zig to 0.10.1
opened on 24 Jan 09:42 Z by Efraim Flashner
#39136 [PATCH] gnu: services: Add endlesh.
opened on 14 Jan 2020 21:21 by Nicol? Balzarotti
#60424 [PATCH] gnu: Add python-online-judge-tools
opened on 30 Dec 2022 07:03 by gemmario
#45601 [PATCH 0/6] vlang 0.2 update
opened on 1 Jan 2021 19:23 by Ryan Prior
```

Wählen Sie einen Fehlerbericht und markieren Sie ihn als aktuell („current“).

```
~/guix [env]$ mumi current 61036
```

```
#61036 [PATCH 0/3] Update zig to 0.10.1
opened on 24 Jan 09:42 Z by Efraim Flashner
```

Once an issue is the current issue, you can open the issue in a web browser, compose replies, apply patches, send patches, etc. with short succinct commands.

Open the issue in your web browser using

```
~/guix [env]$ mumi www
```

Compose a reply using

```
~/guix [env]$ mumi compose
```

Compose a reply and close the issue using

```
~/guix [env]$ mumi compose --close
```

`mumi compose` opens your mail client by passing ‘mailto:’ URIs to `xdg-open`. So, you need to have `xdg-open` set up to open your mail client correctly.

Apply the latest patchset from the issue using

```
~/guix [env]$ mumi am
```

You may also apply a patchset of a specific version (say, v3) using

```
~/guix [env]$ mumi am v3
```

Or, you may apply a patch from a specific e-mail message. For example, to apply the patch from the 4th message (message index starts from 0), run

```
~/guix [env]$ mumi am @4
```

`mumi am` is a wrapper around `git am`. You can pass `git am` arguments to it after a ‘--’. For example, to add a Signed-off-by trailer, run

```
~/guix [env]$ mumi am -- -s
```

Create and send patches to the issue using

```
~/guix [env]$ git format-patch origin/master
~/guix [env]$ mumi send-email foo.patch bar.patch
```

Wir weisen darauf hin, dass Sie weder ‘`--to`’ noch ‘`--cc`’ als Argumente an `git format-patch` übergeben müssen. `mumi send-email` sorgt dafür, dass sie beim Abschicken von Patches richtig eingetragen werden.

Um einen neuen Fehlerbericht zu öffnen, führen Sie aus:

```
~/guix [env]$ mumu new
```

and send an email (using `mumi compose`) or patches (using `mumi send-email`).

`mumi send-email` ist eigentlich ein Wrapper um `git send-email`, mit dem die harten Details beim Patchversand wegautomatisiert werden. Dabei wird der als „current“ markierte Fehlerbericht analysiert, um automatisch die richtige ‘To’-Adresse des Empfängers und die in ‘Cc’ stehenden anderen Teilnehmer sowie die Kopfzeilen, die hinzugefügt werden müssen, zu finden, und Ähnliches.

Außerdem sollten Sie wissen, dass anders als bei `git send-email` für `mumi send-email` sowohl einzelne als auch mehrere Patches direkt verschickt werden können. Das Debbugs-Prozedere, wo eigentlich erst ein erster Patch geschickt, auf Antwort von Debbugs gewartet und dann die übrigen Patches geschickt werden, geschieht im Hintergrund. Intern wird `mumi` den ersten Patch schicken, mit Polling die Antwort des Servers abwarten und die restlichen Patches schicken. Leider kann das Polling mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Gedulden Sie sich bitte.

22.11.3.3 Emacs-Schnittstelle

Wenn Sie Emacs benutzen, finden Sie es vielleicht bequemer, sich durch Nutzung von `debbugs.el` mit Fehlern zu befassen, was Sie mit folgendem Befehl installieren können:

```
guix install emacs-debbugs
```

Um zum Beispiel alle noch ausstehenden, „offenen“ Fehler bezüglich `guix-patches` anzusehen, geben Sie dies ein:

```
C-u M-x debbugs-gnu RET RET guix-patches RET n y
```

Um einen bequemeren (schnelleren) Zugang zu Bugs wie auch eingereichten Patches zu bekommen, empfehlen wir, die Emacs-Variablen `debbugs-gnu-default-packages` und `debbugs-gnu-default-severities` einzustellen (siehe Abschnitt 22.5.1 [Bugs mit Emacs anschauen], Seite 911).

Zur Suche nach Bugs können Sie ‘`M-x debbugs-gnu-guix-search`’ verwenden.

Siehe *Debbugs User Guide* für weitere Informationen zu diesem raffinierten Werkzeug.

22.11.4 Debbugs-Usertags

Debbugs bietet die Möglichkeit, sogenannte *Usertags* zu vergeben, d.h. jeder Benutzer kann jedem Fehlerbericht beliebige Kennzeichnungen zuweisen. Die gemeldeten Fehler können anhand der Usertags gesucht werden, deshalb lassen sich die Meldungen so gut organisieren⁹. Wenn Sie Emacs Debbugs verwenden, ist Ihr Einsprungpunkt, wenn Sie bestehende Usertags einsehen möchten, die Prozedur ‘`C-u M-x debbugs-gnu-usertags`’ aufzurufen. Um einen Usertag zu setzen, drücken Sie ‘C’, während Sie einen Fehlerbericht im Buffer `*Guix-Patches*` anvisiert haben; den Buffer sehen Sie mit ‘`C-u M-x debbugs-gnu-bugs`’. Geben Sie dann `usertag` ein und folgen Sie den Anweisungen.

⁹ Die Liste der Usertags ist öffentlich zugänglich und jeder kann die Usertag-Liste jedes anderen Nutzers ändern. Sie sollten daran denken, wenn Sie diese Funktionalität gebrauchen möchten.

Wenn Sie sich zum Beispiel alle Fehlerberichte (oder Patches, wenn Sie `guix-patches` betrachten) mit dem Usertag `powerpc64le-linux` für Benutzer `guix` ansehen möchten, öffnen Sie eine URL wie die folgende in einem Webbrowser: <https://debbugs.gnu.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?tag=powerpc64le-linux;users=guix>.

Mehr Informationen, wie Sie Usertags benutzen können, finden Sie in der Dokumentation von Debbugs bzw. wenn Sie ein externes Programm benutzen, um mit Debbugs zu interagieren, in der Dokumentation dieses Programms.

In Guix experimentieren wir damit, Usertags zum Beobachten von Fehlern zu verwenden, die nur bestimmte Architekturen betreffen oder die jemand bereits begutachtet hat (Überprüfung/Review). Zur leichteren Zusammenarbeit verbinden wir all unsere Usertags einzig mit dem Benutzer `guix`. Für diesen Benutzer gibt es zurzeit folgende Usertags:

`powerpc64le-linux`

Mit diesem Usertag wollen wir es leichter machen, die Fehler zu finden, die für den Systemtyp `powerpc64le-linux` am wichtigsten sind. Bitte weisen Sie ihn solchen Bugs oder Patches zu, die nur `powerpc64le-linux` und keine anderen Systemtypen betreffen. Des Weiteren können Sie damit Probleme kennzeichnen, die für den Systemtyp `powerpc64le-linux` besonders bedeutsam sind, selbst wenn das Problem sich auch bei anderen Systemtypen zeigt.

`reproducibility`

Verwenden Sie den Usertag `reproducibility` für Fehler in der Reproduzierbarkeit einer Erstellung. Es wäre zum Beispiel angemessen, den Usertag für einen Fehlerbericht zu einem Paket zuzuweisen, das nicht reproduzierbar erstellt wird.

`reviewed-looks-good`

Sie haben die Patchserie überprüft und für gut befunden („looks good to me“, LGTM).

Wenn Sie Commit-Zugriff haben und einen neuen Usertag verwenden möchten, dann fangen Sie einfach an, ihn mit dem Benutzer `guix` zu benutzen. Erweist sich der Usertag für Sie als nützlich, sollten Sie vielleicht diesen Handbuchabschnitt ergänzen, um andere in Kenntnis zu setzen, was Ihr Usertag bedeutet.

22.11.5 Cuirass-Benachrichtigungen

Eine der Funktionen von Cuirass ist, Mitteilungen per RSS (Really Simple Syndication)-Feed zu verschicken (siehe Abschnitt “Notifications” in `cuirass`). Weil auf Berlin (<https://ci.guix.gnu.org/>) eine Instanz von Cuirass läuft, können Sie sich über diese Funktion benachrichtigen lassen, welche Pakete sich seit kurzem nicht mehr oder jetzt wieder erstellen lassen, weil jemand Änderungen auf das Guix-Git-Repository gepusht hat. Sie können einen beliebigen RSS-Client benutzen. Eine gute Wahl, die bei Emacs mit dabei ist, ist Siehe Abschnitt “Gnus” in `gnus`. Um den Feed zu registrieren, kopieren Sie seine URL und tun dann Folgendes in Gnus’ Hauptpuffer ‘*Group*’:

```
G R https://ci.guix.gnu.org/events/rss/?specification=master RET
Guix CI - master RET Erstellungsergebnisse der Spezifikation master. RET
```

Wenn Sie danach wieder im Puffer ‘*Group*’ sind, drücken Sie `s`, um die neu hinzugefügte RSS-Gruppe zu speichern. Wie bei jeder anderen Gnus-Gruppe können Sie deren Inhalt

aktualisieren, indem Sie die Taste *g* drücken. Nun sollten Sie solche Mitteilungen empfangen wie:

- . [?: Cuirass] Build tree-sitter-meson.aarch64-linux on master is fixed.■
- . [?: Cuirass] Build rust-pbkdf2.aarch64-linux on master is fixed.
- . [?: Cuirass] Build rust-pbkdf2.x86_64-linux on master is fixed.

Jeder dieser RSS-Einträge verweist dabei auf die Details-Seite der entsprechenden Erstellung auf Cuirass.

22.12 Teams

To organize work on Guix, including but not just development efforts, the project has a set of *teams*. Each team has its own focus and interests and is the primary contact point for questions and contributions in those areas. A team’s primary mission is to coordinate and review the work of individuals in its scope (siehe Abschnitt 22.15 [Beiträge von anderen überprüfen], Seite 949); it can make decisions within its scope, in agreement with other teams whenever there is overlap or a close connection, and in accordance with other project rules such as seeking consensus (siehe Abschnitt 22.13 [Entscheidungen treffen], Seite 945).

As an example, the Python team is responsible for core Python packaging matters; it can decide to upgrade core Python packages in a dedicated `python-team` branch, in collaboration with any team whose scope is directly dependent on Python—e.g., the Science team—and following branching rules (siehe Abschnitt 22.11.2 [Umgang mit Patches und Branches], Seite 938). The Documentation team helps review changes to the documentation and can initiate overarching documentation changes. The Translations team organizes translation of Guix and its manual and coordinates efforts in that area. The Core team is responsible for the development of core functionality and interfaces of Guix; because of its central nature, some of its work may require soliciting input from the community at large and seeking consensus before enacting decisions that would affect the entire community.

Teams are defined in the `etc/teams.scm` file in the Guix repository. The scope of each team is defined, when applicable, as a set of files or as a regular expression matching file names.

Anyone with interest in a team’s domain and willing to contribute to its work can apply to become a member by contacting current members by email; commit access is not a precondition. Membership is formalized by adding the person’s name and email address to `etc/teams.scm`. Members who have not been participating in the team’s work for one year or more may be removed; they are free to reapply for membership later.

One or more people may propose the creation of a new team by reaching out to the community by email at `guix-devel@gnu.org`, clarifying the intended scope and purpose. When consensus is reached on the creation of this team, someone with commit access formalizes its creation by adding it and its initial members to `etc/teams.scm`.

To list existing teams, run the following command from a Guix checkout:

```
$ ./etc/teams.scm list-teams
id: mentors
name: Mentors
description: A group of mentors who chaperone contributions by newcomers.■
members:
```

```
+ Charlie Smith <charlie@example.org>
...
...
```

You can run the following command to have the Mentors team put in CC of a patch series:

```
$ git send-email --to=FEHLERNUMBER@debbugs.gnu.org \
--header-cmd='etc/teams.scm cc-mentors-header-cmd' *.patch
```

Das zuständige Team kann auch automatisch anhand der geänderten Dateien ermittelt werden. Wenn Sie zum Beispiel für die letzten zwei Commits im aktuellen Git-Repository um Überprüfung bitten möchten, führen Sie dies aus:

```
$ guix shell -D guix
[env]$ git send-email --to=FEHLERNUMBER@debbugs.gnu.org -2
```

To generate a CODEOWNERS file, which Forgejo—the software behind Codeberg—uses to determine which team or person should review changes to a given set of files, run:

```
./etc/teams.scm codeowners > CODEOWNERS
```

Teams defined in etc/teams.scm are reflected on Codeberg (<https://codeberg.org/guix/guix>); the “Owners” team on Codeberg, whose members have administration privileges over the entire “organization” (<https://codeberg.org/guix>), is the only one missing from this file. To synchronize team changes with Codeberg, a member of the “Owners” team can run:

```
./etc/teams.scm sync-codeberg-teams token
... where token is a token created via the Codeberg applications settings page (https://codeberg.org/user/settings/applications), granting read/write access to the ‘organization’ permission.
```

22.13 Entscheidungen treffen

Von allen Mitwirkenden wird erwartet, und erst recht von Committern, zu einer Konsensbildung beizutragen und Entscheidungen mit Konsens zu treffen. Weil wir Konsens wollen, haben wir das Ziel, Lösungen zu finden, mit denen jeder leben kann. Es bedeutet, dass wir keine Entscheidung gegen größere Bedenken fällen und wir solche Bedenken aktiv mit Vorschlägen angehen, die alle gut finden.

Wenn ein Mitwirkender (mit oder ohne Commit-Zugriff) sich gegen einen Vorschlag sperren möchte, geht auch damit besondere Verantwortung einher, andere Möglichkeiten zu finden und Ideen oder Code einzubringen bzw. den Grund darzulegen, weshalb es so bleiben sollte, wie es ist. Vorschläge sollen *nicht* stecken bleiben. Wir ermutigen Sie dazu, <https://www.seedsofchange.org.uk/consensus> zu lesen, um ein Verständnis für Konsensesentscheidungen zu entwickeln und Einzelheiten zu meistern.

22.14 Commit-Zugriff

Jeder kann bei Guix mitmachen, auch ohne Commit-Zugriff zu haben (siehe Abschnitt 22.10 [Einreichen von Patches], Seite 932). Für Leute, die häufig zu Guix beitragen, kann es jedoch praktischer sein, Schreibzugriff auf das Repository zu haben. Als Daumenregel sollte ein Mitwirkender 50-mal überprüfte Commits eingebracht haben, um als Committer zu gelten, und schon mindestens 6 Monate im Projekt aktiv sein. Dadurch gab es genug Zusammenarbeit,

um Mitwirkende einzuarbeiten und einzuschätzen, ob sie so weit sind, Committer zu werden. Dieser Commit-Zugriff sollte nicht als Auszeichnung verstanden werden, sondern als Verantwortung, die ein Mitwirkender auf sich nimmt, um dem Projekt zu helfen.

Aufgrund ihrer Befugnisse setzen Committer technische Entscheidungen um. Wenn solche Entscheidungen getroffen werden, muss aktiv ein Konsens gebildet werden, der interessierte und betroffene Personen berücksichtigt. Siehe Abschnitt 22.13 [Entscheidungen treffen], Seite 945, für mehr Informationen dazu.

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie jemand Commit-Zugriff bekommt, was man tun muss, bevor man zum ersten Mal einen Commit pusht, und welche Richtlinien und Erwartungen die Gemeinschaft an Commits richtet, die auf das offizielle Repository gepusht werden.

22.14.1 Um Commit-Zugriff bewerben

Wenn Sie es für angemessen halten, dann sollten Sie in Erwägung ziehen, sich wie folgt um Commit-Zugriff zu bewerben:

1. Finden Sie drei Committer, die für Sie eintreten. Jeder von ihnen sollte eine entsprechende Erklärung per E-Mail an `guix-maintainers@gnu.org` schicken (eine private Alias-Adresse für das Kollektiv aus allen Betreuern bzw. Maintainern), die jeweils mit ihrem OpenPGP-Schlüssel signiert wurde.

Von den Committern wird erwartet, dass sie bereits mit Ihnen als Mitwirkendem zu tun hatten und beurteilen können, ob Sie mit den Richtlinien des Projekts hinreichend vertraut sind. Dabei geht es *nicht* darum, wie wertvoll Ihre Beiträge sind, daher sollte eine Ablehnung mehr als „schauen wir später nochmal“ verstanden werden.

2. Senden Sie eine Nachricht an `guix-maintainers@gnu.org`, in der Sie Ihre Bereitschaft darlegen und die Namen der drei Committer nennen, die Ihre Bewerbung unterstützen. Die Nachricht sollte mit dem OpenPGP-Schlüssel signiert sein, mit dem Sie später auch Ihre Commits signieren, und Sie sollten den Fingerabdruck hinterlegen (siehe unten). Siehe <https://emailselfdefense.fsf.org/de/> für eine Einführung in asymmetrische Kryptografie („Public-Key“) mit GnuPG.

Richten Sie GnuPG so ein, dass es niemals den SHA1-Hashalgorithmus für digitale Signaturen verwendet, der seit 2019 bekanntlich unsicher ist. Fügen Sie dazu zum Beispiel folgende Zeile in `~/.gnupg/gpg.conf` ein (siehe Abschnitt „GPG Esoteric Options“ in *The GNU Privacy Guard Manual*):

```
digest-algo sha512
```

3. Betreuer entscheiden letztendlich darüber, ob Ihnen Commit-Zugriff gegeben wird, folgen dabei aber normalerweise der Empfehlung Ihrer Fürsprecher.
4. Wenn und sobald Ihnen Zugriff gewährt wurde, senden Sie bitte eine Nachricht an `guix-devel@gnu.org`, um dies bekanntzugeben, die Sie erneut mit dem OpenPGP-Schlüssel signiert haben, mit dem Sie Commits signieren (tun Sie das, bevor Sie Ihren ersten Commit pushen). Auf diese Weise kann jeder Ihren Beitritt mitbekommen und nachprüfen, dass dieser OpenPGP-Schlüssel wirklich Ihnen gehört.

Wichtig: Bevor Sie zum ersten Mal pushen dürfen, müssen die Betreuer:

1. Ihren OpenPGP-Schlüssel zum `keyring`-Branch hinzugefügt haben,
2. Ihren OpenPGP-Fingerabdruck in die Datei `.guix-authorizations` derjenigen Branches eingetragen haben, auf die Sie commiten möchten.

5. Wenn Sie den Rest dieses Abschnitts jetzt auch noch lesen, steht Ihrer Karriere nichts mehr im Weg!

Anmerkung: Betreuer geben gerne anderen Leuten Commit-Zugriff, die schon einige Zeit dabei waren und ihre Eignung unter Beweis gestellt haben. Seien Sie nicht schüchtern und unterschätzen Sie Ihre Arbeit nicht!

Sie sollten sich bewusst sein, dass unser Projekt auf ein besser automatisiertes System hinarbeitet, um Patches zu überprüfen und zu mergen. Als Folge davon werden wir vielleicht weniger Leuten Commit-Zugriff auf das Haupt-Repository geben. Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Alle Commits, die auf das zentrale Repository auf Codeberg gepusht werden, müssen mit einem OpenPGP-Schlüssel signiert worden sein, und diesen öffentlichen Schlüssel sollten Sie auf Ihr Benutzerkonto auf Codeberg und auf öffentliche Schlüsselserver wie keys.openpgp.org hochladen. Um Git so zu konfigurieren, dass es Commits automatisch signiert, führen Sie diese Befehle aus:

```
git config commit.gpgsign true

# Ersetzen Sie den Fingerabdruck durch Ihren öffentlichen PGP-Schlüssel.
git config user.signingkey CABBA6EA1DC0FF33
```

Um zu prüfen, ob Commits mit dem richtigen Schlüssel signiert wurden, benutzen Sie:

```
guix git authenticate
```

Siehe Abschnitt 22.2 [Erstellung aus dem Git], Seite 904, wie man zum ersten Mal ein Guix-Checkout authentifiziert.

Als Vorsichtsmaßnahme, um *nicht* versehentlich unsignierte oder mit dem falschen Schlüssel signierte Commits auf Codeberg zu pushen, sollten Sie Git so eingerichtet haben, wie es in Abschnitt 22.10.1 [Git einrichten], Seite 935, vorgeschrieben ist.

22.14.2 Commit-Richtlinie

Wenn Sie Commit-Zugriff erhalten, passen Sie bitte auf, dass Sie der folgenden Richtlinie folgen (Diskussionen über die Richtlinie können wir auf guix-devel@gnu.org führen).

Das Verfahren, das Änderungsvorschläge durchlaufen (siehe Abschnitt 22.11.2 [Umgang mit Patches und Branches], Seite 938), muss Ihnen bekannt sein, wenn es um Pushs auf das Repository geht, gerade beim `master`-Branch.

Wenn es Ihre eigenen Änderungen sind, die Sie commiten und pushen, lassen Sie mindestens eine Woche Zeit, damit andere Ihre Änderungen begutachten können (zwei Wochen bei nennenswerten Änderungen, bei Paketentfernungen und Derartigem bis zu einem Monat, siehe [package-removal-policy], Seite 952)), nachdem Sie sie zum Überprüfen eingeschickt haben. Wenn danach niemand anders die Zeit zum Prüfen findet und Sie von den Änderungen überzeugt sind, ist es in Ordnung, sie zu committen.

Wenn Sie einen Commit für jemand anderen pushen, fügen Sie bitte eine `Signed-off-by`-Zeile am Ende der Commit-Log-Nachricht hinzu – z.B. mit `git am --signoff`. Dadurch lässt es sich leichter überblicken, wer was getan hat.

Wenn Sie Kanalneuigkeiten hinzufügen (siehe Kapitel 6 [Kanäle], Seite 78), dann sollten Sie prüfen, dass diese wohlgeformt sind, indem Sie den folgenden Befehl direkt vor dem Pushen ausführen:

```
make check-channel-news
```

22.14.3 Mit Fehlern umgehen

Durch Begutachten der von anderen eingereichten Patches („Peer-Review“, siehe Abschnitt 22.10 [Einreichen von Patches], Seite 932) und durch Werkzeuge wie `guix lint` (siehe Abschnitt 9.8 [Aufruf von `guix lint`], Seite 244) und den Testkatalog (siehe Abschnitt 22.3 [Den Testkatalog laufen lassen], Seite 907) sollten Sie Fehler finden können, ehe sie gepusht wurden. Trotz allem kann es gelegentlich vorkommen, dass nicht bemerkt wird, wenn nach einem Commit etwas in Guix nicht mehr funktioniert. Wenn das passiert, haben zwei Dinge Vorrang: Schadensbegrenzung und Verstehen, was passiert ist, damit es nicht wieder zu vergleichbaren Fehlern kommt. Die Verantwortung dafür tragen in erster Linie die Beteiligten, aber wie bei allem anderen handelt es sich um eine Aufgabe der Gruppe.

Manche Fehler können sofort alle Nutzer betreffen, etwa wenn `guix pull` dadurch nicht mehr funktioniert oder Kernfunktionen von Guix ausfallen, wenn wichtige Pakete nicht mehr funktionieren (zur Erstellungs- oder zur Laufzeit) oder wenn bekannte Sicherheitslücken eingeführt werden.

Die am Verfassen, Begutachten und Pushen von Commits Beteiligten sollten zu den ersten gehören, die für zeitnahe Schadensbegrenzung sorgen, indem sie mit einem nachfolgenden Commit („Follow-up“) den Fehler falls möglich beseitigen oder den vorherigen Commit rückgängig machen („Revert“), damit Zeit ist, das Problem auf ordentliche Weise zu beheben. Auch sollten sie das Problem mit anderen Entwicklern bereden.

Wenn diese Personen nicht verfügbar sind, um den Fehler zeitnah zu beheben, steht es anderen Committern zu, deren Commit(s) zu reverten und im Commit-Log und auf der Mailingliste zu erklären, was das Problem war. Ziel ist, dem oder den ursprünglichen Committer(n), Begutachter(n) und Autoren mit mehr Zeit Gelegenheit zu geben, einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen zu machen.

Wenn das Problem erledigt wurde, müssen die Beteiligten ein Verständnis für die Situation sicherstellen. Während Sie sich um Verständnis bemühen, legen Sie den Fokus auf das Sammeln von Informationen und vermeiden Sie Schuldzuweisungen. Lassen Sie die Beteiligten beschreiben, was passiert ist, aber bitten Sie sie nicht, die Situation zu erklären, weil ihnen das implizit Schuld zuspricht, was nicht hilfreich ist. Verantwortung ergibt sich aus Einigkeit über das Problem, dass man daraus lernt und die Prozesse verbessert, damit es nicht wieder vorkommt.

22.14.3.1 Reverting commits

Like normal commits, the commit message should state why the changes are being made, which in this case would be why the commits are being reverted.

If the changes are being reverted because they led to excessive number of packages being affected, then a decision should be made whether to allow the build farms to build the changes, or whether to avoid this. For the bordeaux build farm, commits can be ignored by adding them to the `ignore-commits` list in the `build-from-guix-data-service` record, found in the bayfront machine configuration.

22.14.4 Entzug des Commit-Zugriffs

Damit es weniger wahrscheinlich ist, dass Fehler passieren, werden wir das Codeberg-Konto von Committern nach 12 Monaten der Inaktivität aus dem Guix-Projekt bei Codeberg löschen und ihren Schlüssel aus `.guix-authorizations` entfernen. Solche Committer können den Betreuern eine E-Mail schicken, um ohne einen Durchlauf des Fürsprecherprozesses wieder Commit-Zugriff zu bekommen.

Betreuer¹⁰ dürfen als letzten Ausweg auch jemandem die Commit-Berechtigung entziehen, wenn die Zusammenarbeit mit der übrigen Gemeinde zu viel Reibung erzeugt hat – selbst wenn sich alles im Rahmen der Verhaltensregeln abgespielt hat (siehe Kapitel 22 [Mitwirken], Seite 903). Davon machen Betreuer nur Gebrauch nach öffentlichen oder privaten Diskussionen mit der betroffenen Person und nach eindeutiger Ankündigung. Beispiele für Verhalten, das die Zusammenarbeit behindert und zu so einer Entscheidung führen könnte, sind:

- wiederholte Verletzung der oben beschriebenen Commit-Richtlinie,
- wiederholtes Ignorieren von Kritik anderer Entwickler,
- verletztes Vertrauen durch mehrere schwere Vorkommnisse in Folge.

Wenn Betreuer diesen Entschluss treffen, benachrichtigen sie die Entwickler auf `guix-devel@gnu.org`; Anfragen können an `guix-maintainers@gnu.org` gesendet werden. Abhängig von der Situation wird ein Mitwirken der Betroffenen trotzdem weiterhin gerne gesehen.

22.14.5 Aushelfen

Eine Sache noch: Das Projekt entwickelt sich nicht nur deswegen schnell, weil Committer ihre eigenen tollen Änderungen pushen, sondern auch, weil sie sich Zeit nehmen, die Änderungen anderer Leute in „Reviews“ zu überprüfen und zu pushen. Wir begrüßen es, wenn Sie als Committer Ihre Expertise und Commit-Rechte dafür einsetzen, auch anderen Mitwirkenden zu helfen!

22.15 Beiträge von anderen überprüfen

Den wohl größten Nutzen, damit GNU Guix als Projekt wächst, steuern Sie bei, wenn Sie die Beiträge von anderen gelesen und überprüfen. Dazu müssen Sie kein Committer sein; Sie wenden den Patch an (`git am` bzw. `git apply`), lesen den Quellcode, erstellen ihn und setzen ihn Linting aus, außerdem können Sie die Patchreihen anderer Leute auf Ihrem Rechner ausprobieren und kommentieren, wie Sie zurechtkommen, was anderen Committern Sicherheit gibt. Sie stellen sicher, dass der Prüfliste aus dem Abschnitt Abschnitt 22.10 [Einreichen von Patches], Seite 932, korrekt Folge geleistet wurde. Wenn eine Patchserie bereits überprüft worden ist, dann hat sie die besten Chancen, schneller ins Repository gemerget zu werden. Wenn Sie also gerne eine Änderung angenommen sehen würden und diese noch niemand überprüft hat, dann übernehmen am besten Sie die Aufgabe! Wenn Sie Änderungen in einem bestimmten Tätigkeitsbereich überprüfen und Benachrichtigungen über dort relevante eingehende Patches erhalten möchten, dann begrüßen wir es, wenn Sie dem/den entsprechenden Team(s) beitreten (siehe Abschnitt 22.12 [Teams], Seite 944).

¹⁰ Siehe <https://guix.gnu.org/de/about> für eine Liste der Betreuer. Sie können ihnen eine private E-Mail schicken an `guix-maintainers@gnu.org`.

Review comments should be unambiguous; be as clear and explicit as you can about what you think should be changed, ensuring the author can take action on it. Please try to keep the following guidelines in mind during review:

1. *Be clear and explicit about changes you are suggesting*, ensuring the author can take action on it. In particular, it is a good idea to explicitly ask for new revisions when you want it.
2. *Remain focused: do not change the scope of the work being reviewed*. For example, if the contribution touches code that follows a pattern deemed unwieldy, it would be unfair to ask the submitter to fix all occurrences of that pattern in the code; to put it simply, if a problem unrelated to the patch at hand was already there, do not ask the submitter to fix it.
3. *Ensure progress*. As they respond to review, submitters may submit new revisions of their changes; avoid requesting changes that you did not request in the previous round of comments. Overall, the submitter should get a clear sense of progress; the number of items open for discussion should clearly decrease over time.
4. *Aim for finalization*. Reviewing code is time-consuming. Your goal as a reviewer is to put the process on a clear path towards integration, possibly with agreed-upon changes, or rejection, with a clear and mutually-understood reasoning. Avoid leaving the review process in a lingering state with no clear way out.
5. *Review is a discussion*. The submitter’s and reviewer’s views on how to achieve a particular change may not always be aligned. To lead the discussion, remain focused, ensure progress and aim for finalization, spending time proportional to the stakes¹¹. As a reviewer, try hard to explain the rationale for suggestions you make, and to understand and take into account the submitter’s motivation for doing things in a certain way. In other words, build consensus with everyone involved (siehe Abschnitt 22.13 [Entscheidungen treffen], Seite 945).

When you deem the proposed change adequate and ready for inclusion in Guix, you can explicitly say so for pull requests on Codeberg, for example by selecting “Approve changes” in the “Finish review” dialog of the web interface.

The following well understood/codified ‘Reviewed-by: Your Name <your-email@example.com>’¹² line should be used to sign off as a reviewer, meaning you have reviewed the change and that it looks good to you:

- If the *whole* series (containing multiple commits) looks good to you, reply with ‘Reviewed-by: Your Name <your-email@example.com>’ to the cover page if it has one, or to the last patch of the series otherwise, adding another ‘(for the whole series)’ comment on the line below to explicit this fact.
- If you instead want to mark a *single commit* as reviewed (but not the whole series), simply reply with ‘Reviewed-by: Your Name <your-email@example.com>’ to that commit message.

¹¹ The tendency to discuss minute details at length is often referred to as “bikeshedding”, where much time is spent discussing each one’s preference for the color of the shed at the expense of progress made on the project to keep bikes dry.

¹² The ‘Reviewed-by’ Git trailer is used by other projects such as Linux, and is understood by third-party tools such as the ‘b4 am’ sub-command, which is able to retrieve the complete submission email thread from a public-inbox instance and add the Git trailers found in replies to the commit patches.

If you are not a committer, you can help others find a *series* you have reviewed more easily by adding a `reviewed-looks-good` usertag for the `guix` user (siehe Abschnitt 22.11.4 [Debbugs-Usertags], Seite 942).

22.16 Das Guix-Paket aktualisieren

Manchmal möchte man die für das Paket `guix` (wie es in `(gnu packages package-management)` definiert ist) verwendete Version auf eine neuere Version aktualisieren, zum Beispiel um neue Funktionalitäten des Daemons dem Diensttyp `guix-service-type` zugänglich zu machen. Um diese Arbeit zu erleichtern, kann folgender Befehl benutzt werden:

```
make update-guix-package
```

Das make-Ziel `update-guix-package` wird den neuesten bekannten *Commit*, also den, der `HEAD` in Ihrem Guix-Checkout entspricht, verwenden, den Hash des zugehörigen Quellbaums berechnen und die Einträge für `commit`, `revision` und den Hash in der Paketdefinition von `guix` anpassen.

Um zu prüfen, dass das aktualisierte `guix`-Paket die richtigen Hashes benutzt und erfolgreich erstellt werden kann, können Sie den folgenden Befehl aus dem Verzeichnis Ihres Guix-Checkouts heraus ausführen:

```
./pre-inst-env guix build guix
```

Als Schutz vor einer versehentlichen Aktualisierung des `guix`-Pakets auf einen Commit, den andere Leute gar nicht haben, wird dabei geprüft, ob der benutzte Commit bereits im bei Codeberg angebotenen Guix-Git-Repository vorliegt.

Diese Prüfung können Sie *auf eigene Gefahr hin* abschalten, indem Sie die Umgebungsvariable `GUIX_ALLOW_ME_TO_USE_PRIVATE_COMMIT` setzen. Wenn diese Variable gesetzt ist, wird der aktualisierte Paketquellcode außerdem in den Store eingefügt. Dies stellt einen Teil des Prozesses zur Veröffentlichung neuer Versionen von Guix dar.

22.17 Richtlinie zu Veraltetem

As any lively project with a broad scope, Guix changes all the time and at all levels. Because it's user-extensible and programmable, incompatible changes can directly impact users and make their life harder. It is thus important to reduce user-visible incompatible changes to a minimum and, when such changes are deemed necessary, to clearly communicate them through a *deprecation period* so everyone can adapt with minimum hassle. This section defines the project's commitments for smooth deprecation and describes procedures and mechanisms to honor them.

There are several ways to use Guix; how to handle deprecation will depend on each use case. Those can be roughly categorized like this:

- package management exclusively through the command line;
- advanced package management using the manifest and package interfaces;
- Home and System management, using the `operating-system` and/or `home-environment` interfaces together with the service interfaces;
- development or use of external tools that use programming interfaces such as the `(guix ...)` modules.

These use cases form a spectrum with varying degrees of coupling—from “distant” to tightly coupled. Based on this insight, we define the following *deprecation policies* that we consider suitable for each of these levels.

Befehlszeilenwerkzeuge

Guix sub-commands should be thought of as remaining available “forever”. Once a Guix sub-command is to be removed, it should be deprecated first, and then remain available for **at least one year** after the first release that deprecated it.

Deprecation should first be announced in the manual and as an entry in `etc/news.scm`; additional communication such as a blog post explaining the rationale is welcome. Months before the scheduled removal date, the command should print a warning explaining how to migrate. An example of this is the replacement of `guix environment` by `guix shell`, started in October 2021¹³.

Because of the broad impact of such a change, we recommend conducting a user survey before enacting a plan.

Änderungen des Paketnamens

When a package name changes, it must remain available under its old name for **at least one year**. For example, `go-ipfs` was renamed to `kubo` following a decision made upstream; to communicate the name change to users, the package module provided this definition:

```
(define-deprecated-package go-ipfs
  kubo)
```

That way, someone running `guix install go-ipfs` or similar sees a deprecation warning mentioning the new package name; likewise, someone referring to the `go-ipfs` variable from their manifest or package definition will see a warning.

Under the hood, `define-deprecated-package` combines `define-deprecated/public-alias` to mark the variable as deprecated (see below), and the `deprecated-package` procedure to mark the package name as deprecated.

Paketentfernung

Packages whose upstream developers have declared as having reached “end of life” or being unmaintained may be removed; likewise, packages that have been **failing to build for two months or more** may be removed.

There is no formal deprecation mechanism for this case, unless a replacement exists, in which case the `define-deprecated-package` macro mentioned above can be used.

If the package being removed is a “leaf” (no other packages depend on it), it may be removed after a **one-month review period** of the patch removing it (this applies even when the removal has additional motivations such as security problems affecting the package).

¹³ For more details on the `guix shell` transition, see <https://guix.gnu.org/en/blog/2021/from-guix-environment-to-guix-shell/>.

Anmerkung: Learn about pending package removals by checking issues and pull requests with the ‘deprecation’ label (<https://codeberg.org/guix/guix/issues?labels=445131>).

If the package has many dependent packages—as is the case for example with Python version 2—the relevant team must propose a deprecation removal agenda and seek consensus with other packagers for **at least one month**. It may also invite feedback from the broader user community, for example through a survey. Removal of all impacted packages may be gradual, spanning multiple months, to accommodate all use cases.

When the package being removed is considered popular, whether or not it is a leaf, its deprecation must be announced as an entry in `etc/news.scm`.

Paketaktualisierung

In the case of packages with many dependents and/or many users, an upgrade may be treated like the *removal* of the previous version.

Examples include major version upgrades of programming language implementations, as we’ve seen above with Python, and major upgrades of “big” libraries such as Qt or GTK.

Dienste Changes to services for Guix Home and Guix System have a direct impact on user configuration. For a user, adjusting to interface changes is rarely rewarding, which is why any such change must be clearly communicated in advance through deprecation warnings and documentation.

Renaming of variables related to service, home, or system configuration must be communicated for at least six months before removal using the `(guix deprecation)` mechanisms. For example, renaming of `murmur-configuration` to `mumble-server-configuration` was communicated through a series of definitions like this one:

```
(define-deprecated/public-alias
  murmur-configuration
  mumble-server-configuration)
```

Procedures slated for removal may be defined like this:

```
(define-deprecated (elogind-service #:key (config (elogind-configuration)))
  elogind-service-type
  (service elogind-service-type config))
```

Record fields, notably fields of service configuration records, must follow a similar deprecation period. This is usually achieved through *ad hoc* means though. For example, the `hosts-file` field of `operating-system` was deprecated by adding a `sanitized` property that would emit a warning:

```
(define-record-type* <operating-system>
  ;; ...
  (hosts-file %operating-system-hosts-file           ;deprecated
              (default #f)
              (sanitize warn-hosts-file-field-deprecation))

  (define-deprecated (operating-system-hosts-file os)
```

```
hosts-service-type
(%operating-system-hosts-file os))
```

When deprecating interfaces in `operating-system`, `home-environment`, (`gnu services`), or any popular service, the deprecation must come with an entry in `etc/news.scm`.

Kern-Schnittstellen

Core programming interfaces, in particular the `(guix ...)` modules, may be relied on by a variety of external tools and channels. Any incompatible change must be formally deprecated with `define-deprecated`, as shown above, for **at least one year** before removal. The manual must clearly document the new interface and, except in obvious cases, explain how to migrate from the old one. Zum Beispiel ist die Prozedur `build-expression->derivation` abgelöst worden durch `gexp->derivation` und ist danach als veraltetes Symbol verfügbar geblieben:

```
(define-deprecated (build-expression->derivation store name exp
                                                 #:key ...)
  gexp->derivation
  ...)
```

Sometimes bindings are moved from one module to another. In those cases, bindings must be reexported from the original module for at least one year.

This section does not cover all possible situations but hopefully allows users to know what to expect and developers to stick to its spirit. Please email `guix-devel@gnu.org` for any questions.

22.18 Dokumentation schreiben

Die Dokumentation für Guix wird mit dem Texinfo-System bereitgestellt. Wenn Sie damit noch nicht vertraut sind, nehmen wir auch Beiträge zur Dokumentation in den meisten anderen Formaten an. Reine Textdateien, Markdown, Org und so weiter sind alle in Ordnung.

Schicken Sie Beiträge zur Dokumentation an `guix-patches@gnu.org`. Der Betreff sollte mit ‘[DOCUMENTATION]’ beginnen.

Wenn es um mehr als eine kleine Erweiterung der Dokumentation geht, ist es uns allerdings lieber, wenn Sie einen ordentlichen Patch und keine solche E-Mail schicken. Siehe Abschnitt 22.10 [Einreichen von Patches], Seite 932, für mehr Informationen, wie Sie Patches abschicken.

Änderungen an der Dokumentation können Sie vornehmen, indem Sie `doc/guix.texi` und `doc/contributing.texi` bearbeiten (letztere enthält diesen Mitwirkungsteil der Dokumentation) oder indem Sie `doc/guix-cookbook.texi` bearbeiten, worin Sie das Kochbuch finden. Wenn Sie schon einmal die Dateien im Guix-Repository kompiliert haben, werden dort auch viele weitere `.texi`-Dateien zu finden sein; es handelt sich um übersetzte Fassungen dieser Dokumente. Verändern Sie diese *nicht*, denn die Übersetzung organisieren wir über Weblate (<https://translate.codeberg.org/projects/guix>). Siehe Abschnitt 22.19 [Guix übersetzen], Seite 955, für weitere Informationen.

Um die Dokumentation in lesefreundlichere Formate zu übertragen, ist der erste Schritt, `./configure` in Ihrem Guix-Quellbaum laufen zu lassen, wenn es noch nicht geschehen ist

(siehe Abschnitt 22.4 [Guix vor der Installation ausführen], Seite 908). Danach geht es mit diesen Befehlen weiter:

- ‘`make doc/guix.info`’, um das Handbuch im Info-Format zu kompilieren. Sie können es mit `info doc/guix.info` überprüfen.
- ‘`make doc/guix.html`’, um die HTML-Version zu kompilieren. Lassen Sie Ihren Browser die entsprechende Datei im Verzeichnis `doc/guix.html` anzeigen.
- ‘`make doc/guix-cookbook.info`’, so kompilieren Sie das Kochbuch im Info-Format.
- ‘`make doc/guix-cookbook.html`’, das kompiliert die HTML-Version des Kochbuchs.

22.19 Guix übersetzen

Softwareentwicklung und Paketierung sind nicht die einzigen Möglichkeiten, um bedeutsam zu Guix beizutragen. Übersetzungen in andere Sprachen sind auch ein wertvoller Beitrag. In diesem Abschnitt ist der Übersetzungsprozess beschrieben, mit Hinweisen dazu wie du mitmachen kannst, was übersetzt werden kann, welche Fehler du vermeiden solltest und wie wir dich unterstützen können.

Guix ist ein großes Projekt und hat mehrere Komponenten, die übersetzt werden können. Wir koordinieren die Arbeit an der Übersetzung auf einer Weblate-Instanz (<https://translate.codeberg.org/projects/guix/>), die von Codeberg zur Verfügung gestellt wird. Sie brauchen dort ein Konto, um Übersetzungen einzureichen.

Manche mit Guix auslieferbaren Pakete verfügen auch über Übersetzungen. An deren Übersetzungsplattform sind wir nicht beteiligt. Wenn Sie ein in Guix angebotenes Paket übersetzen möchten, sollten Sie mit dessen Entwicklern in Kontakt treten oder auf deren Webauftritt nach Informationen suchen. Sie können die Homepage zum Beispiel des `hello`-Pakets finden, indem Sie `guix show hello` ausführen. Auf der Zeile „homepage“ sehen Sie, dass <https://www.gnu.org/software/hello/> die Homepage ist.

Viele GNU-Pakete und Nicht-GNU-Pakete können beim Translation Project (<https://translationproject.org>) übersetzt werden. Manche Projekte, die aus mehreren Komponenten bestehen, haben ihre eigene Plattform. Zum Beispiel hat GNOME die Übersetzungsplattform Damned Lies (<https://110n.gnome.org/>).

Guix hat fünf Komponenten, die auf Weblate übersetzt werden können.

- `guix` umfasst alle Zeichenketten der Guix-Software (also das geführte Installationsprogramm, die Paketverwaltung etc.) außer den Paketen.
- `packages` enthält die Zusammenfassungen (einzelne Kurzbeschreibung) und die ausführlicheren Beschreibungen der Pakete in Guix.
- `website` enthält den offiziellen Webauftritt von Guix außer Blogeinträgen und Multimedia.
- `documentation-manual` entspricht diesem Handbuch.
- `documentation-cookbook` ist die Komponente für das Kochbuch.

Wie Sie allgemein vorgehen

Sobald Sie ein Konto haben, sollten Sie eine Komponente des Guix-Projekts (<https://translate.codeberg.org/projects/guix/>) und eine Sprache auswählen können. Wenn Ihre Sprache in der Liste fehlt, gehen Sie ans Ende und klicken Sie auf den „Neue

Übersetzung starten“-Knopf. Nachdem Sie die Sprache, in die Sie übersetzen möchten, ausgewählt haben, wird eine neue Übersetzung angelegt.

Wie zahlreiche andere Freie-Software-Pakete benutzt Guix GNU Gettext (<https://www.gnu.org/software/gettext>) für seine Übersetzungen. Damit werden übersetzbare Zeichenketten aus dem Quellcode in sogenannte PO-Dateien extrahiert.

Obwohl es sich bei PO-Dateien um Textdateien handelt, sollten Änderungen nicht mit einem Texteditor vorgenommen werden, sondern mit Software eigens zum Bearbeiten von PO-Dateien. In Weblate sind PO-Bearbeitungsfunktionen integriert. Alternativ haben Übersetzer die Wahl zwischen vielen Freie-Software-Werkzeugen zum Eintragen von Übersetzungen; ein Beispiel ist Poedit (<https://poedit.net/>). Nachdem Sie sich angemeldet haben, laden (<https://docs.weblate.org/en/latest/user/files.html>) Sie die geänderte Datei in Weblate hoch. Es gibt auch einen speziellen PO-Bearbeitungsmodus (<https://www.emacswiki.org/emacs/PoMode>) für Nutzer von GNU Emacs. Mit der Zeit finden Übersetzer heraus, welche Software sie bevorzugen und welche die Funktionen bietet, die sie brauchen.

In Weblate finden Sie an vielen Stellen Verweise auf den Editor, um Teilmengen der Zeichenketten oder alle davon zu übersetzen. Sehen Sie sich um und werfen Sie einen Blick auf Weblates Dokumentation (<https://docs.weblate.org/en/latest/>), um sich mit der Plattform vertraut zu machen.

Übersetzungskomponenten

In diesem Abschnitt erklären wir den Übersetzungsprozess genau und geben Details, was Sie tun sollten und was nicht. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte; wir helfen gerne!

guix Guix ist in der Programmiersprache Guile geschrieben und manche Zeichenketten enthalten besondere Formatzeichen, die von Guile interpretiert werden. Weblate sollte diese besonderen Formatzeichen hervorheben. Sie beginnen mit ~ gefolgt von einem oder mehreren Zeichen.

Beim Anzeigen der Zeichenkette ersetzt Guile die speziellen Formatierungsmuster durch echte Werte. Zum Beispiel würde in die Zeichenkette ‘ambiguous package specification `~a’’ die Paketspezifikation anstelle von ~a eingesetzt. Um die Zeichenkette richtig zu übersetzen, müssen Sie den Formatierungscode in Ihrer Übersetzung erhalten, aber Sie können ihn an die in Ihrer Sprache passenden Stelle in der Übersetzung verlegen. Die französische Übersetzung ist zum Beispiel ‘spécification du paquet « ~a » ambiguë’, weil das Adjektiv dort ans Ende vom Satz gehört.

Wenn mehrere Formatsymbole vorkommen, sollten Sie darauf achten, die Reihenfolge beizubehalten. Guile weiß nicht, in welcher Reihenfolge die eingesetzten Symbole auftauchen sollen, also setzt es sie in derselben Abfolge wie im englischen Satz ein.

Es geht zum Beispiel *nicht*, den Satz ‘package ‘~a’ has been superseded by ‘~a’’ wie ‘‘~a’ supersedes package ‘~a’’ zu übersetzen, weil die Bedeutung umgekehrt wäre. Wenn foo durch bar abgelöst wird, würde die Übersetzung behaupten, ‘‘foo’ löst Paket „bar“ ab’. Um dieses Problem zu umgehen, ist es möglich, fortgeschrittene Formatierung einzusetzen, mit der ein bestimmtes

Datum ausgewählt wird statt der englischen Reihenfolge zu folgen. Siehe Abschnitt “Formatted Output” in *Referenzhandbuch zu GNU Guile* für weitere Informationen zu formatierter Ausgabe in Guile.

Pakete

Manchmal trifft man in einer Paketbeschreibung auf in Texinfo-Markup ausgezeichnete Wörter (siehe Abschnitt 22.8.4 [Zusammenfassungen und Beschreibungen], Seite 922). Texinfo-Auszeichnungen sehen aus wie ‘`@code{rm -rf}`’, ‘`@emph{important}`’ usw. Wenn Sie übersetzen, belassen Sie Auszeichnungen bitte, wie sie sind.

Die „@“ nachfolgenden Zeichen bilden den Namen der Auszeichnung und der Text zwischen „{“ und „}“ ist deren Inhalt. Im Allgemeinen sollten Sie *nicht* den Inhalt von Auszeichnungen wie `@code` übersetzen, weil Code wortwörtlich so aussehen muss und sich *nicht* mit der Sprache ändert. Dagegen können Sie den Inhalt von zur Formatierung dienenden Auszeichnungen wie `@emph`, `@i`, `@itemize`, `@item` durchaus ändern. Übersetzen Sie aber *nicht* den Namen der Auszeichnung, sonst wird sie nicht erkannt. Übersetzen Sie *nicht* das auf `@end` folgende Wort, denn es ist der Name der Auszeichnung, die an dieser Position geschlossen wird (z.B. `@itemize ... @end itemize`).

documentation-manual und documentation-cookbook

Der erste Schritt für eine erfolgreiche Übersetzung des Handbuchs ist, folgende Zeichenketten *als Erstes* zu finden und zu übersetzen:

- `version.texi`: Übersetzen Sie diese Zeichenkette mit `version-xx.texi` wobei xx Ihr Sprachcode ist (wie er in der URL auf Weblate steht).
- `contributing.texi`: Übersetzen Sie diese Zeichenkette mit `contributing.xx.texi`, wobei xx derselbe Sprachcode ist.
- `Top`: Übersetzen Sie diese Zeichenkette *nicht*; sie ist wichtig für Texinfo. Würden Sie sie übersetzen, würde das Dokument leer (weil ein Top-Knoten fehlt). Bitte suchen Sie die Zeichenkette und tragen Sie `Top` als Übersetzung ein.

Wenn diese Zeichenketten als erste ausgefüllt wurden, ist gewährleistet, dass wir die Übersetzung ins Guix-Repository übernehmen können, ohne dass der make-Vorgang oder die Maschinerie hinter `guix pull` zusammenbricht.

Das Handbuch und das Kochbuch verwenden beide Texinfo. Wie bei `packages` belassen Sie Texinfo-Auszeichnungen bitte so, wie sie sind. Im Handbuch gibt es mehr mögliche Auszeichnungstypen als in den Paketbeschreibungen. Im Allgemeinen sollten Sie den Inhalt von `@code`, `@file`, `@var`, `@value` usw. *nicht* übersetzen. Sie sollten aber den Inhalt von Formatierungsauszeichnungen wie `@emph`, `@i` usw. übersetzen.

Das Handbuch enthält Abschnitte, auf die man anhand ihres Namens mit `@ref`, `@xref` und `@pxref` verweisen kann. Wir haben einen Mechanismus eingebaut, damit Sie deren Inhalt *nicht* übersetzen müssen. Lassen Sie einfach den englischen Titel stehen, dann werden wir ihn automatisch durch Ihre Übersetzung des Titels ersetzen. So wird garantiert, dass Texinfo den Knoten auf jeden Fall finden kann. Wenn Sie später die Übersetzung ändern, ändern sich die Verweise darauf automatisch mit und Sie müssen sie nicht alle selbst anpassen.

Nur wenn Sie Verweise vom Kochbuch auf das Handbuch übersetzen, dann müssen Sie den Namen des Handbuchs und den Namen des Abschnitts ersetzen. Zum Beispiel übersetzen Sie `Cpxref{Defining Packages,,, guix, GNU Guix Reference Manual}`, indem Sie `Defining Packages` durch den Titel dieses Abschnittes im übersetzten Handbuch ersetzen, aber *nur dann*, wenn der Titel bereits übersetzt wurde. Wenn er nicht übersetzt wurde, dann übersetzen Sie ihn auch hier *nicht*, sonst funktioniert der Verweis nicht. Schreiben Sie `guix.xx` statt `guix`, wobei `xx` Ihr Sprachcode ist. Bei `GNU Guix Reference Manual` handelt es sich um den Text, mit dem der Verweis angezeigt wird. Übersetzen Sie ihn wie immer Sie mögen.

website

Die Seiten des Webauftritts sind in SXML geschrieben, einer Version von HTML, der Grundlage des Webs, aber mit S-Ausdrücken. Wir haben einen Prozess, um übersetzbare Zeichenketten aus dem Quellcode zu extrahieren und komplexe S-Ausdrücke als vertrautere XML-Auszeichnungen darzustellen. Dabei werden die Auszeichnungen nummeriert. Übersetzer können deren Reihenfolge nach Belieben ändern, wie im folgenden Beispiel zu sehen ist.

```
#. TRANSLATORS: Defining Packages is a section name
#. in the English (en) manual.
#: apps/base/templates/about.scm:64
msgid "Packages are <1>defined<1.1><1.2>Defining-Packages.html</1.2>
msgstr "Pakete werden als reine <2>Guile</2>-Module <1>definiert<1.1>de</1.1>
```

Allerdings müssen Sie dieselben Auszeichnungen verwenden. Sie können keine weglassen.

Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, kann die Komponente in Ihrer Sprache womöglich *nicht* erstellt werden oder `guix pull` kann sogar fehlschlagen. Um dies zu verhindern, haben wir einen Prozess, um den Inhalt der Dateien vor einem Push auf das Repository zu überprüfen. In so einem Fall werden wir die Übersetzung für Ihre Sprache *nicht* aktualisieren können und werden Sie deshalb benachrichtigen (über Weblate und/oder eine E-Mail), damit Sie die Möglichkeit bekommen, das Problem zu beheben.

Abseits von Weblate

Momentan können manche Teile von Guix noch nicht mit Weblate übersetzt werden. Wir freuen uns über Hilfe!

- Bei `guix pull` angezeigte Neuigkeiten können in `news.scm` übersetzt werden, jedoch *nicht* über Weblate. Wenn Sie eine Übersetzung bereitstellen wollen, können Sie uns einen Patch wie oben beschrieben schicken oder uns einfach die Übersetzung zusammen mit Ihrer Sprache und dem Namen des Neuigkeiteneintrags, den Sie übersetzt haben, zukommen lassen. Siehe Abschnitt 6.12 [Kanalneuigkeiten verfassen], Seite 87, für weitere Informationen zu Neuigkeiten über Kanäle.
- Blögeinträge zu Guix können derzeit *nicht* übersetzt werden.
- Das Installations-Skript (für Fremddistributionen) gibt es nur auf Englisch.
- Manche der Bibliotheken, die Guix benutzt, können *nicht* übersetzt werden oder sie werden außerhalb von Guix übersetzt. Guile selbst ist *nicht* internationalisiert.

- Andere Handbücher, auf die vom Handbuch oder Kochbuch aus verwiesen wird, sind oft *nicht* übersetzt.

Bedingungen für die Aufnahme

Es müssen keine Bedingungen erfüllt werden, damit neue Übersetzungen der Komponenten `guix` und `guix-packages` übernommen werden, außer dass sie mindestens eine übersetzte Zeichenkette enthalten. Neue Sprachen werden so bald wie möglich aufgenommen. Die Dateien können wieder entfernt werden, wenn sie keine Übersetzungen mehr enthalten, weil die Zeichenketten, die übersetzt wurden, nicht mehr mit den in Guix verwendeten übereinstimmen.

Aufgrund dessen, dass sich der Webauftritt an neue Benutzer richtet, möchten wir, dass dessen Übersetzung so vollständig wie möglich ist, bevor wir sie ins Menü zur Sprachauswahl aufnehmen. Eine neue Sprache muss dazu zumindest zu 80% vollständig sein. Einmal aufgenommen kann eine Sprache dann wieder entfernt werden, wenn sie eine Zeit lang nicht mehr übereinstimmt und zu weniger als 60% übersetzt ist.

Handbuch und Kochbuch sind automatisch Teil des Standard-Ziels beim Kompilieren. Jedes Mal, wenn wir die Übersetzungen in Guix mit Weblate abgleichen, müssen die Entwickler alle übersetzten Hand- und Kochbücher neu kompilieren. Das lohnt sich nicht, wenn so wenig übersetzt wurde, dass wir größtenteils wieder das englische Hand- oder Kochbuch vor uns haben. Aus diesem Grund nehmen wir eine neue Sprache hier nur auf, wenn mindestens 10% der jeweiligen Komponente übersetzt sind. Eine bereits aufgenommene Sprache, die eine Zeit lang nicht übereinstimmt und wo weniger als 5% übersetzt sind, kann entfernt werden.

Übersetzungsinfrastruktur

Hinter Weblate steht ein Git-Repository, aus dem die Weblate-Instanz neue zu übersetzende Zeichenketten bezieht und in das sie die neuen und aktualisierten Übersetzungen pusht. Normalerweise würde es ausreichen, Weblate Commit-Zugriff auf unsere Repositorys zu geben, aber wir haben uns aus zwei Gründen dagegen entschieden. Erstens müssten wir sonst Weblate Commit-Zugriff geben und seinen Signierschlüssel autorisieren, aber wir haben in Weblate nicht auf gleiche Art Vertrauen wie in die Guix-Entwickler, besonders weil wir die Instanz nicht selbst verwalten. Zweitens könnten durch ein Missgeschick der Übersetzer dann das Erzeugen des Webauftritts und/oder `guix-pull`-Aufrufe für all unsere Nutzer aufhören zu funktionieren, ganz gleich was deren Spracheinstellungen sind.

Daher haben wir ein separates Repository für die Übersetzungen, das wir mit unseren `guix-` und `guix-artwork`-Repositorys abgleichen, nachdem wir geprüft haben, dass es durch die Übersetzung zu keinem Fehler kommt.

Entwickler können die neuesten PO-Dateien von Weblate in ihr Guix-Repository laden, indem sie den Befehl `make download-po` ausführen. Er wird die neuesten Dateien von Weblate automatisch herunterladen, in eine kanonische Form bringen und überprüfen, dass sie keine Fehler verursachen. Das Handbuch muss neu erstellt werden, um sicherzugehen, dass keine neuen Probleme zum Absturz von Texinfo führen.

Bevor sie neue Übersetzungsdateien pushen, sollten Entwickler achtgeben, dass jene Dateien eingetragen sind, damit die Make-Maschinerie die Übersetzungen auch tatsächlich bereitstellt. Der Prozess dafür unterscheidet sich je nach Komponente.

- Neue PO-Dateien für die Komponenten `guix` und `packages` müssen registriert werden, indem man die neue Sprache in `po/guix/LINGUAS` oder `po/packages/LINGUAS` hinzufügt.
- Neue PO-Dateien für die Komponente `documentation-manual` müssen registriert werden, indem man deren Dateinamen zu `DOC_PO_FILES` in `po/doc/local.mk` hinzufügt, die erzeugte Handbuchdatei `%D%/guix.xx.texi` zu `info_TEXINFOS` in `doc/local.mk` hinzufügt und sowohl die erzeugte `%D%/guix.xx.texi` als auch `%D%/contributing.xx.texi` zu `TRANSLATED_INFO` auch wieder in `doc/local.mk` hinzufügt.
- Neue PO-Dateien für die Komponente `documentation-cookbook` müssen registriert werden, indem man deren Dateinamen zu `DOC_COOKBOOK_PO_FILES` in `po/doc/local.mk` hinzufügt, die erzeugte Handbuchdatei `%D%/guix-cookbook.xx.texi` zu `info_TEXINFOS` in `doc/local.mk` hinzufügt und die erzeugte `%D%/guix-cookbook.xx.texi` zu `TRANSLATED_INFO` auch wieder in `doc/local.mk` hinzufügt.
- Neue PO-Dateien für die Komponente `website` müssen zum Repository `guix-artwork` ins dortige Verzeichnis `website/po/` hinzugefügt werden. `website/po/LINGUAS` und `website/po/ietf-tags.scm` müssen entsprechend aktualisiert werden (siehe `website/i18n-howto.txt` für Details zum Prozess).

22.20 Zu Guix' Infrastruktur beitragen

Since its inception, the Guix project has always valued its autonomy, and that reflects in its infrastructure: our servers run Guix System and exclusively free software, and are administered by volunteers.

Of course this comes at a cost and this is why we need contributions. Our hope is to make infrastructure-related activity more legible so that maybe you can picture yourself helping in one of these areas.

22.20.1 Programmieren

The project runs many Guix-specific services; this is all lovely Scheme code but it tends to receive less attention than Guix itself:

- Build Farm Front End (<https://git.cbaines.net/guix/bffe>)
- Cuirass (<https://codeberg.org/guix/cuirass/>)
- Goggles (<https://codeberg.org/guix/maintenance/src/branch/master/hydra/goggles.scm>) (IRC logger)
- Guix Build Coordinator (<https://codeberg.org/guix/build-coordinator>)
- Guix Data Service (<https://codeberg.org/guix/data-service>)
- Guix Packages Website (<https://codeberg.org/luis-felipe/guix-packages-website>)
- mumi (<https://codeberg.org/guix/mumi>)
- Nar Herder (<https://codeberg.org/guix/nar-herder>)
- QA Frontpage (<https://codeberg.org/guix/qa-frontpage>)

There is no time constraint on this coding activity: any improvement is welcome, whenever it comes. Most of these code bases are relatively small, which should make it easier to get started.

Prerequisites: Familiarity with Guile, HTTP, and databases.

If you wish to get started, check out the README of the project of your choice and get in touch with guix-devel and the primary developer(s) of the tool as per `git shortlog -s | sort -k1 -n`.

22.20.2 Systemadministration

Guix System configuration for all our systems is held in this repository:

<https://codeberg.org/guix/maintenance.git/src/branch/master/hydra/>

The two front-ends are `berlin.scm` (the machine behind `ci.guix.gnu.org`) and `bayfront.scm` (the machine behind `bordeaux.guix.gnu.org`, `guix.gnu.org`, `hpc.guix.info`, `qa.guix.gnu.org`, and more). Both connect to a number of build machines and helpers.

Without even having SSH access to the machine, you can help by posting patches to improve the configuration (you can test it with `guix system vm`). Here are ways you can help:

- Improve infra monitoring: set up a dashboard to monitor all the infrastructure, and an out-of-band channel to communicate about downtime.
- Implement web site redundancy: `guix.gnu.org` should be backed by several machines on different sites. Get in touch with us and/or send a patch!
- Implement substitute redundancy: likewise, `bordeaux.guix.gnu.org` and `ci.guix.gnu.org` should be backed by several head nodes.
- Improve backup: there's currently ad-hoc backup of selected pieces over rsync between the two head nodes; we can improve on that, for example with a dedicated backup site and proper testing of recoverability.
- Support mirroring: We'd like to make it easy for others to mirror substitutes from `ci.guix` and `bordeaux.guix`, perhaps by offering public rsync access.
- Optimize our web services: Monitor the performance of our services and tweak nginx config or whatever it takes to improve it.

There is no time constraint on this activity: any improvement is welcome, whenever you can work on it.

Prerequisite: Familiarity with Guix System administration and ideally with the infrastructure handbook:

Infra-Handbook (<https://codeberg.org/guix/maintenance.git/src/branch/master/doc/infra-handbook.org>)

22.20.3 Day-to-Day System Administration

We're also looking for people who'd be willing to have SSH access to some of the infrastructure to help with day-to-day maintenance: restarting a build, restarting the occasional service that has gone wild (that can happen), reconfiguring/upgrading a machine, rebooting, etc.

This day-to-day activity requires you to be available some of the time (during office hours or not, during the week-end or not), whenever is convenient for you, so you can react

to issues reported on IRC, on the mailing list, or elsewhere, and synchronize with other sysadmins.

Prerequisite: Being a “known” member of the community, familiarity with Guix System administration, with some of the services/web sites being run, and with the infrastructure handbook:

Infra-Handbook (<https://codeberg.org/guix/maintenance.git/src/branch/master/doc/infra-handbook.org>)

22.20.4 On-Site Intervention

The first front-end is currently generously hosted by the Max Delbrück Center (MDC), a research institute in Berlin, Germany. Only authorized personnel can physically access it.

The second one, bordeaux.guix.gnu.org, is hosted in Bordeaux, France, in a professional data center shared with non-profit ISP Aquilinet. If you live in the region of Bordeaux and would like to help out when we need to go on-site, please make yourself known by emailing guix-sysadmin@gnu.org.

On-site interventions are rare, but they’re usually in response to an emergency.

22.20.5 Hosting

We’re looking for people who can host machines and help out whenever physical access is needed. More specifically:

- We need hosting of “small” machines such as single-board computers (AArch64, RISC-V) for use as build machines.
- We need hosting for front-ends and x86_64 build machines in a data center where they can be racked and where, ideally, several local Guix sysadmins can physically access them.

The machines should be accessible over Wireguard VPN most of the time, so longer power or network interruptions should be the exception.

Prerequisites: Familiarity with installing and remotely administering Guix System.

22.20.6 Administrative Tasks

The infra remains up and running thanks to crucial administrative tasks, which includes:

- Selecting and purchasing hardware, for example build machines.
- Renewing domain names.
- Securing funding, in particular via the Guix Foundation: Guix Foundation (<https://foundation.guix.info>)

Prerequisites: Familiarity with hardware, and/or DNS registrars, and/or sponsorship, and/or crowdfunding.

23 Danksagungen

Guix baut auf dem Nix-Paketverwaltungsprogramm (<https://nixos.org/nix/>) auf, das von Eelco Dolstra entworfen und entwickelt wurde, mit Beiträgen von anderen Leuten (siehe die Datei `nix/AUTHORS` in Guix). Nix hat für die funktionale Paketverwaltung die Pionierarbeit geleistet und noch nie dagewesene Funktionalitäten vorangetrieben wie transaktionsbasierte Paketaktualisierungen und die Rücksetzbarkeit selbiger, eigene Paketprofile für jeden Nutzer und referenziell transparente Erstellungsprozesse. Ohne diese Arbeit gäbe es Guix nicht.

Die Nix-basierten Software-Distributionen Nixpkgs und NixOS waren auch eine Inspiration für Guix.

GNU Guix ist selbst das Produkt kollektiver Arbeit mit Beiträgen durch eine Vielzahl von Leuten. Siehe die Datei `AUTHORS` in Guix für mehr Informationen, wer diese wunderbaren Menschen sind. In der Datei `THANKS` finden Sie eine Liste der Leute, die uns geholfen haben, indem Sie Fehler gemeldet, sich um unsere Infrastruktur gekümmert, künstlerische Arbeit und schön gestaltete Themen beigesteuert, Vorschläge gemacht und noch vieles mehr getan haben – vielen Dank!

Anhang A GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
<https://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document *free* in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “Document”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “you”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released

under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “Opaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, La_TE_X input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

The “publisher” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section “Entitled XYZ” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “Acknowledgements”, “Dedications”, “Endorsements”, or “History”.) To “Preserve the Title” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any,

be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their

titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements."

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <https://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

“Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

```
Copyright (C) year your name.  
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document  
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3  
or any later version published by the Free Software Foundation;  
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover  
Texts. A copy of the license is included in the section entitled ``GNU  
Free Documentation License''.
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with... Texts." line with this:

```
with the Invariant Sections being list their titles, with  
the Front-Cover Texts being list, and with the Back-Cover Texts  
being list.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Konzeptverzeichnis

.	
.local, Rechnernamensauflösung	751
/	
/bin/sh	310
/etc/hosts, vorgegebene Einträge	311
/usr/bin/env	310

Ü

Über SSH installieren	33
Überprüfen, Richtlinien	949
Übersetzung	955
Übertragen von Store-Objekten zwischen Maschinen	263

A

AArch64, Bootloader	758
Abbildner für virtuelle Maschinen erzeugen	771
Abhängige eines Pakets, diese erstellen	216
Abhängigkeiten zur Erstellungszeit	180
Abhängigkeiten, bei Kanälen	84
Abhängigkeiten, zur Laufzeit	181
Abhängigkeitsgraph, bei Shepherd-Diensten	283
Abhängigkeitsgraph, der Persönlichen Umgebung	872
Abhängigkeitsgraphen umschreiben	132
Ableitungen	180
Ableitungen mit fester Ausgabe	181
Ableitungen mit fester Ausgabe, zum Herunterladen	125
Ableitungspfad	180
Access Control List (ACL), für Substitute	54
ACL (Access Control List), für Substitute	54
Administrationsbereich, Kerberos	540
agate	575
Aktionen, bei Shepherd-Diensten	796
Aktualisieren der Systemdienste	273
Aktualisieren des Guix-Daemon, auf einer Fremddistribution	25
Aktualisieren von Guix	65
Aktualisieren von Guix für den root-Administrator, auf einer Fremddistribution	25
Aktualisieren von Guix, auf einer Fremddistribution	25
Aktualisieren, des Systems	274
Aktualisierungen, unbeaufsichtigt	393
Alias-Namen für <code>guix package</code>	44
Alias-Namen, für E-Mail-Adressen	484
ALSA	443

Anbieter von Paketen (Upstream), neueste Version	212
Android-Distribution	142
Android-NDK-Erstellungssystem	142
Anfechten	260
Anmeldeverwaltung	395, 399
Anpassung, von Diensten	278
Anpassung, von Paketen	1, 115
Anwendungsbündel	104
Anzeigenverwaltung, LightDM	401
AppArmor	16
AppArmor, Profilinstallation	16
AppImage, create an AppImage file with <code>guix pack</code>	105, 107
Archiv	75
Archivierung von Quellcode, Software Heritage	246
ARM, Bootloader	758
Audit	738
Auflösung	764, 765
Aufruf von Programmen, aus Scheme	171
Ausführlichkeit der Befehlszeilenwerkzeuge	206
Ausgaben	59
Auslagern	11, 18
Auslagerung testen	14
Auslagerungs-Lagebericht	14
Authentifizieren, des Codes eines Kanals	68, 81
Authentifizieren, eines Git-Checkouts	112
Authentifizieren, eines Guix-Checkouts	904
Authentizität, bei mit <code>guix pull</code> bezogenem Code	65
autofs	611
automount	611
Autorisieren, von Archiven	77
Autorisierte Schlüssel, SSH	384
AutoSSH	385
Bündel	104
Backup	745
Bag (systemnahe Paketrepräsentation)	139
bash	819, 868
Bearbeiten, von Diensttypdefinitionen	766, 869
Beets-Dienst, mit Home	864
Befehlsmodule	915
Befehlszeilenwerkzeuge, als Guile-Module	915
Benachrichtigungen, Erstellungsergebnisse	943
Benutzer	301
Benutzerkonten	301
Benutzeroberflächen	1
Bereinigen der Store-Datenbank	65
Bill of Materials (Manifeste)	134
bind mounts, service	712
<code>binfmt_misc</code>	655

Bioconductor	226
BIOS, Bootloader	758
BIOS-Boot, auf Intel-Maschinen	276
Bootloader	757
bootloader	757
Bootmenü	762
Bootstrap-Binärdateien	894, 900
Bootstrapping	894
Bounced Network Connection, BNC	504
bouncer, IRC	504
Branching-Strategie	938
Bug-Meldungen, Überblick	938
Build-Hook	11
C	
cache, sharing	701
cachefilesd	716
CalDAV	485
capabilities, POSIX	749
CardDAV	485
Cargo (Rust-Erstellungssystem)	143
cargo inputs	928
cat-avatar-generator	573
CD-Abbild-Format	773
Cgit-Dienst	679
channels	78
channels.scm, Konfigurationsdatei	67, 78
childhurd	660
Childhurd, Auslagern auf	663
chroot	10, 17
chroot, Guix System	808
Clojure (Programmiersprache)	146
closure	64, 248
Cluster, Einrichtung des Daemons	21, 179
Code-Schnipsel	910
Code-Staging	167, 188
Code-Staging, in Paketdefinitionen	118
Code-Stil	931
commit-msg, Hook	935
Commit-Zugriff, für Entwickler	945
Composer	231
configuration, Aktion bei Shepherd-Diensten ..	309
configure-Befehlszeileoptionen, ändern	212
Connman	352
container	94, 99, 101, 263
container management, podman	727
Container verschachteln, bei guix shell	96
Container, bei guix shell	812, 868
Container, Erstellungsumgebung	17
containerd, container runtime	725
containers, subordinate IDs	304
ContentDB	225
continuous integration, Forgejo	623
Copyright einfügen oder aktualisieren	911
CPAN	225
CPU-Frequenzskalierung mit ThermalD	633
CRAN	226
crate	229
cron	336
cron, für einen Benutzer	825
Cross-Kompilieren	111, 119, 189, 218
Cross-Kompilieren, Paketabhängigkeiten	121
CTAN	226
CVE, Common Vulnerabilities and Exposures ..	246
D	
Daemon	7
Daemon für Reliability, Availability und Serviceability	718
Daemon, Einrichten auf Clustern	21, 179
Daemon, Fernzugriff	21, 179
Daemons	784
DAG	250
darkstat	530
Datei suchen	60, 446
Datei, in Paketen suchen	60
dateiartige Objekte	194
Dateien zur Fehlersuche	887
Dateien zur Fehlersuche, neu erstellen ..	209, 888
Dateien, suchen	170
Datenbank	448
Datenbeschädigung, Behebung	64, 218
Debbugs, Mumi-Weboberfläche	567
Debbugs, System zum Überblicken gemeldeter Fehler	938
Debbugs-Usertags	942
Debian, ein .deb-Paket mit guix pack erstellen ..	106
decision making	945
Deckblatt (Cover Letter)	937
Deduplizieren	20, 65
Deinstallieren, von Guix	6
derivation	64, 115
Determinismus, Überprüfung	218
Determinismus, von Erstellungsprozessen	934
DHCP	33
DHCP, Netzwerkdienst	348
DHCPD, Netzwerkdienst	349
dhtproxy, Nutzung mit Jami	367
Dienste, mit Shepherd	794
Diensterweiterungen	785
Diensterweiterungsgraph, der Persönlichen Umgebung	872
Diensttyp	790
Diensttypdefinition, Bearbeiten	766, 869
Diensttypen	786
digitale Signaturen	57
DLNA/UPnP	747
DNS (Domain Name System)	582
Docker	725
Docker, ein Abbild erstellen mit guix pack	104
docker-image, Abbilder für Docker erzeugen ..	771
documentation	59, 954
Dokumentation, Suche danach	873
Domain Name System (DNS)	582

Dotfiles in Guix Home	816	Erstellungsphasen, Anpassen der	166
Downgrade Attacks, Schutz davor	68	Erstellungsphasen, bei Paketen	163
Druckerunterstützung mit CUPS	407	Erstellungsprotokolle, Ausführlichkeit	206
Dual-Boot	762	Erstellungsprotokolle, Veröffentlichen	256
DVD-Abbild-Format	773	Erstellungsprotokolle, Zugriff	219
Dynamische IP, bei Wireguard	605	erstellungsseitige Module	931
dyndns, Nutzung mit Wireguard	605	Erstellungssystem	139
		Erstellungssystem, Verzeichnisstruktur	915
		Erstellungsumgebung	7, 17
		Erstellungsumgebung, isolieren	10
		Erstellungszeitabhängigkeiten	180
		Erweiterbarkeit der Distribution	1
		Erweiterungen, für G-Ausdrücke	191
		Erweiterungsgraph, bei Diensten	283
		Erzeugen von System-Abbildern (Images) in verschiedenen Formaten	770
E-Mail-Alias-Namen	484	ESP, EFI-Systempartition	33
Early-Out-Of-Memory-Daemon	714	essentielle Dienste	287
earlyoom	714	Exportieren von Dateien aus dem Store	75
Echtzeit	330		
Echtzeituhr	363		
EFI, Bootloader	758		
EFI, Installation	33		
EFI-Boot	276		
egg	232		
Eigene Pakete (Kanäle)	82		
Einführung, bei Git-Authentifizierung	113		
einfaches Clojure-Erstellungssystem	146		
Eingaben umschreiben	132		
Eingaben, für Python-Pakete	926		
Eingaben, von Paketen	121		
einmalig ausgeführte Dienste, für Shepherd	795		
Einrückung, Code-	932		
Einsprungpunkt, für Docker- und Singularity-Abbilder	109		
Einsprungpunktargumente, für Docker-Abbilder	109		
elisp, Pakete dafür schreiben	925		
elm	230		
Elm	929		
elpa	229		
emacs	25		
emacs, Pakete dafür schreiben	925		
email	455, 488		
Emulation	655, 656		
Entfernen von Paketen	43		
entfernte Erstellung	620		
Entwicklungseingaben, von Paketen	124		
Entwicklungsumgebungen	89		
env, in /usr/bin	310		
Ersetzungen von Paketen, bei Veredelungen	892		
Erstellen der Abhängigen eines Pakets	216		
Erstellungs-Daemon	1, 7		
Erstellungs-Daemon, ohne besondere Berechtigungen	8		
Erstellungs-VM	658		
Erstellungsbenutzer	8		
Erstellungscode maskieren	188		
Erstellungsergebnisse, Benachrichtigung per RSS-Feed	943		
Erstellungsfarm	54		
Erstellungsfehler, Fehlersuche	219		
Erstellungsphasen	139, 162, 172		
Erstellungsphasen, Ändern von	172	fscache, Zwischenspeicher für Dateisysteme (Linux)	716
		fstrim-Dienst	715
		funktionale Paketverwaltung	1

G

G-Ausdruck 188
 ganeti 664
 GC-Wurzeln 20, 62
 GC-Wurzeln, Hinzufügen 218
 GCC 112
 GDM 396
 gebündelt 933
 Geheimnisse, Knot-Dienst 591
 gem 224
 gemeldete Fehler überblicken 938
 Generationen 48, 52, 68, 767
 Generationen von Persönlichen Umgebungen 870
 Gerätezuordnung 295
 git format-patch 935, 936
 git send-email 935, 936
 Git, den neuesten Commit benutzen 211
 Git, Forge 694
 Git, Server anbieten („hosten“) 691
 Git, Weboberfläche 679
 Git-Checkout authentifizieren 112
 Git-Konfiguration 935
 Gitile-Dienst 694
 Gitolite-Dienst 691
 Global Security System 610
 gmnisrv 574
 GNOME, Anmeldeverwaltung 396
 GNU Privacy Guard, Persönlicher Dienst 835
 GNU-Erstellungssystem 118
 GNU-Mailutils-IMAP4-Daemon 485
 Gnuus, RSS-Feeds der CI einrichten 943
 go 231
 gpg-agent, Persönlicher Dienst 835
 GPG, Persönlicher Dienst 835
 gpm 328
 GRUB reparieren, mit chroot 808
 Gruppen 302, 303
 GSS 610
 GSSD 610
 guix archive 75
 Guix aus Binärdateien installieren 5
 guix build 204
 guix challenge 260
 guix container 263
 guix copy 263
 Guix deinstallieren 6
 guix deploy 776
 guix describe 73
 guix download 221
 guix edit 220
 guix environment 89, 97
 guix gc 62
 guix git authenticate 112
 guix graph 250
 guix hash 222
 guix home 867
 guix import aufrufen 223
 Guix installieren 5

guix lint 244
 guix pack 103
 guix package 43
 guix processes 267
 guix publish 255
 guix pull 65
 guix pull für den root-Administratornutzer, auf
 einer Fremddistribution 25
 guix pull, Konfigurationsdatei 78
 guix refresh 233
 guix repl 199
 guix shell 89
 guix size 248
 guix style 241
 guix system 765
 Guix System 1, 2, 5
 Guix System Distribution, welche jetzt Guix
 System heißt 1
 Guix System, Installation 27
 Guix System, Problembehandlung 807
 guix time-machine 69
 guix weather 264
 guix-daemon 17
 guix-emacs-autoload-packages, Emacs-Pakete neu
 erkennen 25
 GuixSD, was jetzt Guix System heißt 1

H

hackage 228
 Handbuchseiten („Man-Pages“) 873
 Hardwareunterstützung von Guix System 27
 HDPI 764, 765
 hermetische Erstellungsumgebung 10
 Herunterbrechen, von abstrakten Objekten in
 G-Ausdrücken 189, 199
 hexpm 232
 HiDPI 764, 765
 hostapd-Dienst, für WLAN-Zugangspunkte
 (Access Points) 361
 hpcguix-web 573
 HTTP 552
 HTTP, HTTPS 579
 HTTP-Proxy, für guix-daemon 324
 HTTPS, Zertifikate 750
 Hurd 660
 hurd 284, 660
 Hurd, Auslagern auf 663

I

i18n	955
idmapd	610
image, Disk-Images erzeugen	770
IMAP	480
immer dieselbe Version verwenden, bei Kanälen ..	53
implizite Eingaben, von Paketen	124
Importer-Module	915
Importieren von Dateien in den Store	75
importierte Module, in G-Ausdrücken	190
inetd	365
Info, Dokumentationsformat	873
Infrastruktur	960
inherit, für Paketdefinitionen	130
init-System	794
initiale RAM-Disk	285, 754, 756
initrd	285, 754, 756
Inkompatibilität, von Locale-Daten	308
inputattach	723
inputrc	823
Installations-Skript	5
Installationsabbild	37
Installieren von Guix System	27
Installieren von Paketen	43
Integrität, des Stores	64
Integritätsprüfung	64
interaktiv benutzen	201
interaktive Shell	819
Internettelefonie-Server (VoIP)	513
IPFS	391
iptables	362
irc-bot	507, 848
IRC (Internet Relay Chat)	497, 504, 507
IRC bouncer configuration for Libera.Chat	504
IRC bouncer configuration for OFTC	504
IRC daemon service	497
IRC server service	497
IRC-Zugang („Gateway“)	497
IRCd, Internet Relay Chat daemon	497
ISO-9660-Format	773
isolierte Erstellungsumgebung	10
Isolierung	1
iwd, iNet Wireless Daemon	357

J

Jabber	489
jackd	330
java	927
joycond	697
JSON	75
JSON, Import	227

K

kürzester Pfad, zwischen Paketen	253
Kanäle, für eigene Pakete	82
Kanäle, im standardmäßigen Guix	80
Kanalautorisierungen	85
Kanaleinführung	85
keepalived	392
Kerberos	539
Kernel-Module, Sperrliste	756
Kernelmodule laden	716
kexec, damit schnell neu starten	767
Keymap	304
Keymap, für Xorg	405
kodi	848
Kollisionen, in einem Profil	50
komplizierte Konfigurationen	800
komprimierte Blockgeräte im Arbeitsspeicher („RAM“)	719
komprimierter Swap-Speicher	719
Konfiguration von guix pull	78
Konfigurationsdatei für Kanäle	67, 78
Konfigurationsdatei, bei Shepherd-Diensten	309, 798
Konfigurationsdatei, des Systems	272
Konsensfindung	945
Konten	301
Kontinuierliche Integration	211, 617
Kontinuierliche Integration, Statistik	265
Kopieren, von Store-Objekten, über SSH	263

L

l10n	955
Löschen von Generationen der Persönlichen Umgebung	870
Löschen von Systemgenerationen	768
L ^A T _E X-Pakete	890
Laufwerksverschlüsselung	297
Laufzeitabhängigkeiten	181
ld-wrapper	112
LDAP	541
LDAP, Server	549
Legacy-Boot, auf Intel-Maschinen	276
Lese-Auswerten-Schreiben-Schleife	909
Let's Encrypt	579
LGMT, Looks Good To Me	950
Libera.Chat, IRC bouncer configuration	504
LightDM, grafische Anmeldeverwaltung	401
Linting, Code-Stil	241
LIRC	722
Lizenz, GNU-Lizenz für freie Dokumentation ..	964
Lizenz, von Paketen	123
Locale	307
Locale-Definition	307
Locale-Name	308
Locales, nicht auf Guix System	22
localstatedir	906
Lockfiles	80

log rotation, for user services	829
Log-Rotation	341
logging, syslog	320
Login-Shell	819
Loopback-Gerät	348
LUKS	297
LVM, Logical Volume Manager (Verwaltung logischer Datenträger)	297

M

M-x <code>copyright-update</code>	911
M-x <code>guix-copyright</code>	911
Müllsampler	62
Müllsamplerwurzel, für Bündel	111
Müllsamplerwurzel, für Umgebungen	97, 99
Müllsamplerwurzeln	20, 62
Müllsamplerwurzeln, Hinzufügen	218
Mail	455
Mail Transfer Agent (MTA)	480
man-Pages (Handbuchseiten)	873
Mandatory Access Control, SELinux	14
Manifest	134
Manifest, exportieren	53, 92
Maus	328
maximale Schichtenanzahl, für Docker-Abbilder	110
mcron	338
mcron, für einen Benutzer	825
mehrere Ausgaben, bei Paketen	59
mentoring	945
Merge Requests, Vorlage	939
Message broker	578
Message of the Day	312
Message streaming	578
Messaging	489
Metadaten, bei Kanälen	84
minetest	225
miniflux	577
Mischen von Guix-Versionen	71
ModemManager	359
Modeswitching	359
modprobe	716
Modulabschluss	190
Monade	183
monadische Funktionen	183
monadische Werte	183
mpd	640
MPD, Weboberfläche	645
mpv, configuration	849
mpv, Home Service	849
msmtp	845
MTA (Mail Transfer Agent)	480
Mumble	513
mumi am	940
mumi compose	940
mumi send-email	940
mumi www	940

mumi, web interface for issues	940
Mumi, Weboberfläche für Debbugs	567
mumi-Befehlszeilenschnittstelle	940
Murmur	513
Mustervergleich	931
myMPD-Dienst	645

N

Nachbilden von Guix	69, 73, 79
Nachbildung, von Software-Umgebungen	43
Name Service Switch	751
Name Service Switch, glibc	23
Name-Mapper	610
Nar, Archivformat	75
Nar-Bündel, Archivformat	75
Native Language Support	955
Network Information Service (NIS)	23
NetworkManager	350
Netzwerkadapter (NIC)	344
Netzwerkanbindung, für QEMU	348
Netzwerkkarte (NIC)	344
neu starten mit Linux' kexec	767
Neuerstellungs-Zeitplan	938
neuester Commit, davon erstellen	211
Neuigkeiten über Kanäle	67
Neuigkeiten, bei Kanälen	87
NFS	607
NFS, Server	608
nftables	363
Nichtdeterminismus, in Paketerstellungen	261
nintendo controllers	697
niri, configuration	854
niri, Home Service	854
NIS (Network Information Service)	23
Nix	739
Node.js	230
nofile	330
Normalisiertes Archiv (Nar)	75
Normalisiertes Codeset in Locale-Namen	308
npm	230
nscd (Name Service Cache Daemon)	23, 318
nscd, Ungültigmachen des Zwischenspeichers ..	318
nslcd, LDAP-Dienst	541
nsncd, Ersatz für nscd	24
nss-certs	24, 751
nss-mdns	751
NSS (Name Service Switch), glibc	23
nsswitch.conf	23
NSS	751
NTP (Network Time Protocol), Dienst	363
ntpd, Dienst für den Network-Time-Protocol-Daemon	363

O

OCaml	230
OCI-backed, for Home	865
OCI-gestützt, Shepherd-Dienste	728
offene Dateideskriptoren	330
Offizieller Webauftritt	903
OFTC, IRC bouncer configuration	504
on-error	774
on-error-Strategie	774
Onion-Dienst, Tor	370
Onion-Dienste, für Tor	368
OOM	714
OPAM	230
opendht, Netzwerkdienst für eine verteilte Hashtabelle (Distributed Hash Table)	367
OpenNTPD	364
OpenPGP, signierte Commits	946
Optimierung, von Paketcode	207
Out-Of-Memory-Killer	714
overlay mounts, service	712

P

Pack	104
packaging, maintenance	924
Paket-Multiversionierung	207
Paketabhängigkeiten	64, 250
Paketausgaben	59
Paketbeschreibung	922
Paketdefinition, Bearbeiten	220
Pakete	42
Pakete aktualisieren	47
Pakete an Guix anpassen	223
Pakete anpassen	130
Pakete definieren	918
Pakete importieren	223
Pakete, auf Fehler prüfen	244
Paketentfernung	43
Paketentfernung, Richtlinie	952
Pakterstellung	204
Paketgröße	248
Paketimport	223
Paketinstallation	43
Paketkollisionen in Profilen	50
Paketmodule	916
Paketmodulsuchpfad	115
Paketname	920
Paketquellcode herunterladen	221
Paketsammlung erweitern (Kanäle)	78
Paketumwandlungen	132
Paketumwandlungen, Aktualisierung	47
Paketvarianten	207
Paketvarianten (Kanäle)	78
Paketversion	920
Paketzusammenfassung	922
pam-krb5	541
pam-mount	697
PAM	287

PAM-Laufwerkseinbindung	699
Parcimonie, Persönlicher Dienst	833
Passwort, für Benutzerkonten	303
Patch-Einreichungen, Überblick	938
Patch-Reihe	936
Patches	117
Patchwork	564
pcscd	721
perl	927
Personliche Dienste	813
Personliche Home-Umgebung konfigurieren	810
persistente Umgebung	97, 99
php-fpm	569
PHP	231
PID 1	794
pipefs	609
PipeWire, Persönlicher Dienst	844
Planen von Aufträgen	336
Planen von Aufträgen für einen Benutzer	825
Plattenspeicher	62
Platz sparen	768, 870
Pluggable Authentication Modules	287
pluggable transports, tor	370
podman, rootless	727
POP	480
postgis	449
PostgreSQL-Erweiterungspakete	449
power consumption tuning with PowerTOP	633
power-profiles-daemon	624
PowerTOP	633
primäre URL, bei Kanälen	86
Priorität	330
privilegierte Programme	749
Problembehandlung, bei Systemdiensten	283
Problembehandlung, Guix System	807
Profil	39, 43, 44
Profil, auswählen	49
Profildeklaration	48
Profilkollisionen	50
Profilmanifest	48
Programme aufrufen, aus Scheme	171
Programme wrappen	174
prometheus-node-exporter	531
propagierte Eingaben	45
Protokolle, Anonymisierung	342
Protokollierung	341
Provenienz, des Systems	274
Provenienzverfolgung, der Persönlichen Umgebung	869
Provenienzverfolgung, des Betriebssystems	767, 772, 793
Provenienzverfolgung, von Software-Artefakten	43
Proxy, bei der Systeminstallation	33
Proxy, für HTTP-Zugriffe durch guix-daemon	324
pull	65
Pull-Requests, für Beiträge	932
PulseAudio, Persönlicher Dienst	843
PulseAudio, Sound-Unterstützung	443

pypi	224
python	925

Q

QEMU	782
QEMU, Netzwerkanbindung	348
Quellcode, überprüfen	216

R

Rücksetzen	48, 67, 768, 870
rasdaemon	718
readline	823
ReadyMedia, DLNA/UPnP Service	865
Rechenleistung, Codeoptimierung	207
references	181
Regeln beim Umgang mit zyklischen Modulabhängigkeiten	924
Rekonfigurieren des Systems	273, 283
relative file name, in <code>local-file</code>	194
Reparieren von Store-Objekten	218
REPL	909
REPL (Lese-Auswerten-Schreiben-Schleife)	201
REPL (Lese-Auswerten-Schreiben-Schleife) und Skripts	199
REPL service, for shepherd	796
reproducibility	43, 73
Reproduzierbare Erstellungen	17, 43, 57, 260
Reproduzierbare Erstellungen, Überprüfung ...	934
reproduzierbare Erstellungsumgebungen	89
Reproduzierbarkeit von Guix	69, 79
Reproduzierbarkeit, Überprüfung	218
resize-file-system	744
Rettungssystem, Guix System	808
Revert von Commits	948
review tags	950
Reviewed-by, Git-Anhangszeile	950
rootfreier Daemon, Migration	9
rootfreier Erstellungs-Daemon	8
rootless <code>guix-daemon</code>	320
Rootless Podman	727
rootless podman, container management tool ..	727
rpc_pipefs	609
rpcbind	609
RPM, ein RPM-Archiv erstellen mit <code>guix pack</code> ..	106
rshiny	738
RSS-Feeds, Gnu's-Konfiguration	943
RTP, für PulseAudio	843
Ruhezustand	299
RUNPATH, Validierung	140, 164
rust	928
Rust-Programmiersprache	143
RYF, Respects Your Freedom	27

S

Samba	615
Scanner, Zugriff auf	431
Scheme-Programmiersprache, Einstieg in die ..	118
Schichten von Code	188
Schlüsselwortargumente, für Erstellungssysteme	118
Schriftarten	24, 930
scrollable tiling window manager	854
Secure-Shell-Client, Konfiguration	829
SELinux, Einschränkungen	15
SELinux, Policy für den Daemon	14
SELinux, Policy installieren	15
services	278, 784
setcap	749
setgid-Programme	749
setuid-Programme	749
sh, in <code>/bin</code>	310
shared cache	701
Shebang, bei <code>guix shell</code>	89
shell	819, 868
Shell-Profil	868
Shepherd-Dienste, für Benutzer	827
Shepherd-Timer	336
Sicherheit	54
Sicherheit, bei <code>guix pull</code>	65
Sicherheit, des <code>guix-daemon</code>	14
Sicherheitsaktualisierungen	892
Sicherheitslücken	246, 892
Sicherung von Dateien, Syncthing	373, 862
Signieren, von Archiven	76
SIMD-Unterstützung	207
Singularity, Dienst für Anwendungsbündel/Container	727
Singularity, ein Abbild erstellen mit <code>guix pack</code> ..	105
Sitzungs-Limits	330
Sitzungstypen	396
size	248
SMB	615
SMTP	480
snippet-Feld, wann man es benutzt	923
snuik	507, 848
Socket-Aktivierung, bei <code>guix publish</code>	256
Socket-Aktivierung, bei <code>guix-daemon</code>	17
Software Heritage, Quellcode-Archiv	246
Software-Bündel	104
Softwareentwicklung	89
Solid State Drives, TRIM	715
Sound-Unterstützung	443
Spam	488
Sperrliste, von Kernel-Modulen	756
SPICE	722
SQL	448
SquashFS, ein Abbild erstellen mit <code>guix pack</code> ..	105
SSD-Speicher, regelmäßiger TRIM	715
ssh-agent	834
SSH	381, 783
SSH, autorisierte Schlüssel	384

SSH, Kopieren von Store-Objekten	263
SSH-Agent, über gpg-agent	835
SSH-Client, Konfiguration	829
SSH-Server	381, 783
SSH-Zugriff auf Erstellungs-Daemons	179
stackage	228
Staging, von Argumenten in	
Erstellungssystemen	118
Staging, von Code	167, 188
Statistik, für Substitute	264
Stilregeln	241
store	2, 178
Store, reparieren	64
Store-Objekte	178
Store-Objekte exportieren	75
Store-Objekte zwischen Maschinen teilen	263
Store-Pfade	178
Stow-artige Dotfile-Verwaltung	816
Stromverbrauch mit TLP verwalten	625
Stromverbrauch verwalten	826
Struktur, des Quellbaums	914
subid, subordinate user and group IDs	735
subordinate user and group IDs	735
Substituierer	919
Substitut-Server, weitere hinzufügen	55
Substitute	17, 43, 54
Substitute, deren Autorisierung	6, 54, 321
Substitute, wie man sie ausschaltet	55
Substitutverfügbarkeit	264
Suche nach einer Datei	446
Suche nach Paketen	50, 60
Suche nach Paketen, anhand eines Dateinamens ..	60
Suchen nach Dokumentation	873
Suchpfad	175
Suchpfade	44, 48
sudo, Wirkung auf <code>guix pull</code>	274
sudoers-Datei	287
Suspend to Disk	299
Swap-Geräte	286
Swap-Speicher	298
Swap-Verschlüsselung	298
Sway, Konfiguration	855
Sway, Persönlicher Dienst	855
symbolische Verknüpfungen, <code>guix shell</code>	95
syncthing	373
Syncthing, Dienst zur Synchronisierung von	
Dateien	373, 862
sysconfdir	906
sysctl	721
syslog, with external syslogd	320
syslogd, Shepherds Systemprotokolldienst	799
System instanziieren	273, 283
System-Images, Erstellung in verschiedenen	
Formaten	770
Systemabbilder	877
Systemdienst	786
Systemdienste	309
Systemdienste untersuchen	283
Systemdienste, Aktualisieren der	273
Systemkonfiguration	272
Systemkonfigurationsdatei	272
Systemkonfigurationsverzeichnis	906
Systemprotokolldienst, von Shepherd	799
systemweites Guix, Anpassung	80
T	
Tablett-Eingaben, für Xorg	723
Tastaturbelegung	32, 304
Tastaturbelegung, beim Bootloader	760
Tastaturbelegung, Definition	304
Tastaturbelegung, für Xorg	405
Tastaturbelegung, Konfiguration	306
Tastbildschirm-Eingaben, für Xorg	723
team creation	944
team membership	944
Teams	937, 944
teams, on Codeberg	945
Telefonie, Dienste	509
Testkatalog	907
Testkatalog, überspringen	213
TeX Live	226
TEx-Pakete	890
Texinfo-Auszeichnungen, in	
Paketbeschreibungen	923
thermald	633
Timer, Shepherd	336
Timer-Dienst, Shepherd	799
timers, per-user	828
Tipparbeit sparen	910
TLP	625
TLS	750
TLS-Zertifikate	579
Toolchain, die Erstellungs-Toolchain eines Pakets	
ändern	210
Toolchain, für die Entwicklung mit C	112
Toolchain, für die Entwicklung mit Fortran	112
Toolchain, für ein Paket auswählen	124
Tor	368
Transaktionen	42, 43
Transaktionen, zurücksetzen	48, 67
tunebare Pakete	207
Tuning, von Paketcode	207
U	
UEFI, Bootloader	758
UEFI, Installation	33
UEFI-Boot	276
ulimit	330
Umgebung, Paketerstellungsumgebung	89
Umgebungsvariable	814
unbeaufsichtigte Aktualisierungen	393
ungültige Store-Objekte	180
unprivileged <code>guix-daemon</code>	320
unprivilegierter Daemon, Migration	9

unprivilegierter Erstellungs-Daemon	8
Untergeordnete	71, 200
untergeordnete Pakete	71, 72
Untersuchen, Systemdienste	283
Unterverzeichnis, Kanäle	84
unvollständige Versionsangabe, guix refresh ..	234
unvollständige Zielversion, guix refresh	234
update-guix-package, Guix-Paket aktualisieren ..	951
Updaten von Guix	65
updater-extra-inputs, Paketeigenschaft	235
updater-ignored-inputs, Paketeigenschaft	235
USB_ModeSwitch	359
user-processes Shepherd service	795
Usertags, für Debuggs	942

V

Varianten, von Paketen	130
Varnish	562
veraltet, Dienste	953
veraltet, Pakete	952
veraltet, Programmierschnittstellen	954
veraltet, Richtlinie	951
Veredelungen	892
Verfügbarkeit von Substituten	264
vergänglicher Dienst, Shepherd	799
Verhaltenskodex für Mitwirkende	903
Verhaltensregeln, für Mitwirkende	903
verifizierbare Erstellungen	260
Verschachteln von Containern, bei <code>guix shell</code> ..	96
verschiebbliche Binärdateien	108
verschiebbliche Binärdateien, mit <code>guix pack</code> ..	104
verschlüsselte Partition	34, 279
Versionsnummer, bei Snapshots aus Versionskontrolle	921
Vertrauen, gegenüber vorerstellten Binärdateien ..	58
Verzeichnisse auf einer Fremddistribution	5
VFS mapping	712
Virtual File System mapping	712
Virtual Private Network (VPN)	600
Virtual Private Server (VPS)	37
virtuelle Erstellungsmaschinen	658
virtuelle Maschine	769, 782
virtuelle Maschine, Guix System installieren ..	37
VM	769
VM, darauf auslagern	658
VNC (Virtual Network Computing)	598
vnstat	531
vorerstellte Binärdateien	54
Vorlagen	910
VPN (Virtual Private Network)	600
VPS (Virtual Private Server)	37

W

Wörterbuch	723
Wörterbuchdienst, mit Home	864
Wayland compositor	854
Web	552, 579
WebSSH	387
wesnothd	697
Wetter, Substitutverfügbarkeit	264
Whoogle Search	563
WiFi	32
wip branches	940
wirtsseitige Module	931
WLAN	32
WLAN, Hardware-Unterstützung	27
WLAN-Zugangspunkte (Access Points), hostapd-Dienst	361
work-in-progress branches, wip	940
WPA-Supplikant	356
Wrappen, von Programmen	174
Wrapper für den Binder/Linker	112
wsdd, Web Service Discovery Daemon	616
WWW	552

X

X Window System	395
X Window, für Persönliche Dienste	836
X.509-Zertifikate	750
X11	395
X11, in Guix Home	836
X11-Anmeldung	399
XDMCP (X Display Manager Control Protocol)	598
Xen	656
Xen guest agent	656
XKB, Tastaturbelegungen	305
xlsfonts	24
XMPP	489
Xorg, Konfiguration	404
xterm	24

Z

Zabbix, Zabbix-Agent	537
Zabbix, Zabbix-Frontend	538
Zabbix, Zabbix-Server	536
Zeitfallen	658
Zertifikate	99
Zielversion, guix refresh	233
znc	847
zram	719
zsh	819, 868
zugeordnete Geräte	295
Zurücksetzen von Transaktionen	48, 67
Zurücksetzen, des Systems	274
Zustandsmonade	186
Zustandsverzeichnis	906
Zweck	1

Konzeptverzeichnis	982
--------------------	-----

Zwischenspeicher ungültig machen, nscd	318
Zwischenspeichern, bei guix shell	97
Zwischenspeichern, von Profilen	97

Programmierverzeichnis

#

#~	118
#~ Ausdruck	191

%

%store-directory	168
------------------------	-----

(

(gexp	191
-------------	-----

>

>>=	185
-----------	-----

A

add-text-to-store	180
ar-file?	168
assume-source-relative-file-name	194
assume-valid-file-name	194

B

base-initrd	757
binary-file	187
build	203
build-derivations	180
build-expression->derivation	182
build-options	203
bzr-fetch	129

C

cargo-inputs	928
cat-avatar-generator-service	573
close-connection	179
computed-file	195
concatenate-manifests	137
configuration->documentation	804
configure-flags	203
copy-recursively	169
current-state	187
cvs-fetch	129

D

debootstrap-os	669
debootstrap-variant	669
define-cargo-inputs	928
define-configuration	801
define-deprecated	953
define-deprecated-package	952
define-deprecated/public-alias	953
define-maybe	803
define-record-type*	931
delete-file-recursively	169
deprecated-package	952
derivation	181
dicod-freedict-database	725
directory-exists?	168
directory-union	197

E

elf-file?	168
elm->package-name	929
elm-package-origin	929
enter-store-monad	203
evaluate-search-paths	178
executable-file?	168
expression->initrd	757
extra-special-file	310

F

fail2ban-jail-service	741
file->udev-hardware	327
file->udev-rule	326
file-append	197
file-name-predicate	170
file-system-label	289, 292
file-union	197
find-files	170
fold-services	791

G

generate-documentation	804
geoclue-application	432
gexp	118
gexp->approximate-sexp	199
gexp->derivation	193
gexp->file	196
gexp->script	195
gexp-input	198
gexp?	193
git-fetch	127
git-fetch/lfs	127
git-http-nginx-location-configuration	678

git-version.....	922
graft?.....	203
grub-theme.....	765
guix-for-channels.....	81
guix-os.....	669
guix-package->elm-name.....	930
guix-variant.....	669
gzip-file?.....	168

H

hg-fetch.....	128
hg-version.....	922
home-environment.....	811
host.....	312

I

infer-elm-package-name.....	930
inferior-for-channels	72
inferior-package-description	73
inferior-package-home-page.....	73
inferior-package-inputs.....	73
inferior-package-location.....	73
inferior-package-name.....	73
inferior-package-native-inputs.....	73
inferior-package-native-search-paths.....	73
inferior-package-propagated-inputs	73
inferior-package-search-paths.....	73
inferior-package-synopsis.....	73
inferior-package-transitive-native-search- paths.....	73
inferior-package-transitive-propagated- inputs.....	73
inferior-package-version.....	73
inferior-package?.....	73
inferior-packages.....	72
install-file	169
interned-file	187
invoke	171
invoke-error-arguments.....	171
invoke-error-exit-status.....	171
invoke-error-program.....	171
invoke-error-stop-signal.....	171
invoke-error-term-signal.....	171
invoke-error?	171
invoke/quiet	172

K

keyboard-layout.....	305
----------------------	-----

L

let-system.....	198
literal-string.....	814
local-file.....	194
lookup-cargo-inputs	928
lookup-inferior-packages.....	72
lookup-package-direct-input	123
lookup-package-input	123
lookup-package-native-input	123
lookup-package-propagated-input	123
lookup-qemu-platforms	655
lower.....	203
lower-object	199

M

make-file-writable.....	169
make-flags.....	203
make-home-mpv-configuration.....	849
make-mpv-profile-configuration.....	849
match-record	931
maybe-value-set?.....	803
mbegin	186
mdns-host-lookup-nss	753
mixed-text-file	196
mkdir-p	169
mlet	185
mlet*.....	185
modify-inputs	131
modify-phases	173
modify-services	278, 789
unless	186
mwhen	186

N

nginx-php-location.....	572
-------------------------	-----

O

open-connection	179
open-inferior	72
operating-system	275
operating-system-derivation	284
options->transformation	132

P

package->cross-derivation.....	188
package->derivation	188
package->development-manifest.....	138
package->manifest-entry.....	137
package-cross-derivation.....	119
package-derivation.....	119
package-development-inputs	124
package-file	188
package-input-rewriting.....	133
package-input-rewriting/spec.....	133
package-mapping.....	134
package-name->name+version	168
package-with-c-toolchain.....	124
packages->manifest.....	48, 138
phases	203
plain-file.....	195
program-file	195

Q

qemu-platform-name.....	656
qemu-platform?.....	656

R

raw-initrd.....	756
report-invoke-error	172
reset-gzip-timestamp.....	168
return	185
run-in-store	203
run-with-state	187
run-with-store	187

S

scheme-file.....	196
search-input-directory.....	171
search-input-file.....	171
search-patches	916
serialize-configuration.....	804
service	788
service-extension.....	790
service-extension?.....	791
service-kind	788
service-value	788
service?.....	788
set-current-state.....	187
set-xorg-configuration.....	306, 405
shepherd-configuration-action.....	798
shepherd-timer.....	337
simple-service	791

source-module-closure.....	190
specification->package	277
specifications->manifest	138
specifications->packages.....	277
state-pop	187
state-push	187
store-file-name?.....	168
strip-store-file-name	168
substitute*.....	169
svn-fetch.....	128
sway-configuration->file.....	855
symbolic-link?.....	168
symlink-to	197

T

text-file.....	187
text-file*.....	196
this-operating-system	288
this-package	123
transmission-password-hash	519
transmission-random-salt	519

U

udev-hardware	326
udev-hardware-service	326
udev-rule	326
udev-rules-service	326
url-fetch	127
uuid	289, 293

V

valid-path?.....	180
verbosity.....	203

W

which.....	171
with-directory-excursion	169
with-extensions	191, 192
with-imported-modules	190, 192
with-monad	185
with-parameters	198
wrap-program	174
wrap-script	174

X

xorg-start-command.....	406
xorg-start-command-xinit.....	406